Segurança da plataforma Zurich

Última atualização: 17/12/2025

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tradução automática pode proporcionar uma ideia básica do conteúdo em um idioma que você entende. Ela é totalmente automatizada e não envolve intervenção humana. A qualidade e a precisão da tradução automática podem variar significativamente de um texto para outro e entre diferentes pares de idiomas. A ServiceNow não garante a precisão e não se responsabiliza por possíveis erros. Alguns conteúdos (como imagens, vídeos, arquivos etc.) podem não ser traduzidos devido a limitações técnicas do sistema.

Alguns exemplos e gráficos aqui representados são fornecidos somente para fins de ilustração. Nenhuma associação ou conexão real com produtos ou serviços ServiceNow é intencional ou deve ser inferida.

ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow
são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas e
de produtos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas
às quais estão associados.

Leia os Termos de Uso do Site do ServiceNow em www.servicenow.com/terms-of-use.html

Tradução automática

Sede da empresa
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
Estados Unidos
(408) 501-8550

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Índice

Proteja sua instância **10**

ServiceNow Vault **12**

Explorando ServiceNow Vault 13

Configuração da ServiceNow Vault 16

Instalar plug-ins 16

Use a configuração assistida 17

ServiceNow Vault painel do console 19

Vault guiado 20

Ferramentas e métricas 21

Segurança da plataforma **25**

Central de segurança 27

Página principal da Central de segurança 29

Gestão de identidade e acesso 31

Console de configuração de segurança 32

Console de monitoramento de segurança 66

Console de postura de segurança 84

Tarefas de segurança 108

Aprendizado de segurança 114

Faixas de comunicados de segurança 115

Central de segurança da instância 115

Migrando para a Central de segurança 125

Monitorar eventos de segurança 127

Verificar a pontuação de conformidade diária e definir as configurações da propriedade de segurança 133

Verificar se há definições de segurança incorretas 143

Monitorar métricas de instância 144

Como ativar a interface do ISC Virtual Agent 157

Configurações de proteção 158

Versões de linha de base 160

Controle de acesso 244

API e serviço Web 318

Arquitetura, design e modelagem de ameaças 333

Autenticação 349

Lógica de Negócios 385

Comunicação 389

Configuração 395

Proteção de dados 409

Manipulação de erros e registro em log 412

Arquivo e recursos 422

Código mal-intencionado 431

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de sessões....433
Criptografia armazenada....450
Validação, limpeza e codificação....453
Log de serviço de exportação (LES)....491
Explorar....492
Administrar....495
Configurar....498
Uso....511
Referência....513
Logs....515
Logs do sistema....515
Registro em log, auditoria e erros....529
Gestão de segredos....530
Explorando a Gestão de segredos....531
Configurando segredos acessíveis ao cliente....536
Painel da Gestão de segredos....553
Assinatura de código....565
Explorar....568
Configurar....571
Usando a Assinatura de código....596
Painel de integridade e status....611
Administrar e solucionar problemas....618
Varredura antivírus....625
Explorar a Varredura antivírus....626
Configuração do Varredura antivírus....628
Revisar arquivos em quarentena....629
Analise a atividade do antivírus....629
Noções básicas sobre atributos de dicionário....630
Limpador de HTML....631
Explorar o limpador de HTML....632
Configurar o limpador de HTML....635
Habilitar o limpador de HTML....636
Como habilitar o limpador em campos individuais....636
Como habilitar o registro em log do limpador de HTML....637
Auditoria....638
Explorar....639
Componentes de auditoria....640
Configurar....643
Habilitar auditoria da lista de inclusão para uma tabela....643
Excluir um campo de ser auditado (listagem de exclusão)....644
Inclua um campo de tabela na auditoria (lista de inclusões)....644
Habilitar auditoria para uma tabela de sistema....645

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Console de Gestão de auditorias ... 645
Revisão ... 647
Como funciona a tabela Mudança de relacionamento de auditoria (sys_audit_relation) ... 648
Referência ... 648
Diferenças entre auditoria e conjuntos de históricos ... 649
Controlar o acesso ao histórico ... 650
Mudar o número de entradas do histórico ... 651
Lista de históricos ... 651
Calendário de histórico ... 652
Linha do tempo do Histórico ... 654
Rastreando mudanças para campos de referência ... 658
Acompanhamento de inserções ... 658
Rastreamento dos relacionamentos de IC ... 658
Configurações de Alta Segurança ... 660
Explorar configurações de alta segurança ... 660
Ativar configurações de alta segurança ... 671
Rede virtual privada (VPN) ... 674
Explorar rede virtual privada (VPN) ... 675
Ativar um serviço VPN ... 677
Configurar um endereço para comunicação VPN ... 678
Outras configurações e recursos de segurança ... 679
[store-future: BEGIN review]
Propriedades das configurações de segurança ... 680
Guia de implantação segura do MID Server ... 685
Segurança física ... 686
Segurança de infraestrutura virtual ... 686
Como operar a segurança do sistema ... 686
Segurança de rede ... 687
Administração e gestão ... 687
Comportamento reversível ... 690
Substituição de segurança ... 690
Nenhuma substituição de banco de dados ... 691
Propriedades de segurança descontinuadas ... 691
Substituição do modo de coleta (descontinuado) ... 691
Autenticação SMTP (descontinuada) ... 691
Como utilizar Controle de acesso a conteúdo JavaScript ... 692
Outros recursos de proteção de segurança ... 693
[End]
Privacidade da plataforma ... 695
Explorando a privacidade de dados ... 696
Privacidade de dados ... 697
Privacidade de dados para Now Assist ... 699

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Privacidade de dados ... 701
Domain Separation ... 719
Tipos de campos compatíveis para anonimização ... 719
Funções da Privacidade de dados ... 720
Privacidade de dados (Clássico) ... 722
Descoberta de dados ... 735
Explorando Descoberta de dados(Clássico) ... 736
Descoberta de dados Store ... 757
Classificação de dados ... 769
Explorando a classificação de dados ... 770
Instalando dados de demonstração do plug-in ... 771
Criando classificações de dados ... 773
Atribuindo classificações de dados a entradas do dicionário ... 774
Analisando classificações de dados ... 775
Domain Separation ... 777
Criptografia ... 779
Estrutura de gestão de chaves ... 782
Explorar a Estrutura de Gestão de Chaves ... 783
Configurar o Key Management Framework ... 791
Referência da estrutura de gestão de chaves ... 808
Ações de gerenciamento de chave ... 821
Importação de uma chave do serviço web ... 824
Integridade do Key Management Framework ... 827
Preparação da sua instância para descontinuação de GlideEncrypter ... 828
Troca de recursos do Key Management Framework ... 833
Segurança de infraestrutura ... 840
Criptografia Password2 com o KMF (Key Management Framework, Estrutura de gestão de chaves) ... 842
Certificados ... 845
Explorando certificados ... 846
Geração de certificado do cliente LDPA ... 848
Carregamento de certificados para uma instância ... 850
Criptografia de campo ... 851
Explorando Criptografia de campo ... 853
Configuração da Criptografia de campo ... 855
Como usar o Criptografia de campo ... 880
Criptografia de campo Enterprise ... 914
Criptografia da nuvem com gerenciamento de chave ... 919
Operações de gerenciamento de chaves ... 920
Política de controle de quórum ... 928
Transações de gestão de chaves ... 933
Registro em log da Criptografia da nuvem ... 935

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detecção de adulteração ... 937
Criptografia completa de disco ... 940
Edge Encryption ... 941
Como explorar o Edge Encryption ... 943
Planejamento do Edge Encryption ... 954
Instalando o Edge Encryption ... 964
Atualizando o Edge Encryption ... 1014
Configurando o Edge Encryption ... 1022
Criptografia de banco de dados ... 1078
Explorando a criptografia de banco de dados ... 1079
Solicitar rotação de chaves do banco de dados ... 1081
Criptografia de banco de dados com comutador controlado pelo cliente ... 1082
Gestão de acessos ... 1084
Acesso de confiança zero ... 1085
Explorando o ZTA ... 1086
Ativando o ZTA ... 1088
Configurar função de acesso à sessão ... 1089
Propriedades do sistema ... 1091
Tutorial: Usar ZTA ... 1093
ZTA para celular ... 1097
CA (Continuous Authentication, autenticação contínua) ... 1099
Domain Separation para provedores de serviço ... 1129
Explorando o Domain Separation ... 1131
Compatibilidade de aplicações com o Domain Separation ... 1150
Práticas recomendadas para provedores de serviço ... 1159
Suporte para Separação de domínios ... 1199
Configuração e administração ... 1200
Central de Separação de domínios ... 1235
Autenticação ... 1243
Autenticação adaptável ... 1246
Autenticação de API ... 1308
Política de acesso de API ... 1321
Autenticação baseada em certificados ... 1344
URLs de instância personalizadas ... 1352
Saídas de instalação ... 1359
Autenticação baseada no intervalo de IP ... 1362
Integração LDAP ... 1365
Limitar sessões simultâneas ... 1430
Autenticação local ... 1435
Autenticação multifator ... 1460
Single Sign-on (SSO) de vários provedores ... 1541
Autenticação OAuth ... 1629

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Autenticação pessoal....1696
Registro automático na instância da ServiceNow....1701
Autenticação baseada em tokens (logins de usuários)....1712
Web Embeddables....1725
Segurança de serviços da Web....1728
Regras da lista de controle de acesso....1733
Explorar listas de controle de acesso....1735
Configure uma regra de ACL....1754
Contextual Security Manager....1760
Configuração de ACL avançada....1766
Atributos de segurança....1778
Fundamentos dos atributos de segurança....1779
Criar atributos de segurança....1779
Escopo dos Atributos de segurança....1783
Funções e restrições da consulta de campos....1783
Como configurar uma função de consulta de campo....1783
Como configurar restrições de consultas de campo....1784
Ferramenta de governança de script....1785
Controles de acesso de identidade da máquina....1787
Crie um controle de acesso à identidade da máquina....1787
Filtragem de dados....1789
Explore a filtragem de dados....1790
Ativação da filtragem de dados....1792
Criação de regras de filtragem de dados....1792
Criação de critérios de assunto....1796
Depuração de filtragem de dados....1800
Práticas recomendadas de filtro de dados....1801
[store-future: BEGIN review]
[End]
Filtros de dados de segurança....1801
Crie um filtro de dados de segurança....1804
Filtros de segurança padrão....1805
Funções de segurança....1806
Funções explícitas....1807
Funções de privilégio elevado....1814
Conexões e credenciais....1817
Explore credenciais, conexões e aliases....1818
Comece a usar Conexões....1833
Comece a usar credenciais....1845
Algoritmos de autenticação....1931
ServiceNow® controle de acesso....1943
Explor e ServiceNow® controle de acesso....1944

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ativar ServiceNow® controle de acesso....1947
Configurar ServiceNow® controle de acesso....1949
Registro em log de Auditoria....1950
Identidade....1951
Análise de acessos....1952
Explorando o analisador de acesso....1953
Uso do Analisador de acesso....1954
Avaliação de permissão....1974
Perguntas frequentes....1976
Simulador de acesso....1981
Informações de acesso....1995
Identidade global....2000
Explorando ID federado....2001
Acessando critérios de ID federado....2002
Atualização de campos de ID....2003
Auditoria de identidade e acesso....2005
Explorar Auditoria de identidade e acesso....2006
Resultados da auditoria de identidade....2008
Campos auditáveis de segurança....2011
Campos compatíveis e incompatíveis....2015
Central de identidade....2016
Explorando o Identity Center....2018
Ativando a Central de identidade....2018
Central de identidade para usuários....2018
Métricas de identidade para administradores....2021
Console de identidade da máquina....2022
Explorar o Console de identidade da máquina....2022
Ativando o Console de identidade da máquina....2031
Usando o Console de identidade da máquina....2031
Sistema de gerenciamento de usuários entre domínios (SCIM)....2032
Provedor de SCIM....2033
Cliente de SCIM....2052
Observador de acesso....2072
Como configurar a observação de acesso....2072
Revise os logs do observador de acesso....2073
Recursos adicionais....2075

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Proteja sua instância

A segurança da plataforma oferece recursos para proteger a instância.

ServiceNow Vault




Use o conjunto de produtos ServiceNow Vault de ferramentas de segurança de dados que protegem informações confidenciais contra acesso não autorizado, corrupção ou roubo durante todo o ciclo de vida.

Segurança da plataforma



A segurança da plataforma oferece recursos para proteger a instância.

Privacidade da plataforma



A Privacidade da plataforma permite mascarar os dados confidenciais da instância.

Criptografia



Proteja seus dados confidenciais e mantenha a conformidade com os requisitos e padrões regulatórios.

Gestão de acessos



A Gestão de acesso permite que você tenha acesso à instância da ServiceNow com segurança.

Identidade



Saiba mais sobre as identidades na instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos adicionais para produtos e soluções de segurança da plataforma



Explore recursos adicionais de Segurança da plataforma para aprendizado.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ServiceNow Vault

ServiceNow Vault fornece um único local para revisar e implementar ferramentas de segurança para requisitos avançados de segurança e privacidade.


Iniciar

Explorar ServiceNow Vault



Saiba mais sobre ServiceNow Vault e suas caraterísticas.



Como configurar o ServiceNow Vault



Comece a instalar e configurar ServiceNow Vault

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel do ServiceNow Vault	ServiceNow Vault ferramentas
	
Saiba como usar o. ServiceNow Vault painel para revisar a segurança de seus dados.	Saiba mais sobre as ferramentas usadas com ServiceNow Vault

Tradução automática

Explorando ServiceNow Vault

Saiba mais sobre o ServiceNow Vault e analise os benefícios que ele pode oferecer para suas necessidades de proteção de dados.

Visão geral ServiceNow Vault

ServiceNow Vault é um conjunto de ferramentas de segurança de dados que protegem informações confidenciais contra acesso não autorizado, corrupção ou roubo durante todo o seu ciclo de vida. Você pode usar ServiceNow Vault aplicar proteções como criptografia, gestão de segredos e privacidade de dados para a edição e auditoria de informações confidenciais.

Nota:

ServiceNow Vaulté um plug-in pago que ServiceNow a equipe deve ativar em sua instância de produção. ServiceNow Vault inclui os componentes listados aqui.

Para adquirir uma assinatura, entre em contato com o seu gerente de contas ServiceNow. Quando você compra uma assinatura, determinados plug-ins são ativados automaticamente. Se um plug-in pago não for ativado automaticamente, você poderá ativá-lo manualmente na lista **Todas as aplicações** em sua instância.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefícios do ServiceNow Vault

Benefícios do ServiceNow Vault

Benefício	Recurso	Usuários
Abrangente ServiceNow Vault visão geral e revise as métricas relacionadas à descoberta, classificação e proteção de seus dados	ServiceNow Vault painel do console	Administradores de plataforma
Configurações guiadas para começar a usar facilmente as ferramentas do ServiceNow Vault com aplicações	Vault guiado	Administradores de plataforma


O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o ServiceNow Vault, consulte:

- ServiceNow Vault painel do console
- Configuração da ServiceNow Vault
- Use a configuração assistida do ServiceNow Vault


ServiceNow Vault ferramentas

Criptografia



A Gestão de chaves e Criptografia de campo são um pacote de módulos de criptografia altamente configuráveis

Assinatura de código




Ajude a melhorar a segurança validando scripts e dados de configuração de aplicação confidenciais antes que eles sejam usados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Privacidade de dados



Use o plug-in Privacidade de dados para remover informações de identificação pessoal (PII) dos dados do usuário quando eles forem migrados de uma instância de produção para uma instância de não produção.

Descoberta de dados




O plug-in Descoberta de dados permite encontrar informações de identificação pessoal (PII) dos dados do usuário. Então, os dados podem ser classificados para medidas de segurança adicionais.

Logs



Melhore a segurança, o desempenho e a experiência do usuário importando dados de log de ServiceNow para a análise de log da empresa usando o serviço de exportação de log.

Acesso de confiança zero



ServiceNow O acesso à sessão permite que as organizações reduzam dinamicamente os privilégios do usuário em uma sessão da Web

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração da ServiceNow Vault

Saiba como instalar e configurar ServiceNow Vault

Visão geral da configuração

- Instale plug-ins do Vault

  Saiba como instalar ServiceNow Vault para sua instância.

- Aprenda e configure as funções necessárias para usar ServiceNow Vault

- Instale plug-ins do Vault

  Instale e verifique os plug-ins necessários para aproveitar ao máximo ServiceNow Vault.

Usar a configuração assistida para implementar ServiceNow Vault

A configuração assistida fornece uma sequência de tarefas que ajudam você a configurar ServiceNow Vault Em sua instância da ServiceNow. Para abrir a configuração assistida do ServiceNow Vault, navegue até **Tudo** > **Vault** > **Console do Vault**.

Para obter mais informações, consulteVault guiado.

Instale plug-ins do Vault

Saiba como revisar e instalar os plug-ins secundários para ServiceNow Vault.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
ServiceNow Vault É melhor usado com outros produtos de segurança da ServiceNow. Instale e configure os outros plug-ins para aproveitar ao máximo suas ferramentas e métricas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Vault** > **Console do Vault**.
2. Revise o status de suas ferramentas.

Status da ferramenta

Status	Descrição
Limited access	A ferramenta tem uma licença de acesso limitado. As métricas relatadas podem ser afetadas ou indisponíveis.
Included with platform	A ferramenta está incluída por padrão com a plataforma
Needs license	A ferramenta não tem licença. As métricas relatadas podem ser afetadas ou indisponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Status	Descrição
	A ferramenta tem acesso total.

3. **Opcional:** Se um status for limitado ou precisar de uma licença, revise sua respectiva página de instalação.

Instalação da ferramenta

Ferramenta	Página de instalação
Descoberta de dados	Como ativar o Descoberta de dados
Classificação de dados	Incluído com a plataforma
Anonimização de dados	Ativação da privacidade de dados **Nota:** A anonimização de dados é instalada como parte de Privacidade de dados
Criptografia de campo	Ativar Criptografia de campo
○ Zero Trust Access (ZTA) ○ CA (Continuous Authentication, autenticação contínua)	○ Ativar Zero Trust Access ○ Ativando autenticação contínua

Use a configuração assistida do ServiceNow Vault

Use a configuração assistida para começar a usar facilmente uma aplicação com o ServiceNow Vault.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Vault** > **Console do Vault**.
2. Em **Vault guiado** Selecione **Começar** botão para sua aplicação.
3. Em **Selecione dados do app** use a tabela para selecionar os dados da aplicação a serem usados com ServiceNow Vault, selecione **Classes de visualização** quando terminar

Selecione os campos da tabela de dados da aplicação

Rótulo	Descrição
Tabela	A tabela em que os dados estão localizados.
Coluna	A coluna em que os dados estão localizados
Classe existente	A classificação atual dos dados
Classe recomendada	A classificação recomendada para os dados.
Aplicação	O escopo da aplicação dos dados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Em **Visualizar classificação de dados** visualize suas configurações de classificação de dados, quando terminar, marque concordo e selecione **Aplicar classes recomendadas** botão.

Visualizar campos da tabela de classificação de dados

Rótulo	Descrição
Tabela	A tabela em que os dados estão localizados.
Coluna	A coluna em que os dados estão localizados
Classe final	A classe aos quais os dados serão atribuídos
Aplicação	O escopo da aplicação dos dados

5. Em **Resumo da classificação** revise os resultados da classificação de dados, selecione **Próximo** quando terminar.

Trouble?
Usar Classificação de dados para revisar todos os dados que falharam ao classificar.

6. Em **Proteja os dados existentes** revise as políticas de proteção dos dados.

Proteger campos de tabela de dados existentes

Rótulo	Descrição
Tabela	A tabela em que os dados estão localizados.
Coluna	A coluna em que os dados estão localizados
Anonimização	Relata se uma política de anonimização de dados pode ser ou já foi aplicada aos dados.
Criptografia de campo	Relata se uma política de criptografia de campo pode ser ou já foi aplicada aos dados.
Acesso Zero Trust	Relata se uma política de acesso zero trust pode ser ou já foi aplicada aos dados.

7. **Opcional:** Você pode selecionar **Disponível** para começar a aplicar a respectiva política de proteção de dados da aplicação, revise Vault t ools e métricas para obter mais informações.
8. Em **Proteja dados em tempo real** revise suas políticas de proteção de dados em tempo real, selecione **Marcar como concluído** quando terminar.

Proteja campos de dados em tempo real

Rótulo	Descrição
Nome	O nome do ???
Tipo	O tipo de canal de dados.
Anonimização em tempo real	Relata se há uma política de anonimização em tempo real disponível ou já aplicada aos dados.

Nota:
Os dados em tempo real serão protegidos em toda a instância e em todas as aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
A aplicação selecionada agora tem dados classificados e políticas de proteção. Agora, ele relatará métricas relevantes para ServiceNow Vault painel do console.


ServiceNow Vault painel do console

Use ServiceNow Vault Painel do console para rastrear e gerenciar suas ferramentas de segurança do ServiceNow Vault.

O painel fornece uma maneira fácil de revisar a segurança, a privacidade e a conformidade de seus dados confidenciais. O painel relata em ServiceNow Vault e suas várias métricas, além de mostrar configurações guiadas para aplicações compatíveis com ServiceNow Vault.

Para acessar ServiceNow Vault painel do console, navegue até **Tudo** > **Vault** > **Console do Vault**

Página do painel do console do Vault



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção	Subseção	Descrição
Visão geral e recursos do Vault	Visão geral do Vault	Fornece uma visão geral em vídeo de ServiceNow Vault
	Recursos	Oferece recursos adicionais para ajuda usando ServiceNow Vault
	Recursos de perguntas frequentes	Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre ServiceNow Vault
Vault guiado	Cartões de configurações guiadas para aplicações	Selecione **Começar** botão em um cartão de aplicações para começar a usar ServiceNow Vault com essa aplicação. Leia mais sobre a Configuração assistida aqui:Use a configuração assistida do ServiceNow Vault
Vault t ools e métricas	Informações da ferramenta	Uma breve descrição e informações de licenciamento das ferramentas usadas em ServiceNow Vault. Selecione **Vá para** ir para a página inicial de ferramentas. As ferramentas atualmente exibidas no painel são: • Descoberta de dados • Classificação de dados • Anonimização de dados • Criptografia de campo • Zero Trust Access (ZTA)
	Métricas da ferramenta	Selecione o menu suspenso para revisar várias métricas e gráficos sobre uma ferramenta. **Nota:** Para obter mais informações sobre as métricas, revise a respectiva página inicial das ferramentas,

Tradução automática

Vault guiado

A configuração assistida do cofre oferece um processo passo a passo para avaliar e proteger dados confidenciais de uma aplicação.

A configuração assistida do cofre oferece uma maneira fácil de começar a usar ServiceNow Vault com suas aplicações. A configuração usará os dados das aplicações selecionadas. Primeiro, a configuração ajuda o usuário a revisar os dados da aplicação para classificação e, em seguida, ajuda a implementar políticas de proteção nos dados classificados. Você

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

pode revisar como usar o. ServiceNow Vault configuração assistida em Use a configuração assistida do ServiceNow Vault

Uma configuração assistida tem 5 etapas:

1. Selecionar dados da app
2. Visualizar classificação de dados
3. Resumo da classificação
4. Proteger os dados existentes
5. Proteger dados em tempo real

Após uma configuração do cofre assistida, você pode revisar as métricas de dados da aplicação no **Ferramentas** Do painel do console do Vault. Para obter mais informações, consulte Vault t ools e métricas

Vault t ools e métricas

Saiba mais sobre as ferramentas e as métricas ServiceNow Vault usa para proteger e descobrir dados confidenciais.

ServiceNow Vault integra-se a várias ferramentas para fornecer uma visão geral coesa da segurança de dados confidenciais. Você pode passar o mouse sobre um widget para obter mais informações sobre os dados relatados. Selecione **Vá para** botão em qualquer ferramenta a ser levada para sua respectiva página.

Conheça seus dados

ServiceNow Vault usos Descoberta de dados e. Classificação de dados ajudá-lo a entender e conhecer seus dados.

Ferramentas e métricas

Ferramenta	Métrica	Descrição
Descoberta Usar Descoberta de dados para executar uma verificação de descoberta para procurar padrões de dados que possam ser dados confidenciais. Uma vez descobertos, os dados podem ser revisados ou classificados para proteção e gestão adicionais.	Dados descobertos	Gráfico de barras detalhando os dados descobertos.
	Status da descoberta	Proporções de status de dados descobertos
	Anexos descobertos	Proporções de anexos com dados descobertos.
Classificação Classificação de dados crie classes de dados e ajuda a organizar seus dados em classes de dados para melhorar o gerenciamento. Os dados classificados	Dados classificáveis	Proporções de dados classificáveis
	Dados confidenciais	Proporções de dados classificados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ferramentas e métricas

Ferramenta	Métrica	Descrição
podem ser protegidos no nível de classe.		

Proteja seus dados

ServiceNow Vault Usa anonimização de dados, criptografia de campo e acesso zero trust para ajudar a proteger e proteger seus dados.

Ferramentas e métricas


Anonimização Anonimize os dados por classe de dados com diferentes técnicas de anonimização para preservar os padrões de dados, mas remover dados confidenciais. Útil para limpar instâncias para desenvolvimento ou remover dados específicos do usuário devido a direitos a serem esquecidos. As métricas são:	Gráfico em tempo real??	
	Dados em tempo real	Gráfico de barras que mostra a quantidade de dados anônimos em tempo real
	Tempos de execução da anonimização	
Criptografia de campo Proteja dados confidenciais com segurança e forneça acesso a usuários autorizados. Útil para aumentar as proteções contra agentes mal-intencionados.	Status de classificação de campos criptografados	Proporção de status de campos criptografados
	Classes protegidas com Criptografia de campo	Um gráfico de classes protegidas com criptografia de campo.
	Chaves de criptografia ativas	Mostra o número de chaves de criptografia ativas. **Nota:** Você precisa de Estrutura de gestão de chaves função de administrador para exibir esses dados
Zero Trust Access (ZTA) Autenticação contínua ao acessar dados confidenciais classificados em tempo real.	Status da classificação de autenticação contínua	Proporção de status de classificação de autenticação contínua
	Classes protegidas com autenticação contínua	Mostra o número de classes protegidas com autenticação contínua por sua classe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Todos ServiceNow Vault ferramentas

Criptografia




A Gestão de chaves e Criptografia de campo são um pacote de módulos de criptografia altamente configuráveis

Assinatura de código



Ajude a melhorar a segurança validando scripts e dados de configuração de aplicação confidenciais antes que eles sejam usados.

Privacidade de dados



Descoberta de dados



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use o plug-in Privacidade de dados para remover informações de identificação pessoal (PII) dos dados do usuário quando eles forem migrados de uma instância de produção para uma instância de não produção.


O plug-in Descoberta de dados permite encontrar informações de identificação pessoal (PII) dos dados do usuário. Então, os dados podem ser classificados para medidas de segurança adicionais.

Logs



Melhore a segurança, o desempenho e a experiência do usuário importando dados de log de ServiceNow para a análise de log da empresa usando o serviço de exportação de log.

Acesso de confiança zero



ServiceNow O acesso à sessão permite que as organizações reduzam dinamicamente os privilégios do usuário em uma sessão da Web


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Segurança da plataforma


A segurança da plataforma fornece recursos para proteger a instância.

Centro de Segurança




Permita que os administradores mantenham continuamente o mais alto nível de postura de segurança e monitorem facilmente eventos e comportamentos inseguros.

Serviço de exportação de log




O LES (Log Export Service, Serviço de exportação de log) permite a exportação contínua dos logs de aplicação e sistema da sua instância para suas ferramentas de análise de segurança corporativa. O serviço oferece integração altamente escalonável e praticamente em tempo real com suas ferramentas de análise de fácil manutenção e configuração.

Logs



O módulo de Logs fornece uma variedade de logs que você pode usar para solucionar problemas e depurar transações e eventos que ocorrem na instância.

Gestão de segredos



Assinatura de código



Recursos de verificação antivírus



Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use a Gestão de segredos da ServiceNow para gerenciamento granular de acesso às suas senhas para atender às suas necessidades de negócio.

A assinatura de código cria assinaturas digitais para que os dados que posteriormente serão verificados confirmem a autenticidade e a integridade dos dados.

Usar Varredura antivírus ajudar a proteger sua instância contra infecções por vírus que podem ser introduzidas por anexos de arquivo aos registros do sistema, como incidentes, problemas e histórias.

Limpador de HTML




Remova código indesejado e proteja-se contra preocupações de segurança, como ataques de script entre sites, limpando a marcação HTML em campos HTML e campos HTML traduzidos.

Auditoria



Rastreie mudanças de registro em tabelas habilitadas para auditoria. Por padrão, o sistema rastreia mudanças nas tabelas de incidente, mudança e problema, entre outras.

Configurações de Alta Segurança



As configurações de alta segurança se referem a várias opções de segurança disponíveis em sua instância.

Rede virtual privada (VPN)



Use uma rede privada virtual (VPN) para integrar sua instância a fontes de dados externas pela Internet.

Configurações de proteção




Encontre descrições detalhadas e valores de conformidade para o conteúdo das configurações de proteção da Central de segurança (SSC)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Central de segurança

A ServiceNow Central de segurança é uma aplicação que consiste em um conjunto de ferramentas criadas para ajudar a sua organização a manter as suas implementações da ServiceNow seguras. Ao usar o Security Center, você pode melhorar sua postura de segurança e fortalecer seus níveis de conformidade, ao mesmo tempo que desfruta de uma experiência de usuário fluida.



A Central de segurança é um aplicativo gratuito que os administradores podem baixar na ServiceNow Store. Ele é instalado por padrão a partir da versão Vancouver. Também é disponibilizado na ServiceNow Store a cada trimestre, entre as versões da família, para facilitar a adoção mais rápida de novas funcionalidades.

Importante:

A Central de segurança da instância (ISC) atingiu o fim das vendas em setembro de 2024 e não é mais compatível ou disponível para ativação.

A Central de segurança (SSC) é a solução recomendada daqui para frente. Para obter mais informações, consulte Migração da Central de segurança da instância para a ServiceNow Central de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Aterrissagem do centro de segurança



Use a página principal da Central de segurança para encontrar as informações e as ferramentas necessárias para proteger sua instância.

Console de configuração de segurança



Use o Console de configuração de segurança para obter uma visão geral rápida da postura de segurança da sua instância na página de visão geral.

Console de monitoramento de segurança



Supervisione notificações e métricas de segurança para se manter informado sobre possíveis riscos de segurança em sua instância.

Console de postura de segurança




Melhore sua postura de segurança com visibilidade abrangente e instruções passo a passo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Faixas de comunicados de segurança



Supervisione notificações e métricas de segurança para se manter informado sobre possíveis riscos de segurança em sua instância.

Solucionar problemas e obter ajuda


- Faça perguntas e explore outros recursos para Central de segurança Na seção Operações de segurança de Comunidade ServiceNow .
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Página principal da Central de segurança

Use a página principal da Central de segurança para encontrar as informações e as ferramentas necessárias para proteger sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Minhas tarefas de segurança

A seção Minhas tarefas de segurança exibe uma lista de tarefas de segurança atribuídas a você. Selecione o número para revisar os detalhes de uma tarefa ou selecione **Exibir tudo** Acesse o Gerenciador de tarefas de segurança, onde todas as tarefas estão visíveis. Para obter mais informações sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Resumo da instância

O resumo da instância exibe uma visão geral de alto nível do estado da segurança da sua instância. Selecione as informações (ⓘ ícone) em qualquer cartão para obter detalhes sobre o que cada um representa. Você também pode selecionar qualquer cartão para navegar até a área relevante da Central de segurança.

Gestão de identidade e acesso

Use as ferramentas na seção Gestão de identidade e acesso (IAM) Verifique se seus dados estão acessíveis somente para os usuários e processos que precisam deles. Para obter detalhes sobre essas ferramentas, consulte Gestão de identidade e acesso.

Consoles de segurança

Selecione um cartão na seção de consoles de segurança para navegar até qualquer um dos três consoles de segurança.

- Console de configuração de segurança
- Console de monitoramento de segurança
- Console de postura de segurança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Ferramentas

Use a seção de ferramentas para navegar até as ferramentas necessárias para gerenciar a segurança da instância. Essas ferramentas são organizadas em três guias exibidas na parte superior da seção. Selecione um cartão para navegar até a ferramenta selecionada.

Recursos adicionais


Use a seção Recursos adicionais na borda da tela para navegar até a documentação e vídeos relevantes para aprender a Central de segurança, bem como informações sobre como gerenciar a segurança da instância.

A Central de segurança foi atualizada em Zurich fornecer orientação para entender o que a ferramenta pode fazer como usá-la. Este redesign foi adaptado para ajudar usuários novos e pouco frequentes da Central de segurança. Novas janelas modais aparecem na Central de segurança para demonstrar como essas ferramentas podem ajudar você a atingir seus objetivos de segurança.



Gestão de identidade e acesso

Use as ferramentas na seção Gestão de identidade e acesso (IAM) Verifique se seus dados estão acessíveis somente para os usuários e processos que precisam deles.



O IAM consiste em três ferramentas que você pode usar para gerenciar o acesso aos dados em sua instância.

Gestão de identidade da máquina

As identidades de máquina são credenciais digitais, como certificados, chaves e tokens. Servidores, aplicações, contêineres e serviços em nuvem usam essas identidades autenticadas entre si. Use **Console de identidade da máquina** para gerenciar as identidades de máquina usadas para integrações com ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Análise de acessos

Use **Analise o acesso e as permissões** console para exibir permissões de um usuário, função, grupo ou comparar o acesso entre dois usuários selecionados.

Governança de script para o grupo padrão

Use a Ferramenta de governança de script para configurar preferências para o grupo Gravador de script condicional. Os usuários deste grupo recebem *snc_required_script_writer_permission*função, que permite que os usuários acessem scripts e campos semelhantes a scripts na plataforma.


Com as configurações neste console, você pode ativar ou desativar a atribuição automática desta função, bem como atribuir manualmente usuários ao grupo. Você também pode ver informações sobre quem está atribuído e verificar sua instância para encontrar usuários que executaram script em um intervalo de tempo específico.

Console de configuração de segurança

Use a página de configuração de segurança para obter uma visão geral da postura de segurança da sua instância. Exiba sua pontuação de conformidade de proteção, descubra tendências gráficas, analise as principais configurações de proteção fora de conformidade e veja os resultados de suas verificações de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Barra de navegação

Use a barra na parte superior da página para navegar entre esta página e a seção Proteção de segurança, scanner de segurança ou Ações do cliente de segurança da Central de segurança.

Proteção de segurança

Encontre detalhes sobre sua conformidade de proteção na seção Proteção de segurança. Nesta seção, selecione os cartões para navegar até Proteção de segurança página.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A pontuação de conformidade de proteção é uma porcentagem que representa o quanto suas configurações de segurança estão alinhadas com as configurações recomendadas. A seção Proteção de segurança mostra essa porcentagem, bem como o histórico da pontuação em sua instância ao longo do tempo.

Scanner de segurança

Revise os resultados das verificações automatizadas de verificação de segurança usando a seção de verificação de segurança. E ajudam você a encontrar vulnerabilidades de segurança, ineficiências e problemas de conformidade.

Nesta seção, selecione os cartões para navegar até a página do scanner de segurança.

Ações do cliente

Encontre atualizações de segurança que podem ser feitas na instância na seção Ações do cliente. Esta seção mostra o número de ações disponíveis e um gráfico que indica a data de vencimento dessas ações. Nesta seção, selecione os cartões para navegar até a página Ações do cliente.

Minhas tarefas de segurança

Exiba as Tarefas de segurança mais urgentes atribuídas a você. Selecione uma tarefa para exibir seus detalhes ou selecione **Consulte Todas as Tarefas de segurança** Para exibir uma lista completa de tarefas de segurança.

Recursos adicionais


Use a seção Recursos adicionais na borda da tela para navegar até a documentação e vídeos relevantes para aprender a Central de segurança, bem como informações sobre como gerenciar a segurança da instância.

Proteção de segurança

Exiba sua pontuação de conformidade de proteção, compare-a com pontuações anteriores e altere as configurações para melhorar sua pontuação de conformidade e postura de segurança na página de proteção de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Configurações de proteção especifique valores recomendados para as propriedades e plug-ins relacionados à segurança no ServiceNow AI Platform. A ferramenta de proteção calcula a pontuação de conformidade da configuração de proteção como um percentual. Este número indica a conformidade da sua instância com as configurações de proteção da Central de Segurança.

A fórmula para calcular a pontuação de conformidade de proteção é a seguinte:

- Cada configuração de proteção tem uma pontuação de risco entre 0 e 10. Você pode ver os valores de configurações individuais em **Todas as configurações** seção.
- A pontuação é igual à soma de todas as pontuações de risco em conformidade, dividida pela soma de todas as pontuações de risco.

Por exemplo, a soma de todas as pontuações de risco em conformidade é 25,4 e o total de todas as pontuações de risco é 34,9. Para essa soma, a pontuação de conformidade é (25,4 /34,9) x 100, o que é igual a 72,7. Este decimal é arredondado para o número inteiro mais próximo e, portanto, será igual a 73.

Este cálculo é realizado automaticamente no primeiro dia do mês ou após uma instalação ou reinstalação de ServiceNow Central de segurança. Você pode acionar um recálculo a qualquer momento usando **Atualizar pontuação** botão nesta página.

Subseções de proteção de segurança

A seção Proteção de segurança contém três subseções que você pode selecionar na borda esquerda da tela.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Todas as configurações
- Tendência de pontuação de conformidade de proteção
- Comparação da pontuação de proteção

Todas as configurações

Revise todas as configurações de proteção da instância disponíveis em uma única página.

. **Todas as configurações** a página exibe informações sobre todas as configurações de proteção da instância. Use os botões no canto superior direito para atualizar, filtrar e exportar essas informações



Use **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança para concluir uma ação do cliente. Este botão aparece em **Todas as configurações** bem como as páginas para configurações de proteção individuais. Para obter detalhes, consulte Tarefas de segurança.

As seguintes informações sobre configurações de proteção podem ser encontradas na lista.

Nome

Nome da configuração de proteção.

Status de conformidade

Se a configuração está configurada corretamente de acordo com a recomendação do sistema (em conformidade) ou deve ser configurada (fora de conformidade)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Impacto da Pontuação

Impacto que esta configuração de proteção tem na sua postura de segurança, expresso como uma porcentagem. Todos os impactos de pontuação somam 100%.

Prioridade

A criticidade da configuração: Crítica, Alta, Moderada e Baixa. Uma pontuação mais alta indica um impacto e prioridade maiores.

Categoria de segurança

A categoria de segurança da propriedade. Selecione a categoria para exibir os detalhes.

Detalhes da resolução

Descrição das etapas para corrigir a vulnerabilidade de segurança da configuração de proteção.

Para saber como definir uma configuração de proteção de propriedade, consulte Aumente a pontuação de conformidade de proteção.


Detalhes da configuração de proteção

Analise os detalhes de uma configuração de proteção selecionando o link dela na aplicação Central de segurança.

Navegar até **Proteção** > **Todas as configurações**e selecione uma configuração de proteção a ser redirecionada para uma página na ferramenta de configuração de proteção que exibe suas informações relacionadas à segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Use **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança para concluir uma ação do cliente. Para obter detalhes, consulte Tarefas de segurança.

Detalhes da configuração das configurações de proteção

Atributo da configuração	Descrição
Status de conformidade	Indica se a configuração de proteção é compatível ou não.
Impacto da pontuação	Percentual que indica quanto essa configuração de proteção afeta sua postura de segurança.
Prioridade	Um número no intervalo de 1 a 4, com 1 tendo o maior peso, que indica a força do impacto que essa configuração de proteção tem sobre sua postura de segurança.
Impacto funcional	O impacto desta configuração de proteção sobre a operação da sua instância.
Descrição	Uma visão geral sobre a configuração de proteção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes da configuração das configurações de proteção

Atributo da configuração	Descrição
URL da documentação	Link para a documentação da configuração de proteção.
Atividade	Notificações de atualizações relacionadas à configuração de proteção.
Definição de configuração	Detalhes relacionados ao status de conformidade da sua configuração de proteção junto com instruções sobre como torná-los compatíveis. **Nota:** Algumas configurações de proteção podem exigir que você configure várias propriedades e plug-ins para torná-los compatíveis.

Configurações de proteção do filtro

Simplifique seu processo de revisão de proteção usando filtros. Esses filtros podem criar uma lista de trabalho de configurações de proteção para revisão, que foram restauradas para uso posterior e compartilhadas com outros usuários.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Centro de Segurança**.
2. Em **Consoles de segurança** , selecione **Console de configuração de segurança** .
3. Selecione **Proteção de segurança** guia.
4. Selecione **Todas as configurações** .
5. Selecione **Mostrar painel de filtro** botão ( ).
6. Em **Filtro** , selecione **Exibição avançada** .
7. Crie um filtro mostrando somente as configurações de proteção que você deseja revisar.
8. Quando o filtro estiver concluído, selecione **Salvar filtro** .
9. Insira um nome para o filtro e selecione **Salvar** .

Nota:
Você também pode disponibilizar essa lista para outros usuários definindo permissões como **Todos** ou **Grupo** para compartilhar com um grupo específico. Esses usuários também devem ter permissão para usar a Central de segurança.

O que Fazer Depois
Depois de salvar um filtro, você pode carregá-lo no **Exibição avançada** usando o. **Usar filtro existente** botão.

Tendência de pontuação de conformidade de proteção

Exiba as tendências da sua pontuação de conformidade de proteção ao longo do tempo em um gráfico ou tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Veja as tendências em sua pontuação de conformidade ao longo do tempo. Use o seletor de data para selecionar um intervalo de tempo para analisar e obter informações sobre os dados aplicando a funcionalidade de análise de desempenho, como metas, limites e KPIs.




Gráfico de pontuação de conformidade

Use **Opções de gráfico** botão para especificar quais informações analisar e como apresentar as informações.

Análise

Selecione na lista de opções. Dependendo do tipo de gráfico selecionado, algumas opções podem estar indisponíveis.

Meta

Objetivos que sua organização deseja alcançar. Consulte Indicator targets .

Limite

Define um intervalo normal de pontuações para um indicador e alerta quando ocorre um determinado evento. Consulte Indicator thresholds .

Previsão

Descreve a capacidade de prever pontuações futuras com base no comportamento passado. Consulte Performance Analytics scores forecasts .

Tendência

Mostra como o valor de um ou mais itens muda ao longo do tempo.

Comentários

Exibe anotações em pontos de dados individuais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulos

Exibe pontuações relacionadas a visualizações.

Estatísticas

Exibe estatísticas relacionadas à sua pontuação de conformidade.

Série temporal

Selecione qual métrica exibir no gráfico.

Pontuação

Pontuação do KPI (Key Performance Indicator, indicador-chave de desempenho).

Mudança

Mudança de pontuação para este indicador.

Mudar percentual

Mude como uma porcentagem de pontuações.

Tipo de gráfico

Selecione um tipo de gráfico para controlar como as informações selecionadas são visualizadas. Consulte Use cases for different time series visualization types .

Tabela Todos os registros

A tabela Todos os registros exibe a data em que as pontuações de conformidade foram coletadas, as porcentagens de pontuação e o número de configurações fora de conformidade. Você pode usar esta tabela como outra opção para analisar a postura de segurança da sua instância ao longo do tempo .

Aumente a pontuação de conformidade de proteção

Aumente sua pontuação de conformidade de proteção garantindo que as configurações de proteção estejam em conformidade com as recomendações do sistema.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador


Identifique configurações de proteção fora de conformidade com o maior impacto de pontuação em sua instância. Revise-as para ver se você cumpre as recomendações do sistema e aumentar sua pontuação geral de conformidade.

Procedimento

1. Navegar até **Proteção** > **Todas as configurações**.
2. Filtre a coluna Status de conformidade para visualizar apenas configurações de proteção não compatíveis.
3. Selecione **Impacto da pontuação** para classificar do maior para o menor.
4. Selecione as configurações e revise os detalhes da configuração para decidir se deseja cumprir as recomendações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




5. Coloque a configuração de proteção em conformidade.
6. Se você atualizar uma pontuação de proteção fora de conformidade para torná-la compatível, vá para a Página inicial e selecione **Atualizar pontuação** para exibir a pontuação mais atualizada.
   A pontuação de proteção é arredondada para cima. Uma pontuação de 86,75% será arredondada para 87.

Comparação da pontuação de proteção

Obtenha visibilidade da integridade das suas configurações de proteção e use esses dados para melhorar a postura de segurança de sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Esta página exibe um resumo da conformidade de proteção e das mudanças feitas na instância que afetam esta pontuação.

A página de comparação de pontuação de proteção exibe configurações de proteção com mudanças no status de conformidade entre as datas selecionadas em **Data mais antiga** e. **Data recente** campos. Com essas informações, você pode ver como elas afetaram sua pontuação de conformidade de proteção.

Pontuação de conformidade de proteção

O cartão compara a pontuação de conformidade da sua instância nas datas selecionadas como uma porcentagem.

Impacto da pontuação das configurações alteradas por prioridade

Exibe o número de configurações de proteção que mudaram seu status de conformidade desde a última atualização de pontuação, organizadas por valor de prioridade.

Impacto da pontuação das configurações alteradas por área de segurança

Exibe o número de configurações de proteção que mudaram o status de conformidade entre as duas datas selecionadas, organizadas por área de segurança.

Configurações de proteção alteradas


Exibe a lista de configurações de proteção que mudaram os status de conformidade entre as datas selecionadas. Revise as configurações que se tornaram fora de conformidade e diminuíram sua pontuação de comparação de proteção para oportunidades de torná-las compatíveis para aumentar sua pontuação. Consulte Aumente a pontuação de conformidade de proteção.

Scanner de segurança

Verifique sua instância em relação a um conjunto de verificações de segurança para identificar configuração incorreta. A ferramenta de verificação simplifica o processo de criação de diferentes pacotes de verificações para diferentes casos de uso para que você possa analisar os resultados ao longo do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




A varredura de segurança é um método para investigar sua instância em busca de configurações que indiquem problemas de integridade de segurança. Este método permite que você identifique oportunidades para implementar recomendações de segurança para sua organização.

Ao acessar a ferramenta de verificação, não há comparação disponível até que você selecione o pacote a ser comparado com pelo menos dois resultados de verificação do pacote. Você pode usar o pacote e as verificações padrão ou pode criar suas próprias verificações e pacotes personalizados.

Descobertas da varredura

Uma descoberta é uma referência a um registro que violou uma regra de uma verificação da instância. Você pode encontrar o registro de origem e o número de vezes que o registro acionou as regras de uma determinada verificação.



Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Navegue até **Descobertas** para exibir as descobertas da verificação em uma lista. Os cartões acima da lista fornecem uma contagem das descobertas que correspondem aos critérios específicos listados no cartão. Selecione qualquer um desses cartões para filtrar a lista e mostrar somente aqueles que correspondem aos critérios.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança para resolver uma descoberta. Este botão aparece na lista e no registro de descoberta. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Descobertas da verificação

Selecione um link em **Contagem** coluna para exibir um registro de descoberta, que exibe detalhes granulares relacionados a uma descoberta específica.



Verificação

Lista de verificações associadas à verificação.

Categoria

Categoria de segurança associada à verificação. Por exemplo, controle de acesso ou código malicioso.

Contagem

Número de vezes que o registro violou regras de verificação.

Prioridade

Gravidade do risco de segurança: 1 é a prioridade mais alta, enquanto 4 é a mais baixa.

Resultado

Status e tipo de verificação.

Versão da Verificação

Versão da verificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de origem

Registro que violou uma regra da verificação.

Motivo do silenciamento

Motivo para silenciar a descoberta.

Origem

Data em que a descoberta foi criada.

Tarefa

Registro de tarefa associado à verificação. Usado para facilitar atribuições de tarefa a partir da descoberta de um registro.

Domínio

A qual domínio a verificação é aplicada.

Descrição Resumida

Breve explicação da verificação.

Detalhes da resolução

Instruções sobre como resolver problemas relatados pela verificação.


As descobertas podem ser silenciadas selecionando **Mudo/Desativar mudo** botão. Ao silenciar uma descoberta de verificação, você será solicitado um motivo para silenciar a descoberta. As descobertas silenciadas nos últimos seis meses estão disponíveis no cartão Descobertas silenciadas em **Descobertas da verificação** página.

Comparação de verificação de segurança

Compare duas verificações do mesmo pacote de segurança para obter visibilidade da integridade das configurações de proteção e melhorar a postura de segurança da instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Importante:
Esta página aparecerá vazia se você não tiver duas ou mais instâncias da mesma verificação para comparar. Execute uma verificação pelo menos duas vezes para exibir uma comparação nesta página.

Selecione uma verificação no **Pacote de verificação** e selecione um **Primeira verificação** e. **Segunda verificação** para iniciar uma comparação.

A página de comparação de verificação de segurança exibe as mudanças de segurança em suas configurações de proteção entre a primeira e a segunda verificações. Abaixo você encontra uma explicação de cada cartão:

Descobertas da verificação

Número de descobertas na verificação selecionada em cada data selecionada.

Verificações

Número de verificações de verificação realizadas na verificação selecionada em cada data selecionada.

Descobertas por criticidade alteradas

Gráfico que exibe todas as descobertas organizadas por criticidade.

Descobertas por área de segurança alteradas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gráfico que exibe todas as descobertas organizadas na área de segurança.

Descobertas da verificação

Lista de todas as descobertas da verificação. Selecione uma descoberta, resultado da verificação ou marque para exibir o registro associado e encontrar detalhes adicionais. Use as partes inferiores no canto superior direito para filtrar, atualizar ou exportar a lista.

Descobertas do pacote de auditor

Revise as descobertas do pacote Auditor da Central de segurança ao longo do tempo.




Gráfico de descobertas do pacote do Auditor SC

A página mostra as descobertas do pacote do Auditor SC comparadas entre as duas datas selecionadas.Use o. **Opções de gráfico** botão para especificar quais informações analisar e como apresentar as informações.

Análise

Selecione na lista de opções. Dependendo do tipo de gráfico selecionado, algumas opções podem estar indisponíveis.

Meta

Objetivos que sua organização deseja alcançar. Consulte Indicator targets .

Limite

Define um intervalo normal de pontuações para um indicador e alerta quando ocorre um determinado evento. Consulte Indicator thresholds .

Previsão

Descreve a capacidade de prever pontuações futuras com base no comportamento passado. Consulte Performance Analytics scores forecasts .

Tendência

Mostra como o valor de um ou mais itens muda ao longo do tempo.

Comentários

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibe anotações em pontos de dados individuais.

Rótulos

Exibe pontuações relacionadas a visualizações.

Estatísticas

Exibe estatísticas relacionadas à sua pontuação de conformidade.

Série temporal

Selecione qual métrica exibir no gráfico.

Pontuação

Pontuação do KPI (Key Performance Indicator, indicador-chave de desempenho).

Mudança

Mudança de pontuação para este indicador.

Mudar percentual

Mude como uma porcentagem de pontuações.

Tipo de gráfico


Selecione um tipo de gráfico para controlar como as informações selecionadas são visualizadas. Consulte Use cases for different time series visualization types .

Lista de registros

Lista as verificações realizadas como parte do pacote.

Verificações

Use verificações para detectar anomalias em uma instância, executando tabelas, registros ou metadados.



Verificações são regras projetadas para detectar anomalias em uma instância. Selecione uma verificação na lista para exibir detalhes, incluindo o que a verificação avalia e as possíveis etapas para corrigir o problema se a verificação retornar descobertas.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma verificação de verificação. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


As verificações são divididas em quatro classes para identificar problemas e implementar recomendações de segurança para sua organização: Verificações de tabela, verificações de tipo de coluna, verificações somente de script e verificações de linter.

Verifique as classes

Classe de verificação	Descrição
Verificações de tabela	Use esta classe de verificação quando souber as tabelas e verificações específicas que deseja testar.
Verificações de coluna	Use esta classe de verificação para implementar a regra que você criou para iterar todos os registros correspondentes ao tipo de campo de coluna de destino.
Verificações de script	Use esta classe de verificação para verificar metadados, configurações e executar verificações complexas escrevendo suas próprias verificações.
Verificações de linter	Use esta classe de verificação para identificar quaisquer problemas em um script. Quando há a execução de uma verificação de linter em um registro, é gerada uma árvore de sintaxe abstrata para o código dela. É possível usar essa árvore para analisar problemas com o código.

Pacotes de verificação

Revise os detalhes sobre os pacotes de verificação disponíveis em sua instância.




Pacotes de verificação são coleções de verificações da central de segurança que são executadas juntas. Você pode usar pacotes de sistema de base ou criar seus próprios clonando um pacote existente e atualizando as verificações feitas no clone. Para obter detalhes, consulte Crie um pacote de verificação.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a um pacote de verificação. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes do pacote de verificação



Selecione **Nome** campo de um pacote para exibir os detalhes do pacote. Esta página fornece detalhes sobre os pacotes de verificação em uma interface com guias. Na página com guias, você pode encontrar estas informações:

Detalhes

Os detalhes sobre o pacote incluem o nome, a aplicação e a descrição.

Verificações

Lista das verificações incluídas neste pacote. Os detalhes sobre verificações individuais são os mesmos encontrados em Verificações.

Pacotes secundários

Lista de pacotes secundários associados a este pacote. Quando você executa este pacote, todos os pacotes secundários também são executados.

Pacotes Primários

Lista de pacotes em que este pacote é um pacote secundário. Quando você executa um pacote primário, esse pacote também é executado.

Agendamento

Detalhes da execução programada deste pacote.

Verificações do auditor de controles de acesso

Saiba mais sobre as verificações disponíveis nos Pacotes de auditor de controles de acesso padrão, quais critérios eles avaliam e como podem ser usados para melhorar a segurança da sua instância.

ACLs (Access Control List rules, regras de lista de controle de acesso) restringem o acesso aos dados exigindo que os usuários passem por um conjunto de requisitos antes de poderem interagir com eles. Controles de acesso As verificações do auditor avaliam sua instância de acordo com os oito critérios listados na tabela a seguir. Use as descobertas nessas verificações para melhorar a segurança da sua instância.

Verificações do auditor de controles de acesso

Verificar nome	Critérios de verificação	Descrição
Todos os processadores do tipo - SCRIPT devem ser protegidos com token CSRF	Verifica se há processadores com **SCRIPT** Tipos que não estão protegidos com um token CSRF.	Todos os processadores com **SCRIPT** O tipo deve ser protegido com um token CSRF (Cross-site Request Forgery, falsificação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações do auditor de controles de acesso

Verificar nome	Critérios de verificação	Descrição
		de solicitação entre sites). Esses processadores devem ter a opção CSRF marcada, o que proíbe a execução do processador, a menos que a instância use um token CSRF.
Critérios do usuário Pode contribuir/Não pode contribuir a serem definidos em cada conhecimento	Verifica se há registros da base de conhecimento que não têm **Pode contribuir** ou **Não é possível contribuir** critérios do usuário definidos.	Cada base de conhecimento deve ter um **Pode contribuir** ou **Não é possível contribuir** critérios do usuário definidos. Caso contrário, qualquer usuário pode contribuir com conteúdo para uma base de conhecimento sem critérios de contribuição definidos.
ACLs em branco	Verifica se há registros da ACL (Access Control List, lista de controle de acesso) que não têm atributo de segurança, nenhuma função ou **público** função.	Deixando ACLs em branco ou usando **público** A função pode fornecer acesso aberto a qualquer conteúdo protegido por esta ACL.
Controles de acesso em Inclusões de script de cliente chamável	Verifica se há inclusões de script chamáveis pelo cliente que não estão protegidas por ACLs.	Todas as inclusões de script chamável do cliente devem ser protegidas com uma ACL usando as funções necessárias.
Controles de acesso em Páginas de IU	Verifica se há páginas de IU que não estão protegidas por ACLs	Sem uma ACL que protege o acesso a uma página de IU, essa página de IU pode ser acessada por todos os usuários internos conectados. Usuários conectados podem fazer mudanças não autorizadas sem restrições.
Controles de acesso em tabelas	Verifica tabelas sem ACLs	As tabelas devem ser protegidas com ACLs. O acesso aos dados armazenados em tabelas deve ser limitado somente aos usuários que precisam deles.
A conta de usuário não deve ter funções internas e externas	Verifica registros de usuário com ambos **Interno** e. **Externo** funções atribuídas	As funções de usuário interno são destinadas a usuários em sua empresa. As funções de usuário externo são destinadas a pessoal externo, como clientes e parceiros.
Base de conhecimento e artigos acessíveis publicamente	Verifica se há bases de conhecimento acessíveis publicamente e artigos da base de conhecimento	Bases de conhecimento e artigos acessíveis publicamente ficam visíveis para todos os usuários na instância. Limitar bases de conhecimento e artigos ao público específico que precisa deles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações do auditor

Use o pacote Auditor para SecureCheck para detectar erros de configuração que podem afetar a postura de segurança da sua instância.

Verifique as informações

Verificações do auditor de controles de acesso

Verificar nome	Descrição	Tipo de descoberta de verificação
Identificar apps da loja desatualizados	Identifica apps ativados em sua instância que têm versões atualizadas disponíveis. Verifique se você está executando as versões mais atualizadas dos aplicativos da loja, que podem incluir correções para possíveis problemas de segurança.	Resolução recomendada
Chamadas GlideRecord inseguras	Identifica scripts que podem ser invocados diretamente pelos usuários finais (como Inclusões de script chamável pelo cliente, Widgets, Processadores, endpoints REST) Esses scripts devem respeitar as ACLs e usar GlideRecordSecure ou GlideRecord com canRead, canWrite, canCreate, canDelete.	Resolução recomendada
Revise as bibliotecas JavaScript permitidas	Identifica scripts em que o Controle de acesso ao conteúdo JavaScript é usado para permitir ou negar bibliotecas JavaScript específicas de terceiros. Revise as personalizações da instância para verificar se as bibliotecas não estão em uso antes de bloquear o acesso. A tabela Acompanhamento de acesso do provedor de conteúdo JavaScript [sys_js_content_provider_access_tracking] pode ser revisada para ver a última data em que a biblioteca foi acessada. **Nota:** Esta verificação pode ser ignorada em instâncias provisionadas inicialmente em Tóquio ou posteriormente. Os registros na tabela associada têm regras de negação definidas por padrão. Em instâncias provisionadas inicialmente antes de Tóquio, pode haver regras de permissão nas tabelas de Controle de acesso JavaScript.	Resolução recomendada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações do auditor de controles de acesso

Verificar nome	Descrição	Tipo de descoberta de verificação
Revise as inclusões de script chamável do cliente sem ACL correspondente	Identifica inclusões de script chamável do cliente que não têm uma ACL correspondente. Esses scripts usam a ACL de inclusão de script chamável do cliente padrão ("*"). Para esses scripts, crie ACLs que definam os critérios apropriados de acesso para verificar se somente os usuários esperados podem interagir com a funcionalidade fornecida.	Resolução recomendada
Revise tabelas personalizadas com produtores de registro e nenhuma regra de negócio	Identifica produtores de registro que não têm validação adicional do lado do servidor. Esta verificação identifica tabelas personalizadas com um Produtor de registro, mas sem uma regra de negócios associada. Isso pode permitir que os usuários enviem dados inesperados para a tabela associada.	Resolução recomendada
Revise ACLs vazias	Identifica registros de ACL que não têm script, condição, atributo de segurança ou função ou ACLs com **público** função. Deixando ACLs em branco ou usando **público** A função fornece acesso aberto a qualquer conteúdo protegido por esta ACL.	Resolução recomendada
Revise os campos com a Limpeza de HTML desabilitada	Identifica campos HTML em que Limpeza de HTML está inativo. A limpeza de HTML remove ou substitui elementos e atributos potencialmente prejudiciais no código HTML. Revise os campos HTML em que a limpeza está inativa para confirmar se esta configuração é necessária.	Resolução recomendada
Revise os plug-ins de recursos de segurança inativos	Identifica plug-ins que não estão ativados que fornecem controles de segurança adicionais configuráveis. As descobertas produzidas por esta verificação são fornecidas para fins informativos. Antes de habilitar um dos plug-ins identificados, verifique se o plug-in atende	Informar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações do auditor de controles de acesso

Verificar nome	Descrição	Tipo de descoberta de verificação
	aos seus casos de uso ou requisitos. Você pode silenciar essas descobertas se não tiver um caso de uso para o identificado.	
Revise grandes intervalos de endereços IP permitidos	Identifica intervalos de controle de acesso de endereço IP que contêm um grande número de endereços IP. **Nota:** Se você estiver vendo um grande número de falsos positivos, considere ajustar a variável largestExpectedCIDRBlock para suas necessidades de negócios específicas. Os blocos CIDR (Classless Inter-Domain Routing, roteamento entre domínios sem classe) contêm uma quantidade maior de endereços IP conforme o número diminui. Por exemplo, o tamanho do bloco CIDR 8 é maior (contém mais endereços IP) do que o tamanho do bloco CIDR 16. Revise e confirme se a configuração atual está alinhada com suas necessidades de negócios.	Revise e decida
Revise esquemas públicos do GraphQL	Identifica esquemas GraphQL públicos na tabela API GraphQL [sys_graphql_schema]. Esses esquemas podem ser configurados para estar disponíveis sem autenticação. Dependendo da funcionalidade do endpoint, isso pode permitir que usuários não autenticados executem ações inesperadas ou interajam com dados inesperados.	Revise e decida
Revise artigos da base de conhecimento pública	Identifica bases de conhecimento e artigos da base de conhecimento configurados para habilitar o acesso a usuários não autenticados. Revise e confirme se a configuração atual está alinhada com suas necessidades de negócios.	Revise e decida
Revise endpoints públicos da REST API	Identifica endpoints da REST API na tabela Recurso REST com script	Revise e decida

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações do auditor de controles de acesso

Verificar nome	Descrição	Tipo de descoberta de verificação
	[sys_ws_operation] que estão configurados para estarem disponíveis sem autenticação. Dependendo da funcionalidade do endpoint, isso pode permitir que usuários não autenticados executem ações inesperadas ou interajam com dados inesperados.	
Revise as páginas públicas do Portal de serviços	Identifica as páginas do Portal de serviços que são tornadas públicas. As páginas do Portal de serviços são disponibilizadas para usuários não autenticados definindo o campo "público" como "verdadeiro". Revise e confirme se a configuração atual está alinhada com suas necessidades de negócios.	Revise e decida
Revise páginas de IU públicas	Identifica páginas de IU que se tornam públicas. É possível disponibilizar Páginas de IU para usuários não autenticados usando a página [sys_public]. Revise e confirme se a configuração atual está alinhada com suas necessidades de negócios.	Revise e decida
Revise as funções que contêm a função "administrador"	Identifica todas as funções (tabela Roles [sys_user_role]) que contém **administrador** função. . **administrador** a função concede aos usuários privilégios administrativos e deve ser usada somente quando necessário. Revise e confirme se a configuração atual está alinhada com suas necessidades de negócios. Se esta for uma configuração intencional, esta verificação poderá ser silenciada.	Revise e decida
Revise as páginas de IU sem ACLs correspondentes	Identifica páginas de IU que não têm uma ACL para essa página de IU. Páginas de IU que não têm um ACL específico padrão para uma ACL de Página de IU genérica, que pode conceder acesso a usuários não intencionais.	Resolução recomendada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações do auditor de controles de acesso

Verificar nome	Descrição	Tipo de descoberta de verificação
Revise usuários com senhas locais válidas	Identifica usuários com senhas definidas localmente. Usuários com senhas locais podem interagir com a instância por meio de APIs usando as credenciais locais, mesmo se logins locais não forem permitidos. Esta configuração de senha é necessária para que as contas de usuário de integração funcionem corretamente. Revise essas contas de usuário para verificar se somente os usuários pretendidos (como contas de integração) podem autenticar com autenticação local.	Revise e decida
Gire senhas armazenadas com algoritmos de hash desatualizados	Identifica contas de usuário com senhas criadas em versões anteriores do ServiceNow AI Platform, que pode ter usado o que agora é considerado um algoritmo de hash legado ou desatualizado. As contas criadas em versões antigas da plataforma que não mudaram suas senhas ainda podem ter senhas armazenadas com um algoritmo de hash legado. Analise as contas identificadas criadas e considere redefinições de senha.	Resolução recomendada
Protegendo produtores de registro	Identifica produtores de registro inseguros. Se não forem atribuídos às funções apropriadas, usuários não autorizados poderão acessá-los, potencialmente revelando informações confidenciais. Atribua funções apropriadas aos produtores de registro para verificar se elas estão acessíveis somente aos usuários que precisam delas.	Resolução recomendada
Visibilidade da ação de IU	Identifica ações de IU que podem ser acessadas por um usuário sem funções que não tenha acesso de leitura à tabela. Esses usuários podem alterar dados em uma tabela à qual não têm acesso por meio dessas ações de IU. Verifique se as ações de IU estão disponíveis somente para usuários com acesso à tabela que afetam.	Resolução recomendada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Crie um pacote de verificação

Crie e programe um pacote personalizado para que você possa analisar a segurança da sua instância da sua organização.


Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou sn_vsc.security_center_viewer.

Um pacote é uma conjunto de verificações que podem ser usadas para uma varredura. Exiba uma lista de pacotes de verificação organizados em uma tabela navegando até **Scanner** > **Pacotes**. Crie seus próprios pacotes ou para usar o pacote padrão, Auditor. O auditor é um pacote de sistema de base padrão que contém verificações de práticas recomendadas de segurança. Essas verificações consistem em propriedades do sistema, plug-ins e tabelas que podem afetar a postura de segurança da sua instância. As etapas a seguir mostram como criar um pacote junto com as várias opções disponíveis para configurá-los.

Procedimento

1. Na Central de segurança, selecione **Scanner** e selecione **Pacotes** no painel no lado esquerdo da tela.
2. Em **Pacotes de verificação** , selecione **Novo** botão.
3. Insira um pacote **nome** e. **descrição** e selecione **Salvar**



Depois de selecionar **Salvar** , as opções de configuração do pacote são exibidas em uma interface com guias.

4. Selecione **Verificações** guia.
   Use esta guia para adicionar verificações ao seu pacote.
   a. Selecione **Editar**.
   b. Selecione as verificações que você deseja adicionar e selecione Adicionar (**>**) para colocá-lo em seu pacote.
   c. **"Salvar"**.
5. Selecione **Pacotes secundários** guia.
   Use esta guia para adicionar pacotes secundários. Pacotes adicionados como pacotes secundários também são executados.Quando este pacote é usado em uma verificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione **Editar**.

b. Selecione os pacotes secundários que você deseja adicionar e selecione Adicionar (**>**) para colocá-lo em seu pacote secundário.

c. **"Salvar"**.

6. Selecione **Pacotes primários** guia.
   Use esta guia para adicionar pacotes primários. Os pacotes primários que são executados em uma verificação também executarão este pacote.

   a. Selecione **Editar**.

   b. Selecione os pacotes secundários que você deseja adicionar e selecione Adicionar (**>**) para colocá-lo em seu pacote primário.

   c. **"Salvar"**.

7. Selecione a guia **Programação**.
   Use esta guia para definir um tempo para a execução do seu pacote.

   a. Selecione **Novo**.

   b. Insira os detalhes da varredura agendada.
   Os campos de hora estão no formato: hora:minutos:segundos.

   c. **"Salvar"**.

Como clonar o pacote de auditor de controles de acesso

Clone e personalize o pacote padrão de auditor de controles de acesso em sua instância para criar um pacote adaptado às práticas de segurança da sua organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Não é possível modificar o pacote padrão de auditor de controles de acesso fornecido com sua instância. No entanto, se você quiser adicionar, remover ou editar verificações para alinhá-las às práticas de segurança da sua organização, poderá duplicar os pacotes de auditor de controles de acesso. A cópia desses pacotes permite que você os personalize e crie um pacote com base no padrão. Os pacotes de auditor de controles de acesso incluem verificações relacionadas às práticas recomendadas de segurança, abrangendo propriedades do sistema, plug-ins e tabelas que afetam a postura de segurança da instância. As etapas abaixo demonstram como duplicar os pacotes padrão de auditor de controles de acesso para adaptá-los aos requisitos da sua organização.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Instance Scan** > **Pacotes**.
2. Selecione **Novo** e digite um nome para seu pacote, junto com uma descrição opcional.
3. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
4. Adicione as verificações necessárias para sua análise.

   a. Na guia **Verificações**, selecione **editar**.

   b. Adicione as condições.
   Por exemplo, para adicionar verificações de verificação, aplique os seguintes campos, operadores, valores e condições:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

[Category][is][Security] E [Application][is][Global]

Para este exemplo, o resultado deve ser parecido com este: Categoria é segurança e Aplicação é global.

5. Selecione **executar filtro**.
6. Selecione as verificações de análise que você deseja adicionar da lista de coleções à check-list e selecione o botão de adição (>).
7. Selecione **salvar**.
   O pacote com as verificações personalizadas adicionadas foi criado.
8. Selecione **Executar verificação de pacote**.

Como exibir o pacote de auditor de controles de acesso

Veja as verificações disponíveis nos Pacotes padrão de auditor de controles de acesso para entender quais verificações são executadas quando esse pacote é executado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As etapas que você precisa concluir para acessar os pacotes padrão de auditor de controles de acesso em sua instância da ServiceNow.

Procedimento

1. Na Central de segurança, selecione **Scanner** e selecione **Pacotes** no painel à esquerda.
2. Em **Pacotes de verificação** , selecione **Auditor** da lista.
3. Para revisar as verificações do pacote, selecione **Verificações** guia.
   Você deve ver a lista de oito verificações disponíveis para o pacote.
4. Selecione o nome de uma verificação que você deseja analisar.
5. Analise os campos associados à verificação.

Nome	Descrição
Nome	Nome da verificação.
Aplicação	A aplicação à qual a verificação pertence (Central de segurança).
Categoria	Categoria associada à verificação.
Prioridade	O nível de urgência.
Versão	Número de versão da verificação.
Ativo	O status da verificação, por exemplo, ativa ou inativa.
Descrição resumida	Um breve resumo da verificação.
Descrição	Um resumo mais abrangente da verificação.
Detalhes das Resoluções	Possíveis incidentes de segurança mitigados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
URL da Documentação	Links para a documentação relacionada na documentação do produto ou em artigos da KB (Knowledge Base, Base de conhecimento).
Condição para execução	Condições que acionam o início das verificações.
Tabela	A tabela à qual a verificação pertence.
Condições	Lógica condicional aplicada às verificações.
Avançado	Opções avançadas de configuração.

Reprograme um pacote de verificação

Altere a programação dos seus pacotes de verificação para atender às suas necessidades.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, sn_vsc.security_center_viewer

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Centro de Segurança**.
2. Em **Ferramentas** , selecione **Scanner de segurança** .
3. Selecione **Pacotes** no menu na borda esquerda da tela.
4. Abra o pacote que você deseja reprogramar.
5. Selecione a guia **Programação**.
6. Selecione uma programação existente ou selecione **Novo** para criar uma nova programação.
7. Em **Verificação programada** preencha os campos conforme necessário.


Campo	Descrição
Nome	Nome da programação de verificação
Executar	A frequência com que seu pacote será executado. **Nota:** Campos adicionais serão exibidos para ajudar a definir sua programação. Esses campos variam dependendo da sua seleção.
Ativo	Se a programação está ativa. Cronogramas inativos nunca são executados.
Condicional	Selecione para habilitar **Condição** campo, onde você pode definir uma condição de script para sua programação.
Condição	Uma condição com script para sua programação. O pacote será executado somente quando o script for avaliado como `verdadeiro` .
Executar como tz	Qual fuso horário a programação usa ao determinar quando executar.

Resultados da varredura

Veja dados relacionados aos resultados da verificação em uma só exibição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Um resultado da verificação relata o status e o tipo da verificação. Também é possível ver todas as verificações executadas como parte da verificação e todas as outras informações relacionadas à verificação, como erros e logs.

Você pode encontrar o painel de resultados da verificação selecionando **Scanner** Na Central de segurança e selecione **Resultados** no painel esquerdo. Os resultados da verificação são listados em **Resultados da verificação** lista. Selecione um resultado para detalhar e exibir os detalhes, que são separados em seções com guias.

Detalhes

Visão geral dos resultados da verificação, incluindo status, tipo e tempo de execução em segundos.

Descobertas da Verificação

Descobertas encontradas durante a execução das verificações.

Pacotes

Exibe os pacotes que foram executados como parte desta verificação.

Verificações

Exibe as verificações executadas como parte desta verificação.

Falhas

Exibe as verificações que falharam durante a verificação e o motivo da falha na forma de uma mensagem de erro.

Log de Verificação

Exibe a saída de mensagens durante a verificação.

Estatísticas de varredura

Exibe estatísticas relacionadas à verificação.

Metas


Exibe todos os destinos em relação aos quais as verificações foram executadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ações do cliente

Use a ferramenta Ações do cliente para implementar atualizações de segurança importantes com base em sua instância e na configuração de plug-ins.



As ações do cliente são mudanças recomendadas em uma instância que se concentram em ajudar você a entender a importância das mudanças relacionadas à segurança. As ações do cliente de implementação manual são diferentes das atualizações automáticas de códigos ou funcionalidades da ServiceNow que ocorrem na sua instância com as versões de família ou os patches. Implemente Ações do cliente para ajudar a evitar a interferência na personalização da sua instância.

Na página inicial de "Ações do cliente", é possível ver a linha do tempo das ações do cliente para priorizá-las ao implementar as etapas. A linha do tempo no exemplo acima mostra as ações do cliente atrasadas e as que vencem em breve. Além disso, é possível rastrear o andamento de suas ações do cliente no rótulo "Atualizações". Selecione as guias para ver as ações do cliente disponíveis, vencidas, com vencimento em breve, em andamento ou concluídas.

Use **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança para concluir uma ação do cliente. Para obter detalhes, consulte Tarefas de segurança.

Iniciar:

- Acesse esta ferramenta navegando até **Ações do cliente** Na Central de segurança.
- As ações do cliente estão incluídas no app Central de segurança a partir de Washington DC.

Implementar ações do cliente

Saiba como implementar Ações do cliente em sua instância para aumentar sua postura de segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As Ações do cliente fornecem instruções passo a passo sobre como implementar as mudanças em sua instância para aumentar sua postura de segurança. As ações do cliente extraem conteúdo relevante da documentação do produto para orientá-lo em cada etapa do processo de implementação. Siga as etapas abaixo para saber como implementar uma Ação do cliente.

Procedimento

1. Navegue até **Ações do cliente** aplicação.
2. Selecione uma Ação do cliente a ser implementada.
   Na seção **Atualizações**, a guia "Disponível" listará todas as Ações do cliente de sua instância. Clique em uma Ação do cliente nesta guia para exibir as instruções.
3. Leia a visão geral para saber por que a Ação do cliente é necessária e se preparar para implementar as etapas. Clique em **Ir para a próxima etapa** para avançar para os detalhes da implementação.
4. Implemente as etapas de atualização.



   a. Leia cada grupo de instruções e implemente-os em sua instância.
   b. Clique em **Marcar como concluído** quando terminar de seguir um conjunto de instruções.
   c. Repita as etapas a-b até concluir todas as etapas de atualização.
   d. Clique em **Concluir**.
   A Ação do cliente deve aparecer em **Concluído** guia.

Exibir ações do cliente

Veja os detalhes de todas as atividades relacionadas às suas Ações do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As atividades serão listadas da mais recente para a mais antiga para que você possa analisar a mais recente primeiro. Cada atualização de uma atividade tem um carimbo de data/hora, e você pode usar a pesquisa e o filtro para consultar informações específicas.


Procedimento

1. Navegue até o app **Ações do cliente** na Central de segurança.
2. Navegue até o rótulo **Atualizações** das Ações do cliente.
3. Clique em um estado e selecione uma Ação do cliente nesse estado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


No exemplo abaixo, **Concluído** o estado é Selecionado e, em seguida, a Ação do cliente para **Fim do suporte: API GlideEncrypter** selecionado.



4. Exiba a atividade da Ação do cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Todas as atividades relacionadas a uma Ação do cliente são registradas automaticamente. Além disso, você pode adicionar comentários adicionais às atividades.

Console de monitoramento de segurança

Supervisione notificações e métricas de segurança para se manter informado sobre possíveis riscos de segurança em sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O console de monitoramento de segurança é organizado em seções, cada uma com cartões contendo informações sobre um aspecto específico do monitoramento de segurança.

Selecione as informações (ícone) em qualquer cartão para obter detalhes sobre o que cada um representa.

Barra de navegação

Use a barra na parte superior da página para navegar entre **Visão geral** , **Notificações de evento de segurança** e **Métricas de segurança** seções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notificações de limite de métrica

Saiba mais sobre as notificações de limite de métrica em sua instância no painel Notificações de limite de métrica. Os limites definem um intervalo normal de pontuações para um indicador e alertam você quando ocorrem determinados eventos, como quando uma pontuação atinge um máximo histórico. Este painel exibe a contagem de notificações de limite nos últimos sete dias e um gráfico que mostra a contagem de limite ao longo do tempo.

Selecione um dos cartões para abrir a guia Métricas de segurança e ver mais detalhes sobre essas notificações.

Notificações de eventos de segurança

Rastreie eventos de segurança, como representação ou exportações de dados, na seção Notificações de eventos de segurança. Este painel exibe a contagem de eventos de segurança nos últimos sete dias e um gráfico que mostra a contagem ao longo do tempo.

Selecione um dos cartões para abrir a guia Métricas de segurança e ver mais detalhes sobre essas notificações.

Métricas de segurança

Esta seção exibe uma contagem de métricas de segurança disponíveis em sua instância. Revise uma coleção de métricas de segurança de vários produtos de segurança.

Minhas tarefas de segurança

Exiba as Tarefas de segurança mais urgentes atribuídas a você. Selecione uma tarefa para exibir seus detalhes ou selecione **Consulte Todas as Tarefas de segurança** Para exibir uma lista completa de tarefas de segurança. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Recursos adicionais

Use a seção Recursos adicionais na borda da tela para navegar até a documentação e vídeos relevantes para aprender a Central de segurança, bem como informações sobre como gerenciar a segurança da instância.


Notificações de evento de segurança

Exiba, gerencie e analise as políticas de notificação de eventos de segurança padrão em sua instância da ServiceNow, bem como acesse a funcionalidade para criar políticas personalizadas.

Acesse as Notificações de eventos de segurança na página inicial da Central de segurança abrindo o. **Console de monitoramento de segurança** em **Consoles de segurança** e, em seguida, selecionando **Notificações de evento de segurança** guia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Personalize e crie políticas de notificação que acionam notificações por e-mail quando os usuários executam ações no ServiceNow AI Platform que podem ser inseguras ou exigir monitoramento do administrador.

Os administradores podem personalizar os valores das políticas padrão, clonar e editar políticas padrão ou criar suas próprias políticas personalizadas.

Políticas de segurança

O console Notificações de eventos de segurança exibe informações importantes sobre as políticas de segurança em sua instância. Esta tabela inclui colunas exibindo:

Rótulo	Descrição
Nome	O nome da política de notificações de eventos de segurança.
Status	O status de uma política pode ser "Ativa" ou "Inativa".
Atualizada em	A data e hora da última atualização da política.
Atualizada por	O usuário que atualizou uma política.
Último acionamento	A data e hora em que a política foi executada pela última vez.
Número de acionamentos na última semana	O número de gatilhos que uma política gerou nos últimos sete dias.
Alteração de porcentagem	A taxa de mudança dos gatilhos semanais, calculada como uma porcentagem. **Nota:** Por exemplo, se essa política aciona uma média de cinco notificações por semana e foi acionada dez vezes na semana passada, isso representaria um aumento percentual de 100%.

Selecione uma política na tabela para exibir mais detalhes, incluindo uma visão geral, configurações e histórico de notificações. Selecione **Nova política personalizada** botão para criar uma política personalizada personalizada para os casos de uso da sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar comunicados da faixa de segurança

Selecione **Gerenciar configurações de comunicado** para controlar se os administradores recebem notificações de faixa nesta instância. Para obter informações sobre esses comunicados, consulte Faixas de comunicados de segurança.

Como criar políticas personalizadas de notificações de eventos de segurança

Saiba como criar notificações personalizadas de eventos de segurança específicas para as necessidades da sua organização. Com elas, você pode monitorar as ações que usuários e grupos realizam em sua instância e gerar notificações de possíveis riscos à segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até o app Central de segurança e selecione **Notificações**.
2. Selecione **Nova política personalizada**.
3. Selecione um dos três tipos de evento que acionarão o início da política e selecione **Criar**.
4. Configure a política.
   Consulte Como configurar preferências para políticas de notificação de eventos de segurança para saber como configurar sua nova política personalizada de notificações de eventos de segurança.

Modificação das políticas de notificações de eventos de segurança

Saiba como modificar as configurações de suas políticas de notificações de eventos de segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até a página inicial de **Notificação** de eventos de segurança e selecione qualquer uma das políticas que você deseja modificar.

   Nota:
   Não é possível modificar o gatilho nem a lógica de condição das políticas padrão. Para modificar essas configurações, primeiro você deve duplicar a política. Faça isso selecionando a seta para baixo ao lado de **Atualizar** e, em seguida, selecionando **Duplicar**.

2. Selecione as **configurações da política** para mudar as configurações.
3. Selecione **Atualizar** para salvar suas mudanças.
4. **Opcional:** Selecione **desativar** até que você esteja pronto para começar a acionar notificações.
5. **Opcional:** Para começar a acionar notificações, selecione **Ativar**.
   Consulte Como configurar preferências para políticas de notificação de eventos de segurança para saber como configurar sua nova política personalizada de notificações de eventos de segurança.

Como configurar preferências para políticas de notificação de eventos de segurança

Descubra como personalizar as políticas de notificação de eventos de segurança na Central de segurança para alinhá-las às necessidades específicas da sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Na página **Configurações de política**, é possível personalizar as configurações de uma política de notificação de eventos de segurança. Aqui, é possível ajustar opções relacionadas a quando a política é executada, à lógica condicional e às notificações enviadas.

Procedimento
1. Na Central de segurança, selecione **Notificações**.
2. Na tabela "Políticas de segurança", selecione uma política de notificação de eventos de segurança que você deseja configurar.
   Por exemplo, **Enviar notificação quando a função de privilégio alto for concedida**.
3. Selecione **Configurações de política**.
4. Defina as configurações da política.

Opções de definição das configurações de política

Rótulo	O que configurar
Quando executar	**Gatilho**: o evento que inicia a política.
Condições	A lógica condicional e as condições que serão aplicadas às suas políticas. ○ **Lógica de condição**: duas opções ▪ **É necessário atender a todas as condições para acionar esta política**: todas as condições precisam ser válidas para que a política envie notificações. ▪ **É necessário atender a qualquer uma das condições para acionar esta política**: as notificações serão enviadas se qualquer uma das condições for válida. ○ **Adicionar condição**: selecione "Adicionar condição" e informe os valores adequados. É possível remover uma condição selecionando **Remover condição**.
Notificações	O corpo e os destinatários do e-mail: ○ **Notificação**: selecione um dos modelos de notificação predefinidos. Para obter mais informações, consulte Como criar um e-mail personalizado para notificações de eventos de segurança. ○ **Adicionar notificação**: selecione "Adicionar notificação".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo	O que configurar
	○ **Grupos**: selecione o grupo que deve receber a notificação. ○ **Usuários**: selecione os usuários que devem receber a notificação. É possível remover uma notificação selecionando **Remover notificação**.

Nota:
Se você quiser tornar uma política inativa, selecione **Desativar**. Se você quiser replicar uma política, selecione a seta para baixo ao lado do botão **Atualizar** (

).

5. Selecione **Atualizar** para salvar suas configurações.

Como criar um e-mail personalizado para notificações de eventos de segurança

Saiba como criar um e-mail personalizado para notificações de eventos de segurança configurando novas notificações, definindo gatilhos, estabelecendo destinatários e criando conteúdo de e-mail com campos de evento dinâmicos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Selecionar **notificações do sistema** > **notificação**.
2. Selecione **novo**.
3. Digite um **nome** para o campo de notificação.
4. Selecione o campo ao lado de **tabela** e insira a notificação da política de segurança (*sn_vsc_security_policy*).
5. Configure o novo registro.
   O registro contém três guias que exigem configuração: **Quando enviar**, **Quem receberá** e **O que conterá**.

Guia	Descrição
Quando enviar	Selecione o campo ao lado do rótulo **Enviar quando** e selecione **Acionado**.
Quem receberá	○ Selecione o ícone local ao lado de **Usuários/grupos em campos** e selecione **Usuários** e **Grupos**. Selecione o ícone **Adicionar item** (>) para mover os campos ao campo de texto **Selecionado**. ○ Clique com o botão direito na faixa de cabeçalho e clique em **Salvar**.
O que conterá	Crie um modelo de e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia	Descrição

	Para obter mais informações, consulte Create an email template.
	
	 Insira os campos do evento em **Mensagem HTML**. Você pode fazer isso usando ${event_id.FIELD_NAME}. Veja um exemplo:
	
	 `Role: ${event_id.role.URI_REF}`
	`Granted to: ${event_id.granted_to.URI_REF}`
	`Granted by: ${event_id.user.URI_REF}`
	`Logged at: ${event_id.sys_created_on}`
	`Security Center Notification:`
	`${execution.policy.name}`

6. Selecione **Enviar**.
7. Adicione uma notificação personalizada ao modelo de e-mail em "Notificações de eventos de segurança".
   a. Na Central de segurança, selecione **Notificações** > **Configurações da política**.
   b. Navegue até o rótulo **Notificações**.
   c. Digite o nome da notificação personalizada que você criou no campo **Notificação**.

Histórico de notificações de eventos de segurança

Explore o histórico completo das notificações de eventos de segurança em sua instância.


A página **Notificações** apresenta uma visão geral do histórico de notificações de todas as políticas de notificações de eventos de segurança em sua instância. É possível exibir os dados em gráficos, apresentando-os graficamente e aplicando funcionalidades de análise de desempenho, como metas, limites e sinais de KPI. Outra opção é exibir os dados em formato de tabela, o que permite o uso de funcionalidades padrão, como pesquisa, classificação, filtro e consulta.

Métricas de segurança

Monitore mais de 50 métricas de segurança diferentes para identificar possíveis ameaças à segurança ou comportamentos inseguros. Defina limites para notificações por e-mail, visualize e analise os dados de várias maneiras. Exporte os dados ou crie painéis com as métricas mais importantes para sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Acesse as métricas de segurança na Central de segurança selecionando **Monitoramento de segurança** na seção de ferramentas. Em seguida, selecione **Métricas de segurança** cartão.

Painel Todas as métricas de segurança

Exiba métricas como logins com falha, exportações, representações e muito mais usando este painel. Os cartões acima da lista fornecem uma contagem das métricas que correspondem aos critérios específicos listados no cartão. Selecione qualquer um desses cartões para filtrar a lista e mostrar somente as métricas que correspondem aos critérios.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Meu painel de métricas

Este é um painel personalizável que exibe informações sobre as métricas mais importantes para você. Selecione **Editar** para personalizar seu painel adicionando visualizações, filtros, títulos, imagens, rich text, e. Para saber mais sobre as diversas maneiras de personalizar seu painel, consulte Dashboards in Platform Analytics .


Painel de navegação de métricas

O painel de navegação na borda da tela exibe as métricas da instância. Selecione **Todas as métricas de segurança** para exibir todas as métricas em uma única lista. Selecione qualquer um dos itens em **Todas as métricas de segurança** a entrada para navegar pelas métricas organizadas por categoria.

Cada categoria exibe um painel semelhante à segurança **Meu painel de métricas** , com cartões para as métricas dessa categoria.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Personalize o painel Minhas métricas de segurança

Descubra a flexibilidade do painel Minhas métricas de segurança, que pode ser personalizado com métricas de várias fontes, como gráficos e gráficos. Adapte o painel para atender aos requisitos específicos da sua organização.

Antes de Iniciar



Para personalizar o painel Métricas de segurança, confirme se você está no escopo da aplicação da Central de segurança. Para alternar para este escopo, selecione **seletor de aplicações** > **Escopo da aplicação**e digite central de segurança.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Implementar e personalizar Meu painel de métricas de segurança. Adicione métricas e conteúdo ao seu painel de várias fontes, como gráficos e gráficos gerados a partir de um relatório. Conheça as etapas necessárias para adicionar uma guia ao seu painel para que você possa personalizá-la para atender às necessidades da sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Acesse as métricas de segurança na Central de segurança selecionando **Monitoramento de segurança** na seção de ferramentas e selecionando **Métricas de segurança** cartão.
2. Selecione o modo de edição **Editar** .
3. Crie uma guia selecionando **+Adicionar uma guia**.

> **Nota:**
> Também é possível adicionar uma nova guia selecionando o ícone de **adição (+)** ao lado de uma guia existente.

4. Edite o título da guia recém-criada selecionando o ícone de lápis e digitando um nome.
5. Adicione um elemento à sua guia selecionando **Adicione um novo elemento** .
6. Selecione **Save** (Salvar).
7. **Opcional:** Para compartilhar o painel com usuários, grupos e funções em sua organização, selecione **Mais ações de menu** > **Compartilhar**.
   a. Digite o nome de um usuário ao qual deseja conceder acesso.
   b. Selecione **Confirmar** .

Configure Métricas de segurança para enviar e-mail quando os limites forem acionados

Saiba como configurar Métricas de segurança para que sua instância gere uma notificação por e-mail quando um limite é acionado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Na Central de segurança, navegue até **métricas** .
2. Selecione uma métrica para a qual você deseja definir um limite em sua organização.

Example
Para gerenciar logins com falha, você pode definir um limite. Quando o número de logins com falha atinge esse limite, os administradores ou especialistas em segurança em sua organização são notificados. A métrica de segurança apropriada a ser direcionada neste caso é **usuários** > **logins com falha**.

3. Selecione o ícone **Limites**.
4. Selecione **mais (mais)** ícone no painel limites para configurar o formulário.
   As opções disponíveis são definir a visibilidade, o tipo de limite e o valor do limite.
   a. Para obter a visibilidade, selecione **para todos** se você quiser que todos recebam a notificação ou **para mim** se somente você quiser receber uma notificação.
   b. Em **tipo de limite** , selecione **sempre alto** .
   Este campo aciona a notificação de limite.

> **Nota:**
> Um valor de limite só deve ser inserido quando **Tipo de limite** está definido como **Menor que** ou **Mais de** .

5. Selecione **salvar** para criar o limite.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Em seguida, a notificação deve ser configurada.

6. Selecione **todos** e insira a **notificação do sistema**.
7. Navegar até **e-mail** > **notificações**.
8. Em **nome** , insira *pa três .
   As notificações de limite são baseadas em eventos e são configuradas na tabela Notificação de limites de PA.
9. Selecione **Notificação de limites do PA**.
   Há três guias nos resultados:
   - Quando enviar: especifica o que deve ocorrer para enviar a notificação por e-mail. Neste exemplo, o e-mail é acionado quando o limite que você definiu anteriormente é atingido.
   - Quem receberá: Especifica quais usuários receberão a notificação. É possível adicionar usuários e grupos.
   - O que conterá: especifica a ação do script que um usuário pode modificar para personalizar a mensagem que os usuários e o grupo receberão. Para saber mais sobre como criar ações de script, consulte Script actions .

Todas as métricas de segurança

Navegue até **Todas as métricas de segurança** Para exibir uma tabela com os dados relacionados às Métricas de segurança da sua instância.

Acesse a lista de todas as métricas de segurança em uma lista filtrável acessando o Painel de métricas de segurança e selecionando **Todas as métricas de segurança** na lista à esquerda.



Selecione qualquer item na lista para exibir detalhes sobre cada métrica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Sessões ativas

Exiba a linha de tendência de usuários ativos em ServiceNow AI Platform.

Esta página exibe cartões com informações sobre métricas relacionadas a sessões ativas. Cada cartão exibe uma linha de tendência para as seguintes métricas:

- Sessões de usuário: métricas relacionadas a sessões de usuário ativas na sua instância.
- Sessões de usuário privilegiado: métricas relacionadas a usuários privilegiados ou àqueles que receberam funções adicionais.

Selecione os cartões para exibir a página de métricas individuais com detalhes adicionais.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Métricas de segurança de autenticação adaptável

Use políticas de autenticação para avaliar as solicitações de autenticação e negar ou permitir o acesso à sua instância com base nas condições de política especificadas.

As métricas de autenticação adaptável permitem monitorar como a autenticação adaptável está sendo usada em sua instância. Exiba um resumo de todas as suas métricas na autenticação adaptável, métricas individuais, como taxas de resultado de política ou endereços IP negados. Esta página requer que o plug-in Adaptive Authentication (`com.snc.adaptive_authentication`) para autenticação adaptável esteja disponível em sua instância. Você deve habilitar a Política de autenticação para ver as métricas. Consulte Como ativar a autenticação adaptável e. Como configurar as propriedades da autenticação adaptável para obter mais detalhes.

Nota:
Este recurso foi lançado com a versão 1.2.

- Taxas de resultado de política: todos os eventos de autenticação adaptável bem-sucedidos e com falha.
- Distribuição de falha de eventos: todos os eventos com falha para cada tipo de evento.
- Distribuição de sucesso de eventos: os eventos bem-sucedidos associados a cada tipo de evento.
- Endereços IP negados: o número de endereços IP bloqueados pela instância, junto com os dados associados.
- Logins de usuários autenticados: o número de eventos contados para cada tipo de evento, excluindo o evento de pré-login.
- Logins de usuários da API: o número de eventos associados às políticas de autenticação da API para cada tipo de evento.
- Tendência de autenticação: o número total de eventos registrados.
- Usuários autenticados: o número de usuários contados para cada tipo de evento, excluindo o evento de pré-login.

Selecione os cartões para exibir a página de métricas individuais com detalhes adicionais.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antivírus

Exibe a tendência de quando os eventos ocorrem em arquivos potencialmente infectados. Veja quando eles são descobertos, colocados em quarentena, restaurados ou excluídos.

Esta página exibe cartões com informações sobre métricas relacionadas à atividade antivírus em sua instância. Cada cartão exibe uma linha de tendência para as seguintes métricas:

- Arquivos em quarentena: o número de arquivos que podem conter malware.
- Arquivos baixados: o número de arquivos baixados.
- Arquivos restaurados: o número de arquivos que foram restaurados.
- Arquivos excluídos: o número de arquivos excluídos.

Selecione os cartões para exibir a página de métricas individuais com detalhes adicionais.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Autenticação

Exiba tendências de métricas relacionadas a esquemas de autenticação, como uso de autenticação multifator (MFA), contas de serviço da Web e uso de scanner biométrico.

Esta página exibe cartões com informações sobre métricas relacionadas à autenticação. Cada cartão exibe uma linha de tendência para as seguintes métricas:

- Usuários inscritos na MFA
- Usuários que usam MFA
- Usuários de alto privilégio não MFA
- Usuários ativos com MFA
- Usuários bloqueados com MFA
- Somente conta de serviço da web
- Certificados X509 que expiram em 30 dias
- Scanner biométrico/usuários-chave de hardware
- REST APIs sem política de acesso
- Contas de integração sem o sinalizador "Acesso somente ao serviço web" habilitado

Selecione os cartões para exibir a página de métricas individuais com detalhes adicionais.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Classificação de dados

Acesse as Métricas de segurança para classificação de dados em sua instância da ServiceNow.

A classificação de dados permite que você aplique rótulos de classificação de dados a entradas de dicionário existentes em qualquer tabela. Esses rótulos ajudam a fornecer visibilidade dos tipos de dados hospedados em suas instâncias. Use essas classificações para cumprir as leis de privacidade e atender aos requisitos de regulamentação do setor.

Consulte classificação de dados para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Dados classificáveis**: tabelas ou colunas que podem ser classificadas.
- **Dados classificados**: entradas de dicionário, tabelas ou colunas que foram classificadas.

Os dados são exibidos graficamente em um gráfico personalizável que fornece análise detalhada, como definir metas, limites, tendências, estatísticas ou previsões. Eles também são organizados como registros em uma tabela. Para obter mais informações, consulte Analytics Hub .

Selecione os cartões para exibir a página de métricas individuais com detalhes adicionais.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Métricas de autenticação

Exiba métricas relacionadas à autenticação na sua instância de um painel.

Esta página exibe cartões com informações sobre métricas relacionadas à autenticação. Cada cartão exibe uma linha de tendência para as seguintes métricas:

- Usuários inscritos na MFA: a quantidade total de usuários inscritos para usar a MFA.
- Usuários que estão ignorando a MFA: quantidade total de usuários que estão ignorando a autenticação multifator.
- Usuário sem MFA com alto privilégio: Contagem total de usuários com alto privilégio que não estão usando MFA.
- Usuários ativos da MFA: quantidade total de usuários ativos da MFA na sua instância.
- Usuários da MFA bloqueados: quantidade total de usuários da MFA bloqueados na sua instância.
- Usuário da conta de serviço da Web: quantidade total de usuários que tem somente conta de serviço da Web.
- Certificados X509 expirando: quantidade total de certificados X509 que expiram nos próximos 30 dias.
- Scanner biométrico/usuários de chave de hardware: Contagem total de usuários que fazem login com scanner biométrico ou chave de hardware.
- REST APIs sem política de acesso: Contagem total de usuários que fazem login sem a política de acesso da REST API.
- Sinalizador Contas de integração sem acesso somente ao serviço da Web habilitado: Contagem total de usuários que fazem login sem Sinalizador de acesso somente ao serviço da Web de contas de integração habilitado.

Selecione os cartões para exibir a página de métricas individuais com detalhes adicionais.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

E-mail

Exibe dados relacionados a e-mails de spam que estão sendo recebidos externamente.

Um cartão exibe uma linha de tendência para os e-mails de spam, representando o número de lixo eletrônico recebido por dia.

Selecione o cartão para exibir detalhes adicionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Exportar

Descubra os dados que são normalmente exportados e quais usuários fazem a exportação.

Esta página exibe cartões com informações sobre métricas relacionadas à exportação. Cada cartão exibe uma linha de tendência para as seguintes métricas:

- Total de exportações: quantidade total de registros de tabela exportados pelo usuário.
- Exportações classificadas: quantidade total de registros da tabela exportados, resumida pela classificação de dados atribuída a eles.

Selecione os cartões para exibir a página de métricas individuais com detalhes adicionais.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Contas de integração

Exiba as tendências sobre as contas de integração criadas em ServiceNow AI Platform.

Esta página exibe cartões com informações sobre métricas relacionadas a contas de integração que são criadas no ServiceNow AI Platform. Cada cartão exibe uma linha de tendência para as seguintes métricas:

- Total de contas de integração: tendências relacionadas a contas de integração na sua instância.
- Contas de integração ativas: tendências relacionadas a contas de integração ativas na sua instância.
- Contas de integração inativas: tendências relacionadas à quantidade total de contas de integração inativas na sua instância.

Selecione os cartões para exibir a página de métricas individuais com detalhes adicionais.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Identidade privilegiada

Analise dados relacionados a métricas para usuários com identidade privilegiada.

Esta página exibe cartões com informações sobre métricas relacionadas a usuários de identidade privilegiada e suas atividades em sua instância. Cada cartão exibe uma linha de tendência para as seguintes métricas:

- Logins de administrador: quantidade total de logins com usuários que têm função de administrador.
- Representação: quantidade total de representações realizadas por usuários com a função de representação.
- Elevação: quantidade total de elevações de segurança realizadas por usuários com a função security_admin.
- Logins da ServiceNow: quantidade total de logins de funcionários da ServiceNow.
- Usuários administradores adicionados: número total de usuários com função de administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione os cartões para exibir a página de métricas individuais com detalhes adicionais.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Usuários privilegiados

Exiba a linha de tendência dos usuários privilegiados (ativos e inativos) e suas atividades na ServiceNow AI Platform.

A seção de visão geral de Usuários privilegiados exibe a linha de tendência do total de usuários (ativos e inativos) e suas atividades em ServiceNow AI Platform. Usuários privilegiados são usuários aos quais foram atribuídas funções adicionais por administradores para acessar recursos como Configurações de alta segurança, Importação e Usuários do portal.

Abaixo você encontra uma explicação sobre usuários privilegiados:

- Total de usuários: a contagem total de usuários em sua instância.
- Usuários ativos: número total de usuários que iniciaram sessões em sua instância.
- Usuários inativos: usuários que não fizeram login recentemente em sua instância.
- Usuários inativos que não estão bloqueados: usuários que não fizeram login recentemente, mas que ainda têm acesso à conta.
- Usuários bloqueados: usuários que não têm permissão para autenticar em suas contas.
- Novos usuários: usuários que foram adicionados recentemente à sua instância.
- Logins bem-sucedidos: usuários que fizeram login.
- Logins com falha: tentativas de login malsucedidas.
- Logins locais não protegidos pela MFA: usuários que fizeram login sem MFA.
- Usuários que nunca fizeram login: usuários que nunca fizeram login em sua instância.
- Usuários que não fizeram login desde o mês passado: usuários que não fizeram login nos últimos 30 dias.
- Usuários que não fizeram login por 6 meses: usuários que não fizeram login nos últimos 6 meses.
- Usuários que não fizeram login há um ano: usuários que não fizeram login no último ano.
- Precisam redefinir a senha: usuários que precisam redefinir a senha.
- Falhas de redefinição de senha dos usuários: número de falhas de senha por usuário.

Selecione os cartões para exibir a página de métricas individuais com detalhes adicionais.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.


Gestão de sessões

Visualize métricas relacionadas às sessões do usuário e à frequência de bloqueios das sessões.


Um cartão exibe uma linha de tendência para sessões ativas, representando o número de sessões ativas em sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Selecione o cartão para exibir detalhes adicionais.



Na página de detalhes, você pode usar os botões na borda da tela para configurar filtros, sinais de KPI, metas e limites.

Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Usuários

Exiba a linha de tendência do total de usuários (ativos e inativos) e suas atividades em ServiceNow AI Platform.

A seção de visão geral de Usuários exibe a linha de tendência do total de usuários (ativos e inativos) e suas atividades em ServiceNow AI Platform.

Abaixo você encontra uma explicação sobre os tipos de usuários:

- Total de usuários: a contagem total de usuários em sua instância.
- Usuários ativos: número total de usuários que iniciaram sessões em sua instância.
- Usuários inativos: usuários que não fizeram login recentemente em sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Usuários inativos que não estão bloqueados: usuários que não fizeram login recentemente, mas que ainda têm acesso à conta.
- Novos usuários: usuários que foram adicionados recentemente à sua instância.
- Logins bem-sucedidos: usuários que fizeram login.
- Logins com falha: tentativas de login malsucedidas.
- Logins externos: autenticações que usam aplicações de terceiros.
- Logins locais não protegidos pela MFA: logins que não utilizam MFA.
- Usuários que não fizeram login desde o mês passado: usuários que não fizeram login nos últimos 30 dias.
- Usuários que não fizeram login por 6 meses: usuários que não fizeram login nos últimos 6 meses.
- Usuários que não fizeram login há um ano: usuários que não fizeram login no último ano.
- Precisam redefinir a senha: usuários que precisam redefinir a senha.
- Falhas de redefinição de senha dos usuários: número de falhas de senha por usuário.

Selecione o cartão para exibir detalhes adicionais.


Selecione **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança relacionada a uma métrica. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Console de postura de segurança

Melhore sua capacidade de identificar, responder e se recuperar de ameaças à segurança com visibilidade abrangente e instruções passo a passo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O console de postura de segurança é dividido em seções para fornecer informações sobre práticas recomendadas e painéis de postura de segurança. Encontre detalhes adicionais selecionando qualquer um dos cartões nessas seções. Você também pode usar a barra na parte superior da página para navegar entre esta página e as práticas recomendadas e a seção de painéis de postura de segurança da Central de segurança.

Práticas recomendadas

Esta seção exibe a contagem de práticas recomendadas e quantas você aplicou à sua instância. Você pode ver um gráfico mostrando suas práticas recomendadas concluídas ao longo do tempo.

Painéis de postura de segurança

Esta seção exibe o número de contas de integração ativas, contas privilegiadas ativas e usuários que nunca fizeram login.

Contas de integração ativas

Contas de integração são contas de usuário que gerenciam integrações entre sua instância e aplicações de terceiros.

Contas privilegiadas ativas

Usuários privilegiados são usuários aos quais foram atribuídas funções adicionais por administradores para acessar recursos como Configurações de alta segurança, Importação e Usuários do portal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuários nunca conectados

Contas de usuário que nunca fizeram login em sua instância.

Minhas tarefas de segurança

Exiba as Tarefas de segurança mais urgentes atribuídas a você. Selecione uma tarefa para exibir seus detalhes ou selecione **Consulte Todas as Tarefas de segurança** Para exibir uma lista completa de tarefas de segurança.

Recursos adicionais

Use a seção Recursos adicionais na borda da tela para navegar até a documentação e vídeos relevantes para aprender a Central de segurança, bem como informações sobre como gerenciar a segurança da instância.

Práticas recomendadas de segurança

Use as Práticas recomendadas de segurança para implementar tarefas de configuração de privacidade e segurança no seu ServiceNow instância.


Identifique as práticas recomendadas para melhorar sua postura de segurança e siga as instruções passo a passo sobre como implementá-las. As Práticas recomendadas de segurança apresentam as seguintes informações:

- A página inicial mostra uma visão geral do seu progresso na implementação das práticas recomendadas de segurança. Você também pode organizar e gerenciar listas de práticas recomendadas de segurança de acordo com os objetivos de sua organização.
- A página de visão geral apresenta detalhes de cada prática recomendada de segurança, as etapas para implementá-las e um registro de todas as atividades e todos os comentários.
- A página de etapas da tarefa apresenta instruções sobre como implementar as práticas recomendadas de segurança.
- A página de atividade rastreia o histórico das ações do sistema e do usuário relacionadas às suas práticas recomendadas de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página inicial das Práticas recomendadas de segurança



A página inicial exibe um **Gerencie suas práticas recomendadas** , que inclui gráficos, fornece uma visão geral do seu andamento.

Concluído em geral

Exibe uma linha de contagem e tendência das práticas recomendadas que você concluiu. Selecione o cartão para exibir **Concluído em geral** página de métrica em Métricas de segurança.

Concluído por nível de maturidade

Exibe um gráfico de práticas recomendadas concluídas organizadas por nível de maturidade (consulte uma descrição dos níveis de maturidade na tabela de andamento). Selecione o cartão para exibir **Concluído por nível de maturidade** página de métrica em Métricas de segurança.

Criar uma base

Selecione **Construir uma base** botão para filtrar a tabela nesta página para exibir somente as práticas recomendadas no **Construir uma base** nível de maturidade. Essas são mudanças de menor impacto que você pode fazer para começar a melhorar a segurança da instância.

Criar uma tarefa

Use **Criar tarefa** Botão para criar uma tarefa de segurança para rastrear ou delegar trabalho de prática recomendada. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

A tabela permite aplicar filtros para que você possa classificar e salvar listas filtradas e, depois, usá-las como listas de trabalho para diferentes casos de uso ou funções. Consulte Como salvar uma lista filtrada para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Abaixo, há as explicações dos campos relacionados à tabela de práticas recomendadas de segurança.


Resumo dos campos usados na tabela de práticas recomendadas de segurança

Nome	Descrição
Nome	Palavra usada para identificar uma prática recomendada de segurança.
Nível de maturidade	Aplicações e recursos organizados pela ordem de impacto para apresentar resultados mensuráveis. Os valores dos níveis de maturidade são: • Criar uma base • Aprimorar a experiência • Otimizar a funcionalidade • Adicionar recursos avançados Também é possível pensar nos níveis como as fases de engatinhar, andar, correr e voar.
Status	Estado atual de uma prática recomendada: • Aberto • Em andamento • Concluído(a)
Prioridade	Ordem de importância para implementar uma prática recomendada em sua organização: • Imediato • Mais tarde • Não aplicável
Objetivos	Categoria de segurança que uma prática recomendada aborda: • Configurações de segurança iniciais do endereço • Proteger e-mails • Monitoramento de logs • Gerenciar controles de acesso • Proteger com criptografia • Manter instâncias atualizadas
Primeira introdução	Qual versão da Central de segurança a prática recomendada foi introduzida.
Alterado	Qual versão da Central de segurança a prática recomendada foi alterada.
Removido	Qual versão da Central de segurança a prática recomendada foi removida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página de detalhes das Práticas recomendadas de segurança



Selecione uma prática recomendada na tabela para exibir sua página. Na parte superior da página de detalhes, você pode exibir informações gerais sobre a prática recomendada de segurança, incluindo prioridade, nível de maturidade e status. Usar **Prática recomendada concluída** botão para marcar uma prática como concluída, ou **Reabra a Prática recomendada** botão para marcar a prática como concluída. Use **Criar tarefa** Para criar uma Tarefa de segurança para rastrear e delegar esta tarefa. Para obter detalhes sobre tarefas de segurança, consulte Tarefas de segurança.

Esta página fornece mais informações sobre a prática recomendada, dividida em guias:

Visão geral

Esta guia contém **Prioridade** menu suspenso, que permite especificar as práticas recomendadas de segurança que são importantes para você no momento e que não são aplicáveis.

A seção de detalhes apresenta conteúdo sobre os recursos associados à prática recomendada de segurança, e a seção de documentação apresenta um ou mais links onde você pode encontrar informações adicionais.

O cartão **Andamento** à direita mostra o número de etapas concluídas em comparação com o número total de etapas incluídas. Selecione **Ir para a próxima etapa** para navegar até a próxima etapa incompleta.

O cartão de **histórico de atualizações de prática recomendada** apresenta uma visão geral das informações de versão da prática recomendada. Você pode rastrear em qual versão da Central de segurança da ServiceNow a prática recomendada de segurança foi lançada e em quais versões ela foi atualizada pela última vez.

Etapas da tarefa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta guia fornece instruções passo a passo sobre como implementar esta prática recomendada de segurança. Consulte Como concluir uma prática recomendada de segurança para obter mais informações.

Atividade

Esta guia exibe as atividades com carimbo de data/hora listadas da mais recente para a mais antiga. Use a pesquisa e o filtro para consultar informações. Consulte Como aplicar filtros à tabela de práticas recomendadas de segurança para obter mais informações.

Como concluir uma prática recomendada de segurança

Saiba como concluir uma prática recomendada de segurança em sua instância da ServiceNow.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Siga as etapas abaixo para implementar práticas recomendadas de segurança em sua instância da ServiceNow.

Procedimento

1. Acesse as Práticas recomendadas de segurança selecionando **Todos** na sua instância da ServiceNow e inserindo a **prática recomendada**.
2. Aplique um filtro para exibir as práticas recomendadas de segurança para implementação.
   a. Navegue até a tabela **Práticas recomendadas** na IU.
   b. Selecione o menu kebab ou o item com três pontos verticais (⋮) no **Status** coluna.
   c. Selecione as opções **Aberto** e **Em andamento** e selecione **Aplicar**.
3. Selecione o nome de uma prática recomendada de segurança para implementação.
4. Selecione **Ir para a próxima etapa**.
5. Selecione uma etapa da tarefa na lista **etapas da tarefa**.
6. Selecione o ícone de seta para baixo (v) para exibir as instruções de implementação dessa etapa.
7. Leia as instruções e as implemente em sua instância da ServiceNow.
8. Quando terminar a tarefa, selecione **Marcar a etapa como concluída**.

   Nota:
   É possível ignorar a tarefa caso você queira retornar a ela mais tarde ou se ela não se aplicar aos objetivos da sua organização. Além disso, é possível reabrir uma etapa da tarefa concluída selecionando-a e, em seguida, selecionando **Reiniciar etapa**.

9. Selecione **Concluir prática recomendada**.

É possível concluir uma prática recomendada de segurança a qualquer momento. Você não precisa concluir todas as etapas, já que pode ignorá-las. No entanto, ao concluir uma prática recomendada sem ter concluído todas as etapas, considere inserir um comentário na subguia "Atividade" para referência de auditoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como exibir a atividade de uma prática recomendada

Rastreie o histórico cronológico e com carimbo de data/hora relacionado a uma prática recomendada de segurança que você está concluindo em sua instância da ServiceNow, junto com o usuário que iniciou a atividade.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Acesse o Gerenciador de práticas recomendadas de segurança selecionando **Todos** na sua instância da ServiceNow e, depois, inserindo a prática recomendada.
2. Na tabela "Práticas recomendadas", na coluna **Nome**, selecione uma prática recomendada de segurança cuja atividade você deseja exibir.
3. Selecione a guia **Atividade**.

   Alguns exemplos de atividades que você pode exibir são mudanças de campo, como quando o status de uma prática recomendada de segurança muda de aberto para concluído ou quando uma etapa da tarefa é concluída ou ignorada. Além disso, é possível inserir informações adicionais relacionadas a uma atividade digitando um comentário na caixa de texto.

Como exibir dados de práticas recomendadas concluídas

Veja representações visuais da quantidade total de práticas recomendadas concluídas ou uma segmentação delas por nível de maturidade.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Conclua as ações para ver gráficos que apresentam tendências visuais de práticas recomendadas de segurança que foram concluídas em geral e por nível de maturidade.

Procedimento

1. Acesse o app Central de segurança e navegue até a guia **Práticas recomendadas**.
2. No cartão **Gerenciar suas práticas recomendadas**, selecione o gráfico **Concluído em geral**.
3. Exiba o gráfico para ver as tendências relacionadas às configurações de práticas recomendadas de segurança que foram concluídas.
4. Selecione **Concluído por nível de maturidade** para ver um gráfico que exibe as tendências das práticas recomendadas concluídas por nível de maturidade.

Filtra a tabela de práticas recomendadas de segurança

Aplique filtros para exibir resultados mais relevantes para suas práticas recomendadas de segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Acesse o Gerenciador de práticas recomendadas de segurança selecionando **Todos** na sua instância da ServiceNow e inserindo a prática recomendada.
2. Navegue até **Práticas recomendadas** e selecione um campo ao qual você deseja aplicar um filtro selecionando seu menu kebab ou aquele com três pontos verticais (⋮).

Como salvar um filtro para uso futuro

Descubra as etapas para salvar filtros em suas práticas recomendadas de segurança e poder reutilizá-los posteriormente.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de criar filtros na tabela de práticas recomendadas de segurança, é possível salvá-los para usá-los na próxima vez que você se autenticar em sua instância. Se você quiser mais flexibilidade sobre o tipo de filtros que pode criar, poderá aplicar um filtro avançado.

Procedimento

1. Selecione o filtro Mostrar (ícone do painel).
2. No painel de diálogo **Filtro**, role a tela para baixo e selecione **Exibição avançada**.
3. Crie um filtro adicionando condições que contenham um campo, um operador e valores.
4. Selecione **Salvar filtro**
5. Digite o nome do filtro.
6. Selecione uma permissão.
7. Selecione **Salvar**.
8. Selecione **Atualizar** para aplicar o filtro salvo à tabela de práticas recomendadas de segurança.

Como usar um filtro salvo

Descubra as etapas para usar os filtros que você salvou para suas práticas recomendadas de segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois que você faz logout da instância, os filtros são redefinidos às configurações padrão. As etapas abaixo mostram como recuperar um filtro salvo para que você possa reaplicá-lo na tabela de práticas recomendadas de segurança.

Procedimento

1. Selecione o painel Mostrar filtro (ícone).
2. No painel de diálogo "Filtro", role a tela para baixo e selecione **Exibição avançada**.
3. Selecione **Usar filtro existente** e selecione um filtro salvo na lista suspensa.
4. Selecione **Atualizar** para aplicar o filtro salvo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Práticas recomendadas

Saiba detalhes sobre as Práticas recomendadas no Console de postura de segurança.

Prática recomendada	Descrição
Ative o. ServiceNow Plug-in Controle de acesso	Use ServiceNow Plug-in Controle de acesso para controlar quais funcionários podem acessar sua instância e quando. Impor uma postura de negação padrão para todos os usuários, exceto os usuários especificados. Isso pode incluir ServiceNow funcionários. Usar este plug-in ajuda a impedir o acesso indesejado à sua instância. **Nota:** Após ServiceNow O Controle de acesso está ativado, a equipe deve solicitar explicitamente o acesso de você em uma base ad-hoc e temporária. Para obter detalhes sobre este plug-in, consulte ServiceNow controle de acesso.
Nomear e adicionar um contato de segurança na sua instância	Selecione um contato de segurança da informação em sua organização que receba informações relacionadas à segurança da Equipe de segurança. Este contato é adicional ao seu administrador, que também recebe essas atualizações. Essas informações podem ser problemas de segurança, alertas de segurança ou detalhes sobre atualizações de software importantes. Para obter detalhes sobre como adicionar um contato de segurança, consulte KB0621516 .
Mudar credenciais de login padrão	Altere as senhas nas contas de usuário integradas da sua instância, como admin, ITIL e employee. Essas contas são provisionadas com senhas padrão, exclusivas para sua instância, mas devem ser alteradas assim que possível. Para obter detalhes sobre como alterar as senhas de contas de usuário em sua instância, consulte Configure a senha de um usuário.
Configure navegadores da Web para usar somente TLS 1.2 ou superior ao se conectar à sua instância	Verifique se os navegadores que se conectam à sua instância estão usando o TLS (Transport Layer Security, segurança de camada de transporte) mais seguro 1,2. Esta mudança pode ser feita no navegador ou imposta pelo proxy da web ou outro gateway. Consulte a documentação do navegador, proxy da web ou gateway para obter etapas sobre como configurar esses produtos para usar somente TLS 1,2.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prática recomendada	Descrição
Configure seus sistemas de e-mail para aceitar e-mails de sua instância usando SPF	Se sua organização usa o Sender Policy Framework (SPF) para controlar e-mails de entrada com tecnologia antispam, você deverá configurá-lo para aceitar e-mails originados da sua instância. Configure o SPF para consultar os registros SPF dinamicamente. Se o SPF não for uma opção, outra abordagem será adicionar os endereços IP do servidor de e-mail à sua lista de permissões. Esta configuração deve ser monitorada, pois os endereços podem estar sujeitos a mudanças. Para obter etapas e detalhes adicionais sobre essas soluções, consulte KB0535456
Limite anexos, carregamentos e downloads de arquivos	Restrinja os carregamentos de anexos por função, extensão de arquivo, tipo de MIME ou tamanho para ajudar a impedir que arquivos potencialmente maliciosos sejam armazenados e entregues da sua instância. Você também pode controlar quais tipos de arquivo podem ser baixados, incluindo por tipo MIME, e impedir o acesso à imagem por usuários não autenticados. Essas restrições de anexo são controladas pelas propriedades do sistema em sua instância. Para obter detalhes sobre sua configuração, consulte Configure attachment system properties .
Desabilitar mensagens SQL do navegador	Impedir que mensagens de erro SQL sejam apresentadas no navegador da Web. Embora úteis para usuários e desenvolvedores, essas mensagens podem ser usadas por invasores para aprender informações sobre seu sistema ou para ajudar a orientar suas tentativas de acessar seus dados. Essas mensagens podem ser desativadas usando uma propriedade do sistema. Para obter detalhes sobre esta propriedade do sistema, consulte Desabilitar mensagens de erro SQL [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5].
Desativar autenticação sem senha	Ajude a garantir a autenticação forte desabilitando a autenticação sem senha quando possível. Sem desabilitar a autenticação sem senha, os possíveis invasores podem obter acesso à sua instância adivinhando corretamente um nome de usuário (como firstname.lastname ou um título de função). Você pode desabilitar a autenticação sem senha em sua instância usando uma propriedade do sistema. Para obter detalhes sobre esta propriedade, consulte Desabilitar autenticação sem senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prática recomendada	Descrição
Habilitar auditoria de tabela para dados importantes ou confidenciais	Rastreie mudanças em seus dados usando auditoria de tabela. A auditoria rastreia a criação, atualização e exclusão de todos os registros na tabela em que está habilitada, permitindo que os administradores rastreiem mudanças em dados importantes ou confidenciais. Os administradores também podem optar por selecionar campos específicos em uma tabela para auditoria para ver resultados mais direcionados ou reduzir o impacto no desempenho. Para obter detalhes sobre auditoria em instâncias, consulte Auditoria. Para obter instruções específicas sobre como habilitar auditoria em uma tabela, consulte Configurar auditoria para uma tabela.
Criptografar dados em repouso na instância	Criptografe seus dados para manter sua confidencialidade e integridade. Os dados em sua instância podem estar no banco de dados. Você também pode optar por assinar a funcionalidade para criptografar o volume de dados de forma transparente no back-end. Os discos físicos nos quais a instância é executada também podem ser criptografados integralmente para proteger os dados em caso de perda ou roubo. Você pode usar diferentes métodos de criptografia simultaneamente para dados armazenados em sua instância, dependendo do seu caso de uso e dos riscos que deseja mitigar. Por exemplo, você pode optar por criptografar seus dados em repouso de forma transparente usando criptografia de banco de dados na maioria das tabelas, criptografia de nuvem em todo o volume de dados. Você também pode usar criptografia de hardware de disco completo, que também requer um ambiente dedicado para proteger contra roubo de unidade ou servidor. Revise as opções de criptografia disponíveis com em Estrutura de gestão de chaves.
Impor o uso de senhas fortes	Usar políticas de senha para impor comprimento, complexidade, expiração, exclusividade, bloqueio, e muito mais para contas nativas e locais em sua instância. Use essas políticas para maximizar a segurança, incentivar a adoção de senhas longas e ajudar a eliminar o uso de senhas simples. Você pode manter suas políticas existentes para todos os serviços de autenticação externa que você tenha integrado, como LDAP ou SAML. Para obter detalhes sobre a configuração da política de senha, consulte Configure sua política de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prática recomendada	Descrição
Garantir a criação automática de conta	Use este recurso para criar contas de usuário por e-mail dinamicamente. Ative este recurso somente se necessário para suas necessidades de negócios, somente depois de definir uma lista de domínios confiáveis a partir dos quais as contas podem ser criadas. Você também pode controlar como as senhas são atribuídas a novas contas criadas dessa maneira. Para obter detalhes sobre a criação automática de usuário, consulte Enable automatic user creation .
Garanta o acesso seguro às bases de conhecimento	Gerencie o acesso a bases de conhecimento e artigos para ajudar a garantir o compartilhamento de informações seguro e eficiente. Você pode determinar se determinados usuários ou categorias de usuários podem acessar bases de conhecimento e artigos de conhecimento controlando o acesso de contribuição e leitura. A configuração específica depende de suas necessidades de negócios. Saiba mais sobre suas opções para configurar o acesso ao conhecimento em Managing access to knowledge bases and knowledge articles .
Certifique-se de que o plug-in de alta segurança esteja instalado e ativado	Use o plug-in High Security (HSP) para aprimorar o gerenciamento de segurança e aplicar as configurações apropriadas. As Configurações de alta segurança fornecem um local central para configurações de segurança, criam uma função de administrador de segurança distinta, uma propriedade de negação padrão e outros recursos de segurança importantes. O HSP é instalado e habilitado por padrão em todas as novas instâncias. Você pode solicitar a ativação do HSP para instâncias mais antigas, incluindo instâncias que tiveram upgrades de uma versão mais antiga. A habilitação do HSP deve ser feita somente após testes cuidadosos em um ambiente de não produção, pois a ativação muda algumas propriedades e comportamentos fundamentais. Para obter mais detalhes sobre o plug-in Alta segurança, consulte Habilitar plug-in de alta segurança [Atualizado na Central de segurança 1,3].
Familiarizar-se com os recursos de segurança do NOW	As informações de segurança evoluem constantemente, por isso é crucial manter-se atualizado com os recursos de segurança para manter sua segurança da informação forte. Use os seguintes recursos para se manter informado sobre os recursos de segurança:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prática recomendada	Descrição
	• CORE Directory: Portal de conformidade PRINCIPAL da ServiceNow • Protegendo a plataforma de IA da ServiceNow: Como a ServiceNow protege os dados do cliente • Proteja sua instância
Proteger sua instância	Use a ferramenta Proteção da Central de segurança para reduzir o risco limitando os pontos fracos que podem ser explorados e implemente as configurações recomendadas para proteger ainda mais sua instância. Saiba mais sobre a Central de segurança em Central de segurança. Revise as configurações de proteção disponíveis em Configurações de proteção.
Instalar patches assim que possível	Instalar patches e atualizações de plataforma assim que possível ajudam a garantir os mais altos níveis de segurança para sua instância e para os de outros clientes. Manter-se atualizado com as atualizações também permite que você mantenha o suporte contínuo, em conformidade com a política de EOL. Use a Central de upgrades para ajudar a gerenciar o processo. Correções de segurança são lançadas rotineiramente para a Now Platform por meio de patches e hotfixes que acompanham as atualizações de recursos do produto. Atualizar quando novos patches e hotfixes estão disponíveis ajuda a reduzir o risco de possíveis vulnerabilidades. As informações sobre versões, patches e hotfixes da Now Platform podem ser encontradas na seção Notas da versão da documentação do produto. Para obter mais informações, consulte Phase 1 - .
Integrar com MFA	Integre a autenticação multifator (MFA) de terceiros ao IdP SAML existente para fornecer segurança de login adicional. A MFA fornece um alto nível de segurança porque a autenticação requer vários fatores de autenticação. Algo que o usuário sabe (a senha), bem como algo que ele possui (um código único, telefone celular ou atributos biométricos, como uma impressão digital). Saiba mais sobre a integração de MFA em Autenticação multifator.
Limitar domínios de remetente de e-mail aceitos	Controle com quais domínios e usuários sua instância pode se comunicar por e-mail usando filtros de endereço do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prática recomendada	Descrição
	sistema. Esses filtros podem ser personalizados de acordo com suas necessidades. Saiba como configurar domínios confiáveis em Designar domínios de e-mail como não confiáveis ou confiáveis.
Monitore logs importantes para ajudar a identificar qualquer atividade suspeita ou mal-intencionada	O módulo de logs do sistema fornece uma variedade de logs que você pode usar para solucionar problemas e depurar transações e eventos que ocorrem na instância. **Logs de eventos** Os logs de eventos revelam muito sobre a atividade do sistema, incluindo eventos de login (bem-sucedidos ou não) e escalação de privilégios. **Logs do sistema** Os logs do sistema contêm informações abrangentes sobre atividades gerais, incluindo mudanças de configuração, erros do sistema, fluxos de trabalho e conexões de dados de entrada/saída. **Nota:** Os logs de evento e do sistema também podem ser usados para fornecer uma trilha de auditoria de qualquer atividade da equipe. **Logs de transações** Os logs de transação Registram todas as atividades relacionadas ao navegador da Web para uma instância e podem fornecer detalhes de cada solicitação feita. Os logs de transação podem ser úteis para identificar atividades incomuns ou mal-intencionadas. **Auditoria de tabela e histórico de registros** Habilitar auditoria para tabelas de banco de dados. O histórico de registros é perpétuo e permite rastrear e exibir detalhes de todas as mudanças feitas nos dados desde sua criação. Por padrão, somente as tabelas de incidente, problema e mudança são rastreadas. Para outras tabelas, a auditoria deve ser habilitada manualmente. **Logs de importação** Você pode exibir informações detalhadas relacionadas à atividade de importação de dados em sua instância verificando os logs de importação. Esses logs incluem informações sobre origem e status, hora e assim por diante **Logs de serviços web de saída** Eles mostram a atividade de solicitação REST e SOAP e podem ajudar você a rastrear o volume e o destino de conexões com serviços externos. Saiba mais sobre logs do sistema em Logs do sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prática recomendada	Descrição
Monitorar taxas de falha de login e criar alertas	Monitore atividades incomuns, como altos números de logins com falha, especialmente em períodos curtos. Você pode criar alertas para enviar e-mails quando um limite definido for excedido. Saiba como configurar esses limites em Indicator thresholds .
Monitorar eventos de segurança	Revise **Meu painel de métricas de segurança** para ver as métricas de segurança disponíveis para sua instância e definir limites para gerar notificações por e-mail para atividades notáveis. Exemplos de atividade notável podem incluir: **Escalação de privilégio** Modificações inesperadas feitas em funções privilegiadas, como Admin, ITIL_Admin ou quaisquer outras funções com privilégios mais altos podem indicar ações suspeitas. **Logins com falha** Números ou padrões incomuns de logins com falha podem revelar possíveis tentativas de força bruta ou ataques de spray de senha. **Adicionados administradores e usuários de alto privilégio** A validade da nova criação de conta de administrador deve ser verificada para ajudar a evitar tentativas de acesso privilegiado não autorizado.
Monitorar o nível de conformidade de proteção da sua instância	Certifique-se de que suas instâncias estejam em conformidade com as métricas de proteção de segurança mais recentes usando a ferramenta Proteção na Central de segurança. Acesse esta ferramenta em uma instância de não produção Avalie o impacto em seu ambiente. O ideal é que a pontuação esteja o mais próximo possível de 100%, com uma pontuação mínima de 83%, sem afetar a funcionalidade do produto. Saiba mais sobre a ferramenta de configurações de proteção da Central de segurança em Configurações de proteção.
Encaminhe seus desenvolvedores para o Guia de codificação segura	Ajude a garantir que sua instância seja segura e resistente ao acesso não autorizado possível usando práticas de codificação seguras. O Guia de codificação segura da ServiceNow para desenvolvedores de instância fornece uma visão geral das classes e métodos GlideScriptable relacionados à segurança da aplicação oferecidos pela ServiceNow. Este guia foi projetado para ajudar e educar os desenvolvedores ao criar e modificar o código na instância de destino. Revise o guia em Guia de codificação segura da ServiceNow para desenvolvedores de instância .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prática recomendada	Descrição
Remova a caixa de seleção "Lembrar-me"	Ajude a impedir o acesso indesejado à sua instância desativando o. **Lembrar de mim** recurso. Este recurso armazena um cookie no computador do usuário, que autentica automaticamente o usuário nas visitas subsequentes. Isso pode apresentar problemas de segurança se os usuários acessarem sua instância de um endpoint inseguro, como um computador compartilhado. Saiba mais sobre esse recurso e como desativá-lo em Lembrar minhas informações.
Restringir o acesso à sua instância de endereços IP desconhecidos	Evite o acesso não autorizado à sua instância restringindo o acesso de endereços IP não relacionados à sua organização. Qualquer pessoa que tente acessar a instância de um endereço IP não autorizado será negada. Se estiver usando essa abordagem, considere permitir somente seus endereços externos de gateway ou proxy da web, bem como endereços dos quais os usuários acessam a instância, incluindo usuários remotos. Você pode restringir o acesso de saída e de entrada por endereço IP. Saiba como restringir o acesso à sua instância por endereço IP em Plug-in Restringir acesso a intervalos de IP específicos [Atualizado na Central de segurança 1,3].
Revisão ServiceNow orientação de sobre ataques de spray de senha	Proteja sua instância contra ataques de spray de senha. Esses ataques tentam obter acesso testando uma senha comumente usada em várias contas consecutivas. Saiba mais sobre ataques de pulverização e como proteger suas instâncias deles em Estratégias de mitigação de ataques de spray de senha .
Revise o Modelo de segurança compartilhada	Entenda sua função compartilhada como cliente na manutenção da segurança de suas instâncias revisando o Modelo de responsabilidade compartilhada. O Modelo de responsabilidade compartilhada define a parceria entre e o cliente, ambos com responsabilidades específicas. Saiba mais em Modelo de responsabilidade compartilhada da ServiceNow .
Transferir dados de log da instância para arquivamento e referência	Arquive seus dados de log para mantê-los além do período de rotação de log padrão de 21 dias. Esse arquivamento pode ser obtido usando solicitações de serviços da web, o recurso de exportação de dados, o MID Server ou o serviço de exportação de log do pacote do Vault. Use os seguintes recursos para saber mais sobre esses métodos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prática recomendada	Descrição
	• Web services • Explorando Log de serviço de exportação(LES)
Use módulos de criptografia com RBAC para aprimorar ainda mais o controle de acesso a dados	Saiba como usar o Key Management Framework (KMF) para proteger os dados em sua instância usando o controle de acesso baseado em função (RBAC). O KMF usa módulos criptográficos, que permitem definir quais dados em sua instância são criptografados e qual método de criptografia usar. Usando vários módulos, você pode criptografar diferentes áreas da sua instância com especificações diferentes. Saiba como o KMF e seus componentes são usados para criptografar seus dados em Explorar a Estrutura de Gestão de Chaves. Saiba mais sobre módulos criptográficos em Visão geral do módulo criptográfico.
Uso de autenticação baseada em certificados com provedores de integração	Configure o tráfego para seus provedores de integração usando conexões REST/SOAP para usar autenticação baseada em certificado. A autenticação de certificado SSL (Secure Socket Layer) criptografa os dados em trânsito, ajudando a impedir que eles sejam lidos conforme são enviados. Saiba mais sobre esta configuração em Configurar autenticação mútua.
Usar autenticação SAML	Integre a autenticação multifator (MFA) de terceiros ao IdP SAML existente para fornecer segurança de login adicional. A MFA fornece um alto nível de segurança porque a autenticação requer vários fatores de autenticação. Algo que o usuário sabe (a senha), bem como algo que ele possui (um código único produzido por um token de MFA ou telefone celular, ou atributos biométricos, como uma impressão digital). ServiceNow Compatível com integração direta de MFA com contas locais, LDAP, SSO com SAML, OIDC ou Digest. A autenticação adaptável é um pré-requisito para SSO com MFA. A MFA pode ser habilitada para usuários e funções especificadas e configurada para facilitar o uso. Por exemplo, você pode isentar dispositivos reconhecidos por um número de horas. Você pode exibir métricas para uso de MFA na Central de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prática recomendada	Descrição
	Saiba mais sobre a autenticação SAML usando estes recursos: • Conceitos do SAML 2.0 • Configuração de SAML 2.0 usando SSO de vários provedores
Use o conjunto de recursos de filtros de e-mail para lidar com mensagens de entrada suspeitas	Crie filtros de e-mail para filtrar mensagens marcadas como suspeitas por ServiceNow Proteção antivírus. A Proteção antivírus analisa o e-mail em busca de malware e SPAM, pontuando e os resultados adicionando essas informações à mensagem em cabeçalhos X. Você pode usar esses cabeçalhos como critérios para o plug-in Filtros de e-mail agir, se desejar. Saiba mais sobre ServiceNow recurso antivírus de em Varredura antivírus. Saiba como configurar filtros de e-mail em sua instância em Email filters .
Use o Syslog Probe para enviar logs para o seu SIEM	Use ServiceNow Syslog Probe para enviar mensagens de log da sua instância para um SIEM (Security Information and Event Manager, gerenciador de eventos e informações de segurança). Um SIEM é um software ou serviço de terceiros que pode ser usado para monitoramento de atividades e identificação de eventos de segurança. Saiba mais sobre ServiceNow configuração da probe do syslog em Syslog probe .
Use seu próprio ambiente de segurança de e-mail desenvolvido	Considere usar sua própria infraestrutura (ou de terceiros) para enviar e receber e-mails relacionados à instância e se beneficiar de um controle de e-mail de perímetro mais preciso. Usando seus próprios servidores SMTP, POP3 ou IMAP, você pode controlar como os e-mails são filtrados e recebidos antes de serem enviados para sua instância. **Nota:** A configuração da sua própria infraestrutura de e-mail é considerada uma configuração de e-mail avançada e, opcionalmente, pode usar uma infraestrutura de e-mail de terceiros por meio da autenticação de e-mail OAuth 2,0. Consulte a documentação e as instruções do fornecedor de e-mail para obter detalhes.
Validar o acesso usando a Análise de acessos	Use ServiceNow Ferramenta Analisador de acesso para ajudar você a comparar e analisar permissões de usuários, funções ou grupos selecionados. Você pode usar essas informações para solucionar problemas de acesso,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prática recomendada	Descrição
	identificar quem tem acesso aos seus dados confidenciais e determinar o nível correto de acesso dos usuários em sua instância. Saiba mais sobre os benefícios do Access Analyzer em Explorando o analisador de acesso.


Painéis de postura de segurança

Use os painéis personalizáveis de postura de segurança com uma ou várias instâncias para monitorar os KPIs de segurança. Esses painéis consolidam as informações importantes sobre a segurança das suas instâncias em um só local e incluem vários widgets de painel do sistema principal.

Como acessar os Painéis de postura de segurança

Para acessar o painel de postura de segurança, abra a Central de segurança navegando até **Tudo** > **Centro de Segurança**. Selecione **Console de postura de segurança** em **Consoles de segurança** seção. Em **Console de postura de segurança** , selecione **Painéis de postura de segurança** na parte superior.

Use a seta para baixo ao lado de **Painel de postura de segurança** para alternar entre painéis de instância.




O painel é dividido em várias seções que contêm widgets relacionados a um aspecto de segurança da sua instância. Selecione qualquer widget no painel para exibir mais detalhes sobre um aspecto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resumo

At a glance



. **Resumo geral** A seção exibe uma visão geral da segurança em uma instância, como pontuação de conformidade, ações do cliente atrasadas e informações de versão da instância.

Pontuação de conformidade

Exibe a porcentagem de pontuação de conformidade da instância ao longo do tempo, começando com a data semeada na parte inferior do widget. Selecione este widget para navegar até Tendência de pontuação de conformidade de proteção.

Alertas de limite de métrica para mim

Exibe uma contagem de registros de evento de limite de métrica [n_vsc_metric_threshold_event] atribuídos ao usuário atual. Selecione este widget para navegar até uma lista desses registros.

Alertas de limite de métrica para todos.

Exibe uma contagem de registros de evento de limite de métrica não atribuídos [n_vsc_metric_threshold_event]. Selecione este widget para navegar até uma lista desses registros.

Ações do cliente em breve

Exibe uma contagem de ações do cliente com vencimento em breve. Selecione este widget para navegar Ações do cliente.

Arquivos baixados pelo antivírus


Exibe uma contagem de arquivos carregados para sua instância que foram colocados em quarentena. Selecione este widget para exibir esses arquivos em quarentena no Antivírus seção de Métricas de segurança.

Versão de lançamento

Exibe a versão da família da instância e a data da última atualização da instância.

Usuários

Users



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A seção **Usuários** apresenta informações sobre os usuários da sua instância. Os widgets dessa seção mostram informações do usuário e um gráfico de linhas que apresenta as mudanças nessas informações ao longo do tempo. Selecione um widget para exibir mais detalhes.

Total de usuários

Exibe uma contagem de usuários na tabela Usuários [sys_user]. Selecione este widget para ver detalhes sobre esses registros no Sessões ativas seção de Métricas de segurança.

Usuários ativos

Exibe uma contagem de usuários ativos na tabela Usuários [sys_user]. Usuários ativos são registros de usuário em que **Ativo** o campo está selecionado. Selecione este widget para ver detalhes sobre esses registros no Sessões ativas seção de Métricas de segurança.

Contas de integração ativas

Exibe uma contagem de contas de integração na tabela Usuários [sys_user]. Contas de integração são registros de usuário em que **Acesso somente ao serviço web** o campo está selecionado. Selecione este widget para ver detalhes sobre esses registros no Sessões ativas seção de Métricas de segurança.


Contas privilegiadas ativas

Exibe uma contagem de usuários privilegiados ativos na tabela Usuários [sys_user]. Usuários privilegiados são registros de usuário em que **Ativo** o campo é verdadeiro, **Usuário de integração interna** falso, e. **Usuário de integração interna** está inativo. Selecione este widget para ver detalhes sobre esses registros no Sessões ativas seção de Métricas de segurança.

Usuários nunca conectados

Exibe uma contagem de usuários na tabela Usuários [sys_user] criada nos últimos 60 dias e não tem nenhum valor em **Hora do último login** campo. Selecione este widget para ver detalhes sobre esses registros no Sessões ativas seção de Métricas de segurança.

Proteção de login



A seção **Proteção de login** inclui informações sobre falhas de login, inclusive tentativas de login com falha de usuários privilegiados. Esses widgets incluem um gráfico de linhas que mostra as mudanças nessas informações ao longo do tempo. Selecione um widget para exibir mais detalhes.

Logins de usuário com falha

Exibe uma contagem de tentativas de login do usuário com falha. Selecione este widget para navegar e ver detalhes sobre logins com falha no Métricas de segurança.

Logins de usuário privilegiado com falha

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibe uma contagem de tentativas de login do usuário com falha de contas privilegiadas. Usuários privilegiados são registros de usuário em que **Ativo** o campo é verdadeiro, **Usuário de integração interna** falso, e. **Usuário de integração interna** está inativo. Selecione este widget para navegar e ver detalhes sobre logins com falha no Métricas de segurança.

Logins privilegiados sem MFA


Exibe uma contagem de contas privilegiadas que não estão configuradas para autenticação multifator (MFA). Selecione este widget para navegar e ver uma lista na qual essas contas estão Métricas de segurança.

REST APIs sem política de acesso de API

Exibe uma lista de REST APIs que não estão restritas com uma política de acesso à API. Selecione este widget para navegar e ver uma lista na qual essas REST APIs Métricas de segurança.

Proteção da instância

Instance hardening



A seção **Proteção da instância** contém configurações recomendadas de proteção que você pode mudar para melhorar a segurança da instância. Use essa seção para ver a prioridade e o possível impacto dessas mudanças.

Tendências de instância


Instance trends



O painel **Tendências da instância** exibe os resultados do pacote de verificação do auditor de controles de acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Use a seção **Proteção de dados** para obter uma visão geral dos dados confidenciais, como PII (Personally Identifiable Information, informações de identificação pessoal). O painel também rastreia exportações de dados classificados.

Dados confidenciais

Exibe um gráfico de pizza de dados classificados em sua instância, separados por tipo. Selecione uma seção do gráfico para exibir detalhes sobre esses registros. Para obter detalhes sobre classificação de dados, consulte Classificação de dados.

Exportações de dados confidenciais

Exibe uma contagem de registros classificados que foram exportados da sua instância. Selecione este widget para ver uma lista de exportações classificadas no Exportar seção de Métricas de segurança.

Total de colunas da tabela

Exibe uma contagem de todas as colunas (campos) em tabelas em sua instância. Selecione este widget para revisar essas colunas no Classificação de dados seção de Métricas de segurança.

Colunas confidenciais de PII criptografadas

Exibe uma contagem de registros criptografados classificados como informações de identificação pessoal (PII). Selecione este widget para revisar esses registros no Classificação de dados seção de Métricas de segurança.


Total de colunas classificadas de PII

Exibe uma contagem de todos os registros classificados como informações de identificação pessoal (PII). Selecione este widget para revisar esses registros no Classificação de dados seção de Métricas de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revisão de várias instâncias



Usando a guia **Todas as instâncias** na parte superior do painel, veja a postura de segurança de suas instâncias de não produção sem sair da instância de produção. A guia **Todas as instâncias** exibe uma versão resumida das mesmas informações da guia **Esta instância**, mas também inclui dados de todas as suas instâncias de não produção.

Por padrão, o **Todas as instâncias** exibe informações sobre a instância de produção na qual você está conectado e todas as instâncias de não produção em todos os seus ambientes de produção.

Você pode adicionar ou remover instâncias que aparecem neste painel modificando sua configuração de confiança. Fornecer visibilidade de dados entre instâncias permite que eles apareçam no seu painel. Para obter detalhes sobre este processo, consulte Basic trust configuration for data sync applications .

Personalização do painel

Não é possível personalizar o painel de postura de segurança, mas é possível duplicá-lo selecionando o ícone **Mais ações** (⋮) e selecionando **Duplicar**. Em seguida, é possível mudar o painel duplicado.

Tarefas de segurança


Use Tarefas de segurança para monitorar, priorizar e atribuir todas as tarefas relacionadas à segurança em um só lugar.

Rastreie e organize todas as tarefas necessárias para melhorar e manter a postura de segurança da instância usando Tarefas de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revise e gerencie tarefas de segurança



Acesse as Tarefas de segurança navegando até **Tudo** > **Centro de Segurança** > **Tarefas de segurança**. Por padrão, todas as tarefas são exibidas na lista. Você pode filtrar facilmente tarefas futuras, atrasadas ou em aberto selecionando os cartões acima da lista. Esses cartões também exibem a contagem atual de tarefas em cada uma dessas categorias. Você pode refinar ainda mais seu filtro usando as opções de filtragem de campo de tabela normal e selecionando o botão de filtro (E, em seguida, selecione o botão Exibição avançada para criar e salvar filtros personalizados para usar mais tarde.

Funções de usuário

As Tarefas de segurança usam as seguintes funções:


Usuário	Função necessária	Descrição
Administrador do sistema	administrador	Os administradores do sistema podem exibir, criar, atribuir e excluir tarefas de segurança.
Visualizador da Central de segurança	sn_vsc_security_center_viewer	Os visualizadores podem exibir, mas não criar, excluir ou editar Tarefas de segurança.
Gerenciador de tarefas de segurança	sn_vsc_task_manager	Os gerentes de tarefas de segurança podem trabalhar em tarefas atribuídas, exibir páginas relacionadas ao gerenciador de tarefas e criar e gerenciar tarefas na Central de segurança. Eles podem exibir tarefas atribuídas a outros usuários, mas não podem editar tarefas atribuídas a outros usuários. Os gerentes de tarefas não podem acessar páginas do gerenciador que não sejam tarefas na Central de segurança.
ITIL	itil	Os usuários ITIL podem interagir com as tarefas de segurança atribuídas a eles, mas não podem exibir todas as tarefas como as funções de administrador e gerenciador de tarefas de segurança podem.

Atribua tarefas de segurança rapidamente a si mesmo

Use as caixas de seleção à esquerda dos itens na lista para selecionar vários itens. Quando uma ou mais tarefas é selecionada, você pode usar **Excluir** botão para excluir as tarefas selecionadas ou **Editar** botão para atribuir as tarefas selecionadas a si mesmo.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Criar tarefas de segurança

Crie uma tarefa de segurança com **Criar tarefa** botão, que está disponível em várias páginas de segurança da plataforma.

Por exemplo, na Central de segurança, na página de detalhes da ferramenta Práticas recomendadas, o administrador pode selecionar **Criar tarefa** botão para criar e atribuir uma tarefa para concluir esta prática recomendada.





Tarefas geradas automaticamente

Tarefas de segurança podem ser geradas automaticamente. A geração automática de tarefas de segurança é acionada por um evento associado que ocorreu na plataforma. Saiba mais sobre Tarefas de segurança geradas em Geração automática de tarefas de segurança.

Edite e atribua tarefas de segurança

Edite Tarefas de segurança para atribuí-las aos usuários, definir datas de vencimento e fornecer detalhes adicionais aos usuários que concluirão essas tarefas. Para obter detalhes, consulte Editar tarefas de segurança.

Tarefas de exportação

Você pode exportar Tarefas de segurança para o formato de sua escolha. Para obter detalhes, consulte Tarefas de segurança de exportação.

Geração automática de tarefas de segurança

Saiba mais sobre como e quando sua instância gera tarefas de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas de segurança geradas automaticamente

Tarefas de segurança podem ser geradas automaticamente. A geração automática de tarefas de segurança é acionada por um evento associado que ocorreu na plataforma. Por exemplo:

Violação de limite das métricas

Uma tarefa de segurança é gerada para uma métrica quando seu limite é violado. Há apenas uma tarefa em aberto para uma métrica, mesmo que a mesma métrica tenha várias violações. Se uma Tarefa de segurança para uma métrica violada for encerrada, uma nova tarefa será gerada se o limite for violado novamente.

Notificação de evento

Uma tarefa de segurança é gerada quando uma notificação de evento de segurança é acionada (atende às condições da política de TI). Tal como acontece com as métricas, há apenas uma tarefa em aberto para uma política, com uma nova tarefa sendo gerada se a anterior for fechada e a notificação será acionada novamente. Para obter detalhes sobre notificações de eventos de segurança, consulte Notificações de evento de segurança.

Desvio da pontuação de proteção

Quando a pontuação de proteção fica abaixo do valor limite configurado (padrão 3), uma tarefa de segurança é gerada. Por exemplo, se a pontuação de proteção for 97 e for 94 no dia seguinte, uma tarefa de segurança será criada logo após o cálculo da pontuação de 94. Apenas uma única tarefa em aberto é criada. A plataforma não gerará outra tarefa se a pontuação diminuir novamente no dia seguinte de 94 para 91. Para obter detalhes sobre sua pontuação de proteção, consulte Tendência de pontuação de conformidade de proteção.

Ação do Cliente

Uma tarefa de segurança é gerada sempre que uma ação do cliente é instalada. Para obter detalhes sobre ações do cliente, consulte Ações do cliente.

Comunicado da faixa

Uma tarefa de segurança é gerada para cada novo anúncio de faixa. Para obter detalhes sobre comunicados de faixa, consulte Faixas de comunicados de segurança.

Configurações de segurança geradas automaticamente

As opções de configuração para tarefas de segurança geradas automaticamente são encontradas na página de propriedades da Central de segurança. Navegue até **Tudo** > **Centro de Segurança** > **Propriedades da Central de segurança**.

Habilitar/desabilitar tarefas de segurança automatizadas

. **Sim/Não** Estiver selecionado, as tarefas de segurança automatizadas serão habilitadas em sua instância.

Limite de degradação da pontuação de proteção

O valor no campo representa o valor pelo qual a pontuação de proteção deve ser degradada (desde a última pontuação diária) para gerar uma Tarefa de segurança. Este valor deve ser um número inteiro positivo. O valor padrão é 3.

Editar tarefas de segurança

Saiba como criar, editar, excluir ou exportar tarefas de segurança na Central de segurança

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou sn_vsc_task_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Procedimento

1. Acesse sua lista de tarefas de segurança navegando até **Tudo** > **Centro de Segurança** > **Tarefas de segurança**.
2. Na lista Tarefas de segurança, você pode editar suas Tarefas de segurança de duas maneiras:

Edite no formulário Tarefa de segurança

Selecione um número de tarefa de segurança na lista para abrir o registro de tarefa de segurança e ver seus detalhes. Aqui, você pode editar, atribuir a outro usuário e adicionar anotações de trabalho.

Importante:
Lembre-se de que os usuários que recebem tarefas devem ser administradores ou ter a função sn_vsc_task_manager.




Edite na lista Tarefas de segurança

Selecione uma ou mais Tarefas de segurança marcando na caixa de seleção à esquerda e, em seguida, selecione **Editar** botão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. Preencha os campos conforme necessário:

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente usado para identificar a tarefa
Tipo	Selecione um tipo de tarefa: ○ Violação de limite das métricas ○ Nova ação do cliente ○ Notificação de evento ○ Desvio da pontuação de proteção ○ Novo comunicado na faixa
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa
Grupo de atribuição	Grupo de atribuição da tarefa
Atribuição a	Pessoa atribuída à tarefa. Este usuário deve estar no grupo de atribuição selecionado em **Grupo de atribuição** e têm `admin`ou `sn_vsc_task_manager`função.
Estado	Estado da tarefa: ○ Pendente ○ Aberto ○ Em andamento ○ Encerrado(a) ○ Cancelado
Prioridade	Prioridade da tarefa: ○ 1- Crítica ○ 2- Alto ○ 3- Moderado ○ 4- Baixo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Status vencido	Se a tarefa é **Futuros** ou **Atrasado** , dependendo da data em **Prazo** campo.
Prazo	A data e a hora em que a tarefa precisa ser concluída.
Detalhes	Usado para fornecer detalhes, links ou outras informações que os usuários precisam saber sobre esta tarefa.
Anotações de trabalho	Anotações sobre esta tarefa. As anotações inseridas neste campo têm carimbo de data/hora e são exibidas na lista Atividade à direita da tela.
Anotações de trabalho (privadas)	Anotações de trabalho podem ser adicionadas de forma privada inserindo-as neste campo e selecionando **Publicar anotações de trabalho (privadas)** botão.

4. Selecione **Salvar** Para salvar o registro da Tarefa de segurança, se você estiver editando um registro na lista, selecione **Atualização** .
5. **Opcional:** Se necessário, você pode excluir uma tarefa da lista marcando na caixa de seleção à direita e selecionando **Excluir** , ou no formulário selecionando o ícone mais (...) e selecionando **Excluir** .

Tarefas de segurança de exportação

Saiba como exportar Tarefas de segurança para arquivos que você pode baixar e usar em outro software.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Acesse sua lista de tarefas de segurança navegando até **Tudo** > **Centro de Segurança** > **Tarefas de segurança**.
2. Selecione uma ou mais Tarefas de segurança marcando na caixa de seleção à esquerda
3. Selecione **Exportação** botão.
4. Em **Tipo de arquivo** , Selecione o formato de arquivo para o qual você deseja exportar as Tarefas de segurança.
   Você pode selecionar entre os formatos Excel, CSV, JSON ou PDF.
5. Em **Tipo de entrega** , selecione uma das opções **Download** ou **E-mail** .

   Download

   O arquivo de exportação é baixado usando seu navegador.

   E-mail

   . **E-mail** o campo é exibido. Insira um endereço de e-mail no **E-mail** e o arquivo de exportação é entregue ao endereço de e-mail especificado.

Aprendizado de segurança

Acesse materiais de aprendizado de segurança em uma só página.


Leia white papers de segurança, e-books, artigos da base de conhecimento (KB), documentação do produto e discussões da comunidade em uma exibição consolidada, navegando até **Aprendizado**. O conteúdo é organizado por títulos e cartões de IU descritivos para agilizar a identificação do recurso correto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Faixas de comunicados de segurança

Ative as faixas de comunicados de segurança para notificar alertas de segurança urgentes e críticos exibindo faixas de alta visibilidade para os administradores na IU da instância.




As faixas de comunicados de segurança são comunicados exibidos para os administradores do cliente, enviados pela ServiceNow, para mantê-los informado sobre correções de possíveis ameaças à segurança que foram descobertas recentemente. Esses alertas contêm um resumo do risco à segurança e incluem um link onde é possível saber mais e agir para proteger sua instância.

Os administradores podem descartar a faixa selecionando o botão Fechar (x), mas a faixa reaparece a cada nova sessão até que a data de expiração da faixa seja passada. Os administradores podem desabilitar os comunicados de faixa definindo o valor da propriedade do sistema sn_vsc.configure_customer_push_action como falso.

Como ativar ou desativar faixas de comunicados de segurança

O recurso de faixa de segurança é ativado por padrão. Para habilitar ou desabilitar comunicados de faixa de segurança, navegue até **Segurança do sistema** > **Centro de Segurança** > **Notificações**. Nessa página, selecione o botão **Gerenciar configurações de comunicados**.



Central de segurança da instância

Monitore o nível de conformidade de controles de segurança da instância, visualize as métricas de monitoramento de eventos de segurança e configure e mantenha todas as configurações de segurança da instância de dentro da Central de segurança da instância. A Central de segurança da instância consolida vários componentes de segurança de chave em um único console de controle que ajuda a detectar, proteger e responder a eventos de segurança baseados em instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Importante:

A Central de segurança da instância (ISC) atingiu o fim das vendas em setembro de 2024 e não é mais compatível ou disponível para nova ativação.

A SSC (ServiceNow Security Center, Central de segurança da ServiceNow) é a solução recomendada no futuro. Para obter mais informações, consulte Migração da Central de segurança da instância para a ServiceNow Central de segurança.

Componentes da Central de segurança da instância

Para acessar a Central de segurança da instância, navegue até **Segurança do sistema** > **Central de segurança da instância** Ou a página inicial Administração do sistema.



A página inicial da Central de segurança da instância contém os seguintes componentes de segurança:

- Mensagens do administrador
- Faixa de segurança rotativa
- Pesquisar
- Faixa de opções de eventos de segurança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Pontuação de conformidade diária
- Pontuação de controles de configuração de PCI
- Gestão de sessões
- Proteção
- Auditor
- Métricas (usuário, e-mail e antivírus)
- Recursos
- Notificações de segurança
- Tours
- Portal de teste de segurança
- Central de segurança
- Ajuda
- Acesso ao Virtual Agent

A partir da página inicial da Central de segurança da instância, você pode exibir a pontuação de conformidade de segurança da instância e monitorar a integridade geral da segurança. Em seguida, você pode configurar ou atualizar as propriedades do sistema que estão relacionadas à segurança da sua instância para que elas estejam em conformidade com os requisitos de segurança.

Nota:
A Central de segurança da instância não é compatível com Domain Separation.

Funções de usuário

Para usar a Central de segurança da instância, você deve ter a função de administrador ou security_dashboard_user.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas por usuário, consulte Managing per-user subscriptions in Subscription Management e entre em contato com o representante da sua conta.

funções

Função necessária	Usuário	Benefícios
administrador	Essa função tem acesso a todos os recursos, funções e dados do sistema porque os administradores podem substituir as regras da lista de controle de acesso (ACL) e passar em todas as verificações de função. Evite atribuir esta função a seus usuários quando houver mais funções direcionadas disponíveis.	Aproveite as ferramentas Central de segurança para melhorar a postura de segurança da instância e monitorar os comportamentos relacionados à segurança.
sn_vsc.security_center_viewer	Essa função permite que usuários que não são administradores exibam as informações em Central	Obtenha visibilidade das ferramentas Central de segurança para monitorar a postura de segurança da instância e monitorar os comportamentos de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

funções

Função necessária	Usuário	Benefícios
	de segurança, mas não façam mudanças nas ferramentas Central de segurança ou alterem as configurações de instância com as ferramentas Central de segurança. Por exemplo, proprietários de plataforma, analistas de operações de segurança ou partes interessadas de conformidade podem querer ou precisar exibir alguns dos KPIs e informações de segurança e material de aprendizado disponíveis em Central de segurança.	

Aviso:
Para garantir que a Central de segurança da instância receba informações de segurança atualizadas com cada upgrade, não personalize este módulo. Se você alterar qualquer configuração de segurança em sua instância, certifique-se de testá-la em um ambiente de não produção primeiro.

Mensagens do administrador

Mensagens e lembretes, destinados principalmente a administradores, aparecem acima da faixa de segurança rotativa.

Por exemplo, uma mensagem Configurar notificações de segurança é exibida para lembrar os administradores de configurar preferências para notificações de segurança, caso ainda não tenham feito isso. Ela também mostra a página apropriada para fazer isso.

Nota:
A faixa de mensagens do administrador não é exibida para usuários que não sejam administradores ou se não houver itens acionáveis para usuários administradores.

Faixa de segurança rotativa

Para ajudá-lo a monitorar a integridade da segurança de sua instância, mensagens de segurança de instância crítica aparecem na faixa rotativa.

- Duas a três mensagens de segurança normalmente são alternadas em intervalos regulares.
- Os pontos na parte inferior da faixa mostram o número total de mensagens de segurança atuais.
- Para navegar por eles, selecione os pontos ou as setas que aparecem em cada lado das mensagens.

As cores do plano de fundo da faixa indicam a gravidade relativa das mensagens.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cor	Descrição
Vermelho	Situação crítica de segurança que requer uma resposta oportuna ou uma recomendação sobre como proteger ou responder a eventos de segurança críticos.
Cinza escuro	Mensagem de aviso não crítica.
Azul	Mensagem de informações gerais

Para recolher ou minimizar o conteúdo de texto na faixa, selecione . Para maximizar o conteúdo do texto, selecione-o novamente.

- Quando você usar a Central de segurança da instância novamente, o conteúdo de texto aparece como recolhido ou expandido, dependendo de como você o usou durante a sessão anterior.
- Se o próprio conteúdo de texto mudar, ele aparecerá como maximizado para todos os usuários.

Pesquisar

Use a barra de pesquisa para pesquisar recursos de segurança em toda a Central de segurança da instância que ajudam você a entender e resolver problemas de segurança. Você pode pesquisar os seguintes recursos relacionados à segurança:

- Artigos da Now Support Base de conhecimento
- Páginas da Central de segurança da instância
- Links externos do Now Support
- Widgets de segurança de PA, como Pontuação de conformidade diária e E-mails de entrada externos
- Conteúdo da faixa

Faixa de opções de eventos

Use a faixa de opções de eventos para exibir as principais métricas de monitoramento de eventos de segurança para a instância atual.

- Para rolar manualmente pelas métricas, selecione as teclas de seta para a direita ou para a esquerda.
- Para configurar a faixa de opções de eventos, selecione **Editar**.

Para saber mais sobre a faixa de opções de evento e como configurá-la, consulte Monitorar eventos de segurança e Configurar a faixa de opções de eventos de segurança.

Pontuação de conformidade diária

A seção Pontuação de conformidade diária contém os blocos **Pontuação de conformidade diária**, **Gestão de sessões**, **Proteção**, **Auditor**e **Recursos**.

Você usa a Pontuação de conformidade diária para medir a integridade da sua instância do ponto de vista da segurança.

A Pontuação de conformidade diária é uma pontuação percentual. É baseada no quanto as configurações atuais das propriedades de segurança de sua instância estão em conformidade com os valores de conformidade publicados em Configurações de proteção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para saber mais sobre os cálculos da Pontuação de conformidade diária e como as configurações de proteção a afetam, consulte Verificar a pontuação de conformidade diária e definir as configurações da propriedade de segurança.
- O botão **Atualizar** permite que um administrador recalcule instantaneamente a Pontuação de conformidade diária. Para saber mais, consulte Como a pontuação de Conformidade diária e os dados de tendência e do gráfico são atualizados.

Proteção

Use este processo para ajustar as propriedades de configuração de segurança específicas que afetam a Pontuação de conformidade diária:

1. Para acessar a página Configurações de conformidade de proteção e executar a proteção da Segurança da instância, selecione o bloco **Pontuação de conformidade diária** ou no link **Proteção**.
2. Especifique se você deseja exibir todos ou somente os controles de segurança recomendados. Em seguida, selecione a categoria na qual você deseja trabalhar.
3. Defina cada propriedade de configuração de segurança na categoria selecionada. Clique em **Mais informações** para exibir informações detalhadas de uma propriedade.

Para saber mais sobre como proteger e otimizar as propriedades de configuração de segurança para aumentar ainda mais a conformidade, consulte Ajuste as configurações de segurança da instância para aumentar a conformidade.

Para saber mais sobre como os dados de tendência e gráfico são atualizados, consulte Como a pontuação de Conformidade diária e os dados de tendência e do gráfico são atualizados.

Auditor

Execute o Auditor para verificar sua instância e encontrar definições de segurança incorretas. Ele fornece descobertas que você pode corrigir para ajudar a melhorar a postura de segurança da sua instância.

Para acessar a página Auditor, selecione o bloco **Auditor** ou o link **Auditor**. Para saber mais, consulte Verificar se há definições de segurança incorretas.

Gestão de sessões

Use o Gestão de sessões para:


- Exibir e gerenciar sessões de login do usuário.
- Veja a sessão de login do usuário do nó atual ao qual você está conectado.
- Ver informações detalhadas sobre cada sessão, como o nome de usuário e o endereço IP.
- Isolar e bloquear sessões de usuário específicas que representam riscos à segurança.

Para acessar a página Gestão de sessões, selecione o link ou o bloco **Gestão de sessões**.

Campo	Descrição
Usuário	Nome do usuário associado a esta sessão de login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	• Para localizar uma sessão de usuário específica, selecione o ícone de pesquisa em destaque () para pesquisar por usuário, palavra-chave do agente do usuário ou endereço IP. Por exemplo, se você quiser encontrar todos os logins atuais de um tipo específico de navegador, insira o nome do navegador como uma palavra-chave no campo **Agente do usuário**. • Clique em um nome de usuário para acessar o registro de perfil de usuário. Você pode modificar o perfil de usuário somente se tiver uma função de administrador atribuída. **Nota:** Para saber mais sobre perfis de usuário, consulte Criar um usuário .
MFA	Marque a caixa de seleção que indica se a MFA (Multi-factor Authentication, autenticação multifator) está habilitada para o usuário conectado. Para saber mais sobre MFA, consulte Autenticação multifator.
Ativo	Marque a caixa de seleção que indica se o usuário conectado está ativo ou inativo.
Agente do Usuário	Tipo de navegador e sistema operacional do dispositivo para a sessão de login do usuário.
Endereço IP	Endereço IP do usuário conectado.
Último acesso	Data e hora em que esta sessão do usuário acessou a instância pela última vez. **Nota:** Para exibir informações detalhadas de uma sessão de login específica ou para bloquear a própria sessão, selecione os campos **Agente do usuário**, **Endereço IP** ou **Último acesso**.

Métricas

Exibir detalhes dos seguintes tipos de métrica:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de métrica	Descrição
Usuário	Métricas de segurança associadas à atividade do usuário na instância. Para acessar a página Métricas do usuário, selecione o link **Métricas** e, em seguida, **Métricas do usuário**.
Exportar	Métricas de segurança associadas aos dados exportados da instância. Para acessar a página Exportar métricas, selecione o link **Métricas** e, em seguida, **Exportar métricas**.
Autenticação	Métricas de segurança relacionadas à autenticação, como endereços IP usados com pouca frequência, logins com falha e tipos de esquemas de autenticação usados por seus usuários. Para acessar a página Exportar métricas, selecione o link **Métricas** e, em seguida, **Métricas de autenticação**.
E-mail	Métricas de segurança associadas a comportamentos anormais relacionados aos e-mails de entrada para sua instância. Para acessar a página Métricas de e-mail, selecione o link **Métricas** e, em seguida, **Métricas de e-mail**.
Antivírus	Métricas de segurança associadas à atividade de evento de antivírus na instância. Para acessar a página Métricas de antivírus, selecione o bloco **Antivírus** ou o link **Métricas** e, em seguida, **Antivírus**.

Nota:
Para saber mais sobre como monitorar cada tipo de métrica, consulte Monitorar métricas de instância.

Recursos

Acesse artigos da Now Support Base de conhecimento, recursos e blogs relacionados à segurança da instância. Esses recursos incluem configurações de segurança, codificação, conformidade, correções e tópicos relacionados. Para acessar a página Recursos:

1. Clique no bloco ou no link **Recursos**.
2. Na página Recursos, selecione uma categoria:

Categoria	Descrição
Diretrizes recomendadas	Acesso às diretrizes de segurança recomendadas, incluindo os artigos Configurações de proteção e Guia de codificação segura [KB0623354].
Recursos de Segurança	Acesso a recursos relacionados à segurança na Base de conhecimento, incluindo: ○ Teste de segurança da instância do cliente ○ Artigos da base de conhecimento de Segurança na nuvem, Centro de conformidade e de confiança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notificações de segurança

Um ícone de sino de notificações () aparece na Central de segurança da instância, com uma contagem total de notificações de segurança não lidas. As notificações são mantidas e incluídas nesta contagem até que você as marque como lidas.

1. Clique no ícone de sino para exibir as primeiras cinco notificações de segurança não lidas.

   Uma notificação é exibida quando os eventos **Login de administrador**, **Administrador desbloqueado**, **Falha de login**, **Função de alto privilégio**, **Representação**, **Elevação de segurança**e **Resumo semanal** ocorrem em sua instância. Para saber mais sobre esses eventos de segurança, consulte Monitorar eventos de segurança.

2. Para exibir informações detalhadas de um evento de segurança específico, selecione a notificação.

   Por exemplo, se você selecionar uma notificação de Função de alto privilégio, poderá exibir a tabela Funções (sys_user_role). Use esta tabela para ver quais usuários foram atribuídos a funções privilegiadas durante o dia do calendário. Usar este histórico ajuda a determinar se as funções foram atribuídas corretamente.

3. Se houver mais de cinco notificações não lidas, selecione **Exibir todas as notificações** para acessar a página Todas as notificações com uma lista de todas as notificações não lidas.
   - Para exibir informações detalhadas de um evento de segurança específico, selecione a notificação.
   - Para marcar todas as notificações listadas como lidas, selecione **Marcar todas como lidas**.

Nota:
Como administrador, você também pode configurar preferências para enviar tipos específicos de notificações para cada tipo de evento de segurança. Para saber mais, consulte Definir preferências para notificações de eventos de segurança.

Tours

Clique no link **Tours** para exibir um tour visual guiado da Central de segurança da instância.

- O tour guiado inclui somente as funções de monitoramento de segurança listadas na página inicial.
- Ele não inclui as funções de segurança que você acessa ao selecionar os blocos ou links na página inicial.

Portal de testes de segurança, centro de segurança e ajuda

O Now Support Portal de serviços é um recurso central usado para gerenciar instâncias, tarefas e contas. Você também pode acessar recursos úteis que podem ser usados para diagnosticar e resolver problemas técnicos e de segurança em sua instância.

Para acessar esses recursos, selecione **Saiba mais** ou **Obter ajuda** nos seguintes blocos:

Lado a Lado	Descrição
Portal de Teste de Segurança	Acesso ao painel de segurança no Portal de testes de segurança do Now Support.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lado a Lado	Descrição
Central de segurança	Acesso à Conformidade de segurança no Portal de segurança do Now Support.
Ajuda	Acesso aos seguintes recursos de ajuda no Portal de segurança do Now Support: • Pergunte a um especialista para encontrar respostas para perguntas comuns. • Relate um problema ou uma indisponibilidade ao Suporte técnico global da ServiceNow abrindo um caso. • Recursos de autoatendimento de suporte, incluindo: ◦ Vídeos ◦ Documentação ◦ Comunidade ServiceNow ◦ Base de conhecimento ◦ Portal de erros conhecidos ◦ Banco de dados de segurança RFX • Perguntas da Comunidade ServiceNow que são recomendadas para seu uso.

Acesso ao Virtual Agent

O Virtual Agent é uma plataforma para fornecer assistência ao usuário por meio de conversas em uma interface de envio de mensagens.

Com os plug-ins associados instalados, os administradores podem acessar as funções Virtual Agent e Compreensão da linguagem natural (NLU) selecionando o ícone do Virtual Agent:



Ele permite que você execute as seguintes tarefas:

- Faça perguntas relacionadas à segurança e obtenha respostas de resumo rápido e links de referência para saber mais.
- Obtenha respostas relacionadas a processos como:
  - Central de segurança da instância
  - Segurança da plataforma
  - Políticas de segurança da ServiceNow
  - Confiança, governança e risco
- Pesquise recursos relacionados à segurança, como tópicos da Base de conhecimento no Portal de segurança do Now Support.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Para saber mais sobre como usar e ativar o Virtual Agent, consulte:

- Virtual Agent
- Como ativar a interface do ISC Virtual Agent

Migração da Central de segurança da instância para a ServiceNow Central de segurança

Aprenda as principais diferenças ao migrar da ISC (Instance Security Center, Central de segurança da instância) para a SSC (ServiceNow Central de segurança, Central de segurança da ServiceNow).

Importante:

A Central de segurança da instância é um produto legado que chegará ao fim das vendas em setembro de 2024. A Central de segurança da ServiceNow é a solução recomendada para os clientes adotarem no futuro. Para obter mais informações, consulte o artigo processo de descontinuação (KB0867184) na base de conhecimento do Now Support.

A SSC (ServiceNow Central de segurança, Central de segurança da ServiceNow) é uma aplicação de segurança que consiste em um conjunto de ferramentas criadas para ajudar as organizações a suas implantações da ServiceNow seguras. Usando a SSC, as organizações podem aprimorar sua postura de segurança, reforçar seus níveis de conformidade e fazer tudo isso com uma experiência do usuário ininterrupta.


Use este documento para aprender sobre os aprimoramentos de funcionalidade da SSC e a executar tarefas na SSC que, antes, eram feitas na ISC.

Proteção de segurança

Aprimoramentos do recurso	ISC vs SSC
Atualizações das interações do usuário	• Revise a pontuação mais recente navegando até "Visão geral" ou a página de comparação de proteção. • Atualize manualmente a pontuação mais recente navegando até "Visão geral" e selecionando "Atualizar pontuação". • Mude a configuração de segurança selecionando o link de um nome de configuração em qualquer uma dessas páginas e, em seguida, faça edições na página **Detalhes de configurações**: ○ Visão geral ○ **Proteção** > **Todas as configurações** ○ **Proteção** > **Comparação**
Definir um cronograma para recalcular sua pontuação de conformidade	Usando a SSC, é possível definir quando o sistema atualizará sua pontuação de conformidade:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprimoramentos do recurso	ISC vs SSC
	1. Navegue até a tabela "Execuções de script agendadas" [sysauto_script]. 2. Localize e abra o registro SC - Calcular conformidade mensalmente. 3. Use os campos **Executar**, **Dia**, **Fuso horário** e **Hora** para definir seu cronograma preferencial.  4. Selecione **Atualizar** para salvar suas mudanças.

KPIs e métricas de segurança

Aprimoramentos do recurso	ISC vs SSC
Melhorias dos KPIs	Usando o SSC, você pode: • Ver a tendência da pontuação ao longo do tempo. • Monitorar todos os KPIs e métricas usando a mesma interface e recursos analíticos.
Melhorias das métricas	O SSC inclui estes aprimoramentos de métricas: • Adição de mais de 65 métricas. • Monitoramento e análise de KPIs e métricas em uma só interface do usuário. • Criação de metas e limites para as métricas.
Atualizações das interações do usuário	Acesse Métricas no SSC navegando até **Visão geral** > **Métricas**e selecionando métrica no menu de navegação. Como alternativa, você pode navegar até **"Todas as métricas"**.

Security Scanner

Aprimoramentos do recurso	ISC vs SSC
Novo recurso	O SSC inclui estas funções: • Execute varreduras manualmente ou programe-as para serem executadas em horários específicos. • Crie suas próprias verificações de varredura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprimoramentos do recurso	ISC vs SSC
	• Crie seu próprio pacote de varredura. • Compare os resultados de duas varreduras.
Aprimorar a funcionalidade do e-mail	Configure notificações por e-mail para se manter informado sobre eventos de segurança em sua instância.
Atualizações das interações do usuário	• Execute a verificação do auditor navegando até **Visão geral** > **Verificar** > **Pacotes** e selecionando **Pacote de auditor** da lista. • Navegue até os resultados da verificação **Visão geral** > **Verificar** > **Resultados**.

Recursos extras de segurança

Aprimoramentos do recurso	ISC vs SSC
Recurso de monitoramento de sessões	• Visualize as atividades da sessão usando o Analytics Hub. • Monitore a atividade da sessão navegando até **Métricas** > **Sessões**.
Encontrar recursos	Acesse todos os recursos de aprendizado em uma única página em **Visão geral** > **Aprendizado**.

Recusar Central de segurança recursos

Para desabilitar Central de segurança em sua instância, siga as etapas fornecidas em KB1702514: Diretrizes para desabilitar componentes da Central de segurança da instância (ao usar a Central de segurança).

Monitorar eventos de segurança

Analise as métricas de evento em sua instância para que você possa identificar e evitar possíveis eventos de segurança.

Importante:

A Central de segurança da instância (ISC) atingiu o fim das vendas em setembro de 2024 e não é mais compatível ou disponível para nova ativação.

A SSC (ServiceNow Security Center, Central de segurança da ServiceNow) é a solução recomendada no futuro. Para obter mais informações, consulte Migração da Central de segurança da instância para a ServiceNow Central de segurança.

Na faixa de opções de eventos, que está na página inicial de Segurança da instância, você pode analisar essas métricas e os detalhes que as acompanham para identificar possíveis eventos de segurança na instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para cada métrica de evento, uma contagem de pontuação única em tempo real aparece, indicando quantas vezes o evento ocorreu durante o dia nesta instância. Esses relatórios de pontuação única são atualizados automaticamente conforme os eventos correspondentes ocorrem.
- Cada métrica de evento também contém tendências de conformidade e informações de gráfico em um intervalo de datas. Essas informações são atualizadas diariamente quando você executa o trabalho de análise de desempenho. Para saber mais, consulte a seção **Analisar detalhe de tendência de evento**.

Tipos de eventos

Você pode monitorar pelo menos seis dos seguintes tipos de eventos. Para mais de seis eventos, use as setas para a esquerda ou para a direita abaixo da faixa de opções de eventos para rolar por eles. Para saber como configurar a faixa de opções de eventos, consulte Configurar a faixa de opções de eventos de segurança.

Preferência de notificação	Descrição
Logins de Administrador	Número de tentativas de login nesta instância, durante o dia do calendário, por usuários que têm uma função de administrador atribuída.
Usuários Administradores Adicionados	Número de usuários com função de administrador que foram adicionados a esta instância durante o dia do calendário. Por exemplo, sua instância pode ter um problema de segurança se a contagem for 10, mas 4 usuários são conhecidos por terem uma função de administrador atribuída.
E-mails de Entrada Externos	Para saber mais, consulte Métricas de e-mail.
Logins Externos	Número de usuários com uma função snc_external atribuída que fizeram login nesta instância durante o dia do calendário. Esses logins normalmente ocorrem para fins de manutenção, suporte, consultoria ou auditoria. O monitoramento desta métrica permite que você verifique se as tentativas de login externo são legítimas e não são possíveis problemas de segurança. Para saber mais sobre como atribuir funções de usuário externo, consulte Funções explícitas.
Logins com falha	Número de tentativas de login que falharam nesta instância durante o dia do calendário. Esta métrica pode indicar que estão sendo feitas tentativas de fazer login e comprometem a segurança da instância.
Representações	Número de logins de representação nesta instância durante o dia do calendário. Para saber mais sobre como representar usuários, consulte Representar um usuário .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preferência de notificação	Descrição
Arquivos em quarentena	Número de arquivos que foram colocados em quarentena quando você executou o Varredura antivírus nesta instância durante o dia do calendário. Para saber mais sobre arquivos em quarentena e o Varredura antivírus, consulte Métricas de antivírus e Varredura antivírus.
Elevações de Segurança	Número de vezes que um administrador de segurança elevou a segurança para usuários padrão, alterando sua função de usuário atribuída para uma função de segurança de alto privilégio durante o dia do calendário. Essas funções de segurança de alto privilégio incluem oauth_admin, admin, security_admin e representante. • Esta métrica indica que alguém pode ter tentado elevar a segurança de um usuário não autorizado. Não use esta métrica por si só para detectar um comprometimento de segurança específico. Em vez disso, trate esta métrica como uma indicação de que você deve verificar outra métrica para ver se ocorreu um comprometimento da segurança. • Para saber mais sobre como elevar a segurança do usuário, consulte Elevação para uma função privilegiada e Funções de privilégio elevado.
Logins SNC	Número de funcionários de Suporte e atendimento ao cliente que fizeram login nesta instância usando a técnica de hi-hopping durante o dia do calendário Esses logins normalmente ocorrem para fins de manutenção, suporte, consultoria ou auditoria. Para obter informações sobre como controlar o acesso de funcionários corporativos da ServiceNow, consulte Controle de acesso da ServiceNow.
Spam	Para saber mais, consulte Métricas de e-mail.
E-mails Recebidos Confiáveis	Para saber mais, consulte Métricas de e-mail.
E-mails Recebidos Não Confiáveis	Para saber mais, consulte Métricas de e-mail.
Tipos de Vírus	Número de diferentes tipos de eventos de antivírus que ocorreram nesta instância durante o dia do calendário. Para saber mais sobre os tipos de evento de antivírus, consulte Métricas de antivírus.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Analisar detalhe de tendência de evento

Para exibir os detalhes da tendência de uma métrica de evento, clique na contagem de eventos para acessar a página do Hub de análise. Os detalhes que aparecem para a instância dependem do tipo de métrica.

Por exemplo, para exibir uma lista de cada tentativa com falha na página Logs de eventos do painel de segurança:

- Selecione a métrica **Logins com falha**.
- Na página Hub de análise, clique em **Mostrar registros**.
- Clique em uma das tentativas de login com falha.
- Os detalhes incluem o nome do usuário que tentou fazer login, o endereço IP e o nome da tabela que ele tentou acessar.

Você pode configurar gatilhos de limite de evento no IU principal Hub de análise ou Análise da plataforma Detalhes de KPI para fornecer alertas quando um determinado evento ocorre dentro de um intervalo de pontuações para um *indicador*. Você também pode definir metas que permitem visualizar a diferença entre a pontuação desejada e a pontuação real de um evento.

Por exemplo, você pode definir um limite de `10` para a métrica **Logins com falha**. Quando ocorrem dez ou mais tentativas de login com falha durante o dia, um alerta é enviado para a equipe de segurança específica. Você também pode definir um destino semelhante que forneça um destaque visual no Hub de análise quando ocorrerem 10 falhas de login durante um dia.

Os dados e os gráficos de tendência que aparecem no bloco da faixa de opções de evento e o Hub de análise são atualizados após a execução do trabalho de análise de desempenho às 2h hora local. Para saber mais, consulte Como a pontuação de Conformidade diária e os dados de tendência e do gráfico são atualizados.

Tópicos relacionados

Central de segurança da instância

Now Intelligence

Hub de análise

Metas e limites do Performance Analytics

Configurar a faixa de opções de eventos de segurança

Configure a faixa de opções de evento de segurança na página inicial da Central de segurança da instância para incluir somente os eventos que são relevantes para rastrear a segurança da instância em suas operações. Você também pode mudar a ordem na qual os blocos de eventos de segurança aparecem na faixa de opções.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_dashboard_user ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A faixa de opções de eventos de segurança é preenchida inicialmente com um conjunto completo de eventos de segurança padrão. Você pode personalizá-la removendo os eventos que não são relevantes para a sua organização.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Por exemplo, se você suspeitar que os problemas de segurança se devem às ações do pessoal interno, inclua os Logins de administrador, os Usuários administradores adicionados e os indicadores de evento de Elevações de segurança.
- Esses indicadores monitoram quantas vezes os usuários com funções de administrador tentaram fazer login e, se usuários administradores foram adicionados, quais tentativas foram feitas para elevar as funções de segurança.

Nota:
Para saber mais sobre os tipos de eventos de segurança que aparecem na faixa de opções de eventos, consulte Monitorar eventos de segurança.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Central de segurança da instância**.
2. Na faixa de opções do evento, clique em **Editar** (

).
   No formulário Editar eventos, a coluna **Selecionado** contém os eventos que já estão listados.
3. Para adicionar eventos de segurança à faixa de opções de eventos, mova-os da coluna **Disponível** para a coluna **Selecionado**.
   Para mudar a ordem em que os eventos aparecem na faixa de opções, selecione um evento e clique na seta para cima ou para baixo para movê-lo para a posição correta.
   - Coloque os eventos na mesma ordem sequencial em que devem aparecer na faixa de opções de eventos da Central de segurança da instância.
   - Os eventos que você coloca na parte superior da coluna **Disponível** aparecem sequencialmente, começando no lado esquerdo da faixa de opções de eventos da Central de segurança da instância. Os eventos colocados na parte inferior da coluna aparecem à direita na faixa de opções de eventos.
4. Para remover eventos de segurança da faixa de opções de eventos:
   - Na coluna **Selecionado**, selecione os eventos de segurança que você deseja remover da faixa de opções de eventos.
   - Mova-os da coluna **Selecionado** para a coluna **Disponível**.
5. Clique em **Salvar**.

Tópicos relacionados

Central de segurança da instância

Definir preferências para notificações de eventos de segurança

Configure preferências para os tipos de notificações que você deseja receber para ocorrências de eventos de segurança específicos. Para cada tipo, você determina se deseja receber notificações por e-mail, por notificação por push no Now Mobile ou em aplicações de envio de mensagens de terceiros, como Slack ou Microsoft Teams.

Antes de Iniciar

Para habilitar aplicações de envio de mensagens de terceiros para enviar notificações de eventos de segurança, você deve ativar o plug-in Notificações de envio de mensagens (com.glide.notification.messaging). Usuários individuais devem definir suas próprias configurações. Para obter detalhes, consulte Notificações em aplicações de envio de mensagens .

Função necessária: administrador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Na página inicial da Central de segurança da instância, clique no menu do perfil e em **Preferências de notificação**.

Preferências de notificação

Preferência de notificação	Descrição
Login de administrador	Envie o tipo de notificação selecionado sempre que outros usuários com funções de administrador atribuídas fizerem login nesta instância a partir de um endereço IP diferente.
Desbloqueio de administrador	Envie o tipo de notificação selecionado sempre que uma conta de um usuário de privilégios altos tiver sido desbloqueada.
Falha de login	Envie o tipo selecionado de notificação sempre que outros usuários não conseguirem fazer login nesta instância em um número menor do que o de tentativas definido na propriedade `glide.user.max_unlock_attempts`. Se você não configurar esta propriedade, o valor padrão será 5. Para saber mais sobre esta propriedade, consulte Especificar bloqueio para tentativas de login com falha.
Função da HP adicionada	Envie o tipo de notificação selecionado sempre que uma função de segurança de alto privilégio (incluindo as funções oauth_admin, admin, security_admin e representante) for concedida a outro usuário. Para saber mais sobre como elevar a segurança do usuário, consulte Elevação para uma função privilegiada e Funções de privilégio elevado.
Representação	Envie o tipo de notificação selecionado sempre que outro usuário estiver representando você. Para saber mais sobre como representar usuários, consulte Representar um usuário.
Elevação de segurança	Envie o tipo de notificação selecionado sempre que outros usuários forem elevados a uma função de administrador de segurança nesta instância.
Resumo semanal	Envie um resumo semanal do tipo de notificação selecionado. Ele inclui:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preferência de notificação	Descrição
	○ Um resumo de todas as atividades de segurança realizadas nesta instância ao longo da semana. ○ A pontuação de conformidade diária atual da instância.

2. Para cada tipo de evento de segurança, marque as caixas de seleção apropriadas para designar o tipo de notificação a ser enviado a você.
   Você pode selecionar vários métodos de notificação para cada um.

3. Clique em **Salvar**.

Verificar a pontuação de conformidade diária e definir as configurações da propriedade de segurança

Revise a métrica de Pontuação de conformidade diária e as propriedades de configuração de segurança para ver se sua instância está em conformidade com os requisitos de segurança sugeridos. Você pode afetar a pontuação de conformidade diária atualizando as propriedades de segurança fora de conformidade na página Configurações de conformidade de proteção.

Importante:

A Central de segurança da instância (ISC) atingiu o fim das vendas em setembro de 2024 e não é mais compatível ou disponível para nova ativação.

A SSC (ServiceNow Security Center, Central de segurança da ServiceNow) é a solução recomendada no futuro. Para obter mais informações, consulte Migração da Central de segurança da instância para a ServiceNow Central de segurança.

A Pontuação de conformidade diária é uma pontuação percentual. É baseada no quanto as configurações atuais das propriedades de segurança de sua instância estão em conformidade com os valores de conformidade publicados em Configurações de proteção.

Revise a pontuação de conformidade diária da sua instância regularmente. Siga estas diretrizes ao avaliar sua pontuação de conformidade diária:

- Maior ou igual a 90% indica que a instância está em conformidade com os controles de segurança críticos.
- Maior ou igual a 50% e menor que 90% indica um nível moderado de conformidade de segurança.
- Menor que 50% indica um baixo nível de conformidade de segurança.

Ajuste as configurações de segurança da instância para aumentar a conformidade

Usando a página Configuração de conformidade de proteção, proteja e otimize as propriedades de segurança não compatíveis que afetam a pontuação de conformidade diária de sua instância. Seu uso garante que sua instância esteja em conformidade com os padrões de proteção de segurança publicados, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos de segurança da sua empresa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_dashboard_user ou administrador.


Consulte o conteúdo de Configurações de proteção para obter descrições detalhadas e valores de conformidade para as propriedades do sistema relacionadas à segurança e plug-ins em ServiceNow AI Platform.

- Consulte as configurações de proteção de segurança da instância sempre que você definir ou atualizar propriedades relacionadas à segurança, mesmo que alguns dos valores de conformidade possam não ser adequados para sua instância.
- Ao atualizar essas propriedades, certifique-se de que a instância continua a se comportar conforme o esperado. Consulte o pessoal interno apropriado que tenha experiência para determinar os impactos na segurança.

Nota:
Se você tiver uma função de administrador, poderá exibir e editar os controles de segurança. Se você tiver uma função security_dashboard_user, poderá exibir os controles de segurança, mas não poderá editá-los.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Central de segurança da instância**.
2. Clique no bloco de **Pontuação de conformidade diária** ou no link **Proteção** para acessar a página de Configuração de conformidade de proteção.




3. No gráfico de Conformidade de proteção, visualize as estatísticas das propriedades de configuração de segurança em conformidade e fora de conformidade.

Opção	Descrição
Conforme	Número de propriedades de configuração de segurança que estão em conformidade com os valores de conformidade nas Configurações de proteção da Segurança da instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Nota: Não é possível alterar as configurações das propriedades de segurança compatíveis na Configuração de conformidade de proteção. Se quiser fazer isso, você deve atualizá-las em Propriedades do sistema. Para saber mais, consulte Adicionar uma propriedade do sistema .
Fora de Conformidade	Número de propriedades de configuração de segurança que não estão em conformidade com os valores de conformidade nas Configurações de proteção da Segurança da instância. Você pode atualizar as configurações de propriedades não compatíveis.



Nota:
Para visualizar o número de pontuações de segurança em conformidade ou não em um intervalo de datas, mova o ponto azul no controle deslizante abaixo de Pontuação de conformidade diária.


4. Na lista **Mostrar**, abaixo do gráfico, especifique se deseja acessar todas as propriedades de configuração de segurança ou apenas as recomendadas.

Opção	Descrição
Todos	(Padrão) Todas as propriedades de configuração de segurança em conformidade e fora de conformidade em cada categoria selecionada.
Recomendado	Somente as propriedades de configuração de segurança aparecerão em cada categoria selecionada. Essas propriedades de configuração de segurança são

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	um subconjunto selecionado das mais críticas usadas para proteger o ServiceNow AI Platform. Considere essas propriedades de configu–ração de segurança como o número míni–mo de configurações que você deve definir para proteger ServiceNow AI Platform. **Nota:** Para proteger totalmente sua instância, use a opção **Todos**. A opção contém também todas as propriedades de configuração de segurança recomendadas.



Tradução automática

5. Em **Categorias**, selecione a categoria que contém as propriedades de configuração de segurança que você gostaria de acessar:



© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Controle de Acesso	Os controles de acesso determinam se deve ser concedido ou negado o acesso do usuário a um recurso específico com base em quem tem permissão para usar os recursos. Para saber mais, consulte Controle de acesso nas Configurações de proteção de segurança da instância.
Anexos	Os controles de segurança de anexo permitem a validação de anexos de entrada para proteger sua instância contra arquivos mal-intencionados enviados por invasores. Para saber mais, consulte Validar tipo mime de arquivo no serviço web SOAP Attachment-Creator [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5] nas Configurações de proteção de segurança da instância.
Segurança de e-mail	A segurança de e-mail abrange as propriedades de configuração de segurança que um administrador pode configurar para garantir que as políticas de segurança apropriadas estejam em vigor para todos os e-mails de entrada. Para saber mais, consulte Ativar pontuação e filtragem de spam de e-mail [Atualizado na Central de segurança 1.3] nas Configurações de proteção de segurança da instância.
Validação de entrada	A validação de entrada inclui propriedades relacionadas à segurança que um administrador pode configurar para minimizar a entrada de dados malformados, independentemente da origem. Para saber mais, consulte Validação, limpeza e codificação nas Configurações de proteção de segurança da instância.
Comunicações seguras	Propriedades de comunicações seguras são as que um administrador pode configurar para proteger o transporte de tráfego HTTP. Para saber mais, consulte Comunicação nas Configurações de proteção de segurança da instância.
Práticas recomendadas de segurança	As práticas recomendadas de segurança abrangem tarefas de segurança que um administrador deve executar periodicamente, dentro de um determinado intervalo de tempo, e incluem propriedades de configuração relacionadas. Para saber mais, consulte Práticas recomendadas de segurança nas Configurações de proteção de segurança da instância.
Lista de inclusões de segurança	A lista de inclusões de segurança inclui propriedades relacionadas à segurança que um administrador pode configurar para restringir o comportamento a listagens de inclusão conhecidas.
Gestão de sessões	Gerenciamento de sessão inclui propriedades relacionadas à segurança que um administrador pode configurar para garantir o gerenciamento seguro da sessão em ServiceNow AI Platform. Para saber mais, consulte Gestão de sessões nas Configurações de proteção de segurança da instância

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Configure as propriedades de segurança que estão fora de conformidade na categoria selecionada.
   - A menos que seja especificado de outra forma, deslize o botão para mudar uma propriedade de segurança para a configuração recomendada. Por exemplo, a maioria dos controles é definida como verdadeiro ou falso, mas alguns exigem a entrada de um valor, ou valores, como uma lista de valores separados por vírgula.
   - Para acessar o tópico dedicado Configurações de Proteção de Segurança da Instância do controle de segurança e saber mais sobre ele, clique em **Mais informações**.

Resultado
A pontuação diária de conformidade aumenta ou diminui dependendo das mudanças que são feitas que fazem com que as configurações de controle de segurança que estão fora de conformidade.

Tópicos relacionados

Central de segurança da instância

Como a pontuação de Conformidade diária e os dados de tendência e do gráfico são atualizados

Os dados de tendências e gráficos na Central de segurança da instância são atualizados depois que o trabalho de análise da performance é executado às 2h, horário local. Isso aparece no bloco de Pontuação de conformidade diária, nos blocos da faixa de opções de Evento e nos detalhes da página Hub de análise quando você clica em um dos blocos de evento.

O trabalho da Gestão de dados diários [AppSec] é um trabalho agendado regularmente que é executado todas as noites e realiza as seguintes tarefas:

1. Verifica se usuários válidos foram atribuídos aos trabalhos da Gestão de dados diários [AppSec] e Coleta de dados diários [PA AppSec] ao programá-los pela primeira vez.
   - Se você inseriu um usuário válido no campo **Executar como**, o trabalho continuará sendo processado. Um usuário válido é aquele que não está bloqueado na instância e tem uma função de administrador atribuída.
   - Se você inseriu um usuário inválido, uma mensagem de erro será exibida acima da faixa de segurança rotativa na Central de segurança da instância.

   Nota:
   Para saber mais sobre como atualizar o usuário atribuído ao executar trabalhos agendados, consulte Criar ou programar um trabalho de coleta de dados .

2. Executa a lógica de negócios para definir o estado de conformidade das propriedades de segurança que você configura na página Configuração de conformidade de proteção. Para saber mais, consulte Verificar a pontuação de conformidade diária e definir as configurações da propriedade de segurança.
3. Executa o trabalho de Análise de desempenho de Coleta de dados diários [PA AppSec] para coletar dados de conformidade e atualizar a pontuação de conformidade diária.

Atualização manual da Pontuação de conformidade diária

Como alternativa, se você tiver uma função de administrador atribuída, poderá atualizar e recalcular a Pontuação de conformidade diária a qualquer momento clicando em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O botão **Atualizar** não aparece para usuários com uma função security_dashboard_user atribuída.

- A função Atualizar executa as mesmas tarefas que o trabalho de Análise de desempenho de Coleta de dados diários, mas o faz em tempo real, em vez de em um processo em lote.
- Você normalmente o usa quando deseja executar atualizações na Pontuação de conformidade diária para exibir imediatamente o impacto das atividades de segurança da instância.
- Pode haver um pequeno atraso antes que a pontuação atualizada seja exibida.


Nota:
Quando você executa um upgrade (por exemplo, de London para Yokohama), o plug-in Central de segurança da instância (ISC) é ativado automaticamente. Um script de correção fornecido atribui automaticamente um usuário personalizado sem funções atribuídas.

Painel de pontuação de conformidade de PCI

O painel de pontuação de conformidade de PCI mostra como sua instância está em conformidade com os padrões de segurança do PCI (payment card industry, setor de cartão de pagamento). Use o painel para exibir sua pontuação de conformidade e modificar sua configuração para melhorar a segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Funções necessárias de ServiceNow AI Platform

security_dashboard_user ou admin, necessário para exibir o painel de pontuação de conformidade de PCI.

Acessar o painel de pontuação de conformidade de PCI

Para abrir o painel, navegue até **Segurança do sistema** > **Central de segurança da instância**. na Central de segurança da instância, clique em **Pontuações de conformidade** no cabeçalho e selecione **Pontuação de conformidade de PCI**.

Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas de sua organização podem usar este painel, consulte estes casos de uso.

Usuário	Uso do painel
Usuário do painel de segurança (security_dashboard_user)	Monitore e gerencie continuamente a conformidade da Segurança da instância.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário	Uso do painel
Administrador (administrador)	Monitore continuamente a conformidade da Segurança da instância para detectar e responder a ameaças à segurança.

Indicadores

Indicador	Descrição
Pontuação de conformidade de PCI	Exibe a pontuação de conformidade da sua instância como uma porcentagem. Esta porcentagem de representa a porcentagem de configurações de segurança em sua instância que atendem aos padrões de conformidade. O indicador também exibe a data em que a pontuação de conformidade foi calculada e uma comparação com a pontuação calculada anteriormente.

Visualização de dados


Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
Conformidade de PCI	 Gráfico de barras empilhadas	Configurações de segurança [isc_security_configurations]	Exibe configurações de segurança compatíveis e não compatíveis nas categorias alta, média e baixa. Clique em uma área do relatório para exibir as configurações de segurança correspondentes.

Painel de pontuação de controles de configuração de PCI

Use o painel de pontuação de controles de configuração de PCI para revisar sua configuração de PCI e determinar quais verificações de segurança não estão em conformidade. Você pode mudar a configuração das verificações de segurança fora de conformidade da Central de segurança da instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Funções necessárias de ServiceNow AI Platform

A função security_dashboard_user ou admin é necessária para visualizar o painel de pontuação de conformidade de PCI.

Acessar o painel de pontuação de controles de configuração de PCI

Para abrir o painel, navegue até **Segurança do sistema** > **Central de segurança da instância**. na Central de segurança da instância, clique em **Pontuações de conformidade** no cabeçalho e selecione **Pontuação de controles de configuração de PCI**.

Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas de sua organização podem usar este painel, consulte estes casos de uso.

Usuário	Uso do painel
Usuário do painel de segurança (security_dashboard_user)	Monitore e gerencie continuamente a conformidade dos controles de configuração de PCI em sua instância. Modifique a configuração de PCI para garantir a conformidade e melhorar a segurança da instância.
Administrador (administrador)	Monitore continuamente a conformidade dos controles de configuração de PCI para detectar e responder a possíveis ameaças à segurança.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Indicadores

Pontuação de controles de configuração de PCI

Exibe a pontuação dos controles de configuração de PCI da sua instância como uma porcentagem. Essa porcentagem representa a porcentagem de configurações de controle de PCI de segurança na sua instância que atendem aos padrões de conformidade. O indicador também exibe a data em que a pontuação de conformidade foi calculada e uma comparação com a pontuação calculada anteriormente.

Visualização de dados

Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
Controles de configuração de PCI	 Gráfico de barras empilhadas	Configurações de segurança [isc_security_configurations]	Exibe configurações de controle de PCI compatíveis e não compatíveis nas categorias alta, média e baixa. Clique em uma área do relatório para exibir as configurações de segurança correspondentes.

Verificar se há definições de segurança incorretas

Execute o Auditor para verificar sua instância e encontrar definições de segurança incorretas. Ele fornece descobertas que você pode corrigir para ajudar a melhorar a postura de segurança da sua instância.

Importante:

A Central de segurança da instância (ISC) atingiu o fim das vendas em setembro de 2024 e não é mais compatível ou disponível para nova ativação.

A SSC (ServiceNow Security Center, Central de segurança da ServiceNow) é a solução recomendada no futuro. Para obter mais informações, consulte Migração da Central de segurança da instância para a ServiceNow Central de segurança.

O Auditor realiza uma avaliação de "corpo todo" da integridade da instância que analisa a configuração do sistema. Para verificações de segurança, ele compara sua configuração de segurança atual com as definições de práticas recomendadas e com os valores de conformidade da propriedade de segurança.

Do ponto de vista de segurança da instância, ele fornece informações e recomendações sobre o que você deve continuar fazendo e onde pode melhorar. Essas informações e recomendações ajudam a responder às seguintes perguntas:

- As propriedades relacionadas à segurança apropriadas estão definidas?
- O plug-in High Security está habilitado?
- Existem as regras de controle de acesso corretas?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Executar o Auditor e analisar os resultados da verificação

1. Para executar o Auditor, clique em **Auditoria** na página inicial da Central de segurança da instância.
2. Quando terminar, abra os resultados da verificação para revisar e analisar as descobertas de segurança.
3. Para revisar os detalhes de um resultado de verificação específico, clique duas vezes no número do resultado. Essas informações incluem seu status, tipo de verificação, tempo de execução e mensagens de erro.
4. Cada uma das descobertas do Auditor contém detalhes de resolução e um URL para o conteúdo do produto sobre como resolvê-los. Siga as diretrizes documentadas para resolver os problemas em cada uma das descobertas.

Tópicos relacionados

Configurações de proteção

Habilitar plug-in de alta segurança [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Regras da lista de controle de acesso

Monitorar métricas de instância

Monitore métricas de usuário, exportação, autenticação, e-mail e antivírus para sua instância. Por exemplo, você pode monitorar sua segurança de e-mail verificando as métricas de spam, e-mails externos e e-mails de entrada de domínios não confiáveis e confiáveis para sua instância. Analise essas métricas para procurar comportamentos anormais de segurança relacionados a atividades que ocorrem em sua instância.

Importante:

A Central de segurança da instância (ISC) atingiu o fim das vendas em setembro de 2024 e não é mais compatível ou disponível para nova ativação.

A SSC (ServiceNow Security Center, Central de segurança da ServiceNow) é a solução recomendada no futuro. Para obter mais informações, consulte Migração da Central de segurança da instância para a ServiceNow Central de segurança.

Métricas do usuário

Analise as métricas do usuário para procurar comportamentos anômalos relacionados a tipos específicos de atividade do usuário em sua instância.

Não conectado no último mês/nos últimos seis meses/no último ano

Indica o número de usuários que não fizeram login na instância no último mês, nos últimos seis meses e no último ano civil. Para exibir detalhes do usuário para uma métrica específica:

- Clique na métrica para exibir uma lista de usuários que não fizeram login na instância durante o período de tempo indicado.
- Clique em um nome de usuário para exibir mais detalhes sobre ele.

Usuários com funções de alto privilégio

Indica o número de usuários com os seguintes tipos de função de privilégio alto:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função do usuário	Descrição
admin	Função de administrador primário que tem acesso a todos os recursos, funções e dados do sistema, independentemente das restrições de segurança.
ais_high_security_admin	Função de privilégio elevado que permite ao usuário acessar as configurações de Alta segurança para Pesquisa com IA. Para saber mais, consulte Atribuir funções a. Pesquisa com IA administradores e usuários .
password_reset_admin	Função de administrador que permite ao usuário exibir o status das atividades de redefinição de senha, identificar possíveis ameaças à segurança e monitorar a conformidade com as políticas de segurança de senha. Para saber mais, consulte Redefinição de senha E relatórios e logs de Mudança de senha .
script_include_admin	Função de administrador que também tem acesso a inclusões de script.
security_admin	Função de privilégio elevado que permite ao usuário criar e alterar controles de acesso e configurações de Alta segurança. Para saber mais, consulte Função security_admin..
user_admin	Função de administrador que também pode gerenciar usuários, funções, grupos de usuários, funções e atribuições de departamento.

Nota:
Para saber mais sobre esses tipos de funções administrativas, consulte Funções administrativas especiais .

Para exibir detalhes do usuário para uma métrica de função do usuário específica:

- Clique na métrica de função de contagem de usuários para exibir uma lista de usuários com esse tipo de função de alto privilégio.
- Clique em um nome de usuário para exibir mais detalhes sobre ele. Você pode então determinar se essas funções críticas de segurança foram atribuídas ao pessoal apropriado.

Tendência de usuários

Mostra informações de tendência de contagem ao longo de um período para os seguintes tipos de usuários:

Tipo de contagem	Descrição
Usuários ativos	Número de usuários marcados como Ativos na instância.
Usuários inativos	Número de usuários marcados como Inativos na instância.
Bloqueado	Número de usuários que estão bloqueados fora da instância.

Para exibir detalhes do usuário para uma contagem de usuário específica (por exemplo, Usuários bloqueados):

- Clique na métrica **Usuários bloqueados**.
- Na página Hub de análise, clique em **Mostrar registros**.
- Clique em um nome de usuário para exibir mais detalhes sobre ele. Você pode determinar se há um motivo pelo qual essa pessoa está bloqueada e corrigir a situação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tendência de eventos

Mostra informações de tendência de contagem para tipos específicos de eventos, durante um período de tempo:

Tipo de evento	Descrição
Login de administrador	Número de usuários com funções de administrador de privilégios altos que fizeram login em um dia específico.
Login externo	Número de usuários com uma função snc_external atribuída que fizeram login nesta instância durante o dia do calendário. Esses logins normalmente ocorrem para fins de manutenção, suporte, consultoria ou auditoria. O monitoramento desta métrica permite que você verifique se as tentativas de login externo são legítimas e não são possíveis problemas de segurança.
Falha de login	Número de tentativas de login com falha em um dia específico.
Representação	Número de usuários conectados em um dia específico que estão representando outros usuários.
Elevação de segurança	Número de vezes que um administrador de segurança elevou a segurança para usuários padrão, alterando sua função de usuário atribuída para uma função de segurança de alto privilégio durante o dia do calendário. Essas funções de segurança de alto privilégio incluem oauth_admin, admin, security_admin e representante.
Login SNC	Número de funcionários da Suporte e atendimento ao cliente que fizeram login nesta instância usando a técnica de hi-hopping durante um dia específico.

Para exibir os detalhes do usuário para uma contagem de eventos específica (por exemplo, Representação):

- Clique na métrica de contagem de usuário. A página Registros em log de eventos do painel de segurança lista os registros em log de eventos para esse tipo de evento.
- Clique em um nome de usuário para exibir mais detalhes sobre esse evento.

Tópicos relacionados

Hub de análise

Métricas de exportação

Analise as métricas de exportação para ver quais dados são exportados com mais frequência e quais usuários exportam mais dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. **Gráfico de exportação**

   Cada relatório exibe o número de eventos de exportação por data, usando uma legenda codificada por cores para indicar quais usuários realizaram a exportação. Clique em uma seção colorida de uma coluna para ver a lista de registros de **Eventos de exportação** [isc_export_event] correspondentes a essa entrada.

2. **Legenda do relatório**

   A legenda na parte inferior do relatório indica quais cores identificam quais usuários ou tabelas.

3. **Pop-up de visualização**


   Aponte para uma entrada no gráfico para ver uma visualização em pop-up. Esta visualização mostra o nome do usuário ou da tabela, bem como uma contagem de exportações e uma porcentagem do total nessa coluna.

4. **Exportação de imagem**

   Clique no ícone para salvar o relatório como uma imagem. Você pode salvar o relatório no formato PNG ou JPEG.

5. **Intervalo de datas do relatório**

   Use a lista **Exibir** para exibir as exportações nas últimas 24 horas ou nos últimos 7 dias.



Relatórios de métricas de exportação

A página de métricas de exportação exibe quatro relatórios.

Exportações por usuário

Use o relatório **Exportações por usuário** para ver quais usuários estão exportando a maioria dos dados.

Exportações classificadas por usuário

Use o relatório **Exportações classificadas por usuário** para ver quais usuários estão exportando a maioria das classificações correspondentes de dados, como informações confidenciais, restritas ou pessoais. Os administradores podem definir quais classificações este relatório usa na guia **Configurações**.

Exportações por tabela

Use o relatório **Exportações por tabela** para ver quais tabelas são exportadas com mais frequência.

Exportações classificadas por tabela

Use o relatório **Exportações classificadas por tabela** para ver de quais tabelas são exportadas com mais frequência que correspondem a classificações como informações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

confidenciais, restritas ou pessoais com mais frequência. Os administradores podem definir quais classificações este relatório usa na guia **Configurações**.

Nota:
Os relatórios de métrica de exportação rastreiam somente os eventos de exportação. As exportações de outras origens, como REST APIs ou fluxos de trabalho, não são rastreadas como parte deste recurso.

Configurações de métricas de exportação

Use as opções de configuração na guia Configurações para restringir os resultados de emissão de relatórios.

Acesse as configurações das suas métricas de exportação clicando na guia **Configurações**.

Campos de ajuste de configurações

Configurações de métricas de exportação

Configuração	Descrição
Classificações de métricas	Adicione classificações a este campo ou as remova para determinar quais exportações estão incluídas nos relatórios **Exportações classificadas por usuário** e **Exportações classificadas por tabela**. Esses relatórios são compatíveis com as seguintes classificações: • Informações de identificação pessoal • Confidencial • Restrito • Interno • Público(a) Para obter mais detalhes sobre classificações de dados, consulte Classificações de dados.
Classificações de alertas	Adicione ou remova classificações deste campo para determinar quais exportações acionam notificações de segurança de instância. As classificações compatíveis com o campo **Classificações para métricas** são compatíveis aqui. Para obter mais detalhes sobre esses alertas, consulte a seção de notificações de segurança na página Central de segurança da instância. O campo **Limite de registro** define o número de registros exportados antes de sua instância ser acionada e alertada.
Limite de registro	Número de registros que um usuário deve exportar para acionar um alerta. Para acionar um alerta, esses registros também devem corresponder às classificações listadas no campo **Classificações de alertas**.

Use o botão **Salvar** (⌘ + **s**) para salvar suas configurações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Métricas de autenticação

Analise as métricas de autenticação para ver informações relacionadas à autenticação, como endereços IP usados com pouca frequência, logins com falha e tipos de esquemas de autenticação usados por seus usuários.

Use a página **Métricas de autenticação** para exibir relatórios relacionados à sua configuração de autenticação. Os relatórios a seguir são exibidos nesta guia.

Nota:
A página de métricas de autenticação requer o plug-in **REST API Access Policy** (com.glide.rest.policy). Para obter mais detalhes sobre este recurso, consulte Políticas de acesso da REST API.

APIs sem políticas de autenticação

Exibe uma contagem em tempo real de todas as APIs sem uma política de acesso

Proteção: fluxo de recuperação de conta

Proteção: configuração relacionada ao recurso da MFA baseado em função

Contas do serviço da Web somente de acesso

Mostra a contagem de todos os registros do usuário com a opção de acesso ao serviço da Web habilitada na tabela `User` [sys_user].

Certificados X509 que expiram em 30 dias

Exibe uma contagem de todos os certificados X.509 da tabela `X.509 Certificates` [sys_certificate] que expiram em 30 dias.

Métricas de autenticação adaptável

Analise as métricas de autenticação adaptável para monitorar e adicionar informações sobre como a autenticação adaptável está sendo usada em sua instância.


Exiba relatórios, configurações e políticas associadas à autenticação adaptável no local usando a página de métricas de autenticação adaptável. Os administradores de segurança podem usar relatórios para monitorar os resultados de suas políticas de autenticação adaptável. Use esses dados para obter informações e adaptar suas políticas para melhorar o desempenho.

Nota:
A página de métricas de autenticação adaptável requer o plug-in **Adaptive Authentication** (com.snc.adaptive_authentication). Para obter mais detalhes sobre este recurso, consulte Autenticação adaptável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Métricas



Use a guia **Métricas** para exibir relatórios relacionados à sua configuração de autenticação adaptável. Os relatórios a seguir são exibidos nesta guia.

- Taxas de resultados da política
- Distribuição de falha do evento
- Distribuição de sucesso do evento
- Endereços IP negados
- Logins de usuários de autenticação
- Logins de usuário de API
- Tendência de autenticação

Use a lista **Exibir** para selecionar um período de tempo para os relatórios exibidos

Políticas de autenticação adaptável

Use a guia **Políticas de autenticação adaptável** para exibir as políticas de autenticação adaptável e os contextos da política em sua instância. Clique em qualquer entrada dessas listas para exibir o registro associado. Para obter mais detalhes sobre estes registros, consulte Autenticação adaptável.

Configurações

Use a guia de configurações para exibir e configurar as propriedades do sistema de autenticação adaptável. Para obter mais informações sobre essas propriedades, consulte Configurar propriedades de autenticação adaptável

Métricas de e-mail

Analise suas métricas de e-mail para procurar comportamentos anormais relacionados aos e-mails recebidos para sua instância. Por exemplo, se as métricas indicam um pico em e-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mails de spam de domínios específicos, você pode definir ações de entrada que impedem sua entrega para a instância.

Para cada métrica de e-mail, uma contagem aparece para cada tipo de e-mail que é entregue ou enviado para a instância durante o dia do calendário.

Preferência de notificação	Descrição
E-mails recebidos externos	Número de e-mails recebidos no dia do calendário que foram entregues à instância de domínios de e-mail externos. **Nota:** Os domínios de e-mail externos são os domínios que não estão listados na propriedade do sistema `security.list.internal.domains`, pois essa propriedade rastreia somente os domínios de e-mail internos. Para saber mais sobre essa propriedade, consulte Propriedades do sistema disponíveis .
Spam	Número de e-mails recebidos no dia do calendário que foram entregues à instância e marcados como spam. Um número que está fora de linha com as tendências históricas pode indicar que há tentativas de comprometer a Segurança da instância.
E-mails recebidos confiáveis	Número de e-mails recebidos na instância para o dia do calendário de domínios de e-mail designados como confiáveis.
E-mails Recebidos Não Confiáveis	Número de e-mails recebidos na instância para o dia do calendário de domínios de e-mail designados como não confiáveis. Você pode designar domínios de e-mail confiáveis ou não confiáveis no formulário Domínio não confiável e confiável para que possa rastrear os e-mails de entrada que são enviados por eles. Para saber como designar domínios de e-mail confiáveis ou não confiáveis, consulte Designar domínios de e-mail como não confiáveis ou confiáveis.

Depois de clicar em uma métrica de e-mail, você pode aprender sobre os possíveis problemas de segurança de e-mail em sua instância, clicando em um dos seguintes:

Comando	Descrição
Gráfico	Contagens de e-mail recebidos e tendências de contagem ao longo do tempo para o tipo de e-mail selecionado (spam, entrada externa, não confiável ou confiável).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comando	Descrição
Registros	Registros de e-mail individuais que comprometem a contagem diária do tipo de e-mail selecionado.
Mais informações	Informações adicionais para o tipo de e-mail selecionado.

Nota:
As métricas de e-mail se aplicam somente aos e-mails recebidos para a instância. As métricas não se aplicam ao tráfego normal que é processado por meio de servidores de e-mail de toda a empresa. Para saber mais sobre como definir ações de entrada e como elas afetam o processamento de seus e-mails de entrada, consulte Ações de e-mails de entrada .

Designar domínios de e-mail como não confiáveis ou confiáveis


Designe domínios de e-mail específicos como não confiáveis ou confiáveis para que você possa monitorar as métricas de e-mails recebidos dessas origens em sua instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_dashboard_user ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando domínios não confiáveis ou confiáveis enviam e-mails para sua instância, suas contagens diárias aparecem nas métricas **E-mail recebido não confiável** ou **E-mail recebido confiável** na página E-mail. Você pode rastrear a atividade de e-mail desses domínios e usar logs de e-mail para exibir e-mails recebidos específicos. Você também pode especificar um usuário, geralmente um gerente ou um analista de segurança, para notificar sempre que ocorrer atividade no domínio não confiável ou confiável.

Nota:
Designar um domínio de e-mail como não confiável serve somente para fins de rastreamento de segurança. Os administradores também podem configurar um filtro de endereço do sistema para ignorar e-mails de domínios não confiáveis. Para saber mais sobre como filtrar e-mails para bloquear a entrega, consulte Filtros de endereço do sistema .

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Central de segurança da instância**.
2. Na página inicial da Central de segurança da instância, selecione **E-mail** no menu **Métricas**.




3. Na página E-mail, na seção Domínios confiáveis e não confiáveis, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de domínio confiável e não confiável

Campo	Descrição
Domínio	Nome do domínio de e-mail que você está designando como não confiável ou confiável. Por exemplo, insira servicenow.com/br/ para designar que os funcionários da ServiceNow podem enviar e-mails confiáveis para a instância.
Categoria	Categoria que indica se o domínio de e-mail é não confiável ou confiável: **Não confiável** Designa que o domínio de e-mail não é confiável. Você a usa para identificar domínios que enviam e-mails suspeitos ou que representam uma ameaça de segurança em potencial à instância. **Confiável** Designa que o domínio de e-mail é confiável. Você a usa para identificar domínios quando suas métricas indicam que os e-mails recebidos dele não representam ameaças à segurança. Designar o domínio como confiável permite que você rastreie sua atividade de e-mail de entrada ao longo do tempo.
Ativo	Marque a caixa para habilitar ou desabilitar o status não confiável ou confiável designado para o domínio de e-mail especificado.
Notify	Nome do usuário a ser notificado por e-mail quando ocorrer atividade no domínio confiável ou não confiável. Clique no ícone de pesquisa em destaque () para pesquisar o nome do usuário. Deixe o campo **Notificar** em branco se você não quiser que as notificações sejam enviadas.

5. Selecione **Salvar**.

Resultado

As informações de domínio de e-mail confiável ou não confiável também são adicionadas à lista **Domínios não confiáveis e confiáveis** na página E-mail.

Tópicos relacionados

Central de segurança da instância

Métricas de e-mail

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Métricas de antivírus

Se o plug-in Varredura antivírus estiver ativado, Varredura antivírus será executado em sua instância para ajudar a protegê-la contra infecções de vírus de anexos.

As métricas a seguir aparecem para os últimos 60 dias de atividade e permitem que você avalie a eficácia das funções do Varredura antivírus.

Eventos de Antivírus

Eventos de antivírus indicam o número de eventos de antivírus em sua instância, por data. Para acessar os eventos antivírus, navegue até **Segurança do sistema** > **Central de segurança da instância** E selecione a guia Métricas. As linhas do gráfico codificadas por cores representam os seguintes tipos de eventos de antivírus:

Cor	Descrição
Azul	Número de arquivos em quarentena por Varredura antivírus nesta instância para a data indicada.
Verde	Número de arquivos infectados baixados para a instância e colocados em quarentena na data indicada. Esses arquivos são principalmente anexos de e-mail que contêm um código de vírus ou invasor.
Amarelo	Número de arquivos em quarentena na instância que foram excluídos na data indicada.
Laranja	Número de arquivos em quarentena na instância que foram restaurados na data indicada. **Nota:** Depois que Varredura antivírus for executado e encontrar falso-positivos, você poderá restaurar um arquivo em quarentena e torná-lo acessível na instância.

- Para acessar a página Hub de análise e exibir o cartão de pontuação detalhado e as informações de análise de uma data específica, clique em uma linha colorida no gráfico de Eventos de antivírus. Por exemplo, clique na linha azul do gráfico para exibir informações de análise de arquivos em quarentena para uma data específica.
- Para exibir os seguintes detalhamentos na página Hub de análise, clique no , em seguida:

Detalhamento	Descrição
AppSec - Origem de Evento de Antivírus	Origem do evento de antivírus. ○ **Ao carregar:** ocorreu devido ao upload de um arquivo infectado, geralmente um anexo. ○ **Da quarentena:** ocorreu devido à quarentena de um arquivo infectado, geralmente um anexo. ○ **Ao baixar:** ocorreu devido ao download de um arquivo infectado, geralmente um anexo. ○ **Do registro:** ocorreu devido a um registro infectado em uma tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhamento	Descrição
AppSec - Tipo de Evento de Antivírus	Tipo de evento de antivírus. ○ **Em quarentena:** ocorreu devido à quarentena de um arquivo, geralmente um anexo. ○ **Baixado:** ocorreu devido a um download de um arquivo, geralmente um anexo. ○ **Restaurado:** ocorreu devido à restauração de um arquivo em quarentena. ○ **Excluído:** ocorreu devido à exclusão de um arquivo em quarentena.
AppSec - Carregador de antivírus	Nome do usuário conectado que carregou os arquivos que eram a origem das infecções de vírus detectadas pela aplicação Varredura antivírus.

Arquivos em quarentena

Lista os arquivos infectados na instância em quarentena pelo Varredura antivírus:

Campo	Descrição
Nome de arquivo	Nome do arquivo infectado.
Tipo de conteúdo	Tipo de conteúdo que estava infectado no arquivo. Por exemplo, **application/x-dosexec** é uma aplicação infectada ou arquivo executável do DOS, enquanto **text/plain** é um arquivo .txt infectado.
Tabela	Nome da tabela que contém o arquivo infectado. Por exemplo, **incidente** aparece para um registro de arquivo de incidente.
Vírus	Nome do arquivo em quarentena pelo Varredura antivírus.
Detectado	Data e hora em que o arquivo infectado foi detectado.
Criado por	Nome do usuário que colocou o arquivo infectado em quarentena.
Criado	Data e hora em que o registro do arquivo de quarentena foi criado.
ID do sistema de tabelas	Identificador do sistema de tabela atribuído ao registro do arquivo de quarentena.

Nota:
Você também pode adicionar blocos de **Arquivos em quarentena** e **Tipos de vírus** à faixa de opções de eventos. Para aprender mais, consulte Monitorar eventos de segurança e Configurar a faixa de opções de eventos de segurança.

Tópicos relacionados

- Varredura antivírus
- Configuração do Varredura antivírus
- Revisar arquivos em quarentena
- Analise a atividade do antivírus
- Hub de análise
- Detalhamentos do Performance Analytics
- Análise, Inteligência e Emissão de relatórios

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de métricas de MFA

O painel de métricas de MFA mostra informações sobre a configuração da autenticação multifator de instâncias. Use o painel para garantir que sua configuração de MFA atenda aos seus padrões de segurança.

Funções necessárias de ServiceNow AI Platform

security_dashboard_user ou admin, necessário para exibir o painel de pontuação de conformidade de PCI.

Acessar o painel de métricas de MFA

Para abrir o painel, navegue até **Segurança do sistema** > **Central de segurança da instância**. na Central de segurança da instância, clique em **Métricas** no cabeçalho e selecione **Métricas de MFA**.

Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas de sua organização podem usar este painel, consulte estes casos de uso.

Usuário	Uso do painel
Usuário do painel de segurança (security_dashboard_user)	Monitore e gerencie continuamente a conformidade da Segurança da instância.
Administrador (administrador)	Monitore continuamente a conformidade da Segurança da instância para detectar e responder a ameaças à segurança.

Indicadores


Usuários inscritos na MFA

Exibe o número total de usuários na instância inscrita na MFA. Clique para abrir o hub de análise para obter mais detalhes.

Usuários que usam o desvio de MFA


Exibe o número de usuários que usam o desvio de MFA. Clique para abrir o hub de análise para obter mais detalhes.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
Usuários de alto privilégio da MFA	Barras 		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
Tendência do usuário de MFA	 Tendência		

Como ativar a interface do ISC Virtual Agent

Se você tiver a função de administrador, poderá ativar o plug-in ISC Virtual Agent Conversations (com.glide.isc_virtualagent). Habilitar este plug-in instala os pacotes de conteúdo Virtual Agent e Compreensão da linguagem natural (NLU), fornecendo acesso ao Virtual Agent a partir da Central de segurança da instância.

Antes de Iniciar

Importante:

A Central de segurança da instância (ISC) atingiu o fim das vendas em setembro de 2024 e não é mais compatível ou disponível para nova ativação.

A SSC (ServiceNow Security Center, Central de segurança da ServiceNow) é a solução recomendada no futuro. Para obter mais informações, consulte Migração da Central de segurança da instância para a ServiceNow Central de segurança.

A interface do Virtual Agent na Central de segurança da instância está disponível somente para usuários com assinaturas ao Virtual Agent pagas e que ativaram o plug-in Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot). Para saber mais, consulte Ativar o Virtual Agent .

Função necessária: administrador.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A interface do ISC Virtual Agent permite que você execute as seguintes tarefas:

- Faça perguntas relacionadas à segurança e obtenha respostas de resumo rápido e links de referência para saber mais.
- Obtenha respostas relacionadas aa Central de segurança da instância, segurança da plataforma, políticas de segurança da ServiceNow, confiança, governança, risco e outros processos.
- Pesquise recursos relacionados à segurança, como tópicos da Base de conhecimento no portal de segurança do Now Support.

Plug-ins para ISC Virtual Agent

Plug-in	Descrição
ISC Virtual Agent Conversations [com.glide.isc_virtualagent]	Habilita o pacote de conteúdo do ISC Virtual Agent Conversations para a Central de segurança da instância.
Modelo do ISC NLU para Virtual Agent Conversations	Habilita o pacote de conteúdo Compreensão da linguagem natural (NLU) para a Central de segurança da instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins para ISC Virtual Agent

Plug-in	Descrição
[com.glide.isc_nlu]	

Nota:
Habilitar o plug-in com.glide.isc_virtualagent ativa automaticamente com.glide.isc_nlu. No entanto, se você ativar o plug-in com.glide.isc_nlu primeiro, também deverá ativar manualmente o com.glide.isc_virtualagent.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Configurações de proteção

. ServiceNow O conteúdo das configurações de proteção da Central de segurança (SSC) contém descrições detalhadas e valores de conformidade para as propriedades do sistema relacionadas à segurança e plug-ins no ServiceNow AI Platform. Você pode definir essas propriedades usando o app de configurações de proteção na Central de segurança.

Visão geral e finalidade

A Central de segurança calcula uma pontuação de conformidade diária, expressa como uma porcentagem que é baseada na conformidade das configurações de segurança da instância atuais com os valores de conformidade nas configurações de proteção da Central de segurança.

Você pode gerenciar as definições de configuração de segurança específicas que podem afetar a pontuação da sua instância diretamente da Central de segurança.

As configurações de proteção são explicadas com vários atributos descritos na tabela.

Detalhes da configuração das configurações de proteção

Atributo da configuração	Descrição
Visão geral	Fornece uma visão geral de alto nível da recomendação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes da configuração das configurações de proteção

Atributo da configuração	Descrição
Nome da configuração	A propriedade ou o nome do plug-in.
Tipo de configuração	Descreve onde a propriedade pode ser configurada fora da Central de Segurança, como nas propriedades do sistema (*sys_properties_list.do*).
Tipo de dados	Descreve o tipo de valor necessário para a configuração. Os exemplos são booliano verdadeiro/falso, instalação, plug-in, cadeia de caracteres etc.
Valor recomendado	O valor recomendado pela Central de Segurança para aprimorar a conformidade de segurança em sua instância.
Valor-padrão	O valor para o qual a configuração está definida no sistema de base.
Categoria	O nome e o link para a categoria da configuração de proteção.
Risco à segurança	**Pontuação de gravidade**: a pontuação indica o possível risco de segurança para sua instância de acordo com a probabilidade de a vulnerabilidade ser explorada. A vulnerabilidade de segurança é considerada e pontuada individualmente usando a pontuação do CVSS (Sistema de Pontuação de Vulnerabilidade Comum) em uma escala que varia de **0,0** a **10,0**. Consulte https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator para obter informações adicionais.
	Classificação de gravidade por pontuação do CVSS: • Crítico: 9,0-10,0 • Alta: 7,0-8,9 • Médio: 4,0-6,9 • Baixo: 0,01-3,9 • Nenhum: 0,0
	Detalhes do risco de segurança: descreve a importância da configuração de definição e o risco de não utilizar a configuração recomendada.
Dependências e pré-requisitos	Configurações relacionadas ou configurações que são necessárias antes ou em conjunto com a configuração de proteção.
Impacto funcional	O impacto desta configuração de proteção sobre a operação da sua instância.
Referências	Links para a documentação de configuração ou outras informações úteis.

Nota:
Algumas das configurações só podem ser concluídas por Suporte e atendimento ao cliente e serão indicadas como tal.

Para saber mais sobre como garantir que suas instâncias atendam aos requisitos de proteção, consulte Proteção de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Outros recursos

Para referência do usuário, a ServiceNow AI Platform mantém informações abrangentes sobre os recursos de configuração na documentação do produto. Você pode acessar a maior parte do conteúdo de segurança usando os links encontrados em Proteja sua instância. Além disso, consulte o seguinte:

- Propriedades do sistema disponíveis
- Propriedades de configurações de segurança gerais
- Configurações de alta segurança

Versões de linha de base das configurações de proteção

Explore como as versões de linha de base para configurações de proteção se alinham com as versões da família e da loja.

Central de segurança funciona ingerindo um subconjunto de propriedades do sistema de uma instância e exibindo seus detalhes de configuração, junto com o impacto da não conformidade na segurança do app. A linha de base serve como ponto de referência para as propriedades do sistema que são ingeridas com cada versão do app Security Center.

Visão geral da linha de base das configurações de proteção

Versão do Centro de Segurança	Versão da linha de base das configurações de proteção	Famílias compatíveis	Data de lançamento da Store	Instalado por padrão com
SSC v1.1	Linha de base v1.0	Utah, Vancouver	Maio de 2023	Família Vancouver
SSC v1.2	Linha de base v1.0	Utah, Vancouver	Ago de 2023	Apenas Store
SSC v1.3	Linha de base v2.0	Vancouver, Washington DC	Nov de 2023	Família Washington
SSC v1.5	Linha de base v4.0	Washington DC, Xanadu	Maio de 2024	Xanadu
SSC v1.6	Linha de base v4.0	Washington DC, Xanadu	Agosto de 2024	Apenas Store
SSC v 2,0	Linha de base v5.0	Yokohama	Novembro de 2024	Yokohama

Novas configurações de proteção

Novas configurações de proteção são divididas por versão de linha de base.

Novas configurações de proteção para a linha de base 7,0

Novas configurações de proteção foram lançadas com a linha de base da Central de segurança versão 7,0.

- Formulário Habilitar verificações de privilégio entre escopos no formulário Portal de serviços [Novo na Central de segurança 7,0]
- Validar ACLs de consulta em funções do Glide DB [Novo na Central de segurança 7,0]
- Usar classificação de documento para limitar documentos publicamente acessíveis [Novo na Central de segurança 7,0]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Restringir o acesso de gravação nos campos do sistema para usuários administradores [Novo na Central de segurança 7,0]
- Exigir aprovação para mudanças de associação de grupo baseadas em agente do Office 365 [Novo na Central de segurança 7,0]
- Excluir tabelas e campos confidenciais da geração de dados [Novo na Central de segurança 7,0]
- Impor funções de leitura para pesquisa de variáveis do catálogo [Novo na Central de segurança 7,0]
- Impor opção de cadeia de caracteres de consulta válida [Novo na Central de segurança 7,0]
- Funcionalidade de vinculação restrita na autorização do portador do caso [Novo na Central de segurança 7,0]
- Desabilitar credenciais de senha do proprietário do recurso (ROPC) nas concessões de token OAuth 2 [Novo na Central de segurança 7,0]
- Impor confiança de certificado [Atualizado na Central de segurança 1,3, removido em 2,0 , adicionado em 7,0]
- Impedir o uso de chaves 3DES [Novo na Central de segurança 7,0]
- Permitir links HTML para domínios confiáveis nos campos de descrição do módulo Espaço de impacto [Novo na Central de segurança 7,0]
- Certifique-se de que a Pesquisa contextual não contenha um redirecionamento não validado [Novo na Central de segurança 7,0]
- Limpar HTML nos campos de descrição do módulo Espaço de impacto [Novo na Central de segurança 7,0]

Novas configurações de proteção para a linha de base versão 6,0

Novas configurações de proteção foram lançadas com a linha de base da Central de segurança versão 6,0.

- Impor ACLs específicas da aplicação somente para dados da aplicação
- Desabilitar o uso de IU do jQuery legado
- Exiba recomendações para páginas de IU de alto risco
- Impor requisitos de conformidade da política de senha atuais no login
- Impedir que os usuários aceitem o aviso para ignorar a validação CSRF [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]
- Defina o tamanho mínimo da senha [Atualizado na Central de segurança 2,2]
- Limitar a duração da sessão para sessões de alta garantia
- Desabilitar versões TLS descontinuadas
- Desabilite o login local para usuários com Single Sign-on (SSO) habilitado
- Reduzir desvios permitidos para configuração multifator
- Impedir que o usuário represente os dados da aplicação
- Impedir registro em log de solicitação HTTP detalhado
- Habilite o estado de retransmissão em solicitações SAML para evitar ataques de repetição
- Minimize tentativas de login com falha para sessões de alta garantia
- Aplique políticas de autenticação contínua a sessões móveis
- Desabilite o uso do algoritmo de criptografia TripleDES/3DES

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Novas configurações de proteção para a linha de base versão 5,0

Novas configurações de proteção foram lançadas com a linha de base da Central de segurança versão 5,0.

- Impor ACL nos dados de eventos de ciclo de vida de RH [Novo na Central de segurança 2,0]
- Limpar todos os campos HTML traduzidos [Novo na Central de segurança 2,0]
- Configurar lista de permissões de widgets do Portal de serviços [Novo na Central de segurança 2,0]
- Impor ACL nos dados principais de RH [Novo na Central de segurança 2,0]
- Impor ACL nos dados do Virtual Agent de RH [Novo na Central de segurança 2,0]
- Configurar lista de permissões da tabela de widgets do Portal de serviços [Novo na Central de segurança 2,0]
- Impor escopo de segurança para informações da aplicação de serviço [Novo na Central de segurança 2,0]
- Impedir criação de ACL vazia [Novo na Central de segurança 2,0]
- Impedir o acesso não autenticado ao cliente web integrado do Virtual Agent
- Definir limpeza automática de token para credenciais de token [Novo na Central de segurança 2,0]
- Restringir desenvolvimento global de apps por função [Novo na Central de segurança 2,0]
- Habilitar ACLs para consulta codificada no widget de lista simples [Novo na Central de segurança 2,0]
- Invalidar sessão após a expiração do token OAuth [Novo na Central de segurança 2,0]
- Definir tipos secundários MIME permitidos [Novo na Central de segurança 2,0]
- Restringir representação ao administrador [Novo na Central de segurança 2,0]

Novas configurações de proteção para a linha de base versão 4.0

Novas configurações de proteção foram lançadas com a linha de base da Central de segurança versão 4,0.

- Revisão das condições desnecessárias de controle de acesso a funções explícitas [Removido na Central de segurança 1.5]
- Habilitar regras de consulta de gestão de ordem de serviço para organizações de serviço [Novo na Central de segurança 1,5 e atualizado em 2,0]
- Restringir o acesso de leitura ao contexto de fluxo [Novo na Central de segurança 1.5]
- Limitar o intervalo do token de atualização móvel de acesso à sessão baseada em política [Novo na Central de Segurança 1.5]
- Habilitar acesso à sessão baseado em política para dispositivos móveis [Novo na Central de segurança 1.5]
- Impedir que usuários inativos façam login [Novo na Central de segurança 1.5]
- Configurar funções de administrador de grupo de atribuição de gestão de eventos [Novo na Central de segurança 1.5]
- Impor escopo de segurança do Espaço do agente para Gestão de casos de RH [Novo na Central de segurança 1,5 e atualizado em 2,0]
- Impor playbook de licença e permissão do escopo de segurança [Novo na Central de segurança 1,5 e atualizado na 2,0]

Novas configurações de proteção da linha de base versão 2.0

Novas configurações de proteção foram lançadas com a linha de base da Central de segurança versão 2,0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Certifique-se de que as ACLs da tabela de arquivamento estejam verificadas [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizadas em 1,5]
- Impor restrições de escopo da aplicação [Novo na Central de segurança 1,3 e removido na 1,5]
- Habilitar o gerenciador de segurança Java protegido [Novo na Central de segurança 1.3]
- Verificar revogação de certificado [Novo na Central de segurança 1.3]
- Limpar a área de transferência ao fazer backgrounding a aplicação móvel [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]
- Habilitar o plug-in de tabelas protegidas [Novo na Central de segurança 1.3]
- Impor privilégio de elevação estrita [Novo na Central de segurança 1.3]
- Limitar a duração da sessão ativa de integrações [Novo na Central de segurança 1.3]
- Invalidar proativamente sessões inativas [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]
- Habilitar o log de auditoria de MID [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]
- Uso da operação segura de inserção múltipla na API de conjuntos para importação [Novo na Central de segurança 1.3]
- Impor verificação de OCSP em erro de rede [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]
- Como impor regras de segurança para compartilhar painéis [Novo na Central de segurança 1.3]
- Restringir parâmetros Oauth para PUBLICAR corpo [Novo na Central de segurança 1,3]
- Limitar o tamanho do anexo em fluxos de treinamento e previsão para endpoints GraphQL [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]
- Desabilitar comportamento legado de Escopo GlideRecord [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]
- Como impor o uso de alias de credencial [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]
- Fábricas de conexão jms necessárias [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]
- Como limitar o tamanho de anexos em fluxos de treinamento e previsão [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]
- Registrar eventos de auditoria de sessão [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]
- Exigir acesso de gravação à página Adicionar item do Catálogo de serviços [Novo na Central de segurança 1.3]
- Definir funções de exceção de tempo limite de sessão ativa [Novo na Central de segurança 1.3]
- Autenticação baseada em certificado não imposta [Novo na Central de segurança 1.3]
- Impor acesso à ACL com escopo para playbooks de solicitação de informações [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado na 1,5]
- Ocultar comentários de usuários em artigos [Novo na Central de segurança 1.3]
- Garantir que a criação/exclusão de painéis exija verificação de acesso [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]
- Impor requisitos de criptografia e senha do dispositivo [Novo na Central de segurança 1.3]
- Validar tipo mime de arquivo no serviço web SOAP AttachmentCreator [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]
- Verificar revogação de certificado [Novo na Central de segurança 1.3]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Verificação da representação na avaliação de ACL no app de RH [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]
- Exigência de captcha para walk-up experience de convidados na aplicação Atendimento ao cliente [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]
- Exigir autenticação no processador HTTP de gestão de eventos [Novo na Central de segurança 1,3, atualizado em 1,5 e removido em 2,0]
- Limitar a duração da sessão ativa do convidado [Novo na Central de segurança 1.3]
- Proibir clonagem de destino [Novo na Central de segurança 1.3]
- Definir uma política de segurança de conteúdo para arquivos SVG [Novo na Central de segurança 1.3]
- Tempo de validação do token anti-CSRF [Novo na Central de segurança 1.3]
- Restringir o acesso às bases de conhecimento [Novo na Central de segurança 1.3]
- Impor a segurança de escopo para serviços digitais para setor público [Novo na Central de segurança 1.3]
- Como restringir atualizações de casos de RH nos e-mails pessoais [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]
- Limitar a duração da sessão ativa da IU [Novo na Central de segurança 1.3]
- Impor política de referenciador seguro [Novo na Central de segurança 1.3]

Configurações de proteção atualizadas

As configurações de proteção atualizadas são divididas para cada versão de linha de base.

Configurações de proteção atualizadas para a versão de linha de base 6,0

Algumas configurações de proteção foram atualizadas com a versão de linha de base da Central de segurança versão 6,0.

Documentação	Atualizações
Impedir o acesso não autenticado ao cliente web integrado do Virtual Agent	• Nova descrição resumida: Impeça o acesso não autenticado ao Cliente Web incorporado do Virtual Agent • Descrição resumida antiga: Cliente da Web incorporado do Virtual Agent exposto publicamente sn_va_web_client_app_embed
Impedir criação de ACL vazia [Novo na Central de segurança 2,0]	Script: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Habilitar ACLs para consulta codificada no widget de lista simples [Novo na Central de segurança 2,0]	• Pontuação CVSS (Novo): 4,3 • Pontuação CVSS (antiga): 5,3
Limpar todos os campos HTML traduzidos [Novo na Central de segurança 2,0]	• Pontuação CVSS (Novo): 4,6 • Pontuação CVSS (antiga): 8,8

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Como habilitar o Sanitizer de HTML [Atualizado na Central de segurança 1.3]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Implementação do cabeçalho de segurança x-frame-options: SAMEORIGIN [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Pontuação CVSS (Novo): 5,9 • Pontuação CVSS (antiga): 7,1
Restringir acesso à API programável GlideSystemUserSession [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Correção (Novo): Garanta a propriedade *glide.sandbox.usersession.allow_unsanitized_mess* definido como **falso** . Se um registro Propriedade do sistema [sys_properties] não existir para esta propriedade, crie um. • Correção (antigo): Verifique a propriedade *glide.sandbox.usersession.allow_unsanitized_mess* definido como **falso** .
Proibir clonagem de destino [Novo na Central de segurança 1.3]	• Descrição (Nova): Se *glide.db.clone.allow_clone_target* não está definido com o valor recomendado de **falso** , Em seguida, a instância pode ser usada como destino de clone ou um registro que especifica o URL da instância e as credenciais usadas para clonagem. Um clone do sistema ocorre quando tudo em um banco de dados é copiado de uma instância para outra. Este é um risco de segurança porque o banco de dados da instância pode ser substituído no processo de clonagem, levando à perda e à falta de integridade de dados. Como correção, certifique-se de *glide.db.clone.allow_clone_target* está definido como **falso** . Não definir esta propriedade com o valor recomendado de falso permite que a instância seja usada como destino de clone. Este é um risco de segurança porque o banco de dados da instância pode ser substituído no processo de clonagem. • Descrição (antiga): Se *glide.db.clone.allow_clone_target* não está definido com o valor recomendado de **falso** , Em seguida, a instância pode ser usada como destino de clone. O banco de dados da instância pode ser substituído pelo processo de clonagem, levando à perda de integridade e disponibilidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Restringir parâmetros Oauth para PUBLICAR corpo [Novo na Central de segurança 1,3]	• Pontuação CVSS (Novo): 4,2 • Pontuação CVSS (antiga): 7,4
Impor verificação de lista de permissões de URL [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Descrição (Nova): Se *glide.security.url.whitelist.strict_check*não está definido com o valor recomendado de **verdadeiro** Em seguida, todos os URLs externos serão permitidos para redirecionamento quando *glide.security.url.whitelist*está vazio. Se *glide.security.url.whitelist*Não está vazio, então somente URLs externos na lista de permissões são permitidos. Ou seja, qualquer configuração *glide.security.url.whitelist.strict_check*Verdade OU garantindo *glide.security.url.whitelist*Definido como um valor não vazio com os URLs externos permitidos deixa a instância em um estado seguro. Se todos os URLs externos forem permitidos para redirecionamento, isso poderá permitir que um invasor redirecione um usuário para um site mal-intencionado. • Descrição (antiga): Se *glide.security.url.whitelist.strict_check*não está definido com o valor recomendado de **verdadeiro** e se *glide.security.url.whitelist*Não está definido como o URL aprovado de uma organização, então todos os URLs externos têm permissão para redirecionamento. Isso pode permitir que um invasor redirecione um usuário para um site mal-intencionado. • Pontuação CVSS (Novo): 6,3 • Pontuação CVSS (antiga): 8,3
Exigência de validação da entidade XMLdoc2 com expansão da entidade allowlistDisable [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• . **glide.stax.whitelist_enabled** A propriedade do sistema não existe na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] ou não está definida com o valor recomendado de **verdadeiro** todas as entidades externas são permitidas quando **glide.stax.allow_entity_resolution** a propriedade do sistema é definida com o valor de **verdadeiro** . Se as personalizações não exigirem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	expansão de entidade, use **glide.stax.allow_entity_resolution** propriedade do sistema para desabilitar a expansão de entidade externa. O XML conclui a análise, mas não inclui entidades internas ou externas. ◦ Se você definir **glide.stax.allow_entity_resolution** . **verdadeiro** , todas as entidades externas tentam resolver ou expandir entidades de assunto, sujeitas à configuração de **glide.stax.whitelist_enabled** propriedade. ◦ Se você definir **glide.stax.allow_entity_resolution** . **falso** todas as resoluções e expansões da entidade estão bloqueadas. Para saber mais sobre esta propriedade, consulte Como desativar a expansão de entidade no Analisador de fluxo de XMLDocument2 [Atualizado na Central de segurança 1.5]. Quando **glide.stax.whitelist_enabled** está definido como **verdadeiro** Defina uma lista de FQDN delimitada por vírgulas no **glide.xml.entity.whitelist** , que são os únicos URLs que podem ser acessados usando a propriedade Processamento de entidade XML. Para saber mais, consulte Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]. Os invasores podem usar essa vulnerabilidade para expandir dados exponencialmente em um ataque de Expansão de entidades externas (XXE), consumindo rapidamente todos os recursos do sistema. • Descrição (antiga): Se `glide.stax.whitelist_enabled`não está definido com o valor recomendado de **verdadeiro** todas as entidades externas são permitidas. Isso pode levar a ataques de Expansão de entidades externas (XXE). • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Proteja-se contra ataques XXE usando uma lista de permissões para impedir que invasores incluam solicitações HTTP

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	arbitrárias que o servidor possa executar. Isso pode levar a ataques adicionais usando o relacionamento de confiança do servidor com outras entidades. Adicionar `http://java.sun.com/j2ee/dtds/` para o valor de **glide.xml.entity.whitelist** propriedade do sistema e defina **entidade.lista de permissões.glide.xml.habilitado** propriedade do sistema para **verdadeiro** . Valores diferentes de `http://java.sun.com/j2ee/dtds/` pode ser incluído no em **glide.xml.entity.whitelist** , mas são desnecessárias para o estado da plataforma pronta para uso. Revise todos os valores adicionais para determinar se eles são seguros. **Aviso:** Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível. • Descrição (antiga): Se "glide.xml.entity.whitelist" não estiver definido com o valor recomendado de " http://java.sun.com/j2ee/dtds/ "Glide.xml.entity.whitelist.enabled" não está definido como "verdadeiro", então uma entidade externa mal-intencionada pode ser permitida, o que pode causar um ataque XXE. Um invasor pode usar o DTD para incluir solicitações HTTP arbitrárias que o servidor pode executar. Isso pode levar a ataques adicionais usando o relacionamento de confiança do servidor com outras entidades. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Restringir domínios de e-mail para registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Validar tipo mime de arquivo no serviço web SOAP AttachmentCreator [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]	• Certifique-se de que os MIME-types sejam validados para anexos para impedir que arquivos perigosos sejam carregados em sua instância usando extensões de arquivo incorretas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	Defina **glide.attachment.enforce_security_validation** propriedade do sistema para **verdadeiro** . Quando definido como **verdadeiro** os arquivos são carregados com a extensão de tipo de arquivo correta. • Descrição (antiga): Se "glide.attachment.enforce_security_validation" não estiver definido com o valor recomendado de "verdadeiro", não haverá validação para o tipo mime do anexo e arquivos perigosos poderão ser carregados no sistema usando extensões de arquivo incorretas. Quando esta propriedade é definida como "verdadeira", os arquivos são carregados com a extensão de tipo de arquivo correta. Validar carregamentos de arquivos pelo menos com validação de tipo MIME é uma prática recomendada de segurança. • Pontuação CVSS (Novo): 6,7 • Pontuação CVSS (antiga): 7,5
Como definir endereços IP internos permitidos da ServiceNow [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Descrição (Novo) Impede a exposição desnecessária do acesso à instância a um grupo mais amplo de pessoas que usam o. **glide.ip.authenticate.strict** e. **glide.ip.authenticate.allow.secured** propriedades do sistema. . **glide.ip.authenticate.strict** a propriedade do sistema está definida como **verdadeiro** , interno ServiceNow A equipe e os sistemas só podem fazer conexões de entrada com sua instância a partir de intervalos de IP essenciais. Limites ServiceNow da visibilidade de para a infraestrutura interna essencial em sua instância e impede o acesso por mais amplo ServiceNow pessoal, como suporte e equipe de vendas por meio de redes corporativas. . **glide.ip.authenticate.allow.secured** concessões internas de propriedade do sistema ServiceNow conexões de entrada, incluindo acesso autenticado regular e páginas de diagnóstico não autenticadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	Se não estiver definido como **verdadeiro** , em seguida, um mais amplo ServiceNow Intervalo de IPs interno definido em **glide.ip.authenticate.allow** a propriedade é usada para conceder esses internos ServiceNow conexões de entrada. Certifique-se de **glide.ip.authenticate.allow.secured** a propriedade do sistema contém somente valores confiáveis e que a propriedade **glide.ip.authenticate.strict** está definido como **verdadeiro** . • Descrição (antiga): Se "glide.ip.authenticate.strict" estiver definido como "verdadeiro", os sistemas e a equipe interna da ServiceNow só poderão fazer conexões de entrada com a instância a partir de intervalos de IP essenciais. Isso limita a visibilidade da ServiceNow na instância para a infraestrutura interna essencial e impede o acesso por personelle mais amplo da ServiceNow, como equipe de suporte e vendas por meio de redes corporativas. Quando definida como "verdadeiro", a propriedade "glide.ip.authenticate.allow" é usada para conceder conexões de entrada internas da ServiceNow. Se não estiver definido como "verdadeiro", um intervalo de IPs interno da ServiceNow mais amplo, conforme definido em "glide.ip.authenticate.allow", será usado para conceder conexões de entrada internas da ServiceNow.
Como desativar a expansão de entidade no Analisador de fluxo de XMLDocument2 [Atualizado na Central de segurança 1.5]	• Descrição (Nova): Desabilite a expansão de entidade em sua instância para proteger sua instância contra ataques, como capacidade de ler arquivos do sistema e negação de serviço. Use a propriedade do sistema para proibir que entidades XML sejam expandidas durante a análise pelo analisador de fluxo (XMLDocument2). Defina **glide.stax.allow_entity_resolution** propriedade do sistema para **falso** para desabilitar a expansão de entidade em sua instância. Se esta propriedade não

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	aparecer na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o valor padrão será **verdadeiro** . Crie o registro de propriedade e defina o valor como **falso** para mudar seu valor. • Descrição (antiga): Se "glide.stax.allow_entity_resolution" não estiver definido com o valor recomendado de "Falso", esta propriedade permitirá que as entidades XML sejam expandidas durante a análise pelo analisador de fluxo (XMLDocument2). A expansão da entidade XML pode levar a ataques como a capacidade de ler arquivos do sistema e negação de serviço. • Correção (Novo): Garanta a propriedade `glide.stax.allow_entity_resolution`existe na tabela sys_properties e está definido como **falso** . Se a propriedade não aparecer na lista sys_properties, o valor padrão será **verdadeiro** . • Correção (antigo): Certifique-se de que a propriedade "glide.stax.allow_entity_resolution" esteja definida como "false".
Negar por padrão com ACLs vazias [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Descrição (Nova): Impedir que o gerenciador de segurança legado da sua instância permita o acesso a recursos quando não houver ACLs definidas para esse recurso ou se houver apenas ACLs curinga no nível de tabela (por exemplo, incidente.*). Quando o acesso permitido por padrão, qualquer coisa que não tenha ACLs explícitas definidas é suscetível a manipulação. Defina **glide.sm.default_mode** valor da propriedade do sistema para **negar** Proibir o acesso quando não há regras de ACL definidas ou há somente ACLs curinga no nível de tabela. • Descrição (antiga): Se "glide.sm.default_mode" não estiver definido com o valor recomendado de "Negar", o gerenciador de segurança legado da instância permitirá o acesso a um recurso quando não houver ACLs definidas para esse recurso; ou somente ACLs no nível de tabela de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	caracteres curinga. Definir isso como "Permitir", qualquer coisa que não tenha ACLs explícitas definidas é suscetível a manipulação. • Pontuação CVSS (Novo): 6,3 • Pontuação CVSS (antiga): 8,8 • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Restringir o acesso não autenticado aos anexos	• Descrição (Nova): Proteja as imagens em sua instância para evitar o vazamento de informações confidenciais. As imagens em sua instância podem ser acessadas por meio de urls que terminam em .iix . Defina **glide.image_provider.security_enabled** propriedade do sistema para **verdadeiro** Para impedir o acesso às suas imagens por meio desses URLs. **Nota:** Esta propriedade não será respeitada para imagens da tabela de anexo se a tabela de origem for uma das seguintes: ○ Artigos de papelaria [sysevent_email_style] ○ Seções da página de boas-vindas [sys_home] ○ Propriedades do sistema [sys_properties] A restrição deve ser aplicada a usuários não autenticados, pois alguns anexos podem conter informações confidenciais. • Descrição (antiga): Se "glide.image_provider.security_enabled" não estiver definido com o valor recomendado de "verdadeiro", todas as imagens estarão acessíveis por urls que terminam em ".iix". Isso permitiria acesso não autenticado a imagens, levando ao vazamento de informações confidenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Como desabilitar o código HTML integrado [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Descrição (Nova): Desabilitar o suporte para exibir código HTML incorporado usando `[código]` marcador. Este marcador permite que HTML renderizado seja exibido em campos de diário e pode levar a ataques de script entre sites (XSS). Esses ataques podem permitir que scripts externos sejam executados em uma sessão do usuário no contexto do navegador conectado. Os invasores podem usar esses scripts para roubar informações da sessão e dados confidenciais. A linguagem HTML não foi projetada para separar o script da formatação, portanto, permitir HTML controlado pelo usuário em qualquer sistema tem risco inerente. Definindo o. **glide.ui.security.codetag.allow_script** . **falso** está em conformidade e reduz significativamente esse risco, no entanto, alguns pequenos riscos permanecem. Desabilita somente a parte de script de um `código` E depende da limpeza de todas as convenções conhecidas de script no HTML. Defina **glide.ui.security.allow_codetag** propriedade do sistema para **falso** Proibir completamente campos de registro e formulários de exibição de HTML renderizado. A ServiceNow AI Platform atenua muitos ataques de injeção e entre sites implementando técnicas de escape e codificação. Como resultado, os usuários não podem escrever/enviar entradas no formato HTML para campos de diário. Mas os campos de diário podem renderizar texto entre tags de código como HTML. ◦ No entanto, há um risco de segurança associado. Se definido como `verdadeiro`, usuários mal-intencionados podem gravar código HTML JS prejudicial que pode ser executado em um navegador do cliente diferente após a renderização de campos de diário. ◦ Defina esta propriedade como `falsa` para que os administradores possam impedir que os campos de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	diário renderizem o código HTML, desabilitando o suporte para o marcador [code]. • Descrição (antiga): Desabilita o suporte à incorporação de código HTML criado usando a tag [code]. Se "glide.ui.security.allow_codetag" não estiver definido com o valor de "falso", o HTML renderizado nos campos de diário e formulários não será exibido. Definir "glide.ui.security.allow_codetag" como "verdadeiro" com exibir código HTML incorporado com pode levar a ataques de script entre sites (XSS).
Habilitar verificações de política de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Ativar pontuação e filtragem de spam de e-mail [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nome da configuração técnica (Novo): com.glide.email_filter,glide.email.read.active • Nome da configuração técnica (antigo): com.glide.email_filter • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Escapar fórmulas do Excel [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Descrição (Nova): Evite que fórmulas potencialmente mal-intencionadas em programas como o Excel sejam executadas após exportar e abrir o arquivo, escapando fórmulas nesses arquivos. A injeção do Excel ocorre quando os sites incorporam entradas não confiáveis em arquivos do Excel. Quando você usa um aplicativo de planilha, como o Microsoft Excel ou LibreOffice Call, para abrir um arquivo, todas as células que começam com Fórmulas mal-intencionadas representam um risco mesmo quando a planilha não contém informações confidenciais, pois podem ser usadas para comprometer o computador do visualizador por meio da execução de código. Defina **glide.export.escape_formulas** propriedade do sistema para **verdadeiro** para fazer com que essas fórmulas evitem a execução. • Descrição (antiga): Definir a propriedade "glide.export.escape_formulas" com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	o valor recomendado de "verdadeiro" evita que fórmulas potencialmente mal-intencionadas em programas como o Excel sejam executadas após a exportação e a abertura do arquivo. Os valores de célula para CSV, XLS e XLSX podem ser interpretados como fórmulas por aplicações de planilha, a menos que escapados corretamente, o que pode levar à execução de código mal-intencionado. • Pontuação CVSS (Novo): 6,4 • Pontuação CVSS (antiga): 6,5
Restringir solicitações JSONP a URLs confiáveis [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Descrição (Nova): Aumente a segurança em sua instância garantindo que somente URLs confiáveis para o serviço AngularJS HTTP possam permitir/rejeitar solicitações JSONP. As solicitações JSONP serão permitidas para qualquer URL se essas propriedades não estiverem configuradas e habilitadas. Use o valor de **angular.jsonp.inclusion_list.urls** Propriedade do sistema para definir uma lista de URLs confiáveis e que permitem essa finalidade. Defina o valor de **angular.jsonp.inclusion_list.enabled** propriedade do sistema para **verdadeiro** Para limitar o JSONP permitido somente aos URLs listados em **angular.jsonp.inclusion_list.urls** . • Descrição (antiga): Esta propriedade especifica URLs confiáveis para o serviço AngularJS HTTP para permitir/rejeitar solicitações JSONP. A propriedade é necessária porque esta é uma mudança potencialmente prejudicial para os clientes, portanto, eles precisam de uma maneira de adicionar seus URLs confiáveis. Se "angular.jsonp.inclusion_list.enabled" não estiver definido com o valor recomendado de "verdadeiro", as solicitações JSONP serão permitidas para qualquer URL.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Como ativar o plug-in Controle de acesso de SNC [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Descrição (Nova): Impedir ServiceNow Atendimento ao cliente e equipe de suporte para acessar as instâncias sem sua permissão expressa habilitando o plug-in SNC Access Control (com.snc.snc_access_control). Embora todo o acesso à sua instância seja auditado, você pode preferir controlar esse acesso. Este método de acesso é totalmente auditável e rastreado. **Nota:** Outro autorizado ServiceNow A equipe de operações, em sua capacidade de oferecer suporte e gerenciar o produto, deve executar ações administrativas na infraestrutura subjacente. Habilitar este plug-in pode afetar os níveis de serviço de suporte e o ANS de disponibilidade. O ANS de disponibilidade é medido a partir do momento em que a equipe de suporte recebe acesso à sua instância. Habilite o plug-in SNC Access Control (com.snc.snc_access_control) para restringir o acesso à sua instância sem sua permissão expressa. Para obter mais detalhes sobre o recurso, consulte ServiceNow controle de acesso. Para obter informações de ativação, consulte Ativar ServiceNow controle de acesso • Descrição (antigo): O plug-in SNC Access Control (com.snc.snc_access_control) impede que a equipe de Atendimento ao cliente e suporte acesse as instâncias sem sua permissão expressa. Outro pessoal autorizado de Operações da ServiceNow, em sua capacidade de oferecer suporte e gerenciar o produto, precisa executar ações administrativas na infraestrutura subjacente. Essa infraestrutura inclui servidores e bancos de dados, entre outros componentes de infraestrutura que compõem a solução SaaS. Este método de acesso é totalmente auditável e rastreado.Este plug-in permite restringir o acesso à sua instância sem sua permissão expressa, portanto, pode afetar os níveis de serviço de suporte e o ANS de disponibilidade. O ANS de disponibilidade é medido a partir do momento em que a equipe de suporte recebe acesso à sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Correção (Novo): Certifique-se de que o plug-in "com.snc.snc_access_control" esteja ativado. Leia a documentação sobre como ativar em https://www.servicenow.com/docs/csh?topicname=t_ActivateSNCAccessControl.html&version=latest. • Correção (antigo): Certifique-se de que o plug-in "com.snc.snc_access_control" esteja ativado. • Pontuação CVSS (Novo): 3,3 • Pontuação CVSS (antiga): 8,2
Como maximizar a duração do tempo limite de desbloqueio para logins com falha [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nome da configuração técnica (Novo): glide.user.unlock_timeout_in_mins, sysevent_script_action • Nome da configuração técnica (antigo): glide.user.unlock_timeout_in_mins • Descrição (Nova): Ajude a proteger sua instância contra ataques de força bruta definindo um período de tempo durante o qual um usuário não pode tentar fazer login depois de ser bloqueado. . **glide.user.unlock_timeout_in_mins** a propriedade do sistema desbloqueia a conta do usuário após o período especificado em seu valor. Se nenhum valor for especificado, sua instância desbloqueará a conta do usuário após o período padrão de 15 minutos. • Descrição (antiga): Se "glide.user.unlock_timeout_in_mins" não estiver definido com o valor recomendado de "15", talvez seja mais fácil forçar contas brutas em um período de tempo mais rápido. Esta propriedade desbloqueia a conta do usuário após o período especificado para a propriedade glide.user.unlock_timeout_in_mins. Se nenhum valor for especificado, o sistema desbloqueará a conta do usuário após o período padrão de 15 minutos. • Correção (Novo): Defina **glide.user.unlock_timeout_in_mins** valor da propriedade do sistema para um mínimo de **15** . Se **glide.user.unlock_timeout_in_mins** não

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	existe, o tempo de bloqueio padrão é definido como 15 minutos. Certifique-se de que **Verificação de bloqueio do usuário SNC com desbloqueio automático** A ação de script (encontrada na tabela Ação de script [sysevent_script_action]) está presente e ativa. . **Verificação de bloqueio do usuário SNC com desbloqueio automático** A ação de script é instalada com o plug-in Configurações de alta segurança (com.glide.high_security). • Correção (antigo): Certifique-se de que a propriedade "glide.user.unlock_timeout_in_mins" esteja definida como "15" ou mais. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Plug-in Restringir acesso a intervalos de IP específicos [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nome da configuração técnica (Novo): com.snc.ipauthenticator,ip_access • Nome da configuração técnica (antigo): com.snc.ipauthenticator
Restringir o acesso a e-mails com tabela de destino vazia	• Pontuação CVSS (Novo): 6,5 • Pontuação CVSS (antiga): 5,4
Restringir tipos MIME para download [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Pontuação CVSS (Novo): 6,4 • Pontuação CVSS (antiga): 8
Como ativar a versão atualizada do plug-in Multi-SSO [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nome da configuração técnica (novo): glide.authenticate.multissov2_feature.enabled • Nome da configuração técnica (antigo): glide.authenticate.multisso.enabled,glide.authenticate.mult • Descrição (Nova): Se o plug-in Multi SSO estiver habilitado em uma instância, reduza as vulnerabilidades de segurança confirmando que a versão v2 está habilitada. A versão mais recente aprimora a segurança e tem mais recursos, como suporte à criptografia de asserção e Logout único iniciado por IdP (SLO). Se a versão mais recente não estiver habilitada, os novos recursos de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	segurança não poderão ser usados e a instância corre o risco de usar um plug-in descontinuado. Siga as etapas em KB0756504 para fazer upgrade para a versão mais recente. Este processo inclui verificar e migrar quaisquer mudanças relacionadas à personalização e, em seguida, atualizar a versão. Ao concluir, o. **glide.authenticate.multissov2_feature.enabled** a propriedade do sistema é definida automaticamente **verdadeiro** . • Descrição (antiga): Se o plug-in Multi SSO estiver habilitado em uma instância, a versão v2 deverá ser habilitada. Versões anteriores ao MultiSSOv2, incluindo SAML 1,1 e SAML 2,0, não seguem as práticas recomendadas e usam versões da biblioteca opensaml com CVEs conhecidos. Se os CVEs conhecidos forem exploráveis em bibliotecas opensaml desatualizadas, isso poderá permitir que o invasor forje mensagens e ignore a autenticação por meio de ataques de encapsulamento de assinatura XML, represente entidades ou permita que invasores intermediários obtenham acesso não autorizado à plataforma. • Pontuação CVSS (Novo): 0 • Pontuação CVSS (antiga): 7,1
Impedir que usuários inativos façam login [Novo na Central de segurança 1.5]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Habilitar o log de auditoria de MID [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Certifique-se de que as ACLs da tabela de arquivamento estejam verificadas [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizadas em 1,5]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Definir funções de exceção de tempo limite de sessão ativa [Novo na Central de segurança 1.3]	• Pontuação CVSS (Novo): 6,4 • Pontuação CVSS (antiga): 7,1
Como limitar o tamanho do corpo da resposta HTTP [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]	• Descrição (Nova): Impedir `OutOfMemoryExceptions` isso pode resultar de um corpo de resposta da solicitação ser muito grande usando **glide.http.response.get_body.limit.enabled** e. **glide.http.response.get_body.limit**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	propriedades do sistema. Essas exceções podem causar ataques de negação de serviço (DOS), bem como outros problemas que podem ajudar os invasores a comprometer uma instância. Não definir essas propriedades com os valores recomendados pode tornar sua instância vulnerável a OutOfMemoryExceptions e ataques de negação de serviço. Para proteger sua instância contra estas vulnerabilidades de segurança: ◦ Defina **glide.http.response.get_body.limit.enabled** propriedade do sistema para **verdadeiro** . ◦ Certifique-se de que **glide.http.response.get_body.limit** Propriedade do sistema definida como no máximo 524,288,000 megabytes (500 MB). • Descrição (antigo): As propriedades glide.http.response.get_body.limit.enabled e glide.http.response.get_body.limit foram introduzidas para habilitar uma nova funcionalidade que evita que exceções de memória fora sejam lançadas como resultado de um corpo de resposta de solicitações ser muito grande. Exceções de falta de memória podem causar ataques de negação de serviço, bem como outros problemas que podem ajudar os invasores a comprometer uma instância. • Pontuação CVSS (Novo): 3,1 • Pontuação CVSS (antiga): 6,4
Limitar a duração da sessão ativa da IU [Novo na Central de segurança 1.3]	• Descrição (Nova): Reduza o escopo de possíveis incidentes de segurança diminuindo a vida útil das sessões HTTP ativas. . **glide.ui.active.session.life_span** A propriedade do sistema impõe uma vida útil máxima em sessões HTTP ativas, independentemente do tempo limite inativo. Tempos de vida máximos mais longos podem permitir que um invasor use uma sessão roubada A por mais tempo, aumentando o escopo de um incidente de segurança. O valor padrão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	de **0** desabilita o tempo limite das sessões ativas Defina **glide.ui.active.session.life_span** para um valor entre 1 e 720. Este valor representa o tempo em minutos que as sessões HTTP podem permanecer ativas. • Descrição (antiga): Esta configuração aplicará a vida útil máxima nas sessões HTTP de convidado ativas, independentemente do tempo limite inativo. O valor é configurado em minutos, e o valor zero desabilitará o tempo limite das sessões ativas. Uma duração máxima maior pode permitir que um invasor persista em uma sessão roubada por mais tempo, aumentando o escopo de um incidente de segurança. Esta propriedade específica está limitada ao tempo limite da sessão de IU.

Configurações de proteção atualizadas para a versão de linha de base 5,0

Algumas configurações de proteção foram atualizadas com a versão de linha de base da Central de segurança versão 5,0.

A versão de linha de base 5 inclui várias atualizações em descrições resumidas para estilo e consistência entre registros. Muitos scripts relacionados a propriedades foram atualizados para melhorar a precisão dos valores padrão nos casos em que a propriedade foi removida da tabela sys_property.

Documentação	Atualizações
Exigir autorização para solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade Glide `glide.basicauth.required.soap`existe e está definido com o valor verdadeiro. Como alternativa, configure a instância do WS Security definindo a propriedade glide.soap.require_ws_security como verdadeira e seguindo a documentação do produto para configurar os perfis de segurança WS. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.soap`é definido com o valor verdadeiro. Como alternativa, configure a instância para WS Security definindo a propriedade `glide.soap.require_ws_security`Para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	Verdadeiro e seguindo a documentação do produto para configurar Perfis de segurança WS.
Impor verificação de OCSP em erro de rede [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade *com.glide.communications.httpclient.ocsp_allow_* e está definido como falso. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *com.glide.communications.httpclient.ocsp_allow_* como falso.
Desabilitar url de conteúdo externo [Atualizado na Central de segurança 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade Glide *glide.ui.url.external.content*existe e está definido com o valor falso. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.ui.url.external.content*definido como falso. • Nova pontuação do CVSS: 7,2 • Pontuação CVSS antiga: 8,1 • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade Glide *glide.xml.entity.whitelist*existe e está definido como " http://java.sun.com/j2ee/dtds/ E a propriedade Glide *glide.xml.entity.whitelist.enabled*existe e está definido com o valor verdadeiro. Se as propriedades não forem exibidas na tabela sys_properties, adicione novos registros. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.xml.entity.whitelist*está definido como " http://java.sun.com/j2ee/dtds/ " e a propriedade *glide.xml.entity.whitelist.enabled*definido como verdadeiro.
Desabilitar relatórios publicados não autenticados [Atualizado na Central de segurança 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade Glide *glide.report.published_reports.enabled*existe

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	e está definido com o valor falso. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.report.published_reports.enabled*definido como falso.
Habilitar verificações de política de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade Glide *glide.enable.password_policy*existe e está definido com o valor verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.enable.password_policy*definido como verdadeiro.
Minimizar limite de expansão de entidade para GlideXMLUtil programável [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade *glide.xmlutil.max_entity_expansion*definido como 3000 ou menos. Se a instância estiver em Washington ou posterior, o valor implícito padrão será 3000 se o registro sys_properties não existir. Se a instância não estiver em Washington ou posterior, a recomendação será que o administrador da instância crie um registro sys_properties com o nome *glide.xmlutil.max_entity_expansion*e o valor 3000. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.xmlutil.max_entity_expansion*definido como 3000 ou menos.
Desabilitar conexões SSLv2/SSLv3 de saída [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova correção: Garanta a propriedade Glide *glide.outbound.sslv3.disabled*existe e está definido com o valor verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.outbound.sslv3.disabled*definido como verdadeiro. **Importante:** O valor do *glide.outbound.sslv3.disabled*a propriedade é uma substituição segura e não pode ser alterada depois de alterada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Desabilitar comportamento legado de Escopo GlideRecord [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Desabilitar comportamento legado de Escopo GlideRecord • Descrição resumida antiga: Habilite o comportamento legado de Escopo GlideRecord
Restringir tipos MIME carregados [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade *glide.security.file.mime_type.validation*existe e está definido como verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.security.file.mime_type.validation*definido como verdadeiro.
Habilitar proteção de interpolação JS Jelly para expressões aninhadas [Atualizado na Central de segurança 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade Glide *glide.ui.jelly.js_interpolation.protect_nested_e* e está definido com o valor verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.ui.jelly.js_interpolation.protect_nested_e* como verdadeiro.
Habilitar SSL na autenticação LDAP [Atualizado na Central de segurança 1,5 e 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Habilitar UserCookie versão 3,1 [Atualizado na Central de segurança 2,0]	• Nova descrição: UserCookie v3 é gerado somente quando a propriedade *glide.ui.secure.cookies.use_kmf is disabled*. UserCookie v3 não é seguro devido ao armazenamento de chave secreta para HMAC no código-fonte e idêntico para todos os clientes. Que pode ajudar agentes mal-intencionados a usar essa chave secreta para tentativas de sequestro de sessões do usuário. Definindo a propriedade *glide.ui.secure.cookies.use_kmf*UserCookie v3.1 será usado e a chave secreta será armazenada em armazenamento de segurança, como KMF. • Descrição antiga: UserCookie v3 é gerado somente quando a propriedade *glide.ui.secure.cookies.use_kmf* está desabilitado. UserCookie v3 não é seguro devido ao armazenamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	de chave secreta para HMAC no código-fonte e idêntico para todos os clientes. Que pode ajudar agentes mal-intencionados a usar essa chave secreta para tentativas de sequestro de sessões do usuário. • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.ui.secure.cookies.use_kmf*existe e está definido como verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.ui.secure.cookies.use_kmf*definido como verdadeiro. UserCookie v3.1 será usado e a chave secreta será armazenada no armazenamento de segurança, como o KMF.
Definir a vida de OTP para redefinição de senha como 1 hora [Atualizado na Central de segurança 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Registrar representação de usuário [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade *glide.sys.log_impersonation*existe e está definido como verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.sys.log_impersonation*definido como verdadeiro.
Fábricas de conexão jms necessárias [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Garantir que a criação/exclusão de painéis exija verificação de acesso [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade Glide *glide.processors.check_access_before_process*existe e está definido com o valor verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro. • Correção antiga: Garanta o valor de *glide.processors.check_access_before_process*é sempre verdadeiro.
Invalidar proativamente sessões inativas [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade Glide *glide.active.session.timeout.invalidate.session*e está definido com o valor verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Correção antiga: Defina a propriedade Glide *glide.active.session.timeout.invalidate.session* verdadeiro.
Impor escopo de segurança do Espaço do agente para Gestão de casos de RH [Novo na Central de segurança 1,5 e atualizado em 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Impor playbook de licença e permissão do escopo de segurança [Novo na Central de segurança 1,5 e atualizado na 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Restringir tipos MIME para download [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição: Se a propriedade *glide.ui.attachment.force_download_all_mime_type* como verdadeiro e, em seguida, *glide.ui.attachment.download_mime_types*^ propriedade será substituída para que todos os tipos MIME sejam baixados em vez de renderizados pelo navegador. Por exemplo, baixar texto/html força os arquivos HTML a serem baixados para o cliente como um arquivo, em vez de exibidos em linha no navegador, prevenindo um ataque XSS. O XSS pode levar a escalação de privilégio facilmente alcançada para funções mais altas, como administrador, em que mais movimento lateral pode ser realizado. • Descrição antiga: Se a propriedade *glide.ui.attachment.force_download_all_mime_type* está definido como verdadeiro, depois *glide.ui.attachment.download_mime_types*^ propriedade será substituída para que todos os tipos MIME sejam baixados em vez de renderizados pelo navegador. Por exemplo, baixar texto/html força os arquivos HTML a serem baixados para o cliente como um arquivo, em vez de exibidos em linha no navegador, prevenindo um ataque XSS. A capacidade de ter XSS pode levar à escalação de privilégio facilmente alcançada para funções superiores, como administrador, onde mais movimento lateral pode ser realizado. • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.ui.attachment.force_download_all_mime_type* como verdadeiro. Se a propriedade não existir na tabela sys_properties, o valor padrão será falso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.ui.attachment.force_download_all_mime_type* como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Definir tipos MIME restritos para download [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Download de arquivo infectado [Atualizado na Central de segurança 1,5 e 2,0]	• Nova descrição: Quando a propriedade *com.glide.snap.infected_download_allowed*estiver definido como verdadeiro, os usuários ainda poderão baixar anexos não verificados caso o serviço antivírus esteja inativo ou inacessível. Isso significa que é possível que um usuário baixe um arquivo mal-intencionado e arrisque infectar a área de trabalho do usuário (caso não haja outra proteção de endpoint no dispositivo). • Descrição antiga: Se *com.glide.snap.infected_download_allowed*Não está definido com o valor recomendado de Falso, então é possível baixar um arquivo mal-intencionado que não foi verificado, levando a um risco de infectar a área de trabalho do usuário. • Nova correção: Garanta a propriedade *com.glide.snap.infected_download_allowed*definido como falso. • Correção antiga: Garanta a propriedade *com.glide.snap.infected_download_allowed*Definido como Falso.
Restringir acesso à API programável GlideSystemUserSession [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição: *gs.addErrorMessageNoSanitizationMessaging()* e. *gs.addInfoMessageNoSanitization()* são usados no ambiente de script para registro em log e notificações. Ambos estarão disponíveis na área restrita se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de falso. A área restrita é um ambiente de script de baixo privilégio disponível para usuários não autenticados e sem função. Esses métodos podem ser usados para exibir entrada não limpa para um usuário. Exibir entrada não limpa para o usuário é perigoso, pois a entrada não limpa pode conter código perigoso que é executado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	no navegador do usuário. Isso pode ser utilizado para ataques XSS refletidos tradicionais. Os ataques XSS refletidos podem ser usados em vários cenários, incluindo sequestro de sessão. • Descrição antiga: As mensagens na área restrita de script do Glide são usadas para fins de registro em log. Chamar esta função de erro não limpa expõe a plataforma a ataques XSS refletidos. Os ataques XSS podem permitir escalação de privilégio fácil, roubando os cookies de sessão de alguém. Se `glide.sandbox.usersession.allow_unsanitized_mess` está definido com o valor recomendado de falso, as funções de envio de mensagens de erro não limpas `AddErrorMessageNoSanitization` e. `AddInfoMessageNoSanitization` estão disponíveis para script.
Habilitar regras de consulta de gestão de ordem de serviço para organizações de serviço [Novo na Central de segurança 1,5 e atualizado em 2,0]	• Nova descrição: Quando definido como verdadeiro, as regras/filtros da tabela sn_query_rule serão usados para determinar o acesso de leitura às tabelas relacionadas à Gestão de serviços de campo (ordem de serviço e tarefa de ordem de serviço) para o usuário conectado por meio de regras de negócio de consulta e ACLs de leitura. Quando for definida como falsa, os registros não serão filtrados com base nas regras de consulta. As regras de negócio de consulta adicionam validações de segurança adicionais. Especificamente, esta propriedade filtrará registros para agentes, qualificadores e expedidores com base em seu território atribuído ou associação de território. Seguir o princípio do menor privilégio é uma prática recomendada ao ler registros. Quando esta propriedade não está definida como verdadeira, pode haver um risco maior de exposição de dados das tabelas da Gestão de serviços de campo. • Descrição antiga: Quando definido como verdadeiro, as regras/filtros da tabela sn_query_rule serão usados para determinar o acesso de leitura às tabelas relacionadas à Gestão de serviços de campo (ordem de serviço e tarefa de ordem de serviço) para o usuário conectado por meio de regras de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	negócio de consulta e ACLs de leitura. Quando for definida como falsa, os registros não serão filtrados com base nas regras de consulta. As regras de negócio de consulta adicionam validações de segurança adicionais. Especificamente, esta propriedade filtrará registros para agentes, qualificadores e expedidores com base em seu território atribuído ou associação de território. Seguir o princípio do menor privilégio é uma prática recomendada ao ler registros.
Restringir domínios de e-mail para registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova descrição: O. *sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains*A propriedade define quais endereços de e-mail têm permissão para se registrar automaticamente em uma instância da ServiceNow. O formato deve ser uma lista separada por vírgulas de domínios de e-mail aceitáveis, como domain1.com,domain2.com, em que e-mails como example@domain2.com serão aceitos. Se *sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains*não está definido com uma lista de domínios aceitáveis, os usuários com qualquer endereço de e-mail podem registrar contas nas instâncias. Se não definido, agentes mal-intencionados podem realizar o registro usando endereços de e-mail de domínios indesejados para obter acesso autenticado à instância. • Descrição antiga: O. *sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains*A propriedade define quais endereços de e-mail têm permissão para se registrar automaticamente em uma instância da ServiceNow. Se *sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains*não está definido com uma lista de domínios aceitáveis, os usuários com qualquer endereço de e-mail podem registrar contas nas instâncias. Se não definido, agentes mal-intencionados podem realizar o registro usando endereços de e-mail de domínios indesejados para obter acesso autenticado à instância.
Aplicar separação de domínio em campos com referência por pontos [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova descrição: Esta propriedade controla se as consultas de junção recebem condições separadas por

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	domínio ou não, para garantir que elas apliquem a funcionalidade de separação de domínio para campos com referência por pontos. Se *glide.sys.domain.include_domain_condition_on_joi* não estiver definido com o valor recomendado de verdadeiro em uma instância usando separação de domínios, poderão ser divulgadas informações confidenciais que não devem ser compartilhadas com um domínio específico. Pode haver um impacto funcional moderado na instância se os componentes dependerem das consultas entre domínios inseguras. As instâncias devem ser testadas em ambientes de subprodução antes de habilitar. • Descrição antiga: Esta propriedade controla se as consultas de junção recebem condições separadas por domínio ou não, para garantir que elas apliquem a funcionalidade de separação de domínio para campos com referência por pontos. Se *glide.sys.domain.include_domain_condition_on_joi* não estiver definido com o valor recomendado de verdadeiro em uma instância usando separação de domínios, poderão ser divulgadas informações confidenciais que não devem ser compartilhadas com um domínio específico.
Impor verificação de lista de permissões de URL [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova correção: Garanta a propriedade *glide.security.url.whitelist.strict_check* está definido como verdadeiro ou a propriedade *glide.security.url.whitelist* definido como um valor. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.security.url.whitelist.strict_check* é definido como "verdadeiro" e a propriedade *glide.security.url.whitelist* definido como um valor.
Definir usuário convidado para solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Restringir acesso ao script em segundo plano [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição: Esta propriedade contém a função necessária para acessar o módulo em segundo plano de script. Se

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	*glide.script_processor.admin*não estiver definido com o valor recomendado e padrão de administrador, os usuários com uma função privilegiada inferior poderão executar scripts em segundo plano na instância. Isso levará a um desvio completo do sistema de ACL, permitindo acesso total às tabelas. • Descrição antiga: Esta propriedade contém a função necessária para acessar o módulo em segundo plano de script. Se *glide.script_processor.admin*não estiver definido com o valor recomendado de admin, security_admin ou maint, os usuários com uma função privilegiada inferior poderão executar scripts em segundo plano na instância. Isso levará a um desvio completo do sistema de ACL, permitindo acesso total às tabelas. • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.script_processor.admin*está definido como o administrador. Este é o valor padrão nas instâncias. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.script_processor.admin*está definido com a função admin, security_admin ou maint.
Verificar cadeia de certificados e nome do host [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]	• Nova descrição: Quando a propriedade Glide *com.glide.communications.httpclient.verify_hostn* está definido com o valor seguro verdadeiro, o nome de host e a cadeia de certificados apresentados por hosts remotos durante uma conexão TLS iniciada na instância da ServiceNow não são validados. Isso pode comprometer a segurança da conexão TLS e permitir ataques de pessoa intermediária, em que as comunicações entre duas partes são interceptadas. Isso pode levar à divulgação de dados confidenciais. • Descrição antiga: Se *com.glide.communications.httpclient.verify_hostn* está definido como verdadeiro. isso pode permitir ataques de pessoa intermediária em que as comunicações entre duas partes são interceptadas. Definir essa propriedade com um valor inseguro desabilita o processo de verificação de certificados, o qual avalia todas as certificações na cadeia de certificados

Tradução automatica

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	por meio da verificação do status de revogação. Defina esta propriedade como verdadeira para impedir que o cliente http se conecte a um nome de host potencialmente prejudicial.
Controlar tempo de bloqueio para tentativas inválidas de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição resumida: *`Control Lockout Time for Invalid Password Reset Attempts`* • Descrição resumida antiga: *`Minimize Reset Password Request Max Attempts Window Duration`* • Nova descrição: O. *`password_reset.request.max_attempt_window`*a propriedade define o número de minutos que um usuário deve esperar para redefinir ou mudar sua senha depois de exceder o número máximo de tentativas malsucedidas definido com *`password_reset.request.max_attempt property`*. Um pequeno número de minutos para *`password_reset.request.max_attempt_window`*a propriedade aumenta o risco de forçar brutalmente uma senha com sucesso, pois um número maior de tentativas de redefinição de senha pode ser feito. O padrão de 1440 minutos é recomendado. • Descrição antiga: Se *`password_reset.request.max_attempt_window`*não está definido com o valor recomendado de 1440 ou menos, então pode ser possível executar a conta bruteforce, pois a conta não será bloqueada após um número máximo de tentativas de autenticação incorretas. • Nova correção: Garanta a propriedade *`password_reset.request.max_attempt_window`*definido como 1440 ou maior. • Correção antiga: Garanta a propriedade *`password_reset.request.max_attempt_window`*definido como 1440 ou menos. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Desabilitar comportamento legado de Escopo GlideRecord [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: *Disable GlideRecord Scope Fencing Legacy Behavior* • Descrição resumida antiga: *Enable GlideRecord Scope Fencing Legacy Behavior* • Nova correção: Defina a propriedade Glide *glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in* Quando não está presente na tabela sys_properties, o valor padrão é verdadeiro. • Correção antiga: Defina a propriedade Glide *glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in*
Limitar tentativas inválidas de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]	• Nova descrição resumida: *Limit Invalid Password Reset Attempts* • Descrição resumida antiga: *Minimize Reset Password Request Max Attempt Allowance*

Configurações atualizadas de proteção da versão de linha de base 4.0

Algumas configurações de proteção foram atualizadas com a versão de Central de segurança linha de base versão 4,0.

A versão de linha de base 4.0 inclui várias atualizações nas descrições resumidas de estilo e consistência entre registros. Além disso, muitos scripts relacionados às propriedades também foram atualizados para melhorar a precisão do valor padrão para os casos em que a propriedade foi removida da tabela sys_property.

Documentação	Atualizações
Exigir autorização para solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Novo nome da configuração técnica: *glide.basicauth.required.soap, glide.soap.require_ws_security* • Nome antigo da configuração técnica: *glide.basicauth.required.soap* • Nova descrição: A propriedade glide *glide.basicauth.required.soap*Controla se a autenticação básica é necessária para fazer uma solicitação SOAP para uma instância. Se *glide.basicauth.required.soap*Não estiver definido com o valor recomendado de verdadeiro, os usuários não autenticados que executam operações SOAP serão mapeados para o usuário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	soap.guest. Isso pode permitir que um usuário não autenticado execute operações na instância como se fosse um usuário conectado à instância. Pode haver impacto adicional se o usuário definir em `com.glide.soap.guest_user`são atribuídas funções adicionais. • Descrição antiga: A propriedade glide `glide.basicauth.required.soap`Controla se a autenticação é necessária para fazer uma solicitação SOAP para uma instância. Se `glide.basicauth.required.soap`Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então a autenticação será desabilitada para solicitações SOAP na instância. Ele permite acesso não autenticado a operações de administrador ou de nível de manutenção, negando, assim, os controles de segurança na instância. • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.soap`é definido com o valor verdadeiro. Como alternativa, configure a instância para WS Security definindo a propriedade `glide.soap.require_ws_security`Para Verdadeiro e seguindo a documentação do produto para configurar Perfis de segurança WS. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.soap`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Escapar script Jelly [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição: Esta propriedade escapa todas as cadeias de caracteres JS e HTML incluídas em antes de serem gravadas no fluxo de saída, evitando a ocorrência de vários problemas de XSS. Se `glide.ui.escape_all_script`Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então o escape de scripts injetados no Jelly está desabilitado. Sem essa mitigação, a plataforma se torna amplamente aberta a uma variedade de ataques de injeção de script. Um invasor pode executar scripts Rhino arbitrários na instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Descrição antiga: A propriedade a seguir escapa de todas as cadeias de caracteres JS e HTML incluídas no <j:jelly> ... </j:jelly> antes de serem gravadas no fluxo de saída, evitando que ocorram vários problemas de XSS. Se *glide.ui.escape_all_script*Não está definido com o valor recomendado de "verdadeiro", então o escape de scripts injetados no Jelly está desabilitado. Sem essa mitigação, a plataforma se torna amplamente aberta a uma variedade de ataques de injeção de script. Um invasor pode executar scripts Rhino arbitrários na instância.
Impedir que os usuários aceitem o aviso para ignorar a validação CSRF [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Impedir que os usuários aceitem o aviso para ignorar a validação CSRF • Descrição resumida antiga: Impor validação estrita de token CSRF • Nova descrição: Esta propriedade impede que os usuários aceitem um aviso que permite que uma solicitação potencialmente mal-intencionada seja enviada para a instância. Este aviso aparece quando uma solicitação POST falha devido a ter um token anti-CSRF incompatível que pertence a uma das outras sessões ativas da vítima. Se *glide.security.csrf.strict.validation.mode*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então um invasor pode formular um ataque CSRF usando um token anti-CSRF vazado de uma sessão ativa diferente pertencente à vítima.Uma solicitação POST para uma instância contém um token anti-CSRF em sysparm_ck ou X-UserToken que corresponde à sessão atual do usuário. Em vez disso, se o token anti-CSRF estiver vinculado a uma das outras sessões ativas do usuário, a solicitação POST retornará um redirecionamento 302 para security_intercetor.do com um botão Continuar disponível para o usuário quando esta propriedade estiver definida como falsa. Clicar neste botão enviará novamente a solicitação para a instância, exceto que agora terá um token anti-CSRF válido. Quando esta propriedade é definida como verdadeira, o redirecionamento 302 para a página

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	security_intercetor.do não exibirá um botão Continuar e o usuário não terá permissão para reenviar a solicitação.Um ataque CSRF bem-sucedido permitirá que um invasor execute com eficácia qualquer operação que a vítima possa executar. • Descrição antiga: Esta propriedade habilita a validação estrita de token CSRF, o que impede a reutilização de tokens CSRF. Se *glide.security.csrf.strict.validation.mode*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então os tokens CSRF podem ser reutilizados, o que abre uma porta para ataques CSRF. • Nova pontuação do CVSS: 3,7 • Pontuação CVSS antiga: 3,1
Exigir autenticação no processador HTTP de gestão de eventos [Novo na Central de segurança 1,3, atualizado em 1,5 e removido em 2,0]	• Nova descrição resumida: Exigir autenticação no processador HTTP de Gestão de eventos • Descrição resumida antiga: Exigir autenticação no processador HTTP de Gestão de eventos
Habilitar token anti-CSRF [Novo na Central de segurança 1,3, atualizado em 1,5 e removido em 2,0]	• A falsificação de solicitação entre sites (CSRF) é um ataque que força os usuários autenticados a enviar uma solicitação para uma aplicação da Web contra a qual eles estão autenticados no momento. Os ataques CSRF exploram a confiança que uma aplicação Web tem em um usuário autenticado. Esta propriedade permite o uso de um token seguro para identificar e validar solicitações de entrada. Esse token é usado para impedir ataques de falsificação de solicitação entre sites. Se *glide.security.use_csrf_token*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então CSRF é possível. • Cross-Site Request Forgery (CSRF) é um ataque que força os usuários autenticados a enviar uma solicitação para uma aplicação da Web contra a qual eles estão autenticados no momento. Os ataques CSRF exploram a confiança que uma aplicação Web tem em um usuário autenticado. Esta propriedade permite o uso de um token seguro para identificar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	e validar solicitações de entrada. Esse token é usado para impedir ataques de falsificação de solicitação entre sites. Se *glide.security.use_csrf_token*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então CSRF é possível.
Habilitar limpeza de HTML no Virtual Agent [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Como habilitar a limpeza de HTML no Virtual Agent • Descrição resumida antiga: Como habilitar a limpeza de HTML • Nova descrição: Esta propriedade controla se o HtmlSanitizerService está habilitado. Se *com.glide.cs.html.sanitizer.enabled*Não está definido como verdadeiro, então um ataque de script entre sites (XSS) armazenado é possível no cliente web do VA. • Descrição antiga: Esta propriedade controla se o HTMLSanitezerService está habilitado. Se *com.glide.cs.html.sanitizer.enabled*Não está definido como verdadeiro, então um ataque de script entre sites (XSS) armazenado é possível no cliente web do VA.
Negar acesso interno a funções externas explícitas [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Novo nome da configuração técnica: *glide.security.explicit_roles.enable_internal_us* • Nome antigo da configuração técnica: *glide.security.explicit_roles.enable_internal_us* • Nova descrição: Esta propriedade impede que usuários externos recebam a função snc_internal. Quando *glide.security.explicit_roles.enable_internal_us* definido com o valor recomendado de verdadeiro e, em seguida, impõe os parâmetros do protegido por manutenção *glide.security.explicit_roles.internal_user_blac* *property*que atribui a função snc_external a uma lista de classes de usuário não confiáveis. Se o valor for definido como falso, o *glide.security.explicit_roles.internal_user_blac* propriedade é ignorada. A configuração incorreta desta propriedade aumenta o risco de que uma conta de usuário externo obtenha acesso a informações internas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Descrição antiga: Isso impede que usuários externos recebam a função snc_internal. Se *glide.security.explicit_roles.enable_internal_us* está definido com o valor recomendado de verdadeiro e *glide.security.explicit_roles.internal_user_blac* propriedade não está definida como uma lista de classes de usuário não confiáveis, então as funções especificadas podem ser atribuídas à função snc_internal em vez da função snc_external. Se a lista estiver vazia, todos os usuários receberão a função snc_internal por padrão. A propriedade deve conter pelo menos as funções padrão csm_consumer_user, customer_contact. A configuração incorreta dessas propriedades aumenta o risco de que uma conta de usuário externo obtenha acesso a informações internas. • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.security.explicit_roles.enable_internal_us* como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.security.explicit_roles.enable_internal_us* definido como verdadeiro e é a propriedade *glide.security.explicit_roles.internal_user_blac* os itens perigosos csm_consumer_user, customer_contact. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Exigir autorização para solicitação WSDL [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição: Se *glide.basicauth.required.wsdl*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, isso desabilitará a Autenticação básica para solicitações WSDL. WSDL é um protocolo usado para descrever serviços da Web, como esquemas de tabela de instância, e não é um mecanismo para compartilhar os dados em tabelas. Definir esta propriedade como verdadeira permite a divulgação de esquemas de tabela para usuários não autenticados. • Descrição antiga: Se *glide.basicauth.required.wsdl*Não está definido com o valor recomendado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	de verdadeiro, isso desabilitará a Autenticação básica para solicitações WSDL. Isso pode levar à divulgação de informações para usuários não autenticados. • Nova pontuação do CVSS: 5,3 • Pontuação CVSS antiga: 4,3
Impor verificação de lista de permissões de URL [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Definir tipos MIME restritos para download [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Como definir tipos MIME restritos para download • Descrição resumida antiga: Como restringir tipos MIME para download • Nova descrição: Se `glide.ui.attachment.download_mime_types` inclui itens perigosos, como text/html,image/svg,image/svg,image/svg,application/xml, então arquivos perigosos podem ser renderizados em linha no navegador, o que pode levar a ataques de Cross Sitte Scripting (XSS). Esta propriedade é a lista de tipos mime de anexo separados por vírgulas que não serão renderizados em linha no navegador. Por exemplo, a inclusão de texto/html forçará o download de arquivos HTML para o cliente como anexos em vez de exibidos em linha no navegador. Manter essa lista corretamente impedirá ataques de script entre sites. • Descrição antiga: Se `glide.ui.attachment.download_mime_types` inclui itens perigosos, como text/html,image/svg,image/svg,image/svg,application/xml, então arquivos perigosos podem ser renderizados em linha no navegador, o que pode levar a ataques de Cross Sitte Scripting (XSS). Esta propriedade é a lista de tipos mime de anexo separados por vírgulas que não serão renderizados em linha no navegador. Por exemplo, a inclusão de texto/html forçará o download de arquivos html para o cliente como anexos em vez de exibidos em linha no navegador. Manter essa lista corretamente impedirá ataques de script entre sites.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Escapar HTML nas exibições de lista [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição: Esta propriedade ajuda a limpar a exibição de lista de campos HTML. Se *glide.ui.escape_html_list_field*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então um usuário mal-intencionado pode injetar código HTML no campo de formulário para executar scripts indesejados em diferentes sessões de cliente/usuário. Potencialmente, isso pode ser aproveitado por invasores para roubar informações de sessão e dados confidenciais. • Descrição antiga: A propriedade a seguir ajuda a limpar a exibição de lista de campos HTML. Se *glide.ui.escape_html_list_field*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então um usuário mal-intencionado pode injetar código HTML no campo de formulário para executar scripts indesejados em diferentes sessões de cliente/usuário. Potencialmente, isso pode ser aproveitado por invasores para roubar informações de sessão e dados confidenciais.
Restringir domínios de e-mail para registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Restringir domínios de e-mail para registro de usuário externo • Descrição resumida antiga: Restringir domínios de e-mail para registro de usuário externo (aplicabilidade do plug-in: Registro de usuário externo) • Nova descrição: O. *sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains*A propriedade define quais endereços de e-mail têm permissão para se registrar automaticamente em uma instância da ServiceNow. Se *sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains*não está definido com uma lista de domínios aceitáveis, os usuários com qualquer endereço de e-mail podem registrar contas nas instâncias. Se não definido, agentes mal-intencionados podem realizar o registro usando endereços de e-mail de domínios indesejados para obter acesso autenticado à instância. • Descrição antiga: Se *sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains*não

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	está definido com uma lista de permissões de domínios aceitáveis, agentes mal-intencionados podem realizar o registro usando endereços de e-mail de domínios indesejados. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Habilitar Captcha para registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Habilitar Captcha para registro de usuário externo • Descrição resumida antiga: Habilitar Captcha para registro de usuário externo (aplicabilidade do plug-in: Registro de usuário externo) • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Como minimizar a duração da expiração do link de registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nova descrição resumida: Como minimizar a duração de expiração do link de registro de usuário externo • Descrição resumida antiga: Como minimizar a duração de expiração do link de registro de usuário externo (aplicabilidade do plug-in: registro de usuário externo) • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção
Download de arquivo infectado [Atualizado na Central de segurança 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Como proibir o download de arquivo infectado • Descrição resumida antiga: Como proibir o download de arquivos infectados • Nova correção: Garanta a propriedade `com.glide.snap.infected_download_allowed`Definido como Falso. • Correção antiga: Garanta a propriedade `com.glide.snap.infected_download_allowed`Definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Validar tipo mime de arquivo no serviço web SOAP AttachmentCreator [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]	• Nova descrição: Se `glide.attachment.enforce_security_validation`não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então não haverá validação para o tipo mime de anexo e arquivos perigosos podem ser carregados no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	sistema usando extensões de arquivo incorretas. Quando esta propriedade é definida como verdadeira, os arquivos são carregados com a extensão de tipo de arquivo correta. Validar carregamentos de arquivos pelo menos com validação de tipo MIME é uma prática recomendada de segurança. • Descrição antiga: Se `glide.attachment.enforce_security_validation`Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então não haverá validação para o tipo mime de anexo e arquivos perigosos podem ser carregados no sistema usando extensões de arquivo incorretas. Quando esta propriedade é definida como verdadeira, os arquivos são carregados com a extensão de tipo de arquivo correta. Validar carregamentos de arquivos pelo menos com validação de tipo MIME é uma prática recomendada de segurança. • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.attachment.enforce_security_validation`defi como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.attachment.enforce_security_validation`Defi como verdadeiro.
Desabilitar Depuração MultiSSO [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Como desabilitar depuração do Multi-SSO • Descrição resumida antiga: Como desabilitar depuração Multi-SSO (aplicabilidade do plug-in: Single Sign-On de vários provedores)
Como definir endereços IP internos permitidos da ServiceNow [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Novo nome da configuração técnica: `glide.ip.authenticate.strict` • Nome antigo da configuração técnica: `glide.ip.authenticate.strict,glide.ip.authentica` • Nova descrição: Se `glide.ip.authenticate.strict`Se estiver definido como verdadeiro, a ServiceNow personelle interna e os sistemas só poderão fazer conexões de entrada para a instância a partir de intervalos de IP essenciais. Isso limita a visibilidade da ServiceNow na instância para a infraestrutura interna essencial e impede o acesso por

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	personelle mais amplo da ServiceNow, como equipe de suporte e vendas por meio de redes corporativas. Quando definido como "verdadeiro", o *glide.ip.authenticate.allow*A propriedade é usada para conceder conexões de entrada internas da ServiceNow. Se não estiver definido como verdadeiro, um intervalo de IPs interno da ServiceNow mais amplo, conforme definido em *glide.ip.authenticate.allow*É usado para conceder conexões de entrada internas da ServiceNow. • Descrição antiga: Se *glide.ip.authenticate.strict*Definido como verdadeiro e somente os intervalos de IP especificados em *glide.ip.authenticate.allow.secured*pode fazer conexões de entrada com a instância. Esta propriedade contém uma lista somente dos intervalos de IP internos essenciais da ServiceNow (Secure VPN, DC). Se *glide.ip.authenticate.allow.secured*não está definido com o valor recomendado ou permutação de "10,0.0,0/8, 37.98.232.0/21, 103.23.64.0/22, 149.96.0.0/17, 149.96.0.0/16, 199.91.136.0/21, 148.139.0.0/17, 127,0.0,1" ou a lista de valores mais recente "10,0.21/8, 37.98.232.0/0,0, 103.23.64.0/22, 149.96.0.0/16, 149.96.0.0/16, 199.91.136.0/21, 148.139.0.0/16, 127,0.0,1, 0:0:0:0:0:0:0:1, ::1" que adiciona host local IPv6 a Utah, então pode permitir que fontes não confiáveis fora do datacenter SN e VPN segura acessem endpoints de monitoramento confidenciais em instâncias. • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.ip.authenticate.allow.secured*contém somente valores confiáveis e que a propriedade *glide.ip.authenticate.strict*definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.ip.authenticate.allow.secured*contém somente valores em "10,0.0,0/8, 37.98.232.0/21, 103.23.64.0/22, 149.96.0.0/17, 149.96.0.0/16, 199.91.136.0/21,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	148.139.0.0/16, 127,0.0, 0:0:0,1:0:0:0:0:1, ::1" e que a propriedade `glide.ip.authenticate.strict`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Como desativar a expansão de entidade no Analisador de fluxo de XMLDocument2 [Atualizado na Central de segurança 1.5]	• Nova descrição resumida: Desabilitar expansão de entidade no analisador de fluxo XMLDocument2 • Descrição resumida antiga: Desabilitar expansão de entidade • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Aplicar separação de domínio em campos com referência por pontos [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Como aplicar separação de domínio em campos de referência com pontos • Descrição resumida antiga: Como aplicar separação de domínios em campos de referência com pontos (aplicabilidade do plug-in: separação de domínios) • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Restringir permissões para o modelo do CMDB [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Limpar a área de transferência ao fazer backgrounding a aplicação móvel [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]	• Nova descrição: O. `glide.sg.clear_pasteboard_when_backgrounded`A propriedade controla se o texto copiado do aplicativo para celular da ServiceNow é mantido na área de transferência e na área de transferência depois que o aplicativo está no modo de segundo plano. Se não estiver definido com o valor recomendado de verdadeiro, as informações confidenciais poderão ser divulgadas para a área de transferência do Android ou iOS, onde poderão ser expostas a outros aplicativos no dispositivo. • Descrição antiga: A propriedade `glide.sg.clear_pasteboard_when_backgrounded`Contr se o texto copiado do aplicativo para celular da ServiceNow é mantido na área de transferência/área de transferência depois que o aplicativo não está mais em foco. Se não estiver definido com o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	valor recomendado de verdadeiro, as informações confidenciais poderão ser divulgadas para a área de transferência do Android ou iOS, onde poderão ser expostas a outros aplicativos no dispositivo.
Como habilitar a recuperação de conta [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nova descrição resumida: Como habilitar recuperação de conta • Descrição resumida antiga: Como habilitar recuperação de conta (aplicabilidade do plug-in: Single Sign-On de vários provedores)
Desabilitar mensagens de erro SQL [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição: Se *glide.db.loguser*não está definido com o valor recomendado de falso, então mensagens de erro confidenciais do lado do servidor podem ser exibidas para os usuários finais. As mensagens de erro podem incluir rastreamentos de pilha e informações sobre a estrutura do banco de dados que podem fornecer ao invasor o conhecimento necessário para executar uma injeção SQL bem-sucedida, caso as pré-condições existam. Essas mensagens de erro não devem ser exibidas para o usuário final como defesa em profundidade. • Descrição antiga: Se *glide.db.loguser*não está definido com o valor recomendado de falso, então mensagens de erro confidenciais do lado do servidor podem ser exibidas para os usuários finais.
Impor links relativos [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição: O. *glide.cms.catalog_uri_relative*A propriedade impõe links relativos do parâmetro URI em /ess/catalog.do. Se *glide.cms.catalog_uri_relative*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então o URL não será limpo com a função enforceRelativeURL(url). URLs absolutas podem representar um risco à segurança quando usadas como parte de parâmetro ou valor de campo, redirecionando a página de origem para um site controlado por adversário. Esta propriedade afeta o CMS (Content Management System,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	sistema de gestão de conteúdo) legado que foi substituído pelo Portal de serviços. • Descrição antiga: O. *glide.cms.catalog_uri_relative*A propriedade impõe links relativos do parâmetro URI em /ess/catalog.do. Se *glide.cms.catalog_uri_relative*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então o URL não será limpo com a função enforceRelativeURL(url). URLs absolutas podem representar um risco à segurança quando usadas como parte de parâmetro ou valor de campo, redirecionando a página de origem para um site controlado por adversário.
Minimizar limite de expansão de entidade para GlideXMLUtil programável [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Como minimizar o limite de expansão da entidade para GlideXMLUtil com script • Descrição resumida antiga: Como minimizar o limite de expansão da entidade • Nova descrição: Esta propriedade controla a quantidade máxima de expansão de entidade em um analisador de XML. Se *glide.xmlutil.max_entity_expansion*Não está definido com o valor recomendado de 3000 ou menos, então a análise GlideXMLUtil programável pode estar vulnerável a ataques de negação de serviço. • Descrição antiga: Esta propriedade controla a quantidade máxima de expansão de entidade em um analisador de XML. Se *glide.xmlutil.max_entity_expansion*Não está definido com o valor recomendado de 3000 ou menos, então o analisador XML pode estar vulnerável a ataques de negação de serviço. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Desabilitar comportamento legado de Escopo GlideRecord [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]	• Nova descrição: O GlideRecord forneceu acesso de criação/atualização entre escopos a tabelas que não foram configuradas com esse nível de acesso. Para impedir que os clientes tenham

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	aplicações interrompidas quando este comportamento de acesso com escopo foi corrigido, a propriedade *glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in* Quando verdadeiro, o acesso entre escopos retorna para o comportamento legado (inseguro). Esta propriedade desabilita a limitação de escopo, permitindo que as aplicações com escopo acessem interfaces de script global. É uma prática de segurança recomendada ter restrições de delimitação de escopo em vigor. O escopo garante que as aplicações só possam acessar recursos com acesso explícito ou dentro de seu escopo, seguindo o princípio de privilégio mínimo. Desabilitar este recurso pode levar a impactos na confidencialidade, disponibilidade e integridade. • Descrição antiga: O comportamento legado forneceu acesso de criação/ atualização a tabelas que não permitiam isso. Para impedir que os clientes legados tenham aplicações interrompidas quando este comportamento de acesso com escopo foi corrigido, a propriedade *glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in* Quando verdadeiro, o acesso entre escopos retorna para o comportamento legado (inseguro). Esta propriedade desabilita a limitação de escopo, permitindo que as aplicações com escopo acessem interfaces de script global. É uma prática de segurança recomendada ter restrições de delimitação de escopo em vigor. O escopo garante que as aplicações só possam acessar recursos com acesso explícito ou dentro de seu escopo, seguindo o princípio de privilégio mínimo. Desabilitar este recurso pode levar a impactos na confidencialidade, disponibilidade e integridade.
Como ativar a versão atualizada do plug-in Multi-SSO [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nova descrição resumida: Como habilitar a versão atualizada do plug-in Multi-SSO • Descrição resumida antiga: Como habilitar a versão atualizada do plug-in Multi-SSO (aplicabilidade do plug-in: Single Sign-On de vários provedores)
Habilitar SSL na autenticação LDAP [Atualizado na Central de segurança 1,5 e 2,0]	O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Impor redefinição de senha em solicitações de api [Atualizado na Central de segurança 1,5]	O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Não aplicar política de senha no login [Atualizado na Central de segurança 1,5 e removido em 2,0]	• Nova descrição: Definindo a propriedade *glide.apply.password_policy.on_login*Para Falso Não haverá imposição de complexidade de senha no momento do login. Definir a propriedade como verdadeira aplicará a complexidade da senha e levará a problemas de conformidade com a política da organização. De acordo com as recomendações da ASVS 4,03 v2.1.9: Verifique se não há regras de composição de senha limitando o tipo de caracteres permitidos. Não deve haver nenhum requisito para maiúsculas ou minúsculas, números ou caracteres especiais. (C6) Em vez da imposição de complexidade de senha, as recomendações do ASVS são impor um comprimento mínimo de 12 caracteres para o tamanho da senha. Referência: Autenticação OWASP ASVS V4.0 • Descrição antiga: Definindo a propriedade *glide.apply.password_policy.on_login*Para Falso Não haverá imposição de complexidade de senha no momento do login. Definir a propriedade como verdadeira aplicará a complexidade da senha e levará a problemas de conformidade com a política da organização. De acordo com as recomendações da ASVS 4,03 v2.1.9: Verifique se não há regras de composição de senha limitando o tipo de caracteres permitidos. Não deve haver nenhum requisito para maiúsculas ou minúsculas, números ou caracteres especiais. (C6) Em vez da imposição de complexidade de senha, as recomendações do ASVS

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	são impor um comprimento mínimo de 12 caracteres para o tamanho da senha. Referência: Autenticação OWASP ASVS V4.0
Não usar certificados de demonstração para configurações SAML ativas [Atualizado na Central de segurança 1.5]	• Nova descrição resumida: Não use certificados de demonstração para configurações SAML ativas • Descrição resumida antiga: Não use certificados de demonstração para configurações SAML ativas (aplicabilidade do plug-in: Single Sign-On de vários provedores)
Como minimizar a duração da restrição "notBefore" ou "notOnOrAfter" de SAML [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nova descrição resumida: Como minimizar a duração da restrição SAML "notBefore" ou "notOnOrAfter" • Descrição resumida antiga: Como minimizar a duração da restrição SAML "notBefore" ou "notOnOrAfter" (aplicabilidade do plug-in: Single Sign-On de vários provedores)
Bloqueio de tokens anti-CSRF expirados [Atualizado na Central de segurança 1.5]	• Nova descrição resumida: Como bloquear tokens anti-CSRF expirados • Descrição resumida antiga: Como bloquear tokens CSRF expirados
Exigência de captcha para walk-up experience de convidados na aplicação Atendimento ao cliente [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]	• Nova descrição resumida: Como exigir captcha para Walk-up Experience de convidado na aplicação de atendimento ao cliente • Descrição resumida antiga: Como exigir captcha para Walk-up Experience de convidado na aplicação de atendimento ao cliente (aplicabilidade do plug-in: Walk-up Experience de convidado para atendimento ao cliente)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Verificação da representação na avaliação de ACL no app de RH [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]	• Nova descrição resumida: Como verificar representação na avaliação da ACL no app de RH • Descrição resumida antiga: Como verificar representação na avaliação da ACL no app de RH (aplicabilidade do plug-in: app com escopo de Recursos Humanos)
Como restringir atualizações de casos de RH nos e-mails pessoais [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]	• Nova descrição resumida: Como restringir atualizações de caso de RH de e-mails pessoais • Descrição resumida antiga: Como restringir atualizações de caso de RH de e-mails pessoais (aplicabilidade do plug-in: app com escopo de Recursos Humanos) • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Habilitar o log de auditoria de MID [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]	• Nova descrição resumida: Como habilitar log de auditoria do MID • Descrição resumida antiga: Como habilitar log de auditoria do MID (aplicabilidade do plug-in: MID Server)
Como impor o uso de alias de credencial [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]	• Nova descrição resumida: Como impor uso de alias de credencial • Descrição resumida antiga: Como impor uso de alias de credencial (aplicabilidade do plug-in: MID Server)
Fábricas de conexão jms necessárias [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Fábricas de conexão JMS necessárias • Descrição resumida antiga: Fábricas de conexão JMS necessárias (aplicabilidade do plug-in: MID Server) • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Como limitar o tamanho de anexos em fluxos de treinamento e previsão [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]	• Nova descrição resumida: Como limitar o tamanho do anexo em fluxos de treinamento e previsão • Descrição resumida antiga: Como limitar o tamanho do anexo em fluxos de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	treinamento e previsão (aplicabilidade do plug-in: Inteligência para documentos da plataforma)
Certifique-se de que as ACLs da tabela de arquivamento estejam verificadas [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizadas em 1,5]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Registrar eventos de auditoria de sessão [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]	• Nova descrição: Quando a propriedade Glide `glide.authenticate.session_access.log_audit_ever` definido como verdadeiro, eventos de auditoria de sessão serão criados na tabela sys_session_access_audit. É uma prática recomendada registrar informações sobre quem acessou uma sessão para ajudar nas investigações de agentes mal-intencionados. As informações registradas em log incluirão usuário, ID de sessão (não confidencial), endereço IP, funções e políticas. • Descrição antiga: Quando a propriedade Glide `glide.authenticate.session_access.log_audit_ever` definido como verdadeiro, eventos de auditoria de sessão serão criados na tabela sys_session_access_audit. É uma prática recomendada registrar informações gerais sobre o acesso à sessão para ajudar nas investigações de agentes mal-intencionados. As informações registradas em log incluirão usuário, ID de sessão (não confidencial), endereço IP, funções e políticas.
Impor acesso à ACL com escopo para playbooks de solicitação de informações [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado na 1,5]	• Nova descrição resumida: Impor acesso à ACL com escopo para Playbooks de solicitação de informações • Descrição resumida antiga: Impor acesso à ACL com escopo para Playbooks de solicitação de informações • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Invalidar proativamente sessões inativas [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]	• Nova descrição: A propriedade Glide `glide.active.session.timeout.invalidate.session` se uma sessão expirada é invalidada proativamente antes que o contêiner Tomcat invalide a sessão. Quando esta propriedade não está definida como verdadeira, pode haver um pequeno

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	intervalo de tempo em que uma sessão expirada não é invalidada (mais de 60 segundos, dependendo do tamanho da fila). Se uma sessão for sequestrada, um invasor poderá utilizar uma sessão durante esse pequeno período de tempo. • Descrição antiga: A propriedade Glide `glide.active.session.timeout.invalidate.sessionC` se uma sessão de tempo limite é invalidada proativamente antes do contêiner Tomcat. Quando esta propriedade não está definida como verdadeira, pode haver um pequeno intervalo de tempo em que uma sessão expirada não é invalidada (mais de 60 segundos, dependendo do tamanho da fila). Se uma sessão for sequestrada, um invasor poderá utilizar uma sessão durante esse pequeno período de tempo.
Como limitar o tamanho do corpo da resposta HTTP [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]	• Nova descrição resumida: Como limitar o tamanho do corpo da resposta HTTP • Descrição resumida antiga: Como garantir que as respostas HTTP não acionem uma exceção de falta de memória devido ao tamanho do corpo da resposta

Configurações de proteção atualizadas da linha de base versão 2.0

Algumas configurações de proteção foram atualizadas com a versão de Central de segurança linha de base versão 2,0.

Documentação	Atualizações
Minimizar a quantidade de sessões interativas simultâneas [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Minimizar a quantidade de sessões interativas simultâneas • Descrição resumida antiga: Sessões interativas simultâneas máximas para autenticação do Glide
Impor confiança de certificado [Atualizado na Central de segurança 1,3, removido em 2,0 , adicionado em 7,0]	• Nova descrição resumida: Aplicar confiança de certificado • Descrição resumida antiga: Confiança de certificado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Maximizar a complexidade do SMS de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Maximizar a complexidade do SMS de redefinição de senha • Descrição resumida antiga: Complexidade do SMS de redefinição de senha
Habilitar plug-in de alta segurança [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova descrição resumida: Habilitar plug-in de alta segurança • Descrição resumida antiga: Plug-in de alta segurança
Como impor a segurança estrita de cookies de sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Aplicar segurança estrita de cookies de sessão • Descrição resumida antiga: Cookies de sessão segura
Não usar certificados de demonstração para configurações SAML ativas [Atualizado na Central de segurança 1.5]	• Nova descrição resumida: Não usar certificados de demonstração para configurações SAML ativas (aplicabilidade do plug-in: Single Sign-on de vários provedores) • Descrição resumida antiga: Não use certificados de demonstração para configurações SAML ativas
Como desativar a expansão de entidade no Analisador de fluxo de XMLDocument2 [Atualizado na Central de segurança 1.5]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Restrição de pacotes Java permitidos [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Restringir pacotes Java permitidos • Descrição resumida antiga: Lista de permissões de pacotes Java
Exigir desfoque da IU do aplicativo para celular [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir ofuscação da IU do aplicativo para celular • Descrição resumida antiga: Ofuscação da IU do aplicativo para celular
Desabilitar o acesso público aos favoritos [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Desativar o acesso público aos favoritos • Descrição resumida antiga: Acesso público aos favoritos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Escapar JavaScript [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova descrição: A propriedade glide `glide.html.escape_script`Ajuda a limpar campos HTML. Se `glide.html.escape_script` Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, as entradas não serão limpas para campos HTML (codificação de saída) de um contexto Java de back-end removendo o JavaScript incorporado. JavaScript em campos HTML pode levar a XSS armazenado e refletido. A capacidade de ter XSS pode levar à escalação de privilégio facilmente alcançada para funções superiores, como administrador, onde mais movimento lateral pode ser realizado. • Descrição antiga: A propriedade glide `glide.html.escape_script`ajuda a limpar campos html. Se `glide.html.escape_script`Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, as entradas não serão limpas para campos HTML (codificação de saída) de um contexto Java de back-end removendo o JavaScript incorporado. JavaScript em campos HTML pode levar a XSS armazenado e refletido. A capacidade de ter XSS pode levar à escalação de privilégio facilmente alcançada para funções superiores, como administrador, onde mais movimento lateral pode ser realizado.
Definir opções do Xframe para impedir a incorporação de sites de terceiros [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Definir opções do Xframe para impedir a incorporação de sites de terceiros • Descrição resumida antiga: Opções do Xframe • Nova descrição: Se `com.glide.cs.embed.xframe_options`Não está definido com o valor recomendado de DENY ou SAMEORIGIN, então o conteúdo da aplicação da Web pode ser incorporado em um site de terceiros usando um uri de PERMISSÃO. Permitir sites de terceiros não confiáveis pode habilitar ataques como ClickJacking. • Descrição antiga: Se `com.glide.cs.embed.xframe_options`Não está definido com o valor recomendado de DENY ou SAMEORIGIN, então o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	conteúdo de uma aplicação da Web pode ser incorporado em um site de terceiros usando um uri de PERMISSÃO. Permitir sites de terceiros não confiáveis pode habilitar ataques como ClickJacking. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Escapar HTML nas exibições de lista [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Escapar HTML nas Exibições da lista • Descrição resumida antiga: Escapar HTML
Como exigir a ofuscação da IU clássica do aplicativo para celular [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir ofuscação da IU do aplicativo para celular clássico • Descrição resumida antiga: Ofuscação da IU do aplicativo para celular clássico
Negar por padrão com ACLs vazias [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova descrição resumida: Negar por padrão com ACLs vazias • Descrição resumida antiga: Negação padrão do gerenciador de segurança • Nova descrição: Se *glide.sm.default_mode*Não está definido com o valor recomendado de Negar, o gerenciador de segurança legado da instância permite o acesso a um recurso quando não há ACLs definidas para esse recurso; ou somente ACLs curinga no nível de tabela. Definir isso para permitir que qualquer coisa que não tenha ACLs explícitas definidas seja suscetível a manipulação. • Descrição antiga: Se *glide.sm.default_mode*Não está definido com o valor recomendado de Negar, ele permite o acesso pelo gerenciador de segurança legado a um recurso quando não há ACLs definidas para esse recurso; ou somente ACLs curinga no nível de tabela. Definir isso para permitir que qualquer coisa que não tenha ACLs explícitas definidas seja suscetível a manipulação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Como maximizar a duração da janela de nova tentativa de solicitação de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Maximizar a duração da janela de nova tentativa de solicitação de redefinição de senha • Descrição resumida antiga: Janela de nova tentativa de solicitação de redefinição de senha
Exigir autorização para solicitações XSD [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações XSD • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação XSD • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.xsd`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.xsd`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Escapar script Jelly [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Escapar script Jelly • Descrição resumida antiga: Escapar Jelly
Verifique novamente as transações de entrada [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova correção: Garanta a propriedade `glide.security.strict.updates`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.security.strict.updates`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Como restringir tipos de arquivos para download em conteúdo estático [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição antiga: Restringir tipos de arquivos para download em conteúdo estático • Descrição resumida antiga: Restrições de download de tipos de arquivos de conteúdo estático

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Exigência de autorização para solicitações de pdf [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações de PDF • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação de PDF • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.pdf`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.pdf`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Restringir tipos MIME carregados [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Restringir tipos MIME carregados • Descrição resumida antiga: Carregar restrição de tipo MIME • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Desativação do comportamento legado de JQuery [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Desabilitar comportamento de JQuery legado • Descrição resumida antiga: Comportamento do JQuery legado
Como maximizar a duração da janela de desbloqueio da solicitação de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Maximizar a duração da janela de desbloqueio de solicitação de redefinição de senha • Descrição resumida antiga: Janela de desbloqueio de solicitação de redefinição de senha
Desabilitar Depuração MultiSSO [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Desabilitar depuração de MultiSSO (aplicabilidade do plug-in: Single Sign-on de vários provedores) • Descrição resumida antiga: Desabilitar depuração de MultiSSO • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Como impor o comportamento da instância de produção [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nova descrição resumida: Aplicar comportamento da instância de produção • Descrição resumida antiga: Comportamento da instância de produção
Limitar tentativas inválidas de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]	• Nova descrição resumida: Minimizar permissão de tentativas máximas de solicitação de redefinição de senha • Descrição resumida antiga: Tentativas máximas de solicitação de redefinição de senha
Exigir autorização para solicitações de CSV [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações CSV • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação de CSV • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.csv`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.csv`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Como minimizar a duração da janela de sucesso na solicitação de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Minimizar a duração da janela de sucesso de solicitação de redefinição de senha • Descrição resumida antiga: Janela de sucesso de solicitação de redefinição de senha
Como impor a segurança estrita de solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Aplicar segurança estrita para solicitação SOAP • Descrição resumida antiga: Segurança estrita para solicitação SOAP
Exigir autorização para solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações SOAP • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação SOAP • Nova descrição: A propriedade glide `glide.basicauth.required.soap`Controla

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	se a autenticação é necessária para fazer uma solicitação SOAP para uma instância. Se *glide.basicauth.required.soap*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então a autenticação será desabilitada para solicitações SOAP na instância. Ele permite acesso não autenticado a operações de administrador ou de nível de manutenção, negando, assim, os controles de segurança na instância. • Descrição antiga: A propriedade glide *glide.basicauth.required.soap*Controla se a autenticação é necessária para fazer uma solicitação SOAP para uma instância. Se glide.basicauth.required.soap não estiver definido com o valor recomendado de verdadeiro, a autenticação será desabilitada para solicitações SOAP na instância. Ele permite acesso não autenticado a operações de administrador ou de nível de manutenção, negando assim todos os controles de segurança na instância. • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.soap*existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.soap*definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Exigência de validação da entidade XMLdoc2 com expansão da entidade allowlistDisable [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir validação de entidade XMLdoc2 com expansão de entidade allowlistDisable • Descrição resumida antiga: Validação de entidade XMLdoc2 com expansão de entidade allowlistDisable
Aplicar separação de domínio em campos com referência por pontos [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Aplicar separação de domínios em campos com referência com pontos (aplicabilidade do plug-in: Separação de domínios • Descrição resumida antiga: Aplicar separação de domínios • Nova descrição: Esta propriedade controla se as consultas de junção

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	recebem condições separadas por domínio ou não, para garantir que elas apliquem a funcionalidade de separação de domínio para campos com referência por pontos. Se *glide.sys.domain.include_domain_condition_on_joi* não estiver definido com o valor recomendado de verdadeiro em uma instância usando separação de domínios, poderão ser divulgadas informações confidenciais que não devem ser compartilhadas com um domínio específico. • Descrição antiga: Esta propriedade controla se as consultas de junção recebem condições separadas por domínio ou não, para garantir que elas apliquem a funcionalidade de separação de domínio para campos com referência por pontos. Se *glide.sys.domain.include_domain_condition_on_joi* está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então informações confidenciais podem ser divulgadas que não devem ser compartilhadas com um domínio específico. • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.sys.domain.include_domain_condition_on_joi* definido como verdadeiro quando o plug-in Domain Separation está ativo. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.sys.domain.include_domain_condition_on_joi* como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Restringir solicitações JSONP a URLs confiáveis [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova descrição resumida: Restringir solicitações JSONP a URLs confiáveis • Descrição resumida antiga: Lista de inclusões de solicitação JSONP • Nova descrição: Esta propriedade especifica URLs confiáveis para o serviço AngularJS HTTP para permitir/rejeitar solicitações JSONP. A propriedade é necessária porque esta é uma mudança potencialmente prejudicial para os clientes, portanto, eles precisam de uma maneira de adicionar seus URLs confiáveis. Se *angular.jsonp.inclusion_list.enabled*Não está definido com o valor recomendado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	de "verdadeiro", então as solicitações JSONP são permitidas para qualquer URL. • Descrição antiga: Esta propriedade especifica URLs confiáveis para o serviço AngularJS HTTP para permitir/rejeitar solicitações JSONP. A propriedade é necessária porque esta é uma mudança potencialmente prejudicial para os clientes, portanto, eles precisam de uma maneira de adicionar seus URLs confiáveis. Se *angular.jsonp.inclusion_list.enabled*) não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então as solicitações jsonp são permitidas para qualquer url.
Como minimizar o máximo de SMS de redefinição de senha por dia [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Minimizar número máximo de SMS de redefinição de senha por dia • Descrição resumida antiga: Número máximo de SMS de redefinição de senha por dia
Como maximizar a duração do atraso de verificação da redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Maximizar a duração do atraso na verificação da redefinição de senha • Descrição resumida antiga: Atraso na verificação da redefinição de senha • Nova descrição: Se *password_reset.verification.delay*não está definido com o valor recomendado de 1000 ou mais, isso tornará o login mais suscetível a ataques de força bruta. Esse número de milissegundos de atraso limita a capacidade de um agente mal-intencionado de tentar adivinhar os detalhes de identificação ou verificação do usuário usando ferramentas de automação ("bots"). • Descrição antiga: Se *password_reset.verification.delay*não está definido com o valor recomendado de 1000 ou mais, isso tornará o login mais suscetível a ataques de força bruta. Esse número de milissegundos de atraso limita a capacidade de um invasor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	tentar adivinhar a identificação ou os detalhes de verificação do usuário usando ferramentas de automação ("bots").
Exigir autorização da REST API do agente de dados [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para REST API do Data Broker • Descrição resumida antiga: Autorização da REST API do Data Broker • Nova descrição: Se *glide.basicauth.required.databrokerrestapiproces* está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então a autorização básica não é necessária para todas as solicitações de REST API do agente de dados de entrada. Isso pode levar à divulgação de informações não autenticadas da instância. • Descrição antiga: A partir da versão Utah, se *glide.basicauth.required.databrokerrestapiproces* está definido com o valor recomendado de "verdadeiro", então a autorização básica não é necessária para todas as solicitações de REST API do agente de dados de entrada. Isso pode levar à divulgação de informações não autenticadas da instância. • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.databrokerrestapiproces* na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.databrokerrestapiproces* definido como verdadeiro em instâncias que executam a versão Utah e posteriores. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Exigir autorização para solicitações JSONv2 [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitação JSONv2 • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação JSONv2 • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.jsonv2*existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.jsonv2`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Desabilitar marcadores JavaScript no HTML incorporado [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Desativar tags JavaScript em HTML integrado • Descrição resumida antiga: Permitir tags Javascript em HTML integrado • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.ui.security.codetag.allow_script`existe na tabela sys_properties e está definido como falso. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.ui.security.codetag.allow_script`definido como falso. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Habilitar o plug-in Security Jump Start (regras de ACL) [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Habilitar plug-in Security Jump Start (regras de ACL) • Descrição resumida antiga: Habilitar plug-in de início rápido de segurança (Regras ACL)
Definir usuário convidado para solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Definir usuário convidado para solicitações SOAP • Descrição resumida antiga: Usuário convidado para solicitações SOAP
Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Restringir entidades externas de XML • Descrição resumida antiga: Lista de permissão de URL de validação de entidade XML
Habilitar ACLs para controlar detalhes do perfil dinâmico [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova descrição resumida: Habilite ACLs para controlar os detalhes do perfil dinâmico • Descrição resumida antiga: Habilite ACLs para controlar os detalhes do perfil dinâmico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Restringir acesso a entradas de diário personalizadas [Atualizado na Central de segurança 1,3 e removido em 2,0]	• Nova descrição resumida: Restringir o acesso a entradas de registro personalizadas • Descrição resumida antiga: Entradas de registro personalizadas seguras • Nova descrição: Se *glide.live_feed.custom_journal.acl_check_enable* está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então todos os usuários poderão ver todas as entradas de diário no recurso de feed de vida. Definir a propriedade como verdadeira respeitará as ACLs em campos de diário personalizados, e isso é bastante útil. • Descrição antiga: Se *glide.live_feed.custom_journal.acl_check_enable* está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então todos os usuários poderão ver todas as entradas de diário. Definir a propriedade como verdadeira respeitará as ACLs em campos de diário personalizados, e isso é bastante útil.
Definir a vida de OTP para redefinição de senha como 1 hora [Atualizado na Central de segurança 2,0]	• Nova descrição: Esta propriedade *glide.pwd_reset.onetime.token.validity*permite que o link no e-mail de redefinição de senha expire após o número de horas especificado nele *glide.pwd_reset.onetime.token.validity property*. O tempo de validade do token de redefinição de senha deve ser mantido o mais curto possível em de acordo com a experiência normal do usuário. Ter um tempo de validade longo para o token de redefinição de senha pode ajudar agentes mal-intencionados a executar a apropriação de conta. • Descrição antiga: Esta propriedade *glide.pwd_reset.onetime.token.validity*permite que o link no e-mail de redefinição de senha expire após o número de horas especificado nele *glide.pwd_reset.onetime.token.validity*propriedade O tempo de validade do token de redefinição de senha deve ser mantido o mais curto possível em de acordo com a experiência normal do usuário. Ter um tempo de validade longo para o token

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	de redefinição de senha pode ajudar os hackers a executar a apropriação de conta.
Restringir o acesso de leitura de desenvolvedores delegados [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Restringir o acesso de leitura de desenvolvedores delegados • Descrição resumida antiga: Lista de permissões de acesso de leitura para desenvolvedores delegados
Como definir endereços IP internos permitidos da ServiceNow [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nova descrição resumida: Definir endereços IP internos da ServiceNow permitidos • Descrição resumida antiga: Lista de permissões de acesso a endereços IP
Validação do tipo de conteúdo SOAP [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Validar tipo de conteúdo SOAP • Descrição resumida antiga: Verificação de tipo de conteúdo SOAP • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Exigir autorização para solicitações do Excel [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações do Excel • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação do Excel • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.excel` existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.excel` definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Exigir autorização para solicitações de API [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações de API • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação de API • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.api` existe

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.api`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Minimizar limite de expansão de entidade para GlideXMLUtil programável [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Minimizar o limite de expansão da entidade • Descrição resumida antiga: Definindo limite de expansão da entidade
Notificar usuários durante o processo de redefinição/mudança de senha [Removido da Central de segurança 1.5]	• Nova descrição resumida: Notificar usuários durante o processo de redefinição/mudança de senha • Descrição resumida antiga: Processo de notificação de redefinição/mudança de senha • Nova correção: Certifique-se de que o processo de redefinição de senha notifique os usuários após a mudança ou redefinição de senha. • Correção antiga: Certifique-se de que o processo de redefinição de senha notifique os usuários após a mudança ou redefinição de senha.
Desabilitar o comportamento do AngularJS legado [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Desativar comportamento do AngularJS legado • Descrição resumida antiga: Comportamento do AngularJS legado
Como maximizar a duração do tempo limite de desbloqueio para logins com falha [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Maximizar a duração do tempo limite de desbloqueio de login com falha • Descrição resumida antiga: Gerenciar o tempo limite de desbloqueio após login com falha

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Ativar sinalizador de cookie somente HTTP [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Habilitar sinalizador de cookie somente HTTP • Descrição resumida antiga: Sinalizador de cookie somente HTTP • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Como habilitar ACLs da aplicação de administrador com escopo [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Ativar ACLs da aplicação de administrador com escopo • Descrição resumida antiga: Administrar ACLs da aplicação de administrador com escopo • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Habilitar UserCookie versão 3,1 [Atualizado na Central de segurança 2,0]	• Nova descrição: UserCookie v3 é gerado somente quando a propriedade `glide.ui.secure.cookies.use_kmf`está desabilitado. UserCookie v3 não é seguro devido ao armazenamento de chave secreta para HMAC no código-fonte e idêntico para todos os clientes. Que pode ajudar agentes mal-intencionados a usar essa chave secreta para tentativas de sequestro de sessões do usuário. • UserCookie v3 é gerado somente quando a propriedade glide.ui.secure.cookies.use_kmf está desabilitada. UserCookie v3 não é seguro devido ao armazenamento de chave secreta para HMAC no código-fonte e idêntico para todos os clientes. Que pode ajudar os hackers a usar essa chave secreta para tentativas de sequestro de sessões de usuários.
Exigência de autorização para solicitações XML [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações de XML • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação de XML • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.xml`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.xml`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Como minimizar a duração da expiração do link de registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nova descrição resumida: Como minimizar a duração de expiração do link de registro de usuário externo • Descrição resumida antiga: Expiração do link de registro de usuário externo
	• Nova descrição resumida: Converter imagens de e-mails de entrada em anexos • Descrição resumida antiga: Converter HTML de e-mail de entrada
Como reduzir a quantidade de destinatários SMTP [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Minimizar a quantidade de destinatários SMTP • Descrição resumida antiga: Máximo de destinatários SMTP
Como ativar a versão atualizada do plug-in Multi-SSO [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nova descrição resumida: Habilitar versão atualizada do plug-in Multi SSO (aplicabilidade do plug-in: Single Sign-on de vários provedores) • Descrição resumida antiga: Versão atualizada do plug-in MultiSSO está ativada • Nova pontuação do CVSS: 7,1 • Pontuação CVSS antiga: 5
Desabilitar execução bruta de consulta de banco de dados [Atualizado na Central de segurança 1,3 e removido em 2,0]	• Nova descrição resumida: Desabilitar execução de consulta ao banco de dados brutos • Descrição resumida antiga: Requisitos de controle de acesso em nível de operação • Nova descrição: Esta propriedade permite que um usuário execute consultas SQL brutas no banco de dados, o que pode conceder acesso a tabelas e dados fora das restrições do GlideRecord. Se `glide.db.allow_unsafe_dbi_execute_sql`não está definido com o valor recomendado de falso, então isso permite a chamada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	`dbi.executeStatement()` De um Glide programável. • Descrição antiga: Esta propriedade permite que um usuário execute consultas SQL brutas no banco de dados, o que pode conceder acesso a tabelas e dados fora das restrições do GlideRecord. Se `glide.db.allow_unsafe_dbi_execute_sql`não está definido com o valor recomendado de falso, então isso permite a chamada `dbi.executeStatement()` De um Glide programável.
Como fazer escapes de marcação XML [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Escapar marcação XML • Descrição resumida antiga: Escapar XML • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.ui.escape_text`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.ui.escape_text`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Exigir autorização para solicitações de RSS [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações de RSS • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação de RSS • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.rss`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.rss`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Tamanho máximo permitido do anexo [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova descrição resumida: tamanho mínimo permitido de anexo • Descrição resumida antiga: tamanho máximo permitido de anexo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Impor links relativos [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição: O. *glide.cms.catalog_uri_relative*A propriedade impõe links relativos do parâmetro URI em /ess/catalog.do. Se *glide.cms.catalog_uri_relative*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então o URL não será limpo com a função enforceRelativeURL(url). URLs absolutas podem representar um risco à segurança quando usadas como parte de parâmetro ou valor de campo, redirecionando a página de origem para um site controlado por adversário. • Descrição antiga: Use *glide.cms.catalog_uri_relative*Propriedade para impor links relativos do parâmetro URI em /ess/catalog.do. Se *glide.cms.catalog_uri_relative*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então ele pode não limpar o URL com a função enforceRelativeURL(url).
Como ativar as notificações de código por SMS para inscrições e verificações [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Ativar notificação de código por SMS para inscrição e verificação • Descrição resumida antiga: Notificação de código por SMS para inscrição e verificação
Valor do cabeçalho HTTP de controle de cache [Atualizado na Central de segurança 1,3 e removido em 1,5]	• Nova descrição resumida: Valor do cabeçalho HTTP de controle de cache • Descrição resumida antiga: Valor do cabeçalho HTTP de controle de cache • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Negar acesso interno a funções externas explícitas [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Negar acesso interno a funções externas explícitas • Descrição resumida antiga: Habilitar lista de proibições interna de funções explícitas • Novo nome da configuração técnica: glide.security.explicit_roles.enable_internal_user_blacklist,g • Nome da configuração técnica antiga: glide.security.explicit_roles.enable_internal_user_blacklist

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Nova descrição: Evita que usuários externos recebam a função snc_internal. Se *glide.security.explicit_roles.enable_internal_us* está definido com o valor recomendado de verdadeiro e *glide.security.explicit_roles.internal_user_blac* propriedade não está definida como uma lista de classes de usuário não confiáveis, então as funções especificadas podem ser atribuídas à função snc_internal em vez da função snc_external. Se a lista estiver vazia, todos os usuários receberão a função snc_internal por padrão. A propriedade deve conter pelo menos as funções padrão csm_consumer_user,customer_contact. A configuração incorreta dessas propriedades aumenta o risco de que uma conta de usuário externo obtenha acesso a informações internas. • Descrição antiga: Esta propriedade impede que usuários externos recebam a função snc_internal. Se *glide.security.explicit_roles.enable_internal_us* definido com o valor recomendado de verdadeiro e, em seguida, é habilitado *glide.security.explicit_roles.internal_user_blac* *property*que permite atribuir a função snc_external. Se o valor estiver definido como falso, ele será desabilitado *glide.security.explicit_roles.internal_user_blac* • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.security.explicit_roles.enable_internal_us* definido como verdadeiro e é a propriedade *glide.security.explicit_roles.internal_user_blac* os itens perigosos csm_consumer_user, customer_contact. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.security.explicit_roles.enable_internal_us* como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Minimizar o tempo de vida do verificador único fora de banda [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Minimizar a duração do tempo de vida do verificador único fora de banda • Descrição resumida antiga: Tempo de vida curto do verificador único fora de banda

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Exigir autorização para solicitações de script [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações de script • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação de script • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.scriptedprocessor*existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.scriptedprocessor*definid como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Como limitar as sessões interativas simultâneas [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Limitar sessões interativas simultâneas • Descrição resumida antiga: Limite de sessões interativas simultâneas para autenticação do Glide • Nova descrição: Esta propriedade deve ser usada com Limitar sessões simultâneas (*com.glide.limit.concurrent.sessions*plug-in). Quando o plug-in está ativo e a propriedade está definida como falsa, um usuário pode ter qualquer número de sessões interativas simultâneas em uma instância. Um número maior de sessões abertas significa que há uma grande possibilidade de ocorrer sequestro de sessão. • Descrição antiga: Esta propriedade deve ser usada com o Limitar sessões simultâneas (*com.glide.limit.concurrent.sessions*plug-in). Quando o plug-in está ativo e a propriedade está definida como falsa, um usuário pode ter qualquer número de sessões interativas simultâneas em uma instância. Um número maior de sessões abertas significa que há uma grande possibilidade de ocorrer sequestro de sessão.
Impedir que os usuários aceitem o aviso para ignorar a validação CSRF [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Como aplicar validação estrita do token CSRF • Descrição resumida antiga: Validação estrita de CSRF

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Nova descrição: Esta propriedade habilita a validação estrita de token CSRF, o que impede a reutilização de tokens CSRF. Se *glide.security.csrf.strict.validation.mode*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então os tokens CSRF podem ser reutilizados, o que abre uma porta para ataques CSRF. • Descrição antiga: Esta propriedade habilita a validação estrita de token CSRF, o que impede a reutilização de tokens CSRF. Se *glide.security.csrf.strict.validation.mode*Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então o token CSRF pode ser reutilizado, o que abre uma porta para ataques CSRF.
Como minimizar a duração do tempo limite da atividade da sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição antiga: Minimizar a duração do tempo limite da atividade da sessão • Descrição resumida antiga: Tempo limite de atividade da sessão
Como habilitar o Sanitizer de HTML [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Habilitar limpeza de HTML • Descrição resumida antiga: Limpeza de HTML
Restringir acesso ao script em segundo plano [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição: Esta propriedade contém a função necessária para acessar o módulo em segundo plano de script. Se *glide.script_processor.admin*não estiver definido com o valor recomendado de admin, security_admin ou maint, os usuários com uma função privilegiada inferior poderão executar scripts em segundo plano na instância. Isso levará a um desvio completo do sistema de ACL, permitindo acesso total às tabelas. • Descrição antiga: Esta propriedade contém a função necessária para acessar o módulo em segundo plano de script. Se *glide.script_processor.admin*Não está definido com o valor recomendado de Administrador, então qualquer usuário com uma função de baixa privilégio poderá executar scripts em segundo plano na instância. Isso levará a um desvio

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	completo do sistema de ACL, permitindo acesso total às tabelas • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.script_processor.admin*está definido com a função admin, security_admin ou maint. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.script_processor.admin*Está definido como Administrador • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Como desabilitar o código HTML integrado [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Desabilitar código HTML integrado • Descrição resumida antiga: Código HTML integrado
Como minimizar a duração do tempo limite absoluto da sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição antiga: Minimizar a duração do tempo limite absoluto da sessão • Descrição resumida antiga: Tempo limite absoluto da sessão
Exigir autenticação por padrão para inclusões de script de cliente chamável [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autenticação por padrão para inclusões de script de cliente chamável • Descrição resumida antiga: Privacidade em inclusões de script de cliente chamável
Restringir acesso à API programável GlideSystemUserSession [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Restringir acesso à API programável GlideSystemUserSession • Descrição resumida antiga: Acesso à API programável GlideSystemUserSession
Impor a limpeza de HTML [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Aplicar limpeza de HTML • Descrição resumida antiga: Verificar HTML não limpo • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Como minimizar a duração do tempo limite absoluto da sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição antiga: Minimizar a duração do tempo limite absoluto da sessão • Descrição resumida antiga: Tempo limite absoluto da sessão
Ativar a autenticação multifator baseada em função [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Ativar autenticação multifator com base na função • Descrição resumida antiga: Autenticação multifator com base na função
Como minimizar a duração da restrição "notBefore" ou "notOnOrAfter" de SAML [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nova descrição resumida: Minimizar a duração da restrição SAML "notBefore" ou "notOnOrAfter" (aplicabilidade do plug-in: Single Sign-on de vários provedores) • Descrição resumida antiga: Restrição SAML "notBefore" ou "notOnOrAfter" • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Restringir domínios de e-mail para registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Restringir domínios de e-mail para registro de usuário externo (aplicabilidade do plug-in: Registro de usuário externo) • Descrição resumida antiga: Lista de permissões de domínio de e-mail para registro de usuário externo • Nova correção: Garanta a propriedade *sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains*não está definido com um valor vazio. • Correção antiga: Garanta a propriedade *sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains*não está definido com um valor vazio.
Como maximizar a duração da janela de pausa de SMS de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Maximizar a duração da janela de pausa de SMS de redefinição de senha • Descrição resumida antiga: Janela de pausa de SMS de redefinição de senha • Nova correção: Garanta a propriedade *password_reset.sms.pause_window*definido como 2 ou maior.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Correção antiga: Garanta a propriedade `password_reset.sms.pause_window`definido como 2. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Desabilitar conexões SSLv2/SSLv3 de saída [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Desabilitar conexões SSLv2/SSLv3 de saída • Descrição resumida antiga: Desabilitar SSLv2/SSLv3
Exigir autorização para solicitações de descarregamento [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações de descarregamento • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação de descarregamento • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.unl`existe em sys_properties_table e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.unl`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Ativar pontuação e filtragem de spam de e-mail [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Habilitar pontuação e filtragem de spam de e-mail • Descrição resumida antiga: Pontuação e filtragem de spam de e-mail
Nome diferenciado inicial LDAP não definido [Atualizado na Central de segurança 1,3 e removido em 2,0]	• Nova descrição resumida: Cancelar definição do nome diferenciado inicial do LDAP • Descrição resumida antiga: Nome diferenciado inicial do LDAP
Habilitar token anti-CSRF [Novo na Central de segurança 1,3, atualizado em 1,5 e removido em 2,0]	• Nova descrição resumida: Habilitar token anti-CSRF • Descrição resumida antiga: Token anti-CSRF

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Exigir a verificação de ACL de AJAXGlideRecord [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir a verificação de ACL AJAXGlideRecord • Descrição resumida antiga: Habilitar a verificação de ACL AJAXGlideRecord
Registrar representação de usuário [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Download de arquivo infectado [Atualizado na Central de segurança 1,5 e 2,0]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Habilitar Captcha para registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Habilitar Captcha para registro de usuário externo (aplicabilidade do plug-in: Registro de usuário externo) • Descrição resumida antiga: Habilitar Captcha para registro de usuário externo
Desabilitar mensagens de erro SQL [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Desabilitar mensagens de erro SQL • Descrição resumida antiga: Desabilitando mensagens de erro SQL
Como minimizar a duração da expiração da solicitação de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Minimizar a duração da expiração da solicitação de redefinição de senha • Descrição resumida antiga: Expiração da solicitação de redefinição de senha • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Controlar tempo de bloqueio para tentativas inválidas de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Minimizar a duração da janela de tentativas máximas de solicitação de redefinição de senha • Descrição resumida antiga: Janela de tentativas máximas de solicitação de redefinição de senha
Restringir tipos MIME para download [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Restringir tipos MIME para download • Descrição resumida antiga: Lista de proibição de tipos de MIME para download

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Escapar fórmulas do Excel [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Escapar fórmulas do Excel • Descrição resumida antiga: Escapar fórmula do Excel
Ativar o plug-in de segurança contextual [Atualizado na Central de segurança 1.3]de	• Nova descrição resumida: Habilitar plug-in de segurança contextual • Descrição resumida antiga: Plug-in de segurança contextual
Como habilitar a recuperação de conta [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]	• Nova descrição resumida: Habilitar recuperação de conta (aplicabilidade do plug-in: Single Sign-on de vários provedores) • Descrição resumida antiga: Recuperação de conta • Nova descrição: Esta propriedade controla o recurso de recuperação de conta que vincula a capacidade de ignorar o single sign-on a administradores especificamente designados. Se `glide.sso.acr.enabled`se o valor recomendado for verdadeiro, os logins interativos locais (baseados em nome de usuário ou senha) permanecerão habilitados quando o single sign-on estiver habilitado na instância. Eliminar logins interativos locais reduz o potencial de acesso não autorizado à instância. • Descrição antiga: Esta propriedade controla o recurso de recuperação de conta. Se `glide.sso.acr.enabled`Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então a recuperação de conta por UserId não será possível. • Nova pontuação do CVSS: 6,5 • Pontuação CVSS antiga: 9,1 • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Exigir autorização para solicitações de importação [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações de importação • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação de importação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	• Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.importprocessor`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.importprocessor`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Como ativar o plug-in Controle de acesso de SNC [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Habilitar plug-in de controle de acesso do SNC • Descrição resumida antiga: Plug-in de controle de acesso do SNC
Limitar sessões simultâneas em todos os nós [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Limitar sessões simultâneas em todos os nós • Descrição resumida antiga: Limite de sessões simultâneas para autenticação do Glide em todos os nós
Exigir autorizações para solicitações de saída de XML [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações de saída de XML • Descrição resumida antiga: Autorização de saída de XML • Nova correção: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.xmloutputprocessor`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade `glide.basicauth.required.xmloutputprocessor`definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Scripts de escape no bloco de anotações [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Escapar scripts no bloco de anotações • Descrição resumida antiga: Escapar no bloco de anotações • Nova descrição: O bloco de anotações é uma maneira fácil de definir informações no servidor que podem ser acessadas no navegador. Um administrador pode script de qualquer coisa para estar nele, incluindo dados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	arbitrários de registros arbitrários. Se *glide.ui.escape_scratchpad*não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então é possível executar script mal-intencionado, como uma vulnerabilidade de script entre sites. • Descrição antiga: O bloco de anotações é uma maneira fácil de definir informações no servidor que podem ser acessadas no navegador. Um administrador pode script de qualquer coisa para estar nele, incluindo dados arbitrários de records.if arbitrários *glide.ui.escape_scratchpad*não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então é possível executar script mal-intencionado, como uma vulnerabilidade de script entre sites.
Exigir autorização para solicitação WSDL [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitação WSDL • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação de WSDL • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.wsdl*existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.wsdl*definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Exigir autorização para solicitações SCHEMA [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Exigir autorização para solicitações SCHEMA • Descrição resumida antiga: Autorização de solicitação SCHEMA • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.schema*existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.basicauth.required.schema*definido como verdadeiro. • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
Restringir tipos MIME para download [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]	• Nova descrição resumida: Restringir tipos MIME para download • Descrição resumida antiga: Tipos MIME para download
Desabilitar agente de log para usuários de baixo privilégio na área restrita de script [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova descrição resumida: Desabilitar o Logger para usuários de baixo privilégio na área restrita de script • Descrição resumida antiga: Logger de segurança do Glide Sem log para Sandbox • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Implementação do cabeçalho de segurança x-frame-options: SAMEORIGIN [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Implementar o cabeçalho de segurança X-Frame-Options: SAMEORIGIN • Descrição resumida antiga: X-Frame-Options: SAMEORIGIN • Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Restringir acesso ao monitoramento de desempenho [Atualizado na Central de segurança 1,3]	• Nova descrição resumida: Restringir acesso ao Monitoramento de desempenho • Descrição resumida antiga: ACL de monitoramento de desempenho
Desativar mensagens de erro SQL detalhadas para o processador de importação [Atualizado na Central de segurança 1,3]	Script de regra: O script foi atualizado para melhorar a precisão da detecção.
Como minimizar a duração da expiração do SMS de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Minimizar a duração da expiração do SMS de redefinição de senha • Descrição resumida antiga: Expiração do SMS de redefinição de senha
Como desabilitar a criação de usuários a partir de e-mails recebidos [Atualizado na Central de segurança 1.3]	• Nova descrição resumida: Desabilitar a criação de usuários a partir de e-mails de entrada • Descrição resumida antiga: Restringir e-mails por domínio • Nova descrição: Um administrador pode definir uma propriedade de e-mail para criar usuários automaticamente a partir de e-mails de entrada. Se definir esta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentação	Atualizações
	propriedade com o valor inseguro, a instância criará usuários automaticamente a partir do e-mail de entrada. Cada usuário criado terá a mesma senha padrão codificada, o que facilita o desvio da autenticação por meio da força bruta. • Descrição antiga: Um administrador pode definir uma propriedade de e-mail para criar usuários automaticamente a partir de e-mails de entrada. Se definir esta propriedade com o valor inseguro, a instância criará usuários automaticamente a partir do e-mail de entrada. Cada usuário criado terá a mesma senha padrão codificada, o que facilita o desvio da autenticação por meio da força bruta. • Nova correção: Garanta a propriedade *glide.pop3readerjob.create_caller* definido como falso. • Correção antiga: Garanta a propriedade *glide.pop3readerjob.create_caller*definido como falso

Configurações de proteção excluídas

Algumas configurações de proteção são removidas das linhas de base da Central de segurança.

Configurações de proteção excluídas para a versão de linha de base 6,0

Algumas configurações de proteção foram removidas com o lançamento da linha de base da Central de segurança versão 6,0.

- Impor ACL em dados de eventos de ciclo de vida do RH
- Impor playbook para licenças e permissões de escopo de segurança
- Impor ACL nos dados do Core de RH
- Impeça que os administradores globais ignorem as restrições de acesso à aplicação com escopo
- Desativar o comportamento do AngularJS legado
- Impor ACLs de nível de campo em ÁreaRestritaDoRegistroGlide
- Impor segurança de escopo para Serviços digitais para setor público
- Restringir tipos de arquivos para download em conteúdo estático
- Impor acesso de ACL com escopo para Information Request Playbooks
- Minimizar a duração da restrição "notBefore" ou "notOnOrAfter" de SAML
- Restringir o acesso de leitura de desenvolvedores delegados
- Impor política de senha em todos os métodos
- Impor escopo de segurança para informações da aplicação de serviço

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exigir ofuscação da IU do aplicativo para celular clássico
- Habilitar SSL na Autenticação LDAP
- Aplicar escopo de segurança ao Espaço do agente para Gestão de casos de RH
- Limitar o tamanho do anexo em fluxos de treinamento e previsão
- Remover credenciais da página de boas-vindas
- Impor ACL nos dados do Virtual Agent do RH
- Verificar representação na avaliação de ACL no app de RH
- Restringir pacotes Java permitidos
- Impor verificações estritas de assinatura de código

Configurações de proteção excluídas para a versão de linha de base 5,0

Algumas configurações de proteção foram removidas com o lançamento da linha de base da Central de segurança versão 5,0.

- Exigir autenticação no processador HTTP da Gestão de eventos
- Restringir o acesso a entradas de diário personalizadas
- Não aplique a Política de senha no login
- Desabilitar execução de consulta bruta do banco de dados
- Limpeza de HTML em log
- Ativar token anti-CSRF
- Aplicar a confiança do certificado
- Nome diferenciado inicial LDAP não definido
- Definir comprimento mínimo da senha

Configurações de proteção excluídas da linha de base versão 4.0

Algumas configurações de proteção foram removidas com a versão de Central de segurança linha de base versão 4,0.

- Senha inicial LDAP
- Funções móveis off-line
- Restringir o acesso a dados críticos por meio de políticas de acesso Zero Trust (aplicabilidade do plug-in: Autenticação adaptável)
- Tabela somente leitura - Lista de permissões para gravação
- Operações de probe JDBC permitidas (aplicabilidade do plug-in: MID Server)
- Defina Domínios permitidos que criam usuários a partir de e-mails de entrada
- Definir senha complexa “padrão”
- Propriedades acessíveis na Lista de permissões do GraphQL
- Lista de permissões de envio de mensagens de origem cruzada
- Limitar o tamanho do anexo em fluxos de treinamento e previsão para GraphQL Enpoints (aplicabilidade do plug-in: Platform Document Intelligence)
- Editar lista de permissões de funções de conteúdo (aplicabilidade do plug-in: Comunidades)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Certifique-se de que as consultas do banco de dados não acionem uma exceção de OutofMemory devido ao tamanho da consulta
- Lista de permissões de função para execução de script
- Lista de permissões de tipo de arquivo para download
- Tabelas somente leitura para exclusão
- Impor autenticação para ACL sem rolação
- Minimize o tempo de expiração do token único LDAP
- Permitir somente endereços IP confiáveis para autenticação
- Definir URL de redefinição de senha do celular
- Complexidade da senha das contas de serviço (aplicabilidade do plug-in: Ponte de serviço)
- Notificar usuários durante o processo de redefinição/mudança de senha
- Impor restrições de escopo da aplicação
- Requisitos de controle de acesso (aplicabilidade do plug-in: Comunidades)
- Lista de permissões de função de acesso ao histórico de registros
- Restringir o acesso à função para anexos
- Permitir somente PDFs da lista predefinida de URLs confiáveis
- Impedir e-mail com senha de uso único durante indisponibilidade do servidor LDAP
- Converter imagens de e-mails de entrada em anexos
- Revise a condição de controle de acesso de função explícita externa

Configurações de proteção excluídas da linha de base versão 2.0

Algumas configurações de proteção foram removidas com a versão de Central de segurança linha de base versão 2,0.

- Habilitar assinatura de código para scripts e dados de configuração de aplicação
- Habilitar criptografador de KMF do Glide
- Desabilitar o uso do criptografador no nível da instância
- Habilitar lista de proibições interna de funções explícitas
- Bloquear inserções diretas na fila do ECC DO MID para o requisito de assinatura de código
- Registrar todos os campos de solicitação HTTP de saída

Controle de acesso

A categoria de controle de acesso audita o processo de proteção de recursos contra acesso não autorizado por meio de solicitações de concessão e negação com base em um modelo de permissão. Isso inclui garantir que uma entidade que acesse um recurso tenha credenciais válidas para isso, criando e protegendo um conjunto bem definido de funções ou permissões e garantindo que os controles de função ou permissão sejam protegidos contra reprodução e adulteração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os controles de acesso determinam se o acesso a um recurso específico deve ser concedido ou negado. Eles só permitem o acesso aos recursos aos usuários com permissão para usá-los.

Tempo de validação do token anti-CSRF [Novo na Central de segurança 1.3]

A propriedade *glide.security.csrf_previous.time_limit* especifica o tempo, em segundos, para um token de segurança expirar.

Quando a sessão do usuário expira, o token de segurança expira com ela, a menos que a propriedade **reutilização permitida de tokens expirados** esteja habilitada e esteja dentro do intervalo de tempo descrito por esta propriedade. Esse token é usado para impedir ataques de falsificação de solicitação entre sites.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.security.csrf_previous.time_limit*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	86.400 segundos ou 1 dia
Valor padrão	86.400 segundos ou 1 dia
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade com o valor recomendado desabilita a validação de token usada para impedir ataques de falsificação de solicitação entre sites.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade determina a duração, em segundos, da validade de um token de segurança. O token de segurança e a sessão do usuário expiram juntos, a menos que a propriedade **reutilização permitida de tokens expirados** esteja habilitada e o token esteja dentro do intervalo de tempo descrito por esta propriedade. Este token evita ataques de falsificação de solicitação entre sites. Tem um valor padrão de 86.400 segundos ou 1 dia.

Aplicar separação de domínio em campos com referência por pontos [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]

A propriedade *glide.sys.domain.include_domain_condition_on_join* controla se as consultas de junção recebem condições separadas por domínio ou não para garantir que elas apliquem a funcionalidade do Domain Separation para campos de referência com pontos.

Esta propriedade controla se as consultas de junção recebem condições separadas por domínio ou não, para garantir que elas apliquem a funcionalidade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de separação de domínio para campos com referência por pontos. Se *glide.sys.domain.include_domain_condition_on_join* não estiver definido com o valor recomendado de verdadeiro em uma instância usando separação de domínios, poderão ser divulgadas informações confidenciais que não devem ser compartilhadas com um domínio específico. Pode haver um impacto funcional moderado na instância se os componentes dependerem das consultas entre domínios inseguras. As instâncias devem ser testadas em ambientes de subprodução antes de habilitar.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.sys.domain.include_domain_condition_on_join*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	Verdadeiro, quando o Domain Separation estiver instalado, caso contrário, a propriedade não existirá.
Valor padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Controla se as consultas de junção recebem condições separadas por domínio ou não para garantir que elas apliquem a funcionalidade do Domain Separation para campos de referência com pontos.
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se *glide.sys.domain.include_domain_condition_on_join* não estiver definida com o valor recomendado **verdadeiro**, as informações confidenciais, que não devem ser compartilhadas com um domínio específico, poderão ser divulgadas.
Referências	Domain Separation para provedores de serviço

Bloqueio de acesso aos desenvolvedores delegados

Esta configuração afeta o acesso de desenvolvedores delegados que estão atualizando funções de usuário por meio de script. Quando a configuração está em conformidade, o desenvolvedor não poderá atualizar ou inserir registros na tabela sys_user_has_role sem também ter a função user_admin.

O valor desta propriedade afeta se um desenvolvedor delegado tem permissão para conceder ou receber acesso inesperado à funcionalidade na instância. Quando a propriedade contém funções, somente essas funções podem executar módulos de script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`com.glide.sys.security.delegateddev.block_grant_roles`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	O valor desta propriedade afeta se um desenvolvedor delegado tem permissão para conceder ou receber acesso inesperado à funcionalidade na instância.
Tipo	comutador de alternância
Valor-padrão	verdadeiro
Valor recomendado	verdadeiro
Dependências de segurança	nenhum
Classificação de risco de segurança	6,7
Impacto funcional	Quando um usuário com a função deleged_developer tenta modificar um registro na tabela sys_user_has_role, esta propriedade habilita verificações de segurança adicionais em relação à operação. As verificações de segurança adicionais validam que o usuário recebeu a função user_admin se ele tentar criar ou atualizar a tabela sys_user_has_role. Se ele não tiver a função user_admin, o acesso será negado. Quando a propriedade é falsa, essas verificações adicionais não são validadas.
Risco à segurança	(Moderado) Sem a autorização apropriada, usuários não autorizados podem acessar conteúdo/dados confidenciais na instância.
Referências	Controle de acesso

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Bloqueio de tokens anti-CSRF expirados [Atualizado na Central de segurança 1.5]

Bloqueie tokens CSRF expirados para impedir ataques de falsificação de solicitação entre sites.

Visão geral

As falsificações de solicitação entre sites são um tipo de exploração mal-intencionada em que comandos não autorizados são executados em nome de um usuário autenticado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes da configuração

Atributo	Descrição
Visão geral	Controla o uso de um token de segurança expirado para identificar e validar solicitações de entrada. Defina como **falso** para impedir que um token expirado anteriormente valide uma solicitação de entrada.
Nome da configuração	`glide.security.csrf_previous.allow`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	**falso**
Valor padrão	**verdadeiro**
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	**Pontuação de gravidade**: 6,5
	Classificação de gravidade por pontuação do CVSS: média
	Detalhes do risco à segurança: impõe um forte mecanismo anti-CSRF para proteger a funcionalidade autenticada, e o mecanismo eficaz antiautomação ou anti-CSRF protege a funcionalidade não autenticada.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Habilitar token anti-CSRF [Novo na Central de segurança 1,3, atualizado em 1,5 e removido em 2,0], falsificação de solicitação entre sites .

Verifique as condições da ação de IU antes da execução

Use a propriedade `glide.security.strict.actions` para habilitar a verificação das condições de ações de IU em formulários e listas antes de serem executados. Quando você define esta propriedade como verdadeira, ela adiciona uma camada extra de validação nas ações de IU da tabela antes que elas sejam executadas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.security.strict.actions`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Definir uma camada extra de validação nas ações de IU da tabela antes que elas sejam executadas.
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	3,3
Impacto funcional	Esta correção adiciona apenas uma camada extra de validação para verificar se há ações de IU na tabela/página de destino na instância. Contanto que os controles de acesso sejam definidos corretamente na instância do cliente, não deve haver um impacto aqui.
Risco à segurança	(Baixo) A solicitação de acesso é sempre verificada quando ocorrem transações entre duas zonas. Esta operação valida qualquer ação de IU antes que o formulário seja renderizado para o usuário final.
Referências	Plug-in High Security

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Configurar funções de administrador de grupo de atribuição de gestão de eventos [Novo na Central de segurança 1.5]

Use a propriedade *evt_mgmt.connector_assignment_group_admin_roles* para definir quais funções estão autorizadas para acesso de administrador no campo do grupo de atribuição nas instâncias do conector.

A propriedade *evt_mgmt.connector_assignment_group_admin_roles* contém uma cadeia de caracteres separada por vírgulas que indica os nomes de funções que têm acesso de administrador ao campo de grupo de atribuição nas instâncias do conector. Mudar as funções padrão dessa lista pode permitir que usuários não autorizados alterem integrações de eventos na instância. Para impedir o acesso não autorizado às funções, defina *evt_mgmt.connector_assignment_group_admin_roles* com o valor de administrador, evt_mgmt_admin, sn_sow_srm.srm_admin. Revise todas as funções adicionais na cadeia de caracteres de valor recomendada para garantir que a função seja incluída.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*evt_mgmt.connector_assignment_group_admin_roles*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	admin, evt_mgmt_admin, sn_sow_srm.srm_admin
Valor padrão	admin, evt_mgmt_admin, sn_sow_srm.srm_admin
Categoria	Controle de acesso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,1 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: mudar as funções padrão pode permitir que usuários não autorizados alterem integrações de eventos na instância.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Creating groups

Configurar lista de permissões de widgets do Portal de serviços [Novo na Central de segurança 2,0]

Saiba como configurar a propriedade glide.service_portal.widget.allow_list com segurança para que as ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) das tabelas não exponham informações confidenciais.

. `glide.service_portal.widget.allow_list`a propriedade identifica os widgets que podem acessar qualquer tabela na instância. No entanto, as ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) dessas tabelas continuarão a ser aplicadas. Se as ACLs estiverem configuradas incorretamente ou ausentes, os widgets nesta lista poderão habilitar o acesso a essas tabelas, potencialmente expondo informações confidenciais. Esta propriedade será efetiva somente se o widget usar SNCACLWidgetUtil e `glide.service_portal.widget.enforce_public_check`a propriedade está habilitada (definida como verdadeira).

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.service_portal.widget.allow_list`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	matriz
Valor recomendado	Vazio
Valor padrão	Vazio - Em alguns casos de cliente, pode haver alguns valores.
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: Não configurar esta propriedade com os valores recomendados pode permitir que os widgets acessem qualquer tabela na instância.
Dependências e pré-requisitos	Para `glide.service_portal.widget.allow_list`como aplicável, o.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	`glide.service_portal.widget.enforce_public_check`a propriedade deve ser definida como verdadeira.
Impacto funcional	Esta propriedade permite que os clientes acessem qualquer informação da tabela se o widget estiver definido como público e incluído no valor da propriedade.

Configurar lista de permissões da tabela de widgets do Portal de serviços [Novo na Central de segurança 2,0]

Saiba como `glide.service_portal.widget.table_allow_list`A propriedade aprimora a segurança listando tabelas acessíveis a usuários não autenticados por meio de widgets do Portal de serviços, dependendo de verificações adicionais e configurações de propriedade específicas do Glide.

. `glide.service_portal.widget.table_allow_list`A propriedade contém uma lista de tabelas que usuários não autenticados podem acessar por meio de widgets do Portal de serviços, que utilizam as verificações de segurança adicionais no script SNCACLWidgetUtil. Esta propriedade será imposta somente se for a propriedade glide `glide.service_portal.widget.enforce_public_check`definido como verdadeiro. Incluir tabelas desnecessárias nesta propriedade pode levar à divulgação de informações confidenciais. No entanto, as ACLs da tabela continuarão a ser avaliadas como estavam anteriormente.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.service_portal.widget.table_allow_list`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: Se esta propriedade não estiver definida com o valor seguro, tabelas desnecessárias poderão ser incluídas, levando potencialmente à divulgação de informações confidenciais.
Dependências e pré-requisitos	. `glide.service_portal.widget.enforce_public_check`a propriedade deve ser definida como verdadeira para `glide.service_portal.widget.table_allow_list`configuração para entrar em vigor.
Impacto funcional	A lista de tabelas controla o acesso às tabelas das quais o widget tem permissão para recuperar dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Negar acesso interno a funções externas explícitas [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Use as propriedades do sistema para determinar se os usuários externos podem ser atribuídos à função snc_internal.

Use *glide.security.explicit_roles.enable_internal_user_blacklist*propriedade do sistema para impedir que usuários externos sejam atribuídos a. *snc_internal*função. Quando esta propriedade está definida como **verdadeiro** aplica os parâmetros do protegido por manutenção *glide.security.explicit_roles.internal_user_blacklist*propriedade. Esta propriedade atribui o. *snc_external*função para uma lista de classes de usuário não confiáveis. Se *glide.security.explicit_roles.enable_internal_user_blacklist*está definido como **falso** . *glide.security.explicit_roles.internal_user_blacklist*a propriedade é ignorada.

Nota:
Instâncias sem funções explícitas instaladas não são afetadas. A partir da versão Paris, novas instalações de funções explícitas obtêm a propriedade com um valor padrão de verdadeiro.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.security.explicit_roles.enable_internal_user_blackl*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Valor de fallback	falso
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,4 • Pontuação do CVSS: média • A configuração incorreta desta propriedade aumenta o risco de que uma conta de usuário externo obtenha acesso a informações internas.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Negar acesso não autorizado a itens de solicitação [Atualizado na Central de segurança 1,3]

A propriedade *glide.sc.req_for.roles.default* define um comportamento padrão para a API *retrieveAddress*.

Esta propriedade é funcional somente quando *glide.sc.req_for.roles* não tem valores. Se *glide.sc.req_for.roles* tiver valores, esta propriedade não terá importância e os usuários com apenas funções definidas terão acesso à API.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.sc.req_for.roles.default`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Quando não há funções fornecidas na propriedade, a inclusão de script do cliente chamável `ScriptServiceCatalogGetLocation` pode ser chamada por qualquer usuário logado sem privilégios e pode recuperar o endereço de qualquer outro usuário no sistema. Esta propriedade protege esta API de ser exposta a usuários sem privilégios.
Valor recomendado	negar
Valor padrão	negar
Tipo de configuração	Lista de seleção (permitir | negar)
Risco à segurança	(Moderado) Se `glide.sc.req_for.roles.default` não estiver definido com o valor recomendado de **negar** (permitir) e o valor de `glide.sc.req_for.roles` estiver vazio, qualquer usuário poderá solicitar itens para outros usuários permitindo o acesso a recursos não autorizado.
Referências	Script chamável pelo cliente inclui

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Exiba recomendações para páginas de IU de alto risco

Diminua a probabilidade de erros de autorização e divulgação não intencional de informações exibindo recomendações para páginas de IU de alto risco.

Use **glide.script.ui_page.customer_scoped.security_msgs_enabled** Propriedade do sistema para determinar se as recomendações de segurança devem ser exibidas aos usuários que configuram páginas de IU quando:

- Uma ACL está ausente
- GlideRecord/GlideDBQuery APIs são usadas em vez de GlideRecordSecure
- a página é configurada como pública na tabela "sys_public"

Quando a propriedade está habilitada, recomendações quando as condições anteriores são atendidas, diminuindo a probabilidade de erros de autorização e ajudando a evitar a divulgação não intencional de informações.

Defina a propriedade do sistema **glide.script.ui_page.customer_scoped.security_msgs_enabled** . **verdadeiro** para exibir essas recomendações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	glide.script.ui_page.customer_scoped.security_msgs_enabled
Aplicabilidade do plug-in	Nenhum(a)
Risco à segurança	Definindo esta propriedade do sistema como **falso** aumentar a probabilidade de erros de autorização e divulgação de informações não intencionais.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	5,3
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Médio
Impacto funcional	Exibe recomendações de segurança para usuários que configuram páginas de IU.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Booliano
Valor do sistema de base	verdadeiro
Valor de fallback	verdadeiro
Valor recomendado	verdadeiro

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Desabilitar e-mails de entrada para usuários bloqueados

Use a propriedade `glide.pop3.process_locked_out` para controlar as ações de e-mail de entrada para usuários ativos bloqueados.

Defina essa propriedade como **falsa** para desabilitar e-mails de entrada para usuários bloqueados.

Nota:
Considere as implicações de segurança de permitir usuários de domínios não confiáveis e o motivo pelo qual eles foram bloqueados, antes de permitir que os e-mails deles acionem ações de e-mail de entrada.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.pop3.process_locked_out`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Finalidade	Esta propriedade controla as ações de e-mail de entrada para usuários ativos bloqueados.
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Risco à segurança	(Alto) Quando você define esta propriedade como **verdadeira**, pode haver uma divulgação de informações, já que os e-mails de entrada são recebidos por usuários com contas bloqueadas.
Classificação de risco de segurança	7,5

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Verifique novamente as transações de entrada [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Use a propriedade `glide.security.strict.updates` para habilitar a verificação dupla de segurança em transações de entrada durante o envio do formulário. Quando você define esta propriedade como **verdadeira**, ela adiciona uma camada extra de validação de tabela antes que formulário renderize no navegador.

Certifique-se da propriedade `glide.security.strict.updates`existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.security.strict.updates`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Garantir uma camada adicional de verificação de permissões do usuário antes de apresentar o formulário no navegador.
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8,1
Impacto funcional	Esta correção adiciona uma camada extra de validação para verificar as permissões do usuário na tabela/página de destino na instância. Contanto que os controles de acesso sejam definidos corretamente na instância do cliente, não deve haver um impacto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	(Alto) Você sempre deve verificar a solicitação de acesso quando ocorrem transações entre duas zonas. Esta operação verifica se há permissões quando o formulário é solicitado e antes que a renderização do formulário ocorra.
Referências	Propriedades das configurações de segurança

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como habilitar ACLs da aplicação de administrador com escopo [Atualizado na Central de segurança 1.3]

O `glide.security.scoped_administration.honor_global_acl` determina se um app de administração de aplicações pode herdar regras de ACL (access control list, lista de controle de acesso) global.

Esta propriedade é especialmente útil quando não há ACLs de aplicação de administrador com escopo definidas para o escopo do registro.

Defina `glide.security.scoped_administration.honor_global_acl` como verdadeiro para impedir que um usuário com poucos privilégios e com permissões para a aplicação acesse registros confidenciais.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.security.scoped_administration.honor_global_acl`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Controla a regra de acesso da ACL na aplicação de administração com escopo.
Valor recomendado	Verdadeiro
Valor padrão	Verdadeiro
Tipo de configuração	Booliano
Risco à segurança	(Baixo) Quando o valor da propriedade for verdadeiro e não houver ACLs de aplicação de administrador com escopo definidas para o escopo do registro, as ACLs globais serão respeitadas. Se a propriedade for definida como falsa, sem ACLs de aplicação de administrador com escopo definidas para o escopo do registro, as verificações de ACL serão ignoradas.
Classificação de risco de segurança	3,8
Referências	Access control rules in application administration apps

Para saber mais sobre como ativar um plug-in, consulte Activate a plugin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilitar regras de consulta de gestão de ordem de serviço para organizações de serviço [Novo na Central de segurança 1,5 e atualizado em 2,0]

Use a propriedade *sn_fsm.use_query_rules* para aplicar regras e filtros às tabelas de Gestão de serviços de campo.

Quando definido como verdadeiro, as regras/filtros da tabela sn_query_rule serão usados para determinar o acesso de leitura às tabelas relacionadas à Gestão de serviços de campo (ordem de serviço e tarefa de ordem de serviço) para o usuário conectado por meio de regras de negócio de consulta e ACLs de leitura. Quando for definida como falsa, os registros não serão filtrados com base nas regras de consulta. As regras de negócio de consulta adicionam validações de segurança adicionais. Especificamente, esta propriedade filtrará registros para agentes, qualificadores e expedidores com base em seu território atribuído ou associação de território. Seguir o princípio do menor privilégio é uma prática recomendada ao ler registros. Quando esta propriedade não está definida como verdadeira, pode haver um risco maior de exposição de dados das tabelas da Gestão de serviços de campo.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*sn_fsm.use_query_rules*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes de risco à segurança: quando essa propriedade for definida como verdadeira, as regras e os filtros da tabela sn_query_rule serão usados para determinar o acesso de leitura às tabelas de Gestão de serviços de campo com implementação do princípio de menor privilégio. Quando definida como falsa, os registros não serão filtrados com base nas regras de negócio de consulta e podem ter um risco maior de exposição de dados pelas tabelas de Gestão de serviços de campo.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Quando for definida como verdadeira, as regras e os filtros da tabela sn_query_rule serão usados para determinar o acesso de leitura às tabelas relacionadas de Gestão de serviços de campo. Por exemplo, ordem de serviço (WO) e tabela de ordem de serviço (WOT) para o usuário conectado por

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	regras de negócio de consulta e ACLs de leitura. Quando for definida como falsa, os registros não serão filtrados com base nas regras de consulta. Habilitar essa propriedade protege os dados, e nenhum dado (wm_task e wm_order) ficará visível para os usuários.
Referências	Field Service Management reference

Habilitar ACLs para controlar detalhes do perfil dinâmico [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Use a propriedade `glide.live_profile.details` para designar se um usuário deve ser capaz de exibir todos os campos de detalhes, como nome da empresa e números de telefone, em um perfil dinâmico.

Dependendo da configuração da propriedade `glide.live_profile.details`, ocorre o seguinte:

- Se o valor for definido como Mostrar, o acesso às informações do perfil dinâmico será concedido, independentemente das ACLs criadas para o perfil do usuário.
- Se o valor for definido como ACL, o acesso às informações do perfil dinâmico será concedido, independentemente das ACLs criadas para o perfil do usuário.
- Se o valor for definido como Esconder, o acesso às informações do perfil dinâmico será restrito, independentemente das ACLs criadas para o perfil do usuário.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.live_profile.details`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	O objetivo é permitir que somente usuários autorizados acessem os detalhes de um Perfil dinâmico (como Nome da empresa, Números de telefone)
Tipo de dados	lista de seleção
Valor recomendado	ACL
Valor-padrão	ACL
Classificação de risco de segurança	4,3
Impacto funcional	Se a propriedade não estiver habilitada, os usuários não autorizados poderão acessar os detalhes do perfil dinâmico de todos os outros usuários.
Risco à segurança	(Moderado) As solicitações de API devem sempre respeitar as ACLs de tabela. A restrição deve ser aplicada para impedir que usuários não autorizados acessem detalhes de um Perfil dinâmico.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilitar ACLs para consulta codificada no widget de lista simples [Novo na Central de segurança 2,0]

Saiba como definir *glide.service_portal.enable_acls_for_encoded_query_in_list*Propriedade para o valor seguro para impedir que os usuários ignorem as avaliações da lista de controle de acesso (ACL) em uma condição de consulta no Widget de lista simples.

. *glide.service_portal.enable_acls_for_encoded_query_in_list*A propriedade não está definida com o valor seguro verdadeiro, um usuário pode ignorar as avaliações da lista de controle de acesso (ACL) em uma condição de consulta no Widget de lista simples. Se a propriedade estiver definida como falsa, ela será revertida para o comportamento anterior, impondo verificações de ACL para uma consulta codificada com base no valor da caixa de seleção enforce_acl.

Avaliar ACLs em consultas para garantir que um usuário tenha acesso aos campos que estão sendo consultados, evitando assim o vazamento de dados não autorizado.

Certifique-se de que a propriedade glide *glide.service_portal.enable_acls_for_encoded_query_in_list*definido como verdadeiro. Se a propriedade não existir na tabela sys_properties, o valor padrão será verdadeiro.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.glide.script.fencing.cross_scope_access.shared_table_*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Não definir esta propriedade com o valor recomendado de verdadeiro.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	O Widget de lista simples pode não exibir dados, dependendo da função do usuário e das ACLs subjacentes. Além disso, os usuários podem encontrar avisos de segurança se a consulta de Lista simples contiver condições de filtro com propriedades que não estão acessíveis para o usuário atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ativação da lista de permissões de URL para comunicação entre iframes de origens diferentes

Use a propriedade *glide.ui.concourse.onmessage_enforce_same_origin* para habilitar a comunicação de origem cruzada entre iframes.

O OpenFrame só pode processar mensagens de domínios confiáveis especificados na propriedade *glide.ui.concourse.onmessage_enforce_same_origin_whitelist*. Para saber mais, consulte Ativação da lista de permissões de URL para comunicação entre iframes de origens diferentes.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.ui.concourse.onmessage_enforce_same_origin*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Habilitar a lista de inclusões de domínios confiáveis para que eles possam se comunicar entre iframes para OpenFrame.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	4,2
Impacto funcional	Se você não incluir os domínios pretendidos, a capacidade de incorporar outras páginas em ServiceNow AI Platform as instâncias podem ser limitadas.
Risco à segurança	(Alto) Se uma página da Web contiver manipuladores de eventos que não executam a validação de origem apropriada, uma página da Web ou script de qualquer origem poderá se comunicar com ela. Ela também pode iniciar qualquer funcionalidade executada pelo manipulador de eventos.
Referências	Visão geral do OpenFrame

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Habilitar token anti-CSRF [Novo na Central de segurança 1,3, atualizado em 1,5 e removido em 2,0]

Use a propriedade *glide.security.use_csrf_token* para garantir o uso de um token seguro para identificar e validar solicitações de entrada, que por sua vez são usadas para impedir esses ataques.

CSRF (Cross-Site Request Forgery, falsificação de solicitação entre sites) é um ataque que força os usuários autenticados a enviar uma solicitação para uma aplicação da Web contra a qual eles estão autenticados no momento. Os ataques CSRF exploram a confiança que uma aplicação da Web tem em um usuário autenticado.Esta propriedade permite o uso de um token seguro para identificar e validar solicitações de entrada. Esse token é usado para impedir ataques de falsificação de solicitação entre sites. Se *glide.security.use_csrf_token* Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então CSRF é possível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.security.use_csrf_token`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Proteger a aplicação de um possível ataque de CSRF.
Classificação de risco de segurança	8,1
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Impacto funcional	Esta correção permite uma etapa de validação extra antes que o usuário da instância envie uma solicitação de gravação para a instância. Cada solicitação de gravação contém um token CSRF (ou seja, um ID de validação/CSRF vinculado à sessão do usuário). Quando a sessão do usuário expira, o token de segurança expira também.
Risco à segurança	(Alto) A falsificação de solicitação de site cruzado é um risco de segurança significativo que viola a integridade dos dados da instância. Um invasor pode iniciar o ataque de CSRF abusando da confiança de um usuário da instância. Com a ajuda de ataques de engenharia social, um usuário pode enviar uma solicitação malformada em nome do invasor na instância.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Ativar o plug-in de segurança contextual [Atualizado na Central de segurança 1.3]de

Ativa o plug-in Contextual Security (`com.glide.role_management`) para habilitar a segurança contextual, que protege um registro/informações usando a funcionalidade de criação, leitura, gravação e exclusão.

Depois que ele é instalado e ativado, as funções de dicionário (criadas pelo gerenciador de segurança simples) não são mais testadas. Em vez disso, o ServiceNow AI Platform procura regras de ACL em campos e tabelas. Ele protege os dados com a ajuda de regras de ACL em vez das regras de dicionário tradicionais baseadas em funções implementadas pelo gerenciador de segurança simples. Mesmo se você configurar o formulário de dicionário e adicionar funções a uma entrada de dicionário, não ocorrerá nenhuma mudança nos direitos.

Mais informações

Atributo	Descrição
ID do plug-in	`com.glide.role_management`
Tipo de configuração	Definição do sistema > Plug-ins
Categoria	Controle de acesso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Finalidade	Ao contrário do gerenciador de segurança simples, o gerenciador de segurança contextual está ciente da hierarquia da tabela do sistema. Você pode ter regras de segurança diferentes para um campo com base em onde ele aparece na hierarquia.
Valor recomendado	Ativo
Valor padrão	Não há valor padrão pois esse é um plug-in, não uma propriedade do Glide.
Classificação de risco de segurança	8,1
Impacto funcional	Esta correção impõe o nível funcional de controles de acesso, o que permite que a aplicação determine as restrições de acesso com base somente na tabela de ACL.
Risco à segurança	(Alto) Controles de acesso de nível funcional devem ser aplicados do lado do servidor antes da execução das operações CRUD, garantindo o nível apropriado de acesso aos usuários da instância.
Referências	Contextual Security Manager

Formulário Habilitar verificações de privilégio entre escopos no formulário Portal de serviços [Novo na Central de segurança 7,0]

Use uma propriedade do sistema para impor verificações de privilégio entre escopos no widget de formulário do Portal de serviços e impedir a recuperação não autorizada de formulários e dados de tabela entre escopos.

Em Yokohama e versões posteriores, as consultas impõem verificações de privilégio entre escopos na tabela antes de ler as informações de sys_id fornecidas.

. `glide.service_portal.enforce_cross_scope_check_in_form`a propriedade está definida com o valor recomendado de **verdadeiro** , as verificações de privilégio entre escopos são impostas na tabela. Quando definido como **falso** , a verificação de privilégio entre escopos não é imposta.

Defina `glide.service_portal.enforce_cross_scope_check_in_form`propriedade do sistema para **verdadeiro** Ou confirme se a propriedade não existe na tabela Propriedades do sistema [sys_properties]. Se um registro não existir na tabela sys_properties, o valor será padronizado como **verdadeiro** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.service_portal.enforce_cross_scope_check_in_form`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,1 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: A falta de verificações de privilégio entre escopos pode levar à recuperação não autorizada de formulários e dados de tabela entre escopos.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Impor ACL nos dados de eventos de ciclo de vida de RH [Novo na Central de segurança 2,0]

Saiba como impedir o acesso não autorizado aos dados na aplicação Eventos de ciclo de vida de recursos humanos verificando se *glide.enforce_security_scope.sn_hr_le property*está definido com o valor protegido.

. *glide.enforce_security_scope.sn_hr_le*A propriedade limita as ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) de várias tabelas de RH para que somente o escopo "sn_hr_le" seja considerado. Se *glide.enforce_security_scope.sn_hr_le*Se o valor recomendado for verdadeiro, os dados da aplicação Recursos Humanos: Eventos de ciclo de vida serão expostos a ACLs de todos os outros escopos, o que pode levar usuários não autorizados a acessar dados confidenciais. Por exemplo, um administrador DE TI que obtém acesso aos dados de RH.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.enforce_security_scope.sn_hr_le*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Não definir esta propriedade com o valor verdadeiro pode fazer com que os dados da aplicação Recursos Humanos: Eventos de ciclo de vida sejam expostos a ACLs

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	de todos os outros escopos. Isso pode fazer com que usuários não autorizados acessem dados confidenciais.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Impor ACL nos dados principais de RH [Novo na Central de segurança 2,0]

Saiba como configurar o. `glide.enforce_security_scope.sn_hr_core`Propriedade para que o plug-in App com escopo de Recursos Humanos: Core (com.sn_hr_core) não exponha dados confidenciais a ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) de todos os outros escopos.

. `glide.enforce_security_scope.sn_hr_core`A propriedade restringe as ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) de várias tabelas de dados globais, como sys_attachment e sys_email, para considerar somente o escopo sn_hr_core. Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de verdadeiro, os dados do plug-in App com escopo de recursos humanos: Core serão expostos a ACLs de todos os outros escopos. Por exemplo, isso pode fazer com que o administrador DE TI obtenha acesso aos dados de recursos humanos.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.enforce_security_scope.sn_hr_core`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Se esta propriedade não estiver definida com o valor seguro verdadeiro, os dados do plug-in App com escopo de recursos humanos: Core serão expostos a ACLs de todos os outros escopos.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Activate Case and Knowledge Management

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Impor ACL nos dados do Virtual Agent de RH [Novo na Central de segurança 2,0]

Descubra como definir o. `glide.enforce_security_scope.sn_hr_va`Propriedade para um valor seguro, evitando vazamento de dados da aplicação com escopo Conversas do Virtual Agent.

. `glide.enforce_security_scope.sn_hr_va`A propriedade restringe as ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) de várias tabelas de recursos humanos (RH) para considerar somente o escopo sn_hr_va. Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de verdadeiro, os dados da aplicação com escopo Recursos Humanos: Conversas do Virtual Agent serão expostos a ACLs de todos os outros escopos. Por exemplo, isso pode permitir que o administrador DE TI acesse os dados de RH.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.enforce_security_scope.sn_hr_va`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Não definir esta propriedade com o valor seguro verdadeiro pode expor os dados da aplicação Recursos Humanos: Conversas do Virtual Agent Conversations a ACLs de todos os outros escopos.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Impor ACLs específicas da aplicação somente para dados da aplicação

Evite o acesso não autorizado ou indesejado aos dados da aplicação impondo listas de controle de acesso (ACLs) específicas da aplicação somente para dados da aplicação.

Controle o comportamento dos dados da aplicação que residem em tabelas primárias fora da aplicação. Quando essas propriedades têm um valor de **verdadeiro** , Somente as ACLs específicas da aplicação são avaliadas quanto ao acesso aos dados da aplicação que residem nessas tabelas. Nem todas as aplicações são projetadas para funcionar nesta configuração ou usam um registro Propriedade do sistema [sys_properties] para essa finalidade.

Essas propriedades do sistema usam **glide.enforce_security_scope.<scope>** formato de nomenclatura. Por exemplo, use **glide.enforce_security_scope.sn_hr_sp** Propriedade do escopo Core da Central do funcionário (sn_hr_sp). Os seguintes escopos da aplicação contêm esta propriedade:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sn_doc
- sn_egd_act
- sn_egd_core
- sn_egd_goals
- sn_em
- sn_gsm
- sn_gsm_info_req
- sn_gsm_lic_prmt
- sn_gsm_lic_prmt_ex
- sn_gsm_soc_bnft
- sn_hc_professional
- sn_hr_agent_ws
- sn_hr_ai_agents
- sn_hr_awa
- sn_hr_core
- sn_hr_ef
- sn_hr_er
- sn_hr_gen_ai
- sn_hr_hc
- sn_hr_le
- sn_hr_le_ent
- sn_hr_mii_base
- sn_hr_na_galileu
- sn_hr_pad
- sn_hr_pj
- sn_hr_sp
- sn_hr_va
- sn_hr_ws
- sn_imt_health_test
- sn_imt_tracing
- sn_imt_vaccine
- sn_ja
- sn_jny
- sn_lg_contracts
- sn_lg_matter
- sn_lg_ops
- sn_opp_market
- sn_professional
- sn_svc_appl_info
- sn_svc_appl_pgm_mg
- sn_talent_aia
- sn_uni_req
- sn_uni_task

Para cada aplicação instalada com *`glide.enforce_security_scope`*Propriedade na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] (por exemplo, *`glide.enforce_security_scope.sn_hr_core`*), certifique-se de que o valor da propriedade esteja definido como **verdadeiro** .

Nota:
Essas propriedades só podem ser modificadas pelo administrador com escopo da aplicação específica. Se um registro sys_properties não existir para a aplicação fornecida e a respectiva propriedade, ele deverá ser criado.

Use este script CAN para descobrir quais propriedades precisam ser atualizadas ou criadas na instância:

```
var properties = [
    'glide.enforce_security_scope.sn_uni_task',
    'glide.enforce_security_scope.sn_uni_req',
    'glide.enforce_security_scope.sn_svc_appl_info',
    'glide.enforce_security_scope.sn_professional',
    'glide.enforce_security_scope.sn_opp_market',
    'glide.enforce_security_scope.sn_lg_ops',
    'glide.enforce_security_scope.sn_lg_matter',
    'glide.enforce_security_scope.sn_lg_contracts',
    'glide.enforce_security_scope.sn_jny',
    'glide.enforce_security_scope.sn_ja',
    'glide.enforce_security_scope.sn_imt_vaccine',
    'glide.enforce_security_scope.sn_imt_tracing',
    'glide.enforce_security_scope.sn_imt_health_test',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_ws',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_va',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_sp',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_pj',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_pad',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_mii_base',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_le',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_le_ent',
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_hc',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_gen_ai',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_er',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_ef',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_core',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_awa',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_agent_ws',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hc_professional',
    'glide.enforce_security_scope.sn_gsm_soc_bnfts',
    'glide.enforce_security_scope.sn_gsm_lic_prmt_ex',
    'glide.enforce_security_scope.sn_gsm_lic_prmt',
    'glide.enforce_security_scope.sn_gsm_info_req',
    'glide.enforce_security_scope.sn_gsm',
    'glide.enforce_security_scope.sn_em',
    'glide.enforce_security_scope.sn_egd_goals',
    'glide.enforce_security_scope.sn_egd_core',
    'glide.enforce_security_scope.sn_egd_act',
    'glide.enforce_security_scope.sn_doc',
    'glide.enforce_security_scope.sn_talent_aia',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_na_galileo',
    'glide.enforce_security_scope.sn_svc_appl_pgm_mg',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_ai_agents',
    'glide.enforce_security_scope.sn_hr_mii_base'
];

var pm = new GlidePluginManager();

for (var i = 0; i < properties.length; i++) {
    var property = properties[i];
    var application = property.split('.')[2];
    var propertyValue = gs.getProperty(property, 'false');

    if (pm.isActive(application) && propertyValue.toLowerCase() != 'true') {
        gs.print(property);
    }
}
```

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.enforce_security_scope.<scope>*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,1 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco de segurança: Quando essas propriedades não têm um valor de **verdadeiro** , As

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	ACLs na tabela primária ainda são avaliadas quanto ao acesso, permitindo potencialmente o acesso não autorizado ou indesejado aos dados da aplicação.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Impor restrições de escopo da aplicação [Novo na Central de segurança 1,3 e removido na 1,5]

Use a propriedade `glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in_script` para controlar as permissões de apps com escopo.

Se a propriedade `glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in_script` estiver definida como verdadeira, os apps com escopo poderão chamar APIs que devem estar disponíveis somente para apps globais. Esta propriedade ignora os controles de acesso pretendidos para desenvolvedores desses apps com escopo, em termos de criação e atualização.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in_script`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor padrão	verdadeiro (quando a propriedade não existe na tabela sys_properties.)
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,5 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado, os apps com escopo e seus respectivos desenvolvedores delegados poderão criar e atualizar registros em tabelas globais, como Incidente.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Impor funções de leitura para pesquisa de variáveis do catálogo [Novo na Central de segurança 7,0]

Use as propriedades do sistema para garantir que somente as variáveis do catálogo com uma função de leitura vazia sejam indexadas para pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando a propriedade *glide.ais.ingestion.ignore_catalog_variables_read_roles*está definido com o valor recomendado de **falso** , somente variáveis de catálogo com uma função de leitura vazia são indexadas para pesquisa. Se esta propriedade estiver definida como **verdadeiro** em seguida, todas as variáveis são indexadas para pesquisa, independentemente de quaisquer funções de leitura especificadas na variável.

Verifique se o *glide.ais.ingestion.ignore_catalog_variables_read_roles*A propriedade do sistema não existe na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] ou existe e está definida como **falso** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.ais.ingestion.ignore_catalog_variables_read_roles*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Impacto funcional	Esta propriedade afeta a indexação de conteúdo pesquisável de variáveis do catálogo que exigem funções específicas para acesso de leitura.
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,6 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: Os usuários poderão pesquisar variáveis que não têm funções de leitura para acessar, causando a divulgação de informações.
Dependências	Nenhum(a)
Referências	Service catalog variables

Como impor regras de segurança para compartilhar painéis [Novo na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.cms.dashboards.sharing_with_secure_search* para controlar se os usuários podem compartilhar painéis.

Quando a propriedade *glide.cms.dashboards.sharing_with_secure_search* não está definida como **verdadeira**, ela permite que os usuários compartilhem grupos de painéis e funções aos quais eles não têm acesso. Ativar esta propriedade impõe as ACLs (access control lists, listas de controle de acesso) ao pesquisar as tabelas sys_user, sys_user_role e sys_user_group durante o processo de compartilhamento do painel. O compartilhamento excessivo de um painel pode fazer com que usuários, grupos ou funções acessem dados que não deveriam ter permissão para visualizar, comprometendo potencialmente as informações confidenciais. Portanto, é recomendável

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

definir *glide.cms.dashboards.sharing_with_secure_search* como verdadeiro para que os painéis sejam compartilhados somente com aqueles que têm as permissões apropriadas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.cms.dashboards.sharing_with_secure_search*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,5 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade com o valor recomendado de “verdadeiro” impede que as listas de controle de acesso sejam aplicadas ao pesquisar as tabelas sys_user, sys_user_role e sys_user_group. Isso pode fazer com que os painéis sejam compartilhados com usuários não autorizados, expondo informações confidenciais.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Access control
Impacto funcional	Esta propriedade aplica regras de segurança a lista de usuários, grupos de usuários e funções que ficam visíveis durante o compartilhamento de painéis.

Impor a segurança de escopo para serviços digitais para setor público [Novo na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.enforce_security_scope.sn_gsm* para controlar como os dados da aplicação Serviços digitais para setor público são acessados.

A aplicação ServiceNow Serviços digitais para setor público permite desenvolver aplicações do setor público que fornecem serviços digitais a constituintes, empresas e agências.

Quando *glide.enforce_security_scope.sn_gsm* é definido como falso, o acesso aos dados da aplicação nas tabelas globais do app Serviços digitais para setor público pode ser acessível com base nas listas de controle de acesso (ACLs) dessas tabelas globais. Quando esta propriedade está definida como verdadeira, o acesso aos dados que residem em tabelas globais é avaliado apenas com base nas ACLs enviadas diretamente no app Serviços digitais para setor público. Definir esta propriedade como falsa pode levar à divulgação de informações de ACLs excessivamente permissivas.

Para corrigir este risco de segurança, defina *glide.enforce_security_scope.sn_gsm* como verdadeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.enforce_security_scope.sn_gsm`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,2 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade com o valor recomendado pode levar à divulgação de informações de ACLs excessivamente permissivas.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Configuring Public Sector Digital Services

Impor acesso à ACL com escopo para playbooks de solicitação de informações [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado na 1,5]

Use a propriedade `glide.enforce_security_scope.sn_gsm_info_req` para controlar o acesso aos dados do playbook para o recurso Information Request Playbook.

A aplicação Information Request Playbook permite que os usuários finais do setor público enviem e rastreiem solicitações de registros públicos e fornece aos agentes do governo um processo predefinido para lidar e resolver essas solicitações. Se `glide.enforce_security_scope.sn_gsm_info_req` não estiver definido como verdadeiro, poderá ser concedido acesso inesperado aos dados do playbook para a aplicação Information Request Playbook. Defina esta propriedade como verdadeira para considerar somente as ACLs do escopo sn_gsm_info_req ao conceder acesso.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.enforce_security_scope.sn_gsm_info_req`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se esta propriedade for definida como falsa, as ACLs de todos os escopos serão consideradas ao conceder acesso aos dados do playbook na tabela mestre do escopo. Isso exporia os dados do Information Request Playbook.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	• Using Information Request Playbook • Configure Information Requests service channel

Impor privilégio de elevação estrita [Novo na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.security.strict_elevate_privilege` para controlar se as funções marcadas como privilegiadas devem ser elevadas manualmente para que o usuário receba os recursos da função.

Configure esta propriedade como verdadeira para incluir uma camada extra de validação de segurança quando um usuário privilegiado elevar sua função.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.security.strict_elevate_privilege`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,7 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: quando `glide.security.strict_elevate_privilege` é definido como falso, as funções marcadas como privilegiadas são elevadas automaticamente na nova sessão de um usuário administrador e não precisam ser elevadas manualmente (com exceção de security_admin).
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Esta propriedade requer estritamente que usuários com função de administrador elevem privilégios quando necessário.

Impor playbook de licença e permissão do escopo de segurança [Novo na Central de segurança 1,5 e atualizado na 2,0]

Use esta propriedade para determinar se somente as ACLs (access control lists, listas de controle de acesso) do plug-in de licenças e permissões serão usadas para determinar o acesso ao escopo ou se as ACLs de todos os escopos serão consideradas.

Quando a propriedade `glide.enforce_security_scope.sn_gsm_lic_prmt` é definida com o valor recomendado de verdadeiro, somente as ACLs do plug-in de licenças e permissões são usadas para determinar o acesso ao escopo. Quando essa configuração é definida como falsa, os dados dos Playbooks para licenças e permissões nas tabelas mestres do escopo são expostos, porque as ACLs de todos os escopos recebem acesso. Para reduzir a exposição dos dados, defina `glide.enforce_security_scope.sn_gsm_lic_prmt` com o valor recomendado de verdadeiro.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.enforce_security_scope.sn_gsm_lic_prmt`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: definir esta configuração com o valor recomendado de verdadeiro protege os dados dos Playbooks para licenças e permissões nas tabelas mestres do escopo, por considerar somente as ACLs do escopo `sn_gsm_lic_prmt` para a concessão de acesso. Defini-la como falsa expõe os dados dos Playbooks para licenças e permissões nas tabelas mestres do escopo, por considerar as ACLs de todos os escopos para a concessão de acesso. Por exemplo, o administrador de TI pode acessar os dados dos Playbooks para licenças e permissões quando a configuração é falsa.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Referências	• Using License and Permit Playbook • Application scope

Impor escopo de segurança do Espaço do agente para Gestão de casos de RH [Novo na Central de segurança 1,5 e atualizado em 2,0]

Configure o plug-in Espaço do agente para Gestão de casos de RH para que os dados das tabelas mestre do escopo sejam acessados apenas por usuários com as permissões corretas, de acordo com o princípio do menor privilégio.

Quando o plug-in `glide.enforce_security_scope.sn_hr_agent_ws` é configurado com o valor recomendado de verdadeiro, somente as ACLs (access control lists, listas de controle de acesso) do plug-in Espaço do agente para Gestão de casos de RH são usadas para determinar o acesso a um recurso. Quando essa configuração é definida como falsa, os dados do Espaço do agente para Gestão de casos de RH nas tabelas mestre do escopo são expostos, porque as ACLs de todos os escopos recebem acesso.Por exemplo, um administrador de TI pode acessar os dados do Espaço do agente para Gestão de casos de RH quando essa configuração é definida como falsa. Para evitar que isso aconteça, defina `glide.enforce_security_scope.sn_hr_agent_ws` com o valor recomendado de verdadeiro, o que garante o princípio do menor privilégio, já que os usuários só podem acessar os recursos para os quais têm permissão.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.enforce_security_scope.sn_hr_agent_ws`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: definir essa configuração como falsa faz com que os dados do Espaço do agente para Gestão de casos de RH nas tabelas mestre do escopo sejam expostos, porque as ACLs de todos os escopos recebem acesso.
Dependências e pré-requisitos	Espaço do agente para Gestão de casos de RH
Impacto funcional	Definir essa configuração como verdadeira faz com que as ACLs globais sejam executadas para uma tabela, se não houver ACLs com escopo para ela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Referências	• https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering • Add a component to Agent Workspace

Impor escopo de segurança para informações da aplicação de serviço [Novo na Central de segurança 2,0]

Use *glide.enforce_security_scope.sn_svc_appl*propriedade para garantir que os dados nas tabelas de escopo mestre sejam protegidos.

. *glide.enforce_security_scope.sn_svc_appl_info*A propriedade está definida como verdadeira, o acesso aos recursos no escopo é determinado exclusivamente pelas ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) do plug-in Informações da aplicação de serviço (sn_svc_appl_info). Isso garante a segurança dos dados nas tabelas de escopo mestre restringindo as permissões de acesso às definidas no escopo sn_svc_appl_info.

Se definido com o valor inseguro de falso, as ACLs de todos os escopos serão consideradas ao conceder acesso aos dados em tabelas de escopo mestre, como sys_attachment. Isso pode levar ao acesso não autorizado a informações confidenciais por usuários que não têm permissões para os dados de Informações da aplicação de serviço.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.enforce_security_scope.sn_svc_appl_info*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Se esta propriedade estiver definida com o valor inseguro de falso, isso poderá levar ao acesso não autorizado a dados confidenciais por usuários que não têm permissões para os dados de Informações da aplicação de serviço.
Dependências e pré-requisitos	O plug-in Informações do candidato ao serviço (*com.sn_svc_appl_info*) deve ser ativado para *glide.enforce_security_scope.sn_svc_appl_info*propriedade a ser efetiva.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicar ACLs de nível de campo em GlideRecordSandbox

Gerencie ACLs de nível de campo no GlideRecordSandbox em sua instância.

Use a propriedade *glide.sandbox.fields.check_acl* para aplicar ACLs de nível de campo em GlideRecordSandbox. Um exemplo de aplicação dessa propriedade é quando um usuário pode fornecer um script, como em *sysparm_query*. Se essa propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, as restrições de ACL poderão ser ignoradas, o que permite a violação de dados confidenciais, como um *sys_user.user_password* de um usuário não autorizado.

⚠ Aviso:
O valor desta propriedade é uma substituição sem banco de dados. Não pode ser alterado ou substituído.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.sandbox.fields.check_acl*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,5 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como **falsa** permite que as restrições de ACL sejam ignoradas, o que poderia expor dados confidenciais.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Como impor o uso de alias de credencial [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]

Saiba como proteger suas credenciais contra uso não autorizado configurando a propriedade do MID Server.

O servidor de gestão, instrumentação e Descoberta (MID server) é uma aplicação Java executada como um serviço do Windows ou daemon UNIX em sua rede local. As propriedades do MID Server estão listadas na tabela [ecc_agent_property]. Você pode acessá-los em sua instância navegando até **MID Server** > **Propriedades**. Os aliases de credencial permitem que um administrador use credenciais específicas em Agendas de Descoberta. Os aliases de credenciais fornecem controle mais granular sobre qual credencial uma tabela de Descoberta pode usar. Para corrigir esta vulnerabilidade de segurança, defina *alias_filtering_behavior* como estrito para evitar a exposição desnecessária de credenciais com privilégios elevados. Consulte MID Server properties para obter mais detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*alias_filtering_behavior*
Tipo de configuração	Propriedades DO MID Server (/ecc_agent_property_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	estrito
Valor padrão	solto
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: quando esta configuração de proteção não está definida como estrita, todas as credenciais são usadas, independentemente de seus aliases para tabelas de Descoberta, o que aumenta a chance de acesso não autorizado.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	• MID Server • Aliases de credencial da Descoberta

Impor ACLs de GroupBy

Configure sua instância para conduzir verificações de ACL em colunas groupby.

Use *glide.security.groupby_acl_check*Propriedade do sistema para configurar sua instância para conduzir verificações de ACL em colunas groupby. Se esta propriedade estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro** , As ACLs nas colunas groupby são respeitadas por padrão. Uma tabela *groupby_acl_check*o atributo tem precedência sobre *glide.security.groupby_acl_check*propriedade. Se a propriedade estiver definida como **falso** Em seguida, certifique-se de que qualquer tabela que deve ter verificações de ACL em colunas groupby tenha *groupby_acl_check*atributo definido como **verdadeiro** .

Certifique-se da propriedade *glide.security.groupby_acl_check*está definido como **verdadeiro** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.security.groupby_acl_check*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: a configuração desta propriedade como **falsa** desabilitará a verificação de ACLs nas colunas groupby, o que pode resultar no vazamento de informações.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Certifique-se de que as ACLs da tabela de arquivamento estejam verificadas [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizadas em 1,5]

A propriedade `glide.security.enable_archive_table_acls` controla se as ACLs (access control lists, listas de controle de acesso) da tabela original, a tabela a partir da qual a tabela de arquivamento foi criada, são avaliadas como falsas.

A propriedade `glide.security.enable_archive_table_acls` não deve ser definida como falsa, pois as ACLs da tabela original serão avaliadas independentemente do seu valor. O cliente pode evitar ACLs adicionais para uma tabela de arquivamento simplesmente não as adicionando.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.security.enable_archive_table_acls`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: se a propriedade for definida como falsa, as ACLs adicionadas às tabelas arquivadas serão ignoradas, uma ação que é contraintuitiva e, portanto, pode levar ao desvio de autorização.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Quando a propriedade for definida como verdadeira, todas as ACLs de leitura ativas nas tabelas de arquivamento serão respeitadas. Se não houver ACLs de leitura ativas ou se a propriedade estiver definida como falsa, as ACLs da tabela original (a tabela a partir da qual os dados foram arquivados) serão aplicadas à tabela de arquivamento. **Nota:** Somente ACLs de leitura são permitidas em tabelas de arquivamento. Outras operações em tabelas de arquivamento são regidas internamente por um Manipulador de acesso.

Garantir que a criação/exclusão de painéis exija verificação de acesso [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]

. `glide.processors.check_access_before_process`A propriedade do sistema habilita a imposição da lista de controle de acesso (ACL) para criar ou excluir painéis quando um usuário está conectado.

Defina a propriedade do sistema `glide.processors.check_access_before_process` como **verdadeira**. Se a propriedade não aparecer na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o valor de fallback será **verdadeiro** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.processors.check_access_before_process`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Valor de fallback	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco de segurança: desabilitar esta propriedade definindo-a como falsa habilita um desvio de ACL nos painéis. Isso permite que todos os usuários autenticados com baixos privilégios excluam e adicionem painéis.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade controla a capacidade de criar novos sys_dashboards e excluir painéis existentes quando um usuário não tiver os direitos de acesso necessários. Quando o valor está

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	definido como falso, os usuários com funções inadequadas podem inserir e excluir entradas do sys_dashboard (mas a camada GlideRecord deve verificar novamente as ACLs existentes). Um valor verdadeiro restringe as operações de inserção e exclusão de usuários que não têm os direitos de acesso necessários.

Excluir tabelas e campos confidenciais da geração de dados [Novo na Central de segurança 7,0]

Use as propriedades do sistema para excluir tabelas e campos da Geração de dados, que é usada para gerar conjuntos de dados falsos com base nos dados existentes. Tabelas e campos adicionados a essas listas de exclusões não podem ser usados para o recurso de geração de dados.

Tabelas incluídas no *glide.data.generation.excluded.tables*As propriedades do sistema são excluídas da Geração de dados, além das tabelas de metadados.

Campos incluídos em uma lista separada por vírgulas para *glide.data.generation.excluded.fields.<TABLE-NAME>*São excluídos da Geração de dados além de qualquer um destes campos, se aplicável:

- número
- funções
- sys_class_name
- sys_created_by
- sys_id
- sys_mod_count
- sys_tags
- sys_updated_by

Revise a lista de tabelas incluídas na propriedade *glide.data.generation.excluded.tables*. Adicione todas as tabelas que devem ser excluídas da Geração de dados à lista de tabelas separadas por vírgulas. As tabelas de metadados serão ignoradas para geração de dados.

Revise a lista de campos de cada tabela observando as propriedades com o formato: Glide.data.generation.excluded.fields.<TABLE-NAME> . Adicione todos os campos confidenciais para a tabela especificada como uma lista de valores separada por vírgulas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	• *glide.data.generation.excluded.tables* • *glide.data.generation.excluded.fields.**
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de dados	• Lista separada por vírgulas de nomes de tabelas • Lista separada por vírgulas de campos para uma determinada tabela
Valor recomendado	• Lista separada por vírgulas de nomes de tabela que devem ser excluídos da Geração de dados • Lista separada por vírgulas de nomes de campos que devem ser excluídos da Geração de dados para cada tabela aplicável
Valor padrão	"",""
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,6 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: Os dados nas tabelas usadas no recurso Geração de dados podem ter valores reais ou falsos preenchidos conforme pretendido pelo recurso. Valores confidenciais em tabelas que não devem estar visíveis ou replicados podem ser revelados a outros usuários da instância.
Dependências e pré-requisitos	O plug-in Geração de dados está em uso

Impedir que os usuários aceitem o aviso para ignorar a validação CSRF [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Use a propriedade `glide.security.csrf.strict.validation.mode` para habilitar a validação estrita do token CSRF. Se o token CSRF não corresponder, impedirá o reenvio da solicitação.

Esta propriedade impede que os usuários aceitem um aviso que permite que uma solicitação potencialmente mal-intencionada seja enviada para a instância. Este aviso aparece quando uma solicitação POST falha devido a ter um token anti-CSRF incompatível que pertence a uma das outras sessões ativas da vítima. Se `glide.security.csrf.strict.validation.mode`Se o valor recomendado for verdadeiro, um invasor poderá formular um ataque CSRF utilizando um token anti-CSRF vazado de uma sessão ativa diferente que pertença à vítima. Uma solicitação POST para uma instância contém um token anti-CSRF em "sysparm_ck" ou "X-UserToken" que corresponde à sessão atual do usuário.

Em vez disso, se o token anti-CSRF estiver vinculado a uma das outras sessões ativas do usuário, a solicitação POST retornará um redirecionamento 302 para security_intercetor.do com um botão Continuar disponível para o usuário quando esta propriedade estiver definida como falsa. Clicar neste botão enviará novamente a solicitação para a instância, exceto que agora terá um token anti-CSRF válido. Quando esta propriedade é definida como verdadeira, o redirecionamento 302 para a página security_intercetor.do não exibirá um botão Continuar e o usuário não terá permissão para reenviar a solicitação.Um ataque

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

CSRF bem-sucedido permitirá que um invasor execute com eficácia qualquer operação que a vítima possa executar.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.security.csrf.strict.validation.mode`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Impor a validação estrita do token CSRF e impedir sua reutilização.
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	(Médio) A falsificação de solicitação de site cruzado é um risco de segurança significativo que viola a integridade dos dados da instância. Um invasor pode iniciar o ataque de CSRF em qualquer usuário da instância abusando da confiança do usuário da instância. Com a ajuda de ataques de engenharia social, um usuário pode enviar uma solicitação malformada à instância em nome do invasor.
Classificação de risco de segurança	3,7
Impacto funcional	Esta correção permite uma etapa de validação extra antes que o usuário da instância envie uma solicitação de gravação para a instância. Ela verifica se o token CSRF atual foi usado anteriormente. Se sim, impede o envio de outras solicitações de gravação.
Risco à segurança	(Médio) A falsificação de solicitação de site cruzado é um risco de segurança significativo que viola a integridade dos dados da instância. Um invasor pode iniciar o ataque de CSRF em qualquer usuário da instância abusando da confiança do usuário da instância. Com a ajuda de ataques de engenharia social, um usuário pode enviar uma solicitação malformada à instância em nome do invasor.

Retorne para Configure e carregue a chave fornecida pelo cliente para carregar sua chave encapsulada.

Restringir o acesso de leitura de desenvolvedores delegados [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Se `com.glide.dd_allow_global_access_tables` não contiver o valor recomendado de wf_activity, wf_activity_definition, wf_workflow, wf_workflow_version, sp_portal, sp_widget e sp_page, essas tabelas poderão ser lidas por um desenvolvedor delegado. Isso pode oferecer ao desenvolvedor delegado acesso de leitura a informações confidenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*com.glide.dd_allow_global_access_tables*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Cadeia de caracteres
Valor recomendado	wf_activity, wf_activity_definition, wf_workflow, wf_workflow_version, sp_portal, sp_widget, sp_page
Valor padrão	wf_activity, wf_activity_definition, wf_workflow, wf_workflow_version, sp_portal, sp_widget, sp_page
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: a propriedade *com.glide.dd_allow_global_access_tables* deve ser definida como wf_activity, wf_activity_definition, wf_workflow, wf_workflow_version, sp_portal, sp_widget, sp_page.

Exigir a verificação de ACL de AJAXGlideRecord [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.script.secure.ajaxgliderecord* para executar a validação da regra de controle de acesso (ACL) quando registros do lado do servidor, como tabelas, forem acessados usando APIs GlideAjax em um script do cliente.

Nos scripts de cliente, é possível consultar dados arbitrários do servidor usando AJAXGlideRecord (GlideAjax - Cliente API), usando uma sintaxe como um registro do Glide no lado do servidor. É uma ferramenta poderosa e útil em muitas implantações.

Se você optar por aplicar ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) às chamadas de API GlideAjax, só será possível consultar os dados aos quais o usuário conectado no momento tem acesso. Por exemplo, se um usuário ESS que não tem direitos para ler a tabela cmn_location estiver conectado, qualquer chamada de API GlideAjax para essa tabela falhará.

Se o ServiceNow AI Platform estiver sendo executado sem a verificação de chamada da ACL GlideAjax, uma API poderá retornar informações que o usuário conectado no momento não poderia acessar.

Use GlideRecordSecure ao consultar dados para garantir o mais alto nível de segurança. O GlideRecord depende da imposição de ACL por meio de configurações, enquanto o GlideRecordSecure aplica controles de segurança mais rigorosos. GlideRecordSecure oferece uma solução mais segura e pronta para uso para lidar com dados confidenciais.

⚠ Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.script.secure.ajaxgliderecord`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Garantir que as ACLs de segurança sejam verificadas e validadas mesmo quando os registros forem acessados por meio de APIs do lado do cliente.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8,1
Impacto funcional	Esta correção impõe o relacionamento de ACL com registros do lado do servidor quando as solicitações são feitas usando as chamadas de API AJAXGlideRecord. Se a configuração da ACL não estiver configurada corretamente, há um possível impacto. Para obter mais detalhes sobre seu impacto e como identificá-lo, consulte o artigo Auditar e revisar transações GlideRecord do lado do cliente (AJAXGlideRecord) [KB0550828] em HI Base de conhecimento .
Risco à segurança	(Alto) Por meio de scripts do cliente, é possível consultar dados arbitrários do servidor por meio da API GlideAjax. Os recursos do lado do servidor podem ser acessados sem a autorização apropriada, portanto, o uso da validação de ACL ajuda a aplicação a validar a solicitação com base na autorização configurada.
Solução alternativa	Certifique-se de que as ACLs apropriadas sejam criadas para inclusões de script, processadores e outras entidades usadas por uma API GlideAjax (AJAXGlideRecord) para que elas sejam executadas com a devida autorização. Implemente métodos como `canRead ()`, `canWrite()`, `canCreate ()` e `canDelete ()` para executar a autorização do usuário antes de acessar registros de tabela usando GlideRecord. Outro método é usar o GlideRecordSecure. A classe é herdada do servidor GlideRecord que executa as mesmas funções do GlideRecord e também impõe ACLs.
Referências	Aplicar ACLs ao AJAXGlideRecord (registro Glide do lado do cliente) Esta propriedade pertence à mesma família de propriedades que protegem e restringem a execução de scripts originados do cliente, como

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	`glide.script.allow.ajaxevaluate`. Para obter mais informações, consulte Habilitar AJAXvaluate .

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Restringir o acesso de gravação nos campos do sistema para usuários administradores [Novo na Central de segurança 7,0]

Use `glide.rest.table_api.admin_only_sys_fields`propriedade do sistema para controlar o acesso de gravação aos campos gerados pelo sistema.

. `glide.rest.table_api.admin_only_sys_fields`a propriedade controla o acesso de gravação a estes campos:

- sys_id
- sys_created_by
- sys_created_on
- sys_updated_by
- sys_updated_on

Quando esta propriedade está definida como **verdadeiro** somente um administrador pode gravar nesses campos que são valores gerados pelo sistema. Quando a propriedade está definida como **falso** Ou não existe na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], os usuários que têm acesso de criação ou gravação a uma tabela podem gravar nesses valores do sistema usando Table API .

Defina a propriedade `glide.rest.table_api.admin_only_sys_fields`. **verdadeiro** impedir que usuários não administradores atualizem campos do sistema em registros.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.rest.table_api.admin_only_sys_fields`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Valor de fallback	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Usuários sem a função de administrador podem atualizar campos como sys_created_by ou sys_updated_on. Este acesso pode afetar a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	integridade dos metadados de registro criados ou atualizados, fazendo com que os registros apareçam como se tivessem sido criados por outro usuário ou atualizados em um momento diferente.
Impacto funcional	Todas as integrações ou usuários sem a função de administrador que usam a API Tabela para criar ou atualizar registros e alterar esses campos serão afetados. Essas solicitações para a API Tabela definem o parâmetro de consulta *`sysparm_suppress_auto_sys_field`*. **falso** e defina esses campos no corpo da solicitação.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Exigir aprovação para mudanças de associação de grupo baseadas em agente do Office 365 [Novo na Central de segurança 7,0]

Habilite o fluxo de aprovação para adicionar ou remover membros do grupo do Office 365 por meio do agente de IA de associação de grupo do Microsoft 365 usando uma propriedade do sistema.

Use *`sn_itsm_aia.office_365_group_member_approval.required`*Propriedade do sistema para controlar se o fluxo de aprovação para adicionar ou remover membros do grupo do Office 365 por meio do agente de IA está ativado ou desativado. Quando o fluxo de trabalho de aprovação está habilitado, um registro de aprovação deve ser definido como Aprovado por um membro do grupo especificado em *`sn_itsm_aia.office_365_group_member_approval.group_id`*propriedade do sistema. . *`sn_itsm_aia.office_365_group_member_approval.group_id`*a propriedade não está configurada, *`Microsoft 365 group member approvers`*o grupo é usado.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*`sn_itsm_aia.office_365_group_member_approval.required`*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Valor de fallback	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,9 • Pontuação do CVSS: média • Qualquer usuário que possa acessar a associação do grupo do Microsoft 365 AI Agent pode adicionar e remover membros do grupo do Office

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	365 do grupo do Azure AD se a aprovação explícita do grupo de aprovadores especificado não for necessária. Certifique-se de que essas mudanças sejam aprovadas para reduzir o risco de elevação de privilégio adicionando/removendo membros sem a autorização apropriada.
Impacto funcional	Quando *sn_itsm_aia.office_365_group_member_approval.required*está definido como **verdadeiro** um membro do grupo especificado em *sn_itsm_aia.office_365_group_member_approval.<group_id>*O Incidente que solicita adição ou remoção de membros do grupo do Office 365. Se *sn_itsm_aia.office_365_group_member_approval.required*está definido como **falso** Nenhuma aprovação é necessária e o agente de IA pode lidar de forma autônoma com o processo de adicionar ou remover membros de um grupo do Office 365.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Impedir que o usuário represente os dados da aplicação

Use as propriedades do sistema para impedir que um usuário de representação exiba dados da aplicação.

Impedir que o nível de administrador acesse os dados específicos da aplicação pertencentes a esse usuário ao representar uma conta. Esta permissão pode ser definida no nível da aplicação criando uma propriedade do sistema específica para a aplicação.

Essas propriedades do sistema usam *<scope>.impersonateCheck*formato de nomenclatura (por exemplo *sn_hr_core.impersonateCheck*). Crie uma propriedade do sistema com um valor de **verdadeiro** impedir que os usuários acessem os dados específicos da aplicação que pertencem a outro usuário ao representar uma conta.

Nota:
Nem todas as aplicações foram projetadas para funcionar nesta configuração ou têm um registro Propriedades do sistema [sys_properties] para essa finalidade. Os escopos a seguir estão configurados para funcionar com esta propriedade.

- sn_opp_market
- sn_jny
- sn_imt_vaccine
- sn_imt_health_test
- sn_hr_core
- sn_egd_goals

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sn_egd_core
- sn_egd_act
- sn_em
- sn_talent_aia

Para cada aplicação com *<scope>.impersonateCheck*Na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], certifique-se de que o valor da propriedade esteja definido como **verdadeiro** .

Nota:
Essas propriedades só podem ser modificadas pelo administrador com escopo da aplicação específica.

Use este script para descobrir quais propriedades precisam ser atualizadas ou criadas na instância:

```
var properties = [
   'sn_opp_market.impersonateCheck',
   'sn_jny.impersonateCheck',
   'sn_imt_vaccine.impersonateCheck',
   'sn_imt_health_test.impersonateCheck',
   'sn_hr_core.impersonateCheck',
   'sn_egd_goals.impersonateCheck',
   'sn_egd_core.impersonateCheck',
   'sn_egd_act.impersonateCheck',
'sn_em.impersonateCheck',
'sn_talent_aia.impersonateCheck'
];

var pm = new GlidePluginManager();

for (var i = 0; i < properties.length; i++) {
   var property = properties[i];
   var application = property.split('.')[0];
   var propertyValue = gs.getProperty(property, 'false');

   if (pm.isActive(application) && propertyValue.toLowerCase() != 'true') {
      gs.print(property);
   }
}
```

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*<scope>.impersonateCheck*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,8 • Pontuação de CVSS: baixa • Um valor de **falso** para essas propriedades, o permite que um usuário de nível de administrador represente outro usuário e acesse os dados da aplicação com o acesso do usuário representado. Isso pode ser indesejado ou permitir o acesso não autorizado a dados em contextos de aplicações específicos.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Impor validação de parâmetro de estado do OAuth

Configure a propriedade `glide.oauth.state.parameter.required` para impedir que sua instância sofra ataques de CSRF (cross-site request forgery, falsificação de solicitação entre sites).

A propriedade `glide.oauth.state.parameter.required` permite que o parâmetro de estado seja obrigatório em uma solicitação OAuth para o fluxo de código de autorização. O parâmetro de estado é um valor de cadeia de caracteres e não deve conter caracteres especiais nem ser vazio. Definir esta propriedade como **verdadeira** impede que um invasor execute ataques de CSRF (cross-site request forgery, falsificação de solicitação entre sites) durante a autenticação, o que protege sua instância de ataques de um usuário representado.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.oauth.state.parameter.required`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,2 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: defina esta propriedade como **verdadeira** para impedir os ataques de CSRF.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Impor upload estrito de imagem do usuário

Use a propriedade *glide.security.strict.user_image_upload* para habilitar o Controle de acesso para carregar/atualizar uma imagem de perfil quando executada em um registro de usuário.

Esta configuração abre a possibilidade de um usuário não autorizado carregar uma imagem no perfil de outro usuário.

- Quando você define esta propriedade como **verdadeira**, as ACLs de tabelas são aplicadas ao carregar fotos, permitindo que somente usuários autorizados carreguem uma imagem.
- Quando você a define como **falsa**, as ACLs não são aplicadas nos carregamentos de imagem para o campo Foto.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.security.strict.user_image_upload*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Restringir o carregamento da imagem do usuário somente a usuários autorizados.
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	3,7
Impacto funcional	Nenhum impacto na funcionalidade, já que os usuários autorizados ainda podem carregar imagens em seus perfis do usuário.
Risco à segurança	(Baixo) Quando você define esta propriedade como **falsa**, um usuário autenticado pode carregar uma imagem na conta de outro usuário sem autorização.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Restringir domínios de e-mail para registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]

Use a propriedade *sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains* para listar domínios de e-mail externos aceitáveis.

. **sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains** a propriedade do sistema define quais endereços de e-mail têm permissão para se registrar automaticamente em um ServiceNow instância. O formato deve ser uma lista separada por vírgulas de domínios de e-mail aceitáveis, como domain1.com,domain2.com e-mails como example@domain2.com serão aceitos. Se **sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains** não está definido com uma lista de domínios aceitáveis, os usuários com qualquer endereço de e-mail podem registrar contas nas instâncias. Se não definido, agentes mal-intencionados podem realizar o registro usando endereços de e-mail de domínios indesejados para obter acesso autenticado à instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do), Propriedades das Comunidades
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Listar os domínios de e-mail para permitir o e-mail do usuário para registro.
Valor recomendado	Definir como um valor não vazio
Tipo de configuração	Cadeia de caracteres
Risco à segurança	(Alto) Agentes mal-intencionados podem realizar o registro usando endereços de e-mail de domínios indesejados. Certifique-se de que **sn_ext_usr_reg.allowed_email_domains** não está definido com um valor vazio.
Classificação de risco de segurança	7,5
Referências	Comunidades

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Habilitar plug-in de alta segurança [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Quando você ativa o plug-in High security, ele cria ou atualiza centenas de configurações diferentes para controlar o nível de segurança em sua instância. Essas configurações atenuam muitos dos principais ataques OWASP, permitindo controle de acesso estrito, validação de entrada e codificação de saída.

Essas configurações incluem:

- Controle de Acesso
- Regras de negócios
- Propriedades do sistema
- Ação de Política de IU
- ações de script
- Inclusões de script

Exemplo

Consulte os exemplos para as seguintes propriedades:

Propriedade	Tópico
glide.ui.escape_all_script	Escapar script Jelly [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]
glide.security.strict.actions	Verifique as condições da ação de IU antes da execução

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Tópico
glide.security.csrf_previous.allow	Habilitar token anti-CSRF [Novo na Central de segurança 1,3, atualizado em 1,5 e removido em 2,0]
glide.security.csrf.strict.validation.mode	Impedir que os usuários aceitem o aviso para ignorar a validação CSRF [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome do Plug-in	com.glide.high_security
Tipo de configuração	Definição do sistema > Plug-ins - Desenvolvimento
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	É obrigatório ativar este plug-in. Ele aumenta o nível de segurança de uma instância, o que reduz a superfície de ataque ao atenuar os 10 principais ataques do owasp, incluindo CSRF, XSS, protegendo cookies de sessão e uploads de arquivo.
Valor recomendado	Ativo
Classificação de risco de segurança	9,8
Impacto funcional	Este plug-in permite várias configurações de segurança do sistema, o que pode afetar a IU e a funcionalidade.
Risco à segurança	(Alto) Muitas configurações de segurança são acidentalmente deixadas em aberto, o que pode abrir a porta para algumas das vulnerabilidades críticas.
Referências	Ativar configurações de alta segurança Configurações de Alta Segurança

Para saber mais sobre como ativar um plug-in, consulte Activate a plugin

Aceitar ACLs de substituição de administrador

A propriedade `glide.security.admin.override.accessterm` controla os administradores para não conseguirem substituir a avaliação da ACL, mesmo onde a substituição deveria estar em vigor.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.security.admin.override.accessterm`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Controla os administradores para que não consigam substituir a avaliação da ACL.
Tipo de dados	Booliano

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor recomendado	Verdadeiro
Valor padrão	Verdadeiro
Risco à segurança	(Baixo) As ACLs são avaliadas cumulativamente. Se houver um número de ACLs em qualquer campo e a opção Substituições de Administrador for falsa (não selecionada) em um deles, as substituições de administrador efetivas para todas as ACLs serão consideradas falsas.
Classificação de risco de segurança	3,8
Referências	Regras da lista de controle de acesso

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Impedir que usuários inativos façam login [Novo na Central de segurança 1.5]

Configure esta propriedade para controlar se usuários inativos podem se autenticar em sua instância.

Defina o valor da propriedade `glide.authenticate.only.allow.active.user.login` como verdadeiro (recomendado). Isso garante que os usuários da tabela sys_user marcados como inativos não possam fazer login na instância e sejam bloqueados.

Se a configuração estiver definida como falsa, os usuários ainda poderão acessar a instância e os dados aos quais tinham acesso anteriormente.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.only.allow.active.user.login`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,5 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: não definir essa propriedade com o valor recomendado verdadeiro pode permitir que usuários inativos, como um funcionário demitido, ainda acessem a instância e os dados.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Impedir o acesso não autenticado ao cliente web integrado do Virtual Agent

Saiba como configurar o. *sn_va_web_client_app_embed*tabela para impedir que usuários não autenticados acessem clientes da web incorporados.

A página de IU, *sn_va_web_client_app_embed*, Que é um cliente web incorporado para o Virtual Agent, contém as ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) marcadas como verdadeiras na tabela sys_public pronta para uso. Foi confirmado que há casos de uso em que a acessibilidade pública é necessária, no entanto, isso não é um padrão para defini-lo como padrão publicamente acessível.

Se o cliente web incorporado não for necessário para usuários não autenticados, abra *sn_va_web_client_app_embed*registro (sys_id `04b1905473222300e985658b4cf6a7ef` Na tabela Páginas públicas [sys_public] e desmarque **Ativo** campo para desativar a página.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	**sn_va_web_client_app_embed**
Tipo de configuração	Página de IU (sys_ui_page_list.do)
Tipo de dados	tabela
Valor recomendado	. **sn_va_web_client_app_embed** página pública [sys_public] (sys_id `04b1905473222300e985658b4cf6a7ef`) não existe ou não está ativo.
Valor padrão	Não disponível (este é um valor de tabela)
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,5 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco de segurança: É recomendável desativar a página de IU, *sn_va_web_client_app_embed*se um cliente web incorporado não for necessário para usuários não autenticados.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Restringir solicitações JSONP a URLs confiáveis [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Especifique URLs confiáveis para o serviço AngularJS $http para permitir ou rejeitar solicitações JSONP.

Aumente a segurança em sua instância garantindo que somente URLs confiáveis para o serviço AngularJS HTTP possam permitir/rejeitar solicitações JSONP. As solicitações JSONP serão permitidas para qualquer URL se essas propriedades não estiverem configuradas e habilitadas.

Use o valor de **angular.jsonp.inclusion_list.urls** Propriedade do sistema para definir uma lista de URLs confiáveis e que permitem essa finalidade. Defina o valor de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

angular.jsonp.inclusion_list.enabled propriedade do sistema para **verdadeiro** Para limitar o JSONP permitido somente aos URLs listados em **angular.jsonp.inclusion_list.urls** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*angular.jsonp.inclusion_list.enabled*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: Média • Pontuação de CVSS: 5,4 • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como **falsa** habilita solicitações JSONP para qualquer URL.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Impedir que os usuários aceitem o aviso para ignorar a validação CSRF

Reduza o risco de falsificação de solicitação entre sites (CSRF) impedindo que os usuários aceitem o aviso para ignorar a validação CSRF.

Habilite a validação estrita de token CSRF para impedir que tokens de falsificação de solicitação entre sites (CSRF) sejam reutilizados, o que pode permitir ataques CSRF.

Defina **glide.security.csrf.strict.validation.mode** valor da propriedade do sistema para **verdadeiro** Para habilitar a validação estrita de token CSRF. Se esta propriedade não existir na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o valor padrão será **verdadeiro** A partir de Xanadu.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	glide.security.csrf.strict.validation.mode
Aplicabilidade do plug-in	Nenhum(a)
Risco à segurança	A falsificação de solicitação entre sites é um risco de segurança significativo que viola a integridade dos dados da instância. Um invasor pode iniciar o ataque de CSRF em qualquer usuário da instância abusando da confiança do usuário da instância. Com a ajuda de ataques de engenharia social, um usuário pode enviar uma solicitação malformada à instância em nome do invasor.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System,	3,7

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Baixo(a)
Impacto funcional	Esta correção permite uma etapa de validação extra antes que o usuário envie uma solicitação de gravação para a instância. Ela verifica se o token CSRF atual foi usado anteriormente. Se tiver, impedirá o envio de solicitações de gravação adicionais.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Booliano
Valor do sistema de base	verdadeiro
Valor de fallback	verdadeiro
Valor recomendado	verdadeiro

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Desabilitar execução bruta de consulta de banco de dados [Atualizado na Central de segurança 1,3 e removido em 2,0]

Controle se um usuário pode executar consultas SQL brutas no banco de dados.

A propriedade `glide.db.allow_unsafe_dbi_execute_sql` permite que os usuários executem consultas SQL brutas no banco de dados, o que pode dar acesso a tabelas e dados fora das restrições do GlideRecord. Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de `false`, isso permitirá a chamada de `dbi.executeStatement()` de um Glide programável que pode resultar na execução de instruções SQL mal-intencionadas.

Aviso:
Esta propriedade é segura e não há substituição de banco de dados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.db.allow_unsafe_dbi_execute_sql`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,2 • Pontuação de CVSS: alta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	• Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade como **falsa** permite a chamada de `dbi.executeStatement()` de um Glide programável.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Regras da lista de controle de acesso

Ocultar comentários de usuários em artigos [Novo na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.knowman.show_user_feedback` para controlar se os comentários de feedback ficam visíveis.

Quando `glide.knowman.show_user_feedback` não estiver definida como "nunca", os comentários de feedback ficarão visíveis nos artigos da base de conhecimento para usuários com as funções definidas na propriedade do Glide, `glide.knowman.show_user_feedback.roles`. Como os comentários de feedback podem conter informações confidenciais, talvez você não queira que o feedback fique visível. Se esta propriedade não estiver definida como “nunca”, poderá haver impactos de confidencialidade se informações confidenciais forem divulgadas no feedback.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.knowman.show_user_feedback`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	lista de seleção
Valor recomendado	nunca
Valor padrão	onload
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,5 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade como “nunca” pode resultar na divulgação de informações confidenciais nos comentários de feedback.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Mostra comentários de usuários em artigos da base de conhecimento de acordo com as opções mencionadas na configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exigir autenticação por padrão para inclusões de script de cliente chamável [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Por padrão, as inclusões de script de cliente chamável que não definem explicitamente a visibilidade são públicas. Se necessário, adicione a propriedade `glide.script.ccsi.ispublic` para habilitar o controle de privacidade sobre todas as inclusões de script de cliente chamável acessadas por páginas públicas.

Ao adicionar esta propriedade, você deve definir seu valor como **falso**, o que indica que todas as inclusões de script de cliente chamável são privadas e mudam sua visibilidade nas páginas públicas.

Nota:
Você não pode adicionar a propriedade com um valor **verdadeiro** ou alterar seu valor de **falso** para **verdadeiro**. Se você tentar fazer isso, será exibida uma mensagem de erro.

Se necessário, você pode alterar a configuração de privacidade de uma inclusão de script de cliente chamável adicionando a função `isPublic ()`.

- A configuração `isPublic ()` tem precedência sobre a propriedade `glide.script.ccsi.ispublic`.
- Por exemplo, se você definir `isPublic ()` como **verdadeira** em um script individual, ele será público, o que substituirá a propriedade `glide.script.ccsi.ispublic` que torna privadas todas as outras inclusões de script de cliente chamável.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.script.ccsi.ispublic`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Tornar privadas as inclusões de script de cliente chamável significa que os convidados que acessam páginas públicas não podem acessar a inclusão de script de cliente chamável. Um usuário não conectado não pode executar um script privado.
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Classificação de risco de segurança	7,5
Impacto funcional	Se as inclusões de script chamável pelo cliente forem designadas como públicas (ou seja, esta propriedade estiver ausente), os usuários não autenticados poderão executar scripts de cliente. Adicionar a propriedade restringe a execução de scripts por um usuário não logado.
Risco à segurança	(Alto) Se você não adicionar esta propriedade, as inclusões de script do lado do cliente contornarão as ACLs, o que pode resultar em funcionalidade pública não intencional. Se o script do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	cliente fornecer informações confidenciais, ele poderá representar um risco potencial adverso à segurança.
Solução alternativa	Definir a propriedade *glide.script.ccsi.ispublic* como **falsa** torna privadas todas as inclusões de script de cliente chamável. Você pode alterar a configuração de privacidade de uma inclusão de script de cliente chamável adicionando a função isPublic (). A função isPublic () tem precedência sobre a propriedade *glide.script.ccsi.ispublic*. Adicione a seguinte sintaxe à inclusão de script: isPublic:function(){return[true/false];},

Como impor o comportamento da instância de produção [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]

Configure se sua instância deve ser tratada como uma instância de produção ou de não produção.

Se a propriedade *glide.installation.production* não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, a instância não será tratada como uma instância de produção, permitindo assim a execução do zboot e de outros scripts potencialmente perigosos. Permitir que uma instância de produção seja avaliada como uma instância de não produção pode levar a vazamentos de informações ou ataques DoS (Denial of Service, negação de serviço).

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.installation.production*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: definir este valor de propriedade como **falso** faz com que a instância seja tratada como uma instância de não produção, o que permite a execução do zboot e de outros scripts potencialmente perigosos.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Restringir acesso ao script em segundo plano [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]

Configure a propriedade *glide.script_processor.admin* para definir a função necessária para acessar o módulo Script em segundo plano.

Esta propriedade contém a função necessária para acessar o módulo em segundo plano de script. Se *glide.script_processor.admin*não estiver definido com o valor recomendado e padrão de administrador, os usuários com uma função privilegiada inferior poderão executar scripts em segundo plano na instância. Isso levará a um desvio completo do sistema de ACL, permitindo acesso total às tabelas.

Certifique-se da propriedade *glide.script_processor.admin*está definido como o administrador. Este é o valor padrão nas instâncias.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.script_processor.admin*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	admin
Valor-padrão	admin
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 8,8 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade com o valor recomendado de **administrador** permite que qualquer usuário execute scripts em segundo plano na instância.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Restringir o acesso a e-mails com tabela de destino vazia

Ative a propriedade *glide.email.email_with_no_target_visible_to_all* para restringir o acesso do usuário a e-mails, a menos que ele tenha enviado o e-mail ou tenha uma função de administrador.

Usuários não autorizados podem acessar e-mails na tabela sys_email_list que não tenham um registro de destino. Em vez de impor ACLs em entradas de e-mail, esta propriedade restringe o acesso somente ao remetente do e-mail e aos usuários com a função de administrador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Os e-mails enviados e recebidos pela instância aparecem na tabela sys_email_list. No entanto, somente os e-mails recebidos que foram marcados com um estado de Erro e Ignorado devem ter uma tabela de destino vazia.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.email.email_with_no_target_visible_to_all`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Configurar	Controle de acesso
Finalidade	Bloquear o cliente de e-mail de mostrar e-mails quando o usuário não autorizar o acesso.
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	6,5
Impacto funcional	Os usuários não podem mais ver e-mails cuja tabela de destino esteja vazia, a menos que sejam um administrador ou o remetente do e-mail.
Risco à segurança	(Moderado) Se a propriedade não estiver habilitada, os usuários não autorizados poderão acessar qualquer e-mail em que o campo target_table esteja vazio.
Referências	Propriedades avançadas de e-mail https://support.servicenow.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0690043

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Plug-in Restringir acesso a intervalos de IP específicos [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Use `com.snc.ipauthenticator`Plug-in para restringir o acesso a intervalos de IP específicos. A menos que o acesso público seja destinado à instância, os administradores devem limitar o acesso aos blocos de rede IP atribuídos.

Pré-requisitos

Este plug-in, quando definido como verdadeiro, restringe o acesso a intervalos de IP específicos. A menos que o acesso público seja destinado à instância, os administradores devem limitar o acesso aos blocos de rede IP atribuídos. Uma lista de exclusões (negação) ou uma lista de inclusão (permissão) de endereços IP pode ser criada por meio do Controle de acesso a endereços IP (ip_access_list.do).

Antes de definir esta propriedade, você deve ativar a Autenticação baseada em intervalo de IP (com.snc.ipauthenticator) `com.snc.ipauthenticator`plug-in. Para saber mais, consulte Autenticação baseada no intervalo de IP e vá à seção Etapas para configurar (abaixo).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Certifique-se do plug-in `com.snc.ipauthenticator`Está ativado e há pelo menos uma política de acesso IP ativa na tabela ip_access.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome do Plug-in	• com.snc.ipauthenticator • ip_access
Tipo de configuração	Segurança do sistema > Controle de acesso de endereço IP
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Adicionar o intervalo de endereços IP que podem ou não acessar a instância às listas de domínios confiáveis e não confiáveis.
Valor recomendado	Ativo
Valor padrão	Nenhum. Este é um plug-in, não uma propriedade do Glide. Portanto, não há nenhum valor padrão.
Classificação de risco de segurança	5,3
Impacto funcional	Os intervalos de IPs negados pelo cliente são usados para este item de correção. Nenhum impacto conforme o cliente define a lista de destino.
Risco à segurança	(Baixa) A exposição desnecessária à instância de destino na Internet deve ser restrita com a ajuda da funcionalidade de controles de acesso por IP.
Referências	Autenticação baseada no intervalo de IP

Etapas para configurar

1. Certifique-se de que o plug-in com.snc.ipauthenticator esteja ativo.
2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Controle de Acesso de Endereços IP**.
3. Clique em **Novo** para criar uma lista de exclusões (Negar) ou uma lista de inclusões (Permitir) de endereços IP.
4. Clique em **Enviar**.

Restringir o acesso às bases de conhecimento [Novo na Central de segurança 1.3]

A propriedade `glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria` é usada para controlar o acesso de leitura/gravação de usuários em artigos baseados em conhecimento.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 9,1 • Pontuação de CVSS: Crítica • Detalhes do risco de segurança: Se esta propriedade não estiver configurada com o valor recomendado de verdadeiro, qualquer usuário poderá ler e contribuir com uma base de conhecimento.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Nega o acesso a uma base de conhecimento quando "Pode ler" ou "Pode contribuir" não forem especificados.

Restringir permissões para o modelo do CMDB [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Use a propriedade do sistema `csm_cmdb_model.customer_visible_flag` para limitar o acesso do cliente aos dados na tabela Modelos de produto como um controle de acesso adicional ao modelo CMDB.

Defina a propriedade `csm_cmdb_model.customer_visible_flag` como **verdadeira** para habilitar o campo Visível ao cliente para as tabelas listadas abaixo:

- Tabela de modelos do produto [cmdb_model]
- Tabela de modelos de software [cmdb_software_product_model]
- Tabela de modelos de aplicação [cmdb_application_product_model]
- Tabela de modelos de consumíveis [cmdb_consumable_product_model]
- Tabela de modelos de instalação [cmdb_facility_product_model]
- Tabela de modelos de hardware [cmdb_hardware_product_model]

Definir esta propriedade como **verdadeira** oculta todos os valores cmdb_model por padrão.

Defina a propriedade como **falsa** para não considerar a coluna/o atributo customer_visible na tabela cmdb_model e para contar com as bases de ACL de cmdb_model que são acessíveis para sn_esm_user.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`csm_cmdb_model.customer_visible_flag`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Quando definido como **verdadeiro**, o sistema usa a configuração no campo Visível ao cliente para determinar o acesso aos dados do modelo do produto no Portal de atendimento ao cliente.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Tipo de configuração	Booliano
Risco à segurança	(Moderado) Qualquer usuário com a função sn_esm_user e ACLs prontas para uso pode ter permissões para o modelo do CMDB. **Nota:** esta função tende a ser concedida a usuários externos. Usuários externos podem receber involuntariamente permissões para o modelo CMDB.
Referências	Limitar o acesso aos dados do modelo de produto no Portal de atendimento ao cliente

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Restringir o acesso não autenticado aos anexos

Use a propriedade *glide.image_provider.security_enabled* para controlar as configurações de segurança das imagens. Se definida como **verdadeira**, as imagens serão visíveis somente para usuários autenticados e autorizados. Se definida como **falsa**, as imagens ficarão visíveis para qualquer pessoa com um URL para o anexo.

Proteja as imagens em sua instância para evitar o vazamento de informações confidenciais. As imagens em sua instância podem ser acessadas por meio de urls que terminam em .iix .

Defina **glide.image_provider.security_enabled** propriedade do sistema para **verdadeiro** Para impedir o acesso às suas imagens por meio desses URLs.

Nota:

Esta propriedade não será respeitada para imagens da tabela de anexo se a tabela de origem for uma das seguintes:

- Artigos de papelaria [sysevent_email_style]
- Seções da página de boas-vindas [sys_home]
- Propriedades do sistema [sys_properties]

A restrição deve ser aplicada a usuários não autenticados, pois alguns anexos podem conter informações confidenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.image_provider.security_enabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Impedir o acesso não autenticado ao anexo quando renderizado usando o formato `.iix`.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Impacto funcional	Nenhum impacto significativo na funcionalidade. A experiência do usuário pode ser um pouco afetada porque o usuário que acessava diretamente o .iix deve passar pela autenticação.
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,5 • Detalhes do risco à segurança: A restrição deve ser aplicada para usuários não autenticados, pois alguns anexos podem conter informações confidenciais.
Referências	Administrar anexos Propriedades do sistema disponíveis

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Restringir acesso a entradas de diário personalizadas [Atualizado na Central de segurança 1,3 e removido em 2,0]

Use a propriedade `glide.live_feed.custom_journal.acl_check_enabled` para respeitar as ACLs em campos de diário personalizados.

Se `glide.live_feed.custom_journal.acl_check_enabled` não estiver definido com o valor recomendado de verdadeiro, todos os usuários poderão ver todas as entradas de registro no recurso de feed. Definir a propriedade como verdadeira respeitará as ACLs em campos de diário personalizados, e isso é bastante útil.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.live_feed.custom_journal.acl_check_enabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Controlar quais usuários veem quais entradas de registro com base em ACLs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Tipo de configuração	Booliano.
Risco à segurança	(Moderado) Quando definido como verdadeiro, somente as entradas de registro personalizadas aprovadas na ACL serão mostradas no Feed de atividades. Caso contrário, todos os usuários poderão ver todas as entradas de registro.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Restringir o acesso de leitura ao contexto de fluxo [Novo na Central de segurança 1.5]

Use a propriedade `com.snc.process_flow.reporting.require_flow_access` para determinar se uma verificação de acesso adicional é necessária para que um usuário leia uma verificação de fluxo.

Quando a propriedade `com.snc.process_flow.reporting.require_flow_access` é definida com o valor recomendado de verdadeiro, há uma verificação de acesso adicional para um usuário que tenta ler um contexto de fluxo. Se a propriedade for definida como falsa, informações secundárias podem ser divulgadas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`com.snc.process_flow.reporting.require_flow_access`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: definir essa propriedade como falsa mantém o comportamento existente. Definir essa propriedade como verdadeira aplica a camada de segurança adicional de acesso de leitura.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Quando essa propriedade está habilitada, a segurança para os registros de contexto de fluxo de leitura é aumentada. A instância determina que um usuário que tente ler o contexto de fluxo também tenha acesso de leitura ao fluxo primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Restringir representação ao administrador [Novo na Central de segurança 2,0]

. `glide.sys.permissive.impersonate`a propriedade pode ser usada para impedir que funções de não administrador representem outros usuários.

. `glide.sys.permissive.impersonate`a propriedade está definida como falsa, somente usuários com a função de administrador podem representar outros usuários. Quando esta propriedade é definida como verdadeira, os usuários podem usar componentes da aplicação que expõem APIs de representação para representar um usuário de privilégio maior. Isso pode resultar em acesso não autorizado se esses componentes da aplicação estiverem configurados incorretamente porque usuários não administradores podem acessar a funcionalidade de representação.

Você pode definir a propriedade como o valor não padrão quando precisar que usuários não administradores tenham a capacidade de representar outros usuários.

⚠ Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.sys.permissive.impersonate`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,7 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Não definir esta propriedade com o valor recomendado de falso pode permitir que um usuário não administrador utilize componentes da aplicação que expõem APIs, permitindo que ele represente um usuário com privilégios mais altos.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Usuários não administradores podem acessar recursos de representação com algumas personalizações para outros scripts e páginas de IU. No entanto, é essencial garantir que somente os usuários corretos tenham acesso a esses recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	Nota: Quando `glide.sys.permissive.impersonate`É definido como verdadeiro, usuários não administradores com `impersonate`a função ainda pode representar.

Habilitar o plug-in Security Jump Start (regras de ACL) [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Ative o plug-in Security Jump Start (regras de ACL) (com.snc.system_security`com.snc.system_security`) para criar várias ACLs importantes que validam os Controles de acesso em algumas das principais tabelas do sistema na ServiceNow AI Platform.

Essas regras fornecem um salto na proteção de muitas tabelas do sistema, facilitando para uma organização colocar uma instância em produção. O plug-in Security Jump Start (regras de ACL) é instalado automaticamente em todas as novas instâncias.

Mais informações

Atributo	Descrição
ID do plug-in	`com.snc.system_security`
Tipo de configuração	Definição do sistema > Plug-ins
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Ativar o plug-in Security Jump Start (regras de ACL) para obter a conformidade de segurança apropriada. Ele fornece algumas ACLs básicas que protegem as tabelas do sistema em primeiro lugar, em vez de criar manualmente para cada tabela do sistema que vem com o provisionamento padrão de uma instância. Essas ACLs são úteis quando a instância recém-criada deve passar rapidamente para a produção.
Valor recomendado	Ativo
Valor padrão	Nenhum. Esse é um plug-in, não uma propriedade do Glide; portanto, não há valor padrão. O plug-in é instalado por padrão no zBoot (redefinições).
Classificação de risco de segurança	8,1
Impacto funcional	Há um impacto funcional significativo se este plug-in for instalado sem auditoria das ACLs existentes na instância. A divulgação e as definições do cliente são necessárias antes que a correção ocorra.
Risco à segurança	(Alto) O controle de acesso deve ser aplicado para bloquear o acesso não intencional à instância. As regras de ACL jumpstart fornecem um ponto de partida para proteger muitas tabelas do sistema, facilitando para uma organização entrar rapidamente na produção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Referências	Security jump start - regras de ACL

Etapas para configurar

Se este plug-in não estiver ativado em sua instância, entre em contato com o suporte da ServiceNow. Ativar o plug-in neste ponto pode modificar o acesso de segurança a tabelas já em uso em um ambiente de produção. Se um administrador estiver interessado nas novas regras de ACL fornecidas pelo plug-in, você poderá criar manualmente uma ou mais delas em uma instância existente, se necessário. Esta lista de ACLs pode ser usada como diretriz nesse caso.

Uso da operação segura de inserção múltipla na API de conjuntos para importação [Novo na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `com.glide.import_set_api.insert_multiple_optimize` para controlar se `GlideRecordSecure` ou `GlideRecord` é usado para a operação de inserção múltipla na API de conjuntos para importação.

Se `com.glide.import_set_api.insert_multiple_optimize` for definida com o valor recomendado de falsa, o `GlideRecordSecure` será usado para inserir registros, e as ACLs (access control lists, listas de controle de acesso) no nível da tabela serão avaliadas. Se esta propriedade estiver configurada como verdadeira, `GlideRecord` será utilizado para inserir registros, e as ACLs no nível de tabela não serão avaliadas. Além disso, você deve garantir que API de Conjunto para importação Insert Multiple REST Endpoint ACL (sys_id: 3101b770ff2211105cf343d0653bf182) esteja ativo e que os usuários tenham a função import_transformer.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`com.glide.import_set_api.insert_multiple_optimize`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se esta propriedade não estiver definida como “falsa”, um usuário com baixos privilégios poderá inserir dados em tabelas fora do escopo de suas funções privilegiadas.
Comportamento reversível	Substituição de banco de dados segura e Nenhuma substituição de banco de dados.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade otimiza o desempenho da API do Conjunto para importação usando o GlideRecord para salvar dados. Ao ser

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	definido, o parâmetro requer que um usuário de integração tenha a função import_transformer para acessar a API.
Referências	https://developer.servicenow.com/blog.do?p=/post/gliderecord-vs-gliderecordsecure

Como impor a segurança estrita de solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.soap.strict_security` para impor a segurança do serviço da Web.

Esta propriedade usa uma combinação de:

- Desafio/resposta da autenticação básica sobre o protocolo HTTP e
- Controles de acesso no nível do sistema no Habilitar o plug-in Security Jump Start (regras de ACL) [Atualizado na Central de segurança 1.3].

Se você definir esta propriedade como **verdadeira**, ela executará as seguintes ações:

- Se o usuário tiver a função apropriada para executar a operação, ela verificará a solicitação de entrada do SOAP para validação da autorização da função. Isso ocorre durante chamadas/solicitações do SOAP Web Services feitas em relação a tabelas da ServiceNow AI Platform ao executar operações CRIAR, LER, ATUALIZAR ou EXCLUIR.
- Verifica as ACLs no nível do sistema ao recuperar dados na forma de dados SOAP na tabela.
- Verifica as ACLs no nível de campo para qualquer operação CRUD executada em um campo de tabela.

As verificações de ACL são concluídas somente para chamadas padrão de API da tabela, e não para serviços da Web.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.soap.strict_security`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Valor padrão	verdadeiro
Valor recomendado	verdadeiro
Impacto funcional	Esta correção impõe o controle de acesso no nível do sistema ao recuperar dados de tabelas/páginas na forma de dados SOAP na instância. Se houver usuários acessando esses dados, eles serão restritos/terão permissão para acessar os dados com base nas regras de ACL. Para obter as funções padrão que têm acesso aos dados SOAP, consulte SOAP web service .
Risco à segurança	(Moderado) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações SOAP recebidas, um usuário não autorizado pode

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	obter acesso a conteúdo/dados confidenciais na instância de destino.
Referências	Enforce strict security for inbound SOAP SOAP web service

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Fábricas de conexão jms necessárias [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]

A propriedade *mid.property.jms.command.allowed_factory_names* controla as fábricas de conexão JMS (Java Messaging Service) que o MID Server pode usar.

Ela é destinada a algumas fábricas selecionadas exigidas pelos plug-ins para atividade ou ação do JMS. A inclusão de fábricas adicionais pode ser uma etapa em uma cadeia de ataques para vulnerabilidades, como a inserção de JDNI, que depende de recursos que um invasor pode aproveitar em fábricas permitidas. Para evitar qualquer possível aproveitamento de vulnerabilidade, não inclua fábricas além dos padrões necessários.

Para corrigir esse risco à segurança, revise a lista de nomes informados para a propriedade MID, *mid.property.jms.command.allowed_factory_names*. Certifique-se de que sejam necessários os nomes de fábrica Java adicionais além do padrão connectionFactory, queueConnectionFactory e topicConnectionFactory.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*mid.property.jms.command.allowed_factory_names*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Cadeia de caracteres
Valor padrão	*connectionFactory*, *queueConnectionFactory*, *topicConnectionFactory*
Valor recomendado	*connectionFactory*, *queueConnectionFactory*, *topicConnectionFactory*
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,1 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se o plug-in do MID Server (*com.glideapp.agent*) estiver ativo, analise a lista de nomes informados para a propriedade do MID *mid.property.jms.command.allowed_factory_names*. Certifique-se de que sejam necessários os

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	nomes de fábrica adicionais além do padrão connectionFactory, queueConnectionFactory e topicConnectionFactory.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Restringir desenvolvimento global de apps por função [Novo na Central de segurança 2,0]

Use *sn_g_app_creator.allow_global*Propriedade para controlar quais usuários podem criar aplicações no escopo global usando o Criador de aplicações guiado.

Se *sn_g_app_creator.allow_global*está definido com o valor recomendado de falso, os usuários exigem *sn_g_app_creator.global*função para criar aplicações no escopo global. Por outro lado, se definido com o valor inseguro de verdadeiro, qualquer usuário com a função básica sn_g_app_creator.app_creator poderá criar aplicações globais. As aplicações globais não têm proteção de escopo, permitindo que os desenvolvedores acessem recursos e funções abrangentes além de escopos específicos. Restringir o desenvolvimento global de aplicações a usuários com a função adicional adere ao princípio de privilégio mínimo.

Nota:
Esta propriedade não vem pré-configurada em sua instância. Você deve criar e configurar manualmente esta propriedade de acordo com as necessidades da sua organização.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*sn_g_app_creator.allow_global*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,3 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: Não definir esta propriedade com o valor recomendado pode permitir que qualquer usuário com s. *n_g_app_creator.app_creator*função para criar aplicações globais, que não aderem ao princípio de privilégio mínimo.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	API aprimorada (/api/now/templates) para validar a ACL e a propriedade Criar aplicação global.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revisão das condições desnecessárias de controle de acesso a funções explícitas [Removido na Central de segurança 1.5]

Recomendamos o plug-in Funções explícitas para determinar que todos os usuários devem ter a função snc_internal para acessar recursos internos ou a função snc_external para acessar recursos externos.

Após a instalação desse plug-in, todos os usuários existentes recebem a função snc_internal, e as ACLs (access control lists, listas de controle de acesso) existentes são preenchidas com as condições da função. Devido à lógica de automação ou à intervenção de um administrador de instância, as funções snc_internal ou snc_external podem ser adicionadas incorretamente a uma ACL que já contém um requisito de função mais estrito. Como a avaliação da função da ACL é aprovada para qualquer usuário com uma função mapeada para uma ACL, a adição de snc_internal ou snc_external pode ser muito ampla para a finalidade pretendida de uma ACL. Isso pode causar o vazamento de dados se um usuário com poucos privilégios receber acesso pela ACL.

Por exemplo, é desnecessário que as funções snc_internal e de administrador sejam mapeadas para a mesma ACL de uma tabela. A ACL deve conceder acesso a administradores. Nesse caso, a função snc_internal é um erro. Por outro lado, a ACL deve conceder acesso a todos os usuários snc_internal, o que torna a função de administrador desnecessária. Quando o plug-in Funções explícitas estiver instalado, analise as ACLs que contêm uma condição de função para snc_internal ou snc_external, além de uma condição para outra função. Se as funções funcionarem para um caso de uso específico, a descoberta deve ser analisada periodicamente.

Importante:
Esta configuração de proteção será removida na próxima versão do patch da loja da Central de segurança v1.5 e nas próximas versões futuras. Um pacote de verificação de instância chamado "Explicit Roles ACL Config Check Suite" está disponível na versão Washington. Recomendamos que você revise as descobertas desta nova Verificação de instância.

Definir usuário convidado para solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]

Configure esta propriedade para controlar o nível de acesso de solicitações SOAP não autenticadas.

Esta propriedade controla o nível de acesso de solicitações SOAP não autenticadas. Se ela não estiver definida com o valor recomendado de *soap.guest* ou estiver definida para um usuário com privilégios limitados, as solicitações SOAP serão executadas em nome do usuário. Se esta propriedade estiver em branco, ela permitirá o acesso não autenticado às operações no nível do administrador ou da manutenção, o que nega todos os controles de segurança na instância.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.glide.soap.guest_user*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	soap.guest
Valor-padrão	soap.guest

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 8,1 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como em branco permite o acesso não autenticado às operações no nível do administrador ou da manutenção.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Desabilitar o acesso público aos favoritos [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]

Use *glide.ui.magellan.favorites.allow_public* para especificar se usuários não autenticados têm permissão para ver os **Favoritos** no navegador.

O acesso público aos Favoritos está em conformidade quando *glide.ui.magellan.favorites.allow_public*está definido como **falso** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.ui.magellan.favorites.allow_public*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Configurar na Central de segurança da instância	Sim
Finalidade	Controlar se usuários não autenticados têm permissão para ver os **Favoritos** no navegador.
Tipo	verdadeiro/falso
Valor recomendado	*falso*
Dependências de segurança	Definir *glide.ui.magellan.favorites.allow_public* como **falso**
Impacto funcional	(Médio) Habilitar esta propriedade atua como uma camada de proteção contra usuários não autorizados.
Risco à segurança	(Médio) Se esta propriedade não estiver habilitada, há um risco de acesso não autorizado a dados confidenciais.
Referências	Configure favorites option

Como ativar o plug-in Controle de acesso de SNC [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Ative o plug-in SNC Access Control (com.snc.snc_access_control) para controlar o acesso às suas instâncias por Suporte e atendimento ao cliente pessoal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Impedir ServiceNow Atendimento ao cliente e equipe de suporte para acessar as instâncias sem sua permissão expressa habilitando o plug-in SNC Access Control (com.snc.snc_access_control). Embora todo o acesso à sua instância seja auditado, você pode preferir controlar esse acesso. Este método de acesso é totalmente auditável e rastreado.

Nota:
Outro autorizado ServiceNow A equipe de operações, em sua capacidade de oferecer suporte e gerenciar o produto, deve executar ações administrativas na infraestrutura subjacente. Habilitar este plug-in pode afetar os níveis de serviço de suporte e o ANS de disponibilidade. O ANS de disponibilidade é medido a partir do momento em que a equipe de suporte recebe acesso à sua instância.

Habilite o plug-in SNC Access Control (com.snc.snc_access_control) para restringir o acesso à sua instância sem sua permissão expressa. Para obter mais detalhes sobre o recurso, consulte ServiceNow controle de acesso. Para obter informações de ativação, consulte Ativar ServiceNow controle de acesso

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome do Plug-in	`com.snc.snc_access_control`
Tipo de configuração	Definição do sistema > Plug-ins
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Proibir os funcionários de Suporte e atendimento ao cliente de acessar a instância
Valor recomendado	Ativo
Valor padrão	Nenhum. Esse é um plug-in, não uma propriedade do Glide; portanto, não há valor padrão. O plug-in não é instalado por padrão.
Função necessária	O administrador cliente não pode ativar esse plug-in. Ele deve ser solicitado explicitamente porque ativar o plug-in requer privilégios elevados.
Classificação de risco de segurança	3,3
Impacto funcional	Se este plug-in estiver inativo, todos Suporte e atendimento ao cliente os funcionários podem acessar a instância do cliente. Habilitar o plug-in permite que o cliente restrinja o acesso apenas a funcionários autorizados de Suporte e atendimento ao cliente.
Risco à segurança	(Alta) Exposição desnecessária de acesso à instância para um grupo maior de pessoas.
Referências	ServiceNow controle de acesso

Etapas para configurar

1. Para solicitar o plug-in, siga as etapas em Ativar ServiceNow controle de acesso. Os clientes devem solicitar o plug-in SNC Access Control (com.snc.snc_access_control) do HI.
2. Para habilitar o controle de acesso SNC, siga as etapas em Configurar ServiceNow controle de acesso. Configure um registro de controle de acesso para especificar um ou mais funcionários de Suporte e atendimento ao cliente que tenham permissão para fazer login em sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar classificação de documento para limitar documentos publicamente acessíveis [Novo na Central de segurança 7,0]

Controle o acesso público a documentos com link permanente usando as propriedades do sistema.

Nota:
Esta configuração de proteção não faz parte da linha de base de proteção. Ele não aparece nas páginas de proteção da Central de segurança e afeta sua pontuação de proteção.

Por padrão, o plug-in Gestão de documentos inclui estas classificações:

- **público**
- **restrito**
- **confidencial**
- **nenhum** (nenhuma classificação fornecida)

Use *com.snc.documents.permalink.allowed_classifications*para criar uma lista de classificações de documentos. Documentos sob essas classificações (e documentos sem classificação) podem ser acessados publicamente por usuários não autenticados com um link apropriado.

Use esta propriedade para controlar o acesso público aos permalinks do documento. Anteriormente, esses links eram acessíveis publicamente a qualquer pessoa com o link. O valor desta propriedade depende de suas necessidades específicas. Você pode ter categorias de documento personalizadas adicionais que podem precisar ser adicionadas a esta propriedade para habilitar o acesso público.

Defina *com.snc.documents.permalink.allowed_classifications*valor da propriedade para uma lista separada por vírgulas de classificações de documentos. Documentos com essas classificações podem ser acessados publicamente por usuários não autenticados.

Se esta propriedade não estiver presente na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], ela será padronizada para uma lista vazia. Somente documentos sem classificação podem ser acessados publicamente por usuários não autenticados. O valor padrão desta propriedade é **público** , o que significa que somente documentos classificados como **público** ou documentos sem classificação podem ser acessados por usuários não autenticados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.snc.documents.permalink.allowed_classifications*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Lista de cadeias de caracteres
Valor recomendado	público
Valor padrão	público
Valor de fallback	<empty>
Categoria	Controle de acesso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,3 • Pontuação do CVSS: média • Se uma categoria de documento que contém documentos que não deveriam ser acessíveis publicamente for adicionada a esta propriedade, ela poderá expor informações confidenciais a usuários não autenticados.
Impacto funcional	Se uma categoria de documento que contém documentos que devem ser acessíveis publicamente não for adicionada a esta propriedade, isso impedirá que esses documentos sejam acessados.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Validar ACLs de consulta em funções do Glide DB [Novo na Central de segurança 7,0]

Controle se as ACLs de consulta são aplicadas às funções do Glide DB usando as propriedades do sistema.

. `glide.db.encoded_query.check_function_field_query_acls`a propriedade do sistema está definida como **verdadeiro** ACLs de consulta (query_range e query_match) são validadas por padrão nestas funções do Glide DB:

- glidefunction:posição
- glidefunction:substring
- glidefunction:concat
- glidefunction:aglutinar
- glidefunction:length

Para validar essas ACLS de consulta em funções adicionais, adicione essas funções ao `glide.db.encoded_query.force_query_range_on_functions`propriedade do sistema.

Defina `glide.db.encoded_query.check_function_field_query_acls`propriedade do sistema para **verdadeiro** Ou confirme se a propriedade não está na lista Propriedades do sistema [sys_properties].

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	• `glide.db.encoded_query.check_function_field_query_acls` • `glide.db.encoded_query.force_query_range_on_functions`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de dados	• Booliano • Lista de cadeias de caracteres
Valor recomendado	• verdadeiro • glidefunction:position, glidefunction:substring, glidefunction:concat, glidefunction:aglutinar, glidefunction:length
Valor padrão	• verdadeiro • glidefunction:position, glidefunction:substring, glidefunction:concat, glidefunction:aglutinar, glidefunction:length
Valor de fallback	• verdadeiro • glidefunction:position, glidefunction:substring, glidefunction:concat, glidefunction:aglutinar, glidefunction:length
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade:5,3 • Pontuação do CVSS: média • . `glide.db.encoded_query.check_function_field_query_aclsa` propriedade do sistema existe e não está definida com um valor de **verdadeiro** um usuário conectado pode ser capaz de inferir dados cegamente, levando à divulgação de informações confidenciais.
Impacto funcional	Os usuários podem esperar ver valores dos campos de função, mas são bloqueados devido às ACLs impostas nos campos de função.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

API e serviço Web

A categoria API e serviço Web garante que as aplicações tenham autenticação, autorização e gestão de sessão apropriadas, validem todas as entradas que ultrapassam um limite de confiança e incluam controles de segurança para todos os tipos de API.

Os controles específicos nesta categoria tratam da validação de entrada por tipo de serviço, como validação de esquema XDS serviços web SOAP ou proteção de negação de serviço para APIs graphQL.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Validação do tipo de conteúdo SOAP [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.soap.require_content_type_xml* para habilitar a validação de um tipo de conteúdo como texto/xml e proteger contra solicitações SOAP inválidas.

- Quando definida como **verdadeira**, ServiceNow AI Platform valida o tipo de conteúdo como texto/xml e protege contra solicitações SOAP inválidas.
- Se definida como **falsa**, qualquer valor de tipo de conteúdo será permitido.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.soap.require_content_type_xml*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Proteger contra solicitações SOAP inválidas
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8,8
Impacto funcional	Esta correção permite a validação do tipo de conteúdo SOAP para todas as solicitações SOAP de entrada. • Se você estiver usando um tipo de conteúdo diferente de texto/xml para solicitações de entrada, isso poderá causar falha nas transações SOAP. • Se você não estiver usando o tipo MIME correto, isso poderá interromper as integrações de terceiros.
Risco à segurança	(Moderado) Ao aceitar solicitações SOAP de entrada, a validação apropriada é realizada para garantir que o tipo de conteúdo relevante seja definido como parte da solicitação. Ela restringe as respostas SOAP inválidas que podem ser vistas como um risco à segurança.
Referência	Tipos de conteúdo

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Exigência de autorização para solicitações de pdf [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.basicauth.required.pdf* para designar se as solicitações de PDF recebidas devem exigir autenticação básica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Certifique-se da propriedade *glide.basicauth.required.pdf*existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.basicauth.required.pdf*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autenticação básica em solicitações de PDF.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	7,5
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema. • Ela executa essa autenticação ao recuperar dados de tabelas/páginas na forma de dados de PDF na instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. Se for o caso, você poderá criar uma nova conta para usuários que precisam acessar o conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias. Para saber mais, consulte Conjuntos para importação de serviços web .
Risco à segurança	(Alto) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações de PDF recebidas, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo/dados confidenciais na instância de destino.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Exigir autenticação no processador HTTP de gestão de eventos [Novo na Central de segurança 1,3, atualizado em 1,5 e removido em 2,0]

Saiba como estabelecer autenticação básica segura para solicitações de entrada do Amazon Simple Notification Service (SNS) quando o plug-in Gestão de eventos (*com.glideapp.itom.snac*) está habilitado.

Se a propriedade *glide.basicauth.required.evtmgmthttpprocessor* não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro** e se o plug-in Gestão de eventos (*com.glideapp.itom.snac*) estiver ativo, a autenticação básica não será exigida para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

todas as solicitações de entrada do Amazon Simple Notification Service (SNS). Isso pode resultar em acesso não autenticado aos dados da instância.

Para corrigir este risco à segurança, certifique-se de que *glide.basicauth.required.evtmgmthttpprocessor* esteja definido como **verdadeiro** e de que *com.glideapp.itom.snac* esteja ativo.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.basicauth.required.evtmgmthttpprocessor*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	API e serviço Web
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: não definir *glide.basicauth.required.evtmgmthttpprocessor* com o valor recomendado de “verdadeiro” e não ativar o plug-in *com.glideapp.itom.snac* faz com que a autenticação básica não seja habilitada para solicitações de entrada do SNS. Isso pode resultar em acesso não autenticado aos dados da instância.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	• https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html • Access control
Impacto funcional	Se *glide.basicauth.required.evtmgmthttpprocessor* não estiver definido com o valor recomendado de “verdadeiro”, e se o plug-in Gestão de eventos (com.glideapp.itom.snac) estiver ativo, a autenticação básica não será exigida para todas as solicitações de entrada do Amazon Web Services (SNS). Isso pode resultar em acesso não autenticado aos dados da instância.

Exigir autorização para solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]

Use a propriedade *glide.basicauth.required.soap* para designar se as solicitações SOAP recebidas devem exigir autorização básica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.basicauth.required.soapglide.soap.require_ws_securi`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autorização de solicitações SOAP
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8,1
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema. • Ela executa essa autenticação ao recuperar dados de tabelas/páginas na forma de dados SOAP na instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. • Crie uma conta para um usuário que precisa de acesso a este conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias. Para saber mais, consulte SOAP Web Service e Credenciais de autenticação de MID Server e solicitações SOAP.
Risco à segurança	(Médio) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações de fonte de dados SOAP, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo/dados confidenciais na instância de destino.
Referências	Autenticação

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property.

Exigir autorização para solicitações de descarregamento [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.basicauth.required.unl` (useUnloadFormat) para designar se as solicitações de descarregamento recebidas devem exigir autenticação básica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.basicauth.required.unl`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autenticação básica em solicitações de descarregamento
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	7,5
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema. Ela executa essa autenticação ao recuperar dados de tabelas/páginas na forma de dados de descarregamento na instância.
Risco à segurança	(Alto) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações de fonte de dados de descarregamento, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo/dados confidenciais na instância de destino. Certifique-se de que `glide.basicauth.required.unl` exista em sys_properties_table e esteja definido como verdadeiro.
Referências	Autenticação

Exigir autorização para solicitações de CSV [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.basicauth.required.csv` para designar se as solicitações de entrada de CSV (Comma-Separated Values, Valores separados por vírgula) devem exigir autenticação básica.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.basicauth.required.csv`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autenticação básica em solicitações de CSV.
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	7,5
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	• Ela executa essa autenticação ao recuperar dados de tabelas/páginas na forma de dados CSV na instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. Se for o caso, você poderá criar uma nova conta para usuários que precisam acessar o conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias. Para saber mais, consulte Recuperar dados de um arquivo no formato CSV.
Risco à segurança	(Alto) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações de CSV de entrada, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo e dados confidenciais na instância de destino. Certifique-se de que `glide.basicauth.required.csv` exista na tabela sys_properties e esteja definido como verdadeiro.
Referências	Segurança de serviços da Web

Exigir autorização para solicitações do Excel [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.basicauth.required.excel` para designar se as solicitações de Excel recebidas devem exigir autenticação básica.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.basicauth.required.excel`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autenticação básica em solicitações de Excel.
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	7,5
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	• Ela executa essa autenticação ao recuperar dados de tabelas/páginas na forma de dados de Excel na instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. Se for o caso, você poderá criar uma nova conta para usuários que precisam acessar o conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias.
Risco à segurança	(Alto) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações de Excel recebidas, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo/dados confidenciais na instância de destino.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Exigir autorização para solicitações de importação [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.basicauth.required.importprocessor` para designar se as solicitações de importação recebidas devem exigir autenticação básica.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.basicauth.required.importprocessor`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autenticação básica em solicitações de importação.
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	5,3
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema. • Ela executa essa autenticação ao importar fontes de dados para as tabelas/páginas de instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. Se for o caso, você poderá criar uma nova conta para usuários que precisam acessar o conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias. Para saber mais, consulte Recuperar dados de um arquivo no formato CSV .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	(Moderado) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações de importação da fonte de dados, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo/dados confidenciais na instância de destino.
Referências	Segurança de serviços web SOAP Serviço web SOAP

Exigir autorização para solicitações JSONv2 [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.basicauth.required.jsonv2` para designar se as solicitações de JSONv2 recebidas devem exigir autorização básica.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.basicauth.required.jsonv2`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autorização de solicitações de JSONv2
Classificação de risco de segurança	7,5
Valor recomendado	verdadeiro
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema. • Ela executa essa autenticação ao recuperar dados de tabelas/páginas na forma de dados JSON na instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. • Crie uma conta para um usuário que precisa de acesso a este conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias. Para saber mais, consulte Serviço Web JSONv2 Serviço Web JSONv2 .
Risco à segurança	(Alto) Sem autorização apropriada configurada nas solicitações JSON da fonte de dados, um usuário não autorizado pode acessar conteúdo/dados confidenciais na instância de destino.
Referências	Autenticação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	Requer autenticação básica para solicitações de JSONv2 recebidas

Exigir autorização para solicitação WSDL [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Use a propriedade `glide.basicauth.required.wsdl` para designar se as solicitações de WSDL (Web Services Description Language, Linguagem descritiva de Web Services) recebidas devem exigir autenticação básica.

Se `glide.basicauth.required.wsdl`Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então , isso desabilitará a Autenticação básica para solicitações WSDL. WSDL é um protocolo usado para descrever serviços da Web, como esquemas de tabela de instância, e não é um mecanismo para compartilhar os dados em tabelas. Definir esta propriedade como verdadeira permite a divulgação de esquemas de tabela para usuários não autenticados.

Nota:
Se optar por não exigir autenticação básica para solicitações de WSDL recebidas, você deverá modificar as regras de controle de acesso (ACL) para permitir que usuários convidados acessem o conteúdo de WSDL.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.basicauth.required.wsdl`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autenticação básica em solicitações de WSDL.
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	5,3
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema. • Ela executa essa autenticação ao recuperar dados de tabelas/páginas na forma de dados de WSDL na instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. Se for o caso, você poderá criar uma nova conta para usuários que precisam acessar o conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	(Médio) Sem a autorização apropriada configurada nos serviços Web WSDL, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo/dados confidenciais WSDL na instância de destino.
Referências	Segurança de serviços da Web

Exigência de autorização para solicitações XML [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.basicauth.required.xml` para designar se as solicitações de XML recebidas devem exigir autenticação básica.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.basicauth.required.xml`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autenticação básica em solicitações de XML.
Classificação de risco de segurança	7,5
Valor recomendado	verdadeiro
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema. • Ela executa essa autenticação ao recuperar dados de tabelas/páginas na forma de dados de XML na instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. Se for o caso, você poderá criar uma nova conta para usuários que precisam acessar o conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias. Para saber mais, consulte Etapa do analisador de XML .
Risco à segurança	(Alto) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações XML recebidas, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo/dados confidenciais na instância de destino.
Referências	Autenticação

Exigir autorizações para solicitações de saída de XML [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Configure esta propriedade para que a autorização básica seja necessária para todas as solicitações de entrada de XMLOutputProcessor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se a propriedade *glide.basicauth.required.xmloutputprocessor* não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, a autorização básica não será necessária para solicitações de entrada de XMLOutputProcessor. Isso pode levar à divulgação de informações não autenticadas da instância.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.basicauth.required.xmloutputprocessor*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	API e serviço Web
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,5 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: não definir a propriedade com o valor recomendado de **verdadeiro** pode levar ao vazamento de informações confidenciais da instância.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Exigir autorização para solicitações XSD [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Use a propriedade *glide.basicauth.required.xsd* para designar se as solicitações de XSD (XML Schema Definition, Definição de esquema XML) recebidas devem exigir autenticação básica.

Certifique-se da propriedade *glide.basicauth.required.xsd*existe na tabela sys_properties e está definido como verdadeiro.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	glide.basicauth.required.xsd*glide.basicauth.required.xsd*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autenticação básica em solicitações de XSD.
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	5,3
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema. • Ela executa essa autenticação ao recuperar dados de tabelas/páginas na forma de dados de XSD na instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. Se for o caso, você poderá criar uma nova conta para usuários que precisam acessar o conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias. Para saber mais, consulte Sessões não interativas .
Risco à segurança	(Moderado) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações XSD recebidas, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo/dados confidenciais na instância de destino.
Referências	Autenticação

Exigir autorização para solicitações de script [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Use a propriedade *glide.basicauth.required.scriptedprocessor* para designar se as solicitações de script recebidas devem exigir autenticação básica.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.basicauth.required.scriptedprocessor*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autenticação básica em solicitações de script.
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	7,2
Impacto funcional	Esta correção impõe a autenticação na forma de Autorização básica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	• Ela executa essa autenticação ao processar solicitações de script na instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. Se for o caso, você poderá criar uma nova conta para usuários que precisam acessar o conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias.
Risco à segurança	(Alto) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações de script recebidas, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo/dados confidenciais na instância de destino.
Referências	Autenticação

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Exigir autorização para solicitações SCHEMA [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.basicauth.required.schema` para exigir autorização básica para todas as solicitações do Processador Schema de tabela de entrada.

O Processador Schema de tabela de entrada lida com solicitações de esquema recebidas para a plataforma.

Defina `glide.basicauth.required.schema` com o valor recomendado **verdadeiro** para exigir autorização básica para todas as solicitações do Processador Schema de tabela de entrada. Defina o valor como **falso** para exigir autorização básica para todas as solicitações do Processador Schema de tabela de entrada.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.basicauth.required.schema`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Exigir autorização básica para todas as solicitações do Processador Schema de tabela de entrada.
Valor recomendado	Verdadeiro (valor padrão)
Tipo de configuração	Booliano
Risco à segurança	(Moderado) Omitir a autenticação deste processador levará ao acesso não autenticado aos dados da instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exigir autorização para solicitações de RSS [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.basicauth.required.rss* para designar se as solicitações de RSS recebidas devem exigir autenticação básica.

Mais informações

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.basicauth.required.rss*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Impor autenticação básica em solicitações de RSS.
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	7,5
Impacto funcional	Esta correção impõe uma combinação de métodos de autenticação, na forma de autenticação básica e controle de acesso no nível do sistema. • Ela executa essa autenticação ao processar solicitações de RSS na instância. • Ela restringe todos os usuários convidados que estão acessando esses dados. Se for o caso, você poderá criar uma nova conta para usuários que precisam acessar o conteúdo com as permissões de controle de acesso necessárias. Para saber mais, consulte Gerador de feed RSS .
Risco à segurança	(Alto) Sem a autorização apropriada configurada nas solicitações de RSS recebidas, um usuário não autorizado pode obter acesso a conteúdo/dados confidenciais na instância de destino.
Referências	Autenticação básica RSS

Exigir autorização para solicitações de API [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.basicauth.required.api* para aprimorar a segurança de autorização básica para solicitações REST de entrada.

Defina a propriedade *glide.basicauth.required.api* como **verdadeira** para exigir autorização para todas as solicitações REST. Defina a propriedade como **falsa** para ignorar autorização para todas as solicitações REST.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.basicauth.required.api*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	API e serviço Web
Finalidade	Autorização básica para solicitações REST de entrada.
Valor recomendado	Verdadeiro (padrão)
Tipo de configuração	Cadeia de caracteres
Risco à segurança	(Alto) Se "glide.basicauth.required.api" não estiver definido com o valor recomendado "verdadeiro", isso desabilitará a autenticação básica na solicitação de API e levará ao acesso não autenticado aos dados da instância.
Classificação de risco de segurança	8,6

Arquitetura, design e modelagem de ameaças

Este controle amplo aborda considerações de design de alto nível e elementos-chave para implementar uma aplicação segura. Ele cobre os locatários de disponibilidade, integridade de processamento de confidencialidade, não repúdio e privacidade. Além disso, elementos de um ciclo de vida de desenvolvimento de software seguro estão incluídos.

Autenticação baseada em certificado não imposta [Novo na Central de segurança 1.3]

A propriedade *glide.authenticate.mutual.enabled* habilita a autenticação baseada em certificados, um tipo de autenticação mútua para conexões REST de entrada com as APIs REST e SOAP na ServiceNow AI Platform.

A autenticação mútua estabelece confiança entre o servidor e o cliente por meio da troca de certificados SSL (Secure Socket Layer, Camada de soquetes seguros) para validar o certificado com uma autoridade de certificação confiável. Isso permite verificar se uma fonte confiável está se conectando à ServiceNow AI Platform. Se esta instância não estiver definida com o valor recomendado de verdadeiro, uma instância poderá ficar vulnerável a ataques de intermediários (MitM, man-in-the-middle).

Para remediar esta ameaça de segurança, habilite a autenticação mútua para serviços da web de entrada. Se esta for a primeira vez que você instala o plug-in de autenticação baseada em certificados *com.glide.auth.mutual)* para ServiceNow AI Platform, siga as instruções Como configurar autenticação baseada em certificados. Além disso, certifique-se de que a propriedade *glide.authenticate.mutual.enabled* esteja definida como verdadeira para ativar o plug-in.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.authenticate.mutual.enabled*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco de segurança: Se esta propriedade não estiver configurada com o valor recomendado de verdadeiro, a autenticação baseada em certificados não validará certificados com uma Autoridade de Certificação confiável. Isso aumenta as chances de um agente mal-intencionado atacar uma instância usando ataques MitM.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	• https://csrc.nist.gov/glossary/term/man_in_the_middle_attack • Autenticação baseada em certificados • Configurar autenticação mútua

Verificação da representação na avaliação de ACL no app de RH [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]

Use a propriedade *sn_hr_core.impersonateCheck* para impedir que um usuário represente outro usuário e acesse as informações de RH dele.

Uma configuração segura evita que um administrador veja as informações de RH de outro usuário enquanto estiver usando a representação. Uma configuração insegura para esta propriedade permite que um administrador represente um usuário e acesse dados de RH, como resultados de pesquisa ou registros de auditoria, com o acesso do usuário representado. Devido à natureza desse tipo de dados (por exemplo, informações que devem estar disponíveis somente para o próprio usuário, como e-mail), isso não é recomendado. Definir *sn_hr_core.impersonateCheck* como verdadeiro só permite o acesso às informações de RH quando o usuário não está representando outras pessoas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*sn_hr_core.impersonateCheck*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: uma configuração insegura para esta propriedade permite que um administrador represente um usuário e acesse dados de RH, como resultados de pesquisa ou registros de auditoria, com o acesso do usuário representado.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Quando esta propriedade está definida com verdadeira, ela evita que um administrador veja as informações de RH de outro usuário enquanto estiver usando a representação. Quando definida como falsa, ela permite que um administrador represente um usuário e acesse dados de RH, como resultados de pesquisa ou registros de auditoria, com o acesso do usuário representado. Devido à natureza desse tipo de dados (por exemplo, informações que devem estar disponíveis somente para o próprio usuário, como e-mail), isso não é recomendado. Definir sn_hr_core.impersonateCheck como verdadeiro só permite o acesso às informações de RH quando o usuário não está representando outras pessoas.

Tradução automática

Desabilite o login local para usuários com Single Sign-on (SSO) habilitado

Atualize os registros do usuário para desabilitar o login local para usuários com Single Sign-on (SSO) habilitado.

Os usuários configurados para usar autenticação SSO podem acessar a instância, ou partes da instância, com credenciais locais armazenadas no **user_password** Campo do registro Usuário [sys_user]. Este acesso se aplica ao acesso interativo e não interativo para usuários que não estão bloqueados. Ajude a impedir que usuários configurados por SSO usem credenciais locais para reduzir a chance de que credenciais de login locais válidas sejam roubadas e usadas por usuários mal-intencionados.

Revise o artigo da Base de conhecimento do Now Support KB1649420 Para obter instruções sobre como identificar e lidar com contas com login local ainda habilitado em uma instância com SSO habilitado.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Risco à segurança	Quando a autenticação SSO está habilitada para um usuário, é uma prática recomendada impedir que esse usuário faça login localmente. Isso reduz a chance de que as credenciais de login locais válidas sejam roubadas e usadas para fazer login por um usuário mal-intencionado.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	4,2
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Médio
Impacto funcional	Os usuários configurados com SSO podem fazer login com credenciais locais.
Dependências e pré-requisitos	O Single Sign-on deve estar habilitado (o. **glide.authenticate.multisso.enabled** propriedade do sistema definida como **verdadeiro** .)
Tipo de dados	N/D
Valor do sistema de base	N/D
Valor de fallback	N/D
Valor recomendado	N/D

Desabilitar relatórios publicados não autenticados [Atualizado na Central de segurança 2,0]

Desative esta propriedade para impedir que o usuário publique ou acesse relatórios. Esta propriedade desabilita o recurso de emissão de relatórios publicados em relatórios.

Habilite a publicação de relatórios definindo `glide.report.published_reports.enabled` como **verdadeiro**.

Certifique-se da propriedade Glide `glide.report.published_reports.enabled`existe e está definido com o valor falso. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.report.published_reports.enabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Finalidade	Desabilitar o recurso de emissão de relatórios publicados em relatórios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo	verdadeiro | falso
Valor recomendado	**falso**
Classificação de risco de segurança	6,5
Impacto funcional	O usuário não pode publicar relatórios.
Risco à segurança	(Moderado) Se esta propriedade não estiver habilitada, os usuários poderão acessar ou publicar relatórios expondo dados confidenciais. Publicar um relatório cria um URL que qualquer pessoa pode usar para acessar o relatório, incluindo pessoas que não são usuários. Quando alguém navega até o URL, o relatório é gerado com os dados atuais da instância.
Referências	Publicar um relatório

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Impor ACLs de campo para solicitações de consulta de entrada

Gerencie como as consultas de entrada são validadas em sua instância.

Use a propriedade `glide.export.query.enforce_field_acl` para verificar como as consultas de entrada são validadas em sua instância. Se a propriedade estiver definida com o valor recomendado **verdadeiro**, as ACLs de campo serão verificadas em relação às consultas de entrada e rejeitadas se o usuário não for autorizado. Se a propriedade for definida como **falsa**, as ACLs não serão verificadas em relação às consultas de entrada e continuarão sendo executadas, o que pode levar à divulgação de informações para partes não autorizadas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.export.query.enforce_field_acl`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,4 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se a propriedade for definida como **falsa**, as ACLs não serão verificadas em relação às consultas de entradas, o que pode levar à divulgação de informações.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Impor ACLs de leitura em exibições de relatório

Gerencie como as ACLs de leitura são aplicadas em sua instância.

Use a propriedade *glide.report.report_view.read_acl* para impor a ACL de leitura (nível de tabela) em funções de emissão de relatórios quando não houver ACL de exibição de relatório na tabela ou no campo. Se essa propriedade não estiver definida para **impor**, as ACLs poderão ser ignoradas, levando ao vazamento de informações confidenciais.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.report.report_view.read_acl*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	impor
Valor-padrão	impor
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,1 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: não definir essa propriedade como **impor** pode fazer com que as ACLs sejam ignoradas.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Impor ACLs de consulta para links rápidos de conhecimento

Impor ACLs de consulta para links rápidos de conhecimento usando uma propriedade do sistema.

. *com.glide.security.query_acl.enabled.knowledge_quick_links*a propriedade do sistema está definida como **verdadeiro** As ACLs de consulta são impostas para Links rápidos de conhecimento. Se esta propriedade estiver definida como **falso** um invasor pode usar consultas cegas para enumerar e extrair dados devido ao comportamento padrão de GlideRecord.addEncodedQuery .

Se a propriedade não existir na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o padrão seguro de **verdadeiro** é usado. Uma terceira opção, **external_and_guests** Impõe ACLs de consulta somente para usuários externos e convidados.

Verifique se o *com.glide.security.query_acl.enabled.knowledge_quick_links*a propriedade do sistema está definida como **verdadeiro** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.glide.security.query_acl.enabled.knowledge_quick_link*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Cadeia de caracteres - Usado como um operador ternário
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Valor de fallback	verdadeiro
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,3 • Pontuação do CVSS: média • Risco à segurança: As ACLs podem ser ignoradas, divulgando dados de campo para usuários que não têm permissões para vê-los. Esta divulgação pode incluir dados confidenciais, dependendo da tabela explorada.
Impacto funcional	Os usuários não podem executar consultas específicas em campos em que não têm acesso no nível de campo.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Impor ACLs de consulta para sublistas, contagens de lista e tabelas de dados de widget

Impor ACLs de consulta em consultas de sublista, contagem de lista e tabela de dados de widget usando propriedades do sistema.

Definido `com.glide.security.query_acl.enabled.sub_lists`. **verdadeiro** Impor ACLs de consulta em consultas de sublista, como listas agrupadas e listas relacionadas.

Definido `com.glide.security.query_acl.enabled.list_count`. **verdadeiro** Impor ACLs de consulta em consultas de contagem de lista.

Definido `glide.security.query_acl.enabled.data_table`. **verdadeiro** Impor ACLs de consulta em tabelas de dados de widget.

Se qualquer uma dessas propriedades do sistema estiver definida como **falso** um invasor pode usar consultas cegas para enumerar e extrair dados devido ao comportamento padrão de GlideRecord.addEncodedQuery . Se essas propriedades não existirem na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o padrão seguro verdadeiro será usado. Uma terceira opção, `external_and_guests`Aplica ACLs somente para usuários externos e convidados.

Certifique-se de que essas propriedades do sistema não apareçam na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] ou estejam definidas como **verdadeiro** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	• *com.glide.security.query_acl.enabled.sub_lists* • *com.glide.security.query_acl.enabled.list_count* • *glide.security.query_acl.enabled.data_table*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	• verdadeiro • verdadeiro • verdadeiro
Valor-padrão	• verdadeiro • verdadeiro • verdadeiro
Valor de fallback	• verdadeiro • verdadeiro • verdadeiro
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,3 • Pontuação do CVSS: média • Risco à segurança: As ACLs podem ser ignoradas, divulgando dados de campo para usuários que não têm permissões para vê-los. Isso pode incluir dados confidenciais, dependendo da tabela explorada.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Impor opção de cadeia de caracteres de consulta válida [Novo na Central de segurança 7,0]

Use uma propriedade do sistema para garantir que qualquer valor de campo de escolha, quando passado por uma cadeia de caracteres de consulta de URL, seja uma opção ativa válida quando um registro é criado.

. *glide.ui.query_string.enforce_valid_choice_on_create*a propriedade do sistema está definida como **verdadeiro** , A plataforma valida que qualquer valor de campo de escolha passado por meio de uma cadeia de caracteres de consulta de URL (por exemplo, de um filtro de lista) é uma opção ativa válida quando o registro é criado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se inválido, o valor será ignorado e o campo retornará para o valor padrão. Quando a propriedade é **falso** a validação está inativa e o sistema aceita qualquer valor, mesmo os inválidos ou inativos. Potencialmente, essa aceitação pode resultar no armazenamento de dados incorretos ou inesperados nos registros.

Certifique-se de `glide.ui.query_string.enforce_valid_choice_on_create`Existe na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] e está definido como **verdadeiro** . Se a propriedade não existir na tabela, o valor de fallback será **falso** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.ui.query_string.enforce_valid_choice_on_create`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Valor de fallback	verdadeiro
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,2 • Pontuação de CVSS: baixa • Risco à segurança: Defina esta propriedade como **verdadeiro** garantir que somente opções válidas sejam usadas para a criação de novos registros. Escolhas inválidas podem levar a problemas menores e inesperados de integridade de dados, em que um usuário pode selecionar um valor não intencional.
Impacto funcional	As instâncias e fluxos de trabalho existentes podem depender da criação de novos registros com base em um filtro que contém uma opção inválida ou inativa. Use o seguinte processo para observar este comportamento: **1.** Faça login em uma instância como um usuário administrador. **2.** Crie um campo Cadeia de caracteres em qualquer tabela. Por exemplo, um incidente com 2 opções: **Teste1** e. **Test2** . **3.** Crie um filtro de lista na tabela de incidentes selecionando o campo de cadeia de caracteres com o valor definido como **Test2** . **4.** Vá para o campo de dicionário e desative a opção **Test2** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	5. Vá para o filtro selecionado na etapa 3 e selecione **Novo** botão. **6.** Verifique o valor do campo Tipo de cadeia de caracteres no registro recém-aberto. Quando a propriedade está definida como **verdadeiro** , o campo de cadeia de caracteres não deve ter um valor ou deve mostrar o valor padrão. Quando a propriedade está definida como **falso** (padrão), o campo de cadeia de caracteres tem o valor definido como **Test2** .
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como definir endereços IP internos permitidos da ServiceNow [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]

Use a propriedade `glide.ip.authenticate.strict` para especificar intervalos de IP que podem fazer conexões de entrada em uma instância.

Evite a exposição desnecessária do acesso à instância a um grupo mais amplo de pessoas que usam o. **glide.ip.authenticate.strict** e. **glide.ip.authenticate.allow.secured** propriedades do sistema.

. **glide.ip.authenticate.strict** a propriedade do sistema está definida como **verdadeiro** , interno ServiceNow A equipe e os sistemas só podem fazer conexões de entrada com sua instância a partir de intervalos de IP essenciais. Limites ServiceNow da visibilidade de para a infraestrutura interna essencial em sua instância e impede o acesso por mais amplo ServiceNow pessoal, como suporte e equipe de vendas por meio de redes corporativas. . **glide.ip.authenticate.allow.secured** concessões internas de propriedade do sistema ServiceNow conexões de entrada, incluindo acesso autenticado regular e páginas de diagnóstico não autenticadas.

Se não estiver definido como **verdadeiro** , em seguida, um mais amplo ServiceNow Intervalo de IPs interno definido em **glide.ip.authenticate.allow** a propriedade é usada para conceder esses internos ServiceNow conexões de entrada.

Certifique-se de **glide.ip.authenticate.allow.secured** a propriedade do sistema contém somente valores confiáveis e que a propriedade **glide.ip.authenticate.strict** está definido como **verdadeiro** .

⚠ Aviso:
O valor desta propriedade é uma substituição sem banco de dados. Não pode ser alterado ou substituído.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ip.authenticate.strict`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Finalidade	Permitir que os funcionários da ServiceNow acessem a instância somente por meio de um conjunto seguro de intervalos de IP
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	4,3
Impacto funcional	(Baixo) Se esta propriedade não estiver habilitada, os funcionários da ServiceNow poderão acessar a instância do cliente por meio de todos os intervalos de IP. Habilitar a propriedade restringe o acesso a um conjunto seguro de intervalos de IP (Secure VPN, DC). **Nota:** Se você definir esta propriedade como verdadeira, o ServiceNow AI Platform usará uma propriedade *glide.ip.authenticate.allow.secured* mais restritiva em vez da propriedade de restrição de IP de monitoramento de desempenho (*glide.ip.authenticate.allow.secured*) para um conjunto de intervalos de IP que possam acessar a instância.
Risco à segurança	(Baixo) Exposição desnecessária de acesso à instância para um grupo maior de pessoas.
Referência	Autenticação baseada no intervalo de IP

Nota: Uma regra de negar tudo é necessária para ser adicionada ao controle de acesso IP para restringir o acesso de qualquer IP não adicionado ao controle de acesso IP. Todos os IPs permitidos necessários devem ser adicionados ao controle de acesso IP.

Desativação do comportamento legado de JQuery [Atualizado na Central de segurança 1.3]

O *glide.jquery.legacy* é usado para impedir que versões pré-patch mais antigas do JQuery sejam usadas, o que introduzirá vulnerabilidades sem patch na biblioteca.

Defina *glide.jquery.legacy* com o valor recomendado **falso** para impedir que versões pré-patch mais antigas do JQuery sejam usadas, o que introduzirá vulnerabilidades sem patch na biblioteca. Defina o valor como **verdadeiro** para permitir versões pré-patch do JQuery.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.jquery.legacy*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Finalidade	Prevenir possíveis riscos de segurança decorrentes de ataques a vulnerabilidades descobertas em versões desatualizadas da biblioteca do JQuery.
Valor recomendado	Falso
Tipo de configuração	Booliano
Risco à segurança	(Alto) Impede que versões pré-patch mais antigas do JQuery sejam usadas, o que introduzirá vulnerabilidades sem patch na biblioteca. A propriedade do sistema é à prova de falhas caso alguma organização dependa das versões sem patch do AngularJS para executar suas implementações personalizadas.
Classificação de risco de segurança	7,1

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Desabilitar comportamento legado de Escopo GlideRecord [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]

A propriedade `glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in_script` desabilita a limitação de escopo, permitindo que as aplicações com escopo acessem interfaces de script global. Ele foi criado como um patch para o acesso entre escopos do GlideRecord.

O GlideRecord forneceu acesso de criação/atualização entre escopos a tabelas que não foram configuradas com esse nível de acesso. Para impedir que os clientes tenham aplicações interrompidas quando este comportamento de acesso com escopo foi corrigido, a propriedade `glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in_script`criado. Quando verdadeiro, o acesso entre escopos retorna para o comportamento legado (inseguro). Esta propriedade desabilita a limitação de escopo, permitindo que as aplicações com escopo acessem interfaces de script global.

É uma prática de segurança recomendada ter restrições de delimitação de escopo em vigor. O escopo garante que as aplicações só possam acessar recursos com acesso explícito ou dentro de seu escopo, seguindo o princípio de privilégio mínimo. Desabilitar este recurso pode levar a impactos na confidencialidade, disponibilidade e integridade.

Defina a propriedade Glide `glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in_script`falso. Quando não está presente na tabela sys_properties, o valor padrão é verdadeiro.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.record.legacy_cross_scope_access_policy_in_script`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor padrão	verdadeiro (quando a propriedade não existe na tabela sys_properties.)
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: a definição de escopo garante que as aplicações só possam acessar recursos com acesso explícito ou dentro de seu escopo, seguindo o princípio do menor privilégio. Desabilitar este recurso pode causar impactos na confidencialidade, disponibilidade e integridade.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Desabilitar o comportamento do AngularJS legado [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.angular.legacy` para se proteger contra possíveis riscos de segurança decorrentes de ataques a vulnerabilidades descobertas em versões desatualizadas da biblioteca do AngularJS.

Defina `glide.angular.legacy` com o valor recomendado **falso** para impedir que versões pré-patch mais antigas do AngularJS sejam usadas. Defina a propriedade como **verdadeira** para usar versões pré-patch mais antigas do AngularJS.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.angular.legacy`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Finalidade	A propriedade do sistema é à prova de falhas caso alguma organização dependa das versões sem patch do angularJS para executar suas implementações personalizadas.
Valor recomendado	Falso
Tipo de configuração	Booliano
Risco à segurança	(Alto) Usar versões antigas do AngularJS pode trazer riscos de segurança decorrentes de ataques a vulnerabilidades descobertas em versões desatualizadas da biblioteca do AngularJS.
Classificação de risco de segurança	7,1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exigir autorização da REST API do agente de dados [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.basicauth.required.databrokerrestapiprocessor` para exigir autorização básica para todas as solicitações de entrada da REST API do agente de dados.

Se esta propriedade for definida como **verdadeira**, a autorização será aplicada. Se for definida como **falsa**, nenhuma autorização será usada, o que pode levar ao vazamento de informações confidenciais de sua instância.

> ⚠ **Aviso:**
> Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.basicauth.required.databrokerrestapiprocessor`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 8,6 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: se a propriedade for definida como **falsa**, a autenticação de API não será aplicada, permitindo que um agente mal-intencionado acesse dados confidenciais.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Funcionalidade de vinculação restrita na autorização do portador do caso [Novo na Central de segurança 7,0]

Use uma propriedade do sistema e a vinculação restrita para garantir que um token de acesso gerado usando essa entidade não possa ser usado para chamadas de IU.

Use `glide.oauth.enforce_restricted_binding_for_ui`Propriedade do sistema e habilitar vinculação restrita para uma entidade OAuth para impedir que os tokens de acesso gerados por essa entidade sejam usados para chamadas de IU (por exemplo, `incident_list.do`).

Quando a vinculação restrita está desativada, o token de acesso gerado pode ser usado para chamadas de IU, independentemente do valor da propriedade do sistema.

Certifique-se de que `glide.oauth.enforce_restricted_binding_for_ui`está definido como **verdadeiro** e. **Impor restrições de token** está definido como **verdadeiro** Em todas as

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

entradas de entidade OAuth. Para obter detalhes sobre entradas de entidade OAuth, consulte Entrada de OAuth.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.oauth.enforce_restricted_binding_for_ui`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Valor de fallback	falso
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,0 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco de segurança: Quando `glide.oauth.enforce_restricted_binding_for_uia` propriedade do sistema não está definida como **verdadeiro** Ou a vinculação restrita estiver desativada, um usuário com o token de acesso para acessar uma API (por exemplo, API para celular) poderá obter uma sessão emitida e usá-la para acessar outros recursos restritos na instância (por exemplo, `incident_list.do`).
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Negar por padrão com ACLs vazias [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Use `glide.sm.default_mode`Propriedade para controlar o comportamento padrão do gerenciador de segurança quando ele descobre que as regras da ACL (Access Control List, lista de controle de acesso) existentes fazem parte das regras de ACL da tabela curinga.

Impedir que o gerenciador de segurança legado da sua instância permita o acesso a recursos quando não houver ACLs definidas para esse recurso ou se houver apenas ACLs curinga no nível de tabela (por exemplo, `incidente.*`). Quando o acesso permitido por padrão, qualquer coisa que não tenha ACLs explícitas definidas é suscetível a manipulação.

Defina **glide.sm.default_mode** valor da propriedade do sistema para **negar** Proibir o acesso quando não há regras de ACL definidas ou há somente ACLs curinga no nível de tabela.

⚠ Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.sm.default_mode*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Finalidade	A prática recomendada de segurança é restringir um acesso às tabelas por um usuário não autorizado. • Se não houver regras de ACL em vigor para tabelas, esta propriedade garantirá que pelo menos ACLs curinga sejam validadas para qualquer operação CRUD realizada na tabela/campo. • Essas regras restringem as operações de leitura, gravação, criação e exclusão em todas as tabelas, a menos que o usuário tenha a função de administrador ou atenda aos requisitos de outra regra de ACL de tabela.
Valor recomendado	negar
Impacto funcional	Se você definir esta propriedade como **Permitir** , As regras de ACL da tabela curinga permitem operações CRUD em todas as tabelas, a menos que haja regras de ACL de tabela específicas para restringir essas operações. **Nota:** Este plug-in não é destinado a instâncias existentes, já que pode modificar o acesso de segurança a tabelas já em uso em um ambiente de produção.
Risco à segurança	6.3
Referências	Propriedade de negação padrão

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Definir limpeza automática de token para credenciais de token [Novo na Central de segurança 2,0]

Use *com.snc.platform.security.token.auth.cleanup*Propriedade para garantir que as chaves de API expiradas e os segredos HMAC sejam excluídos, limitando assim o potencial de reutilização de token.

. *com.snc.platform.security.token.auth.cleanup*A propriedade está definida com o valor inseguro de falso, chaves de API expiradas e segredos HMAC não serão excluídos, criando um potencial para reutilização de token. Se um token expirou devido a vazamento ou comprometimento, sua reutilização poderá expor a instância a qualquer pessoa que tenha o token vazado.

Tokens expirados são retidos pelo número de dias definido por *com.snc.platform.security.token.auth.days.expired.hmac_secret.is.kept*e.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

com.snc.platform.security.token.auth.days.expired.api_key.is.kept. Os valores válidos para essas configurações são números inteiros de 0 ou mais. Um valor de 0 resulta na exclusão dos tokens expirados no mesmo dia, enquanto um número maior de dias aumenta o período de exposição. Um valor padrão de 7 dias ou menos é recomendado.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.snc.platform.security.token.auth.cleanup,* *com.snc.platform.security.token.auth.days.expired.hmac_se*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	Os valores recomendados são Verdadeiro e qualquer número inteiro menor ou igual a 7.
Valor padrão	7
Categoria	Arquitetura, design e modelagem de ameaças
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,1 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Não configurar esta propriedade com o valor recomendado de verdadeiro pode impedir que chaves de API expiradas e segredos HMAC sejam excluídos, o que aumenta a probabilidade de reutilização de token.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Autenticação

A categoria de autenticação cobre os principais elementos da autenticação moderna para confirmar que uma entidade e suas declarações são autênticas e corretas, resistentes à representação e impedem a interceptação de senhas.

O padrão ASVS é baseado na especificação NIST 800-63b (https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html) para esta seção.

A autenticação inclui política de senha, controles e armazenamento, implementação apropriada de autenticadores e implementação apropriada de verificadores fora de banda ou únicos.

Ativação da autenticação multifator baseada em função [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.authenticate.multifactor* para impor a MFA (multi-factor authentication, autenticação multifator) baseada em função para todos os usuários atribuídos a funções específicas.

Imponha autenticação multifator com base nas funções atribuídas ao usuário. Se um usuário tiver sido atribuído à função "admin", "security_admin" ou "user_admin" na lista de funções multifator, a MFA será aplicada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Defina essa propriedade como **verdadeira** para impor a autenticação multifator baseada em função a todos os usuários atribuídos a funções específicas.
- Defina essa propriedade como **falsa** para impor a autenticação multifator baseada em função a todos os usuários atribuídos a funções específicas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.authenticate.multifactor`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Impor a autenticação multifator baseada em função a todos os usuários atribuídos a funções específicas.
Tipo	verdadeiro/falso
Valor recomendado	`verdadeiro`
Dependências de segurança	Ativar **Autenticação multifator baseada em função** junto à tabela **Critérios de multifator**.
Classificação de risco de segurança	7,2
Impacto funcional	Habilitar esta propriedade melhora a experiência do usuário. Ela atua como uma camada extra de proteção e segurança contra credenciais comprometidas.
Risco à segurança	(Moderado) Se esta propriedade não estiver habilitada, há um risco de acesso não autorizado a dados confidenciais.
Referências	Configuração dos critérios multifatores baseados em função

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Ativar a autenticação multifator baseada em função [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.authenticate.multifactor` para impor a MFA (multi-factor authentication, autenticação multifator) baseada em função para todos os usuários atribuídos a funções específicas.

Imponha autenticação multifator com base nas funções atribuídas ao usuário. Se um usuário tiver sido atribuído à função "admin", "security_admin" ou "user_admin" na lista de funções multifator, a MFA será aplicada

- Defina essa propriedade como **verdadeira** para impor a autenticação multifator baseada em função a todos os usuários atribuídos a funções específicas.
- Defina essa propriedade como **falsa** para impor a autenticação multifator baseada em função a todos os usuários atribuídos a funções específicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.authenticate.multifactor`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Impor a autenticação multifator baseada em função a todos os usuários atribuídos a funções específicas.
Tipo	Booliano
Valor recomendado	`verdadeiro`
Valor-padrão	falso
Dependências de segurança	Ativar **Autenticação multifator baseada em função** junto à tabela **Critérios de multifator**.
Classificação de risco de segurança	7,2
Impacto funcional	Habilitar esta propriedade melhora a experiência do usuário. Ela atua como uma camada extra de proteção e segurança contra credenciais comprometidas.
Risco à segurança	(Moderado) Se esta propriedade não estiver habilitada, há um risco de acesso não autorizado a dados confidenciais.
Referências	Configuração dos critérios multifatores baseados em função

Controlar tempo de bloqueio para tentativas inválidas de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]

A propriedade `password_reset.request.max_attempt_window` controla o número de minutos que um usuário deve esperar para redefinir ou mudar sua senha depois de exceder o número máximo de tentativas malsucedidas que é definido com a propriedade `password_reset.request.max_attempt`.

. `password_reset.request.max_attempt_window`a propriedade define o número de minutos que um usuário deve esperar para redefinir ou mudar sua senha depois de exceder o número máximo de tentativas malsucedidas definido com `password_reset.request.max_attempt property`. Um pequeno número de minutos para `password_reset.request.max_attempt_window`a propriedade aumenta o risco de forçar brutalmente uma senha com sucesso, pois um número maior de tentativas de redefinição de senha pode ser feito. O padrão de 1440 minutos é recomendado.

Certifique-se da propriedade `password_reset.request.max_attempt_window`definido como 1440 ou maior.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`password_reset.request.max_attempt_window`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Finalidade	Indica o período de bloqueio em minutos após o número máximo de tentativas de redefinição de senha malsucedidas.
Valor recomendado	1.440
Valor padrão	1.440
Tipo de configuração	Valores inteiros positivos
Risco à segurança	(Alto) Se a propriedade não estiver definida com o valor recomendado de 1440 ou menos, será possível executar a força bruta da conta, já que a conta não será bloqueada após um número máximo de tentativas de autenticação incorretas.
Classificação de risco de segurança	7,5
Referências	Configurar as propriedades do Redefinição de senha

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como desabilitar a criação de usuários a partir de e-mails recebidos [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.user.trusted_domain` para especificar a lista separada por vírgulas de domínios confiáveis usados na criação de usuários de e-mails de entrada.

Um administrador pode definir uma propriedade de e-mail para criar usuários automaticamente a partir de e-mails de entrada. Se definir esta propriedade com o valor inseguro, a instância criará usuários automaticamente a partir do e-mail de entrada. Cada usuário criado terá a mesma senha padrão codificada, o que facilita ignorar a autenticação por força bruta.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.pop3readerjob.create_caller`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Classificação de risco de segurança	5,4
Impacto funcional	Quando esta propriedade é configurada, a instância aceita somente e-mails de domínios confiáveis. Se você não incluir o domínio na lista confiável, haverá um impacto para os usuários convidados porque as contas serão criadas automaticamente.
Risco à segurança	(Moderado) Se a propriedade não estiver habilitada, um invasor poderá usar uma campanha de falsificação/spam de e-mail para enviar vários e-mails, resultando na criação de mais usuários convidados desnecessários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Referências	Configuração de entrada de e-mails

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Desabilitar autenticação sem senha

Use a propriedade *glide.login.no_blank_password* para impedir que os usuários efetuem login na NOW Platform com senhas em branco ou deixando o campo **Senha** vazio.

Mesmo que o administrador atribua intencionalmente um valor nulo ou uma senha em branco nos registros do usuário, um usuário não poderá fazer login sem fornecer um valor no campo **Senha**.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.login.no_blank_password*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Configurar na Central de segurança da instância	Sim
Finalidade	Garantir uma autenticação forte, já que às vezes o nome de usuário é fácil de adivinhar em uma organização.
Valor recomendado	verdadeiro
Impacto funcional	As operações não devem usar senhas em branco porque elas são vistas como um risco crítico de segurança. No entanto, se houver um caso válido para esse uso, há a possibilidade de uma indisponibilidade. Usuários com senhas em branco não poderão fazer login na instância.
Risco à segurança	(Alto) Um invasor pode fazer login na instância com os nomes de usuário padrão ou por indivíduo/grupo específico (geralmente nome.sobrenome) sem qualquer senha. Isso é visto como um risco de segurança crítico, pois permitiria que um usuário público violasse a confidencialidade e a integridade dos dados da instância.

Desabilitar credenciais de senha do proprietário do recurso (ROPC) nas concessões de token OAuth 2 [Novo na Central de segurança 7.0]

Impedir que as credenciais de senha do proprietário do recurso (ROPC) concedam tokens OAuth 2.

Por padrão, as credenciais de senha do proprietário do recurso (ROPC) têm permissão para conceder tokens OAuth 2 em suas instâncias quando uma aplicação cliente solicita diretamente um token de acesso usando um nome de usuário e senha. . *glide.oauth.inbound.ropc.grant_type.disabled*está definido como **verdadeiro** O ROPC está inativo e não pode ser usado para conceder tokens OAuth 2.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Certifique-se de que *glide.oauth.inbound.ropc.grant_type.disabled*a propriedade do sistema está definida como **verdadeiro** . Se a propriedade não existir na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o valor padrão será **falso** . Se esta propriedade existir nessa tabela, o padrão será **falso** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.oauth.inbound.ropc.grant_type.disabled*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Valor de fallback	falso
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,3 • Pontuação de CVSS: baixa • Quando a propriedade está definida como **falso** Usar ROPC para conceder tokens OAuth 2 é permitido. O ROPC é considerado menos seguro do que outros fluxos de autenticação porque as credenciais do usuário são expostas à aplicação. Isso pode levar a vulnerabilidades em situações em que o cliente está comprometido e sofre de fraquezas semelhantes às da autenticação básica. O OAuth 2,1 descontinuou o ROPC.
Impacto funcional	Quando a propriedade está definida como **verdadeiro** ROPC está inativo e não pode ser usado para conceder tokens OAuth 2. Qualquer aplicação que esteja acessando a plataforma concedendo o token OAuth 2 usando o ROPC.
Dependências e pré-requisitos	O plug-in OAuth 2,0 (com.snc.platform.security.oauth) deve estar ativo.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Não aplicar política de senha no login [Atualizado na Central de segurança 1,5 e removido em 2,0]

Gerencie como a complexidade de senha é tratada em sua instância.

Definindo a propriedade *glide.apply.password_policy.on_login*para falso, não haverá imposição de complexidade de senha no momento do login. Definir a propriedade como verdadeira aplicará a complexidade da senha e levará a problemas de conformidade com a política da organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

De acordo com as recomendações da ASVS 4,03 v2.1.9:

"Verifique se não há regras de composição de senha limitando o tipo de caracteres permitidos. Não deve haver nenhum requisito para maiúsculas ou minúsculas, números ou caracteres especiais. (C6)"

Em vez da imposição de complexidade de senha, as recomendações do ASVS são impor um comprimento mínimo de 12 caracteres para o tamanho da senha.

Consulte Autenticação OWASP ASVS V4.0 .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.apply.password_policy.on_login`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,4 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como **verdadeira** pode impor a complexidade da senha e causar problemas de conformidade da organização.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Como habilitar a recuperação de conta [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]

A propriedade `glide.sso.acr.enabled` controla o recurso de recuperação de conta.

Defina `glide.sso.acr.enabled` com o valor recomendado de **verdadeiro** para permitir a recuperação de conta por ID de usuário. Defina o valor como **falso** para não permitir a recuperação de conta por ID de usuário.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.sso.acr.enabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Controlar o recurso de recuperação de conta por id de usuário.
Valor recomendado	Verdadeiro (padrão)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de configuração	Booliano
Risco à segurança	(Crítico) Sem esta propriedade habilitada, os usuários não terão permissão para recuperar suas contas por ID de usuário.
Classificação de risco de segurança	9,1
Referências	Consulte Recuperação de conta (ACR) para obter informações adicionais.

Habilitar CAPTCHA para registro do cliente

Reduza o risco de solicitações por bots mal-intencionados habilitando o CAPTCHA para registro do cliente.

Use **sn_customerservice.captchaEnabled** Propriedade do sistema para determinar se a validação de CAPTCHA está habilitada para registro do cliente no Portal de gestão de atendimento ao cliente. Use a validação CAPTCHA para ajudar a impedir que bots potencialmente mal-intencionados enviem solicitações automaticamente contra uma aplicação.

Defina a propriedade do sistema **sn_customerservice.captchaEnabled** . **verdadeiro** Para habilitar a validação de CAPTCHA. Se a propriedade não estiver na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o valor padrão será **verdadeiro** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	sn_customerservice.captchaEnabled
Aplicabilidade do plug-in	Customer Service Management
Risco à segurança	A validação do CAPTCHA ajuda a impedir que bots potencialmente mal-intencionados enviem solicitações automaticamente contra uma aplicação.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	3,7
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Baixo(a)
Impacto funcional	Registrar usuários pode ter uma experiência negativa por ter que passar na validação do CAPTCHA.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Booliano
Valor do sistema de base	**verdadeiro**
Valor de fallback	**verdadeiro**
Valor recomendado	**verdadeiro**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Habilitar verificação de validação de senhas na lista de proibições

Gerencie as senhas na lista de proibições na tabela Senha excluída.

Use a propriedade *glide.enable.blacklist_password* para monitorar senhas na lista de proibições. Quando a propriedade é definida como **verdadeira**, a senha do usuário é verificada em uma lista de senhas na lista de proibições, o que o impede de usar uma senha de um conjunto de senhas violadas. O administrador pode manter a lista inserindo senhas na tabela Senha excluída.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.enable.blacklist_password*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Autenticação
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Excluir senhas por meio de políticas de senha em sua instância

Habilitar Captcha para registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

O *sn_ext_usr_reg.captchaEnabled* controla se o CAPTCHA será validado para registro de usuário externo.

Defina *sn_ext_usr_reg.captchaEnabled* como o valor recomendado **verdadeiro** para ajudar a impedir que ataques de criação automática de conta exijam CAPTCHA para registro de usuário externo. Defina o valor como **falso** para não exigir CAPTCHA para registro de usuário externo.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*sn_ext_usr_reg.captchaEnabled*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Esta propriedade é usada para habilitar ou desabilitar a validação de CAPTCHA ao fazer o registro de usuário externo em portais como CSP, Community. Isso também é usado em aplicativos da store como VAM e CSM Guest Walkup para habilitar/desabilitar o captcha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor recomendado	Verdadeiro
Tipo de configuração	Booliano
Risco à segurança	(Baixo) A propriedade controla a habilitação de CAPTCHA no registro de usuário externo. Valor unideal pode resultar em vulnerabilidade de segurança.
Classificação de risco de segurança	3,7

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Habilitar CAPTCHA na redefinição de senha

Use a propriedade *password_reset.captcha.ignore* para habilitar ou desabilitar a solicitação de um desafio CAPTCHA quando um usuário redefinir a senha.

Defina *password_reset.captcha.ignore* com o valor recomendado **falso** para exigir um desafio CAPTCHA para um usuário redefinir a senha. Defina o valor como **verdadeiro** para ignorar a opção CAPTCHA para uma redefinição de senha.

Os CAPTCHAs ajudam a impedir ataques de automação, solicitando ao usuário uma resposta de desafio que não é respondida facilmente por sistemas automatizados. Se o CAPTCHA estiver desabilitado, um invasor poderá ser mais bem-sucedido durante ataques automatizados contra o recurso de redefinição de senha.

Nota:
Esta propriedade é usada somente para automação de redefinição de senha.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*password_reset.captcha.ignore*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Esta propriedade é usada para habilitar ou desabilitar a validação de CAPTCHA durante a redefinição de senha.
Valor recomendado	falso
Tipo de configuração	Booliano
Risco à segurança	(Moderado) Valor unideal pode resultar em vulnerabilidade de segurança.
Classificação de risco de segurança	5,5

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Habilitar envio de OTP por e-mail para a autenticação multifator

Gerencie como a autenticação de dois fatores é aplicada em sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use a propriedade *glide.authenticate.multifactor.email.otp.enabled* para controlar se um token para autenticação de dois fatores é enviado por e-mail. O e-mail é considerado um fator de MFA fraco, ao qual um invasor tem mais chances de obter acesso para ignorar a MFA. Ao definir esta propriedade como **falsa**, o risco de um invasor ignorar a MFA quando a senha de um usuário for comprometida é reduzido.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.authenticate.multifactor.email.otp.enabled*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor padrão	verdadeiro
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,1 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como **falsa** reduz o risco de um agente mal-intencionado ignorar a autenticação de dois fatores.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	E-mail como um fator de MFA

Habilitar verificações de política de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 2,0]

Use a propriedade **glide.enable.password_policy** para habilitar verificações de política de senha sempre que um usuário mudar a senha usando a interface do usuário.

Para definir qual política de senha usar quando esta propriedade estiver habilitada, consulte Habilitar políticas de senha em sua instância. Certifique-se da propriedade Glide *glide.enable.password_policy*existe e está definido com o valor verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro.

Nota:
A **glide.enable.password_policy** não se aplica quando um administrador muda uma senha ou adiciona um usuário por meio de script.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.enable.password_policy`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Aplicar a política de senha no momento da mudança de senha.
Valor recomendado	verdadeiro (para senhas de maior força)
Classificação de risco de segurança	7,4
Impacto funcional	Definir a propriedade como verdadeira ativa as verificações de política de senha quando um usuário redefine a senha.
Risco à segurança	(Moderado) Sem uma política de senha, um usuário pode criar uma senha fraca, o que aumenta a probabilidade de um adversário obter acesso à instância.

Etapas para configurar

Se você definir esta configuração na página de Configuração de conformidade de proteção na Central de segurança da instância:

1. Em **Médio**, selecione **Gestão de sessões**.
2. Na configuração **Habilitar verificações da política de Redefinição de senha**, selecione **Média** para senhas de força média ou **Alta** para senhas mais robustas e de maior força. Selecionar uma dessas opções define a propriedade **glide.enable.password_policy** como verdadeira e inicia um fluxo de trabalho que atualiza automaticamente sua política de senha.

Além disso, você pode definir a propriedade do sistema `glide.apply.password_policy.on_login` para habilitar verificações de política de senha no momento do login.

Habilitar acesso à sessão baseado em política para dispositivos móveis [Novo na Central de segurança 1.5]

Use o plug-in de acesso à sessão baseado em política com abordagem zero trust para controlar se os usuários que se autenticam por um aplicativo para celular terão suas funções reduzidas.

O plug-in de acesso à sessão baseado em política com abordagem zero trust permite que os administradores de segurança reduzam o acesso do usuário em uma sessão com base em parâmetros como endereço IP, local, atributos do provedor de identidade e atributos do usuário com políticas de autenticação adaptável. Quando esse plug-in é habilitado ou definido como verdadeiro, as funções dos usuários que se autenticam por um dispositivo móvel ficam restritas de acordo com as políticas do plug-in. Os administradores de instâncias podem restringir o acesso de alto privilégio quando os usuários se autenticam por um dispositivo móvel, porque isso pode indicar um ambiente inseguro para operações confidenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.session_access.mobile.enabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Controle de acesso
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,7 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se essa configuração de proteção for definida como verdadeira, o acesso à sessão baseado em política será aplicado na instância para logins por dispositivos móveis, e o privilégio das funções dos usuários que não forem provenientes de um ambiente confiável ou que não usarem dispositivos confiáveis será reduzido. "Verdadeiro" é a configuração segura. Se essa configuração for definida como falsa, o acesso à sessão baseado em política será desabilitado, e os usuários continuarão a ter funções completas o tempo todo, incluindo as funções com privilégios altos, como administrador.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Se o administrador configurar a política de acesso à sessão na instância, as funções dos usuários serão reduzidas após o login por dispositivo móvel se não forem provenientes de um ambiente confiável ou não usarem um dispositivo confiável.
Referências	Autenticação adaptável

Tradução automática

Habilite o estado de retransmissão em solicitações SAML para evitar ataques de repetição

Reduza o risco de ataques de repetição habilitando o estado de retransmissão em solicitações SAML para ajudar a evitar ataques de repetição.

Proteger contra ataques de repetição SAML usando **glide.authenticate.sso.saml2.enable_relay_state_with_id** propriedade do sistema. Quando esta propriedade está definida como **verdadeiro** , O parâmetro de estado de retransmissão contém o sys_id de um registro na tabela Parâmetros de solicitação MultiSSO [multisso_request_parameter], para a qual o URL do estado de retransmissão redireciona.

Defina a propriedade do sistema **glide.authenticate.sso.saml2.enable_relay_state_with_id** . **verdadeiro** . Isso ajuda a impedir que invasores que obtiveram acesso a uma solicitação SAML acessem sua instância reenviando uma solicitação válida.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	glide.authenticate.sso.saml2.enable_relay_state_with_id
Aplicabilidade do plug-in	Plug-in SSO de vários provedores (com.snc.integration.sso.multi.installer)
Risco à segurança	O estado de retransmissão habilitado por esta propriedade do sistema ajuda a proteger sua instância contra ataques de repetição. Habilitar a propriedade ajuda a impedir que invasores que obtiveram acesso a uma solicitação SAML acessem sua instância reenviando uma solicitação válida.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	3,8
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Baixo(a)
Impacto funcional	Quando esta propriedade é definida como verdadeira, o estado de retransmissão em uma solicitação SAML contém o sys_id de um registro na tabela Parâmetros de solicitação MultiSSO [multisso_request_parameter], que contém a URL do estado de retransmissão para a qual redirecionar.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Booliano
Valor do sistema de base	verdadeiro
Valor de fallback	falso
Valor recomendado	verdadeiro

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como ativar as notificações de código por SMS para inscrições e verificações [Atualizado na Central de segurança 1.3]

A propriedade *password_reset.sms.use_notify* controla o uso de notificações de código por SMS para redefinição de senha.

Se a propriedade *password_reset.sms.use_notify* estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, o usuário será notificado para redefinir a senha usando a verificação por SMS e a inscrição no novo dispositivo, que é mais segura do que o e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`password_reset.sms.use_notify`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	booleano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: a configuração desta propriedade como **falsa** torna o e-mail o método padrão para recuperação de senha, que é menos seguro do que o SMS.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Habilitar SSL na autenticação LDAP [Atualizado na Central de segurança 1,5 e 2,0]

Gerencie a criptografia de solicitações da Autenticação LDAP em sua instância.

Use a propriedade `glide.ldap.use.ssl` para habilitar ou desabilitar a criptografia TLS para solicitações de Autenticação LDAP enviadas pela rede. Se essa propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, a Autenticação LDAP ficará suscetível a um ataque de intermediário.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.ldap.use.ssl`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Autenticação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 8,1 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: a configuração dessa propriedade como **falsa** torna a Autenticação LDAP vulnerável a um ataque de intermediário.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Integração do Lightweight Directory Access Protocol

Impor requisitos de conformidade da política de senha atuais no login

Reduza o risco de login de conta de força bruta impondo os requisitos de conformidade da política de senha atual no login.

Ajude a impedir que usuários interativos façam login na instância com senhas que não atendam aos requisitos atuais do administrador usando **glide.apply.password_policy.on_login** propriedade do sistema.

Defina **glide.apply.password_policy.on_login** propriedade do sistema para **verdadeiro** impor os requisitos de conformidade da política de senha atuais. Se esta propriedade não existir na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o valor padrão será **falso** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	glide.apply.password_policy.on_login
Aplicabilidade do plug-in	Nenhum(a)
Risco à segurança	Os usuários interativos podem continuar fazendo login na instância com senhas que não atendem aos requisitos atuais do administrador. Isso pode significar que os usuários têm senhas fracas que não atendem aos requisitos de segurança atualizados, potencialmente levando a um risco maior de logins de conta de força bruta por um usuário mal-intencionado.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	4.4
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Médio
Impacto funcional	Se as senhas existentes não estiverem em conformidade com sua política de senha atual, habilitar esta propriedade forçará os usuários a mudar as senhas durante o próximo login. Essa propriedade é definida automaticamente como **falsa**. Definir o valor como **verdadeiro** impõe uma política de senha durante o login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	Nota: Habilitar esta propriedade pode forçar um número significativo de usuários que não estão em conformidade com a nova política de senha a mudar suas senhas.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Booliano
Valor do sistema de base	falso
Valor de fallback	falso
Valor recomendado	verdadeiro

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Impor requisitos de criptografia e senha do dispositivo [Novo na Central de segurança 1.3]

A propriedade *glide.sg.device_encryption_enabled* impõe a criptografia FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard, Padrões de processamento de informações federais). A criptografia e a senha do dispositivo móvel evitam que um usuário não autorizado acesse o conteúdo do dispositivo, mesmo que tenha acesso físico a ele.

Quando *glide.sg.device_encryption_enabled* estiver definido como verdadeiro, o aplicativo para celular da ServiceNow verificará se a criptografia e a senha do dispositivo estão habilitadas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.sg.device_encryption_enabled*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,2 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se a criptografia ou a senha não estiverem habilitadas, o usuário não terá permissão para fazer login na instância no celular
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Quando a propriedade for definida como verdadeira, o aplicativo para celular verificará se a criptografia do dispositivo está habilitada. Se a criptografia não estiver habilitada, os usuários não terão permissão para fazer login na instância atual no celular. Os usuários são desconectados e veem a seguinte mensagem de aviso, sugerindo que eles definam um PIN do dispositivo ou criptografam o dispositivo e tentem fazer login novamente. You were logged out You need a passcode in order to use this instance on this device. Go to your device's settings to set one up

Limitar tentativas inválidas de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]

O `password_reset.request.max_attempt` é usado para controlar o número máximo de tentativas malsucedidas que um usuário pode redefinir ou alterar sua senha antes de ser bloqueado por um período de tempo especificado.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`password_reset.request.max_attempt`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Indica o número máximo de tentativas de redefinição de senha malsucedidas que podem ser realizadas antes que o usuário seja bloqueado no processo de redefinição de senha. O período de bloqueio é determinado pelo valor em `password_reset.request.max_attempt_window`.
Valor recomendado	Defina como um valor inteiro positivo menor que três. O valor padrão é **3**. Ao determinar o limite do intervalo superior da propriedade, considere a tarefa que o usuário está executando.
Tipo de configuração	Valores inteiros positivos
Risco à segurança	(Alto) Se a propriedade não estiver definida com o valor recomendado de "**3**" ou outro valor pequeno, um ataque de força bruta pode ser executado contra o processo de redefinição de senha.
Classificação de risco de segurança	7,5
Referências	Configurar as propriedades do Redefinição de senha

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciando o tempo limite de desbloqueio após logins com falha [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Há duas ações de script disponíveis que permitem a um administrador de site gerenciar o número de vezes que um usuário pode fornecer uma senha incorreta antes de ser bloqueado em ServiceNow AI Platform. Você pode habilitar qualquer uma dessas ações de script para gerenciar tentativas de login sem êxito.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade/plug-in	N/D
Tipo de configuração	Política do Sistema > Ações de Script
Categoria	Autenticação
Finalidade	Impor uma política rígida para tentativas de login com falha para evitar ataques de força bruta de credenciais.
Valor recomendado	Ativo
Classificação de risco de segurança	7,3
Impacto funcional	Esta correção permitiria que o administrador da instância monitorasse e relatasse qualquer acesso de usuário mal-intencionado. Nenhum impacto na funcionalidade, somente mudança na experiência do usuário.
Risco à Segurança	(Moderado) Aplique uma estratégia de registro em log e auditoria definida para que você possa identificar e agir em atividades suspeitas em tempo hábil.

Etapas para configurar

1. Navegar até **Política do Sistema** > **Ações de script.**
2. Pesquise o nome *`*SNC User`*.
3. Para habilitar o gerenciamento de tentativas de login sem êxito, altere o estado Ativo das ações de script *`SNC User Lockout Check with Auto Unlock`* ou *`SNC User Lockout Check`* de **falso** para **verdadeiro**.
4. Para redefinir o contador de login sem êxito após um login bem-sucedido, você pode ativar a ação de script *`SNC User Clear`*.

Como maximizar a duração do tempo limite de desbloqueio para logins com falha [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Há duas ações de script disponíveis que permitem a um administrador de site gerenciar o número de vezes que um usuário pode fornecer uma senha incorreta antes de ser bloqueado em ServiceNow AI Platform. Você pode habilitar qualquer uma dessas ações de script para gerenciar tentativas de login sem êxito.

Ajude a proteger sua instância contra ataques de força bruta definindo um período de tempo durante o qual um usuário não pode tentar fazer login depois de ser bloqueado. . **glide.user.unlock_timeout_in_mins** a propriedade do sistema desbloqueia a conta do usuário após o período especificado em seu valor. Se nenhum valor for especificado, sua instância desbloqueará a conta do usuário após o período padrão de 15 minutos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Defina **glide.user.unlock_timeout_in_mins** valor da propriedade do sistema para um mínimo de **15** . Se **glide.user.unlock_timeout_in_mins** não existe, o tempo de bloqueio padrão é definido como 15 minutos.

Certifique-se de que **Verificação de bloqueio do usuário SNC com desbloqueio automático** A ação de script (encontrada na tabela Ação de script [sysevent_script_action]) está presente e ativa. . **Verificação de bloqueio do usuário SNC com desbloqueio automático** A ação de script é instalada com o plug-in Configurações de alta segurança (com.glide.high_security).

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	• glide.user.unlock_timeout_in_mins (propriedade do sistema) • Sysevent_script_action (Ação de script)
Tipo de configuração	Política do Sistema > Ações de Script
Categoria	Autenticação
Finalidade	Impor uma política rígida para tentativas de login com falha para evitar ataques de força bruta de credenciais.
Valor recomendado	• **15** para **glide.user.unlock_timeout_in_mins** propriedade do sistema • **Ativo** para **Verificação de bloqueio do usuário SNC com desbloqueio automático** ação de script.
Impacto funcional	Esta correção permitiria que o administrador da instância monitorasse e relatasse qualquer acesso de usuário mal-intencionado. Nenhum impacto na funcionalidade, somente mudança na experiência do usuário.
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,8 • Detalhes do risco à segurança: Se a propriedade não estiver configurada com um valor seguro e a duração do bloqueio não estiver habilitada, talvez seja mais fácil forçar logins de conta em um intervalo de tempo mais rápido. Isso pode permitir que um usuário mal-intencionado obtenha acesso não autorizado à instância. O impacto na instância será limitado ao privilegiado do login do usuário afetado forçado bruto.

Etapas para configurar

1. Navegar até **Política do Sistema** > **Ações de script.**
2. Pesquise o nome `*SNC User`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Para habilitar o gerenciamento de tentativas de login sem êxito, altere o estado Ativo das ações de script *SNC User Lockout Check with Auto Unlock* ou *SNC User Lockout Check* de **falso** para **verdadeiro**.
4. Para redefinir o contador de login sem êxito após um login bem-sucedido, você pode ativar a ação de script *SNC User Clear*.

Como maximizar a duração da janela de nova tentativa de solicitação de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]

A propriedade *password_reset.request.retry_window* controla o número de minutos antes que a contagem de tentativas de redefinição de senha seja atualizada.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*password_reset.request.retry_window*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Indica o período de tempo em minutos antes que a contagem de tentativas de senha seja atualizada a partir da última solicitação antes que a contagem de novas tentativas seja redefinida para zero.
Valor recomendado	Defina como um valor inteiro positivo de **1440** ou mais. O valor padrão é **1440** minutos.
Tipo de configuração	Valores inteiros positivos.
Risco à segurança	(Alto) Se a propriedade não estiver definida com o valor recomendado de 1440 ou mais, um ataque de força bruta pode ser executado contra o processo de redefinição de senha.
Classificação de risco de segurança	7,5
Referências	Configurar as propriedades do Redefinição de senha

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como maximizar a duração da janela de desbloqueio da solicitação de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]

A propriedade *password_reset.request.unlock_window* controla o número de minutos que um usuário precisa esperar para iniciar uma solicitação de redefinição após o último desbloqueio de conta bem-sucedido.

Esta propriedade controla o número de minutos que um usuário deve aguardar para iniciar uma solicitação de redefinição após o último desbloqueio bem-sucedido da conta. Se *password_reset.request.unlock_window*não está definido com o valor recomendado de 1440 ou mais, isso aumenta a oportunidade de um agente mal-intencionado forçar brutalmente a senha do usuário usando ferramentas automatizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`password_reset.request.unlock_window`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Ele denota o período de tempo em minutos que um usuário deve aguardar após redefinir a senha com êxito para redefinir a senha novamente.
Valor recomendado	1.440
Valor padrão	1.440
Tipo de configuração	Valores inteiros positivos
Risco à segurança	(Alto) Se a propriedade não estiver definida com o valor recomendado de 1440 ou mais, isso aumentará a oportunidade de um agente mal-intencionado de acessar a senha com força bruta usando ferramentas automáticas.
Classificação de risco de segurança	5,9
Referências	Configurar as propriedades do Redefinição de senha

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Maximizar a complexidade do SMS de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]

A propriedade `password_reset.sms.default_complexity` controla o tamanho mínimo de verificação do código SMS necessário durante a redefinição de senha.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`password_reset.sms.default_complexity`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Denota o tamanho de verificação do código SMS necessário durante a redefinição de senha.
Valor recomendado	6
Valor padrão	4
Tipo de configuração	Valor inteiro maior que zero
Risco à segurança	(Baixo) Se a propriedade não estiver definida com o valor recomendado, um token de validação de SMS fraco será usado. Isso aumenta a possibilidade de adivinhação de token, o que pode levar à aquisição de conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Classificação de risco de segurança	3,8

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como maximizar a duração da janela de pausa de SMS de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Gerencie quantos minutos um usuário deve esperar antes de poder solicitar um novo código de redefinição de senha.

Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **2** minutos ou mais, um usuário mal-intencionado poderá iniciar vários códigos de redefinição de senha em uma breve janela de tempo. Isso aumenta a chance de um agente mal-intencionado prever o código de redefinição via SMS.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`password_reset.sms.pause_window`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	2
Valor-padrão	2
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,8 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco de segurança: certifique-se de que `password_reset.sms.pause_window` esteja definido com um valor de 2 ou mais.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Como maximizar a duração do atraso de verificação da redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Configure o atraso, em milissegundos, que um usuário deve esperar antes de enviar uma nova solicitação de redefinição de senha.

Um agente mal-intencionado pode tentar forçar as credenciais de login usando ferramentas de automação, como bots, contra as quais a propriedade **Atraso na verificação de redefinição de senha** ajuda a proteger. O valor da propriedade representa o atraso, em milissegundos, que um usuário deve esperar antes de fazer uma solicitação para redefinir a senha. Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **1000** ou mais, o login ficará mais vulnerável a ataques de força bruta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*password_reset.verification.delay*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	1000
Valor padrão	1000
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,9 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: definir o valor da propriedade como inferior a 1000 torna seu login mais vulnerável a ataques de força bruta.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Configure a senha de um usuário

Como minimizar a duração da expiração do link de registro de usuário externo [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]

Gerencie o número de dias que um link de registro pode ser acessado.

Use a propriedade *sn_ext_usr_reg.Reg_link_expiration_days* para gerenciar quem pode acessar um link de registro. Se o link de registro estiver definido com o valor recomendado **3**, ele poderá ser usado por alguém diferente do usuário pretendido, caso seja descoberto posteriormente.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*sn_ext_usr_reg.Reg_link_expiration_days*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Inteiro
Valor recomendado	3
Valor padrão	3
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: média • Pontuação de CVSS: 6,6

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	• Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade como o número inteiro “3” possibilita que o link de registro seja usado por um usuário não pretendido.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Como minimizar o máximo de SMS de redefinição de senha por dia [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Gerencie o número máximo de códigos SMS que o usuário pode enviar para verificação por dia.

A propriedade *password_reset.sms.max_per_day* representa o número máximo de códigos SMS que um usuário pode enviar para verificação.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*password_reset.sms.max_per_day*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	10
Valor-padrão	10
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,9 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **10** ou menos, será mais fácil obter o código SMS por meio de ataques de força bruta.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Minimize tentativas de login com falha para sessões de alta garantia

Diminua a probabilidade de um ataque de força bruta, minimizando as tentativas de login com falha para sessões de alta garantia.

Use **glide.zta.high_assurance.session.max.login.failed_attempts** Propriedade do sistema para limitar o número de tentativas de autenticação com falha permitidas antes que os usuários sejam desconectados ao autenticar novamente por meio da autenticação contínua.

Defina o valor desta propriedade do sistema como um valor baixo (como 5) para diminuir a probabilidade de um ataque de força bruta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	glide.zta.high_assurance.session.max.login.failed_attempts
Aplicabilidade do plug-in	Zero Trust - Autenticação contínua (com.snc.zero_trust_continuous_authentication)
Risco à segurança	Um alto número de tentativas de autenticação permitidas aumenta a probabilidade de um ataque de força bruta.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	3,3
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Baixo(a)
Impacto funcional	Os usuários são desconectados de suas sessões após o número de falhas de autenticação selecionado na propriedade .
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Inteiro
Valor do sistema de base	5
Valor de fallback	5
Valor recomendado	5

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como minimizar a duração da expiração da solicitação de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]

O *password_reset.request.expiry* denota o período de tempo em minutos durante o qual um usuário deve executar o processo de redefinição de senha.

Nota:
A configuração da propriedade *password_reset.request.expiry* tem precedência sobre a configuração da propriedade *glide.pwd_reset.onetime.token.validity* que tem um padrão de 12 horas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*password_reset.request.expiry*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Denota o período de tempo em minutos durante o qual um usuário deve executar o processo de redefinição de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor recomendado	Defina como um número inteiro de **10** ou menos. O valor padrão é 10.
Tipo de configuração	Valores inteiros
Risco à segurança	(Moderado) Se a propriedade não estiver definida com o valor recomendado de 10 ou menos, ela aumentará a oportunidade de alguém adivinhar e usar a solicitação e tentar redefinir a senha.
Classificação de risco de segurança	4,2
Referências	Configurar as propriedades do Redefinição de senha

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como minimizar a duração da janela de sucesso na solicitação de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]

A propriedade *password_reset.request.success_window* controla o número de minutos que um usuário deve esperar para redefinir ou mudar sua senha depois redefinir a senha com êxito. O usuário será bloqueado para redefinir a senha novamente pela duração especificada.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*password_reset.request.success_window*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Ele denota o período de tempo em minutos que um usuário deve aguardar após redefinir a senha com êxito para redefinir a senha novamente.
Valor recomendado	1.440
Valor padrão	1.440
Tipo de configuração	Valores inteiros positivos
Risco à segurança	(Alto) Se a propriedade não estiver definida com o valor recomendado de 1440 ou menos, isso aumentará a oportunidade de alguém abusar da funcionalidade de redefinição de senha para obter acesso não autorizado a uma conta de usuário.
Classificação de risco de segurança	4,9
Referências	Configurar as propriedades do Redefinição de senha

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como minimizar a duração da expiração do SMS de redefinição de senha [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Controle o número de minutos restantes antes de o código SMS expirar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A propriedade *password_reset.sms.expiry* representa o número de minutos restantes antes de o código SMS expirar.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*password_reset.sms.expiry*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	5
Valor-padrão	5
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,6 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **5** ou menos, aumentam as chances de um agente mal-intencionado adivinhar e usar o código SMS para redefinir a senha.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Minimizar o tempo de vida do verificador único fora de banda [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Gerencie a duração dos verificadores fora de banda.

Um verificador fora de banda é um método de entrega alternativo para situações de código único. Por exemplo, redefinir um token multifator. Se este método for habilitado pelos administradores no plug-in Autenticação multifator, um código único será entregue por e-mail. Para limitar a janela de validade, defina os verificadores fora de banda únicos para expirar após 10 minutos. Uma janela de tempo maior dá mais tempo para que o código seja comprometido por meios ilícitos, como ataques de phishing, engenharia social ou shoulder-surfing.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.multifactor.onetime.code.validity*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	10
Valor-padrão	10
Categoria	Autenticação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,9 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: defina os verificadores fora de banda únicos para expirar após 10 minutos. Qualquer intervalo maior aumenta o risco de o código ser comprometido por um agente mal-intencionado.
Dependências e pré-requisitos	Autenticação multifator
Referências	Critérios de autenticação multifator

Como minimizar a duração da restrição "notBefore" ou "notOnOrAfter" de SAML [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]

Configure essa propriedade para adicionar um período de carência durante o qual as solicitações e respostas SAML são consideradas válidas.

Essa propriedade adiciona um período de carência durante o qual as solicitações e respostas SAML são consideradas válidas. O valor da propriedade representa o número de segundos a ser adicionado às restrições `NotBefore` e `NotOnOrAfter` para contabilizar as diferenças de horário entre o relógio do IdP (Identity Provider, provedor de identidade) e o relógio do SP (Service Provider, provedor de serviço). Essas restrições protegem contra ataques de repetição negando solicitações que não são feitas dentro do intervalo de tempo especificado. Se os relógios do IdP e do SP forem significativamente diferentes, a latência da rede poderá fazer com que a solicitação SAML seja não autorizada.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.sso.saml2.clockskew`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	menos de 60
Valor padrão	180
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,5 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: Definir a propriedade com um valor 60 ou superior pode impedir que as restrições se defendam contra ataques de repetição.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notificar usuários durante o processo de redefinição/mudança de senha [Removido da Central de segurança 1.5]

Use essa propriedade para permitir que os usuários finais redefinam ou mudem senhas usando um processo de autoatendimento.

Essa propriedade permite que um usuário final redefina ou mude uma senha usando um processo de autoatendimento. Como alternativa, sua organização pode implementar um processo que requer um agente da central de serviços para redefinir as senhas dos usuários finais. Se um processo de mudança e/ou redefinição de senha não notificar os usuários sobre a atualização da senha, um agente mal-intencionado poderá bloquear o acesso desse usuário à própria conta, sem que ele saiba. Isso daria ao agente mal-intencionado mais tempo para realizar atividades mal-intencionadas. Certifique-se de que o processo de redefinição de senha notifique os usuários sobre a mudança ou redefinição da senha.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*pwd_process.change, pwd_process.reset*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 8,1 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: se o usuário não receber nenhuma notificação após a redefinição ou a mudança de uma senha, um agente mal-intencionado poderá bloquear o acesso desse usuário à própria conta, sem que ele saiba.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Reduzir desvios permitidos para configuração multifator

Reduza a janela de tempo em que uma conta corre risco de comprometimento reduzindo os desvios permitidos para a configuração multifator.

Reduza o número de vezes que um usuário pode ignorar o requisito de configuração de senha multifator para diminuir a janela de tempo em que uma conta corre risco de comprometimento. A autenticação multifator (MFA) protege contra ataques relacionados a senha ou senhas fracas, exigindo uma forma adicional de verificação. Reduzir o período de tempo que um usuário pode ignorar esta configuração reduz esta vulnerabilidade.

Defina **glide.authenticate.multifactor.setup.bypass.count** propriedade do sistema para **0** impedir que os usuários ignorem a configuração de senha multifator.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	glide.authenticate.multifactor.setup.bypass.count
Aplicabilidade do plug-in	Nenhum.
Risco à segurança	A autenticação multifator protege contra ataques relacionados a senha ou senhas fracas, exigindo uma forma adicional de verificação. Um alto número de desvios de configuração multifator permitidos aumenta o risco de comprometimento da conta, já que a conta não está protegida por multifator. Um pequeno número de desvios permitidos reduz essa janela de tempo.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	3.9
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Baixo(a)
Impacto funcional	Os usuários não terão permissão para fazer login em uma instância sem configurar a MFA se excederem o número de logins especificado na propriedade.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Inteiro
Valor do sistema de base	0
Valor de fallback	0
Valor recomendado	0

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Remover credenciais da página de boas-vindas

Modifique o conteúdo padrão na página de boas-vindas para remover as credenciais padrão.

Dois registros de **Como fazer login** são instalados como parte dos dados de demonstração do plug-in CMS.

Nota:
Se você não instalar os dados de demonstração para uma instância, esses registros não existirão. Nesse caso, a configuração é considerada em conformidade com as práticas de segurança recomendadas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome	`How to login`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de configuração	Tabela: sys_home
Categoria	Autenticação
Finalidade	Remover credenciais padrão da página de boas-vindas que foram adicionadas com dados de demonstração.
Valor recomendado	“Falso” ou “nulo” se nenhum dado de demonstração tiver sido utilizado.
Valor padrão	Nenhum. Essa é uma configuração de tabela, não uma propriedade do Glide. Portanto, não há valor padrão.
Tipo de configuração	Booliano
Risco à segurança	(Moderado) Os dados de demonstração são informados para o plug-in CMS, que inclui duas senhas padrão na página de boas-vindas. Se não forem removidas, um invasor não autorizado poderá obter acesso à instância.
Referências	https://support.servicenow.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0550107 Welcome pages

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Exigência de captcha para walk-up experience de convidados na aplicação Atendimento ao cliente [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]

O captcha para Walk-up experience de convidado impede que usuários convidados não autenticados criem reservas, pois exige que os usuários concluam uma verificação de captcha.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`sn_guest_walkup_cs.captcha.enabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: se o captcha não estiver habilitado, isso poderá levar à criação automatizada de compromissos de spam para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	sobrecarregar o sistema ou preencher todos os pontos de reserva disponíveis, criando um ataque de DoS (Denial of Service, negação de serviço).
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade habilita ou desabilita o captcha nos widgets de Check-in de balcão de serviços do convidado do CSM. Por padrão, é definido como verdadeiro.

Como exigir a ofuscação da IU clássica do aplicativo para celular [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.ui.m.blur_ui_when_backgrounded` para ofuscar todos os campos do snapshot enquanto a imagem é salva durante o processo em segundo plano.

Em dispositivos Android, o sistema operacional Android faz uma captura de tela para uso no menu de tarefas recentes quando a aplicação é enviada para segundo plano. Os usuários também podem fazer capturas de tela manuais da aplicação, que são armazenadas publicamente no dispositivo.

Em dispositivos iOS, o sistema operacional iOS também permite que as aplicações salvem um arquivo de imagem. Este arquivo representa a última tela vista pelo usuário quando a aplicação é enviada para segundo plano. Embora a intenção seja fornecer uma melhor experiência do usuário, isso também cria um risco à segurança porque as imagens são salvas como arquivos de imagem PNG.

Nota:
Esta definição ou configuração é por instância, portanto, o usuário deve se conectar à instância com a propriedade configurada.


Para ofuscar todos os campos do snapshot no app ServiceNow Classic, consulte Configurar a opção do app de desfoque para melhorar a segurança .

Exemplo

Quando você define essa propriedade como verdadeira, a aplicação em segundo plano fica ofuscado para dispositivos iOS e escurecido para dispositivos Android iOS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade/plug-in	`glide.ui.m.blur_ui_when_backgrounded`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Autenticação
Finalidade	Ofuscar todos os campos do snapshot enquanto a imagem é salva durante o processo em segundo plano.
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	2,4
Impacto funcional	. `glide.ui.m.blur_ui_when_backgrounded`a propriedade está definida como verdadeiro , os aplicativos nativos usam o parâmetro definido no servidor para desfocar a tela quando o aplicativo entra em segundo plano.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	• As capturas de tela tiradas pelo iOS e pelo Android são desfocadas quando o aplicativo entra em segundo plano. • A experiência do usuário pode ser afetada negativamente porque ele não poderá ver o conteúdo quando o app for enviado para segundo plano.
Risco à segurança	(Médio) Um dispositivo comprometido (desbloqueado) permite que um invasor tenha acesso total ao sistema de arquivos, com acesso a esses arquivos/snapshots com informações confidenciais incorporadas a eles.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Exigir desfoque da IU do aplicativo para celular [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Configure a propriedade`glide.sg.blur_ui_when_backgrounded` para que a IU do aplicativo fique desfocada quando o aplicativo estiver sendo executado em segundo plano.

Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, a interface do usuário do aplicativo para celular ficará visível quando exibida no alternador de aplicativos. A IU ainda está visível mesmo quando o aplicativo está sendo executado em segundo plano, o que fornece um nível mais baixo de segurança e confidencialidade para os usuários finais.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.sg.blur_ui_when_backgrounded`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Arquivo e recursos
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2.4 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco de segurança: definir o valor como **verdadeiro** fornece um nível mais alto de confidencialidade e privacidade no dispositivo local ao desfocar a IU quando o aplicativo está sendo executado em segundo plano.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Referências	Como exigir a ofuscação da IU clássica do aplicativo para celular [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Defina o tamanho mínimo da senha [Atualizado na Central de segurança 2,2]

Defina o tamanho mínimo da senha para evitar problemas de conformidade e reduzir o risco de um ataque de força bruta bem-sucedido

Imponha um tamanho mínimo de senha de pelo menos 12 caracteres para evitar problemas de conformidade e reduzir o risco de um ataque de força bruta bem-sucedido.

Para cada armazenamento de credenciais de senha utilizado em uso em sua instância, certifique-se de que uma Política de senha esteja sendo imposta selecionando **Habilitar política de senha** Campo no registro associado na tabela Armazenamento de credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store].

Em seguida, abra o registro na tabela de registros Política de senha [password_policy] e defina **Tamanho mínimo da senha** pelo menos **12** . Você pode encontrar o registro de Política de senha associado em **Política de senha** Campo do registro Armazenamento de credenciais de redefinição de senha [pwd_cred_store].

Para obter mais informações sobre como configurar uma política de senha, consulte Habilitar políticas de senha em sua instância.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	Registros nas tabelas Armazenamento de credenciais de redefinição de senha [pwd_cred_store] e Política de senha [password_policy].
Aplicabilidade do plug-in	Nenhum(a)
Risco à segurança	Definindo o. **Tamanho mínimo da senha** Registros de política [password_policy] com valor inferior a 12 podem levar a problemas de conformidade e aumentar o risco de um invasor forçar senhas brutalmente.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	5,9
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Médio
Impacto funcional	A instância não terá nenhum impacto devido a um tamanho mínimo de senha de 12.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Inteiro
Valor do sistema de base	8
Valor de fallback	8

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor recomendado	12

Definir a vida de OTP para redefinição de senha como 1 hora [Atualizado na Central de segurança 2,0]

Controle o tempo de duração do link no e-mail de redefinição de senha.

. `glide.pwd_reset.onetime.token.validity`a propriedade do sistema faz com que o link no e-mail de redefinição de senha expire após o número de horas especificado na propriedade. O tempo de validade de um token de redefinição de senha deve ser mantido o mais curto possível sem interromper a experiência normal do usuário

Defina o valor da propriedade como 1 (em horas).

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.pwd_reset.onetime.token.validity`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	1
Valor padrão	1
Valor de fallback	1
Categoria	Autenticação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,6 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Um tempo de validade mais longo para o token de redefinição de senha oferece aos agentes mal-intencionados uma janela mais ampla para executar a apropriação da conta se o e-mail com o token de redefinição for vazado ou comprometido.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Lógica de Negócios

Esta categoria analisa a lógica e o fluxo exclusivos de cada aplicação com princípios gerais de segurança. Garanta especificamente que a sequência pretendida do fluxo de lógica de negócios não possa ser ignorada, que existam limites para detectar e impedir ataques automatizados e que existam proteções contra falsificação, adulteração, divulgação de informações e ataques de elevação de privilégio.

A seguir estão alguns controles de segurança que um administrador pode configurar para restringir o acesso não autorizado a entidades confidenciais dentro da ServiceNow AI Platform.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Limitar máximo de comentários diários por usuário

Configure a propriedade *sn_kb_social_qa.max_comments_per_user_daily* para restringir o número de comentários de CQ por dia.

Se essa propriedade não for definida com o valor recomendado de **500** ou menos, não haverá restrição no número de comentários de CQ por dia, o que pode levar ao esgotamento dos recursos.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*sn_kb_social_qa.max_comments_per_user_daily*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	500
Valor-padrão	500
Categoria	Lógica de Negócios
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: não definir essa propriedade para o valor recomendado de “500” ou menos não impõe limite de comentários de CQ por dia, o que pode levar ao esgotamento dos recursos.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Limitar máximo de assinaturas diárias por usuário

Configure a propriedade *sn_kb_social_qa.max_subscriptions_per_user_daily* para limitar o número máximo de assinaturas que um usuário pode realizar em um dia.

Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **500** ou menos, não haverá restrição ao número máximo de perguntas e respostas que um usuário pode assinar em um dia. Esta ausência de limitação pode levar ao esgotamento de recursos e afetar a disponibilidade da instância.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*sn_kb_social_qa.max_subscriptions_per_user_daily*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	500
Valor-padrão	500

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Categoria	Lógica de Negócios
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: defina o valor da propriedade como 500 ou menos para evitar o esgotamento dos recursos.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Como reduzir a quantidade de destinatários SMTP [Atualizado na Central de segurança 1.3]

O `glide.email.smtp.max_recipients` especifica o número máximo de destinatários que a instância pode listar na linha **Para:** para uma única notificação por e-mail.

Defina `glide.email.smtp.max_recipients` com o valor recomendado de **100 ou menos**. As notificações que excederiam este limite, em vez disso, criarão notificações por e-mail duplicadas endereçadas a um subconjunto da lista de destinatários. Cada notificação por e-mail tem o mesmo número máximo de destinatários.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.email.smtp.max_recipients`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Lógica de Negócios
Finalidade	Se esta propriedade estiver definida com um valor inseguro acima do valor padrão de 100, é possível que uma negação de serviço aconteça na instância.
Valor recomendado	100
Valor padrão	100
Tipo de configuração	Inteiro
Risco à segurança	(Moderado) As notificações que excederiam este limite, em vez disso, criarão notificações por e-mail duplicadas endereçadas a um subconjunto da lista de destinatários.
Classificação de risco de segurança	4,9

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Sessões de convidado expiradas

Use uma propriedade do sistema para controlar o tempo limite da sessão inativa para usuários não autenticados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use `glide.guest.session_timeout`propriedade do sistema para definir a duração do tempo limite da sessão inativa (em minutos) para usuários não autenticados. Aumente o valor desta propriedade para estender o tempo que sua instância persiste nas sessões além do padrão de 30 minutos. Evite grandes valores de tempo limite, que podem aumentar o número de sessões persistentes pela instância e causar problemas menores de disponibilidade.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.guest.session_timeout`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Inteiro (em minutos)
Valor recomendado	30
Valor-padrão	30
Valor de fallback	0
Categoria	Lógica de Negócios
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade:4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Valores de tempo limite grandes podem aumentar o número de sessões simultâneas em sua instância, causando problemas menores de disponibilidade.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Validar host remoto

Defina a propriedade como verdadeira para impedir que agentes mal-intencionados usem a verificação de porta interna em sua rede.

Se a propriedade `glide.update_set.remote.check_host` não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, o recurso de teste de instância remota permitirá a verificação de porta interna, que é um método que os agentes mal-intencionados podem usar para descobrir vulnerabilidades em uma rede. Em seguida, é possível enumerar todas as portas abertas em um determinado host e, em alguns casos, extrair dados de resposta que podem levar a vazamento de informações ou acesso a dados não autorizados.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.update_set.remote.check_host`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Lógica de Negócios
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: não definir a propriedade com o valor recomendado de **verdadeiro** pode permitir que agentes mal-intencionados usem a verificação de porta interna para obter acesso a dados não autorizados.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0755132 Define a remote instance

Comunicação

Este controle garante a criptografia apropriada usando algoritmos e cifras fortes. Isso inclui garantir que a versão recomendada do TLS seja usada para conectividade do cliente, uso de pacotes de criptografia robustos, uso de certificados confiáveis e assinados, garantia de que as conexões sejam criptografadas entre os componentes e o registro em log de falhas de conexão.

Impor confiança de certificado [Atualizado na Central de segurança 1,3, removido em 2,0 , adicionado em 7,0]

Use as propriedades do sistema para garantir que a expiração e a confiança do certificado sejam verificadas para certificados recebidos de endpoints de chamada HTTPS de saída quando a verificação do host não for realizada.

Quando *com.glide.communications.trustmanager_trust_all*está definido como **verdadeiro** , A expiração e a confiança do certificado não são verificadas para o certificado recebido de um endpoint de chamada HTTPS de saída quando a verificação do host não é realizada.

Verifique se o *com.glide.communications.trustmanager_trust_all*a propriedade do sistema está definida com o valor recomendado de **falso** . Isso garante que sua instância confie somente nos certificados que ela pode verificar no armazenamento de certificados JVM. Certificados autoassinados e assinados pela empresa não são confiáveis. Esta propriedade se aplica somente quando *com.glide.communications.httpclient.verify_hostname*está definido como **falso** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Os valores dessas propriedades são Substituição de segurança e não podem ser alterados depois de mudados (eles não são reversíveis) Por motivos de segurança, não altere o valor desta propriedade. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`com.glide.communications.trustmanager_trust_all`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Comunicação
Finalidade	Impor a validação de certificado para solicitações de saída.
Valor recomendado	falso
Classificação de risco de segurança	5.7
Impacto funcional	Esta correção impõe validação estrita no campo CA do certificado (autoridade de certificação). Se uma entidade confiável (CA) emitir o certificado, a instância o aceitará para uso posterior.
Risco à segurança	(Médio) Por motivos de confidencialidade e integridade, a aplicação deve validar a CA do certificado antes de usar o certificado para qualquer operação transacional.
Referências	Certificados Verificar cadeia de certificados e nome do host [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]

Desabilitar conexões SSLv2/SSLv3 de saída [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.outbound.sslv3.disabled` para forçar o MID Server a usar TLS ao fazer conexões de saída, como solicitações REST e SOAP. Normalmente, as conexões de saída de uma instância são forçadas a usar TLS em vez de SSL.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.outbound.sslv3.disabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Comunicação
Finalidade	Para impor o uso de TLS durante todas as conexões de saída da instância do ServiceNow.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	Importante: O valor do `glide.outbound.sslv3.disabled`a propriedade é uma substituição segura e não pode ser alterada depois de alterada.
Classificação de risco de segurança	6,5
Impacto funcional	Esta correção impõe o uso da versão do protocolo TLS ao se comunicar em HTTPS. Se houver dispositivos que os clientes/usuários da instância estão usando e que não são compatíveis com a comunicação TLS, pode haver uma possível indisponibilidade.
Risco à segurança	(Moderado) Versões legadas de SSL foram comprovadas como inseguras quando utilizadas para implementação de shell seguro de HTTP, devido a ataques do lado do cliente, incluindo BEAST e heartbleed de SSL.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Não usar certificados de demonstração para configurações SAML ativas [Atualizado na Central de segurança 1.5]

Controle se os certificados de demonstração são usados nas configurações de SAML de produção.

Os certificados de demonstração oferecidos pela ServiceNow não devem ser usados em configurações de SAML de produção porque são comuns entre todas as instâncias com uma senha conhecida. Se uma das propriedades de SAML que usa um repositório de chaves de certificado estiver ativa (*`require_signed_authnrequest`*, *`require_signed_logoutrequest`* ou *`encrypt_assertion`*), os dados de demonstração não deverão ser usados. Como os dados de demonstração são compartilhados entre todas as instâncias, não há garantia de integridade das solicitações assinadas com certificados compartilhados. Portanto, qualquer mensagem criptografada pelo IDP poderá ser descriptografada por um agente mal-intencionado se for interceptada.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.sso.saml2.keystore`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	sys_id de um repositório de chaves personalizado
Valor-padrão	cadeia de caracteres vazia
Categoria	Comunicação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,9 • Pontuação de CVSS: baixa
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Desabilitar versões TLS descontinuadas

Evite a perda ou o vazamento de dados confidenciais desabilitando as versões TLS descontinuadas.

Confirme se sua instância negocia a comunicação somente por meio do TLS (Transport Layer Security) versões 1,2 ao se comunicar com outros servidores para ajudar a impedir a transferência de dados em versões de protocolo TLS 1 e TLS 1,1 mais fracas.

Defina **com.glide.communications.disable.deprecated.tls** . **verdadeiro** Para usar somente as versões TLS 1,2 e posteriores.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	com.glide.communications.disable.deprecated.tls
Aplicabilidade do plug-in	Nenhum(a)
Risco à segurança	O uso de versões TLS desatualizadas e incompatíveis pode resultar em perda e vazamento de dados confidenciais.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	4.4
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Médio
Impacto funcional	Quando esta propriedade está definida como **verdadeiro** Servidores inseguros mais antigos que exigem um protocolo TLS 1 ou 1,1 mais fraco não podem se comunicar com sua instância.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Booliano
Valor do sistema de base	verdadeiro
Valor de fallback	verdadeiro
Valor recomendado	verdadeiro

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Impor verificação de OCSP em erro de rede [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]

Aprenda a configurar a propriedade *com.glide.communications.httpclient.ocsp_allow_network_error* para impedir que agentes mal-intencionados burlem as verificações do OCSP (Online Certificate Status Protocol, Protocolo de status de certificado on-line).

Se o *com.glide.communications.httpclient.ocsp_allow_network_error* não estiver definido com o valor recomendado de "falso", e a verificação do OCSP (Online Certificate Status Protocol, Protocolo de status de certificado on-line) estiver encontrando um erro de rede (por exemplo, um tempo limite ou um problema ao obter as informações de revogação), a verificação de segurança do OCSP será ignorada e considerada bem-sucedida. Isso pode permitir que um invasor com um certificado revogado quebre a infraestrutura de chave pública (PKI) e a confiança do certificado digital que é fundamental para a Web. O uso de certificados revogados geralmente é um indicador de atividade mal-intencionada, a menos que os servidores estejam fora de sincronia.

Certifique-se da propriedade *com.glide.communications.httpclient.ocsp_allow_network_error*existe e está definido como falso. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.glide.communications.httpclient.ocsp_allow_network_er*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor padrão	verdadeiro
Categoria	Comunicação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,9 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade como falsa pode permitir que um agente mal-intencionado ignore a verificação de segurança do OCSP.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade determina se uma solicitação em relação ao URI do OCSP (Online Certificate Status Protocol, Protocolo de status de certificado on-line) de AIA (Authority Information Access, acesso a informações de autoridade) resultará em um resultado de aprovação ou falha, em caso de erro de conexão ou erro de tempo limite. Quando definido como falso, o status de revogação do certificado do servidor apresentado não pode ser validado e levará a uma falha de comunicação com esse endpoint. Se ocorrer um erro de rede enquanto a propriedade estiver definida com o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	valor padrão verdadeiro, o certificado será tratado como válido do ponto de vista de revogação.

Verificar cadeia de certificados e nome do host [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 2,0]

Configure a propriedade *com.glide.communications.httpclient.verify_hostname* para impedir ataques intermediários garantindo que o processo de verificação de certificação seja executado.

Quando a propriedade Glide *com.glide.communications.httpclient.verify_hostname*Não está definido com o valor seguro verdadeiro, o nome de host e a cadeia de certificados apresentados por hosts remotos durante uma conexão TLS iniciada na instância da ServiceNow não são validados. Isso pode comprometer a segurança da conexão TLS e permitir ataques de pessoa intermediária, em que as comunicações entre duas partes são interceptadas. Isso pode levar à divulgação de dados confidenciais.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.glide.communications.httpclient.verify_hostname*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Comunicação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: Alta • Pontuação de CVSS: 7,4 • Detalhes do risco à segurança: não definir *com.glide.communications.httpclient.verify_hostname* com o valor recomendado de "verdadeiro" pode tornar sua instância vulnerável a ataques de intermediários.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Verifica o nome do host e a cadeia de certificados apresentados pelos hosts SSL (secure socket layer, camada de soquetes seguros) remotos. Defina esta propriedade como verdadeira para se proteger de ataques MITM (Man-in-the-middle, ataques de intermediários). **Nota:** Esta propriedade substitui a propriedade *com.glide.communications.trustmanager_trust_all*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificar revogação de certificado [Novo na Central de segurança 1.3]

A propriedade *com.glide.communications.httpclient.verify_revoked_certificate* verifica a revogação do certificado durante o handshake do TLS (Transport Layer Security, Segurança da camada de transporte) para garantir que as verificações de segurança não sejam ignoradas.

Se *com.glide.communications.httpclient.verify_revoked_certificate* não estiver definido com o valor recomendado de **verdadeiro**, a revogação do certificado não será verificada durante o handshake da TLS. O TLS criptografa os dados enviados pela Internet para garantir que os agentes mal-intencionados não consigam ver informações confidenciais, como senhas ou números de cartão de crédito. Ignorar o handshake da TLS é um risco de segurança porque um invasor com um certificado revogado pode deixar de apresentar um certificado válido e violar a confiança da PKI (public key infrastructure, infraestrutura de chave pública) e do certificado digital.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.glide.communications.httpclient.verify_revoked_certif*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Comunicação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: não definir *com.glide.communications.httpclient.verify_revoked_cert* com o valor recomendado de “verdadeiro” fará com que a revogação do certificado não seja verificada durante o handshake da TLS.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade deve ser definida como verdadeira para garantir que estamos iniciando uma sessão de TLS (Transport Layer Security, segurança da camada de transporte) com um endpoint autêntico. Se esta propriedade for definida como falsa, não verificaremos se o certificado, o que poderia comprometer a segurança da instância.

Tradução automática

Configuração

A categoria Configuração garante que as aplicações tenham um ambiente de build seguro e componentes de biblioteca de terceiros protegidos. Especificamente, garante que um pipeline de build e implantação seja repetível e inclua testes automatizados e evite que problemas de segurança conhecidos sejam implantados. Isso inclui manter as dependências atualizadas e livres de vulnerabilidades conhecidas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição automática de opções de tipo de conteúdo [Removido na Central de segurança 1.3.3]

Configure a propriedade Definir automaticamente opções de tipo de conteúdo na sua instância para evitar ataques de confusão de MIME.

Use esta propriedade para controlar o cabeçalho HTTP de resposta X-Content-Type-Options. O cabeçalho HTTP de resposta X-Content-Type-Options é usado pelo servidor para indicar que os tipos MIME anunciados nos cabeçalhos de tipo de conteúdo devem ser seguidos. Se esta propriedade for definida como falso, será possível que um invasor conduza ataques de confusão de MIME; se definido como verdadeiro, este cabeçalho impedirá o navegador de interpretar arquivos como qualquer coisa, exceto o tipo de conteúdo nos cabeçalhos HTTP.

⚠ Aviso:
O valor desta propriedade é uma substituição sem banco de dados. Não pode ser alterado ou substituído.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.security.header.auto_set_x_content_type_options`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Configuração
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,3 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco de segurança: definir esta propriedade como **falso** pode possibilitar que um invasor conduza ataques de confusão de MIME.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Add a system property

Valor do cabeçalho HTTP de controle de cache [Atualizado na Central de segurança 1,3 e removido em 1,5]

Use a propriedade `glide.http.cache_control` para definir o valor padrão de cache-control nos cabeçalhos de resposta HTTP que ServiceNow AI Platform envia ao solicitar dados de conteúdo estático para uma página. Exemplos de conteúdo estático incluem imagens, CSS e JavaScript renderizados de dentro para uma página.


A propriedade `glide.http.cache_control` define o valor de controle de cache padrão nos cabeçalhos de resposta HTTP como **privado** ou **público**. O padrão é **privado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

valor	Descrição
privado	O conteúdo estático pode ser armazenado em cache no nível do navegador (cliente), mas não no nível do servidor proxy.
público	O conteúdo estático pode ser armazenado em cache no nível do navegador (cliente) e também no nível do servidor proxy.

O valor de Expires nos cabeçalhos de resposta HTTP controla quando o conteúdo estático expira e tem um valor padrão de 369 dias. Para substituir manualmente o valor padrão, use a propriedade `glide.http.expire.days`.



Nota:
Você pode usar a propriedade `glide.http.cache` para habilitar ou desabilitar a configuração dos valores Cache-Control e Expires nos cabeçalhos de resposta HTTP. O padrão é **verdadeiro**, o que permite que você defina:

- Valor padrão de Cache-Control usando a propriedade `glide.http.cache_control`.
- Valor padrão de Expires usando a propriedade `glide.http.expire.days`.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.http.cache_control`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Configuração
Finalidade	Configurar o valor do cabeçalho de resposta HTTP do Cache-Control para conteúdo estático.
Valor recomendado	privado
Valor padrão	privado
Classificação de risco de segurança	4,3

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Define o valor de Controle de cache padrão em um cabeçalho de resposta HTTP.
Risco à segurança	(Alto) Se você definir esta propriedade como **pública**, as instâncias com CDN/proxies poderão armazenar em cache o conteúdo estático e renderizar sem autenticação. • **privado** é uma configuração mais apropriada para instâncias com configuração de CDN/proxy. • Se uma instância não tiver uma configuração de CDN/proxy, qualquer um dos valores deve servir.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Habilitar configuração de cabeçalhos de resposta HTTP

Reduza o risco de sequestro relacionado a cookies/sessões de apps da Web usando uma propriedade do sistema.

Se `glide.http.headers_config.enabled`não está definido como **verdadeiro** , As configurações do cabeçalho de resposta definidas na tabela Cabeçalhos de resposta HTTP [sys_response_header] não são usadas. Os cabeçalhos de resposta HTTP relacionados à segurança incluem a Política de segurança de conteúdo, que ajuda nas proteções relacionadas ao XSS. Para obter detalhes sobre cabeçalhos de resposta HTTP, consulte HTTP Response Headers .

Verifique se a propriedade `glide.http.headers_config.enabled`está definido como **verdadeiro** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.http.headers_config.enabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Valor de fallback	verdadeiro
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,5 • Pontuação do CVSS: média • Risco de segurança: Os riscos de segurança de cabeçalhos de resposta HTTP ausentes, incorretos ou fracos podem permitir sequestro de aplicações web relacionadas a XSS, CSRF e cookie/sessão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Desabilitar depuração do servidor de bate-papo

Habilite ou desabilite os logs do sistema de sua instância configurando esta propriedade.

Use a propriedade *glide.cs.debug* para gerenciar como sua instância lida com logs do sistema. Se a propriedade estiver definida com o valor recomendado de **falso**, os logs do sistema não serão habilitados. Se ela estiver definida como **verdadeira**, os logs do sistema serão habilitados. Defina a propriedade como **verdadeira** somente quando quiser solucionar problemas e desative-a quando terminar. A habilitação de logs do sistema pode fazer com que sejam geradas mensagens em excesso, o que pode sobrecarregar os logs do sistema. As mensagens de log podem expor inadvertidamente informações confidenciais.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.cs.debug*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Configuração
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,3 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: a habilitação de logs do sistema pode fazer com que sejam geradas mensagens em excesso, o que pode sobrecarregar o sistema com mensagens de log que inadvertidamente expõem informações confidenciais.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Desabilitar o uso de IU do jQuery legado

Evite a introdução de vulnerabilidades não corrigidas na biblioteca desabilitando o uso de IU do jQuery legado.

Impeça o uso de versões de IU do jQuery pré-corrigidas mais antigas, que introduzem vulnerabilidades não corrigidas na biblioteca. O uso de versões antigas pode levar a riscos de segurança decorrentes de ataques a vulnerabilidades descobertas em versões desatualizadas da biblioteca de IU do jQuery.

Confirme se **glide.jquery_ui.legacy** a propriedade do sistema está definida como **falso** Para impedir que versões de IU do jQuery mais antigas pré-corrigidas sejam usadas. Esta propriedade do sistema é à prova de falhas caso as organizações dependam das versões sem patch para executar suas implementações personalizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.jquery_ui.legacy`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Valor de fallback	verdadeiro
Categoria	Configuração
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,9 • Pontuação de CVSS: baixa • Impedir o uso de versões de IU do jQuery pré-corrigidas mais antigas pode introduzir vulnerabilidades não corrigidas na biblioteca.
Impacto funcional	Esta propriedade do sistema é à prova de falhas caso as organizações dependam das versões sem patch para executar suas implementações personalizadas.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Desabilitar depuração de elementos de formulário bloqueados

Aqui está a descrição de `glide.security.explain.write.locks`.

Defina `glide.security.explain.write.locks` com o valor recomendado de **falso** para impedir a exibição de explicação de elementos de formulário bloqueados. Defina o valor **verdadeiro** para exibir a explicação de elementos de formulário bloqueados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.security.explain.write.locks`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Configuração
Finalidade	Os limites exibem o comportamento do SecurityDebugger sem dependência de outras propriedades.
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Tipo de configuração	Booliano

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	(Baixo) Impedirá a exibição da explicação em elementos de formulário bloqueados. Isso torna a aplicação um pouco mais segura, já que menos informações são fornecidas pelo depurador de segurança.
Classificação de risco de segurança	3,5

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Desabilitar Depuração MultiSSO [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

A propriedade `glide.authenticate.multisso.debug` controla o registro em log de depuração para Multi-SSO.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.authenticate.multisso.debug`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Configuração
Finalidade	Desabilita depuração Multi-SSO.
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Tipo de configuração	Booliano
Risco à segurança	(Alto) Defina a propriedade com o valor recomendado "Falso", caso contrário, a depuração do MultiSSO será habilitada, o que poderá levar a um vazamento não intencional de informações confidenciais.
Classificação de risco de segurança	4,0
Referências	Propriedades, tabelas e scripts de SSO de vários provedores

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Proibir clonagem de destino [Novo na Central de segurança 1.3]

Configure a propriedade `glide.db.clone.allow_clone_target` para impedir que sua instância seja usada como um destino do clone.

Proteja sua instância de ser usada como destino de clone definindo **glide.db.clone.allow_clone_target** propriedade do sistema para **falso** . Um clone do sistema copia tudo em um banco de dados de uma instância de origem para a instância de destino. Este é um risco à segurança porque o banco de dados da instância na instância de destino é substituído no processo de clonagem, levando à perda de dados e à falta de integridade dos dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Defina **glide.db.clone.allow_clone_target** propriedade do sistema para **falso** em instâncias de produção para proibir que sua instância seja selecionada como destino de clone.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.db.clone.allow_clone_target`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor padrão	verdadeiro
Categoria	Configuração
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,4 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade com o valor recomendado de “falso” permite que a instância seja usada como um destino do clone. Este é um risco de segurança porque o banco de dados da instância pode ser substituído no processo de clonagem.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	• • Register target instance (legacy)
Impacto funcional	Esta propriedade oferece uma proteção adicional que impede que uma instância de produção seja clonada. O valor padrão é “falso” para instâncias de produção e “verdadeiro” para instâncias de produto em fase de desenvolvimento, como desenvolvimento ou CQ. Para permitir que uma instância seja usada como destino do clone, defina esta propriedade como verdadeira.

Desabilitar exibição de rastreamento de pilha da falha de SOAP

Gerencie como os rastreamentos de pilha são exibidos em sua instância.

Use a propriedade `glide.soapfault.display_stack_trace` para gerenciar os rastreamentos de pilha na sua instância. Se esta propriedade for definida como **falsa**, informações confidenciais poderão acabar vazando. Se for definida como **verdadeiro**, nenhum rastreamento de pilha será exibido.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.soapfault.display_stack_trace`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Configuração
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco de segurança: definir esta propriedade como **falso** pode expor informações confidenciais por meio do rastreamento de pilha.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Restringir acesso ao monitoramento de desempenho [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Use a propriedade `glide.security.diag_txns_acl` para controlar o acesso a stats.do, threads.do e replication.do a partir de uma conexão não autenticada.

Quando você define esta propriedade como **verdadeira**, a propriedade `glide.security.diag_txns_acl` só permite o acesso ao seguinte pela conta do administrador:

- https://<instancename>.servicenow.com/stats.do
- https://<instancename>.servicenow.com/threads.do
- https://<instancename>.servicenow.com/replication.do
- https://<instancename>.servicenow.com/thread_pool_stats.do

Sem habilitar esta configuração, ainda é possível acessar esses recursos de uma conexão não autenticada.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.security.diag_txns_acl`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Configuração
Finalidade	Restringir o acesso às páginas de configuração somente à conta do administrador
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	5,3

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Esta correção impõe que somente a conta do administrador obtenha acesso aos dados confidenciais da aplicação para fins de registro em log e solução de problemas.
Risco à segurança	(Moderado) Dados confidenciais, como detalhes do servidor, threads e processos executados no servidor, nunca devem estar visíveis ou acessíveis ao usuário final sem os privilégios apropriados.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como ativar a versão atualizada do plug-in Multi-SSO [Atualizado na Central de segurança 1.3 e 1.5]

Verifique se você está usando a v2 do plug-in Multi-SSO e se ele está definido como verdadeiro para reduzir as vulnerabilidades de segurança.

Se o plug-in Multi SSO estiver habilitado em uma instância, reduza as vulnerabilidades de segurança confirmando que a versão v2 está habilitada. A versão mais recente aprimora a segurança e tem mais recursos, como suporte à criptografia de asserção e Logout único iniciado por IdP (SLO). Se a versão mais recente não estiver habilitada, os novos recursos de segurança não poderão ser usados e a instância corre o risco de usar um plug-in descontinuado.

Siga as etapas em KB0756504 para fazer upgrade para a versão mais recente. Este processo inclui verificar e migrar quaisquer mudanças relacionadas à personalização e, em seguida, atualizar a versão. Ao concluir, o. **glide.authenticate.multissov2_feature.enabled** a propriedade do sistema é definida automaticamente **verdadeiro** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	glide.authenticate.multissov2_feature.enabled
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Configuração
Risco à segurança	Se a versão mais recente não estiver habilitada, os novos recursos de segurança não poderão ser usados e a instância corre o risco de usar um plug-in descontinuado
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0756504

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Impor política de referenciador seguro [Novo na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *com.glide.security.referrerpolicy* para garantir que o cabeçalho HTTP Referrer-Policy envie o nível apropriado de dados para cada página do ServiceNow®, o que evita vazamentos de dados.

Quando a propriedade *com.glide.security.referrerpolicy* é definida como padrão, ela garante que o cabeçalho HTTP Referrer-Policy seja gerenciado com o nível apropriado de informações enviadas, especificamente adaptadas para a página de solicitação específica do ServiceNow AI Platform®. Isso evita vazamentos de dados não autorizados que podem ser acessados de outras partes do URL completo, como o caminho e a cadeia de caracteres de consulta.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.glide.security.referrerpolicy*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	padrão
Valor padrão	padrão
Categoria	Configuração
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: certifique-se de que a propriedade *com.glide.security.referrerpolicy* esteja definida como padrão para evitar vazamentos de dados não autorizados.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Referrer-Policy
Impacto funcional	Controla a quantidade de informações enviada por meio do cabeçalho "referenciador" quando uma solicitação é enviada por uma página: • default: a instância cuidará dos cabeçalhos do referenciador • same-origin: envia um URL de referenciador completo na instância e no mesmo domínio, e nenhum referenciador para fora da origem • origin: envia somente a origem como um referenciador dentro e fora da origem • origin-when-cross-origin: envia um URL de referenciador completo na instância e no mesmo domínio, e apenas a origem fora da origem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Garanta o tamanho mínimo da chave privada

Use uma propriedade do sistema para determinar o tamanho mínimo da chave privada usada para geração de Solicitação de assinatura de certificado (CSR) com a aplicação Gestão de inventário de certificados.

. *sn_disco_certmgmt.private_key_size*A propriedade do sistema determina o tamanho mínimo da chave privada usada para geração de CSR com a aplicação Gestão de inventário de certificados. As opções válidas são 512, 1024, 2048 ou 4096.

Verifique se esta propriedade está definida com um valor de 2048 ou superior. As opções válidas para esta propriedade são 512, 1024, 2048 ou 4096. Se a propriedade não existir na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] ou o valor for inválido, o valor será 2048 por padrão.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*sn_disco_certmgmt.private_key_size*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Número inteiro, que representa o tamanho da chave privada gerada. Use valores de 512, 1024, 2048 ou 4096.
Valor recomendado	2048
Valor padrão	2048
Valor de fallback	2048
Categoria	Comunicação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,1 • Pontuação de CVSS: baixa • Risco à segurança: O uso de chaves menores que 2048 pode resultar na divulgação futura de informações caso a chave seja forçada bruta. Use um valor válido maior ou igual a 2048 para preparar a chave futura por um período mais longo.
Impacto funcional	Os sistemas e aplicações legados podem não manipular chaves maiores ou iguais a 2048.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Implementação do cabeçalho de segurança x-frame-options: SAMEORIGIN [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.set_x_frame_options* para definir o cabeçalho de resposta X-Frame-Options como SAMEORIGIN para todas as páginas de IU.

Use o cabeçalho de resposta HTTP X-Frame-Options para indicar se o navegador deve ter permissão para renderizar uma página em um <frame> ou <iframe>. Os sites podem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

usar esta função para evitar ataques de clickjacking, garantindo que seu conteúdo não seja incorporado a outros sites. Um invasor poderia incorporar sua página na página dele e tornar os elementos da sua página maliciosos. O usuário final pode achar que a página é real já que se parece com a sua página. O usuário final pode clicar nos elementos normalmente e acabar executando o scripts ou elementos maliciosos.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.set_x_frame_options`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Configuração
Finalidade	Atenuar os ataques de ClickJacking.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	5,9
Impacto funcional	Esta correção impõe a restrição para renderizar um ServiceNow AI Platform Aplicação em uma aplicação de terceiros na forma de um iFrame. Se você tiver essa integração, o aplicativo não será renderizado no aplicativo personalizado de terceiros.
Risco à segurança	(Médio) A política Same Origin permite que você restrinja um domínio de recuperar um script ou um recurso de outros domínios. Todos os navegadores modernos oferecem suporte a esta funcionalidade. A política valida a conexão com base no protocolo, na porta e no host. CORS (Cross Origin Request, Solicitação de origem cruzada) é uma modificação da política Same Origin que permite o acesso a recursos/scripts de outro domínio quando declarado explicitamente como uma parte do valor do cabeçalho. • Nesse caso, o cabeçalho X-Frame-Options controla se a aplicação da ServiceNow AI Platform pode ser renderizado no site de terceiros. • Ele reduz a exposição confidencial, pois o valor da propriedade, quando definido como **SAMEORIGIN**, não permite que a renderização aconteça.
Referências	Propriedades do sistema disponíveis Configurar iFrames

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exigir acesso de gravação à página Adicionar item do Catálogo de serviços [Novo na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.sc.request.add_item_write_access* para impedir que operações não autorizadas sejam realizadas em itens do catálogo.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.sc.request.add_item_write_access*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Configuração
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: quando a propriedade *glide.sc.request.add_item_write_access* não está definida como "falsa", qualquer usuário conectado pode acessar a página de IU "Adicionar item do catálogo". Isso pode resultar na execução de operações não autorizadas em itens do catálogo. Para corrigir este risco de segurança, defina esta propriedade como “verdadeira”.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Quando a propriedade for verdadeira, o usuário deve ter acesso de gravação ao registro no contexto da página de IU.

Definir opções do Xframe para impedir a incorporação de sites de terceiros [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Configure esta propriedade para impedir que o conteúdo de uma aplicação web seja incorporado a um site de terceiros.

Se *com.glide.cs.embed.xframe_options*Não está definido com o valor recomendado de DENY ou SAMEORIGIN, então o conteúdo da aplicação da Web pode ser incorporado em um site de terceiros usando um uri de PERMISSÃO. Permitir sites de terceiros não confiáveis pode habilitar ataques como ClickJacking.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.glide.cs.embed.xframe_options*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	sameorigin
Valor padrão	sameorigin
Categoria	Configuração
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,1 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: não definir essa propriedade com o valor recomendado pode permitir que o conteúdo de uma aplicação web seja incorporado a um site de terceiros, possibilitando ataques como click-jacking.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Proteção de dados

A categoria de proteção de dados aborda os elementos de CIA (Confidentiality, Integrity and Availability, Confidencialidade, integridade e disponibilidade) de dados.

Os componentes da CIA são:

- Confidencialidade: os dados são protegidos contra acesso não autorizado em trânsito e em repouso.
- Integridade: os dados são protegidos contra criação, exclusão ou mudança não autorizada.
- Disponibilidade: os dados estão acessíveis quando necessário.

Remover Lembrar-me

Use a propriedade `glide.ui.forgetme` para remover a caixa de seleção **Lembrar-me** da página de login para impedir que as informações de login sejam armazenadas em cache.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ui.forgetme`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Proteção de dados
Finalidade	Garantir que nenhuma informação de autenticação seja armazenada em cache.
Classificação de risco de segurança	3,5
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Essa correção mudaria a experiência do usuário desconectando-o automaticamente da instância quando a sessão expirar. A expiração da sessão dependeria exclusivamente do valor definido na propriedade do sistema, conforme detalhado em Managing user sessions .
Risco à segurança	(Baixo) Quando você marca a caixa de seleção **Lembrar-me** no login, um cookie extra é armazenado no computador do usuário. • Sua finalidade é restabelecer automaticamente a sessão para as visitas subsequentes do usuário conectado. • Isso representa um risco de segurança, pois permite que a sessão do usuário esteja ativa até que ele faça logout intencionalmente. A probabilidade de um ataque para este cenário aumenta quando o usuário final deixa o navegador sem supervisão ou se ele for comprometido por um ataque diferente.
Referências	Remover a caixa de seleção Lembrar-me

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Limpar a área de transferência ao fazer backgrounding a aplicação móvel [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]

. `glide.sg.clear_pasteboard_when_backgrounded`A propriedade controla se o texto copiado do aplicativo para celular da ServiceNow é mantido na área de transferência e na área de transferência depois que o aplicativo está no modo de segundo plano. Se não estiver definido com o valor recomendado de verdadeiro, as informações confidenciais poderão ser divulgadas para a área de transferência do Android ou iOS, onde poderão ser expostas a outros aplicativos no dispositivo.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.sg.clear_pasteboard_when_backgrounded`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Proteção de dados
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,5 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	"verdadeiro", as informações confidenciais poderão ser divulgadas na área de transferência do Android ou do iOS, onde poderão ser expostas a outras aplicações no dispositivo.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade limpa a área de transferência copiar/colar quando o app da ServiceNow entra em segundo plano.

Como restringir atualizações de casos de RH nos e-mails pessoais [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]

Use a propriedade *sn_hr_core.restrict_guest_email* para controlar se um usuário pode responder a um caso de RH pelo seu e-mail pessoal.

Quando a propriedade *sn_hr_core.restrict_guest_email* não está definida como verdadeira, um usuário pode enviar um e-mail de uma conta pessoal fazendo referência ao caso de RH a ser incluído nas anotações de trabalho. Isso pode resultar em pequenos problemas de confidencialidade ou integridade se o e-mail pessoal for comprometido ou se comunicar de forma insegura. Um administrador pode querer impedir que os usuários respondam a casos de RH de seu e-mail pessoal, já que ele não pode ter certeza de que o usuário acessará a conta de e-mail pessoal.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*sn_hr_core.restrict_guest_email*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Proteção de dados
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,5 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: não ter essa propriedade definida como verdadeira pode resultar em pequenos problemas de confidencialidade ou integridade se o e-mail pessoal for comprometido ou se comunicar de forma insegura.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade controla se uma resposta enviada de um endereço de e-mail pessoal atualizará ou não um caso de RH. Se definida como verdadeira, qualquer resposta proveniente de e-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	mail pessoal será adicionada às anotações do caso. Se falsa, o caso e as anotações não serão atualizados.

Restringir parâmetros Oauth para PUBLICAR corpo [Novo na Central de segurança 1,3]

Use *glide.oauth.allow.parameters.in.post.body.only*Propriedade para controlar a aceitação da autenticação OAuth de entrada de tokens de acesso. Os tokens de acesso são confidenciais e só devem ser aceitos quando localizados no corpo de uma solicitação POST.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.oauth.allow.parameters.in.post.body.only*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Proteção de dados
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,2 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco de segurança: Se *glide.oauth.allow.parameters.in.post.body.only* não está definido com o valor recomendado de **verdadeiro** Tokens de acesso podem estar presentes no parâmetro de solicitação GET. Esses tokens de acesso podem permanecer nos logs do cliente e da infraestrutura e potencialmente levar à apropriação de conta se esses logs forem vazados.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	• OAuth 2.0 • Gerenciar tokens OAuth
Impacto funcional	Garante que o processador oauth_token.do aceite somente parâmetros de corpo POST como entrada para todos os tipos de concessão suportados.

Manipulação de erros e registro em log

A categoria de manipulação de erros e registro em log trata da qualidade e do detalhamento das informações registradas em log para as partes interessadas.

Isso inclui garantir que os logs e as mensagens de erro não coletem informações confidenciais, protejam corretamente os dados de acordo com a classificação e tenham

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

uma vida útil apropriada. Além disso, esta categoria está relacionada à manipulação de erros apropriada e à não divulgação de erros confidenciais para os usuários finais, como rastreamentos de pilha detalhados para exceções não tratadas com implicações de segurança.

Desabilitar agente de log para usuários de baixo privilégio na área restrita de script [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Gerenciar a capacidade do sistema Glide de registrar scripts que estão sendo executados no ambiente de área restrita.

Use a propriedade *glide.security.sandbox_no_logging* para controlar a capacidade do sistema Glide de registrar scripts que estão sendo executados no ambiente de área restrita. Se *glide.security.sandbox_no_logging* estiver definido como **falso**, o registro em log estará disponível para usuários com menos privilégios que utilizam scripts na área restrita. Esta é uma possível vulnerabilidade de segurança porque usuários com poucos privilégios podem injetar logs, permitindo que um agente mal-intencionado ofusque um ataque. Configure a propriedade como **verdadeira** para impedir que usuários com menos privilégios que utilizam um script em área restrita tenham a funcionalidade de registro em log.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.security.sandbox_no_logging*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Manipulação de erros e registro em log
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,2 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como **falsa** habilita o registro em log para usuários com menos privilégios, o que pode permitir que um agente mal-intencionado ofusque um ataque.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Desabilitar depuração do cookie de segurança

Gerencie as mensagens de log relacionadas a cookies em sua instância.

Use a propriedade *glide.secure_cookie.debug* para gerenciar suas mensagens de log relacionadas a cookies. Se esta propriedade for definida como **falsa**, nenhuma mensagem de log será exibida. Se estiver definida como **verdadeira**, as mensagens nas classes SecureUserCookie e Cookie serão registradas em log. Isso pode levar à exposição de informações confidenciais em sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.secure_cookie.debug`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Manipulação de erros e registro em log
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,2 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: configurar essa propriedade como **verdadeira** pode levar à exposição de informações confidenciais.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Desabilitar mensagens de erro SQL [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Utilize a propriedade `glide.db.loguser` para desabilitar a renderização de mensagens de erro de SQL em um navegador.

Se `glide.db.loguser`não está definido com o valor recomendado de falso, então mensagens de erro confidenciais do lado do servidor podem ser exibidas para os usuários finais. As mensagens de erro podem incluir rastreamentos de pilha e informações sobre a estrutura do banco de dados que podem fornecer ao invasor o conhecimento necessário para executar uma injeção SQL bem-sucedida, caso as pré-condições existam. Essas mensagens de erro não devem ser exibidas para o usuário final como defesa em profundidade.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.db.loguser`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Manipulação de erros e registro em log
Finalidade	Desabilitar a exibição de mensagens de erro de SQL no navegador.
Tipo	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	3,1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Esta correção desabilita a renderização de mensagens de erro SQL. Não há impacto em nenhuma funcionalidade.
Risco à segurança	(Médio) Nenhuma informação confidencial do SQL que possa ajudar um invasor deve aparecer como parte de uma mensagem de erro em uma página da Web.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Habilitar o log de auditoria de MID [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]

O registro em log de auditoria de comando do MID Server registra detalhes como nome do comando, hash do comando, nome da credencial usada e status de execução.

Uma vez habilitados, os logs de auditoria podem ser exibidos por usuários com a função agent_security_admin na tabela ecc_agent_command_audit_log ou navegando até **MID Server** > **Logs de auditoria de comando**.

Definido *mid.log.command_audit.enable*Para Verdadeiro na tabela Propriedades do MID Server [ecc_agent_property] para ativar a auditoria de comandos executados pelo MID Server.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*mid.log.command_audit.enable*
Tipo de configuração	Registro Propriedade do MID Server [ecc_agent_property]
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Manipulação de erros e registro em log
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,2 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: em caso de uma investigação de segurança, as equipes de resposta do incidente podem usar esta tabela para auditar os comandos executados no MID Server. Sem este log, pode não haver detalhes suficientes para responder a situações como uso não autorizado de conta.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilitar o plug-in de tabelas protegidas [Novo na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *com.glide.security.protected_table.enabled* para impedir que usuários com privilégios mais altos adulterem tabelas de log.

Quando a propriedade *com.glide.security.protected_table.enabled* for definida como **verdadeira**, o plug-in de tabelas protegidas será usado para impedir que usuários com privilégios mais altos em uma instância adulterem tabelas de log. As seguintes tabelas de log têm proteções especiais quando essa propriedade é definida como **verdadeira**:

- syslog (Nenhuma substituição de banco de dados)
- syslog_transaction
- sys_outbound_http_log
- sysevent
- sys_audit
- sys_push_notification
- protected_table_configuration (Nenhuma substituição de banco de dados)

A integridade dos logs é importante para que o administrador do cliente determine atividades mal-intencionadas em uma instância.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.glide.security.protected_table.enabled*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Manipulação de erros e registro em log
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: não definir *com.glide.security.protected_table.enabled* com o valor recomendado de “verdadeiro” permite que usuários com privilégios mais altos em uma instância adulterem tabelas de log.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Logs do sistema

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Registrar todos os campos de solicitação http de saída [Removido na Central de Segurança v1.3.2]

Configure a propriedade *glide.outbound_http.security.log.allow.all.fields* como falsa para impedir que campos HTTP de saída confidenciais sejam registrados em texto sem formatação.

Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **falso**, campos HTTP de saída confidenciais poderão ser registrados em texto sem formatação. Isso pode reduzir a postura de segurança da rede da sua empresa porque as solicitações de saída com dados e credenciais confidenciais podem ser registradas em texto sem formatação não criptografado e, assim, podem ser visualizadas por usuários com menos privilégios.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.outbound_http.security.log.allow.all.fields*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	30
Valor-padrão	30
Categoria	Manipulação de erros e registro em log
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,8 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade como **falsa** aumenta a chance de campos de saída confidenciais serem registrados em texto sem formatação, o que é um risco à segurança.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Limpeza de html em log [Removido na Central de segurança 2,0]

Configure a propriedade *glide.html_sanitize.discarded_log.enable* para determinar se os eventos de sanitização de HTML serão registrados na sua instância.

Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, os eventos de sanitização de HTML não serão registrados na tabela *sys_log*. A falta de registro em log pode afetar negativamente os recursos de detecção e investigação de segurança automatizados da instância.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.html_sanitize.discarded_log.enable*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Manipulação de erros e registro em log
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2.4 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco de segurança: se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, os eventos de sanitização de HTML não serão registrados na tabela *sys_log*, o que pode afetar os recursos automatizados de detecção e investigação de segurança.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Habilitar o limpador de HTML

Registrar eventos de auditoria de sessão [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]

Defina a propriedade *glide.authenticate.session_access.log_audit_event* como **verdadeira** para que os eventos de auditoria de sessão sejam criados na tabela *sys_session_access_audit*.

Quando a propriedade Glide *glide.authenticate.session_access.log_audit_event*estiver definido como verdadeiro, eventos de auditoria de sessão serão criados na tabela sys_session_access_audit. É uma prática recomendada registrar informações sobre quem acessou uma sessão para ajudar nas investigações de agentes mal-intencionados. As informações registradas em log incluirão usuário, ID de sessão (não confidencial), endereço IP, funções e políticas.

Nota:
A propriedade do sistema *glide.authenticate.session_access.log_audit_event* é específica para o acesso com abordagem zero trust. Para obter mais informações, consulte Zero Trust Access (ZTA).

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.authenticate.session_access.log_audit_event*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Categoria	Manipulação de erros e registro em log
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco de segurança: não configurar esta propriedade com o valor recomendado de verdadeiro impede que os eventos sejam registrados. Isso pode impedir que você identifique agentes mal-intencionados no caso de um ataque cibernético.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Registrar representação de usuário [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]

Configure `glide.sys.log_impersonation` para controlar se os eventos de representação do usuário são registrados em log em sua instância.

Se essa propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, os eventos de representação do usuário não serão mais registrados em log. A falta de registro em log pode afetar negativamente os recursos automatizados de detecção e investigação de segurança da sua instância. Certifique-se da propriedade `glide.sys.log_impersonation`existe e está definido como verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.sys.log_impersonation`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Manipulação de erros e registro em log
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,4 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se essa propriedade não estiver definida como **verdadeira**, os eventos de representação do usuário não serão mais registrados, o que pode afetar os recursos de detecção e investigação de segurança da sua instância.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Referências	Impersonating users

Impedir registro em log de solicitação HTTP detalhado

Ajude a impedir o acesso a informações confidenciais reduzindo o registro em log de solicitações HTTP detalhadas.

Controle o nível de registro em log para solicitações HTTP de saída para ajudar a impedir o acesso a informações confidenciais, como cabeçalhos de autorização ou cookies. Essas informações podem ser usadas como credenciais para acessar o recurso solicitado.

O nível de registro em log dessas solicitações é controlado pelo **glide.outbound_http_log.override** e. **glide.outbound_http_log.override.level** propriedades. Quando **glide.outbound_http_log.override** está definido como **verdadeiro** , o nível de log para solicitações e respostas é controlado pelo **glide.outbound_http_log.override.level** propriedade. Se **glide.outbound_http_log.override.level** está definido como **todos** ou **elevado** os cabeçalhos de solicitação e resposta são registrados em log.

Definido **glide.outbound_http_log.override** . **falso** e. **glide.outbound_http_log.override.level** . **básico** . Se essas propriedades não forem exibidas na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], elas estarão em um estado seguro por padrão.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	• glide.outbound_http_log.override • glide.outbound_http_log.override.level
Aplicabilidade do plug-in	Nenhum(a)
Risco à segurança	Os cabeçalhos de solicitação HTTP de saída registrados com configurações detalhadas podem incluir informações confidenciais, como cabeçalhos de autorização ou cookies. Essas informações podem ser usadas como credenciais para acessar o recurso solicitado. Usuários com acesso à tabela Logs HTTP de saída [sys_outbound_http_log] podem exibir essas informações. A gravidade depende do tipo de solicitações de saída feitas.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	5
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Médio

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	. **glide.outbound_http_log.override** a propriedade do sistema permite substituir o nível de log de solicitação http de saída. Um valor de **falso** o nível de log é padronizado como básico. Se **glide.outbound_http_log.override** está definido como **verdadeiro** , o nível de registro em log é determinado pelo valor de **glide.outbound_http_log.override.level** propriedade. Este valor pode ser **básico** , **elevado** ou **todos** . Todos os 3 são valores baseados em cadeia de caracteres/ texto. Qualquer valor diferente desses é interpretado como **básico** . Para obter detalhes adicionais, consulte Configure outbound logging .
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	• Booliano • Cadeia de caracteres
Valor do sistema de base	• falso • <blank>
Valor de fallback	• falso • <blank>
Valor recomendado	• falso • básico

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Desativar mensagens de erro SQL detalhadas para o processador de importação [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Configure esta propriedade para controlar se as mensagens de erro SQL detalhadas são exibidas.

Se a propriedade estiver definida como **falsa**, será exibida uma mensagem de erro SQL detalhada, que pode vazar informações confidenciais. Para evitar isso, defina a propriedade como **verdadeira** para exibir uma mensagem genérica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.import.error_message.generic`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Manipulação de erros e registro em log
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,1 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: definir a propriedade como **falsa** habilita mensagens SQL detalhadas, o que pode resultar no vazamento de informações.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Arquivo e recursos

A categoria de arquivos e recursos garante que as aplicações manipulem dados de arquivos não confiáveis com segurança e armazenem dados não confiáveis de fontes não confiáveis com permissões limitadas em um local apropriado.

Isso inclui controles, tais como evitar a negação de serviço por meio de tipos de arquivo grandes ou inesperados, validar o tipo de arquivo e impedir a travessia de caminho.

Download de arquivo infectado [Atualizado na Central de segurança 1,5 e 2,0]

Controle se os usuários podem baixar anexos não verificados se o serviço antivírus estiver inativo ou inacessível.

Quando a propriedade `com.glide.snap.infected_download_allowed` é definida como verdadeira, os usuários podem baixar anexos não verificados caso o serviço de antivírus esteja inativo ou inacessível. Essa situação pode expor os usuários ao risco de baixar um arquivo mal-intencionado e, consequentemente, ao risco de invasão da área de trabalho deles, especialmente se não houver outra proteção de endpoint instalada no dispositivo.

Certifique-se da propriedade `com.glide.snap.infected_download_allowed`definido como falso.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`com.glide.snap.infected_download_allowed`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Arquivo e recursos
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,7 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco de segurança: não definir esta propriedade com o valor recomendado de falso pode expor sua instância ao download de arquivos mal-intencionados.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Ativar pontuação e filtragem de spam de e-mail [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Instale o plug-in Email Filter (`com.glide.email_filter`) para instalar a filtragem de e-mail na instância. Esta filtragem identifica cabeçalhos existentes, o que permite que você decida o que fazer com o e-mail com base no cabeçalho associado. Como alternativa, defina `com.glide.email_filter`falso.

Cada mensagem enviada por meio de servidores de e-mail da ServiceNow AI Platform é avaliada quanto à probabilidade de ser spam.

Nota:
Se uma instância usar um servidor de e-mail privado, este tópico não será aplicável. Para mais informações, consulte Pontuação e filtragem de spam de e-mail.

Pré-requisitos

Antes de definir esta propriedade:

Defina a propriedade `glide.email.read.active` como verdadeira. Para saber mais, consulte Habilitar usando seu próprio servidor POP3 .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome do plug-in	com.glide.email_filter, glide.email.read.active
Tipo de configuração	Definição do sistema > Plug-ins
Categoria	Arquivo e recursos
Finalidade	Aplicar a filtragem para evitar o envio de e-mails de spam.
Valor recomendado	:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	• . **glide.email.read.active** propriedade para **falso** • . **glide.email.read.active** propriedade para **verdadeiro** e ative **Filtro de e-mail** plug-in (com.glide.email_filter). Ativo
Valor padrão	Nenhum. Este é um plug-in, não uma propriedade do Glide. Portanto, não há valor padrão.
Classificação de risco de segurança	8,1
Impacto funcional	O e-mail nunca é filtrado, bloqueado ou colocado em quarentena da instância como parte da pontuação de spam. Ele é apenas pontuado e enviado para a instância. Toda a filtragem é feita na instância com o plug-in Filtros de e-mail.
Risco à segurança	(Moderado) Filtros de e-mail permite que os administradores usem um construtor de condição ou script condicional para especificar quando ignorar e-mails mal-intencionados de entrada de remetentes conhecidos/desconhecidos.
Referências	Filtros de e-mail https://support.servicenow.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0549426

Para saber mais sobre como ativar um plug-in, consulte Activate a plugin .

Habilitar a varredura antivírus

A propriedade `com.glide.snap.enable_scan` ativa a funcionalidade de varredura antivírus.

Defina `com.glide.snap.enable_scan` com o valor recomendado de **verdadeiro** para habilitar a varredura antivírus.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`com.glide.snap.enable_scan`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Arquivo e recursos
Finalidade	Para habilitar ou desabilitar a varredura antivírus na instância específica.
Valor recomendado	verdadeiro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor-padrão	verdadeiro
Tipo de dados	Booliano
Risco à segurança	(Alto) A varredura antivírus ajudar a proteger sua instância contra infecções de vírus que podem ser introduzidas por anexos de arquivo aos registros do sistema, como incidentes, problemas e histórias.
Classificação de risco de segurança	7.7

Como restringir tipos de arquivos para download em conteúdo estático [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.ui.strict_customer_uploaded_static_content` para habilitar restrições nos tipos de arquivo que podem ser baixados quando forem carregados usando a funcionalidade Carregar arquivo.

Você usa esta propriedade com a propriedade `glide.ui.strict_customer_uploaded_content_types`, que cria uma lista delimitada por vírgulas de tipos de arquivo restritos para download.

⚠ Aviso:
O valor desta propriedade é uma substituição sem banco de dados. Não pode ser alterado ou substituído.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ui.strict_customer_uploaded_static_content`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Arquivo e recursos
Finalidade	Garantir que os tipos de arquivo seguros sejam baixados da aplicação.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	3,1
Impacto funcional	Esta correção impõe restrição de downloads de arquivos com base nos valores especificados em `glide.ui.strict_customer_uploaded_content_types`propriedade.
Risco à segurança	(Baixo) As restrições de download de arquivo devem ser aplicadas a todas as fontes de entrada de usuário não confiáveis.

Limitar o tamanho do anexo em fluxos de treinamento e previsão para endpoints GraphQL [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]

A propriedade `glide.platform_ml_di.max_attachment_size_graphql` controla o limite de tamanho máximo permitido para retornar anexos em endpoints de GraphQL de fluxos de treinamento e previsão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.platform_ml_di.max_attachment_size_graphql`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	5.242.880
Valor-padrão	5.242.880
Categoria	Arquivo e recursos
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se essa propriedade não estiver definida com o valor recomendado de 5.242.880 ou menos, o retorno de arquivos grandes poderá causar uma DoS (denial of service, negação de serviço).
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Como limitar o tamanho de anexos em fluxos de treinamento e previsão [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]

A propriedade `glide.platform_ml_di.max_attachment_size` controla o limite de tamanho máximo permitido para retornar anexos em fluxos de treinamento e previsão.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.platform_ml_di.max_attachment_size`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	4.000.000
Valor-padrão	4.000.000
Categoria	Arquivo e recursos
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se `glide.platform_ml_di.max_attachment_size` não estiver definido com o valor recomendado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	de 4.000.000 ou menos, o retorno de arquivos grandes poderá causar uma DoS (denial of service, negação de serviço).
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Como limitar o tamanho do corpo da resposta HTTP [Novo na Central de segurança 1.3 e atualizado na 1.5]

Configure as propriedades *glide.http.response.get_body.limit.enabled* e *glide.http.response.get_body.limit* para proteger sua instância contra *OutOfMemoryExceptions*.

Impedir OutOfMemoryExceptions isso pode resultar de um corpo de resposta da solicitação ser muito grande usando **glide.http.response.get_body.limit.enabled** e. **glide.http.response.get_body.limit** propriedades do sistema. Essas exceções podem causar ataques de negação de serviço (DOS), bem como outros problemas que podem ajudar os invasores a comprometer uma instância. Não definir essas propriedades com os valores recomendados pode tornar sua instância vulnerável a OutOfMemoryExceptions e ataques de negação de serviço.

Para proteger sua instância contra estas vulnerabilidades de segurança:

- Defina **glide.http.response.get_body.limit.enabled** propriedade do sistema para **verdadeiro** .
- Certifique-se de que **glide.http.response.get_body.limit** Propriedade do sistema definida como no máximo 524,288,000 megabytes (500 MB).

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	• **glide.http.response.get_body.limit.enabled** • **glide.http.response.get_body.limit**
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Arquivo e recursos
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,1 • Detalhes do risco à segurança: não definir essas propriedades com os valores recomendados pode tornar sua instância vulnerável a *OutOfMemoryExceptions* e a ataques de negação de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade reduz as chances de um `OutOfMemoryException` um cliente carrega acidentalmente um arquivo grande na memória.

Limite máximo de anexos no e-mail

Configure o número de anexos de e-mail de entrada em sua instância.

As propriedades e `glide.email.inbound.max_attachment_count` controlam o número máximo de anexos de entrada no e-mail da sua instância. Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **30** ou menos, os e-mails de entrada podem fazer com que sua instância perca desempenho.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.email.inbound.max_attachment_count`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	30
Valor-padrão	30
Categoria	Arquivo e recursos
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco de segurança: definir o valor da propriedade como maior que 30 pode levar a problemas de perda de desempenho.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Email properties

Tamanho máximo permitido do anexo [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Configurar . `com.glide.attachment.max_size`propriedade para controlar o tamanho máximo (em megabytes) permitido para um anexo carregado.

Esta propriedade controla o tamanho máximo (em megabytes) de um anexo carregado. Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **1024** (1 gigabyte) ou menos, a plataforma pode aceitar arquivos grandes que podem preencher o armazenamento e levar a um ataque de negação de serviço (DoS).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`com.glide.attachment.max_size`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	1024
Valor padrão	1024
Categoria	Arquivo e recursos
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Se esta propriedade não estiver definida como **1024** (1 gigabyte) ou menos, a plataforma pode aceitar arquivos grandes que podem levar a um ataque DoS.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Attachment limit properties

Definir tipos secundários MIME permitidos [Novo na Central de segurança 2,0]

Saiba como configurar o. `glide.security.mime.type.allowed_child_types`Uma configuração segura para que os tipos de arquivo não passem pela verificação de tipo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Isso reduz o risco de execução remota de código em um arquivo carregado.

. `glide.security.mime.type.allowed_child_types`A propriedade define os tipos de arquivo MIME que podem ter uma extensão de arquivo que não corresponde aos dados em um arquivo carregado. Isso permite que esses tipos de arquivo ignorem a verificação de tipo MIME. A propriedade aceita uma lista separada por vírgulas de pares de tipos de arquivo, como `application/zip=application/java-archive`. Neste exemplo, se a propriedade estiver definida com esse valor, os arquivos com .zip extensão que são tecnicamente .jar Os arquivos têm permissão para passar na verificação de tipo MIME, apesar da inconsistência. Se não definido corretamente, esse desvio pode levar à execução remota de código de um arquivo carregado. Portanto, ele sempre deve ser definido como uma cadeia de caracteres vazia (""), a menos que surja um caso de uso válido. Por exemplo, se um determinado tipo MIME precisar ser permitido em uma extensão de arquivo diferente e for válido de acordo com a configuração Tika, esses pares de chave-valor serão atualizados como parte deste valor de propriedade.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.security.mime.type.allowed_child_types`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	""
Valor padrão	""
Categoria	Arquivo e recursos
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,6 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Não definir esta propriedade com o valor seguro pode fazer com que arquivos com configurações incorretas levem à execução remota de código de um arquivo carregado.
Dependências e pré-requisitos	Sim, quando *glide.security.mime.type.detection.allow_child_types*Definido como verdadeiro, os valores desta propriedade serão usados para validação em relação à lista configurada de tipos secundários MIME permitidos.
Impacto funcional	Para oferecer suporte a tipos MIME cujas extensões de arquivo não correspondem ao conteúdo dos arquivos, mas são válidas de acordo com as configurações de subtipo Tika em *tika-mimetypes.xml*.

Validar tipo mime de arquivo no serviço web SOAP AttachmentCreator [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5]

A propriedade *glide.attachment.enforce_security_validation* determina se os arquivos MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, extensões multifunção para mensagens de internet) passam por validação.

Certifique-se de que os MIME-types sejam validados para anexos para impedir que arquivos perigosos sejam carregados em sua instância usando extensões de arquivo incorretas.

Defina **glide.attachment.enforce_security_validation** propriedade do sistema para **verdadeiro** . Quando definido como **verdadeiro** os arquivos são carregados com a extensão de tipo de arquivo correta.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.attachment.enforce_security_validation*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Categoria	Arquivo e recursos
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,7 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se a propriedade estiver definida como falsa, não haverá validação de arquivos MIME durante os uploads. Isso pode permitir que arquivos mal-intencionados sejam disfarçados, alterando sua extensão.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/MIME_types/Common_types
Impacto funcional	Defina esta configuração de proteção como verdadeira para executar as validações de tipo mime e de extensão de arquivo em anexos de arquivo carregados. Nenhuma validação será executada se esta propriedade estiver definida como falsa. Esta propriedade é definida como verdadeira por padrão.

Código mal-intencionado

A categoria Código mal-intencionado garante que sejam feitos os melhores esforços para confirmar que seu código está livre de vulnerabilidades e funcionalidades indesejadas.

Isso inclui garantir o tratamento seguro e adequado de atividades mal-intencionadas, impedir ataques baseados em tempo, bloquear comunicações de saída para destinos não confiáveis e barrar a inclusão de qualquer código não autorizado ou controlado pelo invasor. Essa categoria inclui bibliotecas de auditoria ou de terceiros da base de código da aplicação.

Bloquear dispositivos móveis com raiz ou jailbreak

Proteja sua instância, impedindo o acesso não autorizado de dispositivos com jailbreak.

Use a propriedade `glide.sg.allow_rooted_jailbroken_device` para proteger sua instância contra acesso não autorizado de dispositivos com jailbreak. Se um usuário tentar se autenticar em uma instância usando um aplicativo para celular enquanto esta propriedade estiver definida como **falsa**, ele receberá o seguinte alerta: Este dispositivo parece estar com jailbreak e não pode ser usado para acessar esta instância. Entre em contato com o administrador da ServiceNow. O app permanece congelado enquanto a mensagem de alerta é exibida, e a única maneira de descartar essa mensagem é selecionar **Sair**. Se esta propriedade for definida como **verdadeira**, os usuários serão autenticados em uma instância usando um dispositivo com jailbreak.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.sg.allow_rooted_jailbroken_device`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Código mal-intencionado
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: a falta de segurança em dispositivos com jailbreak os torna grandes alvos para agentes mal-intencionados. Ter entidades não autorizadas acessando dados corporativos pode prejudicar a postura de segurança de uma rede corporativa.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Controle de acesso

Ativação da assinatura de código para dados e scripts de configuração de aplicações [Removido na Central de segurança 1.3]

Gerencie a Assinatura de código para scripts e dados de configuração de aplicação em sua instância.

A assinatura de código pode ajudar a melhorar a segurança validando dados e scripts de configuração de aplicação confidenciais antes de serem usados. A assinatura de código cria assinaturas digitais para que os dados que posteriormente serão verificados confirmem a autenticidade e a integridade dos dados. Esta verificação evita que dados ou scripts mal-intencionados sejam usados na instância, o que pode levar ao comprometimento total da instância.

Use a propriedade `com.snc.kmf.signature.validation.flag` para gerenciar a Assinatura de código para scripts e dados de configuração de aplicação. Quando essa propriedade é definida como **verdadeira**, a Assinatura de código é habilitada para scripts e dados de configuração de aplicação.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`com.snc.kmf.signature.validation.flag`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Categoria	Código mal-intencionado
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como **verdadeira** habilita a Assinatura de código, o que ajuda a aumentar a segurança validando scripts e dados confidenciais de configuração da aplicação.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Gestão de sessões

Esta categoria analisa a segurança do estado da aplicação para um usuário. As sessões devem ser exclusivas para cada indivíduo, não podendo ser adivinhadas ou compartilhadas e devem ser invalidadas após períodos de inatividade ou quando não forem necessárias. Isso inclui fatores como atributos de cookie para sessões baseadas em cookie, geração de token de sessão e armazenamento e requisitos para reautenticação federada.

Aplique políticas de autenticação contínua a sessões móveis

Reduza o risco de sequestro de sessão aplicando políticas de autenticação contínua a sessões móveis.

Certifique-se de que os usuários móveis estejam usando o recurso de sessão de alta garantia do plug-in Zero Trust - Autenticação contínua definindo o. **glide.zta.high_assurance.mobile.session.allowed** propriedade do sistema para **falso** . Para ignorar as políticas de autenticação contínua para sessões móveis, defina esta propriedade como **verdadeiro** .

Defina **glide.zta.high_assurance.mobile.session.allowed** propriedade do sistema para **falso** . Esta ação diminui o risco de sequestro de sessão e acesso persistente se uma sessão estiver comprometida. Se esta propriedade não aparecer na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o valor padrão será **falso** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	glide.zta.high_assurance.mobile.session.allowed
Aplicabilidade do plug-in	Zero Trust - Autenticação contínua (com.snc.zero_trust_continuous_authentication)
Risco à segurança	Se esta propriedade do sistema estiver definida como **verdadeiro** , o recurso de sessão de alta garantia não é aplicado a sessões móveis. A reautenticação não acontece conforme definido nas políticas para sessões de alta função. Isso aumenta o risco de sequestro de sessão e acesso persistente se uma sessão estiver comprometida.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System,	3.9

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Baixo(a)
Impacto funcional	Se definido como **verdadeiro** , o recurso de sessão de alta garantia não se aplica a sessões móveis, o que aumenta o risco de sequestro de sessão e acesso persistente se uma sessão for comprometida.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Booliano
Valor do sistema de base	falso
Valor de fallback	falso
Valor recomendado	falso

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como minimizar a duração do tempo limite absoluto da sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.ui.user_cookie.max_life_span_in_days` para definir uma duração máxima para os cookies de usuários criados quando os usuários fazem login com a caixa de seleção **Lembrar-me** selecionada. Quando o cookie expirear, os usuários que tiverem selecionado a caixa de seleção **Lembrar-me** serão forçados a se reautenticar na instância.

Ela habilita a validade do cookie de usuário durante dias específicos a partir de quando o cookie foi publicado pela primeira vez. O valor padrão é 30 dias e o limite máximo é de 365 dias.

Nota:
Para impor um tempo máximo de sesssão para sessões de usuário ativas, consulte Managing user sessions .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ui.user_cookie.max_life_span_in_days`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Gestão de sessões
Finalidade	Para forçar os usuários que selecionaram a caixa de seleção **Lembrar-me** a se reautenticar após dias específicos.
Valor recomendado	Menor ou igual a 30
Valor padrão	30 dias

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Esta propriedade impõe um novo login obrigatório, evitando qualquer tipo de rotação de cookie após um determinado intervalo de tempo.
Classificação de risco de segurança	4,2
Risco à Segurança	(Médio) Os cookies do usuário ativos por um período indefinido de tempo são um risco à segurança e devem expirar em uma configuração baseada em tempo.
Referências	Propriedades do sistema disponíveis Lembrar minhas informações

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Definir funções de exceção de tempo limite de sessão ativa [Novo na Central de segurança 1.3]

Use uma propriedade do sistema para isentar funções dos limites de tempo limite da sessão ativa.

Use `glide.active.session.timeout.exception.roles`propriedade do sistema para isentar funções de um limite de tempo limite de sessão ativa. O recurso de tempo limite da sessão ativa ajuda a garantir que uma sessão sequestrada não possa ser usada indefinidamente sem fornecer informações de autenticação. É prática recomendada considerar somente uma exceção de limite de tempo limite de sessão ativa para funções de conta de integração interna.

Configure o. `glide.active.session.timeout.exception.roles`propriedade para funções que devem ser isentas de tempos limite de sessão ativos. Este valor de propriedade é uma lista separada por vírgulas de funções. O valor padrão é `edge_encryption,mid_server,maint`.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.active.session.timeout.exception.roles`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	edge_encryption,mid_server,maint
Valor padrão	edge_encryption,mid_server,maint
Valor de fallback	edge_encryption,mid_server,maint
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,4 • Pontuação do CVSS: média • Considere uma exceção de limite de tempo limite de sessão ativa somente para funções de conta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	de integração interna. Se um usuário for vítima de uma tentativa de sequestro de sessão e tiver uma função com uma exceção, os invasores que usam essa sessão poderão continuar autenticando essa sessão indefinidamente. Isso pode aumentar o impacto de um incidente de segurança, permitindo que um invasor tenha mais tempo para usar uma conta sequestrada.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Habilitar UserCookie versão 3,1 [Atualizado na Central de segurança 2,0]

Gerencie a versão do CookieDoUsuário que está habilitada em sua instância para proteger o armazenamento da chave secreta no código de origem.

UserCookie v3 é gerado somente quando a propriedade `glide.ui.secure.cookies.use_kmf is disabled`. UserCookie v3 não é seguro devido ao armazenamento de chave secreta para HMAC no código-fonte e idêntico para todos os clientes. Que pode ajudar agentes mal-intencionados a usar essa chave secreta para tentativas de sequestro de sessões do usuário. Definindo a propriedade `glide.ui.secure.cookies.use_kmf`UserCookie v3.1 será usado e a chave secreta será armazenada em armazenamento de segurança, como KMF.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.ui.secure.cookies.use_kmf`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,1 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco de segurança: definir isto como **falso** é uma vulnerabilidade de segurança porque a chave secreta para HMAC (hash-based message authentication codes, códigos de autenticação de mensagem baseados em hash) está sendo armazenada no código de origem.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Impor redefinição de senha em solicitações de api [Atualizado na Central de segurança 1,5]

Gerencie como a funcionalidade de redefinição de senha opera em sua instância.

Quando um usuário recebe a mensagem **A senha precisa ser redefinida**, ele deve inserir uma nova senha na próxima tentativa de autenticação. Esta propriedade controla se a redefinição de senha é obrigatória antes de fazer chamadas de API. Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeira**, as contas de usuário marcadas com a mensagem **A senha precisa ser redefinida** ainda poderão executar operações consultando a API da tabela por meio da autenticação básica. Esta vulnerabilidade de segurança pode permitir o vazamento de informações se uma conta inativa for comprometida.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.api.user.reset_password.mandatory`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 8,1 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como **falsa** pode levar ao vazamento de informações se uma conta inativa for comprometida.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Tradução automática

Ativar sinalizador de cookie somente HTTP [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.cookies.http_only` para habilitar o atributo HTTPOnly para cookies confidenciais.

Use o atributo HTTPOnly para impedir ataques, como script entre sites, porque ele não permite o acesso ao cookie usando um script do lado do cliente, como JavaScript. Ele não elimina os riscos de script entre sites, mas elimina alguns vetores de exploração.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.cookies.http_only`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Gestão de sessões
Finalidade	Reduzir o risco de um script do lado do cliente acessar o cookie protegido.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8
Impacto funcional	Esta correção adiciona um sinalizador HttpOnly extra nos cookies de sessão, protegendo-os contra roubo. • Se você tiver uma funcionalidade personalizada que requer JavaScript para acessar o cookie do usuário, essa funcionalidade será interrompida. Não será o caso em circunstâncias normais. • A ServiceNow AI Platform lida com a gestão de sessão e não deve haver um motivo para um script personalizado acessar os cookies do usuário.
Risco à segurança	(Moderado) Os cookies de sessão na aplicação autenticam um usuário final e fornecem permissões de acesso implícitas na aplicação. Isso significa que há uma necessidade de protegê-los contra roubos ou exportação. Sinalizadores HTTP somente protegem os cookies de sessão de injeções de JavaScript ou vulnerabilidades de script entre sites que os roubam.
Referências	Propriedades do sistema disponíveis

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Invalidar sessão após a expiração do token OAuth [Novo na Central de segurança 2,0]

Configure o. `glide.authenticate.oauth.post.token.expiration.cookie_auth.disabled`Propriedade para o valor seguro para impedir que os usuários continuem usando uma sessão por meio de cookies depois que o token OAuth usado para criar a sessão expirar.

. `glide.authenticate.oauth.post.token.expiration.cookie_auth.disabled`A propriedade não está definida com o valor seguro verdadeiro, um usuário pode continuar usando uma sessão por meio de cookies depois que o token OAuth usado para criar a sessão expirar. Isso aumenta o risco de vazamento de cookies e a sessão ser sequestrada por um usuário mal-intencionado para acessar recursos não autorizados. Certifique-se de que g lide p propriedade `glide.authenticate.oauth.post.token.expiration.cookie_auth.disabled`definido como verdadeiro. Se o registro não existir na tabela sys_properties, o valor padrão será falso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.oauth.post.token.expiration.cookie_aut`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor padrão	Para instâncias zboot, a propriedade é verdadeira. Para as instâncias de atualização, a propriedade é falsa por padrão.
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5,4 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Quando esta propriedade não está definida com o valor seguro verdadeiro, um usuário pode continuar a usar uma sessão mesmo depois que o token OAuth usado para criar a sessão expirou, aumentando a probabilidade de a sessão ser sequestrada por um usuário mal-intencionado.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Verdadeiro: A autenticação de cookie só é respeitada até que o token de acesso OAuth expire; após a expiração, a autenticação não é respeitada. Falso: A autenticação de cookie é respeitada mesmo depois que o token de acesso OAuth expira.

Minimizar a quantidade de sessões interativas simultâneas [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use esta propriedade com o plug-in Limitar sessões simultâneas para controlar o número de sessões ativas que podem ser abertas por um usuário.

Use esta propriedade **Número máximo de sessões interativas simultâneas para autenticação do Glide** com o plug-in **Limitar sessões simultâneas** (`com.glide.limit.concurrent.sessions`) para controlar o número de sessões ativas abertas por um usuário. O valor recomendado é **1**, o que reduz o número de sessões abertas (um número maior aumenta a probabilidade de que a sessão seja sequestrada).

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.max.concurrent.interactive.sessions`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	1
Valor padrão	1
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: definir o valor padrão da propriedade com um valor superior a 1 aumenta a chance de sequestro de sessão.
Dependências e pré-requisitos	O plug-in **Concurrent Interactive Sessions** (`com.glide.limit.concurrent.sessions`) deve estar ativo.
Referências	Limitar sessões simultâneas

Limitar sessões simultâneas em todos os nós [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.authenticate.limit.concurrent.sessions.across.all.nodes` com o plug-in Limitar sessões simultâneas para gerenciar o número de sessões rastreadas em todos os nós.

Quando o plug-in Limitar sessões simultâneas está ativo, o número de sessões abertas pode ser limitado por usuário. Quando este plug-in estiver ativo, certifique-se de que a propriedade (**Limitar sessões simultâneas para autenticação do Glide em todos os nós**) esteja definida como **verdadeira**, para que o número de sessões abertas seja rastreado em todos os nós, em vez de em um único nó da aplicação. Se esta propriedade for definida como **falsa**, várias sessões poderão ser abertas em vários nós, o que aumenta as chances de sequestro de sessão.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.limit.concurrent.sessions.across.all.n`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	• Detalhes do risco à segurança: quando o plug-in **Limitar sessões simultâneas** é usado, definir esta propriedade como **falsa** permite que várias sessões em vários nós sejam abertas, o que aumenta a chance de uma vulnerabilidade de segurança, como sequestro de sessão.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Limitar sessões simultâneas

Plug-in Limitar sessões simultâneas

Configure o plug-in com.glide.limit.concurrent.sessions para reduzir a chance de sequestro de sessão em sua instância.

Este plug-in permite que um administrador limite o número de sessões ativas por usuário e/ou função. É recomendável que este plug-in esteja habilitado e configurado para reduzir a possibilidade de sequestro de sessão. Se este plug-in estiver habilitado e configurado, haverá um limite para o número de sessões abertas que podem ser sequestradas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`com.glide.limit.concurrent.sessions`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	plug-in
Valor recomendado	com.glide.limit.concurrent.sessions habilitado e configurado
Valor padrão	com.glide.limit.concurrent.sessions habilitado e configurado
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: se este plug-in não estiver ativo, haverá uma chance maior de sequestro de sessão.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Limitar a duração da sessão ativa do convidado [Novo na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.guest.active.session.life_span` para controlar a duração das sessões HTTP ativas de um convidado.

A propriedade `glide.guest.active.session.life_span` impõe uma vida útil máxima nas sessões HTTP de convidado ativas, independentemente da inatividade da sessão ou da quantidade de tempo que um usuário está inativo antes que a sessão expire e seja

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

encerrada. O valor configurado está em minutos. O valor zero desabilitará o tempo limite das sessões ativas. Um valor maior poderia permitir que um invasor permanecesse em uma sessão invadida por mais tempo, aumentando a possibilidade de um incidente de segurança. Esta propriedade é limitada a usuários convidados, que têm acesso de privilégios baixos a uma instância.

Para corrigir esta vulnerabilidade de segurança, defina a `glide.guest.active.session.life_span` com um valor maior que 0 e menor ou igual a 720.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.guest.active.session.life_span`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	1-720 (minutos)
Valor padrão	0
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,2 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: definir a duração máxima com um valor alto oferece a um agente mal-intencionado mais tempo em uma instância caso ele roube uma sessão.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta configuração impõe vida útil máxima em sessões HTTP de convidado ativas, independentemente do tempo limite inativo. O valor configurado está em minutos. O valor zero desabilitará o tempo limite das sessões ativas. A duração máxima deve ser maior do que o tempo limite de inatividade `glide.guest.session_timeout` (o padrão é 30 minutos).

Como limitar as sessões interativas simultâneas [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Gerencie o número de sessões interativas em sua instância.

Esta propriedade deve ser usada com Limitar sessões simultâneas (`com.glide.limit.concurrent.sessions`plug-in). Quando o plug-in está ativo e a propriedade está definida como falsa, um usuário pode ter qualquer número de sessões interativas simultâneas em uma instância. Um número maior de sessões abertas significa que há uma grande possibilidade de ocorrer sequestro de sessão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.limit.concurrent.interactive.sessions`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: quando o plug-in está ativo, e a propriedade está definida como **falsa**, um usuário pode ter qualquer número de sessões interativas simultâneas, o que aumenta a possibilidade de sequestro de sessão.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Como limitar as sessões interativas simultâneas [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Limitar a duração da sessão ativa de integrações [Novo na Central de segurança 1.3]

A propriedade `glide.integrations.active.session.life_span` impõe a duração máxima das sessões HTTP ativas do convidado, independentemente do tempo limite de inatividade. O valor configurado está em minutos. O valor zero desabilitará o tempo limite das sessões ativas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.integrations.active.session.life_span`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	0 a 720
Valor padrão	0
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,2 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: uma duração máxima maior pode permitir que um invasor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	persista em uma sessão roubada por mais tempo, aumentando o escopo de um incidente de segurança. Esta propriedade é limitada a integrações que têm acesso de baixo privilégio a uma instância. Defina a propriedade do Glide, `glide.integrations.active.session.life_span`, com um valor de “0” e menor ou igual a “720”.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Limitar o intervalo do token de atualização móvel de acesso à sessão baseada em política [Novo na Central de Segurança 1.5]

Use a propriedade `glide.authenticate.session_access.mobile.refresh_token_interval` para controlar o período que deve decorrer antes que um usuário de dispositivo móvel precise se autenticar novamente.

Um usuário precisará se autenticar novamente somente se o administrador tiver configurado os atributos do provedor de identidade na política da sessão (os atributos podem variar a cada login) e o usuário se autenticar usando o SSO (Single Sign-on). O valor padrão representa o tempo em segundos que um usuário tem antes de ser autenticado novamente. Um valor padrão maior fornece a um agente mal-intencionado mais tempo de acesso no caso de um sequestro de sessão.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.session_access.mobile.refresh_token_in`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	1800 (segundos)
Valor padrão	1800 (segundos)
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,3 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: se a política de ZTA estiver habilitada na instância, os usuários que usarem o SSO durante o login em dispositivo móvel serão forçados a fazer logout e login novamente depois que o valor padrão de 1800 segundos (30 minutos) terminar. Se um valor maior for usado, os usuários terão que esperar esse tempo passar.
Dependências e pré-requisitos	Acesso à sessão baseada em política com abordagem zero trust
Impacto funcional	Esta configuração controla o tempo em segundos após o login em que os usuários precisam sair dos dispositivos móveis

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	se estiverem usando o Single Sign-on para se autenticar e o administrador tiver configurado os atributos do provedor de identidade na política de acesso à sessão.

Limitar a duração da sessão ativa da IU [Novo na Central de segurança 1.3]

A propriedade `glide.ui.active.session.life_span` impõe a duração máxima das sessões HTTP ativas autenticadas, independentemente do tempo limite de inatividade.

Reduza o escopo de possíveis incidentes de segurança diminuindo a vida útil das sessões HTTP ativas. . **glide.ui.active.session.life_span** A propriedade do sistema impõe uma vida útil máxima em sessões HTTP ativas, independentemente do tempo limite inativo. Tempos de vida máximos mais longos podem permitir que um invasor use uma sessão roubada A por mais tempo, aumentando o escopo de um incidente de segurança. O valor padrão de **0** desabilita o tempo limite das sessões ativas

Defina **glide.ui.active.session.life_span** para um valor entre 1 e 720. Este valor representa o tempo em minutos que as sessões HTTP podem permanecer ativas.

Nota:
. **glide.ui.active.session.life_span** Está limitado ao tempo limite da sessão de IU.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.ui.active.session.life_span`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	1-720
Valor padrão	0
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,2 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: uma duração máxima maior pode permitir que um invasor persista em uma sessão invadida por mais tempo, aumentando o escopo de um incidente de segurança.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Impõe a duração máxima das sessões HTTP ativas autenticadas, independentemente do tempo limite de inatividade. O valor configurado está em minutos. O valor zero desabilitará o tempo limite das sessões ativas. A duração máxima deve ser maior do que o tempo limite de inatividade glide.ui.session_timeout (o padrão é 30 minutos).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Limitar a duração da sessão para sessões de alta garantia

Reduza o risco de apropriação de conta em sessões de alta garantia limitando a duração da sessão

Reduza o risco de apropriação de conta em sessões de alta garantia limitando a duração da sessão. Após o período especificado, os usuários finais devem autenticar novamente.

Use **glide.zta.high_assurance.session.timeout** propriedade do sistema para definir um tempo, em minutos, após o qual os usuários devem se autenticar novamente. O valor desta propriedade deve estar entre 1 e 480 minutos. Considere limitar esse valor a 30 ou menos para reduzir o risco de apropriação de conta.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	glide.zta.high_assurance.session.timeout
Aplicabilidade do plug-in	Zero Trust - Autenticação contínua (com.snc.zero_trust_continuous_authentication)
Risco à segurança	Sessões mais curtas reduzem o risco de apropriação de conta, forçando os usuários a se autenticar novamente.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	3,3
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Baixo(a)
Impacto funcional	Os usuários em sessões de alta garantia devem autenticar novamente no intervalo definido por esta propriedade.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Tipo de dados	Inteiro
Valor do sistema de base	30
Valor de fallback	30
Valor recomendado	30 ou inferior

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Invalidar proativamente sessões inativas [Novo na Central de segurança 1,3 e atualizado em 1,5 e 2,0]

A propriedade `glide.active.session.timeout.invalidate.session` controla se uma sessão expirada é invalidada proativamente antes do servidor do Tomcat.

Quando `glide.active.session.timeout.invalidate.session` não está definida como **verdadeira**, pode haver um pequeno intervalo de tempo em que uma sessão expirada não é invalidada (60 segundos ou mais, dependendo do tamanho da fila). Se uma sessão for sequestrada, o invasor poderá usá-la durante

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

esse pequeno período de tempo. Para corrigir este risco de segurança, defina `glide.active.session.timeout.invalidate.session` como **verdadeiro**.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.active.session.timeout.invalidate.session`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Gestão de sessões
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,6 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: não definir essa propriedade com o valor recomendado de "verdadeiro" pode fazer com que uma sessão expirada seja invalidada. Isso aumenta as chances de um agente mal-intencionado sequestrar uma sessão.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Rotação de identificadores de sessão HTTP

Use a propriedade `glide.ui.rotate_sessions` para habilitar a rotação dos identificadores de sessão HTTP para reduzir vulnerabilidades de segurança.

Se o ID de sessão de um usuário não autenticado não mudar após a autenticação, uma aplicação da Web estará vulnerável a um ataque de fixação de sessão. Um usuário mal-intencionado pode iniciar uma sessão não autenticada e fornecer o ID de sessão associado à vítima. Depois que a vítima é autenticada, o usuário mal-intencionado agora compartilha essa sessão autenticada.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ui.rotate_sessions`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Gestão de sessões
Finalidade	Obter uma autenticação de sessão mais segura.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8,8

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Esta correção modificou o SessionID quando o usuário navega da página não autenticada para páginas autenticadas. • Se você estiver usando um proxy ou codificando o SessionID quando um usuário fizer login pela primeira vez, ou para qualquer finalidade, poderá haver um possível impacto na funcionalidade. • Se você estiver usando o plug-in SAML 2.0 para autenticação de Single Sign-on, ele poderá interferir no compartilhamento de informações da sessão entre a instância e o Provedor de identidade. Nesse caso, você pode definir esta propriedade como falsa.
Risco à segurança	(Moderado) SessionID é usado para processar e autenticar o usuário da instância, mantendo o estado da sessão no navegador. Portanto, SessionID é considerado como dados confidenciais e deve ser seguro por padrão. A Rotação de sessão é um controle de segurança que impõe a alteração de sessionID sempre que o usuário navega de páginas não autenticadas para autenticar páginas.
Referências	Autenticação com SAML

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Minimizar a quantidade de sessões interativas simultâneas [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use esta propriedade com o plug-in Limitar sessões simultâneas para controlar o número de sessões ativas que podem ser abertas por um usuário.

Use esta propriedade **Número máximo de sessões interativas simultâneas para autenticação do Glide** com o plug-in **Limitar sessões simultâneas** (`com.glide.limit.concurrent.sessions`) para controlar o número de sessões ativas abertas por um usuário. O valor recomendado é **1**, o que reduz o número de sessões abertas (um número maior aumenta a probabilidade de que a sessão seja sequestrada).

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.authenticate.max.concurrent.interactive.sessions`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	inteiro
Valor recomendado	1
Valor padrão	1
Categoria	Gestão de sessões

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,7 • Pontuação de CVSS: baixa • Detalhes do risco à segurança: definir o valor padrão da propriedade com um valor superior a 1 aumenta a chance de sequestro de sessão.
Dependências e pré-requisitos	O plug-in **Concurrent Interactive Sessions** (`com.glide.limit.concurrent.sessions`) deve estar ativo.
Referências	Limitar sessões simultâneas

Como minimizar a duração do tempo limite da atividade da sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.ui.session_timeout` para designar, em minutos, o valor do tempo limite da atividade.

Existem vários impactos funcionais na definição desta propriedade:

- Quanto mais longo for o tempo limite da sessão especificada, maior será a quantidade de memória utilizada durante uma sessão de processamento. O sistema de base usa uma duração de tempo limite padrão do Apache Tomcat de 30 minutos.
- A ServiceNow AI Platform ainda desconecta os usuários com Lembrar-me. Após 30 minutos de inatividade na aplicação, a plataforma desconecta o usuário automaticamente, a menos que a caixa de seleção **Lembrar-me** na página de login esteja marcada. A diferença é que eles não fazem login novamente para continuar.
- Se houver medidores ou conteúdo nas páginas iniciais dos usuários que sejam atualizados automaticamente, esse tempo limite poderá nunca ser atingido.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ui.session_timeout`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Gestão de sessões
Finalidade	Impor o tempo limite da sessão.
Valor recomendado	Tempo limite especificado pelo usuário em minutos. 60 minutos é o valor recomendado, mas esse valor pode variar dependendo da funcionalidade e do requisito de segurança. Não defina este valor como mais de um dia.
Classificação de risco de segurança	7,5
Impacto funcional	Esta correção impõe a expiração oportuna da conta do usuário. Nenhum impacto na funcionalidade, no entanto, a experiência do usuário é alterada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	(Alto) As sessões do usuário ativas por um período indefinido de tempo são um risco à segurança e devem expirar em uma configuração baseada em tempo.
Referências	Gerenciar sessões do usuário

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como minimizar a duração do tempo limite da janela da sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.ui.user_cookie.life_span_in_days` para definir o período de expiração do cookie Lembrar-me. O valor padrão é 15 dias e o limite máximo é de 30 dias.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ui.user_cookie.life_span_in_days`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Gestão de sessões
Finalidade	Habilitar a expiração padrão do cookie **lembrar-me**.
Tipo de dados	Inteiro
Valor recomendado	15
Valor padrão	15
Classificação de risco de segurança	4,9
Impacto funcional	Esta propriedade é habilitada pelo usuário final quando o usuário final verifica o. **Lembrar de mim** caixa de seleção na página de login e faz login no ServiceNow AI Platform.
Risco à segurança	(Moderado) Os cookies do usuário ativos por um período indefinido de tempo são um risco à segurança e devem expirar em uma configuração baseada em tempo.
Referências	Propriedades do sistema disponíveis Lembrar minhas informações

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Criptografia armazenada

Esta categoria enfoca a criptografia de dados armazenados. Ela engloba vários aspectos importantes, como empregar algoritmos e módulos criptográficos estabelecidos, garantir a geração apropriada de valores pseudoaleatórios, implementar criptografia com base na classificação de dados e armazenar e isolar com segurança o material da chave.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilitar criptografador KMF do glide [Removido na Central de Segurança 1.3.2]

Gerencie os criptografadores usados para campos Password2 em sua instância.

Use a propriedade `glide.kmf.encrypter.enabled` para definir o criptografador da KMF como o criptografador padrão para os campos Password2. Essa propriedade garante que padrões de criptografia fortes e compatíveis sejam usados em vez de um criptografador legado. Para garantir que o criptografador da KMF seja usado em vez do criptografador legado, defina esta propriedade como **verdadeira**.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.kmf.encrypter.enabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Criptografia armazenada
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,9 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como **verdadeira** garante que o criptografador da KMF seja usado em vez do criptografador legado.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Criptografia Password2 com o KMF (Key Management Framework, Estrutura de gestão de chaves)

Desabilite o uso do algoritmo de criptografia TripleDES/3DES

Evite os riscos de segurança de métodos de criptografia desatualizados desabilitando o uso do algoritmo de criptografia TripleDES/3DES.

Desabilite o uso do Triple Data Encryption Standard (3DES ou Triple-DES) legado e obsoleto em sua instância, o que pode levar à perda e vazamento de informações confidenciais.

O National Institute of Standards and Technology (NIST) desaconselhou o uso de DES triplo (3DES) para criptografar dados. Para obter mais detalhes, consulte NIST 800-131A Rev 2. #3DES agora está proibido para criptografia em sistemas federais. A partir de agora, o TDES só pode ser usado para fins históricos, como descriptografar mensagens antigas, desencapsulamento de chaves e verificação MAC.

. **glide.security.3des.encryption.allow** A propriedade do sistema controla se a criptografia 3DES está habilitada em sua instância, no entanto, há várias etapas que podem precisar ser executadas para verificar se sua instância está pronta para descontinuação. Revisão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

KB1704481 para obter mais informações sobre o processo de descontinuação antes de definir esta propriedade.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração técnica	glide.security.3des.encryption.allow
Aplicabilidade do plug-in	Nenhum(a)
Risco à segurança	O uso de criptografia desatualizada e fraca como o 3DES pode levar à perda e vazamento de informações confidenciais.
Pontuação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	4,2
Classificação do CVSS (Common Vulnerability Score System, sistema de pontuação de vulnerabilidade comum)	Médio
Impacto funcional	Definindo esta propriedade como **falso** ajuda a impedir que sua instância use criptografia desatualizada e fraca. Isso afeta como os dados da password2 são armazenados. Revisão KB1704481 Para obter mais informações sobre o impacto funcional da descontinuação do 3DES.
Dependências e pré-requisitos	Execute as tarefas descritas em KB1704481 antes de mudar o valor desta propriedade.
Tipo de dados	Booliano
Valor do sistema de base	falso
Valor de fallback	falso
Valor recomendado	falso

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Impedir o uso de chaves 3DES [Novo na Central de segurança 7,0]

Desabilite o uso de chaves estáticas 3DES em sua instância com uma propriedade do sistema.

Use *glide.security.3des.static_keys_usable*Propriedade do sistema para desabilitar o uso de chaves estáticas 3DES em sua instância. Esta propriedade deve ser definida automaticamente por um trabalho agendado, cujo status pode ser verificado por meio da propriedade *glide.security.3des.removal_job_status*. Nos casos em que esta propriedade não está configurada como **falso** depois que o trabalho agendado é executado e o status é KEYS_DEACTIVATED , o trabalho agendado aguarda até que esta propriedade seja configurada como **falso** Antes de prosseguir com a exclusão das chaves estáticas do 3DES.

Certifique-se de *glide.security.3des.static_keys_usable*Existe na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] e é definido com um valor de **falso** . Revisão KB1704481 Para obter mais informações sobre a descontinuação do 3DES.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.security.3des.static_keys_usable`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor padrão	verdadeiro
Valor de fallback	verdadeiro
Categoria	Criptografia armazenada
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 5 • Pontuação do CVSS: média • O 3DES foi descontinuado e o uso de chaves estáticas 3DES e 3DES fora da compatibilidade com versões anteriores temporária não é recomendado. O uso continuado pode levar a situações de divulgação de informações confidenciais se um usuário obter acesso a dados criptografados.
Impacto funcional	Quando definido como **falso** , Pode haver situações improváveis em que o código e os dados que residem na instância ainda dependem das chaves estáticas do 3DES agora estão inacessíveis.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Validação, limpeza e codificação

Validação, limpeza e codificação de entrada de endereços para evitar vulnerabilidades como Script entre sites (XSS), injeção de SQL e outros ataques.

Este controle garante que a validação de entrada e a codificação de saída estejam em vigor e configuradas corretamente, como codificação ou escape de dados de saída. Esta categoria também inclui verificações de itens como desserialização de objetos e validação positiva por meio de listas de permissão.

Permitir links HTML para domínios confiáveis nos campos de descrição do módulo Espaço de impacto [Novo na Central de segurança 7,0]

Use uma propriedade do sistema para ajudar a limpar o HTML permitido nos campos de descrições. Esta propriedade limita os links permitidos somente aos dos domínios confiáveis listados na propriedade.

Nota:
Esta configuração de proteção não faz parte da linha de base de proteção. Ele não aparece nas páginas de proteção da Central de segurança e afeta sua pontuação de proteção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O módulo Espaço de impacto permite HTML em vários campos relacionados à descrição. Quando configurado, o *sn_impact_common.whitelisted.url_HTML_injectiona* propriedade do sistema contém uma lista separada por vírgulas de nomes de domínio. Os campos de descrição do módulo Espaço de impacto podem conter HREFs com URLs somente dos domínios listados na propriedade.

Certifique-se de *sn_impact_common.whitelisted.url_HTML_injection*A propriedade do sistema é definida como uma lista separada por vírgulas de nomes de domínio que representam os domínios permitidos em URLs de referência HTTP de campos de descrição para o módulo Espaço de impacto.

Para proibir HREFs nesses campos, defina a propriedade como uma cadeia de caracteres vazia. Se a propriedade não existir na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], ela será padronizada para esta lista: servicenow.com, service-now.com, youtube.com, google.com, youtu.be, soti.net, dpdhl.sharepoint.com, documentation.avaya.com, www.juniper.net, servicenow.sharepoint.com, servicenow-my.sharepoint.com, scaledagileframework.com .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*sn_impact_common.whitelisted.url_HTML_injection*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Lista de cadeias de caracteres
Valor recomendado	servicenow.com, service-now.com, youtube.com, google.com, youtu.be, soti.net, dpdhl.sharepoint.com, documentation.avaya.com, www.juniper.net, servicenow.sharepoint.com, servicenow-my.sharepoint.com, scaledagileframework.com
Valor padrão	servicenow.com, service-now.com, youtube.com, google.com, youtu.be, soti.net, dpdhl.sharepoint.com, documentation.avaya.com, www.juniper.net, servicenow.sharepoint.com, servicenow-my.sharepoint.com, scaledagileframework.com
Valor de fallback	servicenow.com, service-now.com, youtube.com, google.com, youtu.be, soti.net, dpdhl.sharepoint.com, documentation.avaya.com, www.juniper.net, servicenow.sharepoint.com, servicenow-my.sharepoint.com, scaledagileframework.com
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,4 • Pontuação do CVSS: média • Se um domínio não confiável for adicionado à propriedade, isso abrirá esses campos para que contenham links para fontes arriscadas que podem levar a ataques de injeção de HTML. O risco exato depende da instância do cliente.
Impacto funcional	Se a propriedade estiver vazia, nenhum HREFs será permitido no texto do campo e todos os HREFs serão removidos. Todos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	os links que usam domínios não listados na propriedade são removidos. Um valor inadequado para este campo pode resultar em dados corrompidos para os campos afetados.
Dependências e pré-requisitos	. `sn_impact_common.blacklist_tags_HTML_injection`A propriedade do sistema contém marcadores HTML que circundam os links HREF, então todos os links dentro desses marcadores serão removidos.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Restringir acesso à API programável GlideSystemUserSession [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]

A API programável GlideSystemUserSessionSandbox chamável do cliente expõe os métodos addErrorMessageNoSanitization e addInfoMessageNoSanitization do GlideSystemUserSession à área restrita JavaScript. Isso permite que todos os usuários chamem este método por meio de script.

`gs.addErrorMessageNoSanitizationMessaging()` e. `gs.addInfoMessageNoSanitization()` são usados no ambiente de script para registro em log e notificações. Ambos estarão disponíveis na área restrita se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de falso. A área restrita é um ambiente de script de baixo privilégio disponível para usuários não autenticados e sem função. Esses métodos podem ser usados para exibir entrada não limpa para um usuário. Exibir entrada não limpa para o usuário é perigoso, pois a entrada não limpa pode conter código perigoso que é executado no navegador do usuário. Isso pode ser utilizado para ataques XSS refletidos tradicionais. Os ataques XSS refletidos podem ser usados em vários cenários, incluindo sequestro de sessão.

Definido **glide.sandbox.usersession.allow_unsanitized_messages** propriedade do sistema para **falso** . Se não houver registro desta propriedade na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], crie um.

> ⚠ **Aviso:**
> Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.sandbox.usersession.allow_unsanitized_messages`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Controle de acesso
Finalidade	Esta propriedade restringirá a chamada de mensagens informativas ou de erro em uma sessão de usuário em área restrita.
Tipo	Booliano
Valor recomendado	falso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8,1
Impacto funcional	Definir a propriedade com o valor falso resultará em nenhuma criação de mensagem ou registro em log caso essas funções sejam chamadas.
Risco à segurança	(Alto) Sem a limpeza apropriada, o conteúdo potencialmente perigoso pode ser acessado e a função de erro não limpa fica disponível para o script.
Referências	Controle de acesso

Desabilitar marcadores JavaScript no HTML incorporado [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.ui.security.codetag.allow_script* para desabilitar o suporte para incorporação de código HTML JavaScript criado usando o marcador [code].

A ServiceNow AI Platform atenua muitos ataques de injeção e entre sites implementando técnicas de escape e codificação. Como resultado, os usuários não podem escrever e enviar entradas no formato HTML para campos de diário. No entanto, os campos de diário podem renderizar texto entre marcadores de código como HTML. Certifique-se de que *glide.ui.security.codetag.allow_script* exista na tabela sys_properties e esteja definido como falso.

- No entanto, há um risco de segurança associado. Se definida como **verdadeira**, usuários mal-intencionados podem gravar código HTML JavaScript prejudicial que pode ser executado em um navegador do cliente diferente após a renderização de campos de diário.
- Defina esta propriedade como **falsa** para que os administradores possam impedir que os campos de diário renderizem o código HTML JavaScript, desabilitando o suporte para o marcador [code].

⚠ Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.ui.security.codetag.allow_script*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Protege contra scripts entre sites e execução de scripts mal-intencionados
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Classificação de risco de segurança	8,8

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Esta correção impõe a ocorrência de escape de JavaScript na IU e renderiza os resultados codificados para o usuário. Ela pode ter um impacto na funcionalidade com base na interação do usuário da instância com os dados resultantes.
Risco à segurança	(Alto) A validação de entrada deve ocorrer na aplicação para defesa contra ataques de script entre sites. Esses ataques permitem que scripts externos sejam executados na sessão do usuário no contexto do navegador logado. Os invasores podem usá-los para roubar informações da sessão e dados confidenciais.
Referências	Restringir o marcador CODE nos campos de diário Renderizar entradas do campo de diário como HTML Configurações de Alta Segurança

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Habilitar o gerenciador de segurança Java protegido [Novo na Central de segurança 1.3]

A propriedade `glide.security.manager` contém o nome da classe Java do gerenciador de segurança Java atual.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.security.manager`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	`com.glide.sys.security.ContextualSecurityManager`
Valor-padrão	`com.glide.sys.security.ContextualSecurityManager`
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,2 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: se `glide.security.manager` não estiver definido com o valor recomendado de `com.glide.sys.security.ContextualSecurityManager`, é possível que a instância esteja usando um gerenciador de segurança Java obsoleto que não tem as políticas de proteção esperadas. Sem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	essa proteção, é possível que um agente mal-intencionado com acesso à execução de script realize a execução remota de código na instância.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Impor a limpeza de HTML [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *com.glide.security.check_unsanitized_html* para impor o comportamento de limpeza dos campos translated_html globalmente para atribuições de campo.

HTML é um dos tipos que podem ser atribuídos aos campos de dicionário. A atribuição de campos HTML a qualquer tipo de campo fornece a funcionalidade para formatar conteúdo usando marcadores HTML (por exemplo, <p>, <a href>, <b>, <font>, <img>). Para evitar atividades mal-intencionadas, determinados marcadores HTML podem ser desabilitados usando uma lista de bloqueios. Esta propriedade impedirá que marcadores não permitidos sejam usados em campos translated_html em sua instância.

- Defina esta propriedade para **impor** o comportamento de limpeza dos campos translated_html.
- Defina a propriedade como **desabilitada** para desativar a limpeza de HTML para permitir marcadores de HTML bloqueados em campos translated_html.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*com.glide.security.check_unsanitized_html*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Impedir o uso de marcadores HTML não seguros para proteger contra ataques, como script entre sites.
Tipo	Cadeia de caracteres
Valor recomendado	impor
Valor-padrão	impor
Classificação de risco de segurança	7,3
Impacto funcional	Esta correção impõe a limpeza de HTML na IU e renderiza os campos html traduzidos para o usuário. Isso pode afetar a legibilidade e a formatação.
Risco à segurança	(Alto) A validação de entrada deve ocorrer na aplicação para defesa contra ataques de script entre sites. Esses ataques permitem que scripts externos sejam executados nas sessões do usuário no contexto do navegador conectado. Os invasores

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	podem usá-los para roubar informações da sessão e dados confidenciais.
Referências	Limpador de HTML

Certifique-se de que a Pesquisa contextual não contenha um redirecionamento não validado [Novo na Central de segurança 7,0]

Impedir que os resultados da Pesquisa contextual contenham links de referência fora do domínio atual com uma propriedade do sistema.

O plug-in Pesquisa contextual exibe os resultados da pesquisa em uma nova janela usando *cxs_new_window*Página de IU. Esta página de IU contém um link de referência que pode ser definido fornecendo um valor para *sysparm_url*. . *com.snc.contextual_search.cxs_new_window.force_relative_link*a propriedade do sistema está definida como **verdadeiro** , *sysparm_url*só pode conter links relativos ao domínio atual. Esta restrição impede que a página de IU seja usada como um redirecionamento não validado para um site controlado pelo invasor. Quando a propriedade está definida como **falso** , *sysparm_url*pode vincular a qualquer site.

Defina *com.snc.contextual_search.cxs_new_window.force_relative_link*propriedade para **verdadeiro** . Se a propriedade não existir na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o valor padrão será **falso** . Se a propriedade existir na tabela, o padrão será **verdadeiro** .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*com.snc.contextual_search.cxs_new_window.force_relative_l*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Valor de fallback	falso
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 3,1 • Pontuação do CVSS: média • Quando definido como **falso** , *sysparm_url*Pode vincular a qualquer site, o que permite que a página de IU seja usada como um redirecionamento não validado para um site controlado pelo invasor.
Impacto funcional	Quando definido como **verdadeiro** , *sysparm_url*só pode conter links relativos ao domínio atual. Essa restrição significa que a página de IU só pode vincular a páginas da Web no domínio atual. No entanto, a página de IU deve exibir os

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	resultados de pesquisa do domínio atual e só deve ser vinculada ao domínio atual.
Dependências e pré-requisitos	O plug-in Pesquisa contextual (com.snc.contextual_search) deve estar ativo.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Desabilitar AJAXEvaluate

Use `glide.script.allow.ajaxevaluate` para proteger a API do sistema contra vulnerabilidades de execução de script do cliente por meio de chamadas AJAX.

A elevação para a função security_admin é necessária para editar a propriedade.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.script.allow.ajaxevaluate`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Impedir que um usuário execute scripts como um privilégio de administrador.
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Tipo de configuração	Booliano
Impacto funcional	Esta correção força o processador AJAXvaluate a ser desativado. Isso pode afetar a funcionalidade se você estiver usando explicitamente o processador de avaliação AJAX como parte de qualquer script personalizado.
Risco à segurança	(Alto) O processador AjaxEvaluator executa scripts de cliente na área restrita, no entanto, há várias propriedades adicionais que podem permitir que o escopo das atividades na área restrita se expanda.
Classificação de risco de segurança	7,3
Referências	Esta propriedade pertence à mesma família de propriedades que protegem e restringem a execução de scripts originados do cliente, como `glide.script.allow.ajaxevaluate`. Para obter mais informações, consulte Habilitar AJAXvaluate .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Como desativar a expansão de entidade no Analisador de fluxo de XMLDocument2 [Atualizado na Central de segurança 1.5]

Se as personalizações não exigirem expansão de entidade, use a propriedade *glide.stax.allow_entity_resolution* para desabilitar completamente a expansão de entidade externa. O XML conclui a análise, mas não inclui entidades internas ou externas.

Desabilite a expansão de entidade em sua instância para proteger sua instância contra ataques, como capacidade de ler arquivos do sistema e negação de serviço. Use a propriedade do sistema para proibir que entidades XML sejam expandidas durante a análise pelo analisador de fluxo (XMLDocument2).

Defina **glide.stax.allow_entity_resolution** propriedade do sistema para **falso** para desabilitar a expansão de entidade em sua instância. Se esta propriedade não aparecer na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o valor padrão será **verdadeiro** . Crie o registro de propriedade e defina o valor como **falso** para mudar seu valor.

Pré-requisitos

Antes de definir esta propriedade:

- Defina as propriedades *glide.xml.entity.whitelist.enabled* e *glide.stax.whitelist_enabled* como verdadeiras. Para aprender mais, consulte Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0] e Exigência de validação da entidade XMLdoc2 com expansão da entidade allowlistDisable [Atualizado na Central de segurança 1.3].
- Defina uma lista de FQDN delimitada por vírgulas na propriedade *glide.xml.entity.whitelist*, que são os únicos URLs que podem ser acessados usando o a propriedade de processamento de entidade de XML. Para saber mais, consulte Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0].

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.stax.allow_entity_resolution*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Este controle de correção deve ser habilitado para defesa contra um ataque de expansão de entidade XML/Billion laughs.
Valor recomendado	falso
Valor padrão	verdadeiro
Impacto funcional	Se a personalização estiver usando expansão de entidade, o ServiceNow AI Platform pode bloquear o processamento adicional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	(Crítico) Um invasor pode usar esta vulnerabilidade para expandir os dados de forma exponencial, consumindo rapidamente todos os recursos do sistema.
Solução alternativa	Se a personalização exigir expansão da entidade, defina esta propriedade como verdadeira e siga as etapas documentadas na Exigência de validação da entidade XMLdoc2 com expansão da entidade allowlistDisable [Atualizado na Central de segurança 1.3].

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Para obter mais informações sobre os recursos OWASp, consulte OWASp .

Desabilitar url de conteúdo externo [Atualizado na Central de segurança 2,0]

Gerencie como os metadados de link externo são usados em sua instância com o Bate-papo do Connect.

Use a propriedade `glide.ui.url.external.content` para gerenciar metadados de link externo em sua instância. Se a propriedade estiver definida com o valor recomendado **falsa**, nenhum metadado de link externo será renderizado. Se definida como **verdadeira**, Connect Chat recuperará metadados de link externo de fontes como o YouTube ou artigos de notícias para renderizar mensagens mais ricas. Isso pode resultar em ataques de SSRF (Server Side Request Forgery, falsificação de solicitações do lado do servidor).

Certifique-se da propriedade Glide `glide.ui.url.external.content`existe e está definido com o valor falso. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.ui.url.external.content`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor padrão	verdadeiro
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,2 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como **verdadeira** pode expor sua instância a ataques de SSRF.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Connect Chat

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Restringir tipos MIME para download [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]

A propriedade `glide.ui.attachment.download_mime_types` forçará a lista especificada de tipos de arquivos perigosos a ser baixada para o cliente e não exibida em linha no navegador.

Se a propriedade `glide.ui.attachment.force_download_all_mime_types`definido como verdadeiro e, em seguida, `glide.ui.attachment.download_mime_types`A propriedade será substituída para que todos os tipos MIME sejam baixados em vez de renderizados pelo navegador. Por exemplo, baixar texto/html força os arquivos HTML a serem baixados para o cliente como um arquivo, em vez de exibidos em linha no navegador, prevenindo um ataque XSS. O XSS pode levar a escalação de privilégio facilmente alcançada para funções mais altas, como administrador, em que mais movimento lateral pode ser realizado.

Nova correção: Garanta a propriedade `glide.ui.attachment.force_download_all_mime_types`definido como verdadeiro. Se a propriedade não existir na tabela sys_properties, o valor padrão será falso.

Nota:
A função security_admin é necessária para editar a propriedade.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ui.attachment.download_mime_types`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Manter corretamente a lista de tipos de arquivos perigosos que não podem ser exibidos no navegador impedirá ataques de script entre sites (XSS).
Valor recomendado	Lista de tipos MIME aplicáveis ou o valor recomendado: `text/html,image/svg,image/svg+xml,application/xml`
Valor padrão	Lista de tipos MIME aplicáveis para o valor padrão: `text/html,image/svg,image/svg+xml,application/xml`
Tipo de configuração	Cadeia de caracteres: qualquer valor separado por vírgula de tipos mime de aplicação.
Impacto funcional	Esta correção impõe o desempenho das verificações de validação antes de executar uma ação quando você clica em um anexo em um ServiceNow AI Platform aplicação. Não há nenhum impacto potencial, mas a experiência do usuário é alterada.
Risco à segurança	(Moderado) Os invasores podem abusar dos tipos MIME e colocar conteúdo de script não intencional no anexo do lado da vítima para capturar informações confidenciais. A capacidade de ter XSS pode levar ao fácil alcance da escalação de privilégios para funções superiores, como administrador, onde mais movimento lateral pode ser realizado. No contexto atual, preencha a propriedade com uma lista de tipos MIME de anexo separados por

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	vírgula que não devem ser renderizados em linha no navegador.
Classificação de risco de segurança	6.4
Propriedades relacionadas	• *glide.ui.attachment.force_download_all_mime_types* • *glide.ui.attachment.tables_ignore_force_download*
Referências	Definir tipos MIME restritos para download [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0].

Como desabilitar o código HTML integrado [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.ui.security.allow_codetag* para desabilitar o suporte para incorporação de código HTML criado usando o marcador [code].

Desabilitar o suporte para exibir código HTML incorporado usando [código] marcador. Este marcador permite que HTML renderizado seja exibido em campos de diário e pode levar a ataques de script entre sites (XSS). Esses ataques podem permitir que scripts externos sejam executados em uma sessão do usuário no contexto do navegador conectado. Os invasores podem usar esses scripts para roubar informações da sessão e dados confidenciais. A linguagem HTML não foi projetada para separar o script da formatação, portanto, permitir HTML controlado pelo usuário em qualquer sistema tem risco inerente.

Definindo o. **glide.ui.security.codetag.allow_script** . **falso** está em conformidade e reduz significativamente esse risco, no entanto, alguns pequenos riscos permanecem. Desabilita somente a parte de script de um código E depende da limpeza de todas as convenções conhecidas de script no HTML.

Defina **glide.ui.security.allow_codetag** propriedade do sistema para **falso** Proibir completamente campos de registro e formulários de exibição de HTML renderizado.

A ServiceNow AI Platform atenua muitos ataques de injeção e entre sites implementando técnicas de escape e codificação. Como resultado, os usuários não podem escrever/enviar entradas no formato HTML para campos de diário. Mas os campos de diário podem renderizar texto entre tags de código como HTML.

- No entanto, há um risco de segurança associado. Se definido como verdadeiro, usuários mal-intencionados podem gravar código HTML JS prejudicial que pode ser executado em um navegador do cliente diferente após a renderização de campos de diário.
- Defina esta propriedade como falsa para que os administradores possam impedir que os campos de diário renderizem o código HTML, desabilitando o suporte para o marcador [code].

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	glide.ui.security.allow_codetag
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Configurar na Central de segurança da instância	Sim
Finalidade	Proteger contra scripts entre sites e execução de scripts mal-intencionados
Valor recomendado	falso
Valor padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	4,2
Impacto funcional	Esta correção impõe que a codificação HTML ocorra na IU e renderiza os resultados codificados para o usuário. Esta propriedade é definida como `verdadeira` por padrão. Nesse estado, sua instância exibe HTML renderizado em formulários e campos de diário. Se esta propriedade estiver definida como `falsa`, o HTML não será renderizado corretamente e as tags HTML poderão aparecer nos campos de diário em formulários. Ela pode ter um impacto adverso na funcionalidade e nas interações do usuário com os dados resultantes.
Risco à segurança	(Médio) A validação de entrada deve ocorrer na aplicação para defesa contra ataques de script entre sites. Esses ataques permitem que scripts externos sejam executados na sessão de um usuário no contexto do navegador logado. Os invasores podem usá-los para roubar informações da sessão e dados confidenciais.

Habilitar limpeza de HTML no Virtual Agent [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Use a propriedade *`com.glide.cs.html.sanitizer.enabled`* para habilitar o HTMLSanitizerService.

Se o HtmlSanitizerService está habilitado. Se *`com.glide.cs.html.sanitizer.enabled`*Não está definido como verdadeiro, então um ataque de script entre sites (XSS) armazenado é possível no cliente web do VA.

Mais informações

⚠ Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*`com.glide.cs.html.sanitizer.enabled`*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Prevenir ataques de script entre sites e injeção de HTML à aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8
Impacto funcional	Esta correção impõe o mecanismo de codificação de saída HTML antes que os dados do usuário sejam renderizados de volta para o usuário. Se o cliente tiver alguma personalização que envolva a renderização do atributo HTML ou dos dados de conteúdo, haverá um impacto na funcionalidade.
Risco à segurança	(Alto) A entrada do usuário deve ser tratada com segurança quando os dados são armazenados e processados na aplicação. Isso reduz os ataques de script entre sites do lado do cliente, codificando os dados de saída.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Habilitar proteção de interpolação do JS Jelly

Use a propriedade `glide.ui.jelly.js_interpolation.protect` para garantir que qualquer JavaScript prestes a ser executado em uma página do Jelly esteja protegido contra injeção com a ajuda da interpolação do Jelly.

Quando você define a propriedade como **verdadeira**, uma aplicação passa por uma árvore de scripts Jelly (aninhada). Ela envolve expressões Jelly potencialmente perigosas com um filtro que:

- Escapa dos resultados por segurança, ou
- Se a segurança não puder ser garantida, gera uma SecurityException porque a expressão que seria avaliada representa um possível problema de segurança.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ui.jelly.js_interpolation.protect`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Atenuar os ataques de execução de código mal-intencionado que podem ocorrer usando o Jelly Injection.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Classificação de risco de segurança	9
Impacto funcional	Esta propriedade faz uma melhor estimativa de se uma expressão está entre aspas. Ela pode citar incorretamente uma expressão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	legítima. Nesse caso, pode ser necessário marcar manualmente uma expressão como segura.
Risco à segurança	(Moderado) A injeção de JEXL é uma forma de injeção de entrada exclusiva da ServiceNow AI Platform que pode levar à falsificação de solicitação entre sites e à execução de código. Desativar completamente a proteção pode abrir muitas vulnerabilidades de segurança P1.
Solução alternativa	Para marcar manualmente uma expressão como segura, adicione o prefixo SAFE à expressão do Jelly: `${SAFE:sysparm_input};` Adicionar SAFE às cegas a cada expressão é a maneira incorreta de abordar o problema, pois pode abrir uma vulnerabilidade de segurança. • Somente adicione SAFE a uma expressão se você puder garantir que a expressão não contém a entrada do cliente. • Caso contiver, um cliente mal-intencionado pode causar avaliação de JavaScript privilegiado.
Referências	Marcadores Jelly Configurações de Alta Segurança

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Habilitar proteção de interpolação JS Jelly para expressões aninhadas [Atualizado na Central de segurança 2,0]

Gerencie a proteção de interpolação na sua instância.

Use a propriedade *`glide.ui.jelly.js_interpolation.protect_nested_expressions`* para gerenciar a proteção de interpolação. A proteção de interpolação garante que, quando as expressões do Jelly forem usadas em JavaScript, elas sejam consideradas seguras por se enquadrarem em determinadas categorias ou por serem marcadas como SAFE na própria expressão. Sem essa mitigação habilitada, um agente mal-intencionado pode enviar um parâmetro GET para uma página do Jelly e fazer com que o conteúdo desse parâmetro seja avaliado como JavaScript do lado do servidor com privilégios de administrador. Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, expressões mal-intencionadas do Jelly interpoladas em JavaScript serão permitidas, e um usuário poderá executar o código usando um modelo do Jelly.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.ui.jelly.js_interpolation.protect_nested_expressior`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 9 • Pontuação de CVSS: Crítica • Detalhes do risco à segurança: se a propriedade estiver definida como **falsa**, expressões mal-intencionadas do Jelly serão permitidas.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Impor links relativos [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Use a propriedade `glide.cms.catalog_uri_relative` para impor links relativos do parâmetro URI em em/ess/catalog.do.

. `glide.cms.catalog_uri_relative`A propriedade impõe links relativos do parâmetro URI em /ess/catalog.do. Se `glide.cms.catalog_uri_relative`Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então o URL não será limpo com a função enforceRelativeURL(url). URLs absolutas podem representar um risco à segurança quando usadas como parte de parâmetro ou valor de campo, redirecionando a página de origem para um site controlado por adversário.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.cms.catalog_uri_relative`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Restringir as tentativas de vincular conteúdo externo não autorizado.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Classificação de risco de segurança	2,6
Impacto funcional	Esta correção impõe a validação na página do catálogo para que somente URLs relativos sejam permitidos. Links existentes para aplicações da Web externos são quebrados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	(Alto) URLs absolutos podem representar um risco à segurança quando usados como parte de um parâmetro ou um valor de campo, redirecionando a página de origem para um site controlado por um adversário.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Impor verificação de lista de permissões de URL [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]

Use *glide.security.url.whitelist*Propriedade do sistema para adicionar camada extra de validação para garantir se qualquer URL externa introduzida deve fazer parte dos URLs listados na inclusão.

Proteja seus usuários contra redirecionamento aberto do lado do cliente, que permite que os invasores redirecionem seus usuários para páginas mal-intencionadas e não confiáveis.

Se **glide.security.url.whitelist.strict_check** não está definido com o valor recomendado de **verdadeiro** Todos os URLs externos são permitidos para redirecionamento, desde que **glide.security.url.whitelist** a propriedade do sistema está vazia. Se **glide.security.url.whitelist** Não está vazio, então somente URLs externos listados nessa propriedade são permitidos.

Definido **glide.security.url.whitelist.strict_check** . **verdadeiro** ou certifique-se de que **glide.security.url.whitelist** Está configurado com os URLs externos permitidos para ajudar a proteger sua instância contra ataques de redirecionamento em aberto.

Esta propriedade é aplicável nos seguintes casos:

- /logout.do?sysparm_goto_url={External URL}
- /cms_login_redirect.do?sysparm_goto_url={External URL}

Os usuários são direcionados para um site externo confiável após fazerem logout da instância:

- /logout_redirect.do?sysparm_url={External URL}
- /saml_redirector.do?sysparm_uri={External URL}

Quando o SAML está habilitado, ele invoca um URL de logout do IDP (identity provider, provedor de identidade).

Certifique-se da propriedade *glide.security.url.whitelist.strict_check*está definido como verdadeiro ou a propriedade *glide.security.url.whitelist*definido como um valor.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.security.url.whitelist*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Finalidade	Implementar o redirecionamento de URL seguro durante o login, logout ou outros redirecionamentos. Esta propriedade atenua um dos 10 principais ataques da OWASP, chamados de redirecionamentos e encaminhamentos inválidos.
Tipo	Cadeia de caracteres
Valor padrão	verdadeiro
Valor recomendado	verdadeiro
Valor	Os URLs aprovados da sua organização [Alguns FQDN (Fully Qualified Domain Name, Nome de domínio completo) definidos, por exemplo, http://www.servicenow.com.br]
Classificação de risco de segurança	6.3
Impacto funcional	Esta correção impõe a validação na página de logout. Isso pode ter um impacto funcional em um usuário de uma instância com uma configuração SSO/SAML.
Risco à segurança	(Alto) O redirecionamento aberto do lado do cliente pode permitir que o invasor redirecione as vítimas/usuários para o site controlado pelo invasor e é visto como um risco à segurança.
Referências	Correções e erros de Multi-SSO (SAML 2.0)

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Escapar fórmulas do Excel [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade `glide.export.escape_formulas` para impedir a injeção do Excel, também conhecida como injeção de fórmula.

Evite que fórmulas potencialmente mal-intencionadas em programas como o Excel sejam executadas após exportar e abrir o arquivo, escapando fórmulas nesses arquivos. A injeção do Excel ocorre quando os sites incorporam entradas não confiáveis em arquivos do Excel. Quando você usa um aplicativo de planilha, como o Microsoft Excel ou LibreOffice Call, para abrir um arquivo, todas as células que começam com Fórmulas mal-intencionadas representam um risco mesmo quando a planilha não contém informações confidenciais, pois podem ser usadas para comprometer o computador do visualizador por meio da execução de código.

Defina **glide.export.escape_formulas** propriedade do sistema para **verdadeiro** para fazer com que essas fórmulas evitem a execução.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.export.escape_formulas`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Evitar a aplicação no Excel ou na injeção de fórmula.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Classificação de risco de segurança	6.4
Impacto funcional	Fórmulas elaboradas de forma maliciosa podem ser usadas para sequestrar o computador do usuário, explorando vulnerabilidades no software de planilha.
Risco à segurança	(Moderado) As fórmulas maliciosas representam um risco mesmo quando a planilha de incorporação não contém informações confidenciais, pois elas podem ser usadas para comprometer o computador do visualizador.
Solução alternativa	Como alternativa, considere remover todos os espaços em branco à direita onde for possível e limitar todos os dados fornecidos pelo cliente a caracteres alfanuméricos.
Referências	Propriedades do sistema disponíveis

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Escapar HTML nas exibições de lista [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Use a propriedade *glide.ui.escape_html_list_field* para forçar escapes de HTML para campos HTML em uma exibição de lista.

Definido *glide.ui.escape_html_list_field*. **verdadeiro** Para impedir que HTML seja renderizado em campos HTML na exibição de lista. Deixar a limpeza de HTML inativa em toda a plataforma (por meio de propriedade do sistema) ou por campo (por meio de um atributo de esquema) pode levar a ataques de estilo XSS. Os ataques XSS podem permitir que um usuário com poucos privilégios sequestre a sessão de um usuário com altos privilégios ou interfira nos comportamentos padrão da aplicação da Web, incluindo redirecionamentos ou desfiguração.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.ui.escape_html_list_field*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Ajudar a impedir a aplicação contra ataques de script entre sites
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	3,1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Impacto funcional	Esta correção impõe que a codificação HTML ocorra na IU no nível do analisador de HTML e, portanto, renderiza os resultados codificados novamente para o usuário. Ela pode ter um impacto na funcionalidade com base na interação do usuário da instância com os dados resultantes.
Risco à segurança	(Alto) A validação de entrada deve ocorrer na aplicação para defesa contra ataques de script entre sites. Esses ataques permitem que scripts externos sejam executados nas sessões do usuário no contexto do navegador conectado. Os invasores podem usá-los para roubar informações da sessão e dados confidenciais.
Referências	Configurações de Alta Segurança

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Escapar JavaScript [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Use a propriedade `glide.html.escape_script` para forçar o escape de marcadores JavaScript (<script></script>) em campos HTML nas exibições de lista.

A propriedade glide `glide.html.escape_script`Ajuda a limpar campos HTML. Se `glide.html.escape_script` Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, as entradas não serão limpas para campos HTML (codificação de saída) de um contexto Java de back-end removendo o JavaScript incorporado. JavaScript em campos HTML pode levar a XSS armazenado e refletido. A capacidade de ter XSS pode levar à escalação de privilégio facilmente alcançada para funções superiores, como administrador, onde mais movimento lateral pode ser realizado.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.html.escape_script`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Prevenir ataques de script entre sites contra uma aplicação.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8,8
Impacto funcional	Esta correção impõe a ocorrência de escape de JavaScript na IU e renderiza resultados codificados para o usuário. Ela pode ter um impacto na funcionalidade com base na interação do usuário da instância com os dados resultantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Risco à segurança	(Alto) A validação de entrada deve ocorrer na aplicação para defesa contra ataques de script entre sites. Esses ataques permitem que scripts externos sejam executados na sessão do usuário no contexto do navegador logado. Os invasores podem usá-los para roubar informações da sessão e dados confidenciais.
Referências	Propriedades do sistema disponíveis Configurações de Alta Segurança

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Escapar script Jelly [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Use a propriedade `glide.ui.escape_all_script` para forçar o escape de todos os scripts injetados no Jelly.

Esta propriedade escapa todas as cadeias de caracteres JS e HTML incluídas no <j:jelly> ... </j:jelly> antes de serem gravadas no fluxo de saída, evitando que ocorram vários problemas de XSS. Se `glide.ui.escape_all_script`Não está definido com o valor recomendado de verdadeiro, então o escape de scripts injetados no Jelly está desabilitado. Sem essa mitigação, a plataforma se torna amplamente aberta a uma variedade de ataques de injeção de script. Um invasor pode executar scripts Rhino arbitrários na instância.

Aviso:
Tenha cuidado ao usar esses marcadores. Se a entrada do usuário for exibida aqui, ela poderá abrir uma vulnerabilidade de segurança.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ui.escape_all_script`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Se a propriedade não estiver definida como **verdadeira**, os desenvolvedores precisarão executar várias etapas em cada script Jelly personalizado para evitar problemas de XSS. Essas etapas incluem localizar as variáveis Jelly enviadas para o fluxo de saída para renderizar em páginas da Web e executar o escape em cada um dos seguintes marcadores: $â {JS:expression} $â {HTML:expression} OU

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	$â {JS,HTML:expression}
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	7,3
Impacto funcional	Esta correção impõe o escape do Jelly no nível do analisador. Ela pode ter um impacto na funcionalidade na interação do usuário da instância com os dados resultantes.
Risco à segurança	(Alto) A validação de entrada deve ocorrer em todas as entradas do usuário inseridas na aplicação. Ao fazer isso, os ataques de injeção contra a plataforma podem ser defendidos e protegidos.
Solução alternativa	A IU pode ser afetada porque alguns dos scripts e marcadores HTML projetados para renderização em uma página da Web podem aparecer quebrados. Esta correção envia a página codificada de saída para o navegador renderizar. Por exemplo, em vez de 'minha cadeia de caracteres aqui', ela pode exibir '<u>minha cadeia de caracteres aqui</u>, já que o marcador <u> teve o escape correto. Nesse caso, para impedir o escape, adicione o prefixo NOESC à expressão do Jelly para impedir o escape de JS. Por exemplo: • Antes: ($[jvar_context_menus]); • Depois: ($[NOESC: jvar_context_menus]); • Antes: $[jvar_ui_policy_scripts] • Depois: $[NOESC: jvar_ui_policy_scripts] **⚠ Aviso:** Tenha cuidado ao usar esses marcadores. Se a entrada do usuário for exibida aqui, ela poderá abrir uma vulnerabilidade de segurança.
Referências	Configurações de Alta Segurança Marcadores Jelly

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Scripts de escape no bloco de anotações [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Saiba como o bloco de anotações afeta a postura de segurança da sua instância e como gerenciá-lo para que scripts mal-intencionados não possam ser executados nele.

O bloco de anotações é uma maneira fácil de definir informações no servidor que você pode acessar no navegador. Um administrador pode criar scripts para qualquer coisa, incluindo registros arbitrários. Se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

verdadeira, será possível executar scripts mal-intencionados, como uma vulnerabilidade de script entre sites.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.ui.escape_scratchpad*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes de risco de segurança: se esta propriedade não estiver definida com o valor recomendado de **verdadeiro**, será possível executar scripts mal-intencionados, como uma vulnerabilidade de script entre sites.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum
Referências	Workflow administration

Como fazer escapes de marcação XML [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.ui.escape_text* para forçar o escape de valores XML no nível do analisador antes de transmiti-los ao navegador do cliente.

O script entre sites ocorre quando um invasor injeta JavaScript mal-intencionado em um ponto de entrada. A plataforma/aplicação não consegue escapar do JavaScript malicioso antes de transmiti-lo ao navegador da vítima para execução. O escape neste contexto significa o seguinte:

- **&** --> &
- **<** --> <
- **>** --> >
- **"** --> "
- **'** --> '
- **/** --> /

Exemplo: alert('XSS Attack');]]>

Escape: <script>alert('XSS Attack');</script>

Certifique-se de que a propriedade *glide.ui.escape_text* exista na tabela sys_properties e esteja definida como verdadeira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.ui.escape_text`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	O escape de XML garante que os navegadores não analisem o JavaScript mal-intencionado incorporado em dados não confiáveis e o executem como JavaScript. • Um usuário mal-intencionado pode tentar um ataque XSS para sequestrar a sessão de outros usuários ou redirecionar o usuário para um site mal-intencionado. • A NOW Platform contém código para proteger os cookies, mas o escape depende desta propriedade ser definida como **verdadeira**.
Valor recomendado	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8,8
Impacto funcional	Esta correção impõe a codificação XML no nível do analisador XML na IU. Ele renderiza os resultados codificados para o usuário, o que pode ter um impacto na funcionalidade com base na interação do usuário da instância com os dados resultantes.
Risco à segurança	(Alto) A validação de entrada deve ocorrer na aplicação para defesa contra ataques de script entre sites. Esses ataques permitem que scripts externos sejam executados na sessão do usuário no contexto do navegador logado. Os invasores podem usá-los para roubar informações da sessão e dados confidenciais.

Solução alternativa	Depois de definir esta propriedade como **verdadeira**, a renderização é interrompida nos marcadores HTML na descrição do item do catálogo ou no texto de ajuda da variável do item do catálogo. Você pode não conseguir usar a formatação HTML em alguns campos.
	No entanto, se a propriedade `glide.ui.escape_text` for desativada, todas as expressões JEXL serão prefixadas com um codificador de saída:
	`${JS:expression}`
	`${HTML:expression}`
	ou

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	${JS,HTML:expression}

Escapar resposta XML

Gerencie como os escapes XML são tratados em sua instância.

Use esta propriedade para gerenciar se as respostas XML têm escape. Se a propriedade estiver definida com o valor recomendado de **falsa**, as respostas XML não terão escape, o que pode resultar em um ataque de injeção de XML. A injeção de conteúdo XML não intencional em uma mensagem XML pode alterar a lógica pretendida de uma aplicação.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.soaprequest.unescape_xml_response*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	falso
Valor-padrão	falso
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,4 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: definir esta propriedade como **falsa** desabilita o escape de XML, o que pode resultar em um ataque de injeção de XML.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Como habilitar o Sanitizer de HTML [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.html.sanitize_all_fields* para habilitar a inclusão de script HTMLSanitizer, que limpa a entrada de HTML, de acordo com os atributos das listas de exclusões e de inclusões configuradas em um script.

Os tipos de campo disponíveis com dicionário/campos incluem HTML e HTML traduzido. Esses campos de entrada HTML permitem que os usuários gravem entrada no formato HTML, por exemplo:

<h1>Teste </h1>, Usando os marcadores HTML mais básicos, como <img>, <a href ⋯>e <iframe>.

Isso pode abrir uma porta para que um invasor injete um vetor mal-intencionado com marcadores HTML, como:

[<IMG SRC=" &#14; JavaScript:alert('XSS');">] [<IMG onmouseover="alert('xss')">], [a href="" onclick=alert (/xss/)].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.html.sanitize_all_fields`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Prevenir ataques de script entre sites e injeção de HTML à aplicação
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8,8
Impacto funcional	Esta correção impõe o mecanismo de codificação de saída HTML antes que os dados do usuário sejam renderizados de volta para o usuário. Se o cliente tiver alguma personalização que envolva a renderização do atributo HTML ou dos dados de conteúdo, haverá um impacto na funcionalidade.
Risco à segurança	(Alto) A entrada do usuário deve ser tratada com segurança quando os dados são armazenados e processados na aplicação. Isso reduz os ataques de script entre sites do lado do cliente ao codificar os dados de saída.
Solução alternativa	Esta propriedade limpa todos os campos HTML no sistema. Se você precisar habilitar a limpeza de HTML em campos individuais, consulte Habilitar a limpeza em campos individuais. Você também pode configurar a lista de inclusões ou de exclusões para limpar marcadores HTML e atributos de acordo com a política da sua organização.
Referências	Habilitar o limpador de HTML Limpador de HTML

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Restrição de pacotes Java permitidos [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Configurar essas propriedades protege contra APIs perigosas expostas ao mecanismo de script.

Configure as tabelas do sistema e instale o plug-in recomendado de acordo.

Se a tabela `sys_whitelist_member` e `sys_whitelist_package` não forem valores vazios, APIs perigosas poderão ser expostas ao mecanismo de script. As entradas correspondem ao namespace Java que não foi aprovado pelas equipes de segurança da ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instale o Packages call removal tool. Consulte Packages call removal tool para obter detalhes.

Entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente para editar essas tabelas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Tabela, nome do plug-in	Tabelas: • *sys_whitelist_member* • *sys_whitelist_package* Plug-in: com.glide.script.packages_call_removal
Tipo de configuração	Configuração tabular, plug-ins
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Proteger contra APIs perigosas expostas ao mecanismo de script.
Valor recomendado	Vazio
Valor padrão	Nenhum. Essa é uma configuração de tabela e não uma propriedade do Glide; portanto, não há valor padrão.
Tipo de configuração	lista de tabelas, plug-in
Risco à segurança	(Alto) APIs perigosas podem ficar expostas ao mecanismo de script. Essas APIs compatíveis provavelmente introduzirão instabilidade e insegurança na instância.
Classificação de risco de segurança	8,2

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Packages call removal tool

Habilite e execute o plug-in Packages Call Removal Tool (*com.glide.script.packages_call_removal*) e analise se cada uma das mudanças propostas deve ser concluída ou rejeitada.

O Packages Call Removal Tool é um plug-in que:

- Verifica scripts em busca de chamadas de pacote para classes Java da ServiceNow AI Platform.
- Propõe mudanças para substituí-las por nomes GlideScript preferenciais.
- Facilita as mudanças de script.

Nota:
Se este registro for um registro do sistema de base, o uso da recomendação da ferramenta fará com que o item seja marcado como customer_update. No entanto, ainda pode ser útil usar essa ferramenta porque ela sinaliza Pacotes, chamadas xxx.

O Packages Call Removal Tool pode relatar algumas chamadas de pacote usadas em `sa_mapping_ext_commands` e `sa_custom_operation`. Essas chamadas de pacote pertencem ao MID Server. Como não há classes, o código é executado no MID Server. Se você encontrar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

qualquer uma das chamadas de pacote listadas a seguir na seção Erros, marque-as como Rejeitadas (Ignoradas). A ferramenta não relata essa chamada de pacote novamente.


- `Packages.com.snc.sw.util.JSONUtil.toJSONPlain(file_content);`
- `Packages.com.snc.sw.util.JSONUtil.toJSONPlain(file_name);`
- `Packages.com.snc.sw.commands.HttpCallHandler;`
- `Packages.com.snc.sw.dto.ProviderType.SSH`

Mais informações


Atributo	Descrição
Nome do Plug-in	com.glide.script.packages_call_removal
Tipo de configuração	Definição do sistema > Plug-ins
Finalidade	Remover/substituir chamadas de pacote/membro não autorizadas por nomes Glide aceitáveis (GlideScriptable) que só permitem o acesso autorizado aos dados.
Valor recomendado	Ativo
Impacto funcional	Esta correção substituiria as chamadas de pacote por `GlideScriptable` E podem afetar as personalizações que incluem chamadas de pacote. A ferramenta não substitui as chamadas de pacote automaticamente. Em vez disso, ela fornece sugestões que são armazenadas na tabela packages_call_item. Seu administrador pode decidir se aceita ou rejeita a mudança proposta.
Risco à segurança	(Médio) As chamadas de API do lado do cliente que resultam na recuperação de dados ou no acesso a objetos no servidor são consideradas perigosas do ponto de vista da segurança. Elas devem ser validadas para autorização e restrição de acesso a objetos confidenciais.

Etapas para configurar

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Plug-ins**




2. Pesquise o plug-in ID = `com.glide.script.packages_call_removal`.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em **Ativar/Fazer upgrade** para ativar o plug-in.



4. Para verificar as chamadas de pacote da lista de inclusão e as chamadas de membro da lista de inclusão, conclua as ações descritas nas seções Etapas para configurar em Restrição de pacotes Java permitidos [Atualizado na Central de segurança 1.3].

Nome diferenciado inicial LDAP não definido [Atualizado na Central de segurança 1,3 e removido em 2,0]

Use esta propriedade para gerenciar o nome distinto de um registro do servidor LDAP.

Esta propriedade controla o nome distinto de um registro do servidor LDAP que é inserido durante a execução de um script de correção OOB (out-of-the-box, pronto para uso). Se definida com o valor recomendado de "" ou em branco, os dados do servidor LDAP poderão ser enumerados por um usuário com privilégios menores.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.ldap.initial.dn`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	em branco
Valor padrão	em branco
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 2,7 • Pontuação de CVSS: baixa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	• Detalhes do risco à segurança: definir o valor da propriedade como "" ou em branco pode tornar os dados do servidor LDAP acessíveis para um usuário com privilégios menores.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum

Como impor a segurança estrita de cookies de sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Use a propriedade *glide.ui.secure_cookies* para exigir cookies formatados corretamente

Quando você define a propriedade como verdadeira, sua instância rejeita uma sessão se o cookie associado não estiver no formato esperado.

Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*glide.ui.secure_cookies*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Obter uma autenticação de sessão mais segura.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	8,8
Impacto funcional	Quando a propriedade é definida como verdadeira, os cookies formatados incorretamente são rejeitados. Quando esse tipo de cookie é rejeitado, o usuário deve fazer login novamente.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Minimizar limite de expansão de entidade para GlideXMLUtil programável [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]

Use a propriedade *glide.xmlutil.max_entity_expansion* para alterar o limite máximo de expansão da entidade para um número menor.

Esta propriedade controla a quantidade máxima de expansão de entidade em um analisador de XML. Se *glide.xmlutil.max_entity_expansion*Não está definido com o valor recomendado de 3000 ou menos, então a análise GlideXMLUtil programável pode estar vulnerável a ataques de negação de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Certifique-se da propriedade `glide.xmlutil.max_entity_expansion`definido como 3000 ou menos. Se a instância estiver em Washington ou posterior, o valor implícito padrão será 3000 se o registro sys_properties não existir. Se a instância não estiver em Washington ou posterior, a recomendação será que o administrador da instância crie um registro sys_properties com o nome `glide.xmlutil.max_entity_expansion`e o valor 3000.

Nota:
500 é o mínimo padrão imposto pela ServiceNow AI Platform, que é considerado um limite seguro.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.xmlutil.max_entity_expansion`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Este controle de correção deve ser habilitado para defesa contra ataques de expansão de entidade XML/Billion laughs.
Valor recomendado	3000
Valor padrão	100.000
Classificação de risco de segurança	5,3
Impacto funcional	Se a personalização estiver usando expansão de entidade grande, o ServiceNow AI Platform pode bloquear o processamento adicional.
Risco à segurança	(Moderado) Um invasor pode usar esta vulnerabilidade para expandir os dados de forma exponencial, consumindo rapidamente todos os recursos do sistema.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Impedir criação de ACL vazia [Novo na Central de segurança 2,0]

Defina `glide.security.empty_acl.popup_window.enabled` Propriedade para o valor seguro de verdadeiro para bloquear tentativas de criar, atualizar ou salvar uma ACL inválida. Esta configuração também fornecerá um modelo do lado do cliente para configurar uma função ou atributo de segurança para a ACL.

. `glide.security.empty_acl.popup_window.enabled`A propriedade determina se os usuários que fazem edições baseadas em formulário nas ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso), especificamente sys_security_acl, podem criar, atualizar ou salvar uma ACL inválida que tenha uma condição de dados, script, atributo de segurança ou lista de funções inválidas . Caso contrário, ele permanecerá desconfigurado (uma ACL vazia). A partir de XanaduQualquer ACL vazia negará o acesso. Em ServiceNowversões anteriores a Xanadu, Uma ACL vazia permitirá acesso incondicional.

. `glide.security.empty_acl.popup_window.enabled`A propriedade é definida com o valor seguro verdadeiro, bloqueia tentativas de criar, atualizar ou salvar uma ACL inválida ou vazia e fornece um modelo do lado do cliente para configurar uma função ou atributo de segurança para a ACL. Se a propriedade estiver definida com o valor não seguro de falso, essas tentativas serão permitidas e nenhum modelo do lado do cliente será exibido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Observação: Esta propriedade diferencia maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, um valor verdadeiro (T maiúsculo) será avaliado como falso. Esta propriedade só funciona quando o plug-in High Security (com.glide.high_security) está instalado e ativo.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`glide.security.empty_acl.popup_window.enabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	cadeia de caracteres
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,5 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Se esta propriedade estiver definida como verdadeira, o pop-up de aviso de ACL vazia impedirá que o usuário envie uma ACL vazia no lado do cliente. Se estiver definido como falso, o pop-up não será mais exibido.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade permite que o usuário ative e desative o pop-up de aviso de ACL vazia.
Referências	Impedir criação de ACL vazia [Novo na Central de segurança 2,0]

Definir tipos MIME restritos para download [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]

Use `glide.ui.attachment.force_download_all_mime_types`Propriedade para baixar tipos MIME e não renderizar em linha no navegador.

Se `glide.ui.attachment.download_mime_types`Inclui tipos MIME perigosos, como text/html, image/svg,image/svg,image/svg,application/xml, então arquivos perigosos podem ser renderizados em linha no navegador, o que pode levar a ataques de Cross Site Scripting (XSS). Esta propriedade é a lista de tipos mime de anexo separados por vírgulas, que não serão renderizados em linha no navegador. Por exemplo, a inclusão de texto/html força o download de arquivos HTML para o cliente como anexos em vez de serem exibidos em linha no navegador. Manter essa lista corretamente evita ataques de script entre sites.

. `glide.ui.attachment.download_mime_types`A propriedade do sistema não inclui tipos MIME perigosos, como "text/html, image/svg,image/svg,image/svg,application/xml", então arquivos perigosos podem ser renderizados em linha no navegador. Isso pode levar a ataques de Cross Site Scripting (XSS). Esta verificação só é relevante quando `glide.ui.attachment.force_download_all_mime_types`está definido como **falso** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta propriedade é uma lista de tipos MIME de anexo separados por vírgulas, que não são renderizados em linha no navegador. Por exemplo, incluindo texto/html Força o download de arquivos HTML para o cliente como anexos em vez de serem exibidos em linha no navegador.

Se *glide.ui.attachment.force_download_all_mime_types*está definido como **falso** , verifique se *glide.ui.attachment.download_mime_types*A propriedade do sistema inclui os tipos MIME perigosos texto/html,image/svg,image/svg,image/svg,application/xml .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.ui.attachment.force_download_all_mime_types*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Cadeia de caracteres (lista separada por vírgulas de tipos MIME)
Valor recomendado	texto/html,image/svg,image/svg,image/svg,application/xml
Valor padrão	texto/html,image/svg,image/svg,image/svg,application/xml
Valor de fallback	texto/html,image/svg,image/svg,image/svg,application/xml
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 6,3 • Pontuação do CVSS: média • Risco à segurança: Manter esta lista corretamente pode impedir ataques de script entre sites.
Dependências e pré-requisitos	Esta verificação só é relevante quando *glide.ui.attachment.force_download_all_mime_types*está definido como **falso** Ou não existe na tabela Propriedades do sistema [sys_properties].

Restringir tipos MIME carregados [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]

Use a propriedade *glide.security.file.mime_type.validation* para ativar a verificação de tipo MIME para uploads. Você pode habilitar (definir a propriedade como **verdadeira**) ou desabilitar (defini-la como **falsa**) a validação do tipo MIME para anexos de arquivo.

Pré-requisitos

Antes de definir esta propriedade, defina a propriedade *glide.attachment.extensions*. Somente as extensões especificadas em *glide.attachment.extensions* são verificadas quanto ao tipo MIME durante o upload. Para saber mais, consulte Restrict file extensions .

Certifique-se da propriedade Glide *glide.ui.jelly.js_interpolation.protect_nested_expressions*existe e está definido com o valor verdadeiro. Se a propriedade não aparecer na tabela sys_properties, adicione um novo registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.security.file.mime_type.validation`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Impor a verificação de tipo MIME/bytes mágicos durante uploads de arquivo.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Classificação de risco de segurança	5,4
Impacto funcional	Esta correção habilita a verificação do tipo MIME nos anexos da aplicação. Não há nenhum impacto na funcionalidade, a menos que haja uma intenção mal-intencionada ao carregar os arquivos, já que esta validação está apenas verificando se há falhas de sincronização entre o tipo MIME e os dados.
Risco à segurança	(Médio) Para reduzir vulnerabilidades, como inclusão de arquivo e uploads de arquivo mal-intencionados, a verificação do tipo MIME deve ser habilitada.
Referências	Administering attachments

Consulte Configurações de proteção para obter detalhes sobre como configurar propriedades de proteção.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]

Certifique-se de que `glide.xml.entity.whitelist`e. `glide.xml.entity.whitelist.enabled`As propriedades são definidas com os valores recomendados para evitar ataques de entidade externa XML (XXE).

Proteja-se contra ataques XXE usando uma lista de permissões para impedir que invasores incluam solicitações HTTP arbitrárias que o servidor possa executar. Isso pode levar a ataques adicionais usando o relacionamento de confiança do servidor com outras entidades.

Adicionar `http://java.sun.com/j2ee/dtds/` para o valor de **glide.xml.entity.whitelist** propriedade do sistema e defina **entidade.lista de permissões.glide.xml.habilitado** propriedade do sistema para **verdadeiro** .

Valores diferentes de `http://java.sun.com/j2ee/dtds/` pode ser incluído no em **glide.xml.entity.whitelist** , mas são desnecessárias para o estado da plataforma pronta para uso. Revise todos os valores adicionais para determinar se eles são seguros.

> **Aviso:**
> Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.xml.entity.whitelist,glide.xml.entity.whitelist.ena`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Esse controle de correção deve ser ativado para se defender contra ataques XXE.
Valor recomendado	http://java.sun.com/j2ee/dtds/
Valor padrão	http://java.sun.com/j2ee/dtds/
Classificação de risco de segurança	9,8
Impacto funcional	Se a personalização estiver usando entidade externa, não a inclusão listada em `glide.xml.entity.whitelist`NOW Platform pode bloquear o processamento adicional.
Risco à segurança	(Crítico) Um invasor pode usar o DTD para incluir solicitações HTTP arbitrárias que o servidor pode executar. Isso pode levar a outros ataques usando o relacionamento de confiança do servidor com outras entidades.

Exigência de validação da entidade XMLdoc2 com expansão da entidade allowlistDisable [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Se as personalizações não exigirem expansão de entidade, use a propriedade `glide.xmlutil.max_entity_expansion` para desabilitar completamente a expansão de entidade externa. O XML conclui a análise, mas não inclui entidades internas ou externas.

Se a propriedade glide `glide.stax.whitelist_enabled`Não existe na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] ou não está definido com o valor recomendado de **verdadeiro** todas as entidades externas são permitidas quando a propriedade glide `glide.stax.allow_entity_resolution`é definido com o valor de **verdadeiro** .

Se as personalizações não exigirem expansão de entidade, use `glide.stax.allow_entity_resolution`propriedade para desabilitar completamente a expansão de entidade externa. O XML conclui a análise, mas não inclui entidades internas ou externas.

- Se você definir `glide.stax.allow_entity_resolution`. **verdadeiro** , todas as entidades externas tentam resolver ou expandir entidades de assunto, sujeitas à configuração de `glide.stax.whitelist_enabled`propriedade.
- Se você definir `glide.stax.allow_entity_resolution`. **falso** todas as resoluções e expansões da entidade estão bloqueadas. Para saber mais sobre esta propriedade, consulte Como desativar a expansão de entidade no Analisador de fluxo de XMLDocument2 [Atualizado na Central de segurança 1.5].

Quando **glide.stax.whitelist_enabled** está definido como **verdadeiro** Defina uma lista de FQDN delimitada por vírgulas no **glide.xml.entity.whitelist** , que são os únicos URLs que podem ser acessados usando a propriedade Processamento de entidade XML. Para saber mais, consulte Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]. Os invasores podem usar essa vulnerabilidade para expandir dados exponencialmente em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

um ataque de Expansão de entidades externas (XXE), consumindo rapidamente todos os recursos do sistema.

Pré-requisitos

Antes de definir esta propriedade:

- Defina `glide.xml.entity.whitelist.enabled`e. `glide.stax.whitelist_enabled`propriedades para **verdadeiro** . Para saber mais, consulte Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0].
- Defina uma lista de FQDN delimitada por vírgulas na propriedade `glide.xml.entity.whitelist`, que são os únicos URLs que podem ser acessados usando a propriedade de processamento de entidade de XML. Para saber mais, consulte Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0].

⚠ Aviso:
Esta é uma propriedade tipo porto seguro, o que significa que o valor não pode ser alterado após ser mudado. A reversão não é possível.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.stax.whitelist_enabled`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Este controle de correção deve ser habilitado para defesa contra um ataque de expansão de entidade XML/Billion laughs.
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	falso
Classificação de risco de segurança	9,8
Impacto funcional	Se a personalização estiver usando expansão de entidade, o ServiceNow AI Platform pode bloquear o processamento adicional.
Risco à segurança	Um invasor pode usar esta vulnerabilidade para expandir dados exponencialmente em um ataque de Expansão de entidades externas (XXE), consumindo rapidamente todos os recursos do sistema.
Solução alternativa	Se a personalização exigir expansão da entidade, defina esta propriedade como verdadeira e siga as etapas documentadas na Restringir entidades externas XML [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0].

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Para obter mais informações sobre os recursos OWASp, consulte OWASp .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Limpar todos os campos HTML traduzidos [Novo na Central de segurança 2,0]

Saiba como configurar o. *glide.translated_html.sanitize_all_fields*para o valor seguro para garantir que todos *translated_html*Os elementos são limpos com um limpador de HTML.

. *glide.translated_html.sanitize_all_fields*a propriedade está definida como verdadeira, todas *translated_html*Os elementos são limpos com um limpador de HTML. Se a propriedade estiver definida como falsa, somente elementos com o atributo de dicionário *html_sanitize*definido como verdadeiro será limpo. Essa limpeza ajuda a impedir que invasores incorporem conteúdo mal-intencionado que pode levar a ataques de script entre sites (XSS).

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	*glide.translated_html.sanitize_all_fields*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 4,6 • Pontuação do CVSS: média • Detalhes do risco à segurança: Não configurar esta propriedade com o valor seguro verdadeiro não limpa todos os elementos HTML, o que aumenta a probabilidade de um agente mal-intencionado incorporar conteúdo mal-intencionado em um campo.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Permite que os clientes acessem qualquer informação da tabela se o widget estiver definido como público e incluído no valor da propriedade.

Limpar HTML nos campos de descrição do módulo Espaço de impacto [Novo na Central de segurança 7,0]

Limpe o HTML nos campos de descrição removendo marcadores HTML que são fontes de ataques de injeção de HTML com *sn_impact_common.blacklist_tags_HTML_injection*propriedade.

O módulo Espaço de impacto permite HTML nos seguintes campos de descrição:

- O campo customer_notes das tabelas sn_impact_common_capabilities_map e sn_impact_common_par_version_phase_app_mapping.
- O campo manual_description da tabela sn_impact_common_manual_capability_description.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando esta propriedade do sistema contém uma lista separada por vírgulas de marcadores HTML (por exemplo, scripts), esses marcadores e seu conteúdo são removidos das partes HTML dos campos listados. Remover esses marcadores ajuda a limpar o HTML nos campos de descrição removendo marcadores HTML que são fontes de ataques de injeção de HTML. Se esta propriedade não estiver definida na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], o valor será padronizado para uma lista padrão de marcadores HTML negados. Se a propriedade estiver vazia, todos os marcadores HTML serão permitidos.

Use *sn_impact_common.blacklist_tags_HTML_injection*Forneça uma lista separada por vírgulas de marcadores HTML que são removidos dos campos de descrição do módulo Espaço de impacto. Essa remoção ajuda a evitar ataques de injeção de HTML. Esta lista deve conter, no mínimo, o conteúdo da lista padrão. Se a propriedade não estiver definida na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], ela será padronizada para a lista `script,iframe,object,embed,form,onerror,onload,style,img,video,audio,source,button` .

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	*sn_impact_common.blacklist_tags_HTML_injection*
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Finalidade	Limpe o HTML nos campos de descrição removendo marcadores HTML que são fontes de ataques de injeção de HTML.
Valor recomendado	No mínimo, o valor padrão de `script,iframe,object,embed,form,onerror,onload,style,img,video,audio,sourc`
Valor padrão	`script,iframe,object,embed,form,onerror,onload,style,img,video,audio,sourc`
Classificação de risco de segurança	4.4
Impacto funcional	Se um marcador HTML for adicionado à lista padrão, ele poderá limitar a funcionalidade HTML necessária dos campos de descrição. O impacto exato depende da instância do cliente.
Risco à segurança	(Médio)
Referências	Configurações de Alta Segurança

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Definir uma política de segurança de conteúdo para arquivos SVG [Novo na Central de segurança 1.3]

A propriedade *com.glide.csp.self_script_src_svg* adiciona a diretiva **script-src none** ao cabeçalho Content-Security-Policy HTTP quando Scalable Vetor Graphics (SVGs) são acessados por meio da extensão de arquivo Translation Memory Index (IIX).

A propriedade *com.glide.csp.self_script_src_svg* impede que anexos de arquivo mal-intencionados que armazenam ataques de script entre sites (XSS) sejam executados na instância. Sem esta política, um agente mal-intencionado pode induzir um usuário a executar código JavaScript arbitrário no navegador da web, o que pode levar a vulnerabilidades de segurança, como exfiltração de dados e tomada de controle da sessão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da configuração	`com.glide.csp.self_script_src_svg`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Tipo de dados	Booliano
Valor recomendado	verdadeiro
Valor-padrão	verdadeiro
Categoria	Validação, limpeza e codificação
Risco à segurança	• Pontuação de gravidade: 7,1 • Pontuação de CVSS: alta • Detalhes do risco à segurança: não definir esta propriedade com o valor recomendado pode fazer com que um usuário execute código JavaScript arbitrário de um agente mal-intencionado.
Dependências e pré-requisitos	Nenhum(a)
Impacto funcional	Esta propriedade impede que arquivos Scalable Vector Graphics (SVG) acessem scripts externos.

Log de serviço de exportação (LES)

Log de serviço de exportação (LES) permite exportar perfeitamente o sistema de instância e os logs da aplicação para suas ferramentas de análise de segurança corporativa.

Iniciar

Explorar




Saiba mais sobre o LES (Log Export Service, serviço de exportação de logs)

Configurar



Configure LES para consumidores Kafka e MID Server

Administrar



Administrando LES

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso	Referência
 Revise os relatórios de log usando LES	 Saiba mais sobre informações diversas sobre o app

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pergunte ou responda perguntas sobre Log de serviço de exportação (LES) em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Para obter recomendações de clonagem para LES, incluindo tabelas a serem preservadas e excluídas, consulte Tabelas a serem preservadas para manter a configuração DO LES .

Explorando Log de serviço de exportação(LES)

O serviço LES fornece uma integração altamente escalonável e quase em tempo real com suas ferramentas de análise que é fácil de configurar e manter. Se você é novo no LES, leia esta seção de visão geral para saber o que a ferramenta pode fazer.

Verifique seus direitos para determinar se você tem acesso a. Log de serviço de exportação.

Visão geral Log de serviço de exportação


A ferramenta de integração permite que você aproveite suas soluções de análise para executar o seguinte:

- Detectar ameaças à segurança ServiceNow e analisar incidentes de segurança
- Solucionar problemas e otimizar o desempenho do app ServiceNow
- Monitorar e otimizar a experiência do usuário ServiceNow

O LES utiliza um recurso da ServiceNow AI Platform chamado Serviço de envio de mensagens Hermes, que é um serviço de enfileiramento e transmissão de dados multilocatário e de vários clusters que se baseia no Apache Kafka, que permite que sua instância produza e consuma grandes volumes de eventos do Kafka. Apache Kafka é uma plataforma de streaming de dados de código aberto que oferece um ponto único de integração para a troca de dados entre sistemas de negócios da sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O LES encaminha uma cópia dos eventos de log conforme eles são gerados para Serviço de envio de mensagens Hermes.

O Serviço de envio de mensagens Hermes é um serviço multilocatário, com vários clusters, de transporte de dados e de enfileiramento criado no Apache Kafka que permite que sua instância produza e consuma grandes volumes de eventos do Kafka. O Serviço de envio de mensagens Hermes é uma funcionalidade da ServiceNow AI Platform disponível como parte de Stream Connect, Log de serviço de exportação (LES) e Replicação de dados da instância (IDR).

Os sistemas de análise de log externo, na nuvem ou no local, podem usar e consumir os eventos de log do Serviço de envio de mensagens Hermes. O LES fornece três opções de conectividade para consumir os logs:


- MID Server dedicado: um MID Server dedicado é instalado no local ou na nuvem e se conecta automaticamente a Serviço de envio de mensagens Hermes, extraindo eventos de log continuamente e enviando-os para registrar ferramentas de análise por meio de uma conexão REST.
- Aproveite o conector Kafka da sua solução de análise de log (por exemplo, Splunk): um conector Kafka do produto de análise de log de sua escolha está instalado no local ou na nuvem e conecta-se automaticamente a Serviço de envio de mensagens Hermes, extraindo eventos de log continuamente e enviando-os por push para ferramentas de análise de log.
- Diretamente do seu sistema Kafka: o sistema Kafka se conecta diretamente ao Serviço de envio de mensagens Hermes e usa os comandos de protocolo Kafka nativos e conectividade para extrair eventos de logs dele.

Nota:
Se sua mensagem do Kafka exceder o buffer de memória configurado, o Hermes poderá retornar um erro indicando que é maior do que o buffer de memória total configurado.

Para configurar e gerenciar o LES, é necessário instalá-lo pela ServiceNow Store. A aplicação LES fornece Configurações assistidas para ajudar você a instalar o serviço, páginas para configurar o serviço (origens de log, consumidores e destinos) e relatórios para entender a criação e o consumo de logs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Você também pode criar uma nova configuração de fonte. Para obter mais informações, consulte Criar uma configuração de fonte de log.

Log de serviço de exportação usuários

Log de serviço de exportação tem os seguintes usuários.

Usuários	Descrição
Administrador da aplicação [sn_logstoanalytics.admin]	Esta função é instalada juntamente com a aplicação LES e permite que um usuário não administrador utilize a aplicação.
Administrador do sistema [admin]	A função de administrador é necessária para a configuração da aplicação de armazenamento LES.

Benefícios do Log de serviço de exportação

Benefício	Recurso	Usuários
Crie a configuração de origem do log para definir filtros nos logs	Criar uma configuração de fonte de log	Administrador da aplicação
Experimente a configuração assistida para consumidores do Kafka	Configuração assistida para consumidores do Kafka	Administrador do sistema
Experimente a configuração assistida para consumidores DO MID Server	Configuração assistida para consumidores do MID Server	Administrador do sistema
Examine o painel de relatório de log para analisar o tamanho de cada log de dados	Como revisar o relatório de logs	Administrador do sistema ou administrador da aplicação

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como usar Log de serviço de exportação, consulte:

- Administração Log de serviço de exportação(LES)
- Configurando Log de serviço de exportação(LES)
- Usando Log de serviço de exportação(LES)
- Log de serviço de exportação Referências (LES)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Origens de log

Log de serviço de exportação (LES) pode exportar origens de log de algumas Tabelas de log do sistema, a Tabela de auditoria e Arquivos de log do nó da aplicação.

A seguir estão as origens de log que podem ser exportadas pelo LES.

- Tabelas de log do sistema
  - Tabela syslog: exibe avisos e erros de processos, registros e eventos não críticos de instância, como uso de memória na máquina do servidor
  - Tabela syslog_transaction: exibe todas as atividades do navegador para uma instância
  - Tabela sys_outbound_http_log: exibe todas as solicitações e respostas para serviços web de saída, como REST e SOAP
- Tabela de auditoria: use a tabela sys_audit para exibir as mudanças de registro feitas nas tabelas escolhidas para serem auditadas
- Arquivos de log do nó da aplicação: use os arquivos de log do host local para exibir os erros do nó da aplicação. Sua instância terá vários nós, e cada nó terá vários arquivos de log.

Consulte Logs do sistema para saber mais sobre o esquema e a finalidade das origens de log acima.

Administração Log de serviço de exportação(LES)

Use LES para criar configuração de origem de log e vários tópicos para cada tipo de origem.

Criar uma configuração de fonte de log

Regule e defina filtros nos logs a serem encaminhados criando uma configuração de fonte de log.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou sn_logstoanalytics.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviço de exportação de log**.
   Uma lista de configurações de fonte é exibida.
2. Selecione **Novo** se quiser criar uma nova configuração de fonte.
   Você também pode selecionar uma configuração de fonte existente se quiser modificá-la.
   O formulário fonte é exibido.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário fonte

Campos	Descrição
Tipo de fonte	Tipos de fontes de log ○ Log de Nó ○ Tabela Para obter mais informações, consulte Origens de log.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos	Descrição
Nível de Log	Um conjunto de níveis de registro em log padrão que podem ser usados para controlar a saída de registro em log. Seguindo a convenção, cada nível encaminhará logs de severidade igual ou superior. **Nota:** Este campo fica visível somente quando uma das condições a seguir é atendida. ○ Quando você seleciona Log de nó como o Tipo de fonte. ○ Quando você seleciona Tabela como o Tipo de origem e a tabela é syslog
Aceita	Especifica o formato em que os logs são encaminhados para o Hermes. Eles podem ser enviados como JSON ou como texto sem formatação.
Tabela	Seleção de tabela para logs do tipo de tabela. **Nota:** Este campo fica visível somente quando você seleciona Tabela como o Tipo de fonte.
Tipo de Filtro	Condições para encaminhar logs de forma seletiva. **Nota:** Este campo ficará visível somente se você selecionar syslog ou sys_audit como a tabela.

4. Revise os detalhes da lista relacionada Tópicos de origem.
   Você pode revisar cada uma das tabelas de log e criar seus próprios tópicos.

   Nota:
   A lista relacionada ficará visível somente se você selecionar Tabela de log no campo Tipo de filtro.

   O nome do tópico não é preenchido automaticamente e você pode selecionar ou criar seus próprios tópicos.

5. Selecione um tópico para a tabela de log.

   Você pode selecionar um tópico existente ou criar um novo tópico para uma tabela de log.

   a. Selecione **Novo** para criar um novo tópico de origem para uma tabela de log. O formulário Tópicos de origem é exibido.
   b. Selecione a tabela necessária no campo Tabela de log.
   c. Selecione o ícone de pesquisa no campo Tópico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode selecionar um tópico existente na lista. Você também pode criar um novo tópico selecionando **Novo** Na lista Tópicos do Kafka. Consulte Crie tipo de origem e vários tópicos na tabela de origem LES Para criar um novo tópico do Kafka.

d. Selecione **Enviar** No formulário Tópicos de origem.

6. Exiba a tabela de log criada recentemente e seu tópico correspondente na lista relacionada Tópicos de origem.

7. Selecione **Enviar** para criar uma nova configuração de fonte.

Crie tipo de origem e vários tópicos na tabela de origem LES

Consuma logs para cada tipo de origem criando vários tópicos por tipo de origem. Agora você pode aproveitar a opção de seleção personalizada de tópicos específicos para diferentes origens de log durante o processo de depuração, sem afetar as outras tabelas de log.

Antes de Iniciar

Nota:
Se você excluir uma Origem de log, o tópico correspondente na tabela sys_kafka_topic não será excluído. Se você criar a Origem do log novamente, o tópico existente poderá ser reutilizado, garantindo a continuidade e evitando recriações desnecessárias do tópico.

Função necessária: administrador ou sn_logstoanalytics.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **LES (Log Export Service, serviço de exportação de log)** > **Origens**.

2. Clique em **Novo** para criar uma nova origem.
O formulário fonte é exibido. Anteriormente, o. **Tópico** o campo foi preenchido automaticamente depois que **Tipo de origem** selecionado. A partir de Yokohama, cada tipo de origem pode criar seu próprio tópico. Por padrão, ele não é preenchido ao selecionar **Tipo de origem** ou **Tabela** nome. Eles podem ser criados diretamente nos tópicos do Kafka ou no campo de referência.

Nota:
Como a tabela sys_audit tem várias tabelas de log, nenhum tópico específico é mostrado na coluna Tópico da lista de origens. Anteriormente, todos os tipos de origem tinham o mesmo tópico. Agora você pode selecionar diferentes tópicos para diferentes fontes.

3. Selecione o ícone de pesquisa para ir para a lista de tópicos do Kafka.
A lista de tópicos do Kafka é exibida.

4. **Opcional:** Crie o novo tópico do Kafka com as etapas a seguir.

Nota:
Esta etapa será aplicável somente se você quiser criar um novo tópico para um Tipo de origem selecionado.

a. Selecione **Novo** Para criar um novo tópico do Kafka para o Tipo de origem selecionado.
O formulário de tópico do Kafka é exibido.

b. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário fonte

Campos	Descrição
Nome	Nome do tópico que você está criando
ID da aplicação	Insira sn_logstoanalytics
Namespace	Insira namespace padrão
Partição	O campo de partição de um tópico no Hermes se refere às partições nas quais os dados do tópico são divididos. Desempenha um papel fundamental na escalabilidade e no paralelismo

c. Selecione **Enviar** Para criar o novo tópico do Kafka.

5. Selecione **Tipo de origem** que você deseja criar para um tópico específico.
6. Selecione o tópico necessário na lista para o selecionado **Tipo de origem** .
7. Selecione **Enviar** para criar o tipo de origem com as seleções específicas.
   O tipo de origem aparece na lista Origens com o nome do tópico selecionado e outras informações.

Configurando Log de serviço de exportação(LES)

Use a Configuração assistida para percorrer a configuração inicial do LES. A Configuração assistida ajuda no planejamento da distribuição do produto e na execução da configuração básica para entrar em operação.

A Configuração assistida organiza as atividades de configuração em categorias. Cada categoria fornece informações, como orientações para planejamento, etapas de pré-configuração e links para conteúdos de ajuda úteis. As categorias também fornecem um conjunto de links para as páginas da instância em que realiza a configuração. O processo da Configuração assistida acompanha o que foi feito, para que você possa parar e iniciar novamente de onde parou.

Consumidor do Kafka


Use a configuração assistida para percorrer a configuração inicial do LES para consumidores Kafka.

Página inicial da Configuração assistida

A página inicial da Configuração assistida contém os aspectos gerais dos tipos de configuração. Você pode selecionar seu tipo de Configuração assistida e selecionar **Continuar** para abrir as etapas e começar a configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




As três configurações dessa página, Início rápido/Melhor experiência/Personalizada, oferecem as mesmas tarefas e funcionalidades. Elas são necessárias para coordenar a integração entre a instância da ServiceNow e a ferramenta de análise de log de destino com o respectivo administrador. O administrador de análise de log deve configurar a própria ferramenta para se conectar à instância da ServiceNow com segurança. É recomendável compartilhar o documento Set up a secure connection to the Hermes Messaging Service com o administrador de análise de log com antecedência. Mesmo que você tenha marcado uma tarefa como concluída, é possível voltar e marcá-la como "em andamento". Para fazer isso, clique na caixa **Editar** no canto superior direito da categoria. Em seguida, clique na caixa **Editar** da tarefa que você deseja desmarcar. A caixa **Marcar como concluída** não estará mais marcada.

Página de categorias da Configuração assistida

A página de categorias contém uma visão geral e descrições das categorias e tarefas associadas. Clique na seta suspensa para conferir informações sobre a categoria ou clique no botão "Iniciar" para abrir as etapas da Configuração assistida e começar a configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Siga as instruções de configuração para concluir as tarefas de cada categoria.

Configuração assistida para consumidores do Kafka

Implemente as etapas a seguir para obter uma configuração assistida completa para consumidores do Kafka.

Antes de Iniciar

Navegar até **LES (Log Export Service, serviço de exportação de log)** > **Consumidor do Kafka** > **Configuração assistida**. Selecione o tipo de configuração que você deseja configurar e selecione **Continuar** .

> **Nota:**
> Durante a instalação da aplicação Log de serviço de exportação, a ServiceNow provisionará a infraestrutura Serviço de envio de mensagens Hermes subjacente. Observe que a conclusão desse processo pode levar algumas horas desde o momento em que você solicita a instalação da aplicação Log de serviço de exportação.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Analise o diagnóstico do Serviço de envio de mensagens Hermes.

   É recomendável verificar se o Serviço de envio de mensagens Hermes está instalado e funcionando com a ferramenta de diagnóstico Hermes, que é exibida na tela durante essa etapa. Se você vir um erro de "Página não encontrada" nessa página, o Hermes não está instalado e é necessário entrar em contato com o administrador do sistema.

   - Informações de configuração: as informações de inicialização a seguir são usadas para a conexão ao Serviço de envio de mensagens Hermes. A “Inicialização do produtor” representa a conexão usada para o envio de mensagens para o Hermes, e “Inicialização do consumidor 1 e 2” são usadas para recuperação de mensagens do Hermes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Inicialização do produtor
- Inicialização do consumidor 1
- Inicialização do consumidor 2

- PKI da instância: o componente de infraestrutura de chave pública (PKI) da instância permite que uma instância da ServiceNow atue como um emissor em uma hierarquia de confiança X.509.
- Conectividade de inicialização: Selecione **Executar teste** confirmar que o cliente externo pode se conectar às portas de instância definidas (produtor e consumidor).
- Conectividade da instância: Selecione **Executar teste** para confirmar que a instância pode enviar e receber mensagens.
- Exibir tópicos: Selecione o tópico listado para recuperar o carimbo de data/hora da última mensagem conhecida.

Nota:
Você pode acessar Hermes Diagnósticos no futuro para solucionar possíveis problemas de conectividade retornando a esta etapa da configuração assistida ou navegando até **Tudo** > *`Serviço de envio de mensagens Hermes`* > **Diagnósticos**.

2. Gere certificados para uma conexão segura ao Serviço de envio de mensagens Hermes e extraia eventos de log dele.

   Você vai usar esses certificados ao conectar o sistema externo.

   Configure uma conexão segura ao Serviço de envio de mensagens Hermes. Consulte Configure uma conexão segura com o Hermes Messaging Service para LES para obter mais informações. Você vai precisar desses certificados para autenticação e autorização no cliente que extrairá os logs do Hermes.

   Nota:
   As funções de administrador ou Hermes_admin são necessárias para essa etapa.

3. Configure o produtor de log: escolha as origens de log para exportar e configurar os filtros.
   Realize as seguintes tarefas para configurar o produtor de log.

   - Configure as origens de log para exportar: crie um registro de origem para cada uma das origens de log que você quer exportar.

     Nota:
     As funções de administrador ou sn_logstoanalytics.admin são necessárias para concluir essa etapa

     a. Selecione **Novo** no canto superior direito

     b. Selecione um tipo de origem

     c. Selecionar uma tabela

     d. Selecione um Nível de log que possa ser usado para controlar a saída de registro em log

     e. Selecione ou crie um tópico para o qual essa origem de log será exportada. Se você estiver criando um novo tópico, preencha os seguintes campos:

     - **Nome** Nome do tópico que você está criando
     - **ID da aplicação** : Enter `sn_logstoanalytics`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Namespace** : Insira namespace padrão
- **Partição** : O campo de partição de um tópico no Hermes se refere às partições nas quais os dados do tópico são divididos. Desempenha um papel fundamental na escalabilidade e no paralelismo.

f. Selecione um **Tipo de filtro** condição para encaminhar logs seletivamente.

Nota:
Os filtros são diferentes dependendo do tipo de origem selecionado

g. Selecione Atualizar
Após a criação, será exibido o nome do tópico do Hermes para o qual a origem do log será exportada. Escreva o nome do tópico, porque você vai precisar dele para configurar o sistema do consumidor de log.

O campo "Ativo" controla se a origem de log será exportada ou não. Caso encontre erros, volte para a tarefa "Verificar o Diagnóstico do Hermes" e confira o status dele.

- Validar produtor de log: Depois de criar uma origem para produzir logs, você poderá ver os registros de log em tempo real no tópico usando **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Inspetor de tópicos do Hermes**.

a. Selecione "Tópicos externos"

b. Selecione Listar tópicos

c. Selecione a linha com o tópico da etapa anterior (listado em "Origens")

d. Ajuste a data de início das mensagens, se necessário

e. Selecione **Exibir** para ver uma mensagem de log que foi exportada para o tópico

4. Conecte o consumidor do Kafka: conecte o consumidor do Kafka escolhido para extrair eventos de log do Hermes de acordo com estas tarefas.

- Identifique o consumidor do Kafka: você tem duas opções baseadas na arquitetura de análise de log.
  - Se você tiver seu próprio sistema Kafka e escolhê-lo para agregação de log, poderá se conectar diretamente ao serviço de envio de mensagens Hermes usando o protocolo Kafka nativo.
  - Se você preferir conectar a ferramenta de análise de log diretamente ao serviço de envio de mensagens Hermes, será preciso implantar um conector do Kafka compatível com o sistema de análise de log (ou seja, Splunk Connect para Kafka).

Nota:
Nos dois casos, é preciso trabalhar com o administrador desses sistemas para coordenar a conexão com o serviço de envio de mensagens Hermes.

- Importe os certificados do Hermes para o sistema do consumidor do Kafka: faça login em seu sistema do consumidor do Kafka e verifique se você tem os direitos de administrador apropriados para configurá-lo e conectá-lo a um sistema externo. Importe os certificados gerados na tarefa "Configurar uma conexão segura com o serviço de envio de mensagens Hermes" para o conector ou o servidor do Kafka. Siga as instruções da documentação do consumidor do Kafka escolhido.
- Configure os processos do Kafka: o serviço de envio de mensagens Hermes foi desenvolvido para oferecer alta disponibilidade. Dois processos são necessários para consumir mensagens do Hermes. Dois processos são necessários porque o Hermes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

usa alguns clusters do Kafka para fins de failover. Se um cluster ficar inativo, os dados serão produzidos para o outro cluster do Kafka do Hermes.

Em seu sistema de consumidor do Kafka, será preciso criar dois processos de consumidor separados para se conectar aos dois clusters do Kafka do Hermes. Para os dois processos, especifique o mesmo tópico do Kafka do Hermes, mas configure dois endereços de inicialização separados:

- <instance_name>.service-now.com:4100,<instance_name>.service-now.com:4101,<instance_name>.service-now.com:4102,<instance_name>.service-now.com:4103
- <instance_name>.service-now.com:4200,<instance_name>.service-now.com:4201,<instance_name>.service-now.com:4202,<instance_name>.service-now.com:4203

Observações importantes:

- Ao acessar o tópico do Kafka em sistemas externos, anexe "snc.<instance name>." ao tópico para o qual os logs são encaminhados.
- Configure cada consumidor com o mesmo ID de grupo de consumidores do Kafka.
- Instale os arquivos de repositório de chaves e repositório de confiança em um local em que os consumidores possam acessá-los.
- Se os consumidores pedirem, especifique as propriedades dos conversores JSON do Kafka para desabilitar esquemas: “key.converter.schemas.enable=false”, “value.converter.schemas.enable=false”

- Verifique se o consumidor do Kafka extrai logs do Hermes: verifique no consumidor do Kakfa escolhido se é possível extrair eventos de log do serviço de envio de mensagens Hermes.

Consumidor do MID Server


Use a configuração assistida para percorrer a configuração inicial do LES para o consumidor do MID Server.

Página inicial da Configuração assistida

A página inicial da Configuração assistida contém os aspectos gerais dos tipos de configuração. Você pode selecionar seu tipo de Configuração assistida e selecionar **Continuar** para abrir as etapas e começar a configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




As três configurações dessa página, Início rápido/Melhor experiência/Personalizada, oferecem as mesmas tarefas e funcionalidades. Um MID Server dedicado é necessário para transmitir logs continuamente da instância para o sistema de análise de log. O MID Server precisa de uma configuração única para estabelecer uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes. Mesmo que você tenha marcado uma tarefa como concluída, é possível voltar e marcá-la como "em andamento". Para fazer isso, primeiro clique na caixa **Editar** no canto superior direito da categoria. Em seguida, clique na caixa **Editar** da tarefa que você quer desmarcar. A caixa **Marcar como concluída** não estará mais marcada.

Página de categorias da Configuração assistida

A página de categorias contém os aspectos gerais e as descrições das categorias e tarefas associadas. Clique na seta suspensa para conferir informações sobre a categoria ou clique no botão **Iniciar** para abrir as etapas da Configuração assistida e começar a configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Siga as instruções de configuração para concluir as tarefas de cada categoria.

Configuração assistida para consumidores do MID Server

Implemente as etapas a seguir para obter uma configuração assistida completa para consumidores do MID Server.

Antes de Iniciar

Navegar até **LES (Log Export Service, serviço de exportação de log)** > **Consumidor DO MID Server** > **Configuração assistida**. Selecione o tipo de configuração que você deseja configurar e selecione **Continuar** .

Nota:
Durante a instalação da aplicação Log de serviço de exportação, a ServiceNow provisionará a infraestrutura Serviço de envio de mensagens Hermes subjacente. Observe que a conclusão desse processo pode levar algumas horas desde o momento em que você solicita a instalação da aplicação Log de serviço de exportação.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Analise o diagnóstico do Serviço de envio de mensagens Hermes.

   É recomendável verificar se o Serviço de envio de mensagens Hermes está instalado e funcionando com a ferramenta de diagnóstico Hermes, que é exibida na tela durante essa etapa. Se você vir um erro de "Página não encontrada" nessa página, o Hermes não está instalado e é necessário entrar em contato com o administrador do sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Informações de configuração: as informações de inicialização a seguir são usadas para conexão com o Serviço de envio de mensagens Hermes. A “Inicialização do produtor” representa a conexão usada para o envio de mensagens para o Hermes, e “Inicialização do consumidor 1 e 2” são usadas para recuperação de mensagens do Hermes.
  - Inicialização do produtor
  - Inicialização do consumidor 1
  - Inicialização do consumidor 2
- PKI da instância: o componente de infraestrutura de chave pública (PKI) da instância permite que uma instância da ServiceNow atue como um emissor em uma hierarquia de confiança X.509.
- Conectividade de inicialização: Selecione **Executar teste** confirmar que o cliente externo pode se conectar às portas de instância definidas (produtor e consumidor).
- Conectividade da instância: Selecione **Executar teste** para confirmar que a instância pode enviar e receber mensagens.
- Exibir tópicos: Selecione o tópico listado para recuperar o carimbo de data/hora da última mensagem conhecida.

Nota:
Você pode acessar Hermes Diagnósticos no futuro para solucionar possíveis problemas de conectividade retornando a esta etapa da configuração assistida ou navegando até **Tudo** > *`Serviço de envio de mensagens Hermes`* > **Diagnósticos**.

2. Gere certificados para uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes e extraia eventos de log dele.

   Configure uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes. Consulte Configure uma conexão segura com o Hermes Messaging Service para LES para obter mais informações. Você vai precisar desses certificados para autenticação e autorização no cliente que extrairá os logs do Hermes.

   Nota:
   As funções de administrador ou Hermes_admin são necessárias para essa etapa.

3. Configure o produtor de log: escolha as origens de log para exportar e configurar os filtros.
   Realize as seguintes tarefas para configurar o produtor de log.
   - Configure as origens de log para exportar: crie um registro de origem para cada uma das origens de log que você quer exportar.

     Nota:
     As funções de administrador ou sn_logstoanalytics.admin são necessárias para concluir essa etapa

     Para criar uma nova Origem, navegue até **Serviço de exportação de log** > **Origens**

     a. Selecione **Novo** no canto superior direito
     b. Selecione um tipo de origem
     c. Selecionar uma tabela
     d. Selecione um Nível de log que possa ser usado para controlar a saída de registro em log

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Selecione ou crie um tópico para o qual essa origem de log será exportada. Se você estiver criando um novo tópico, preencha os seguintes campos:

- **Nome** Nome do tópico que você está criando
- **ID da aplicação** : Enter `sn_logstoanalytics`
- **Namespace** : Insira namespace padrão
- **Partição** : O campo de partição de um tópico no Hermes se refere às partições nas quais os dados do tópico são divididos. Desempenha um papel fundamental na escalabilidade e no paralelismo.

f. Selecione um **Tipo de filtro** condição para encaminhar logs seletivamente.

> **Nota:**
> As opções de Tipo de filtro diferem dependendo do tipo de origem selecionado.

g. Selecione Atualizar
Após a criação, será exibido o nome do tópico do Hermes para o qual a origem do log será exportada. Escreva o nome do tópico, porque você vai precisar dele para configurar o sistema do consumidor de log.

O campo "Ativo" controla se a origem de log será exportada ou não. Caso encontre erros, volte para a tarefa "Verificar o Diagnóstico do Hermes" e confira o status dele.

- Validar produtor de log: Depois de criar uma origem para produzir logs, você poderá ver os registros de log em tempo real no tópico usando **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Inspetor de tópicos do Hermes**.

  a. Selecione "Tópicos externos"

  b. Selecione Listar tópicos

  c. Selecione a linha com o tópico da etapa anterior (listado em "Origens")

  d. Ajuste a data de início das mensagens, se necessário

  e. Selecione **Exibir** para ver uma mensagem de log que foi exportada para o tópico

4. Instale o MID Server: instale e configure um MID Server dedicado que execute a versão Vancouver ou posterior.
Instale o MID Server de acordo com as tarefas a seguir.

- Instale o MID Server dedicado: o MID Server que o serviço de exportação de log usa deve ser dedicado somente para essa finalidade e não deve executar outros processos. Isso é importante para garantir a entrega oportuna de mensagens de log exportadas para o endpoint REST. Você pode instalar o novo MID Server usando a Use MID Server guided setup ou instalando-o manualmente. Para a instalação manual, confira a documentação Configure MID Server network connectivity e, em seguida, a documentação Installing the MID Server .
- Valide o MID Server: valide manualmente o MID Server após instalar, para habilitá-lo a executar tarefas de automação. Para validar o MID Server dedicado ao LES, consulte Validate the MID Server

5. Configure o destino de push de REST do log: configure o MID Server para enviar logs ao sistema de análise de log (como o Splunk).
Configure o destino de push de REST do log de acordo com as tarefas a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Adicione propriedades do MID: adicione propriedades do MID Server para que ele se conecte ao Hermes. Navegue até **MID Server** >**Propriedades** e defina os valores apropriados para cada propriedade listada abaixo.

Nome	Valor
mid.les.kafka.ssl.truststore.password	<password>
mid.les.kafka.ssl.keystore.password	<password>
mid.les.kafka.ssl.key.password	<password>
mid.les.kafka.ssl.truststore.location	<your_path>/<truststore>.p12
mid.les.kafka.ssl.keystore.location	<your_path>/<keystore>.p12
mid.les.kafka.ssl.truststore.type	PKCS12
mid.les.kafka.ssl.keystore.type	PKCS12
mid.les.kafka.client.id	<instance_name>
mid.les.kafka.group.id	snc.<instance_name> .group1
mid.les.kafka.bootstrap.servers	<instance_name>.servicenow.com:4100,<instance_name>.servicenow.
mid.les.kafka.set2.bootstrap.servers	<instance_name>.servicenow.com:4200,<instance_name>.servicenow.

Siga estas instruções para saber como obter alguns dos valores acima

- <password> é a senha que você definiu para o armazenamento de chaves e o armazenamento confiável
- <your_path> é o caminho do arquivo para o diretório em que você baixou os arquivos de armazenamento de chaves e de armazenamento confiável. Os certificados precisam estar no servidor em que você está executando o MID
- <instance_name> é o nome da sua instância da ServiceNow. Se você estiver em dúvida, poderá encontrá-lo consultando a tabela sys_properties
- Você pode obter os valores de mid.les.kafka.bootstrap.servers e mid.les.kafka.set2.bootstrap.servers na Página de diagnóstico do Hermes. Navegar até **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Diagnósticos** E copie as cadeias de caracteres em Bootstrap do consumidor 1 e Bootstrap do consumidor 2, respectivamente.

- Configure um destino: crie um novo registro de configuração de destino, que define o endpoint REST para o qual a extensão vai encaminhar os logs.

Nota:
As funções de administrador ou sn_logstoanalytics.admin são necessárias para concluir essa etapa.

a. Navegar até **LES (Log Export Service, serviço de exportação de log)** > **Configurações de destino**

b. Crie um novo registro de configuração

c. Especifique o URL do endpoint pretendido para as origens de log exportadas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Pesquise ou crie novas credenciais para conectar ao endpoint. Ao criar credenciais para o endpoint, somente os seguintes tipos de credencial são válidos com o LES: autenticação básica, OAuth e chave de API

e. Pesquise ou crie um novo script de transformação. Enviamos com o script pré-escrito, **SplunkTransform** para Splunk

6. Configure o consumidor de log: configure a extensão do MID Server para o serviço de exportação de log de acordo com estas tarefas.

- Configure o contexto do consumidor LES: nesta etapa, você vai atualizar o registro do consumidor LES para executar no MID Server dedicado que você acabou de instalar para o serviço de exportação de log. Navegar até **MID Server** > **Extensões** > **Contexto do consumidor LES** E atualize o registro do consumidor LES definindo os seguintes campos:
  - Selecione "Consumidor LES" para abrir o registro de contexto do MID Server
  - Selecione o MID Server específico para o campo "Executar em"
  - Insira o nome do MID validado na etapa anterior no campo "MID Server"

  Selecione **Atualização** para salvar.

  Nota:
  Enviamos com um contexto pré-criado. Não crie um segundo contexto. Isso pode ter consequências indesejadas.

- Configure o consumidor: crie um novo registro de consumidor, que representa o processo que faz parte da extensão do MID Server para o serviço de exportar log. Navegar até **LES (Log Export Service, serviço de exportação de log)** > **Consumidores** E criam um novo registro de configuração especificando o tópico Hermes do qual recuperar mensagens de log e o destino para retransmiti-las. Quando você seleciona o módulo **Consumidores**, ele mostra informações sobre o nome do consumidor e a configuração de destino.

  a. Crie um novo registro de consumidor

  b. Escolha um tópico de origem no menu suspenso

  c. Escolha a configuração do destino

  d. Inicie o consumidor

- Verificar a integração DO MID Server: Navegue até **LES (Log Export Service, serviço de exportação de log)** > **Status do cliente** E exibem os#campos Status e Detalhes do status do registro definido. As informações nesses campos relatam o estado atual do processo em execução no MID Server, incluindo quaisquer localizações de erros ao retransmitir mensagens ao endpoint REST. Essa é apenas uma página de exibição de status. Navegar até **LES (Log Export Service, serviço de exportação de log)** > **Consumidores** se você quiser criar um novo registro de consumidor. #Se o status do consumidor indicar que o processo foi iniciado, você deverá ser capaz de inspecionar seu endpoint para exibir os logs que foram retransmitidos a ele. #Além disso, você pode exibir os logs no MID Server para ver se há detalhes adicionais sobre erros que podem ser encontrados. Você também pode habilitar o registro em log de depuração no MID Server para obter mais informações, se necessário.

  Nota:
  Se você fizer qualquer mudança em um dos registros do Consumidor, ela aparecerá na página de exibição "Status do consumidor". Se você selecionar o nome de registro de um consumidor na lista "Status do consumidor", será aberto o formulário "Consumidor" para o registro selecionado. Em seguida, será possível atualizar a configuração de nome e de destino do registro selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Suporte a vários consumidores usando MID Servers exclusivos

Agora você pode gerenciar com precisão o consumo de log com um novo sistema de vários consumidores, permitindo consumidores dedicados e MID Servers para cada fluxo de log específico.

Agora, o sistema oferece suporte ao consumo de log de vários consumidores, o que significa que cada origem de log pode ser consumida separadamente e ter seu próprio tópico dedicado.

Anteriormente, todos os logs eram consumidos do mesmo tópico. No entanto, com o novo conceito de vários tópicos, você pode criar vários consumidores para diferentes tópicos. Para criar um consumidor, você pode selecionar o seguinte:

- Um tópico específico no menu suspenso
- Respectiva configuração de destino
- Respectivo contexto do consumidor

Nota:
Iniciando a versão Zurich, o. **Contexto do consumidor** É um novo campo adicionado ao formulário Consumidor. Cada contexto do consumidor está associado a um MID Server exclusivo.

Para criar vários consumidores, você deve selecionar tópicos distintos para cada consumidor, o que, por sua vez, exigiria a criação de registros de contexto do consumidor separados e seus MID Servers exclusivos correspondentes.

Processamento paralelo com vários MID Servers

Um grande benefício dessa arquitetura de vários consumidores é a capacidade de executar vários consumidores em paralelo. Esse processamento paralelo melhora significativamente o rendimento geral e a eficiência do consumo de log, permitindo que o sistema manipule volumes maiores de dados de log diversos com mais eficiência do que antes.

Configure uma conexão segura com o Hermes Messaging Service para LES

Proteja os tópicos do Kafka gerando um certificado assinado pela instância ServiceNow®.

Antes de Iniciar

Configurar o Serviço de envio de mensagens Hermes requer coordenação com o administrador da rede e com o administrador do Kafka. Trabalhe com o administrador da rede para obter os certificados de segurança e abrir as portas necessárias. Trabalhe com o administrador do Kafka para garantir que o ambiente do Kafka esteja configurado corretamente e que as aplicações possam se conectar ao Serviço de envio de mensagens Hermes usando o protocolo padrão do Kafka.

Certifique-se de que a seguinte configuração esteja em vigor:

- O Serviço de envio de mensagens Hermes está ativado. Consulte Activating the Hermes Messaging Service .
- O plug-in da Estrutura de gestão de chaves (com.glide.kmf.global) está ativado.
- A tabela Certificados [sys_kmf_certificate] contém um certificado de autoridade de certificação raiz da instância ServiceNow.
- A instância não está configurada com uma URL personalizada. URLs personalizadas não são compatíveis com o Gerador de certificados PKI da instância.

Função necessária: hermes_admin, sn_kmf.cryptographic_manager ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter detalhes sobre como atribuir funções do KMF, consulte Funções instaladas com o Key Management Framework.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gerador de certificados** > **Gerador de certificado de PKI de instância**.
2. **Opcional:** Controle o acesso a tópicos configurando listas de controle de acesso (ACLs) no namespace ou no nível de tópico.
   O portador do certificado recebe acesso de leitura ou leitura/gravação aos tópicos no namespace ou ao tópico existente que você selecionou.
3. Configure a segurança para o Serviço de envio de mensagens Hermes.
   a. Navegue de volta para a página Gerador de Certificado PKI de Instância.
   b. Insira uma senha de armazenamento de chaves no campo **Senha do Certificado**.
   c. Selecione **Gerar**.
   O sistema gera um certificado assinado pela instância na tabela Certificados [sys_kmf_certificate], cria um armazenamento de chaves e um repositório de confiança.

   Se o acesso restrito do solicitante não for permitido para o Gerador de certificados IPKI, um erro de acesso entre escopos será exibido. Contato Suporte e atendimento ao cliente Para obter assistência com a permissão de acesso restrito do solicitante. Para resolver este problema, Suporte e atendimento ao cliente Pode fazer referência a source_scope
4. Salve uma cópia do armazenamento de chaves selecionando **Download de Armazenamento de Chaves**.
5. Salve uma cópia do repositório de confiança selecionando **Download de Repositório de Confiança**.
6. Copie os arquivos de armazenamento de chaves e de repositório de confiança para cada produtor e cliente consumidor que se conectem ao Serviço de envio de mensagens Hermes.

Resultado

Agora você pode criar uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes.

Nota:
Você deve usar o armazenamento de chaves gerado usando o Gerador de Certificado PKI de Instância para se conectar a Hermes. Os armazenamentos de chaves gerados de forma personalizada que não são criados de acordo com a documentação de ServiceNow não são compatíveis.

O que Fazer Depois

.

Usando Log de serviço de exportação(LES)

Use LES para revisar o painel de relatório de log.

Como revisar o relatório de logs

Analise o tamanho de cada log de dados revisando o painel de relatórios de logs.

Antes de Iniciar


Função necessária: administrador ou sn_logstoanalytics.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviço de exportação de log** > **Relatórios**.
2. Revise os dados de log nos widgets abaixo.
   - Logs exportados (mensalmente): mostra os megabytes exportados por mês na exibição inicial. É possível analisar o gráfico mais detalhadamente para exibir os dados de cada semana ou os dados diários. Você pode exibir dados dos últimos 395 dias.




Nota:
Clique nas setas no canto superior direito do widget para analisar os dados em mais detalhes. Também é possível retornar aos dados primários.

Semanalmente:




Diariamente:



Os dados desse relatório refletem a coleta realizada quatro horas antes.


   - Logs exportados por origem (mensal): Este widget mostra o tipo de logs que foram exportados mensalmente. Você também pode detalhar para ver dados de log semanais e diários. Você pode exibir dados dos últimos 395 dias.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
É possível marcar ou desmarcar a origem da qual você deseja exibir os dados. As origens das quais é possível exibir os logs são: node_log, syslog, syslog_transaction e sys_outbound_http_log.




- Log exportado por origem (últimas 24 horas): mostra os dados das últimas 24 horas. O gráfico progride cronologicamente da esquerda para a direita em uma escala de 24 horas; os dados mais antigos (24ª hora) são posicionados à direita e, os dados mais recentes, no lado esquerdo do relatório. É possível marcar ou desmarcar a origem da qual você deseja exibir os dados. As origens das quais é possível exibir os logs são: node_log, syslog, syslog_transaction e sys_outbound_http_log.



Nota:
Dependendo da hora do dia em que você verifica esses dados, o widget se atualiza dinamicamente para refletir exatamente as últimas 24 horas.

- Eventos de log diários por tabela: mostra os eventos de log gerados por cada tabela de log por dia. É possível marcar ou desmarcar as tabelas das quais você deseja exibir os dados.



Nota:
As tabelas das quais é possível exibir os eventos de log são: syslog, syslog_transaction, sys_audit e sys_outbound_http_log.

Log de serviço de exportação Referências (LES)

Encontre todas as informações diversas sobre LES na seção de referência.

Funções Log de serviço de exportação

Log de serviço de exportação está instalado com essas funções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Administrador da aplicação [sn_logstoanalytics.admin]

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas por usuário, consulte Managing per-user subscriptions in Subscription Management e entre em contato com o representante da sua conta.

Esta função é instalada juntamente com a aplicação LES e permite que um usuário não administrador utilize a aplicação.

Contém as funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Elevado

Se a função é elevada. Funções elevadas não são atribuídas a usuários ou grupos e devem ser usadas por elevação. Para obter detalhes, consulte Elevação para uma função privilegiada.

Nº

Considerações especiais

Nenhum.

Administrador de sistema [admin]

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas por usuário, consulte Managing per-user subscriptions in Subscription Management e entre em contato com o representante da sua conta.

A função de administrador é necessária para a configuração da aplicação de armazenamento LES.

Contém as funções

Lista de funções contidas na função.

- sn_templated_snip.template_snippet_admin
- sn_employee.admin
- taxonomy_admin
- sn_ace.ace_user
- sn_hr_sp.esc_admin

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Elevado

Se a função é elevada. Funções elevadas não são atribuídas a usuários ou grupos e devem ser usadas por elevação. Para obter detalhes, consulte Elevação para uma função privilegiada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Não.

Considerações especiais


Nenhum.

Logs

O módulo de Logs fornece uma variedade de logs que você pode usar para solucionar problemas e depurar transações e eventos que ocorrem na instância.


Iniciar

Logs do sistema



O módulo Logs do sistema fornece uma variedade de logs que você pode usar para solucionar problemas e depurar transações e eventos que ocorrem na instância.

Registro em log, auditoria e erros



Aplique uma estratégia de registro em log e auditoria para que você possa identificar e agir em atividades suspeitas em tempo hábil.

Tradução automática

Logs do sistema

O módulo Logs do Sistema fornece uma variedade de logs que você pode usar para solucionar problemas e depurar transações e eventos que ocorrem na instância.

Acesse os seguintes logs no módulo Logs do Sistema:

Log	Descrição
Transações	Todas as atividades de aplicação de uma instância.
E-mail e envio por push	Todas as notificações por e-mail e mensagens por push enviadas de todas as instâncias do sistema.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Log	Descrição
Logs de eventos	Todos os eventos do sistema que ocorrem dentro do sistema.
Importar	Atividade de importação de dados na plataforma.
Mudanças na tabela	Mudanças feitas em todas as tabelas do sistema.
Registro em log de serviço web de saída	Todas as solicitações de serviços da Web de saída, como solicitações REST e SOAP.
Imagens da assinatura	Assinaturas eletrônicas para o bloco de assinaturas de RH.
Sistema	Avisos e erros de processos, registros e eventos não críticos de instância, como uso de memória na máquina do servidor.

Use o Navegador de arquivos de log para pesquisar e baixar logs. Você também pode pesquisar logs arquivados no histórico de logs.

Outros logs

Sua instância oferece outros logs além daqueles no módulo Logs do sistema. Por exemplo, o Módulo Diagnóstico do sistema fornece histórico de upgrade e logs de consulta lenta, que você pode usar para obter informações sobre como as consultas estão afetando o desempenho da plataforma. O Tabela de atualizações do cliente registra todas as mudanças feitas no sistema.

Log do Sistema

Exiba avisos e erros de processos, registros e eventos não críticos de instância, como uso de memória na máquina do servidor.

As informações a seguir são rastreadas no log do sistema:

- Fluxos de trabalho
- Configuração
- Sessões de bate-papo
- Transações para cada exibição de cada página no sistema, incluindo tempos de carregamento para rede, servidor e navegador
- E-mail de entrada e saída
- Eventos acionados no sistema
- Importações e integrações
- Avisos do sistema, erros e logs de script
- Informações de atualização para ativações de plug-in, conjuntos de atualizações ou upgrades do sistema

As entradas de log aparecem somente para o dia atual. Para exibir outros arquivos de log, use o navegador de arquivos de log. Este log fornece as seguintes informações para todas as ocorrências:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Log do sistema

Campo	Descrição
Criado	Data e hora da atividade de registro em log para a localidade da máquina que executa a instância.
Nível	Tipo de mensagem. Os níveis são Depuração, Erro, Aviso e Informações. • Um aviso é um erro que foi tratado e recuperado. • Um erro é algo que deve ser corrigido.
Mensagem	Mensagem gerada pelo sistema sobre a natureza da ocorrência.
Fonte	Nome do processo ou área afetada pela ocorrência. Por exemplo, a origem da ocorrência pode ser E-MAIL ou Memória.
Pacote de origem	Nome do pacote de aplicações associado à ocorrência. Clique no nome para exibir o registro do Aplicativo da store [sys_store_app] para este pacote.

Registro em log de fluxo de trabalho

- Cada atividade executada, incluindo:
  - Data e hora de início
  - Data e hora de fim
  - Estado, por exemplo, Concluído, Cancelado, Tempo esgotado, Erro
  - Resultado
  - Descrição da falha, se houve um erro
- Histórico de transição, incluindo:
  - Tempo de transição
  - Transição de atividade de
  - Transição de atividade para
  - Qual transição foi acionada
- Log de fluxo de trabalho, incluindo quaisquer declarações de log adicionadas ao fluxo de trabalho

Informações de configuração

- Ação realizada, incluindo inserir, atualizar e excluir
- Categoria de mudança
- Comentários registrados com a mudança
- Nome da mudança
- Diferença XML da mudança
- Conjunto de atualizações ao qual a mudança está associada
- Data e hora da mudança
- Usuário que fez a mudança
- Tabela onde a mudança foi feita

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Nome do objeto que está sendo alterado
- Tipo do objeto que está sendo alterado
- Exibir a mudança feita em, para mudanças em formulários ou listas

Logs de transações

O registro em log de transações registra todas as atividades do navegador para uma instância. Para ajudar na depuração de problemas do sistema, você pode filtrar os logs de transações por escopo da aplicação, limitando as transações que aparecem somente às transações originadas em escopos específicos.

Acesse os logs de transação navegando até **Tudo** > **Logs do sistema** > **Transações**. O registro em log de transações fornece as seguintes informações para todas as atividades.

Campo	Descrição
Criado	Data e hora da ação da aplicação para a localidade da máquina que executa a instância.
Tipo	Tipo de transação registrada.
Criado por	Usuário que criou esta atividade.
Aplicação de origem	Escopo da aplicação no qual a transação foi originada. Global será exibido se a transação tiver sido originada no escopo global.
Tempo de resposta	Tempo de resposta de ida e volta para a solicitação da aplicação, em milissegundos.
Tempo da rede	Tempo de latência da resposta da rede após a solicitação da aplicação, em milissegundos.
Comprimento da saída	Tamanho da cadeia de caracteres de saída enviada pela instância à aplicação, em bytes.
Contagem SQL	Número de comandos do SQL Server executados para esta atividade.
Contagem de regra de negócio	Número de regras de negócio executadas para esta atividade.
Tempo de regra do negócio	Tempo decorrido para a execução das regras de negócios para esta atividade.
URL	Aplicação ou módulo conectado pela aplicação do cliente.
ID do sistema	Identificador gerado pelo sistema da instância do cliente que está fazendo a solicitação. Este ID é usado para ambientes de cluster nos quais várias instâncias (nós) se comunicam com o banco de dados.
Endereço IP	Endereço IP do cliente que está fazendo a solicitação.
Compactados em G	Indicação se uma página da Web compactada foi solicitada pela aplicação.
Protocolo	Protocolo HTTP usado pela aplicação para esta instância.

Client transaction timings

O plug-in Client Transaction Timings aprimora os logs do sistema, fornecendo informações adicionais sobre as durações das transações que ocorrem entre o cliente e o servidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode rastrear problemas de desempenho até a origem exibindo onde o tempo está sendo consumido e como o tempo foi gasto durante uma transação.

Este plug-in requer que o Indicador de tempo de resposta Indicador de tempo de resposta esteja habilitado e coleta informações dos seguintes navegadores:

- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome

Informação de Transações do cliente

A instalação do plug-in adiciona o módulo *Transações do cliente* à aplicação *Logs do sistema*. Ele fornece uma lista de todas as transações registradas entre o cliente e o servidor no último dia:

Informação de Transações do cliente

Campo	Descrição
Criado	Momento em que a transação foi registrada.
Tempo de resposta	Número de ms gastos pelo servidor na execução da transação.
Tempo de regras de negócios	Número de ms gastos por regras de negócios acionadas pela transação.
Tempo do SQL	Número de ms gastos pelo banco de dados SQL.
Tempo de resposta do cliente	(Load_completion_time) - (start_time). Inclui a hora do servidor.
Tempo de rede do cliente	Número de ms gastos pela rede pela qual o cliente está se conectando.
Tempo do navegador	Número de ms gastos pelo navegador na execução da transação.
Tempo do client script	O número de ms gastos na execução de scripts de cliente.
Tempo da Política de IU	Número de ms gastos na execução da política de IU.
Tipo	Tipo de transação: • Formulário • Lista • Outro
Tabela	Nome da tabela exibida. Por exemplo, incident, change_request.
Exibição	Exibir para este formulário/lista.

Informações detalhadas do cliente

Um maior detalhamento dos tempos do cliente para toda a renderização de Formulário (mas não a renderização de lista) também é rastreado. Para ver os detalhes, analise um registro de transação de cliente específico e observe a lista relacionada na base da tela.

Informações detalhadas do cliente

Campo	Descrição
Ordem	Ordem durante o carregamento em que esta operação ocorreu.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações detalhadas do cliente

Campo	Descrição
Tipo	Tipo de operação.
Nome	Nome descritivo desta operação específica
Duração	Número de ms que esta operação levou para ser concluída.

Logs de push

Consulte o registro em log de push para rastrear o status das notificações por push que estão na fila para enviar do seu sistema.

Para exibir o log de push, navegue até **Logs do sistema** > **Notificações por push**. Os usuários devem ter a função push_admin ou admin para exibir o registro em log de push.

Campos de log de push

Campo	Descrição
Reivindicar	Número de identificação gerado pelo trabalho agendado que envia a notificação por push. Este número é aplicado ao campo **Reivindicar** para garantir consistência em vários trabalhos agendados por push.
Carga	Conteúdo da notificação por push.
Contagem de fila	Número de vezes que o sistema tentou enviar a notificação por push. O status da notificação por push está relacionado à contagem da fila. • Se a contagem da fila for 0 por mais tempo do que o esperado, não há trabalhos agendados que tentarão enviar a notificação por push. • Se a contagem da fila for maior que 0 e o **Tipo** for **bem-sucedido**, você poderá inferir que este é o número de vezes que o sistema tentou enviar a notificação por push antes de finalmente a enviar. • Se a contagem da fila atingir 10, o sistema deixará de tentar enviar a notificação por push. O **Tipo** muda para **falha**.
ID de Solicitação	Número de identificação exclusivo para a notificação por push. Semelhante ao ID da mensagem de um e-mail, o ID da solicitação é usado como um token de correlação para a notificação por push.
Tipo	Status para indicar se a notificação por push foi enviada. A coluna Tipo pode ter estes valores: • **falha**: a mensagem não pôde ser enviada. • **pendente**: a mensagem está na fila para processamento. • **sucesso**: a mensagem foi enviada com sucesso, embora não tenha necessariamente sido recebida pelo dispositivo móvel.

Tópicos relacionados

Trabalhos agendados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de e-mail e caixas de correio do sistema

O registro em log de e-mail do sistema registra todos os e-mails que a instância cria ou recebe. As caixas de correio do sistema são exibições filtradas deste log.

Cada e-mail de notificação que a instância cria ou recebe é registrado em um registro de E-mail [sys_email]. Você pode navegar até um log desses registros em **Logs do sistema** > **E-mails**.

As caixas de correio do sistema são exibições filtradas da tabela de e-mails [sys_email]. A instância atribui um registro de e-mail a uma caixa de correio do sistema, dependendo dos valores dos campos **Tipo** e **Estado**. Para obter mais informações, consulte Caixas de correio do sistema .

Os seguintes campos podem ser incluídos no layout do log do sistema e em qualquer uma das caixas de correio do sistema:

Log de e-mail

Campo	Descrição
Caixa de correio	A caixa de correio do sistema que lista este registro de e-mail. A instância define o valor deste campo de acordo com os valores dos campos **Tipo** e **Estado**.
Estado	O estado atual do e-mail (Erro, Ignorado, Processado ou Pronto).
Tipo de recebimento	O tipo de e-mail de entrada (Nenhum, Encaminhar, Novo ou Resposta).
Tipo	O status do e-mail As opções são: • recebido: o servidor recebeu este e-mail. • recebido – ignorado: o servidor recebeu este e-mail, mas ele foi ignorado pela instância para fins de ação de e-mail de entrada. Normalmente, esses e-mails são spam ou respostas automáticas. Consulte o campo Cadeia de caracteres de erro para obter detalhes. • envio – falha: o servidor tentou enviar o e-mail e falhou. Consulte o campo Cadeia de caracteres de erro para obter detalhes. • envio – ignorado: o servidor ignorou o envio deste e-mail. Normalmente, isso é para um e-mail que foi gerado, mas não tinha um endereço de e-mail do destinatário ou é um e-mail duplicado. Consulte o campo Cadeia de caracteres de erro para obter detalhes. • envio – pronto: o e-mail está pronto para ser enviado, mas não foi enviado pelo servidor de e-mail. Normalmente, um e-mail permanece neste estado por apenas um curto período de tempo. • envio - tradução - pronto: o e-mail é gerado durante a tradução de e-mail e enviado. Normalmente, um e-mail permanece neste estado por apenas um curto período de tempo. • enviado: o e-mail foi enviado pela instância sem erros ou problemas.
Destino	Uma referência de ID de documento para o registro se o e-mail for gerado por uma inserção, atualização ou exclusão de um registro específico.
Usuário	O nome do usuário, do registro do usuário, da instância da qual a notificação por e-mail foi enviada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Log de e-mail

Campo	Descrição
	Nota: Este é um campo de cadeia de caracteres.
Tipo de notificação	O tipo de notificação As opções são: • Nenhum • SMS • SMTP
UID	O ID exclusivo do e-mail armazenado no servidor.
Criado	Data e hora da atividade de e-mail para a localidade da máquina que executa a instância.
Excluídos	Para e-mail de entrada, indica se o e-mail foi excluído do servidor de e-mail.
Ponderação	O peso do e-mail, que determina a prioridade de envio em relação a outras notificações na mesma tabela.
Importância	Uma indicação de que o e-mail foi enviado com um nível de importância alterado, como Urgente.
Evento e Notificação de Origem	Para e-mails gerados por notificações, uma lista incorporada que armazena o evento e a notificação que criou o e-mail.
Assunto	O assunto do e-mail Para notificações, você cria o texto do assunto em **Notificação do Sistema** > **E-mail** > **Notificações**.
Cadeia de caracteres de erro	A cadeia de caracteres de erro capturada do servidor de e-mail para determinar por que o e-mail não foi enviado. Isso é registrado somente se o e-mail falhar.
Destinatários	Os endereços de e-mail dos destinatários.
Corpo	O corpo do e-mail, exibido na marcação HTML bruta. Use o link relacionado Visualizar corpo do HTML para ver o texto do corpo como HTML renderizado.
Tipo de conteúdo	O tipo de conteúdo de e-mail.
Cabeçalhos	Todos os cabeçalhos incorporados ao e-mail.

Logs de eventos

O registro em log de eventos registra todos os eventos do sistema que ocorrem na ServiceNow AI Platform.

Este log fornece as seguintes informações para todos os eventos que ocorrem:

Log de eventos

Campo	Descrição
Criado	Data e hora do evento para a localidade da máquina que executa a instância.
Nome	Nome do evento conforme listado no Registro de eventos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Log de eventos

Campo	Descrição
URI (Identificador uniforme de recursos)	Consulta HTTP que gerou o evento.
Parm1	Valor específico do evento que depende do evento e do destinatário.
Parm2	Valor específico do evento que depende do evento e do destinatário.
Tabela	Tabela de banco de dados usada para este evento.
Processado	Data e hora em que o processamento do evento começou. Essa hora reflete o local da máquina que executa a instância.
Tempo de processamento	Tempo necessário para processar este evento, em milissegundos.
Fila	Nome da fila do processador

Logs de importação

O registro em log de importação exibe informações em formato detalhado sobre qualquer atividade de importação de dados na plataforma.

Para obter uma exibição mais detalhada dos conjuntos de importação que produziram um log específico, consulte **Conjuntos para importação** > **Histórico de Transformações**.

Este log fornece as seguintes informações para todas as importações:

Log de Importação

Campo	Descrição
Criado	Data e hora da importação para a localidade da máquina que executa a instância.
Nível	Tipo de mensagem exibida. Para arquivos de importação, o nível é Informações.
Mensagem	Mensagem gerada pelo sistema sobre o status da importação.
Fonte	Nome da origem externa da importação, como uma integração.

Módulo Diagnóstico do sistema

A aplicação Diagnóstico do sistema fornece logs relacionados à plataforma.

Estes logs estão disponíveis:

Histórico de upgrades

Rastreia cada upgrade para uma instância.

Consultas lentas

Fornece informações sobre como as consultas afetam o desempenho da plataforma. Consulte Usar um log de consulta lenta .

Tabela de atualizações do cliente

As mudanças feitas no sistema são registradas na tabela Atualizações do cliente [sys_update_xml] em ordem cronológica. Existem algumas exceções, conforme observado abaixo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para navegar até esta tabela, insira `sys_update_xml.list` no filtro de navegação. Para obter informações sobre conjuntos de atualizações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

As seguintes informações são armazenadas sobre cada atualização:

Tabela de atualizações do cliente

Campo	Descrição
Nome	Um nome que identifica o registro atualizado.
Criado	A data e a hora em que o registro de Atualização do cliente foi criado.
Criado Por	O usuário que realizou a mudança.
Tipo	O tipo de atualização.
Atualizado	A data e a hora em que o registro de Atualização do cliente foi atualizado.
Atualizada Por	O usuário que realizou a atualização.
Atualizações	O número de vezes que o registro foi atualizado.
Nome de destino	O nome do elemento que foi alterado.
Exibição	A exibição do formulário que foi alterada se fosse uma mudança de layout do formulário.
Carga	O conteúdo XML do registro após a mudança.
Conjunto de atualizações remoto	Uma referência a esse conjunto de atualizações se a mudança foi realizada por um conjunto de atualizações remoto.
Conjunto de atualizações local	O conjunto de atualizações com o qual a mudança está associada.

Nota:
Algumas mudanças de aplicação não são representadas por registros de Atualização do cliente (sys_update_xml) Exemplos:

- Tipos de metadados em que updateSynch = falso
- Mudanças em cascata em tabelas e campos, como mudanças de nome de exibição
- Referências de metadados não resolvidas de outras aplicações (resultando em nenhum "valor de exibição" no elemento)
- Mudanças de sys_id para arquivos de aglutinação
- Mudanças nas ações de fluxo/fluxo que podem gerar sys_documentation
- Registros ua_table_license_config gerados na criação da tabela
- Trabalhos em execução em segundo plano, como processamento de linguagem natural
- Casos em que sys_update_xml é modificado ou removido manualmente

Para saber mais, consulte Confirmar mudanças .

Histórico do log

O sistema usa rotação e extensão de tabela para arquivar logs mais antigos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por padrão, o sistema usa a seguinte programação para arquivar logs comuns:

Programação de arquivamento de log comum

Tabela	Programação de arquivamento	Rotações	Tipo
Evento [ecc_event]	Todos os dias	7	Rotação
Fila [ecc_queue]	Todos os dias	7	Rotação
Evento [sysevent]	Todos os dias	7	Rotação
Log [syslog]	Todas as semanas	8	Rotação
Log de transações [syslog_transaction]	Todas as semanas	8	Rotação
E-mail [sys_email]	A cada 30 dias	8	Extensão

Usar o navegador de arquivos de log

A instância fornece o navegador de arquivos de log de utilitários e o download do arquivo de log.

Uso **Logs do sistema** > **Utilitários** > **Navegador de Arquivos de Nó de Log** para exibir qualquer entrada de log do sistema. Você pode pesquisar arquivos de log usando os seguintes filtros:

Navegador de arquivos de log

Campo	Descrição
Hora de início	Data e hora iniciais do intervalo que você quer pesquisar para a localidade da máquina que executa a instância.
ID da Sessão	Cadeia de caracteres hexadecimal gerada pelo sistema que identifica a sessão que gerou a entrada de log.
Hora de término	Data e hora finais do intervalo que você quer pesquisar para a localidade da máquina que executa a instância.
Mensagem	Descrição da ocorrência gerada pelo sistema.
Nível	Tipo de mensagem exibida. Os níveis são Depuração, Erro, Aviso e Informações. Um aviso é um erro que foi tratado e recuperado. Um erro é algo que deve ser corrigido.
Nome do thread	Identificador gerado pelo sistema do thread que criou o arquivo de log.
Máximo de linhas	Número máximo de registros retornados para um filtro específico.

A instância cria arquivos compactados de logs do sistema a cada dois dias e limpa os arquivos de log após 21 dias.

Importante:
Quando um nó é descontinuado, os arquivos de log do nó são limpos imediatamente, o que significa que eles não são arquivados por mais 21 dias.

Você pode baixar arquivos de arquivo de log e exibi-los com **Logs do sistema** > **Utilitários** > **Download de arquivo de log do nó**. Selecione um arquivo de log na lista e clique em **Fazer download do log** em *Links relacionados* para abrir ou salvar o arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Os arquivos de log estão disponíveis somente para o nó ao qual você está conectado. Para ver o nó conectado no momento, navegue até **Diagnóstico do sistema** > **Estatísticas**.

Use o novo botão **Mostrar logs do sistema** nos formulários Transação e Transação ativa para exibir todas as entradas de log do sistema que foram geradas durante a execução da transação. Uma transação pode ter qualquer número de entradas de log do sistema. As várias entradas de log do sistema para todas as transações dificultam correlacionar uma transação com suas respectivas entradas. A ação de IU **Mostrar registros de log do sistema** ajuda a correlacionar as transações ativas e concluídas com as respectivas entradas, criando um URL para consultar a tabela de logs de sistema. Identificar as entradas corretas do log do sistema para uma transação específica ajuda a depurar e resolver problemas de segurança.

Segurança de registro em log aprimorada

Explore o campo **Atribuição** nas linhas de logs de nó para identificar o script ou o componente que gerou a mensagem de log. As linhas de início da transação incluem o novo campo para identificar o tipo de solicitação feita.

Alcance o seguinte usando as novas melhorias:

- Rastreie o originador de origem de cada uma das linhas de log
- Caso as informações do originador não estejam disponíveis, imprima o nome da classe Java e uma atribuição
- No início de cada linha de transação, contém o ID e o tipo de transação

Use o ID da transação de cada linha de log para entender as informações fornecidas em cada linha de log. Depois de identificar o tipo de transação, você obterá as informações do originador de cada linha de log. O tipo de transação e as informações do originador de cada linha de log fornecem as informações de origem necessárias de cada linha de log do nó.

Nota:
Os tipos de script SYS_UI_MACRO e SERVICE_PORTAL_WIDGET na atribuição não são relatados.

Tipos de transação

A seguir está a lista de tipos de transação:

- Lista
- Formulário
- XMLHttp
- Relatório
- SOAP
- Exportar
- Scheduler
- Pesquisa de texto
- Outro
- REST
- JSON
- AMB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Arquivamento
- Lote REST
- Instance Scan

Propriedades do sistema

Estas são as propriedades do sistema necessárias para o recurso:

- Glide.log.append.attribution: esta propriedade está habilitada por padrão. Ativa/desativa as informações de atribuição de cada linha de nó
- Glide.db.log.append.classname.attribution: esta propriedade está habilitada por padrão. Ativa/desativa o registro em log da atribuição de nome de classe Java

Evitar adulteração de log

Configure as regras de proteção da tabela de log do sistema para limitar o escopo de modificação e exclusão de registros de log da aplicação. As regras permitem que você determine o registro em log de mudanças ou tentativas de mudanças nessas tabelas.

Se você for um security_admin, ative o plug-in Tabelas protegidas (com.glide.protected_tables) que permite que a plataforma restrinja as operações de atualização, inserção e exclusão nas seguintes tabelas de log do sistema:

- syslog
- syslog_transaction
- sys_outbound_http_log
- sysevent
- sys_audit
- sys_push_notification
- syslog_app_scope
- protected_table_configuration (configuração não modificável)

Nota:
O plug-in com.glide.protected_tables oferece proteção somente às tabelas de log do sistema mencionadas acima. Qualquer tentativa de atualizar, inserir ou excluir um registro registra uma mensagem na tabela protected_table_log.

Consulte Instalar e configurar o plug-in Log Protection para obter mais detalhes.

Você pode especificar um dos seguintes níveis do Log Protection para cada tabela de log do sistema.

- Bloquear e registrar a tentativa: bloqueia qualquer modificação e registra a tentativa
- Somente bloquear a tentativa: bloqueia qualquer modificação e não registra a tentativa
- Somente registrar a tentativa: não bloqueia qualquer modificação, mas registra a tentativa
- Não bloquear e não registrar a tentativa: não bloqueia a modificação e nem registra a tentativa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A plataforma usa os níveis do Log Protection especificados para cada uma das tabelas de log do sistema para bloquear e/ou registrar em log qualquer tentativa de modificar um registro após sua criação inicial.

Nota:
Se você for um security_admin, poderá substituir os níveis do Log Protection padrão em cada uma das tabelas de log do sistema para se adaptar às personalizações em sua instância.

Se houver tentativas de modificar as tabelas de log do sistema, elas serão conectadas à tabela protected_table_log.

Nota:
Se o nível de proteção não for especificado para uma tabela, as tentativas de modificação não serão registradas na tabela protected_table_log.

Para desabilitar as operações de plug-in em tabelas no Painel do administrador, defina a propriedade com.glide.security.protected_table.enabled como falsa. Consulte Criar propriedade do Log Protection para obter mais informações.

Configurar o plug-in Log Protection

Configure as regras de proteção para cada tabela e operação para concluir a configuração do plug-in Log Protection.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Tabelas protegidas** > **Proteção de registro em log**.
   A página do Painel do administrador é exibida.

   Nota:
   Iniciado na versão Utah, o plug-in Tabelas protegidas é instalado por padrão, mas desabilitado.

2. Eleve sua função para security_admin para continuar configurando o plug-in.

   a. Selecione **Administrador do sistema**.

   b. Selecione **Elevar função**.
   O modal Elevar função é exibido.

   c. Selecione a opção security_admin para elevar sua função e selecione **Atualizar**.

3. Configure as regras de proteção para cada tabela e operação. As regras de proteção se aplicam para atualizar, inserir e excluir. Os níveis de proteção não podem ser alterados para algumas tabelas. As tabelas syslog e syslog_app_scope têm valores fixos para proteções de atualização e exclusão. A tabela Protected_table_configuration fixou valores de proteção para todas as três operações.

   Nota:
   Para a tabela sysevent, as proteções de inserção não podem ser definidas como bloqueadas.

   Se a opção **Aplicar a tabelas secundárias** estiver ativada para o syslog na versão anterior, as tabelas secundárias serão adicionadas ao Log Protection com as mesmas regras de proteção do syslog no upgrade para a versão Utah. Isso só acontece com o syslog, e não com outras tabelas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Habilite o recurso selecionando a alternância **Habilitar Log Protection**.

> **Nota:**
> Você pode desabilitar este plug-in somente alterando a propriedade com.glide.security.protected_table.enabled na tabela sys_properties.

Criar propriedade do Log Protection

Crie uma propriedade do Log Protection para evitar o risco de adulteração de log.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Se a propriedade `com.glide.security.protected_table.enabled` não existir na lista Propriedades do sistema, selecione **Novo**.
   O novo formulário de propriedade do sistema é exibido.
2. No formulário, preencha os detalhes

Campos	Descrição
Nome	Nome da propriedade como com.glide.security.protected_table.enabled
Aplicação	A aplicação que tem a propriedade.
Descrição	Descrição da propriedade
Escolhas	
Tipo	Tipo de valor - verdadeiro ou falso
Valor	Valor real da propriedade
Ignorar cache	Opção para ignorar o conteúdo do cache
Privado	Opção para tornar a propriedade privada ○ Funções de leitura ○ Funções de gravação

3. Selecione **Enviar** para criar a propriedade.

Registro em log, auditoria e erros (proteção de segurança da instância)

Aplique uma estratégia de registro em log e auditoria para que você possa identificar e agir em atividades suspeitas em tempo hábil.

Para saber mais sobre o que pode ser registrado na instância, consulte Logs do sistema. Certifique-se de que haja uma programação para monitorar eventos do sistema, como logins e logins com falha, usando **Logs do sistema** > **Eventos**.

Desabilitar mensagens de erro de SQL (proteção de segurança da instância)

Utilize a propriedade `glide.db.loguser` para desabilitar a renderização de mensagens de erro de SQL em um navegador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	glide.db.loguser
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Configurável na Central de segurança da instância	Não
Finalidade	Desabilitar a exibição de mensagens de erro de SQL no navegador.
Tipo	verdadeiro|falso
Valor recomendado	falso
Impacto funcional	(Baixo) Esta correção desabilita a renderização de mensagens de erro de SQL. Não há impacto em nenhuma funcionalidade.
Risco à segurança	(Médio) Nenhuma informação confidencial do SQL que possa ajudar um invasor deve aparecer como parte de uma mensagem de erro em uma página da Web.

Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

Gestão de segredos

Use a Gestão de segredos da ServiceNow para gerenciamento granular de acesso às suas senhas para atender às suas necessidades de negócio.

Importante:

A Gestão de segredos iniciou seu processo de fim de vida útil e atingiu os marcos de Fim de venda e Fim de renovação a partir da versão Yokohama. Para obter suporte ao armazenamento de senhas com criptografia bidirecional, consulte Criptografia Password2 com o KMF (Key Management Framework, Estrutura de gestão de chaves).

A Gestão de segredos tem duas versões disponíveis. O Secrets Management Core está incluído na plataforma da ServiceNow sem custo adicional e o Secrets Management Enterprise é uma versão premium de assinatura do produto. Para obter mais informações sobre a diferença entre essas versões, consulte Explorando a Gestão de segredos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar



Conheça os principais recursos e o valor comercial da Gestão de segredos.

Analisar



Saiba mais sobre o painel Gestão de segredos.

Configurar



Planeje suas configurações principais.

Tradução automática

Explorando a Gestão de segredos

Use a Gestão de segredos da ServiceNow para gerenciamento granular de acesso às suas senhas para atender às suas necessidades de negócio.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:
Os administradores devem ter a função de ver módulos e registros relacionados à Gestão de segredos. Para obter informações sobre a função de gestão de segredos, consulte Funções de gestão de segredos.

Selecione a partir das versões Core e Enterprise da Gestão de segredos

Escolha entre a Gestão de segredos Core e a Gestão de segredos Enterprise, dependendo das necessidades do seu negócio.

O plug-in Secrets Management Core (com.glide.sm.core) está disponível por padrão. Nenhuma instalação é necessária na instância para uso. O plug-in Secrets Management Enterprise só está disponível com um ServiceNow Licença do Vault v1, PROD18537. Entre em contato com o Suporte ao cliente para obter assistência com o plug-in do Secrets Management Enterprise.

Gestão de segredos Core	Gestão de segredos Enterprise

A Gestão de segredos Core está disponível para instalação em sua instância sem custo adicional. Com o plug-in, é possível usar grupos de segredos com critérios em tabelas não personalizadas fornecidas na plataforma ServiceNow que foram criadas pelas equipes de engenharia de aplicações da ServiceNow.	A Gestão de segredos Enterprise inclui funções adicionais para ajudar os administradores a criar e gerenciar grupos de segredos. O Enterprise fornece os seguintes recursos, além daqueles listados no Core.
	• Use controles de acesso granulares para criar grupos de segredos com base em qualquer um desses critérios.
	  ○ Escopo
	  ○ Tabela
	  ○ Coluna
	  ○ Registro
	• Crie segredos acessíveis ao cliente, que são criptografados com sua própria chave, mas que a ServiceNow não pode acessar.
	• Use o painel da Gestão de segredos para revisar os grupos de segredos configurados em sua instância e aprender sobre possíveis problemas de segurança.
	Nota: A Gestão de segredos Enterprise é um plug-in pago que a equipe da ServiceNow deve ativar em sua instância de produção.

Use grupos secretos para organizar seus segredos

Use a Gestão de segredos para organizar seus segredos em grupos e aplique políticas de acesso a esses segredos no nível de grupo.

Grupo secreto básico

Esses grupos se aplicam a todos os segredos em um escopo. Esses segredos são descriptografados por um módulo criptográfico comum e políticas de acesso ao módulo.

Grupo secreto com critérios

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Grupos secretos com critérios funcionam da mesma forma que um grupo secreto básico, mas refinam ainda mais o que está incluído usando critérios. Esses critérios incluem:

- Escopo da aplicação
- Pacote
- Tabela
- Coluna secreta
- Registro de filtro

Grupos secretos de qualquer tipo podem se tornar acessíveis à instância ou ao cliente.

Grupos secretos do lado da instância

Os grupos secretos do lado da instância contêm segredos que podem ser descriptografados pela sua instância.

Grupos secretos do lado do cliente

Os grupos de segredos do lado do cliente usam um par de chaves pública e privada para que somente o cliente possa descriptografar os segredos. Ao criar um grupo de segredos acessível ao cliente, você carrega a chave pública na instância e mantém a chave privada no MID Server. A instância usa a chave pública para criptografar seus segredos, mas eles só podem ser descriptografados usando a chave privada.

Nota:
Para obter mais informações sobre esses tipos de grupo, consulte Aprender sobre a Gestão de segredos do lado do cliente.

Usar grupos de segredos para um controle mais granular

Embora a password2 esteja disponível na plataforma da ServiceNow, a Gestão de segredos fornece esses recursos adicionais.

Controles de acesso granulares	**Password2** Com password2, os administradores podem controlar o acesso a um escopo da aplicação, mas não podem restringir o acesso aos elementos dentro do escopo. **Gestão de segredos** Com a Gestão de segredos, os administradores podem restringir o acesso com base nos critérios que definem. Os tipos de critérios podem ser baseados em critérios como pacote, tabela ou coluna.
Armazenamento seguro	Para grupos secretos do lado do cliente, a Gestão de segredos usa um novo esquema de criptografia. Neste esquema de criptografia, a ServiceNow não salva a chave de criptografia. Por este motivo, a segurança dos seus dados não depende da segurança da ServiceNow.

Aplicar políticas de acesso ao módulo aos seus grupos

Depois de agrupar seus segredos em um grupo secreto, você pode aplicar políticas que determinam como acessá-los em um nível de grupo. As políticas de acesso ao módulo são os mecanismos de controle de acesso que você aplica aos módulos criptográficos para definir controles no nível de instância, como um intervalo de tempo de validade para a chave criptográfica. Para obter mais informações sobre políticas de acesso ao módulo, consulte Visão geral da política de acesso ao módulo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas instaladas com a Gestão de segredos

A Gestão de segredos adiciona ou modifica essas tabelas.

Novas tabelas	
[sn_sm_secret_group]	Armazena grupos secretos
[sn_sm_secret_group_criteria]	Armazena grupos secretos de critérios
[sn_sm_secret]	Armazena segredos encapsulados
[sn_sm_identity_group]	Define o grupo de identidades para mapeamento de um grupo de identidades para a chave pública
[sys_kmf_wrapped_module_key]	Armazena as chaves criptográficas simétricas encapsuladas
Tabelas modificadas	
[sys_kmf_crypto_module]	Tipo de módulo criptográfico adicionado. (Módulo criptográfico de identidade ou módulo criptográfico de grupo secreto)
[sys_kmf_module_key]	• Armazena a chave de criptografia secreta conceitual (sem material de chave) • Armazena a chave pública da identidade
[sys_kmf_crypto_caller_policy]	Novo tipo de política de acesso ao módulo adicionado

Exemplos de casos de uso da Gestão de segredos

Garantia de uma Descoberta do ITOM segura

Este infográfico mostra uma arquitetura de referência simplificada de como sua organização pode implantar a Descoberta do ITOM (IT Operations Management) da ServiceNow. Conforme mostrado no infográfico, vários servidores Windows e Linux se conectam ao MID (Management, Instrumentation, and Discovery) Server e vários agentes DO MID Server permitem que o processo de descoberta atualize o CMDB (Configuration Management Database). Todas as transações do MID Server exigem uma autenticação segura; portanto, gerenciar as credenciais de autenticação é essencial de um ponto de vista de segurança.

Como acelerar com segurança a conectividade de fluxos de trabalho ao Integration Hub

Use o Integration Hub da ServiceNow para se conectar a diferentes sistemas usando APIs (Application Programming Interfaces, interfaces de programação de aplicações) automatizadas. Sempre que o Integration Hub se conecta a um sistema usando uma API, é necessário informar uma credencial de autenticação para estabelecer conectividade. A gestão de uma infinidade de aplicações e APIs de conectividade requer uma solução de gestão de segredos.

A Gestão de segredos é uma peça fundamental para garantir a segurança cibernética da sua organização. Ela abrange todos os processos e ferramentas relacionados à criação, ao armazenamento, à transmissão e à gestão de credenciais digitais, como chaves de criptografia, tokens de API e senhas. Para gerenciar segredos com segurança e eficácia, é possível criar uma política principal de gestão de segredos que estabeleça regras e procedimentos padrão para todas as fases do ciclo de vida de um segredo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprender sobre a Gestão de segredos do lado do cliente

Saiba como usar a Gestão de segredos para gerenciar o acesso a segredos e grupos.


Terminologia

A gestão de segredos do lado do cliente foi projetada para fornecer um método de gestão de segredos sem o uso de proxies e sem conceder acesso da ServiceNow aos dados descriptografados. Para entender este processo, comece com os termos de criptografia a seguir.


Termo	Descrição
Criptografia simétrica	A criptografia simétrica usa uma única chave para criptografar e descriptografar dados. Se os dados estiverem criptografados com uma chave simétrica, essa chave será suficiente para descriptografá-los.
Chave simétrica	A chave simétrica criptografa um segredo, transformando sua senha de texto não criptografado em texto cifrado ilegível.
Criptografia assimétrica	A criptografia assimétrica usa duas chaves, uma para criptografar e outra para descriptografar.
Chave pública	A chave pública é a metade do par de chaves assimétricas. Esta chave é armazenada em sua instância, que usa a chave para criptografar uma chave simétrica. Esta chave simétrica criptografada só pode ser descriptografada quando emparelhada com a chave privada.
Chave privada	A chave privada é a metade do par de chaves assimétricas. Esta chave é armazenada em um armazenamento de chaves no MID Server. A ServiceNow não tem acesso a esta chave. Combinada com a chave pública, o par de chaves assimétricas é usado para descriptografar seus segredos.

Processo de criptografia do lado do cliente


Uma chave simétrica criptografa uma credencial (neste caso, uma senha de administrador), mudando-a de texto não criptografado para texto cifrado criptografado.



A chave simétrica (representada em verde) pode ser aplicada à credencial para criptografá-la ou descriptografá-la.



Neste ponto, a criptografia assimétrica começa a usar uma chave pública (amarela) e uma chave privada (azul).




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A chave pública criptografa a credencial junto com a chave simétrica. A chave simétrica agora está protegida, portanto, não pode ser usada para descriptografar a credencial. Embora a chave pública possa executar essa criptografia, ela não pode ser usada sozinha para descriptografar.



Depois de criptografada com a chave pública, a chave privada é necessária para descriptografar a credencial. Como apenas o cliente tem essa chave, ele é o único que pode acessar a credencial criptografada.



Configurando segredos acessíveis ao cliente

Saiba como configurar sua instância para usar segredos acessíveis ao cliente.

Use esta implementação de exemplo para configurar Gestão de segredos sem usar proxies ou conceder a ServiceNow acesso aos seus dados descriptografados.

Para mais detalhes sobre como usar o Gestão de segredos do lado do cliente a fim de gerenciar o acesso a senhas e grupos, consulte Aprender sobre a Gestão de segredos do lado do cliente.

Estas instruções pressupõem que você tenha um MID Server configurado em sua rede local. Para informações sobre este processo, consulte MID Server.

Visão geral do processo

1. **Criação de chaves de criptografia e certificado**

   Crie chaves de criptografia e um certificado usando o terminal de comandos em seu ambiente local.

2. **Como adicionar seu certificado ao Trusted Key Store da ServiceNow**

   Carregue sua chave e certificado para o ServiceNow Trusted Key Store.

3. **Como criar um grupo secreto com critérios**

   Crie um grupo para seus segredos. Use grupos secretos para organizar seus segredos em grupos. Usando esses grupos, você pode aplicar políticas de acesso a esses segredos no âmbito do grupo. Em seguida, associe seu grupo de segredos a um grupo de identidade e adicione seu servidor MID a esse grupo de identidade.

4. **Como fazer o carregamento do par de chaves público/privado para o MID Server**

   Carregue seu par de chaves público/privado para o MID server. Este par de chaves permite que o MID server lide com as solicitações de autenticação da sua instância.

5. **Criação de credenciais e testagem da criptografia de credenciais**

   Crie uma credencial para autenticar em um sistema de terceiros e testar se ServiceNow não pode acessar a credencial.

6. **Configuração do Flow Designer para gerenciamento de integração**

   Em sua instância, use o Workflow Studio para gerenciar uma integração entre sua rede local e sua instância.

7. **Testar a integração de segredos criptografados de ponta a ponta do lado do cliente**

   Teste sua integração e revise os detalhes da execução para confirmar se a sua configuração está funcionando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de chaves de criptografia e certificado

Crie chaves de criptografia e um certificado usando o terminal de comandos em seu ambiente local.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. No seu local, abra o Terminal (no Max ou Linux) ou Linha de comando (no Windows).
2. Usando o terminal, use `cd` para mover para a pasta onde você deseja armazenar suas chaves de criptografia.
3. Usando o terminal, insira o seguinte:


```
openssl req -newkey rsa:4096 -nodes -keyout sm_private_key.pem -x509 -days 365 -out sm_public_cert.pem
```

Nota:
Este exemplo usa o OpenSSL para gerar chaves e certificados. Você pode substitui-lo por outras ferramentas comparáveis com base nos seus requisitos.

O comando gera uma chave privada e um certificado público (com a chave pública correspondente). Será solicitado uma série de informações para dar continuidade, começando com "Nome do país".

4. Preencha os prompts com as informações solicitadas.
Os prompts a seguir serão exibidos.
   - Nome do país
   - Nome do estado
   - Nome da localidade (por exemplo, cidade)
   - Nome da Organização (por exemplo, empresa)
   - Nome da unidade organizacional (por exemplo, seção)
   - Nome comum (por exemplo, nome de host totalmente qualificado)
   - Endereço de e-mail

Trabalhe com sua equipe de segurança para garantir que você insira as informações de certificado corretas.



5. Verifique se a chave privada e o certificado público foram criados na pasta que você escolheu na etapa 2.
Se você usou os mesmos nomes de arquivo do exemplo da etapa 3, consulte os seguintes arquivos:
   - sm_private_key.pem
   - sm_public_cert.pem
6. Na mesma pasta, use o seguinte comando:

Importante:
O comando específico a ser usado depende do sistema operacional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para Linux:	`cat sm_private_key.pem sm_public_cert.pem > sm_keypair_bundle.pem`
Para Windows:	`sm_private_key.pem sm_public_cert.pem > sm_keypair_bundle.pem`

Este comando agrupa a chave privada e o certificado público em um único arquivo para carregar no seu MID Server em etapas posteriores.

7. Verifique a pasta novamente para ter certeza de que o novo arquivo que contém sua chave privada (sm_keypair_bundle.pem) e o certificado público foi criada.

Como adicionar seu certificado ao Trusted Key Store da ServiceNow

Carregue sua chave e certificado para o ServiceNow Trusted Key Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

O certificado público que você criou neste exemplo é considerado um certificado "assinado automaticamente" (o que significa que não veio de uma autoridade raiz confiável). Adicione o certificado ao ServiceNow Trusted Key Store para que ele seja usado. Se estiver usando um certificado de uma autoridade, você não precisa concluir esta etapa.

Procedimento

1. No seu local, abra o Terminal (no Max ou Linux) ou Linha de comando (no Windows).
2. Usando o terminal, use `cd` para mover para a pasta onde você criou suas chaves de criptografia.
3. No terminal, insira o seguinte comando:

```
cat sm_public_cert.pem
```


Você deve exibir o conteúdo do seu certificado público para copiá-lo para o Trusted key store. Este comando `cat` exibe o certificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Copie as informações do certificado para a área de transferência.
   Inicie e inclua a linha com `-----BEGIN CERTIFICATE-----` e termine e inclua a linha `-----END CERTIFICATE-----`.
5. Em sua instância ServiceNow, navegue até a lista de **certificados X.509** inserindo `sys_certificate.LIST` no filtro de navegação.



6. Selecione **Novo** para criar um registro de **Certificado X.509**.
7. Preencha os campos a seguir no formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da certificação X.509

Campo	Valor
Nome	Nome do Certificado. Este nome pode ser qualquer nome que você escolher.
Formato	Selecione **"PEM"** **Nota:** Os arquivos PEM (Privacy Enhanced Mail, Correio eletrônico com privacidade aprimorada) são um tipo de arquivo de PKI (Public Key Infrastructure, Infraestrutura de chave pública) usado para chaves e certificados. Os registros que você criou nas etapas anteriores são desse tipo de arquivo.
Tipo	Selecione **Trusted Store Certificate**
Descrição resumida	Descrição do certificado. Insira um valor que permita você identificar para que o certificado está sendo usado.
Certificado PEM	Cole as informações do certificado que você copiou na etapa 4.

8. Selecione **"Enviar"** para salvar o registro.

Como criar um grupo secreto com critérios

Crie um grupo para seus segredos. Organize seus segredos em grupos secretos e aplique condições de acesso a esses segredos em um nível de grupo. Em seguida, associe seu grupo de segredos a um grupo de identidade e adicione seu MID Server a esse grupo de identidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, KMF_admin, sn_secrets.secret_manager e sn_kmf.cryptographic_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de segredos** > **Grupos secretos contendo critérios**.
2. Selecione **"Novo"** para criar o registro de um **Grupo secreto com critérios**.
3. Preencha os campos a seguir no formulário.

Campos dos grupos secretos com critérios

Campo	Valor
Nome do grupo	Nome do grupo secreto. Este nome pode ser qualquer nome que você escolher.
Tipo de segredo	Selecione **"Acessível ao cliente"**
Módulo Autogen	Selecione a caixa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Descrição resumida	Descrição do grupo de segredos. Digite um valor que indique para que esse grupo é usado.
Tipo de critério	Selecione **"Tabela de destino"**
Tabela de destino	Selecione **Credenciais SSH [ssh_credentials]**


4. Selecione e mantenha pressionado (ou clique com o botão direito) o cabeçalho do formulário e selecione **Salvar** no menu contextual para salvar o registro.
5. Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativo** não esteja marcada.
6. Selecione o botão **"Gerenciar acesso do cliente"** para criar um grupo de identidade.
   Uma janela com **Alias do grupo de identidade** será exibida.
7. Selecione o botão **"Novo"**.
8. Selecione o ícone de referência ( ) ao lado do campo **Alias do grupo de identidade**.
9. No campo **Nome do alias do grupo**, insira um valor.
   O nome pode ter qualquer valor que você desejar.
10. Se você escolheu um nome exclusivo na Etapa 9, selecione **Enviar**.
11. Selecione o botão **Carregar chave de identidade**.
    A janela **Importar certificado de chave pública de identidade** será exibida.
12. Insira um valor no campo **Alias da chave de identidade**.

> **Importante:**
> Escolha o valor que quiser, mas deve ser uma correspondência exata do que você inserir no MID Server nas etapas posteriores.

13. Selecione **"Importar"**.
    A janela **"Anexo"** será exibida.
14. Selecione **Escolher arquivo**.
15. Selecione o certificado público que você criou nas etapas anteriores.
    Esse certificado deve ser o arquivo `sm_public_cert.pem`.
16. Feche a janela clicando no X.
17. Selecione **"OK"** para fechar a janela **Importar certificado de chave pública de identidade**.
    Uma faixa azul de **Chaves e certificados importados com sucesso para a instância** será exibida para confirmar que a importação foi bem-sucedida.
18. Selecione **"Enviar"**.
    A lista **Grupos de identidade** será exibida.
19. Marque a caixa de seleção à esquerda do registro do grupo de identidade na lista.
20. Selecione o botão **"Associar grupo secreto"**.
    Você será levado de volta ao registro do seu **Grupo secreto com critérios**. As listas relacionadas **Grupo de segredos – Alias do grupo de identidade** e **Grupo de segredos – Grupo de identidade** estarão visíveis. Essas listas relacionadas exibem os registros que você criou nas etapas anteriores.
21. Na lista relacionada **Grupo de segredos – Grupo de identidade**, selecione o campo **Criação** para o registro nessa lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Um registro de **Grupo de identidade** será exibido.

22. Na lista relacionada **Membros do grupo de identidade**, selecione o botão **"Novo"**.
    Um registro de **Membro do grupo de identidade** será exibido.
23. No campo **Tabela de membros**, selecione **"MID Server [ecc_agent]"**.
24. Selecione o ícone de referência ( ) ao lado do campo **Registro de membros do grupo de identidade** e selecione o seu MID Server.

> **Nota:**
> Se você habilitar a caixa de seleção **Incluir todos os registros**, todos os MID Servers conectados à sua instância serão adicionados ao grupo de identidade.

25. Para fechar a janela **"Selecionar o documento"**, clique em **"OK"**.
26. Selecione **Enviar**.
27. Navegue de volta para **Tudo** > **Gestão de segredos** > **Grupos secretos contendo critérios**e abra o registro que você criou na etapa 2.
28. Habilite o campo **"Ativo"**.
29. Clique em **"Atualizar"** para salvar o registro.

Como fazer o carregamento do par de chaves público/privado para o MID Server

Carregue seu par de chaves público/privado para o MID Server. Este par de chaves permite que o MID Server lide com as solicitações de autenticação da sua instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Como ServiceNow não tem acesso à chave privada, não é possível emparelhá-lo com a chave pública para descriptografar a chave simétrica e, em seguida, descriptografar a credencial. Se o MID Server tentar usar esta credencial criptografada, ele não poderá descriptografar a credencial para autenticação sem ter acesso à chave privada.

Nestas etapas, você carrega a chave privada no MID Server para concluir as chaves públicas/privadas. Este carregamento concede acesso ao MID Server sem conceder acesso ao ServiceNow.

Para conceder ao MID Server acesso à chave privada, você deve criar um comando a ser executado como administrador no Powershell. Neste exemplo, o comando é para a máquina virtual Azure do Windows.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:

Certifique-se de que o sistema em que você executa essas etapas tenha acesso ao MID Server e ao arquivo com o par de chaves.

Procedimento

1. Em seu ambiente local, localize a pasta em que você criou seu par de chaves nas etapas Criação de chaves de criptografia e certificado.
2. Localize e copie o caminho completo para o arquivo `manage-certificates.bat`.

   Nota:
   Este arquivo está localizado na pasta do MID Server. Dependendo de onde você armazenou a pasta do MID Server, o caminho pode ser semelhante a este exemplo:

   ```
   C:
   \Users\<your_user_account>\Documents\SM_Implementation\mid.utah-07-08-2022__
   patch4b01-31-2023_02-07-2023_1702.windows.x86-64\sm_ig_MIDS\bin\scripts\manag
   e-certificates.bat
   ```

3. Crie um arquivo de texto e cole o caminho no arquivo.
4. No arquivo de texto, adicione o seguinte informação após o caminho:
   `-a your_identity_key_alias`

   Substitua `your_identity_key_alias` pelo nome do alias da chave de identidade que você criou ao carregar seu certificado público.
5. Localize e copie o caminho completo para o arquivo do par de chaves.

   Nota:
   Se você usou os nomes nestas etapas, o arquivo será chamado `de sm_keypair_bundle.pem`.

6. No seu arquivo de texto, adicione este caminho ao final da linha, adicionando um espaço entre este caminho e as informações anteriores.
   O texto dentro do seu arquivo de texto deve ser semelhante a este exemplo:

   ```
   C:
   \Users\<your_user_account>\Documents\SM_Implementation\mid.utah-07-08-2022__patch
   4b01-31-2023_02-07-2023_1702.windows.x86-64\sm_ig_MIDS\bin\scripts\manage-certificat
   es.bat -a your_identity_key_alias
    C:\Users\<your_user_account>\Desktop\sm_keypair_bundle.pem
   ```

   Nota:
   Neste exemplo, o arquivo `sm_keypair_bundle.pem` está na área de trabalho para tornar o caminho mais curto.

7. Copie o texto inteiro do arquivo de texto para a área de transferência.
8. Encontre o Powershell no seu sistema e escolha a opção **Executar como administrador**.
9. Cole o texto do arquivo de texto no Powershell e pressione Enter.
   Se for bem-sucedido, você verá a seguinte mensagem:


   ```
   Installed certificate with alias: <your_identity_key_alias> into the MID keystore.
   ```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dica:
Se você não vir esta mensagem, verifique se o comando não tem erros, espaços ou aspas desnecessárias. Certifique-se de que o caminho completo tenha sido digitado corretamente.

10. Reinicie o MID Server navegando até o registro do MID Server, clicando com o botão direito do mouse no registro e selecionando **Reiniciar MID**.



Reiniciar o MID Server sincroniza o par de chaves carregado no armazenamento de chaves MID para uso com as operações. Antes de continuar, aguarde o MID Server reiniciar e apresentar um status de **Operante** e um valor validado de **Sim**.

Criação de credenciais e testagem da criptografia de credenciais

Crie uma credencial para autenticar em um sistema de terceiros.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, KMF_admin, sn_secrets.secret_manager e sn_kmf.cryptographic_manager

Importante:
O usuário conectado no MID Server também deve ter as seguintes funções: admin, kmf_admin, sn_secrets.secret_manager e sn_kmf.Cryptographic_manager.

Procedimento

1. Navegue até a lista **Credenciais SSH** inserindo `ssh_credentials.list` no filtro de navegação.
2. Selecione **"Novo"** para criar um registro de **Credencial SSH**.
3. Preencha os campos a seguir no formulário.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de Credenciais SSH

Campo	Valor
Nome	Insira um nome para o registro de credenciais. Escolha qualquer nome que desejar.
Aplica-se a	Selecione **MID Servers específicos**
MID Servers	Selecione o seu MID Server.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário.
Senha	Insira a senha correspondente ao usuário no campo **Nome de usuário**.


4. Selecione o ícone de cadeado ( ) ao lado do campo **Alias de credencial**.
5. Selecione o ícone de referência ( ) para abrir a lista de **Aliases de conexão e credencial**.
6. Selecione **"Novo"** para criar um registro de **Aliases de conexão e credencial**.
7. Digite um nome no campo **Nome**.
8. Selecione **"Credencial"** no campo **Tipo**.
9. Selecione **"Enviar"**.
   Você será levado de volta ao registro de **Credenciais SSH**. Nas próximas etapas, você irá testar se a credencial está criptografada.
10. Selecione e mantenha pressionado (ou clique com o botão direito) o cabeçalho do formulário e escolha **Mostrar XML**.
11. Encontre o marcador `<password>` contido no XML.
12. Copie o sys_id contido nesse marcador de `<password>` para a área de transferência.
    O sys_id é um código de 32 caracteres que representa a chave simétrica que está sendo usada para criptografar esta credencial. A senha criptografada que você inseriu na tabela Credenciais SSH está à direita dos dois conjuntos de caixas de seleção nesta mesma linha.



13. Navegue até a lista **Chaves do módulo** inserindo `sys_kmf_module_key.list` no filtro de navegação.
14. Filtre a lista de registros em que o campo **Sys ID** do sistema corresponda ao sys_id que você copiou na etapa 12 e selecione **"Executar"**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Sua pesquisa deve retornar um único registro de **Chave de módulo**. Esse registro mostra que você criou uma chave simétrica e a está usando com sucesso.

15. Navegue até a lista **Chaves do módulo encapsulado** inserindo `sys_kmf_wrapped_module_key.list` no filtro de navegação.
16. Filtre a lista de registros em que o campo **Módulo de criptografia** corresponda ao módulo criptográfico que você criou nas etapas anteriores e selecione **Executar**.
    Sua pesquisa deve retornar um único registro de **Chave de módulo encapsulado**. Nessa lista, você pode verificar o seguinte:
    - A coluna **Material de chave encapsulado** mostra que a chave simétrica no módulo de criptografia (que está sendo usada para criptografar a credencial SSH) é criptografada pela chave pública que você carregou para o Grupo de identidade.
    - O campo **ID do sistema de encapsulamento de chaves** mostra que é a chave (a chave simétrica do módulo de criptografia) que está sendo criptografada pelo **ID do sistema de encapsulamento de chaves** (a chave pública carregada no Grupo de identidade).

    Se os campos anteriores não estiverem na sua lista por padrão, você poderá adicioná-los à lista selecionando o ícone **"Personalizar lista"** ( ).

    Nota:
    Sua instância executa um trabalho de limpeza a cada dez minutos, o que remove chaves órfãs e impede a proliferação de chaves não associadas após a atualização de suas credenciais.

Configuração do Flow Designer para gerenciamento de integração

Em sua instância, use o Workflow Studio para gerenciar uma integração entre sua rede local e sua instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, KMF_admin, sn_secrets.secret_manager e sn_kmf.cryptographic_manager


Seguindo estas etapas, você criará um fluxo de trabalho de Workflow Studio para criar um arquivo de texto em seu sistema local.

Procedimento


1. Em sua instância, navegue até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Crie uma ação em ServiceNow selecionando **"Novo"** e **"Ação"**.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. Insira um nome no campo **"Nome da ação"** e selecione **"Enviar"**.
4. Crie uma etapa selecionando o sinal de adição entre **Entradas** e **Avaliação de erro** em **Descrição da ação**.



5. Na janela **"Escolha uma etapa para adicionar à sua ação"**, selecione **"Pesquisa de registro"**.



6. Na etapa **Pesquisar registro**, selecione **MID Server [ecc_agent]** no campo **Tabela**.
7. Crie outra etapa selecionando o sinal de adição na etapa **Pesquisar registro**.
8. Na janela **"Escolha uma etapa para adicionar à sua ação"**, selecione **"SSH"**.

Nota:
Se você não vir a opção **"SSH"**, ative o plug-in necessário.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Na etapa **SSH**, insira as informações a seguir:

Campo	Valor
Conexão	Selecione **"Definir conexão em linha"**
Alias de credencial	Selecione o alias de credencial para a credencial SSH que foi criada nas etapas anteriores.
Host	Insira o endereço IP do host ao qual você está se conectando via SSH.
Porta	Insira 22.
Seleção de MID	Selecione **MID Server específico**.

10. Para preencher o campo do **MID Server**, arraste a cápsula **Registro do MID Server** da seção **Dados** para o campo.



Aviso:
Ao arrastar a cápsula para o campo, selecione a cápsula e não a seta preta ao lado dela.

11. Na seção **Configuração do SSH**, insira o valor a seguir no campo **Comando**.

```
/bin/date > sm_ig_text_file.txt
```

Esse comando cria um arquivo de texto em seu sistema local usando os segredos descriptografados do MID Server. O MID Server concede acesso à instância da ServiceNow (por meio do Workflow Studio) sem nunca conceder acesso da instância da ServiceNow ao segredo descriptografado.

Dica:
O comando `/bin/date` insere a data/hora atual no arquivo de texto criado. Este comando demonstra que a integração está acontecendo em tempo real com base na data/hora atuais em relação a quando o arquivo de texto foi criado.

12. Selecione o botão **Salvar** para salvar o fluxo de trabalho.

Testar a integração de segredos criptografados de ponta a ponta do lado do cliente

Teste sua integração e revise os detalhes da execução para confirmar se a sua configuração está funcionando.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, KMF_admin, sn_secrets.secret_manager e sn_kmf.cryptographic_manager

Procedimento

1. Em Workflow Studio, selecione o botão **Testar** no canto superior direito da tela.



2. Na janela **Ação de teste**, selecione **Executar teste**.
3. Selecione **A execução do seu teste foi concluída. Visualize os detalhes de execução da ação.**
4. Atualize sua tela até ver **Execução de teste - Concluída** no canto superior direito da tela.
5. Selecione a seta de **Etapas**, na parte inferior esquerda da tela.
6. Role para baixo até ver o título **Dados de Saída da Etapa** com a seguinte mensagem de sucesso:

```
{"Step Status";{"code";0,"message";"Success"}}
```

7. Depois de ver esta mensagem no Workflow Studio, verifique se o arquivo de texto foi criado no sistema local.

Como testar uma credencial do Windows Management Instrumentation criptografada com a Gestão de segredos

Verifique se sua credencial do WMI (Windows Management Instrumentation) está criptografada com a Gestão de segredos e use um fluxo de trabalho do IntegrationHub para concluir o teste de ponta a ponta.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, KMF_admin, sn_secrets.secret_manager e sn_kmf.cryptographic_manager


- O Integration Hub Enterprise deve estar ativo na sua instância. Para obter detalhes, consulte Request an Integration Hub plugin .
- Você deve ter um grupo de segredos configurado em sua instância. Consulte as etapas 1 a 3 listadas em Configurando segredos acessíveis ao cliente.
- Você deve ter uma credencial configurada criptografada com a Gestão de segredos. Consulte as etapas 1 a 9 listadas em Criação de credenciais e testagem da criptografia de credenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Confirme se o MID Server desejado está associado ao grupo de segredos.
   Abra o registro Grupo de segredos com critérios [sn_sm_criteria_secret_group] e procure seu MID Server na lista **Grupo de segredos - Membros do grupo de identidade**. Se o seu MID Server não estiver associado a um grupo, consulte Como criar um grupo secreto com critérios.
2. Confirme se a credencial está criptografada com a Gestão de segredos.
   a. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Conexões e Credenciais** > **Credenciais**.
   b. Abra seu registro de credencial.
   Verifique se você tem um alias de credencial listado no campo **Alias de credencial**. Se você ainda não criou um, consulte Crie um alias de Conexão e Credenciais.
   c. Selecione e mantenha pressionado (ou clique com o botão direito) o cabeçalho do registro de credenciais e selecione **Mostrar XML** na lista.
   d. Na exibição XML do registro, localize a senha e confirme se o valor começa com □□□A□□.




3. Crie um fluxo de trabalho de teste no Workflow Studio.
   a. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Workflow Studio**.
   b. Selecione **Novo** e, em seguida, selecione **Ação** na lista.
   c. Digite um nome no campo **Nome da ação**.
   Deixe o campo **Aplicação** definido como "Global".
   d. Selecione o botão **Criar ação**.
4. Configure uma etapa de pesquisa de registro no Workflow Studio.
   a. Em **Descrição da ação**, selecione o botão de adição para incluir uma nova etapa.
   Localize e selecione o tipo de etapa **Pesquisar registro**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. No campo **Tabela**, selecione **MID Server [ecc_agent]**.

c. Para a condição, selecione **O nome é**, seguido pelo nome do seu MID Server.



Importante:
Certifique-se de que o MID Server selecionado seja o mesmo associado ao grupo de segredos.

5. Configure uma etapa de pesquisa de registro no Workflow Studio.

a. Em **Descrição da ação**, selecione o botão de adição para incluir uma nova etapa abaixo da etapa "Pesquisar registro".
Encontre e selecione o tipo de etapa **PowerShell**.

b. No formulário **Etapa de PowerShell**, preencha os campos conforme necessário.


Campos da etapa de PowerShell

Campo	Valor
Conexão	Selecione **"Definir conexão em linha"**
Alias de credencial	Selecione seu alias de credencial
Host	Digite o endereço IP do servidor Windows de destino
Porta	Digite 22 caso ainda não seja o padrão.
Seleção de MID	Selecione **MID Server específico**
MID Server	Arraste a cápsula **Registro do MID Server** a partir do painel **Dados**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
	Essa cápsula de dados está visível no painel **Dados** na borda direita da tela, sob a etapa **Pesquisar registro**.
Tipo de comunicação remota	Selecione **Executar em um MID Server ou fazer com que o script estabeleça uma sessão remota**



6. Crie um script para sua ação de teste.


a. No campo **Tipo de script**, selecione **Script em linha**.

b. Use o script abaixo, substituindo o caminho de exemplo pelo caminho do seu host de teste.

```
Get-Date | Out-File -FilePath C:\Users\<path>\sm_ig_text_file.txt
```

Nota:
Também é possível executar seu próprio script que se adapta à sua configuração de host remoto. É importante confirmar se uma conexão foi estabelecida usando o valor criptografado pela SM.

c. Selecione o botão **Salvar** para salvar sua ação.




7. Selecione o botão **Testar** para testar sua ação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Revise os logs de saída em busca de mensagens de erro.
9. Verifique se um arquivo de teste foi criado no servidor host, no caminho do arquivo que você informou no script.



Clonagem e gestão de segredos

Saiba como reconfigurar os grupos de segredos e os grupos de segredos do cliente após um clone.

Depois de clonar uma instância, talvez seja necessário reconfigurar os grupos de segredos e os grupos de segredos do cliente para que funcionem conforme o esperado.

Origem do grupo de segredos	Comportamento após um clone
Grupos de segredos da instância originais da instância de destino	Funciona conforme o esperado depois de importar manualmente o módulo criptográfico ausente. Consulte Exporting and importing data via XML .
Grupos de segredos do cliente originais da instância de destino	Funciona conforme o esperado depois de importar manualmente o módulo criptográfico ausente. Consulte Exporting and importing data via XML .
Grupos de segredos da instância clonados da instância de origem	Só funcionará se houver a configuração manual
Grupos de segredos do cliente clonados da instância de origem	Funcionará se houver a configuração manual de sg/identity group/alias/mid

Painel da Gestão de segredos

Use o painel da Gestão de segredos para revisar os grupos de segredos configurados em sua instância e aprender sobre problemas de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral do grupo secreto



A guia **Visão geral do grupo secreto** exibe informações sobre os grupos secretos configurados. Use esta guia para ver informações sobre os grupos de segredos configurados em sua instância.

Grupo secreto por tipo

Exibe um gráfico de pizza mostrando grupos de segredo instalados em sua instância, agrupados por tipo de segredo (lado da instância do lado do cliente).

Grupo secreto por tipo de critério

Exibe um gráfico de pizza mostrando grupos secretos com critérios configurados em sua instância pelo tipo de critério usado.


Número de grupos secretos inativos

Exibe uma contagem dos grupos secretos inativos configurados em sua instância.

Número de segredos dedicados

Exibe uma contagem de segredos em grupos de segredos básicos.

Avisos de grupos secretos



A guia **Avisos de grupos secretos** exibe avisos relacionados aos seus grupos secretos e grupos de identidade.

Grupos secretos acessíveis para a instância - Avisos

Este cartão exibirá avisos se houver grupos secretos sem políticas de acesso ativas em vigor. Selecione o nome de um grupo secreto para exibir esse registro.

Grupos secretos acessíveis para o cliente - Avisos

Este cartão exibirá avisos se houver grupos secretos acessíveis pelo cliente que não tenham uma MAP (module access policy, política de acesso ao módulo) de identidade ativa. Selecione o nome de um grupo secreto para exibir esse registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Grupos de identidade - Avisos

Este cartão exibirá avisos se houver grupos de identidade que não tenham membros do grupo configurados. Selecione o nome do grupo de identidade para exibir o registro.

Nota:
O Painel de gestão de segredos faz parte do Gestão de segredos Enterprise. A Gestão de segredos Enterprise é um plug-in pago que a equipe da ServiceNow deve ativar em sua instância de produção.

Funções de gestão de segredos

A gestão de segredos adiciona essas funções

Administrador de segredos [sn_secrets.admin]

Atribua funções de segredos de não administrador a outros usuários. Os administradores de segredos têm os mesmos privilégios que o gerente e o visualizador de segredos.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Importante:
Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

- Um usuário deve ter as funções admin e security_admin para ser atribuído à função sn_secret.admin.
- Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções direcionadas disponíveis.

Gerenciador de segredos [sn_secrets.secret_manager]

Conceda esta função a usuários que devem ser capazes de executar qualquer uma das seguintes funções.

- Exibir segredo e registros de grupo secreto
- Exibir histórico de acesso e outras informações de atividade de uso
- Criar grupos secretos e filtros
- Criar provedores secretos
- Mover segredos entre grupos secretos
- Alterar configurações de grupo secreto e provedor secreto

Contém as funções

Lista de funções contidas na função.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Importante:
Os gerentes de segredos não podem ver os segredos em texto sem formatação.

Visualizador de segredos [sn_secrets.viewer]

Conceda esta função a usuários que devem ser capazes de exibir segredo e registros de grupo secreto.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Criar um módulo criptográfico de grupo de segredos

Crie um módulo criptográfico de grupo de segredos para executar criptografia e descriptografia.

Antes de Iniciar
Função necessária:

- admin
- sn_secrets.admin
- sn_secrets.secret_manager
- sn_kmf.cryptographic_manager
- sn_kmf.admin

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de segredos** > **Criar módulo de criptografia de grupo secreto**.
2. Selecione o tipo de módulo criptográfico de grupo que você deseja criar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criptografia do tipo módulo	Descrição
Criar um módulo secreto de criptografia com acesso à instância	Crie segredos acessíveis da instância que podem ser descriptografados por sua instância.
Criar um módulo de criptografia de segredos acessível ao cliente	Crie segredos acessíveis ao cliente, que são criptografados usando sua própria chave, inacessível para ServiceNow.

3. No formulário do **Módulo criptográfico**, preencha os campos.



Campo	Descrição
Nome do módulo	Nome descritivo do seu módulo
Aplicação	O escopo da aplicação que contém seu módulo. O campo é preenchido automaticamente com o módulo atual.
Modelo de especificação de criptografia	**Modelo padrão** é selecionado por padrão.
Nome	Nome do módulo. Este nome é gerado automaticamente com base na aplicação e no nome do módulo.
Valor da política de acesso ao módulo padrão	○ Depende de padrão do sistema ○ Rejeitar ○ Rastreamento
Estado do ciclo de vida do módulo de criptografia	Se o módulo está no estado **Rascunho** ou **Publicado**.
Resultado real da política de acesso ao módulo	Este campo é para fins informativos e é somente para leitura.
Módulo de criptografia primário	O módulo de criptografia primário, que é determinado pelo tipo de módulo de criptográfico selecionado na etapa anterior. Este campo é só de leitura.

4. Selecione **Enviar**.

Criação de um grupo de segredo básico

Crie um grupo de segredo básico para agrupar quaisquer segredos, independentemente de seus critérios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Grupos de segredo básicos podem conter qualquer segredo adicionado a eles, independentemente de tabela, escopo ou aplicação. Depois de criado, você adiciona segredos ao grupo. Para criar um grupo especificamente para todos os segredos que compartilham um atributo comum, como esses, crie um grupo de segredo com critérios usando as instruções em Como criar um grupo secreto com critérios.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de segredos** > **Grupos secretos**.
2. Selecione **Novo**.
3. Em **Que tipo de grupo secreto você deseja criar?** selecione **Grupo secreto básico**.
4. No formulário **Grupo secreto**, preencha os campos.

Campos de grupo secreto

Campo	Descrição
Nome do grupo	Nome para o grupo **Nota:** Os nomes dos grupos secretos podem conter somente caracteres minúsculos, números e sublinhados (_)
Tipo de segredo	Se o grupo é **Acessível à instância** ou **Acessível ao cliente**.
Módulo Autogen	Gera um novo módulo de criptografia para este grupo secreto. Este módulo criptografa e descriptografa seus dados. Este campo está habilitado por padrão.
Aplicação	Aplicação com escopo para este registro. Este campo somente-leitura é preenchido automaticamente com o escopo atual.
Descrição resumida	Descrição do grupo
Módulo de criptografia	Selecione o módulo de criptografia a ser usado com este grupo. Este módulo criptografa e descriptografa seus dados. Este campo só fica visível quando o **Módulo Autogen** não está selecionado. Para obter detalhes sobre políticas de acesso ao módulo, consulte Visão geral da política de acesso ao módulo. **Nota:** Você pode revisar as políticas de acesso ao módulo relacionadas ao seu grupo secreto usando o botão **Gerenciar acesso à instância**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **Enviar**.

> **Nota:**
> Quando criado, um grupo secreto fica inativo por padrão. Retorne ao registro do grupo e selecione **Ativo** para ativar o grupo.

Como criar um grupo secreto com critérios

Crie um grupo secreto com critérios para organizar automaticamente os segredos inseridos nos campos Password2 quando eles tiverem critérios comuns, como tabela, escopo ou aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, KMF_admin, sn_secrets.secret_manager e sn_kmf.cryptographic_manager

Os segredos neste tipo de grupo secreto devem compartilhar critérios comuns. Para grupos sem essa restrição, considere a criação de um grupo secreto básico. Saiba mais sobre como criar um grupo secreto básico em Criação de um grupo de segredo básico.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de segredos** > **Grupos secretos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No aviso **Que tipo de grupo de segredos você deseja criar?**, selecione **Grupo secreto contendo critérios**.
4. No formulário **Grupo secreto**, preencha os campos.

Campos de grupo secreto

Campo	Descrição
Nome do grupo	Nome para o grupo **Nota:** Os nomes dos grupos secretos podem conter somente caracteres minúsculos, números e sublinhados (_)
Tipo de segredo	Se o grupo é **Acessível à instância** ou **Acessível ao cliente.**
Módulo Autogen	Gera um novo módulo de criptografia para este grupo secreto. Este módulo criptografa e descriptografa seus dados. Este campo está habilitado por padrão.
Aplicação	Aplicação com escopo para este registro. Este campo somente-leitura é preenchido automaticamente com o escopo atual.
Descrição resumida	Descrição do grupo
Tipo de critério	Os critérios que os segredos deste grupo compartilham.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Escopo ○ Pacote ○ Tabela de destino ○ Coluna secreta ○ Registro de filtro
Módulo de criptografia	Selecione o módulo de criptografia a ser usado com este grupo. Este módulo criptografa e descriptografa seus dados. Este campo só fica visível quando o **Módulo Autogen** não está selecionado. Para obter detalhes sobre políticas de acesso ao módulo, consulte Visão geral da política de acesso ao módulo. **Nota:** Você pode revisar as políticas de acesso ao módulo relacionadas ao seu grupo secreto usando o botão **Gerenciar acesso à instância**.

Nota:
Dependendo da sua configuração, o **Módulo de criptografia** pode usar um valor selecionado automaticamente.

Quando o campo **Tipo de critério** é definido como Pacote e o campo **Módulo Autogen** é selecionado:	O campo **Módulo de criptografia** fica vazio e é somente leitura. Utiliza-se um submódulo Password2 existente. Se um submódulo Password2 não for encontrado, o módulo Criptografia do Glide em nível de instância será usado.
Quando o campo **Tipo de critério** é definido como Pacote e o campo **Módulo Autogen** é desmarcado: (somente usuários Enterprise podem desmarcar o campo **Módulo Autogen**)	O campo **Módulo de criptografia** é editável e os administradores podem selecionar um módulo de criptografia para usar.

5. Selecione e segure (ou clique com o botão direito) o cabeçalho do formulário e escolha **Salvar**.

Nota:
Quando criado, um grupo secreto fica inativo por padrão.

6. Depois de salvar o registro, campos adicionais podem aparecer com base em como você configurou seu grupo.

Campos de grupo secreto adicionais


Campo	Descrição
Escopo de destino	Escopo compartilhado pelos segredos a serem atribuídos a este grupo. Este campo só está

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	disponível quando você seleciona Escopo no campo **Tipo de critério**.
Pacote de destino	Pacote compartilhado pelos segredos a serem atribuídos a este grupo. Este campo só está disponível quando você seleciona Pacote no campo **Tipo de critério**.
Tabela de destino	Tabela compartilhada pelos segredos a serem atribuídos a este grupo. Este campo só está disponível quando você seleciona Tabela ou Coluna secreta no campo **Tipo de critério**.
Escopo de destino	Escopo da aplicação da tabela selecionada no campo **Tabela de destino**. Esse campo só fica visível quando você seleciona Tabela, Filtrar coluna ou Coluna secreta no campo **Tipo de critério**.
Coluna secreta	Coluna da tabela que contém os segredos de password2 que você inclui nesse grupo. Os campos disponíveis nesta lista são determinados pela tabela selecionada no campo **Tabela de destino**. **Nota:** Se não houver colunas na tabela selecionada que contenham segredos, este campo exibirá somente – Nenhum -- como uma seleção.
Filtrar coluna	A coluna da tabela selecionada em **Tabela de destino** que você deseja usar como filtro. Este campo não pode ser um campo Password2.
Valor de filtro	O valor que você deseja usar como filtro. Este filtro se aplica ao campo selecionado no campo **Coluna de filtro**.

Example: Um grupo acessível pela instância que contém todas as senhas de contas de e-mail de um servidor de e-mail.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Depois de criar seu grupo, todos os novos registros correspondentes aos critérios serão criptografados. Para criptografar registros existentes usando o módulo criptográfico desse grupo, é necessário executar um trabalho de segurança. Para obter detalhes, consulte Executar trabalhos de segurança da gestão de segredos.

Os grupos acessíveis pelo cliente precisam de uma chave pública fornecida pelo cliente para criptografar seus segredos. Para conferir as etapas para carregar essa chave, consulte Carregar uma chave pública para a Gestão de segredos.

Carregar uma chave pública para a Gestão de segredos

Carregue uma chave pública para criptografar seus segredos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de segredos** > **Grupos secretos**e abra o registro do grupo secreto.
2. No registro, selecione o botão **Gerenciar acesso do cliente**.
   Um novo registro de grupo de identidades será aberto.
3. Selecione o botão **Carregar chave de identidade**.
   A janela **Importar certificado de chave pública de identidade** será exibida.
4. Insira um alias para a chave no campo **Alias da chave de identidade**.
5. Selecione o botão **Importar** para carregar a chave pelo ambiente local.
6. Selecione o botão **OK**.
   O campo **Chave do módulo de grupo** usa o alias da chave de identidade.
7. Selecione **Enviar** para salvar o registro do grupo de identidade.

Executar trabalhos de segurança da gestão de segredos

Programe um trabalho de gestão de segredos para executar tarefas de criptografia em campos de segredos em sua instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.admin, security_admin e sn_secrets.admin

Para realizar essas etapas, você deve ser elevado à função security_admin. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte Elevar para uma função privilegiada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Criar novo(a)**.
2. No prompt **Que tipo de trabalho de segurança você deseja criar?** selecione **Trabalho de Gestão de segredos**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de trabalho de gestão de segredos

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho de segurança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Estado	O estado inicial do trabalho é Novo. Após sua execução conforme agendado, o estado será atualizado de acordo
Início da janela de tempo	Hora de início do trabalho no formato 24h. O trabalho começa a ser executado no horário escolhido.
Fim da janela de tempo	Hora de finalização do trabalho no formato 24h. Se o trabalho não estiver concluído até essa hora, ele continuará durante a próxima janela de processamento especificada até que o trabalho seja concluído.
Nível de aplicação	Se o trabalho afeta todas as tabelas ou uma seleção de tabelas ou campos específicos. Selecione a partir de ○ Todas as tabelas ○ Tabelas específicas ○ Campos específicos ○ Pacotes específicos **⚠ Aviso:** Selecionar a opção **"Todas as tabelas"** pode afetar o desempenho da instância. Considere programar em horários fora do pico.
Packages	Os pacotes a serem incluídas neste trabalho. A criptografia será aplicada aos pacotes selecionados. Esta opção será exibida somente quando o campo **Nível de aplicação** estiver definido como **Pacotes específicos**
Tabelas	As tabelas a serem incluídas neste trabalho. A criptografia é aplicada a todos os campos aplicáveis nas tabelas selecionadas. Esta opção será exibida somente quando o **Nível de aplicação** estiver definido como **Tabelas específicas**
Campos	As tabelas a serem incluídas neste trabalho. A criptografia é aplicada a todos os campos selecionados. Esta opção será exibida somente quando o **Nível de aplicação** estiver definido como **Campos específicos**
Modo de trabalho	Selecione a partir de **Password2 para Gestão de segredos** Criptografe todos os campos password2 em seus grupos de segredos usando os módulos de criptografia definidos na política de acesso ao módulo de cada grupo. **Gestão de segredos para Password2**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Criptografe novamente os dados em seus grupos de segredos usando a criptografia de password2. Para obter detalhes sobre esta criptografia, consulte Criptografia de Password2 com KMF. **Imposição do grupo secreto** Consulta todos os dados que devem corresponder ao grupo selecionado no campo **Grupo secreto**. Se todos os dados encontrados pela consulta já estiverem no grupo, o trabalho não fará mudanças. Se a consulta encontrar dados que ainda não estão no grupo, o trabalho criptografará novamente esses dados no Grupo secreto. **Nota:** Se os dados encontrados nesta consulta já estiverem criptografados e suas instâncias não conseguirem descriptografar esses dados, eles não serão criptografados e adicionados ao grupo de segredos.
Grupo secreto	Grupo secreto que contém os segredos a serem criptografados. Este campo só está disponível quando o **Grupo secreto** for selecionado no campo **Modo de trabalho**.
Forçar rechaveamento de dados	
Resumo	Exibe informações sobre o andamento do trabalho. O resumo também exibe os registros que não puderam ser criptografados pelo trabalho.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

O trabalho consulta todos os dados que devem corresponder ao grupo secreto selecionado. Se todos os dados encontrados pela consulta já estiverem no grupo, o trabalho não fará mudanças. Se a consulta encontrar dados que ainda não estão no grupo, o trabalho criptografará novamente esses dados no Grupo secreto. (Se a instância puder descriptografá-la, o que pode não ser o caso de segredos criptografados no lado do cliente).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Assinatura de código

A assinatura de código cria assinaturas digitais para que os dados que posteriormente serão verificados confirmem a autenticidade e a integridade dos dados. A assinatura de código é um módulo licenciado como um componente de ServiceNow Vault.


Assinatura de código e Círculo de confiança

. Círculo de confiança(COT) É um pré-requisito para a Assinatura de código que cria comunicação segura entre suas instâncias confiáveis e protegidas para garantir que somente usuários autorizados possam acessar o recurso de Assinatura de código.

Várias medidas de segurança ajudam a impedir que agentes mal-intencionados desabilitem ou usem indevidamente a assinatura de código, caso uma instância protegida seja comprometida. Como parte da estratégia de defesa em profundidade, o COT usa os seguintes componentes:

- Controles que restringem até mesmo as contas de administrador mais avançadas são estabelecidos na instância protegida para ajudar a proteger os processos e a configuração da Assinatura de código.
- As instâncias confiáveis devem trabalhar em conjunto com instâncias protegidas para estabelecer o. Círculo de confiança relacionamento. Pelo menos uma instância confiável é necessária, mas várias instâncias confiáveis podem ser configuradas para colaborar com a instância protegida.

Visão geral do Círculo de confiança




. Círculo de confiança usa trabalhos, scripts e regras de negócios junto com um par de chaves para gerar assinaturas para assinar conjuntos de atualizações para a instância protegida. Quando o trabalho é chamado, a assinatura é verificada junto com o certificado confiável para executar atualizações de instância protegida.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Processo de conjuntos para atualização confiáveis



Fluxo de Assinatura de código







. Círculo de confiança requer um relacionamento de confiança inicial entre instâncias confiáveis e protegidas que impede que qualquer usuário não autorizado com qualquer nível de autorização acesse atividades não aprovadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar	Configurar	Referência
		
Conheça os principais recursos e o valor comercial da Assinatura de código.	Ative e configure a Assinatura de código.	Obtenha detalhes sobre propriedades e solução de problemas

Uso

Saiba como usar a Assinatura de código para ajudar a verificar a autenticidade e a integridade dos seus dados.

Solucionar problemas e obter ajuda

- https://www.servicenow.com/community/secops/ct-p/security-operations
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorando a assinatura de código

A assinatura de código fornece verificação criptográfica para garantir que somente scripts autorizados possam ser executados em MID Servers. A assinatura de código evita que registros de fila ECC não autorizados ou adulterados sejam processados por MID Servers, mantendo a integridade das integrações entre a ServiceNow e sistemas externos.

A assinatura de código cria assinaturas digitais para seus dados, que são verificadas posteriormente para confirmar a autenticidade e a integridade dos dados. A assinatura de código é um módulo licenciado como um componente de ServiceNow Vault.

Nota:
A equipe Suporte e atendimento ao cliente deve conceder acesso à assinatura de código.

A assinatura de código declara a intenção por trás da operação que está sendo realizada e valida se o recurso ou registro pode ser usado para a finalidade pretendida. Para facilitar a assinatura de código, o Estrutura de gestão principal (KMF) usa certificados digitais e criptografia assimétrica padrão do setor para assinaturas digitais.

Use a assinatura de código internamente no lado da plataforma e infraestrutura. A assinatura de código fornece uma maneira de assinar o conteúdo de tabelas específicas ou de um subconjunto de registros em uma determinada tabela de metadados.



A assinatura de código usa um seguro Círculo de confiança(COT) Entre suas instâncias confiáveis e protegidas para ajudar a garantir que somente instâncias confiáveis autorizadas e seguras possam acessar o recurso de Assinatura de código.

Nota:
A assinatura de código está habilitada na instância protegida e não na instância confiável.

Como a Assinatura de código protege seu ambiente

Sem Assinatura de código, um invasor que obtém acesso a. ServiceNow Os registros podem modificar instruções SQL em uma instância protegida. Quando o MID Server processa esta solicitação de fonte de dados, ele executa os comandos SQL mal-intencionados, potencialmente comprometendo a integridade e a segurança do sistema.

Quando você implementa uma arquitetura de Círculo de confiança com Assinatura de código, a transferência de dados para o MID Server segue o seguinte processo de verificação. Este processo ajuda a garantir que somente o código autorizado originado da instância confiável possa ser executado no MID Server. Os processos reduzem possíveis vetores de ataque que poderiam comprometer seus sistemas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. As assinaturas digitais são aplicadas a fontes de dados criadas ou atualizadas na instância confiável.
2. Use o processo de Assinatura de código para transferir os dados assinados da instância confiável para a instância protegida
3. O MID Server verifica a assinatura digital em todas as solicitações recebidas, rejeitando automaticamente todas as solicitações sem assinaturas válidas.
4. Se o MID Server rejeitar uma solicitação, ele registrará essa rejeição e enviará uma notificação para a instância protegida.

Benefícios da implementação da Assinatura de código

A assinatura de código fornece várias vantagens importantes:

Controle de execução

Somente scripts verificados criptograficamente podem ser executados em MID Servers

Detecção de adulteração

Quaisquer modificações nos registros assinados são imediatamente identificadas e bloqueadas.

Proteção automatizada

O sistema lida com a imposição de segurança sem exigir intervenção manual.

Registro em log abrangente

Todas as falhas de verificação de assinatura geram registros de auditoria detalhados.

Validação de assinatura de código e trabalhos

Todas as tabelas de metadados com configurações válidas são assinadas no momento da construção usando o plug-in de metadados Assinatura de códigos (`com.glide.code_signing`). Se você optar por assinar as tabelas, os usuários administradores com função de administrador de segurança terão acesso aos trabalhos de criptografia de assinatura de códigos:

- Assinar conjuntos para atualização.
- Assinar registros em massa.
- Anexos de assinatura em massa.


Assinar conjunto de atualizações

Este trabalho assina os registros que correspondem a uma configuração de assinatura no conjunto de atualizações. O trabalho também adiciona todos os novos registros de assinatura e certificados de verificação no conjunto de atualizações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Registro de assinatura KMF para o conjunto de atualizações




Assinar registros em massa

Este trabalho assina todos os registros que correspondem à configuração de assinatura aplicada em uma tabela de metadados específica.

Assinar anexos em massa

Esta tarefa assina todos os registros de anexo incluídos em uma tabela que corresponde a uma configuração de assinatura especificada.

Trabalho de criptografia para assinar registros em massa




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração da assinatura de código

Ative e configure a Assinatura de código para verificar a autenticidade e a integridade dos seus dados.



A Assinatura de código Enterprise requer um relacionamento de confiança inicial entre instâncias confiáveis e protegidas que ajuda a impedir que qualquer usuário não autorizado com qualquer nível de autorização acesse atividades não aprovadas.

Consulte cada tópico para concluir as etapas de configuração para estabelecer o Círculo de confiança com a Assinatura de código Enterprise:

Atribuição da função de Administrador da assinatura de código

Atribua a função de Administrador da assinatura de código a um usuário para que ele acesse a experiência de configuração da Assinatura de código.

Configure a Assinatura de código Enterprise em sua instância confiável

Ative a Assinatura de código em sua instância confiável.

Carregue seu arquivo de configuração de Assinatura de código para sua instância protegida

Carregue o arquivo de configuração gerado em sua instância confiável.

Configure a Assinatura de código Enterprise em sua instância protegida

Ative e configure a Assinatura de código em sua instância protegida.

Como ativar a validação de certificados

Ative a validação de certificado em sua instância.

Desativar a Assinatura de código

Desabilite a assinatura de código em sua instância protegida.

Nota:
Essa etapa opcional não faz parte da configuração inicial da Assinatura de código

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como atribuir a função de Administrador da assinatura de código

Atribua a função de Administrador da assinatura de código a um usuário para que ele acesse a experiência de configuração da Assinatura de código.

Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- administrador
- security_admin

Importante:
O usuário designado à função de Administrador da assinatura de código deve estar no escopo "Global".

Procedimento

1. Selecione uma instância confiável para usar.
   A instância confiável é usada para criar trabalhos, assinar registros e executar outras tarefas necessárias antes de habilitar a validação de assinatura em sua instância protegida.
2. Navegar até **Tudo** > **Assinatura de código** > **Administração** > **Administração de Função**.
3. Conceda a um usuário a função de Administrador de assinatura de código movendo-o da lista **Usuários disponíveis** para a lista **Usuários selecionados**.
4. Selecione **Salvar**.

Importante:
O usuário designado à função deve se desconectar e fazer login novamente para realizar as tarefas de Assinatura de código.

Resultado

O usuário selecionado tem a função de Administrador da assinatura de código. Um usuário com essa função pode acessar a experiência de configuração da Assinatura de código e atribuir outras funções de Assinatura de código aos usuários.

Para saber mais sobre as funções de Assinatura de código, consulte Funções instaladas com a Assinatura de código.

Configure a Assinatura de código Enterprise em sua instância confiável

Ative e configure a Assinatura de código em sua instância confiável.

Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- administrador
- security_admin
- codesigning_admin

Nota:
É possível designar a função codesigning_admin usando o processo detalhado em Como atribuir a função de Administrador da assinatura de código.

- sn_kmf.cryptographic_manager

É necessário ter pelo menos um par de chaves criptográficas e um certificado (extensão de arquivo p12) para assinatura do cliente e administração do COT (Circle of Trust). Para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

melhorar a segurança, considere o uso de pares de chaves criptográficas separadas para assinatura do cliente e para administração do COT.

Aviso:
Depois de concluir este processo, você terá baixado um arquivo de configuração que deve ser instalado em sua instância protegida em uma hora. Após este processo, verifique se você tem tempo disponível para carregar o arquivo de configuração para sua instância protegida. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte Carregue seu arquivo de configuração de Assinatura de código para sua instância protegida.

Procedimento

1. Em sua instância confiável, navegue até **Tudo** > **Assinatura de código** > **Configuração** > **Configuração assistida** Para abrir a página de configuração de Assinatura de código.
2. Em **Tipo de instância** campo, selecione **instância confiável** .
3. Selecione o botão **Avançar**.
4. No campo **Ação**, em **Selecione a ação que você deseja realizar**, selecione **Ativar assinatura de código**.
5. Ao lado de **Anexos** na seção **Par de chaves de assinatura do cliente e certificado**, selecione **+Adicionar arquivo** para carregar um par de chaves criptográficas (extensão de arquivo p12) para usar como assinatura do cliente.

   Dica:
   Se a opção **+Adicionar arquivo** não estiver disponível, verifique se você está no escopo "Global" e se tem a função sn_kmf.cryptographic_manager.

6. No campo **Senha**, digite a senha do par de chaves carregado.
7. Selecione **Importar**.
8. Selecione **Continuar** para avançar para a próxima seção.
9. Ao lado de **Anexos** na seção **Certificado e par de chaves de administração de COT**, selecione **+Adicionar arquivo** para carregar um par de chaves criptográficas (extensão de arquivo p12) que será usado para assinatura do cliente.
10. No campo **Senha**, digite a senha do par de chaves carregado.
11. Selecione **Importar**.
12. Selecione **Continuar** para passar para a próxima seção.
13. Em **Exportar configuração** página arquivo, selecione **Exportação** Para criar e baixar um arquivo de configuração usado para ativar a Assinatura de código em sua instância protegida.
    O processo de exportação baixará um arquivo XML em sua máquina local para uso nos detalhes de etapas de Configure a Assinatura de código Enterprise em sua instância protegida.

    Nota:
    A assinatura de código impõe limites em grandes conjuntos de atualizações para melhorar a experiência do usuário. O tamanho máximo de um conjunto de atualizações é de 10 000 registros.

Carregue seu arquivo de configuração de Assinatura de código para sua instância protegida

Carregue o arquivo de configuração gerado em sua instância confiável.

Antes de Iniciar
Funções necessárias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- administrador
- security_admin
- codesigning_admin

> **Nota:**
> É possível designar a função codesigning_admin usando o processo detalhado em Como atribuir a função de Administrador da assinatura de código.

- sn_kmf.cryptographic_manager

Você também precisa do arquivo de configuração gerado nas etapas detalhadas em Configure a Assinatura de código Enterprise em sua instância confiável.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.
2. Na parte inferior da lista **Conjuntos de atualizações**, selecione **Importar conjunto de atualizações do XML**.
3. Selecione **Escolher arquivo** e selecione seu arquivo de configuração (extensão de arquivo xml).
4. Selecione **Carregar**.
   Você deve ver o conjunto de atualizações de **Configuração da assinatura de código** na lista **Conjuntos de atualizações recuperados**.
5. Selecione e abra o conjunto de atualizações **configuração da assinatura de código**.
6. Selecione **Visualizar lote de conjunto de atualizações**.
   Se ocorrer algum conflito durante a visualização, resolva-o selecionando **Aceitar atualização remota** ou **Resolver conflitos conhecidos de CS**.
7. Depois de resolver todos os conflitos, selecione **Confirmar lote de conjunto de atualizações**.

Configure a Assinatura de código Enterprise em sua instância protegida

Ative e configure a Assinatura de código em sua instância protegida.

Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- administrador
- security_admin
- codesigning_admin

> **Nota:**
> É possível designar a função codesigning_admin usando o processo detalhado em Como atribuir a função de Administrador da assinatura de código.

- sn_kmf.cryptographic_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. No PPI, navegue até **Tudo** > **Assinatura de código** > **Configuração** > **Configuração assistida** Para abrir a página de configuração de Assinatura de código.
2. Em **Tipo de instância** campo, selecione **instância protegida** .
3. Selecione o botão **Avançar**.
4. Marque a caixa de seleção **Confirme se a atualização definida de configuração da Assinatura de código foi importada e confirmada**.
5. Selecione o botão **Avançar**.
6. Aguarde a conclusão da instalação do certificado.
   Uma mensagem de alerta em azul será exibida, indicando que os itens do arquivo de configuração estão em instalação. O alerta desaparecerá em alguns segundos, após a conclusão da instalação.
7. Ao lado de **Anexos** na seção **Par de chaves e certificado para notarização/execução**, selecione **+Adicionar arquivo** para carregar um par de chaves criptográficas (extensão de arquivo p12) que será usado para fins de tempo de execução/notarização.
   Você pode reutilizar um par de chaves da instância confiável ou carregar um novo especificamente para esse uso.

   Dica:
   Se a opção **+Adicionar arquivo** não estiver disponível, verifique se você está no escopo "Global" e se tem a função sn_kmf.cryptographic_manager.

8. No campo **Senha**, digite a senha do par de chaves carregado.
9. Selecione **Importar**.
10. Selecione **Continuar** para passar para a próxima seção.
11. Aguarde enquanto a instância realiza uma verificação da proteção.
    Essa verificação analisa a instância em busca de assinaturas inválidas e a conclusão dela pode levar algum tempo. Não saia da página nem a atualize antes da conclusão da verificação.

    Este fluxo de trabalho identifica assinaturas que foram geradas com certificados expirados ou inativos e assina novamente os registros afetados. Para melhorar o desempenho, o fluxo de trabalho agora divide o processo em vários eventos e os executa em paralelo.

12. Se a verificação encontrar assinaturas inválidas, selecione **Baixar relatório**.

    Selecionar **Baixar relatório** fará download de um relatório (scan_report.txt) que você pode usar para investigar e corrigir as assinaturas inválidas.

    Depois de resolver os erros, atualize a página para executar a verificação novamente.

13. Se não houver erros, selecione **Concluir a configuração**.
14. Aguarde a conclusão dos trabalhos de configuração.
    A instância executará um ou mais trabalhos para concluir o processo de configuração. Não saia da página nem a atualize até a conclusão dos trabalhos. Ao terminar, você verá uma mensagem **Configuração de Assinatura de código concluída com sucesso**.


Resultado

Agora, a validação da assinatura é imposta na sua instância de produção. É possível verificar a conclusão bem-sucedida analisando as propriedades do sistema. Procure a propriedade **com.snc.kmf.signature.validation.flag** na tabela "Propriedades do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

sistema" [sys_property] e verifique se ela tem um valor **verdadeiro**. Verifique se a propriedade **com.snc.kmf.signature.validation.certificate_trust** não tem um valor vazio.



Name	Value	Description	Updated	Updated by
*snc.kmf	Search	Search	Search	Search
com.snc.kmf.cert.validation.enabled	true	The property is added by the Code Signing.	2024-05-03 13:03:24	maint
com.snc.kmf.signature.use.jit_loading	true	When this property is true, verification...	2023-08-10 04:28:07	admin
com.snc.kmf.signature.validation.certifi...	{"trust_map": {"5936923db4e57190f87716af5...	This property should never be modified, ...	2024-05-03 01:01:17	system
com.snc.kmf.signature.validation.flag	true	returns whether signature validation is ...	2024-05-03 00:11:24	system
com.snc.kmf.signature.validation.optin	true	this property is modified only by maint....	2024-05-03 11:59:35	maint

Como ativar a validação de certificados

Proteja sua instância com a validação baseada em certificado.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- codesigning_admin
- security_admin
- sn_kmf.cryptographic_manager

Procedimento

1. Em sua instância confiável, navegue até **Tudo** > **Assinatura de código** > **Configuração** > **Configuração assistida** Para abrir a página de configuração de Assinatura de código.
2. Em **Tipo de instância** campo, selecione **instância confiável** .
3. Selecione o botão **Avançar**.
4. No campo **Ação**, em **Selecione a ação que você deseja realizar**, selecione **Ativar validação de certificado**.
5. Selecione o botão **Avançar**.
6. Ao lado de **Anexos** na seção **Par de chaves de assinatura do cliente e certificado**, selecione **+Adicionar arquivo** para carregar um par de chaves criptográficas (extensão de arquivo p12) para usar como assinatura do cliente.

   Dica:
   Se a opção **+Adicionar arquivo** não estiver disponível, verifique se você está no escopo "Global" e se tem a função sn_kmf.cryptographic_manager.

7. No campo **Senha**, digite a senha do par de chaves carregado.
8. Selecione **Importar**.
9. Selecione **Continuar** para avançar para a próxima seção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

10. Ao lado de **Anexos** na seção **Certificado e par de chaves de administração de COT**, selecione **+Adicionar arquivo** para carregar um par de chaves criptográficas (extensão de arquivo p12) que será usado para assinatura do cliente.
11. No campo **Senha**, digite a senha do par de chaves carregado.
12. Selecione **Importar**.
13. Selecione **Continuar** para passar para a próxima seção.
14. Em **Executar tarefas de instância confiável** aguarde a conclusão de todas as tarefas.

    Sua instância gerará e executará essas tarefas automaticamente. Se você usou a Assinatura de código antes da versão Vancouver, as tarefas serão criadas e executadas para atualizar suas assinaturas.

    Em alguns casos, nenhuma tarefa é necessária. **Nenhuma tarefa necessária** será exibida nesta página.
15. Selecione **Continuar** para passar para a próxima seção.
16. Em **Exportar configuração** página arquivo, selecione **Exportação** Para criar e baixar um arquivo de configuração usado para ativar a Assinatura de código em sua instância protegida.
    O processo de exportação baixará um arquivo XML em sua máquina local para uso nas etapas detalhadas em Configure a Assinatura de código Enterprise em sua instância protegida.
17. Em sua instância protegida, navegue até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.
18. Na parte inferior da lista **Conjuntos de atualizações**, selecione **Importar conjunto de atualizações do XML**.
19. Selecione **Escolher arquivo** e selecione seu arquivo de configuração (extensão de arquivo xml).
20. Selecione **Carregar**.
21. Retorne à página de configuração de assinatura de código em **Tudo** > **Assinatura de código** > **Configuração da assinatura de código**.
22. Use o assistente para concluir a configuração, selecionando as opções para concluir a ativação da validação de certificado.

Revogação de certificado controlado por quórum

Revogação de certificado controlado por quórum para Assinatura de código certificados fornece um mecanismo seguro para um Assinatura de código administrador a ser revogado Assinatura de código certificados. O processo de revogação envolve o envio de uma solicitação que requer aprovação de várias partes interessadas. Este fluxo de trabalho ajuda a evitar revogações acidentais ou não autorizadas.

Este tópico fornece a visão geral do processo de alto nível para revogar certificados com segurança entre uma instância confiável e uma instância protegida usando um fluxo de trabalho de aprovação baseado em quórum.

- Criação e exportação de solicitação (instância confiável): Inicie uma revogação de certificado de quórum criando uma solicitação com as propriedades de configuração necessárias. Exporte o conjunto de atualizações, que inclui a solicitação de revogação e os dados relacionados. Veja Exportar configuração de solicitação de revogação
- Importação e aprovação (instância protegida): Importe o conjunto de atualizações para a instância protegida. Os aprovadores recebem notificações e devem concluir o fluxo de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

trabalho de aprovação antes que o certificado seja excluído. Veja Importe a configuração da solicitação de revogação

- Reinicialização opcional do MID Server: Se habilitado na configuração, os MID Servers na instância protegida serão reiniciados após a revogação do certificado. Isso força a ressincronização imediata do certificado, mas pode resultar em perda de dados para eventos não processados ou armazenados em cache. Veja Aprovar revogação de certificado

Nota:

. *update set*expira após a janela de tempo definida pelo .snc.kmf.signature.validity_window propriedade. Se ele expirar, você poderá exportar um novo conjunto de atualizações assinado da instância confiável. Esta janela de validade se aplica a todas as operações de conjunto de atualizações, incluindo exportação, importação e habilitação Assinatura de código. Esta janela de validade não está relacionada à janela de tempo da solicitação que você especifica ao criar a solicitação.

Exportar configuração de solicitação de revogação

Inicie o processo de revogação de certificado selecionando o certificado que você deseja revogar. Forneça as propriedades de configuração necessárias. Exporte esta transação como parte de um conjunto de atualizações, que é importado para a instância protegida para aprovação e execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cse.codesigning_admin, sn_cse.quorum_requester, security_admin

Procedimento

1. Em sua instância confiável, navegue até **Tudo** > **Assinatura de código** > **Configuração** > **Configuração assistida** e abra Assinatura de código página de configuração.
2. Em **Tipo de instância** campo, selecione **instância confiável** .
3. Selecione o botão **Avançar**.
4. Em **Ação** campo em **Selecione a ação que você deseja realizar** , selecione **Revogação de certificado** .
   A página Solicitação de revogação de certificação é exibida.
5. Na página Selecionar certificado a ser revogado, selecione o certificado que você deseja revogar e selecione **Iniciar revogação** .
6. Configure os requisitos de aprovação para revogação de certificação.

   a. No menu Requisitos de quórum, insira as informações apropriadas nos campos de texto.

Propriedades de requisitos de quórum

Propriedade	Descrição
Aprovações mínimas	Número mínimo de aprovadores necessários para aprovar a solicitação de revogação de certificado.
Janela de tempo	Hora de expiração da solicitação de revogação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Aprovadores	Endereço de e-mail dos usuários autorizados a aprovar a solicitação de revogação.

b. Em **Descrição da solicitação** insira o motivo para iniciar a revogação do certificado.

c. Selecione **Save** (Salvar).
O menu Exportar arquivo de configuração é exibido.

d. Na página Exportar arquivo de configuração, selecione **Exportação** para criar e baixar um arquivo de configuração usado para executar o fluxo de trabalho de revogação de certificado em sua instância protegida.

Resultado
O processo de exportação baixará um arquivo XML em sua máquina local para uso nas etapas detalhadas em Configure a Assinatura de código Enterprise em sua instância protegida.

Importe a configuração da solicitação de revogação

Importe o conjunto de atualizações para a instância protegida para iniciar o processo de revogação do certificado. Os aprovadores recebem notificações por e-mail e devem concluir o fluxo de trabalho de aprovação antes que o certificado seja revogado. A aprovação significa que as revogações são confirmadas, autorizadas e rastreáveis para fins de segurança e conformidade.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cse.codesigning_admin, sn_cse.quorum_requester, security_admin

Procedimento

1. Faça login em sua instância protegida e navegue até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados** > **Importar XML**.
   A página Importar XML é exibida.
2. Selecione **Escolha o arquivo** E selecione o arquivo XML de configuração do seu sistema local.
3. Selecione **Carregar**.
4. Retorne à página de configuração de assinatura de código em **Tudo** > **Assinatura de código** > **Configuração da assinatura de código**.

   a. Revise os seguintes arquivos de configuração no **Atualizações do cliente em lote** guia.

   - Propriedade de configuração de assinatura de código (`time_window`)
   - Propriedade de configuração de assinatura de código (`approver_email_ids`)
   - Propriedade de configuração de assinatura de código (`minimum_approvations`)
   - Propriedade de configuração de assinatura de código (`restart_mid_servers`)
   - Solicitação de quórum de assinatura de código (`CSEQCxxxxxxx`)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Transação de assinatura de código (`CSETRANSxxxxxxx`)
- Registros de assinatura KMF

b. Selecionar **Exibição do Update Set em lote** > **Confirmar lote de conjunto de atualizações**.

5. Retorne à página de configuração de assinatura de código em **Tudo** > **Assinatura de código** > **Configuração** > **Configuração assistida**.
6. Em **Tipo de instância** campo, selecione **Instância protegida** e selecione **Próximo** .
   . **Inicie ou continue sua configuração** a página é exibida.
7. Selecione **Confirme se o conjunto de atualizações da configuração de assinatura de código foi importado e confirmado.** marque e selecione **Próximo** .
   Na página Configuração de controle de quórum, revise as informações inseridas e selecione **Aprovação de quórum do gatilho** .
8. Na instância Protegida, selecione **Status de revogação de certificação** Na página Acionar aprovação de quórum para revisar atualizações nas aprovações de solicitação de controle de quórum.
9. Selecione **Detalhes do aprovador** e revisam o status das solicitações de quórum.

Aprovar revogação de certificado

Revise e aprove solicitações de revogação de certificado das notificações de aprovação por e-mail que são enviadas para o seu endereço de e-mail registrado. Revise a notificação de aprovação e selecione **Clique aqui para aprovar** ou **Clique aqui para rejeitar** link para acessar a instância protegida e agir. Você também pode acessar a solicitação de aprovação e a solicitação de quórum de assinatura de código diretamente do e-mail.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cse.codesigning_admin, approver_user

Procedimento

1. Acesse a instância protegida seguindo os links fornecidos no e-mail de notificação.
2. Revise as solicitações de transação no menu Aprovações.
3. Aprove a tarefa selecionando **Aprovar** .
4. Na página de confirmação de aprovação, selecione **Sim** para acessar a solicitação de quórum de assinatura de código específica.
5. Revise Assinatura de código solicitação de quórum e adicione anotações adicionais em **Comentários** menu, se necessário.
6. Selecione **Atualizar**.

Resultado

. Assinatura de código a solicitação de quórum foi aprovada. Se você habilitou a reinicialização do MID Server ao exportar a solicitação de revogação, o MID Server será reiniciado para que a solicitação seja ativada.

Desativar a Assinatura de código

Desabilite a assinatura de código em sua instância protegida.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, codesigning_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Em sua instância confiável, navegue até **Tudo** > **Assinatura de código** > **Configuração** > **Configuração assistida** Para abrir a página de configuração de Assinatura de código.
2. Em **Tipo de instância** campo, selecione **instância confiável** .
3. Selecione o botão **Avançar**.
4. No campo **Ação**, em **Selecione a ação que você deseja realizar**, selecione **Desativar a assinatura de código**.
5. No painel **Exportar arquivo de configuração**, selecione **Exportar** para baixar o conjunto de atualizações.
   O processo de exportação baixará um arquivo XML na sua máquina local para uso nas próximas etapas.
6. Clique em **Done** (Concluído).
7. Faça login em sua instância protegida.
8. Carregue seus arquivos de configuração usando as etapas de Carregue seu arquivo de configuração de Assinatura de código para sua instância protegida.
9. Navegar até **Tudo** > **Assinatura de código** > **Configuração** > **Configuração assistida** Para abrir a página de configuração de Assinatura de código.
10. Em **Tipo de instância** campo, selecione **instância protegida** .
11. Selecione o botão **Avançar**.
12. Marque a caixa de seleção **Confirme se a atualização definida de configuração da Assinatura de código foi importada e confirmada**.
13. Selecione o botão **Avançar**.
14. Aguarde a conclusão da instalação do certificado.
    Após a conclusão, uma mensagem **Conclusão com sucesso da configuração de assinatura de código** será exibida.

Resultado

É possível verificar a conclusão bem-sucedida analisando as propriedades do sistema. Procure a propriedade **com.snc.kmf.signature.validation.flag** na tabela "Propriedades do sistema" [sys_property] e verifique se ela tem um valor **falso**.

Carregar pares de chaves e certificados necessários para a assinatura de código

Estabeleça o relacionamento em uma instância confiável designada usando a Assinatura de código. Esta primeira etapa carrega duas chaves criptográficas no ambiente confiável para estabelecer uma fonte confiável para atualizações na instância de produção.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: security_admin e sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A primeira etapa para estabelecer o relacionamento é estabelecer a base de confiança em uma instância confiável designada usando a Assinatura de código. Para executar esta tarefa:

- É necessário ter um par de chaves público/privado RSA de 4096 bits para carregar nos módulos criptográficos de assinatura de código:
  - Um par para o módulo criptográfico cm_code_signing
  - Um par para o módulo criptográfico cm_code_attest

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre essas chaves, consulte Criar pares de chaves e certificados de assinatura de código.

> **Importante:**
> Esses pares de chave devem ser assinados por uma autoridade de certificação pública ou assinado pela autoridade de certificação interna da sua organização. O certificado não pode ser autoassinado.

- Um arquivo .p12 (Public Key Cryptography Standard #12) que contém seus certificados finais e intermediários.

Procedimento

1. Importe suas chaves do armazenamento de chaves.
   a. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos** > **Tudo**.
   b. Encontre e abra o módulo criptográfico chamado `cm_code_signing`.
   c. Na lista **Especificações de criptografia**, clique no nome da especificação criptográfica para abri-la.
   d. Na tela **Importar chave do armazenamento de chaves**, selecione **"Importar chave"**.
2. Repita a primeira etapa para importar o módulo criptográfico chamado `cm_code_attest`.
3. No campo **Inserir senha de armazenamento de chaves**, insira a senha de desafio que você criou quando gerou seu certificado RSA.

   > **Nota:**
   > A senha de desafio que você criou é chamada aqui de **senha de armazenamento de chaves**. Em outras partes do processo, isso pode ser chamado de **senha de importação** ou **senha de exportação**. Se necessário, essa senha é a mesma do desafio que você criou nas etapas anteriores.

4. Selecione o botão **Procurar** ao lado de **Importar armazenamento de chaves/Certificado**.
5. Selecione um arquivo .p12 que contenha seu certificado de distribuição (mencionado na seção "Antes de começar", na parte superior deste documento).
6. Selecione **OK**.

> **Importante:**
> Se você estiver usando uma autoridade de certificação própria, carregue os certificados intermediários da autoridade de certificação usando o processo das etapas 5 a 6.

Com uma importação bem-sucedida da sua chave e do certificado(s), será exibida uma mensagem de confirmação.

Você pode validar se a chave e os certificados estão presentes em sua instância na tabela Certificados X.509 [sys_certificate]. Esses registros têm um tipo de **Trust Store Certificate**.

Você pode validar sua chave na tabela Módulos criptográficos [sys_kmf_crypto_module].

O que Fazer Depois

Exporte o certificado para produção. Consulte Preparar certificados do Círculo de confiança para obter detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preparar certificados do Círculo de confiança

Crie um conjunto para atualização no ambiente confiável para exportar o certificado confiável para o ambiente de produção.

Antes de Iniciar


Funções necessárias: administrador, security_admin

Antes de Iniciar

Instância confiável


Procedimento

1. No ambiente confiável, navegue até **sys_certificate.list**.



2. Abra o Certificado X.509 criado mais recentemente que foi gerado com o tipo **Certificado de armazenamento confiável**.
   Pode ser necessário adicionar o campo **Criado** à lista para encontrar o registro mais recente. Consulte Listas pessoais .

3. Selecione **Exportar certificado para produção**.



   É criada uma assinatura com o certificado.

4. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**.

5. Encontre e abra a atualização de assinatura de código.

   Esta atualização começará com o texto `code_signing_key_publicsigver`.


   Um novo registro de conjunto para atualização de assinatura de código foi criado pelas etapas anteriores. Para encontrar este registro, classifique a lista usando o campo **Criado por** e procure os registros com o campo **Nome**.

6. Exiba os Registros de assinatura relevantes e o certificado X.509.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O conjunto de atualizações inclui o anexo para o registro de assinatura junto com a entrada da assinatura na tabela e o certificado.



7. Selecione o link relacionado **Exportar para XML**.



8. Recupere o conjunto de atualizações na produção.
Consulte Retrieve an update set para obter detalhes.

Importante:
Repita essas etapas para o segundo par de chaves. Lembre-se de que há uma chave para os módulos criptográficos cm_code_attest e cm_code_signing.

Importar e instalar certificados para o Círculo de confiança

Recupere o conjunto para atualizações na produção para estabelecer o relacionamento de confiança entre as duas instâncias. Os certificados que foram criados para representar confiança na instância confiável devem ser aceitos na instância protegida.

Antes de Iniciar


Funções necessárias: administrador, security_admin

Procedimento


1. Na instância protegida, navegue até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.
2. Selecione o botão **Importar conjuntos para atualização de XML** no canto inferior esquerdo da tela.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. Clique em **Escolher arquivo** e navegue para selecionar o arquivo XML que você exportou em Preparar certificados do Círculo de confiança.



4. Selecione **Carregar**.
   O conjunto de atualizações de assinatura de código é adicionado à tabela conjuntos para atualização recuperados.




Nota:
Se você não encontrar seu conjunto para atualização, filtre sua lista para registros no estado Carregado e classifique a lista pelo campo **Carregado**.


5. Abra o registro do conjunto de atualizações para verificar se a tabela Atualizações do cliente contém os três registros a seguir:
   - Dois registros de assinatura KMF
   - Certificado X.509

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



6. Selecione **Visualizar Conjunto para atualização**.
7. Clique em **"Confirmar Update Set"**.




O **Estado** Update Set recuperado é atualizado para Confirmado.

8. No navegador, insira `sn_kmf_record_signature.list` para abrir a lista **Registros de assinatura KMF**.
9. Localize os dois registros de assinatura KMF.
   Estes são os registros criados mais recentemente onde o campo **Finalidade da assinatura KMF** tem um valor de `Círculo de confiança`. Pode ser necessário adicionar o campo **Criado** à sua lista ou filtrar os registros criados na data atual.
10. No navegador, insira `sys_certificate.list` e abra o registro com um valor **Descrição resumida** de *`code_signing_key`* e um valor **Tipo** de `Certificado de armazenamento de confiança`.
11. Selecione **Instalar certificado de assinatura de código confiável**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O tipo de certificado é atualizado para *`Certificado CodeSigning confiável`*.

> **Importante:**
> Repita essas etapas para o seu segundo certificado. Lembre-se de que há um certificado para os módulos criptográficos cm_code_attest e cm_code_signing.

Resultado

O relacionamento de confiança é estabelecido entre instâncias confiáveis e protegidas. Você está pronto para habilitar a assinatura de código. Consulte Ativar a Assinatura de código para concluir as etapas.

Ativar a Assinatura de código

Ative a assinatura de código na sua instância confiável de não produção para identificar as instâncias confiáveis vinculadas à sua instância de produção.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: security_admin e sn_kmf.crypto_manager ou sn_kmf.admin

Como administrador do cliente, você pode acessar e instalar o plug-in Assinatura de código [com.glide.code_signing_enterprise] no portal de plug-in da ServiceNow. Para saber mais sobre os casos de uso da Assinatura de código, consulte Explorando a assinatura de código.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os trabalhos da Assinatura de código com conjuntos para atualização assinados são usados para ativar e desativar o recurso Assinatura de código. Não há outro método para esta funcionalidade. Este processo inclui o seguinte:

- Crie dois trabalhos de Assinatura de código na instância confiável: um para ativar a Assinatura de código e um para desativar a Assinatura de código.
  - O trabalho agendado **Ativar** inicia o processo de validação do MID Server de código assinado.
  - O trabalho agendado **Desativar** para a validação do MID Server de código assinado.

  Por padrão, a Assinatura de código se aplica a todos os MID Servers. No entanto, se você precisar restringir a assinatura de código a um subconjunto específico de MID Servers, poderá fazer isso usando o firewall ECC.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Ao desligar a Assinatura de código, a propriedade do sistema é marcada como **falsa**, mas a lista de amigos confiáveis de Assinatura de código ainda está disponível.

- Coloque o trabalho **Ativar propriedade de assinatura de código** em um conjunto de atualizações.
- Traga o trabalho para produção.
- Use o trabalho **Ativar propriedade de assinatura de código** em produção se a assinatura for verificada como originada de uma instância confiável.

Procedimento


1. Em sua instância confiável, navegue até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Pesquise "*Turn" no campo de nome.
3. Selecione **Ativar propriedade de Assinatura de código**.




O formulário **Execução Agendada de Script** é carregado. Este formulário contém informações para habilitar a propriedade Assinatura de Código. Os trabalhos criam conjuntos para atualização que contêm os trabalhos e as assinaturas validadas por meio do processo de assinatura de código.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Para executar o script imediatamente, assine o certificado, crie o conjunto para atualização e selecione **Exportar trabalho assinado para produção**.
   Também é possível configurar o script para ser executado em uma programação designada.
5. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**.
6. Abra cada um dos conjuntos para atualização da propriedade de Assinatura de código e selecione **Exportar para XML**.
7. Faça login na instância de produção.
8. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.
9. Selecione o botão **Importar conjunto de atualizações do XML** e selecione o conjunto de atualizações da propriedade de Assinatura de código.
10. Selecione **Escolher arquivo** e carregue e confirme os conjuntos para atualização.
11. Retorne à lista Trabalhos agendados navegando até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
12. Abra o registro de trabalho **Ativar propriedade de assinatura de código**.
13. Selecione o botão **Verificação de pré-requisito** na parte superior do formulário.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

14. Selecione o botão **Executar agora** após a conclusão da verificação de pré-requisito.
O trabalho agendado **Ativar propriedade de assinatura de código** inicia o processo de validação MID Server de código assinado.
15. No navegador, insira sn_kmf_record_signature.list para abrir a lista **Registros de assinatura KMF** e filtrar os registros nos quais a **Finalidade de assinatura KMF** é o Círculo de confiança.
O relacionamento de confiança moveu os trabalhos e quando os trabalhos são usados, o processo de verificação de assinatura é executado. Se todos trabalhos, assinaturas e certificados fizerem parte do Círculo de confiança, a Assinatura de código com o Círculo de confiança poderá ser ativada.
16. No navegador, insira sys_properties.list para abrir a lista de propriedades do sistema.
17. Pesquise *com_snc_kmf_signature.validation.flag* e verifique se o valor está definido como **verdadeiro**.
18. Verifique se uma nova propriedade *com_snc_kmf_signature.validation.certificate* está listada na tabela.

Propriedades do sistema

com.snc.kmf.signature.validation.certifi...	{"trust_map": {"025b4ed53d332010f877c0bf6...	string	ServiceNow Key Management Framework
com.snc.kmf.signature.validation.flag	true	true | false	Global

Use o trabalho Círculo de confiança em produção para verificar o relacionamento de confiança. Nenhum trabalho direto pode ser executado na produção que tente assinar código. Consulte Configuração da assinatura de código para obter detalhes sobre as opções de configuração.

Criar pares de chaves e certificados de assinatura de código

Crie dois pares de chaves para certificados assinados para estabelecer confiança entre suas instâncias protegidas e confiáveis.

Para estabelecer confiança entre suas instâncias, você deve criar um par de chaves e um certificado para cada um dos módulos criptográficos cm_code_attest e cm_code_signing.

A criação de pares de chaves e certificados é feita usando uma ferramenta criptográfica instalada em seu dispositivo local, como a ferramenta OpenSSL. Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte https://www.openssl.org . Se sua organização usar outras ferramentas criptográficas, como LibreSSL ou GnuTLS, consulte a documentação desses produtos para ver etapas semelhantes.

Especificações do par de chaves

Os pares de chaves criados devem atender a esses requisitos.

Tipo	RSA
Comprimento da chave	4096
Algoritmo de assinatura	RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_512

Especificações do certificado

Os certificados devem ser assinados por uma autoridade de certificação pública.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Especifique as regras personalizadas no firewall do ECC

Configure o firewall External Communication Channel (ECC) em seu MID Server especificando as regras personalizadas para permitir ou rejeitar seletivamente a mensagem de entrada e substituir a configuração de assinatura de código.

Os administradores de segurança podem usar os marcadores de firewall do ECC para substituir a configuração de Assinatura de código e permitir ou rejeitar as operações específicas em MID Server. Essas regras personalizadas devem ser especificadas no arquivo YAML localizado em: `agent/boot-config.yaml`.

Esses marcadores são específicos para um protocolo. A configuração especificada para o marcador primário é aplicável ao marcador secundário. Por exemplo, se o protocolo `Http` for permitido, os protocolos `rest` e `soap` também serão permitidos. Esta tabela descreve os marcadores primários e secundários disponíveis.

Marcador primário	Marcador secundário
DNS	
HTTP	• REST • SOAP
DIRECTORY_SERVICES	LDAP
SNMP	
SSH	• SCP • SFTP
SYSLOG	
WINDOWS	• CIM • POWERSHELL • WMI • WINRM
JAVASCRIPT	
GROOVY	
VCS	GIT
DATABASES	JDBC
DATA_SOURCES	
INTEGRATION_HUB	
ITOM	• CLOUD_PROVISIONING_GOVERNANCE • DISCOVERY • EVENT_MANAGEMENT

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Marcador primário	Marcador secundário
	• HEALTH_LOG_ANALYTICS • SERVICE_MAPPING
Orquestração	

Para configurar as regras personalizadas:

1. No MID Server, identifique o arquivo boot-config-sample.yaml.
2. Renomeie o arquivo YAML para boot-config.yaml e mova o arquivo para o local: agent/boot-config.yaml.
3. No arquivo YAML, especifique as regras personalizadas e salve as mudanças. Um exemplo do arquivo YAML:

```
security:
  eccFirewall:
    mode: enforcing
    rules:
      - tags: [rest]
        action: accept
      - tags: [soap]
        action: accept
      - tags: [jdbc]
        action: reject
```

4. Reinicie o MID Server.

Mudar a configuração de Raiz de confiança

Confie e use seus próprios certificados em vez de depender de certificados de compilação ServiceNow (padrão), alterando para usar sua raiz de confiança (ROT). Componentes ServiceNow, como inclusões de script, regras de negócios etc., são assinados no tempo de compilação usando uma chave de tempo de compilação ServiceNow (o certificado de verificação é o certificado de compilação ServiceNow).

Alterar a raiz de confiança

Para mudar a Raiz de confiança dessas assinaturas de registros, você deve seguir a mudança do processo de Raiz de confiança.

- Gere e migre um novo conjunto de assinaturas para todos os componentes fornecidos usando o certificado fornecido.
- Desabilite a propriedade da Raiz de confiança usando um trabalho agendado.


Saiba mais sobre essas etapas em Migrar assinaturas para usar um certificado do cliente e Desabilitar a raiz de confiança da ServiceNow.


Impacto na geração de assinatura e no processo de verificação

Por padrão, os certificados de compilação de assinatura de código são confiáveis durante o processo de verificação de assinatura. Depois de fazer essa mudança, sua instância aceitará assinaturas somente do seu próprio certificado de assinatura de código.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





Propriedade de ROT definida como falsa (padrão)	Propriedade de ROT definida como verdadeira
• Ao verificar, as assinaturas com certificados de compilação são confiáveis. • Ao assinar, se você não fornecer chaves, a chave de assinatura da instância será usada como uma chave de backup. • O endpoint REST de assinatura *api/sn_kmf/signature/certificates* retorna certificados de compilação de assinatura de código ServiceNow junto com outros certificados presentes na instância.	• Ao verificar, as assinaturas com certificados de compilação não são confiáveis. • Ao assinar, se você não fornecer chaves, a assinatura não será realizada. • O endpoint REST de assinatura *api/sn_kmf/signature/certificates* exclui certificados de compilação ServiceNow (San Diego, Vancouver PKI, W PKI).

Impacto no seu MID Server

Se a propriedade ROT for definida como falsa

Se você optar por deixar sua propriedade ROT com o valor padrão (falso), não haverá impacto no seu MID Server.

Quando a assinatura de código está habilitada e a propriedade ROT está definida como verdadeira

- A API *isTrusted()* retorna falso para assinaturas com um certificado de compilação.
- A API *isTrusted()* retorna verdadeiro para assinaturas com seu certificado.
- A chamada de REST API para certificados exclui certificados de compilação.
- Você pode ver problemas do MID Server, como mensagens de falha na validação de assinatura nos logs.

Migrar assinaturas para usar um certificado do cliente

Execute um trabalho de assinatura para migrar suas assinaturas para uma Raiz de confiança (ROT) do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, security_admin e sn_kmf.cryptographic_manager

A assinatura de código deve estar habilitada em suas instâncias protegidas e confiáveis. Para saber mais, verifique se a propriedade do sistema **com.snc.kmf.signature.validation.flag** está definida como verdadeira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esse procedimento faz parte de uma série de procedimentos para mudar uma Raiz de confiança (ROT) do cliente nas suas instâncias. Para obter uma visão geral desse processo, consulte Mudar a configuração de Raiz de confiança.

Procedimento

1. Faça login em sua instância protegida.
2. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
3. Encontre e abra o trabalho agendado **ROT - Gerar Updateset de registros para migrar assinaturas usando o certificado do cliente**.
4. Na parte inferior do formulário, selecione **Executar agora**.
5. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Criar novo(a)**.
6. No prompt, selecione **Trabalho de assinatura**.
7. No formulário **Trabalho de assinatura**, preencha os campos conforme necessário.

Campo	Valor
Nome	Crie um nome exclusivo para o seu trabalho.
Tipo	Selecione **Assinar Update Set**.
Tabela	Selecione o conjunto para atualização criado nas etapas anteriores. O conjunto para atualização tem um nome que começa com change_root_of_trust_updateSet.

8. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar** para salvar este registro.
9. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione **Exportar** > **XML (Este registro)** Para exportar este registro como um arquivo XML.
10. Faça login na sua instância confiável.
11. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.
12. Clique com o botão direito no cabeçalho de listas e selecione **Importar XML**.
13. No formulário **Importar XML**, selecione **Escolher arquivo** e selecione o arquivo XML que você baixou nas etapas anteriores.
14. Selecione **Carregar**.
15. Na lista, abra o trabalho de segurança importado.
16. Selecione **Exportar trabalho de assinatura de código para produção**.
    Esta ação assina o trabalho e o coloca em um novo conjunto de atualizações que você pode importar para sua instância protegida.

> **Importante:**
> Depois de assinar o trabalho, você deve executar as próximas etapas em 10 minutos. Se você exceder esse período de tempo, poderá assinar novamente o trabalho usando essas etapas, o que cria outro conjunto para atualização assinado.

17. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**.
18. Encontre o conjunto para atualização criado nas etapas anteriores.
    O nome começa com SIGN_UPDATE_SET_updateSet.
19. Selecione **Exportar XML** para exportar seu conjunto para atualização como um arquivo XML.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

20. Faça login em sua instância protegida.
21. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.
22. Na parte inferior da lista, selecione **Importar conjunto para atualização do XML**.
23. No formulário **Importar XML**, selecione **Escolher arquivo** e selecione o arquivo XML que você baixou nas etapas anteriores.
24. Selecione **Carregar**.
25. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**e abra o conjunto de atualizações começando com SIGN_UPDATE_SET_UPDATESET .
26. Selecione **Visualizar Conjunto de Atualizações**.
27. Depois que a exibição for concluída, selecione **Confirmar conjuntos para atualização**.
28. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.
29. Abra o trabalho de segurança importado.
30. Selecione **Iniciar** para executar o trabalho de segurança.

    Depois que o trabalho de segurança for concluído, as informações sobre o status do trabalho serão exibidas no campo **Resumo**.

    Quando o trabalho está no estado Concluído, todas as assinaturas de registros do conjunto para atualizações devem usar o certificado fornecido pelo cliente como certificado de verificação. Você pode verificar isso na tabela Registros de assinatura KMF [sn_kmf_record_signature].

O que Fazer Depois

Para continuar o processo de configuração da Raiz de confiança, consulte Desabilitar a raiz de confiança da ServiceNow.

Desabilitar a raiz de confiança da ServiceNow

Execute um trabalho agendado em sua instância confiável para desabilitar a Raiz de confiança.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, security_admin e sn_kmf.cryptographic_manager

A assinatura de código deve estar habilitada em suas instâncias protegidas e confiáveis. Para saber mais, verifique se a propriedade do sistema **com.snc.kmf.signature.validation.flag** está definida como verdadeira.

Este procedimento faz parte de uma série de procedimentos para mudar para uma Raiz de confiança (ROT) do cliente em suas instâncias. Para obter uma visão geral desse processo, consulte Mudar a configuração de Raiz de confiança.

Procedimento

1. Faça login na sua instância de confiança.
2. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
3. Abra o trabalho agendado **Desabilitar Raiz de confiança da ServiceNow**.
4. Selecione **Exportar trabalho assinado para produção**.
5. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Encontre e abra o conjunto para atualização **Desabilitar Raiz de confiança da ServiceNow**.
7. Selecione **Exportar XML** para exportar seu conjunto para atualização como um arquivo XML.
8. Faça login em sua instância protegida.
9. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.
10. Na parte inferior da lista, selecione **Importar conjunto para atualização do XML**.
11. No formulário **Importar XML**, selecione **Escolher arquivo** e selecione o arquivo XML que você baixou nas etapas anteriores.
12. Selecione **Carregar**.
13. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**e abra **Desabilitar Raiz de confiança da ServiceNow** conjunto de atualizações.
14. Selecione **Visualizar Conjunto de Atualizações**.
15. Depois que a exibição for concluída, selecione **Confirmar conjuntos para atualização**.
16. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
17. Abra o trabalho agendado importado no conjunto para atualização.
18. Selecione o botão **Executar agora** para executar o trabalho.

Resultado
A execução do trabalho agendado define a propriedade ROT como verdadeira. Sua instância está configurada para usar a raiz de confiança do cliente.

Usando a Assinatura de código

Aprenda a assinar registros, mensagens e anexos para ajudar a verificar a autenticidade e integridade dos seus dados.

Assine os registros da fonte de dados JDBC na instância protegida

Use conjuntos de atualizações para assinar e validar as fontes de dados JDBC habilitando a assinatura de código em instâncias protegidas e confiáveis.

Assine as mensagens REST e SOAP na instância de produção

Use conjuntos de atualizações para assinar e validar as mensagens REST e SOAP habilitando a assinatura de código em instâncias protegidas e confiáveis.

Assine os fluxos, os subfluxos e as ações na instância protegida

Use conjuntos de atualizações para assinar e validar fluxos, subfluxos e ações habilitando a Assinatura de código em instâncias protegidas e confiáveis.

Assine registros e anexos específicos

Crie um trabalho de segurança para assinar registros ou anexos específicos em vez de todos os registros ou anexos de uma tabela.

Ferramenta de assinatura autônoma

Use a Ferramenta de assinatura autônoma para assinar registros compatíveis em aplicações da ServiceNow usando sua própria chave privada.

Ferramenta de assinatura autônoma


Use a Ferramenta de assinatura autônoma para assinar registros compatíveis em aplicações da ServiceNow usando sua própria chave privada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use a ferramenta de assinatura para assinar registros em aplicações da ServiceNow. A ferramenta gera assinaturas para registros em seu ambiente local usando sua própria chave privada.

Fluxo de trabalho da ferramenta de assinatura



1. Crie ou selecione uma aplicação ServiceNow existente com registros a serem assinados, como regras de negócios ou inclusões de script.
2. Envie a aplicação por push para o repositório Git, que reside no seu ambiente.

   Nota:
   As aplicações podem ser sincronizadas entre um repositório Git e sua instância usando a integração de controle de código-fonte. Para obter detalhes sobre como configurar e usar esta integração, consulte Legacy - Source Control integration .
3. Clone a aplicação em seu ambiente local.
4. Use a ferramenta de assinatura (também no seu ambiente local) para assinar os registros compatíveis da aplicação da ServiceNow clonada usando sua chave privada. A ferramenta de assinatura cria registros de assinatura e registros de certificado X.509 [sys_certificate]. Para obter detalhes sobre como usar a Ferramenta de assinatura, consulte Usando a Ferramenta de Assinatura.
5. Envie por push a aplicação atualizada para o seu repositório Git.
6. Na sua instância, importe a aplicação atualizada aplicando as mudanças remotas.

Usando a Ferramenta de Assinatura

Aprenda a usar a ferramenta de assinatura para assinar registros compatíveis da ServiceNow.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Para executar essas etapas, você deve ter o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Uma aplicação ServiceNow que tem registros a serem assinados.
- Uma chave privada para assinar registros.
- O script *signRecords.sh* em seu ambiente local, com permissão de execução.

> **Importante:**
> . *signRecords.sh* o script está incluído como parte do arquivo jar da ferramenta de assinatura, que você deve solicitar ServiceNow suporte ao cliente .

Procedimento

1. Em seu ambiente local, navegue até o diretório que contém o script *signRecords.sh*.
2. Use o seguinte comando para assinar seus registros:

   ```
   ./signRecords.sh -d [Path to the root directory of the ServiceNow Application to Sign] -f [Path to the Keystore file]
   ```

   Por exemplo:

   ```
   ./signRecords.sh -d /users/abc/ServiceNow-App-1 -f /users/abc/codesigning.p12
   ```

3. Se for solicitado um prompt, insira a senha do armazenamento de chaves.
   Pressione Enter se não houver senha.
4. Revise a saída para confirmar uma assinatura bem-sucedida.

   ```
   Sep 26, 2022 2:41:09 PM com.snc.java.commands.ACommand start
   INFO: CODESIGN: executing codesigning...
   Sep 26, 2022 2:41:09 PM com.snc.core.codesigning.CodeSignerSupplier get
   INFO: CODESIGN: signing record for documentId: 65e81132770211057416efe7c5a994f
   Sep 26, 2022 2:41:11 PM com.snc.java.commands.ACommand start
   INFO: CODESIGN: codesigning successfully completed!
   ```

   No exemplo de saída anterior, a Ferramenta de assinatura usou o arquivo de armazenamento de chaves para assinar o registro. Você também irá notar que:

   - O script encontrou um registro compatível `65e81132770211057416efe7c5a994f` e o assinou.
   - No diretório ServiceNow-App-1, dois registros foram criados: `sys_certificate.xml` e `sn_kmf_record_signature.xml`.
5. Importe a aplicação atualizada de volta para sua instância aplicando as mudanças remotas em Studio.
   Para obter mais informações, consulte Legacy - Apply remote changes .

Argumentos da ferramenta de assinatura

Saiba mais sobre os argumentos disponíveis para a ferramenta de assinatura.

Argumentos da linha de comando

Argumento	Necessários	Descrição
-d	Sim	Diretório raiz do projeto a ser assinado. Deve conter o diretório do projeto (alfanumérico aleatório de 32 caracteres), o arquivo sn_source_control.properties e um arquivo <nome_do_projeto>.iml
-f	Sim	O caminho do arquivo do armazenamento de chaves.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Argumentos da linha de comando

Argumento	Necessários	Descrição
-a	Não	Alias usado para acessar uma entrada específica no armazenamento de chaves.
-c	Não	Concatenar assinaturas de registro em um arquivo.
-k	Não	Senha para acessar a chave armazenada no armazenamento de chaves. Você também pode inserir esta senha quando solicitado, em vez de transmiti-la como argumento.
-o	Não	Assine com um novo certificado substituindo qualquer arquivo sys_cert existente.
-p	Não	Senha para acessar o armazenamento de chaves se ele tiver uma senha. Você também pode inserir esta senha quando solicitado, em vez de transmiti-la como argumento.
-w	Não	Limpe todos os arquivos de registro de assinatura existentes.
-h	Não	Mostre esta mensagem de ajuda e saia.

Assine os registros da fonte de dados JDBC na instância protegida

Use conjuntos de atualizações para assinar e validar as fontes de dados JDBC habilitando a assinatura de código em instâncias protegidas e confiáveis.

- Estabelecer Círculo de confiança entre as instâncias protegidas e confiáveis.
- Função necessária: security_admin

Nota:

- MID Server não lida com as fontes de dados do arquivo e, portanto, essas fontes de dados não são assinadas por código.
- As fontes de dados LDAP não podem ser assinadas por código.

Assinar fontes de dados existentes do tipo JDBC

Use conjuntos de atualizações para trazer trabalhos de assinatura em massa para a instância protegida.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Na instância de confiança, configure o trabalho de assinatura KMF para assinar as fontes de dados.

   a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.

   b. Clique em **Nova**.

   c. No formulário, preencha estes valores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o registro.
Tipo	Tipo de trabalho de criptografia. Selecione **Assinar em massa os registros**.
Tabela	Tabela da qual os registros devem ser assinados. Selecione **Fonte de dados**.

d. Clique em **Exportar trabalho de Assinatura de código para produção**.
É exibida uma mensagem de confirmação de que o conjunto de atualizações está assinado.

e. Exporte o conjunto de atualizações gerado para um arquivo XML.

2. Na instância protegida, importe e confirme o conjunto de atualizações para recuperar os trabalhos assinados em massa da instância confiável.

a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.

b. Abra o conjunto para atualização exportado da instância de confiança.

c. Clique em **Iniciar**.
É exibida uma mensagem de confirmação de que os registros estão assinados.

Assinar novas fontes de dados do tipo JDBC


Use conjuntos de atualizações para trazer o conjunto de atualizações assinado para a instância protegida.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Procedimento


1. Na instância de confiança, inicie um conjunto para atualização.



2. Na instância confiável, crie as fontes de dados necessárias.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



As fontes de dados são adicionadas ao conjunto de atualizações.

3. Na instância de confiança, mude o estado do conjunto para atualização para **Concluído** e clique em **Atualizar**.



4. Na instância de confiança, assine o conjunto para atualização criando um trabalho de criptografia.

   a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.


   b. Clique em **Nova**.

   c. No formulário, preencha estes valores.

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o registro.
Tipo	Tipo de trabalho de criptografia. Selecione **Assinar Update Set**.
Tabela	Conjunto de atualizações do qual os registros devem ser assinados.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



d. Clique em **Enviar**.

e. Clique em **Iniciar** para assinar o conjunto de atualizações.



- É atualizado o **Resumo** cujos registros estão assinados.
- O conjunto de atualizações é atualizado e inclui a assinatura.

5. Na instância de confiança, abra o registro do conjunto para atualização assinado e o exporte para um XML.

6. Na instância protegida, importe o conjunto de atualizações assinado.

a. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.

b. Clique no link relacionado **Importar conjunto para atualizações do XML** para importar o conjunto de atualizações que é exportado da instância de confiança.
Para obter mais informações, consulte Importar e confirmar o conjunto para atualização de início rápido.
O conjunto de atualizações foi confirmado com sucesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Assine as mensagens REST e SOAP na instância de produção

Use conjuntos de atualizações para assinar e validar as mensagens REST e SOAP habilitando a assinatura de código em instâncias protegidas e confiáveis.

Antes de Iniciar

- Estabelecer Círculo de confiança entre as instâncias protegidas e confiáveis.
- Função necessária: security_admin

Assine as mensagens REST e SOAP existentes

Assine e valide as mensagens REST e SOAP existentes habilitando a Assinatura de código em instâncias protegidas e confiáveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Procedimento

1. Na instância confiável, configure o trabalho de assinatura KMF para assinar as ações de IU.

a. Navegue até Configuração de assinatura KMF.

b. No formulário, preencha estes valores.

Formulário de Configuração de assinatura KMF

Campo	Descrição
Nome da tabela	Nome de tabela Glide. Por exemplo, selecione **Ações de IU [sys_ui_action]**.
Finalidade da assinatura KMF	Finalidade de assinar os registros. Selecione **Fila do ECC**.
Campos de geração de assinatura	Campos na fonte de dados que você deseja assinar. Se forem feitas algumas mudanças nos valores em um ou mais desses campos, a assinatura anteriormente gerada se tornará inválida. Selecione **Nome** e **Script**.
Filtro de geração de assinatura	Critérios de filtro que devem ser atendidos para assinar os registros.
Assinar anexo	Opção de assinar o anexo no registro Glide.
Chave de Instância	Opção para usar a chave de instância.

c. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.

2. Na instância de confiança, assine os registros necessários.

a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.

b. Clique em **Nova**.

c. No formulário, preencha estes valores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o registro.
Tipo	Tipo de trabalho de criptografia. Selecione **Assinar em massa os registros**.
Tabela	Tabela da qual os registros devem ser assinados. Selecione **Ação de IU**.

d. Clique em **Exportar trabalho de Assinatura de código para produção**.
São criados dois conjuntos de atualizações assinados localmente.

- Um conjunto de atualizações para a configuração de ação de IU.
- Outro conjunto para atualização do trabalho de criptografia para exportar o trabalho de assinatura de código.

3. Na instância de confiança, exporte o conjunto de atualizações local para um arquivo XML.

a. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**.

b. Abra o conjunto de atualizações que você criou para assinar os registros em massa.

c. Clique no link relacionado **Exportar para XML** e salve o arquivo XML.

4. Na instância protegida, importe os conjuntos de atualizações.

a. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.

b. Clique no link relacionado **Importar conjunto para atualizações do XML** para importar o conjunto de atualizações que é exportado da instância de confiança.
Para obter mais informações, consulte Importar e confirmar o conjunto para atualização de início rápido.
O conjunto de atualizações foi confirmado com sucesso.

5. Na instância protegida, execute o trabalho de criptografia que você criou anteriormente na instância confiável selecionando **Iniciar** .
É exibida uma mensagem de confirmação mencionando que os registros estão assinados.

Assine novas mensagens REST e SOAP

Assine e valide as novas mensagens REST e SOAP da instância confiável habilitando a Assinatura de código em instâncias protegidas e confiáveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Na instância de confiança, inicie um conjunto para atualização.

2. Na instância confiável, crie as mensagens REST ou SOAP necessárias.
As mensagens são adicionadas ao conjunto de atualizações.

3. Na instância de confiança, mude o estado do conjunto para atualização para **Concluído** e clique em **Atualizar**.

4. Na instância de confiança, assine o conjunto para atualização criando um trabalho de criptografia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.

b. Clique em **Nova**.

c. No formulário, preencha estes valores.

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o registro.
Tipo	Tipo de trabalho de criptografia. Selecione **Assinar Update Set**.
Tabela	Conjunto de atualizações do qual os registros devem ser assinados. Selecione **Assinar novo conjunto de atualizações Rest V2 - 1**.

d. Clique em **Enviar**.

e. Clique em **Iniciar** para assinar o conjunto de atualizações.
   - É atualizado o **Resumo** cujos registros estão assinados.
   - O conjunto de atualizações é atualizado e inclui a assinatura.

5. Na instância de confiança, abra o registro do conjunto para atualização assinado e o exporte para um XML.
6. Na instância protegida, importe o conjunto de atualizações.

a. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.

b. Selecione o link relacionado **Importar conjunto para atualização do XML** para importar o conjunto de atualização que é exportado da instância de confiança.
Para obter mais informações, consulte Importar e confirmar o conjunto de atualizações de início rápido.
O conjunto de atualizações foi confirmado com sucesso.

Assine registros e anexos específicos

Crie um trabalho de segurança para assinar registros ou anexos específicos em vez de todos os registros ou anexos de uma tabela.


A partir da versão Vancouver, os administradores de segurança podem usar trabalhos de segurança para assinar registros específicos de uma tabela em vez de todos os registros de uma tabela. Assine registros específicos para evitar assinar acidentalmente códigos não revisados.

Esses trabalhos incluem um arquivo de log anexado que é gerado no final do trabalho de assinatura. Este arquivo de log contém informações sobre registros assinados e a configuração de assinatura usada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Processo de assinatura



Este diagrama mostra um exemplo de como você pode usar o processo de assinatura. Neste exemplo, um script, rotulado Script B existe somente na instância protegida e deve ser importada para uma instância confiável para ser assinada. O script A já existe em ambas as instâncias e não precisa ser assinado. Ele já foi revisado e assinado ou ainda não foi revisado e não deve ser assinado.

1. Importe o registro para seu ambiente de confiança.
2. Na instância de confiança, crie um trabalho de assinatura para assinar o registro. Este processo é detalhado em Crie um trabalho para assinar registros ou anexos específicos em uma instância de confiança.
3. Importe o trabalho de assinatura assinado para sua instância protegida usando um conjunto de atualizações.
4. Na instância protegida, execute o trabalho de assinatura importado.

Crie um trabalho para assinar registros ou anexos específicos em uma instância de confiança

Assine um registro específico ou grupo de registros que você define em uma instância confiável.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: security_admin e sn_kmf.cryptographic_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Criar novo(a)**.
2. No prompt **Que tipo de trabalho de segurança você deseja criar?** selecione **Trabalho de assinatura**.
   Um novo registro de **Trabalho de assinatura** será exibido.
3. Preencha os campos do formulário conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos do trabalho de assinatura

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo para este trabalho.
Tipo	Tipo de trabalho de segurança. Para assinar registros específicos, selecione a opção **"Assinar registros específicos"**. Para assinar anexos específicos, selecione **"Assinar anexos específicos"**.
Estado	Estado deste trabalho. Este campo começa com o valor de **"Novo"**. Este campo é somente leitura.
Tabela	Tabela que contém os registros ou anexos que você deseja assinar. Ao assinar anexos, selecione a tabela com registros que estejam associados aos anexos, não a tabela de Anexo [sys_attachment]. **Dica:** Verifique a tabela de Registo de assinatura KMF (Key Management Framework – Estrutura de gestão de chaves) [sn_kmf_record_signature] para garantir que ainda não haja assinaturas para a tabela selecionada.
Filtrar registros	Condições de filtro usadas para limitar quais registros aparecem na tabela **"Selecionar registros para assinatura"**.
Selecionar registros para assinatura	Lista de registros na tabela selecionada no campo **"Tabela"**, limitada pelo filtro criado no campo **"Filtrar registros"**. Mova os registros da janela **"Disponível"** para a janela **"Selecionado"** para incluí-los no trabalho de assinatura.
Início da janela de tempo	O início da janela de tempo para executar este trabalho. O trabalho será executado após a hora inserida neste campo. Os horários válidos devem estar no Tempo Universal Coordenado e em ciclos de 24 horas.
Fim da janela de tempo	O fim da janela de tempo para executar este trabalho. O trabalho é executado antes da hora inserida neste campo. Se o trabalho ainda não tiver sido concluído, ele será pausado e retomado na próxima janela de tempo. A hora de término deve ser posterior à hora de início. Os horários válidos devem estar no Tempo Universal Coordenado e em ciclos de 24 horas.
Resumo	Resumo da execução deste trabalho. Este campo é somente leitura.


4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **"Salvar"**.
5. Na parte inferior do formulário, selecione **"Exportar trabalho de assinatura de código para produção"**.
   Esta ação assina o trabalho de assinatura, e ele estará pronto para ser exportado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**
7. Encontre e abra o conjunto de atualizações do seu trabalho de assinatura.
   Na guia de atualizações do cliente, você verá que este conjunto de atualizações inclui o trabalho de assinatura e o registro de assinatura.
8. Selecione **Exportar para XML**.
   Esta ação cria um arquivo XML que contém seu conjunto de atualizações em seu dispositivo local.
9. Em sua instância de produção, navegue até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados** > **.**
10. Na parte inferior da página, selecione **"Importar Update Set do XML"**.
11. Selecione o botão **"Escolher arquivo"** e selecione o arquivo XML criado nas etapas anteriores.
12. Selecione **"Carregar"**.
    Seu conjunto de atualizações será carregado e aparecerá na lista **Conjuntos de atualizações recuperados**.
13. Na lista **Conjuntos de atualizações recuperados**, abra o registro para acessar o conjunto de atualizações importadas.
14. Selecione o botão **"Visualizar Update Set"**.
    Depois que a visualização for concluída com sucesso, você verá o botão **"Confirmar Update Set"**.
15. Clique em **"Confirmar Update Set"**.
16. **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.
17. Abra seu trabalho de assinatura.
18. Selecione **"Iniciar"** para executar o trabalho de assinatura.

Aviso:
Se o par de chaves não tiver sido carregado para sua instância de produção, você verá um aviso na parte superior do formulário de registro. Se esse par de chaves não estiver presente em sua instância, o botão **"Iniciar"** não estará visível no formulário.



O que Fazer Depois

Quando concluído, o campo **Resumo** exibirá os resultados do trabalho. Há também um arquivo de log anexado ao registro do trabalho de assinatura chamado "Mass_Sign_Records-<sys_id>". Revise esse registro para obter detalhes sobre o trabalho e uma lista de sys_ids para cada registro assinado.

Assine os fluxos, os subfluxos e as ações na instância protegida

Use conjuntos de atualizações para assinar e validar fluxos, subfluxos e ações habilitando a Assinatura de código em instâncias protegidas e confiáveis.

- Estabelecer Círculo de confiança entre as instâncias protegidas e confiáveis.
- Função necessária: security_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Assinar o fluxo, os subfluxos e as ações existentes

Assine e valide o fluxo, os subfluxos e as ações existentes habilitando a assinatura de código em instâncias de produção e confiáveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Procedimento

1. Na instância de confiança, assine os registros na tabela Instância de etapa.

   a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.

   b. Clique em **Nova**.

   c. No formulário, preencha estes valores.

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o registro.
Tipo	Tipo de trabalho de criptografia. Selecione **Assinar em massa os registros**.
Tabela	Tabela da qual os registros devem ser assinados. Selecione **Instância de etapa**.

   d. Clique em **Exportar trabalho de Assinatura de código para produção**.
   São criados dois conjuntos de atualizações assinados localmente.
   - Um conjunto de atualizações para a assinatura KMF.
   - Outro conjunto de atualizações do trabalho de criptografia para exportar o trabalho de assinatura de código.

2. Na instância de confiança, exporte o conjunto de atualizações local para um arquivo XML.
   a. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**.
   b. Abra o conjunto de atualizações que você criou para assinar os registros em massa.
   c. Clique no link relacionado **Exportar para XML** e salve o arquivo XML.
3. Na instância protegida, importe o arquivo XML.

   a. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.

   b. Clique no link relacionado **Importar conjunto para atualizações do XML** para importar o conjunto de atualizações que é exportado da instância de confiança.
   Para obter mais informações, consulte Importar e confirmar o conjunto para atualização de início rápido.
   O conjunto de atualizações foi confirmado com sucesso.

4. Na instância protegida, execute o trabalho de criptografia que você criou anteriormente na instância confiável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.

b. Abra o trabalho de criptografia que você criou anteriormente na instância de confiança.

c. Clique em **Iniciar** para iniciar o trabalho.
É exibida uma mensagem de confirmação mencionando que os registros estão assinados.

Assinar novos fluxo, subfluxos e ações

Assine e valide novos fluxos, subfluxos e ações habilitando a Assinatura de código em instâncias protegidas e confiáveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Procedimento

1. Na instância de confiança, inicie um conjunto para atualização.
2. Na instância de confiança, crie os fluxos, subfluxos ou ações necessários e os publique.
   Os fluxos, subfluxos ou ações são adicionados ao conjunto de atualizações.
3. Na instância de confiança, mude o estado do conjunto para atualização para **Concluído** e clique em **Atualizar**.
4. Na instância de confiança, assine o conjunto para atualização criando um trabalho de criptografia.

   a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança** > **Tudo**.

   b. Clique em **Nova**.

   c. No formulário, preencha estes valores.

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o registro.
Tipo	Tipo de trabalho de criptografia. Selecione **Assinar Update Set**.
Tabela	Conjunto de atualizações do qual os registros devem ser assinados.

   d. Clique em **Enviar**.

   e. Clique em **Iniciar** para assinar o conjunto de atualizações.
   - É atualizado o **Resumo** cujos registros estão assinados.
   - O conjunto de atualizações é atualizado e inclui a assinatura.

5. Na instância de confiança, abra o registro do conjunto para atualização assinado e o exporte para um XML.
6. Na instância protegida, importe o conjunto de atualizações assinado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.

b. Selecione o link relacionado **Importar conjunto para atualização do XML** para importar o conjunto de atualização que é exportado da instância de confiança.
Para obter mais informações, consulte Importar e confirmar o conjunto de atualizações de início rápido.
O conjunto de atualizações foi confirmado com sucesso.

Painel de integridade e status da assinatura de código

. Assinatura de código O painel de integridade e status fornece uma exibição centralizada e amigável do seu Assinatura de código integridade e configuração do ambiente. Use-o para identificar problemas, verificar a precisão da configuração e oferecer suporte a operações de assinatura de código seguras e ininterruptas.

. Assinatura de código O painel Integridade e status destaca problemas de configuração e inclui orientação intuitiva para ajudá-lo a resolvê-los rapidamente, reduzindo a necessidade de escalação. Você pode usar o painel para verificar isso Assinatura de código as configurações estão definidas corretamente e funcionando com segurança. Ele ajuda a identificar possíveis problemas que podem levar a falhas e permite que você forneça orientação precisa às partes interessadas envolvidas.

O painel permite pesquisar, filtrar e verificar novamente os seguintes parâmetros:

- Configurações
- Status do certificado
- Detalhes do plug-in
- Certificado de verificação de assinatura
- Configuração DO MID Server

Para acessar o Painel de integridade e status da assinatura de código, acesse **Tudo** > **Assinatura de código** > **Integridade do Sistema** > **Painel**.

Painel de visão geral

O painel Visão geral fornece uma exibição centralizada do seu Assinatura de código que oferece informações em tempo real sobre os principais componentes e seus status.

O painel Visão geral exibe os seguintes relatórios:

Painel de visão geral

Título	Tipo	Descrição
Plug-in Enterprise	Campo de texto	Status de plug-ins essenciais e propriedades do sistema necessários para Assinatura de código funcionalidade. **Plug-in Enterprise** exibe o plug-in principal necessário para operações de assinatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de visão geral

Título	Tipo	Descrição
Propriedade de aceitação	Campo de texto	Sinalizador de configuração que habilita Assinatura de código. **Nota:** Esta configuração deve ser **Ativo** para confirmar que a assinatura de código funciona de acordo com o requisito específico.
Status de validação de assinatura	Campo de texto	Indica se a validação de assinatura é imposta durante a execução do código para verificar se somente os scripts confiáveis são executados.
Estados das assinaturas	Gráfico de pizza	Visão geral abrangente de todas as assinaturas de script, incluindo o status de validação atual. As assinaturas são categorizadas em: • **Confiável** as assinaturas são válidas e associadas ao certificado de assinatura de código confiável. • **Não confiável** as assinaturas falham na validação ou estão vinculadas ao certificado de verificação não confiável. • **Órfão** as assinaturas estão presentes, mas não estão mais vinculadas a um certificado conhecido ou ativo. **Nota:** Use essas informações para avaliar a integridade do script e tomar ações corretivas conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de visão geral

Título	Tipo	Descrição
Estado da configuração do MID Server	Gráfico de pizza	Status e relacionamento de confiança de todos os MID Servers em sua instância. Use esta seção para exibir o número total de MID Servers e verificar seu status. • **MID Servers ativos** Número de servidores que estão em execução e conectados com sucesso. • **MID Servers inativos** Número de servidores que não estão em execução ou estão desconectados.
Registros assinados por tipo	Gráfico de pizza	Distribuição de registros assinados por tipo de registro, mostrando a cobertura percentual nas seguintes categorias: • **Regras de negócio** Percentual de registros de regra de negócio assinados. • **Inclusões de script** Percentual de registros de inclusão de script assinados. • **Outros** Percentual de registros assinados em outras categorias compatíveis.
Registros assinados por aplicação	Gráfico de pizza	Distribuição de registros assinados em diferentes módulos de aplicações, mostrando a porcentagem de cobertura de assinatura de código.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de visão geral

Título	Tipo	Descrição
		• **Gestão de usuários** Percentual de registros assinados no módulo Gestão de usuários. • **Validação de formulário** Percentual de registros assinados relacionados à validação de formulário. • **Outros** Percentual de registros assinados em todos os outros módulos da aplicação.

Status de Verificação de Assinatura

Exiba o status de assinaturas válidas, inválidas e órfãs em diferentes aplicações para avaliar a cobertura de assinatura de código. Use essas informações para identificar áreas que podem exigir atenção ou ação adicional.

O painel Status de verificação de assinatura exibe os seguintes relatórios:

Painel de status de verificação de assinatura

Título	Tipo	Descrição
Nome do script	Campo de texto	Identificador ou título atribuído a um script específico no sistema.
Tipo	Campo de texto	Categoria do script no sistema. Ajuda a definir a função e a funcionalidade do script. Exemplo: • Regra de negócio • Inclusão de script • Client script • Ação de fluxo
Aplicação	Campo de texto	Módulo ou área no sistema em que o script é aplicado. Exemplo: • Gestão de usuários • Emissão de relatórios • Validação de formulário • Fluxo de trabalho • Notificações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de status de verificação de assinatura

Título	Tipo	Descrição
Status	Campo de texto	Indica o status de verificação atual da assinatura do script. • **Válido** : A assinatura do script foi verificada e é confiável. • **Inválido** : A assinatura do script não foi verificada ou é considerada não confiável.
Últimas varreduras	Campo de texto	Data e hora em que o script foi verificado pela última vez para verificação de assinatura no formato: AA/MM/AA/H:S (Dia/Mês/Ano/Hora:Minuto)

Configuração do MID Server de assinatura de código

Gerencie e defina os relacionamentos de confiança e as configurações de certificado para MID Servers.

O painel Configuração do MID Server de assinatura de código exibe os seguintes relatórios:

Configuração do MID Server de assinatura de código

Título	Tipo	Descrição
MID Server	Campo de texto	Nome da instância do MID Server específica.
Status	Campo de texto	Estado operacional atual do MID Server. • **Ativo** • **Inativo**
Versão	Campo de texto	Versão do software do MID Server em uso no momento. Use essas informações para: • Garanta a compatibilidade com sua instância. • Certifique-se de que o servidor esteja executando os recursos compatíveis e as atualizações de segurança mais recentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração do MID Server de assinatura de código

Título	Tipo	Descrição
Último check-in	Campo de texto	Data e hora mais recentes em que o MID Server se comunicou com sucesso com a instância no seguinte formato: AA/MM/AA/H:S (Dia/Mês/Ano/Hora:Minuto)

Par de chaves e certificados

O painel Par de chaves e certificados exibe detalhes sobre as chaves criptográficas e certificados digitais usados para Assinatura de código. Ele inclui informações como tipo de chave, emissor do certificado, data de expiração e status de validade. Use este painel para gerenciar credenciais de certificado de assinatura de código, verificar sua validade e ajudar a garantir segurança e confiança Assinatura de código operações.

O painel Configuração de pares de chaves e certificados exibe os seguintes relatórios:

Par de chaves e configuração de certificados

Título	Tipo	Descrição
Nome de Certificado	Campo de texto	O identificador exclusivo (nome) atribuído a um certificado digital usado para Assinatura de código.
Módulo de criptografia	Campo de texto	O componente criptográfico usado para gerar, armazenar e gerenciar chaves privadas para Assinatura de código. Ele garante operações de chave seguras e ajuda a proteger material criptográfico confidencial contra acesso não autorizado.
Tipo	Campo de texto	A classificação da chave criptográfica ou certificado usado para Assinatura de código. Exemplo: • ServiceNow • Terceiro
Expira	Campo de texto	Data em que o certificado digital expira e não é mais válido para uso.
Status	Campo de texto	Validade atual do certificado digital. • **Válido** : O certificado está ativo e pode ser usado para Assinatura de código. • **Expirado** : O certificado passou da data de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Par de chaves e configuração de certificados

Título	Tipo	Descrição
		expiração e não é mais válido. • **Expirando em breve** : O certificado está se aproximando da data de expiração. Use este status para tomar medidas proativas para renovação e evitar interrupções nas operações de assinatura de código.
Cadeia	Campo de texto	A cadeia de certificação, que inclui o certificado digital junto com os certificados intermediário e raiz que estabelecem um caminho de confiança. Selecione **Cadeia de exibição** para exibir a cadeia de certificação.

Configuração da assinatura de código

O painel Configuração de assinatura de código exibe as propriedades do sistema e as principais configurações que controlam Assinatura de código em seu ambiente, incluindo sinalizadores e políticas de imposição. Essas configurações habilitam recursos, impõem validação de assinatura e definem fontes confiáveis.

O painel Configuração de assinatura de código exibe os seguintes relatórios:

Configuração da assinatura de código

Título	Tipo	Descrição
Configuração	Campo de texto	Nome de uma propriedade de configuração específica que controla um recurso ou comportamento relacionado à assinatura de código. Cada configuração define como o sistema deve lidar com aspectos como validação de assinatura, imposição ou fontes confiáveis.
Valor	Campo de texto	Estado atual ou entrada atribuída a uma configuração específica. Determina como a configuração se comporta. Por exemplo, se Assinatura de código está habilitado (verdadeiro) ou desabilitado (falso). O valor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração da assinatura de código

Título	Tipo	Descrição
		afeta diretamente os do sistema Assinatura de código operações e imposição.
Última atualização	Campo de texto	Data e hora mais recentes em que a configuração foi modificada no seguinte formato: AA/MM/AA/H:S (Dia/Mês/Ano/Hora:Minuto)

Referência de assinatura de código

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre a administração e solução de problemas de assinatura de código.

Propriedades instaladas com a assinatura de código

A assinatura de código adiciona as seguintes propriedades.

Solução de problemas e acesso a logs

Acesse vários logs para solucionar problemas e identificar os motivos da falha.

Propriedades instaladas com a assinatura de código

A assinatura de código adiciona as seguintes propriedades.

Propriedade	Tipo	Descrição
com.glide.codesigning.expanded.tracking.enable	verdadeiro | falso	Quando verdadeiro, o tamanho da validação da meta-stack aumenta para tópicos ecc_queue listados na propriedade **com.glide.codesigning.expanded_tracking.topic.list**. **Importante:** A segurança elevada é necessária para modificar esta propriedade.
com.glide.codesigning.expanded.tracking.length	Inteiro	Níveis de validação de assinatura de código quando a assinatura de código estiver habilitada. O valor padrão é 3. **Importante:** A segurança elevada é necessária para modificar esta propriedade.
com.glide.codesigning.expanded_tracking.topic.list	Cadeia de caracteres	Lista separada por vírgulas de tópicos que estarão sujeitos ao aumento do rastreamento da meta-stack. **Importante:** A segurança elevada é necessária para modificar esta propriedade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Tipo	Descrição
com.glide.codesigning.tracking.agent.validation.exclusion.list	Cadeia de caracteres	Lista separada por vírgula de agentes ecc_queue para os quais a assinatura de código deve ser ignorada
com.glide.codesigning.tracking.debug	verdadeiro|falso	Quando verdadeiro, o registro em log de depuração do rastreador de assinatura de código está habilitado.
com.glide.codesigning.tracking.enabled	verdadeiro|falso	Quando verdadeiro, habilita o rastreamento de chamadas de assinatura de código. **Importante:** A segurança elevada é necessária para modificar esta propriedade.
com.glide.codesigning.tracking.logging.enabled	verdadeiro|falso	Quando verdadeiro, habilita o registro em log para o rastreamento de assinatura de código.
com.glide.codesigning.tracking.unsupported_script_tracking.enabled	verdadeiro|falso	Quando verdadeiro, os registros ecc_queue inseridos por meio de scripts não suportados (se detectados) não são autenticados. **Importante:** A segurança elevada é necessária para modificar esta propriedade.
com.glide.codesigning.tracking.validation.fail_fast	verdadeiro|falso	Quando verdadeiro, a verificação de assinatura de código falha na primeira falha de validação do script em vez de verificar todos os scripts. **Importante:** A segurança elevada é necessária para modificar esta propriedade.
com.glide.event_handler.code_signing.tracking	Cadeia de caracteres	Define o manipulador de eventos que ajuda a garantir que os clientes que habilitarem recentemente a assinatura de código sejam configurados para serem o mais seguros possível. **Importante:** A segurança elevada é necessária para modificar esta propriedade.
com.glide.web_service_outbound.impl.codesigning.tracking	verdadeiro|falso	Quando verdadeiro, habilita o rastreamento de assinatura de código SOAPMessageV2 **Importante:** A segurança elevada é necessária para modificar esta propriedade.
.snc.csf.maximum_update_size	Inteiro	O número máximo de registros permitidos em um conjunto de atualizações de Assinatura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Tipo	Descrição
		de código. Este valor deve ser limitado a um valor entre 6000 e 10000. Se esse valor for excedido, vários conjuntos de atualizações serão gerados e vinculados ao mesmo conjunto de atualizações primário para habilitar o processamento em lote. Esta limitação evita problemas de IU descritos em KB0557104 .
com.snc.csf.servicenow_root_of_trust.disabled	verdadeiro|falso	Se o recurso Raiz de confiança está ativo. O valor padrão é falso, o que significa que os certificados de compilação ServiceNow são confiáveis. **Importante:** Esta propriedade só pode ser alterada usando um trabalho agendado assinado de um usuário com as funções de administrador, administrador de segurança e gerente do KMF. Para obter detalhes sobre como mudar sua Raiz de confiança, consulte Mudar a configuração de Raiz de confiança.
com.snc.kmf.signature.validation.optin	verdadeiro|falso	Quando verdadeiro, habilita a assinatura de código na sua instância. **Importante:** Esta propriedade só pode ser alterada por meio de uma solicitação para Suporte e atendimento ao cliente.
glide.jdbcprobeloader.tracking	verdadeiro|falso	Ativa ou desativa a assinatura de código para fontes de dados JDBC. **Importante:** A segurança elevada é necessária para modificar esta propriedade.
glide.rest.codesigning.tracking	verdadeiro|falso	Quando verdadeiro, habilita o rastreamento de assinatura de código RESTMessageV2. **Importante:** A segurança elevada é necessária para modificar esta propriedade.

Funções instaladas com a Assinatura de código

A Assinatura de código inclui as seguintes funções.

Administrador de assinatura de código [codesigning_admin]

Use a função de administrador de assinatura de código para atribuir as funções codesigning_manager e codesigning_auditor a outros usuários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Gerente de assinatura de código [codesigning_manager]

Use a função de gerente de assinatura de código para criar e atualizar a configuração de assinaturas e criar e executar trabalhos de assinatura de código.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Auditor de assinatura de código [codesigning_auditor]

Use a função de auditor de assinatura de código para exibir configurações e trabalhos de assinatura. A função de auditor não tem acesso de criação ou gravação para ativos de assinatura de código.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solução de problemas e acesso a logs

Acesse vários logs para solucionar problemas e identificar os motivos da falha.

Logs de assinatura de código

Se algum dos registros de fila do ECC não estiver assinado pela API do rastreador de assinatura de código , as mensagens não assinadas e os detalhes necessários serão exibidos no módulo de Assinatura de código. Navegar até **Logs do sistema** > **Log do Sistema** > **Assinatura de código** para acessar a lista de registros que não são confiáveis.




Para os logs de nó de depuração adicionais, habilite `com.glide.codesigning.tracking.debug` e configure seu valor para verdadeiro.

Falha na validação de assinatura de mensagem REST em MID Server

Acessar a mensagem de erro relacionada à falha na validação de assinatura, navegando até **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST** E abrindo o registro de mensagem REST necessário.

Falha de validação de assinatura em MID Server




Nota:

As mensagens de erro relacionadas às rejeições de firewall do ECC começam com a execução de mensagem do ECC negada.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fila do ECC quando a validação da assinatura falha no MID Server



Mensagem de erro quando a mensagem do ECC é bloqueada pela regra do usuário



Probe JDBC


Quando uma fonte de dados JDBC com uma assinatura ausente ou inválida for executada em um MID Server, será exibida uma mensagem de erro com os detalhes necessários.



A **origem** também exibe os detalhes da mensagem de erro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



MID Server logs

Para habilitar o log do firewall do ECC detalhado, aumente o nível de log configurando o valor do parâmetro de configuração MID Server, `mid.log.level`, como TRACE. Os logs detalhados fornecem informações sobre:

- Regras que o MID Server carregou do arquivo de configuração de inicialização.
- Rastreamento de execução granular de regras.
- Regra específica devido à qual uma mensagem do ECC deve ser aceita ou rejeitada.

Nota:
Se boot-config.xml for inválido, o MID Server falhará em iniciar e os detalhes de falha serão registrados nos logs do agente MID.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Varredura antivírus

Use Varredura antivírus para ajudar a proteger sua instância contra infecções de vírus que podem ser introduzidas por anexos de arquivo aos registros do sistema, como incidentes, problemas e histórias.

Explore a verificação antivírus



Aprenda o valor da verificação antivírus.

Configurar a proteção antivírus



Entenda como configurar a proteção antivírus.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resolva arquivos infectados



Saiba o que fazer com arquivos infectados.

Referência para verificação antivírus



Conheça os atributos de dicionário para verificação antivírus.

Tradução automática

Explorar a Varredura antivírus

Use Varredura antivírus para ajudar a proteger sua instância contra infecções de vírus que podem ser introduzidas por anexos de arquivo aos registros do sistema, como incidentes, problemas e histórias.

Varredura antivírus verifica anexos de arquivo armazenados na tabela de anexos [sys_attachment] para ajudar a proteger os usuários contra o carregamento e o download de arquivos infectados. Todos os tipos de documentos compatíveis com a plataforma são verificados pela Varredura Antivírus.

Se Varredura antivírus Habilitado, todos os anexos de arquivo na tabela Anexos [sys_attachment.do] são verificados por padrão.

O plug-in Proteção antivírus (com.glide.snap) está ativado e habilitado por padrão em sua instância. Como administrador, é possível desativar e reativar o recurso Varredura antivírus em sua instância no comutador de uma alternância, definir opções de configuração e revisar a atividade de antivírus na instância.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O Varredura antivírus também está disponível para clientes na GCC (Government Community Cloud) e no ambiente comercial.

  Os usuários do GCC devem definir a propriedade (com.glide.snap.fed_enable_scan) como verdadeiro para começar a usar o recurso .

  Os usuários comerciais devem definir *com.glide.snap.enable_scan*. verdadeiro .

- Os protocolos de comunicação HTTP e HTTPS são suportados.
- Arquivos criptografados pelo Edge são excluídos desta verificação.
- As definições de antivírus são atualizadas todos os dias.
- Qualquer arquivo com mais de 100 MB não é verificado.

Verificação de e-mail

Os e-mails de entrada são verificados quanto a vírus pelo sistema filtros de e-mail , não pela Varredura antivírus.

Campo Anexo de arquivo em uma tabela

A adição de um **Anexo de arquivo** o campo em uma tabela gera tabelas zz_yy. Essas tabelas são dinâmicas e virtuais. Eles são gerados automaticamente quando o tipo de coluna **file_attachment** foi adicionado às tabelas primárias.

Considere adicionar uma foto do usuário à tabela Usuários e incorporá-la à exibição do formulário. Quando uma foto é carregada em um registro, ela carrega automaticamente o anexo para a tabela sys_attachment. A tabela sys_attachment mapeia a foto para a tabela zz_yyUsers.

Por padrão, somente anexos vinculados a tabelas zz_yylive_profile são verificados. Para verificar outras tabelas que têm o tipo de coluna **file_attachment**, crie a propriedade do sistema *com.glide.snap.scan.zz_yytables* e insira o nome da tabela.

Exemplo

As tabelas "zz_yyincident" e "zz_yycase" são tabelas dinâmicas criadas quando a coluna é adicionada às tabelas primárias: Incidente e Caso, então o valor da propriedade deve ser *zz_yyincident,zz_yycase*.

Depois que essa propriedade for definida, os anexos das tabelas zz_yyincident e zz_yycase serão verificados.

Cenários de verificação

Analise esses cenários de carregamento e download para entender como o sistema identifica as possíveis ameaças à segurança de arquivos anexados aos seus registros.

Cenário 1 - Carregar um arquivo

1. Sem saber, o usuário carrega um arquivo infectado em um registro.
2. O sistema verifica o arquivo e o deixa em quarentena.
3. O arquivo aparece na janela Anexos, onde fica marcado como indisponível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. O usuário seleciona o arquivo e esta mensagem de erro é exibida: O arquivo Infected_testing.txt não passou na verificação de segurança. Remova o arquivo do registro INC0000059 e tente novamente.
5. O sistema envia uma notificação por e-mail ao usuário e ao administrador do antivírus.
6. O usuário fecha a janela Anexos e retorna ao registro. O arquivo infectado é exibido no cabeçalho como indisponível. Exemplo, infected_testing123.txtZ [unavailable].

Cenário 2 - Baixar um arquivo

1. O usuário abre um registro para baixar um arquivo anexado a ele.
2. Sem saber que o arquivo está infectado, o usuário o seleciona para download.
3. O sistema verifica o arquivo, deixa-o em quarentena e exibe uma mensagem semelhante a O arquivo infectado_testing123.txt não passou na verificação de segurança e não pode ser baixado.
4. O usuário fecha a mensagem e a tela é atualizada mostrando que o arquivo está indisponível.
5. O sistema envia uma notificação por e-mail ao usuário e ao administrador do antivírus.

Cenário 3 - Baixar um arquivo ZIP

1. Um usuário abre um registro e baixa um arquivo ZIP anexado a ele.
2. O sistema verifica os arquivos ZIP individualmente.
3. Um arquivo não passa na verificação de segurança e fica marcado como indisponível. Os arquivos restantes são compactados e baixados com sucesso.
4. O usuário abre o arquivo ZIP e vê um arquivo "error.txt" além do arquivo baixado com sucesso. Este arquivo contém uma mensagem de erro que especifica qual arquivo não passou na verificação e, portanto, não foi incluído no ZIP.
5. O usuário abre o registro novamente e vê que o arquivo indisponível foi movido para a seção **Possíveis riscos de segurança**, na janela Anexos, e não pode ser baixado.

Tradução automática

Configuração do Varredura antivírus

Configure Varredura antivírus em sua instância e no nível de tabela.

Antes de Iniciar

Função necessária: antivirus_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Varredura antivírus fica ativo por padrão em sua instância, onde verifica automaticamente os anexos para identificar todos os arquivos que estão infectados por vírus. Configure o recurso garantindo que a verificação esteja habilitada em sua instância e identificando todas as tabelas que deseja excluir da verificação.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Antivírus** > **Configuração**.
2. Conforme configura o recurso, considere o seguinte.

3. Selecione **Salvar**.
4. Exclua as tabelas da verificação do Antivírus adicionando-as à **Lista de tabelas excluídas**.
   a. Navegue até **Definição do sistema**# **Dicionário**.
   b. Pesquise a tabela que deseja excluir da verificação e selecione a tabela com o Tipo definido como coleção.
   c. Na guia **Atributos**, selecione **Novo**.
   d. Adicione `Exclude_from_antivirus_scan` no campo Atributos e insira `Verdadeiro` no campo **Valor**.
   e. Selecione **Enviar**.

Resultado
O Varredura antivírus está habilitado na sua instância e a **Lista de tabelas excluídas** na página Configuração do Antivírus é preenchida com todas as tabelas que você excluiu da verificação.

Revisar arquivos em quarentena

Revise os anexos de arquivo em quarentena e execute ações adicionais necessárias.

Antes de Iniciar
Função necessária: antivirus_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Monitore suas entradas de arquivo em quarentena na página Quarentena do Antivírus em intervalos regulares para executar qualquer uma das ações a seguir.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Antivírus** > **Quarentena**.
2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada entrada em quarentena na qual deseja executar uma ação disponível.
3. Selecione o menu suspenso **Ações nas linhas selecionadas** na faixa para escolher a ação a ser realizada na entrada da linha selecionada em quarentena.

Resultado
O sistema solicita confirmação e executa a ação selecionada de acordo com sua entrada.

Tópicos relacionados

Central de segurança da instância

Métricas de antivírus

Analise a atividade do antivírus

Analise o log de Atividades do Antivírus que rastreia todas as atividades que ocorrem em arquivos potencialmente infectados a partir do ponto em que são descobertos e colocados em quarentena.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: antivirus_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este log funciona como um relatório que captura a atividade do antivírus, como descoberta, exclusão e outros possíveis eventos de arquivo em quarentena.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Antivírus** > **Atividade**.
2. Analise o registro em log de arquivos em quarentena.
   É possível exibir as ações realizadas na coluna Evento para cada arquivo em quarentena.

O que Fazer Depois
Determine quais registros deseja excluir, restaurar, baixar ou manter no log. Consulte Analisar arquivos em quarentena

Noções básicas sobre atributos de dicionário para Varredura antivírus

Os atributos do dicionário alteram o comportamento da tabela ou do elemento que o registro do dicionário descreve. Como administrador, é possível definir os valores dos atributos do dicionário para modificar o comportamento da configuração padrão da Varredura Antivírus.

Atributos do dicionário para Varredura antivírus

Nome	valor	Elemento de destino	Descrição
Exclude_from_antivirus_scan	verdadeiro/falso	qualquer tabela	Se verdadeiro, os anexos de arquivo na tabela serão excluídos da verificação do antivírus. Veja Configuração do Varredura antivírus
Supress_antivirus_email_notification	verdadeiro/falso	qualquer tabela	Se verdadeiro, para de enviar notificações por e-mail geradas pela plataforma quando um arquivo potencialmente infectado for identificado.
Suppress_antivirus_ui_notification	verdadeiro/falso	qualquer tabela	Se verdadeiro, vai parar as notificações de IU geradas pela plataforma quando um arquivo potencialmente infectado for identificado.

Tópicos relacionados

Altering tables and fields using dictionary attributes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Limpador de HTML

Remova o código indesejado e proteja-se contra problemas de segurança, como ataques de script entre sites, limpando a marcação HTML nos campos HTML e nos campos HTML traduzidos.

Explore o limpador de HTML



Saiba como o limpador de HTML funciona.

Configurar o limpador de HTML



Configure o limpador de HTML.

Ative o limpador de HTML



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Saiba como habilitar o limpador de HTML.

Explorar o limpador de HTML

Remova o código indesejado e proteja-se contra problemas de segurança, como ataques de script entre sites, limpando a marcação HTML nos campos HTML e nos campos HTML traduzidos.

Use a limpeza de HTML para garantir que o conteúdo HTML em sua instância não contenha conteúdo potencialmente prejudicial. A limpeza de HTML funciona removendo marcadores HTML que podem ser usados para comprometer sua instância, como]]>, <link>ou <embed>marcadores que podem ser usados para executar scripts indesejados em sua instância ou direcionar os usuários para conteúdo indesejado. Os marcadores seguros que controlam a formatação do seu conteúdo são preservadas. Como administrador, você pode personalizar o conteúdo removido ou preservado. Você também pode controlar se a limpeza se aplica a todo o conteúdo ou apenas aos campos especificados.

O limpador de HTML funciona verificando se há marcação que você queira manter preservada na lista de inclusões internas. O limpador fornece a inclusão de script *HTMLSanitizerConfig* que os administradores podem usar para modificar a lista de inclusões interna. Também podem ser adicionados itens à lista de exclusões para remover a marcação HTML. Os conteúdos da lista de exclusões substituem a lista de inclusões.

Os seguintes tipos de itens podem ser adicionados às listas de inclusão e exclusão:

- Atributos globais
- Quaisquer elementos HTML

Nota:
Por padrão, atributos de URL como href e src são compatíveis somente com estes protocolos:

- http
- https
- mailto
- dados

Por exemplo:

```
<a href="https://community.servicenow.com/community">Comunidade ServiceNow</a>
```

Nota:
Para aprender mais sobre a propriedade *glide.html.sanitize_all_fields* que controla o uso do limpador de HTML, consulte Como habilitar o Sanitizer de HTML [Atualizado na Central de segurança 1.3] nas Configurações de proteção de segurança de instância.

Configurar urlAttributes e os protocolos

Você pode configurar o urlAttributes e seus protocolos na inclusão de script **HTMLSanitizer**. Por exemplo:

```
HTML_WHITELIST : {
urlAttributes: { "protocols" : [ "file", "notes" ] },
          - -
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
        - -
    }
```

Como `anotações` está na lista de inclusões neste exemplo, este URL não foi limpo:

```
<a title="Lotus"
 href="Notes://
ABC/X575C90019DE33/ABC594DCB76D86EB4925653E0011C4C1/ZZ90B7E2D33964749257EE
A003456FD">Lotus</a></p>
```

Lista de inclusões padrão

Nota:
A lista de inclusões padrão é uma lista do sistema e não pode ser acessada por usuários na instância.

```
BUILTIN_HTML_WHITELIST :{

   globalAttributes:{ attribute:["id","class","lang","title","style"],

                          attributeValuePattern:{}},

   label:{ attribute:["for"]},

   font:{ attribute:["color","face","size"]},

   a:{ attribute:["href","nohref","name","shape"]},

   img:{ attribute:["src","name","alt","border","hspace","vspace","align","height","width"},

   table:{ attribute:["border","cellpadding","cellspacing","bgcolor","background","align","no
 resize","height","width","summary","frame","rules"]},


 th:
{ attribute:["background","bgcolor","abbr","axis","headers","scope","nowrap","height","width","al
ign","valign","char off","char","colspan","rowspan"]},


 td:
{ attribute:["background","bgcolor","abbr","axis","headers","scope","nowrap","height","width","al
ign","valign","char off","char","colspan","rowspan"]},

   tr:{ attribute:["background","height","width","align","valign","char off","char"]},

   thead:{attribute:["align","valign","char off","char"]},

   tbody:{attribute:["align","valign","char off","char"]},

   tfoot:{attribute:["align","valign","char off","char"]},

   colgroup:{attribute:["align","valign","char off","char","span","width"]},

   col:{attribute:["align","valign","char off","char","span","width"]},

   p:{attribute:["align"]},
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
style:{attributeValuePattern:{"type":"text/css"}}

canvas:{ attribute:["height","width"]},

details:{ attribute:["open"]},

summary:{ attribute:["open","valign","char off","char"]},

button:{ attribute:["disabled","accesskey","type"]},

form:{},

input:{ attribute:["size","maxlength","checked","alt","src","type","disabled","readonly","accesskey","border","usemap"]},

select:{ attribute:["disabled","multiple","size"]},

textarea:{ attribute:["rows","cols","disabled","readonly","accesskey"]},

option:{ attribute:["disabled","label","selected"]},

div:{ attribute:["align"]},

ol:{ attribute:["start","type","square"]},

ul:{ attribute:["type","square","itemscope","itemtype","itemref"]},

li:{ attribute:["value","fb__id","itemprop"]},

span:{ attribute:["color","size","data-mce-bogus","itemprop","face"]},

br:{ attribute:["clear"]},

h3:{ attribute:["itemprop"]},

html:{ attribute:["xmlns","lang","xml:lang"]},

link:{ attribute:["rel","type","href","charset"]},

meta:{ attribute:["name","content","scheme","charset","http-equiv"]},

pre:{ attribute:["xml:space"]},

noscript:{},  h1:{},  h2:{},  h4:{},  h5:{},  h6:{},

i:{},  b:{},  u:{},  strong:{},  em:{},  small:{},  big:{},

pre:{},  code:{},  cite:{},  samp:{},  sub:{},  sup:{},

strike:{},  center:{},  blockquote:{},  hr:{},  map:{},

dd:{},  dt:{},  dl:{},  fieldset:{},  legend:{}, figure:{},  tt:{},

body:{},  caption:{},  head:{},  title:{},  shape:{},},
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usando variáveis e modelos em campos HTML

Campos HTML/HTML traduzido passam por limpeza de HTML por padrão. Este processo limpa o HTML de entrada para protegê-lo contra scripts entre sites (XSS) e ataques de segurança relacionados. Armazenar modelos ou variáveis, como "description" ou "description" ou semelhantes e substituí-los por uma descrição verdadeira após a limpeza, reduzirá a eficácia do processo de limpeza. Isso ocorre porque a limpeza é chamada exclusivamente no modelo de espaço reservado e não no conteúdo HTML. Armazenar somente conteúdo HTML nos campos HTML/HTML traduzido ajuda a garantir um processo de limpeza eficaz.

Configurar o limpador de HTML

Você deve modificar uma inclusão de script para fazer mudanças de configuração no limpador de HTML.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Abra **HTMLSanitizerConfig**.
3. Para adicionar itens à lista de exclusões, use a classe "HTML_BLACKLIST".

   Para adicionar itens à lista de inclusões, use a classe "HTML_WHITELIST".

   Use este formato:

```
HTML_XXXXLIST :{
      globalAttributes :{

         attribute:[attribute-name1,...],
         attributeValuePattern:{ attribute-name2:attribute-value-regex-pattern,...}

      },<html-element-name>:{// Same as Above},----}
```

   - *`globalAttributes`* contém itens de atributo ou attributeValuePattern que são aplicáveis globalmente a todos os elementos HTML.
   - *`attribute`* é uma lista de atributos separados por vírgulas.
   - *`attributeValuePattern`* é um dicionário de atributos para pares atributo-valor-regex-padrão. "Atributo-valor-regex-padrão" é uma expressão regular que deve corresponder ao valor do atributo.

Example:
Considere o seguinte exemplo:

```
HTML_WHITELIST:{
      globalAttributes:{
         attribute:["id","name"],},
      img:{
         attribute:["style","align"],
         attributeValuePattern:{src:".*jpeg"}},
      iframe:{},}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ele adiciona os seguintes itens à lista de inclusões:

- O ID e o nome dos atributos globais. Essa é uma lista de cadeias de caracteres que podem ser aplicadas globalmente a todos os elementos.
- O elemento "img" em que os atributos são estilizados e alinhados.
- O elemento "img" em que o atributo de origem da imagem é um arquivo com a extensão .jpeg. Este é um exemplo de um padrão de expressão regular que corresponde a um valor de atributo.
- O elemento "iframe".

Habilitar o limpador de HTML

O limpador de HTML fornece uma propriedade para habilitar ou desabilitar o limpador para todos os campos HTML no sistema.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, a propriedade é definida como verdadeira para novas instâncias.

Procedimento

1. No filtro de navegação, insira sys_properties.list.
2. Defina as propriedades *glide.html.sanitize_all_fields* e *glide.translated_html.sanitize_all_fields* como **verdadeiras**.

Nota:
Para aprender mais sobre essa propriedade, consulte Como habilitar o Sanitizer de HTML [Atualizado na Central de segurança 1.3] nas Configurações de proteção de segurança de instância.

Trouble?

Se as propriedades não existirem na tabela Propriedades do sistema, você poderá adicioná-las.

Como habilitar o limpador em campos individuais

Você pode usar atributos de campo para habilitar ou desabilitar o limpador em campos individuais.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Primeiramente, você precisa definir a propriedade do limpador como falsa e, em seguida, habilitar o limpador por campo para qualquer formulário.

Procedimento

1. Navegue até a tabela "sys_properties" e defina *glide.html.sanitize_all_fields* como **falso**. Ela desabilita o limpador para todos os campos HTML no sistema.
2. Navegue até o formulário que contém o campo HTML.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique com o botão direito do mouse no rótulo do campo HTML e selecione **Configurar dicionário**.
   O formulário de entrada de dicionário é aberto para o campo HTML.
4. Insira um dos seguintes no campo Atributos:
   - Para desabilitar a limpeza, insira `html_sanitize=false`
   - Para habilitar a limpeza, insira `html_sanitize=true`
5. Clique em **Atualizar**.
6. Para habilitar o limpador de HTML para campos HTML traduzidos, defina a propriedade `glide.translated_html.sanitize_all_fields` como **verdadeira**.

Como habilitar o registro em log do limpador de HTML

Quando o limpador de HTML remove elementos ou atributos, eles são adicionados ao log do sistema.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode avaliar esses elementos limpos adicionando "/syslog_list.do?sysparm_query=source%3DHTMLSanitizer" ao URL da sua instância.

Procedimento

1. Avalie esses elementos limpos adicionando `/syslog_list.do?sysparm_query=source%3DHTMLSanitizer` ao URL da sua instância.
2. Para habilitar ou desabilitar o registro em log, adicione a propriedade `glide.html_sanitize.discarded_log.enable` às propriedades do sistema e defina o valor como **verdadeiro** (habilitado) ou **falso** (desabilitado).
   Essa propriedade será definida como **verdadeira** por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Auditoria

Rastreie mudanças de registro em tabelas habilitadas para auditoria. Por padrão, o sistema rastreia mudanças nas tabelas de incidentes, mudanças e problemas, entre outras.

Explorar



Conheça os recursos e os valores comerciais da Auditoria.

Configurar



Entenda como configurar a Auditoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição	Referência
	
Revise as tabelas Auditoria do sistema e Mudança de relacionamento de auditoria.	Conheça os Conjuntos de históricos.

Tradução automática

Explorar a auditoria

Rastreie mudanças de registro em tabelas habilitadas para auditoria. Por padrão, o sistema rastreia mudanças nas tabelas de incidentes, mudanças e problemas, entre outras.

Visão geral da auditoria

A habilitação da auditoria rastreia a criação, a atualização e a exclusão de todos os registros na tabela. Se deseja auditar campos individuais em uma tabela, é possível ocultar os campos que não deseja rastrear usando um atributo de dicionário.

As informações de auditoria são mantidas nas seguintes tabelas:

- Auditoria
- Conhecer os conjuntos de históricos

⚠ Aviso:
Auditar tabelas do sistema que recebem uma grande quantidade de tráfego, tal como Contextos do fluxo de trabalho [wf_context] ou Alertas de gestão de eventos [em_alert], pode afetar o desempenho. Por esse motivo, não é possível auditar a tabela em_alert por inteiro. Em vez disso, audite os campos de interesse selecionados. Defina `audit=true` na tabela em_alert e nos campos selecionados. Tente auditar o menor número possível de campos.

Auditando usuários

A auditoria tem os seguintes usuários.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- administrador
- security_admin

Benefícios de auditoria

Benefício	Recurso	Usuários
Habilite a auditoria de tabela para rastrear mudanças em todos ou alguns dos campos da tabela	Configurar auditoria para uma tabela	administrador
Experimente uma maneira mais aprimorada de definir e configurar a capacidade de auditoria	Configure a auditoria usando o Console de gestão de auditoria	administrador
Automatizar e simplificar a exclusão de dados de auditoria	Configure sua retenção de auditoria	security_admin

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como usar Auditoria, consulte:

- Configurar auditoria para uma tabela
- Configure a auditoria usando o Console de gestão de auditoria
- Visualizar tabelas de auditoria do sistema e de mudança de relacionamento de auditoria
- Conhecer os conjuntos de históricos

Componentes de auditoria

Explore os seguintes componentes de auditoria para entender melhor as tabelas de auditoria, exclusões e isenções.

Auditoria de tabelas primárias e secundárias

As tabelas não derivam os sinalizadores de auditoria das tabelas auditadas primárias ou secundárias.

- Por exemplo, se você habilitar a auditoria para a tabela Itens de configuração [cmdb_ci], somente os ICs armazenados nessa tabela base serão auditados.
- Da mesma forma, se você habilitar a auditoria para a tabela Computadores [cmdb_ci_computer], somente os registros de IC de computador serão auditados, incluindo quaisquer campos na tabela Computadores [cmdb_ci_computer] que forem derivados da tabela Itens de configuração [cmdb_ci].

Tabelas do sistema de auditoria

Por padrão, o sistema não audita a exclusão de um registro das tabelas do sistema. Para auditar uma tabela do sistema, adicione-a à lista de tabelas na `glide.ui.audit_deleted_tables` lista de propriedades.

Auditoria de exclusões de um formulário ou lista

Por padrão, o sistema audita exclusões de registros individuais de um formulário. Para evitar auditoria, defina o atributo de dicionário da tabela `no_audit_delete`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O sistema audita exclusões de uma lista quando a **auditoria** é selecionada no dicionário de tabela, e a tabela não está listada na propriedade `glide.db.audit.ignore.delete`.

Nota:
Por padrão, a propriedade `glide.db.audit.ignore.delete` não está presente na tabela Propriedade do sistema [sys_properties]. Para mudar a propriedade e seus valores associados, primeiro você deve adicioná-la manualmente. No entanto, quando adicionada manualmente, ela substitui os seguintes valores padrão:

glide.db.audit.ignore.delete = sys_mutex,sys_db_cache,sys_lucene_block,sys_lucene_file,sys_lucene_directory,sys_user_preference,sys_aud
cmdb_ci_windows_service, cmdb_sam_sw_install, cmdb_software_instance, cmdb_sam_sw_usage, sam_sw_counter_detail

Para saber mais sobre a adição de propriedades do sistema, consulte Adicionar uma propriedade do sistema .

Por padrão, as exclusões de auditoria são habilitadas se o registro é excluído das visualizações do formulário e das exibições de lista ou por um script/trabalho agendado.

Informações auditadas

A auditoria rastreia as seguintes mudanças de registro:

- Identificador de registro exclusivo (sys_id) do registro que mudou
- Campo que mudou
- Novo valor do campo
- Antigo valor do campo
- Número de vezes que este registro e campo foram atualizados
- Data e hora em que a mudança ocorreu
- Usuário que fez a mudança
- Motivo da mudança (se houver algum motivo associado à mudança)
- ID do ponto de verificação interno do registro, se o registro tiver várias versões.

Informações isentas de auditoria

Algumas atualizações não são auditadas, apesar de habilitar a auditoria em uma tabela. Por exemplo, você pode ver 132 atualizações no histórico de um registro, mas apenas sete auditadas.

A auditoria exclui as seguintes informações:

- Atualizações feitas por um upgrade.
- Atualizações são feitas por meio de conjuntos para importação.
- Registros em tabelas primárias ou secundárias.
- Campos com o atributo de dicionário no_audit.
- Tabelas do sistema não são listadas na lista de propriedades `glide.ui.audit_deleted_tables`.
- Campos que começam com sys_ prefix (campos do sistema), exceto as colunas sys_class_name e sys_domain_id.
- As Páginas de IU às vezes podem acionar atualizações para um registro sem criar um log de auditoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Sempre que um monitor de inatividade toca um registro. Isso evita que você possivelmente veja centenas de atualizações listadas em relação a um incidente, com o ruído minando os dados úteis.
- Mudanças manuais para Performance Analytics pontuações.
- Aplicando Conjunto de atualizações
- Importar XML

Auditoria de uma tabela

Para obter instruções sobre como auditar uma tabela, consulte Configurar auditoria para uma tabela.

Por padrão, o sistema rastreia todos os campos em uma tabela auditada. É possível auditar um subconjunto de campos em uma tabela de uma das duas maneiras:

- É possível habilitar a auditoria para a tabela inteira e excluir os campos que não deseja incluir. Isso é apropriado quando você deseja auditar a maioria dos campos, mas não todos, e é conhecido como uma *lista de exclusões*. Para obter mais informações, consulte Excluir um campo de ser auditado (listagem de exclusão).
- É possível habilitar a auditoria para a tabela, mas somente para os campos especificados. Isso é apropriado quando você deseja auditar apenas um pequeno número de campos da tabela e isso é conhecido como uma *lista de inclusões*. Para obter informações sobre como incluir um campo usando a lista de inclusões, consulte Inclua um campo de tabela na auditoria (lista de inclusões).

Registros de auditoria não canceláveis

Reduza as chances de os registros de auditoria não serem registrados quando uma transação for cancelada com a nova configuração padrão.

As auditorias foram definidas para criar um registro imediatamente na mesma transação com as operações de gravação do registro de destino. Se o registro de destino for excluído, a auditoria ainda será criada e mantida no módulo **Exclusão de auditoria de teste NCA**.

Nota:
O processo aprimorado de auditoria fica habilitado por padrão. Se a propriedade `glide.db.audit.lacy` estiver definida como Verdadeira, o processo aprimorado de auditoria será desabilitado.

Antes da versão Yokohama, quando uma transação era cancelada, determinadas operações auditáveis não eram registradas. Isso porque a plataforma executava algumas operações entre a mudança de registro e era cancelada antes da criação da auditoria. Mas, agora, as auditorias são criadas imediatamente após o registro ser alterado, reduzindo as chances de uma transação cancelada anular a operação antes que a auditoria seja registrada.

As auditorias são registradas no mesmo thread da transação. As auditorias anteriores eram criadas em um thread em segundo plano. Esta mudança redefine o valor padrão da propriedade `glide.db.audit.lazi` de Verdadeiro para Falso. Em geral, essa propriedade não é definida na tabela Propriedades, pois a maioria das instâncias começa usando o novo valor e comportamento padrão. Em algumas instâncias, essa propriedade pode já estar presente e definida como Verdadeira, ou seja, essas instâncias não poderão usar a mudança para auditar o comportamento.

Nota:
É recomendável excluir essa propriedade para aproveitar a atualização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar auditoria para uma tabela

É possível habilitar a auditoria da tabela para rastrear mudanças para todos ou alguns dos campos da tabela.

Antes de Iniciar

Nota:
Por natureza, os campos criptografados não são auditados. Este comportamento não é configurável.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
   O sistema exibe a lista de entradas do dicionário. A lista inclui uma linha para cada tabela, bem como uma linha para cada coluna (campo) na tabela.
2. Na lista de entradas do dicionário, localize a linha correspondente à tabela que você deseja auditar, por exemplo `cmdb_ci_computer`.
   É possível distinguir a linha da própria tabela – versus uma linha para uma coluna na tabela – encontrando a linha com o nome de tabela correto, uma entrada vazia para o nome **Coluna** e um **Tipo** de **Coleção**.
3. Selecione a entrada do dicionário para a tabela.
   O sistema exibe o formulário de entrada do dicionário.
4. Marque a caixa de seleção **Auditoria**.
5. Selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Se deseja auditar apenas alguns campos na tabela Habilitar auditoria da lista de inclusão para uma tabela. Se você desejar auditar a maioria dos campos, mas quiser excluir alguns, consulte Excluir um campo de ser auditado (listagem de exclusão).

Habilitar auditoria da lista de inclusão para uma tabela

Habilite uma tabela para auditar somente os campos que você designar explicitamente. Isso é útil quando você deseja auditar apenas um pequeno número de campos em uma tabela auditada.

Antes de Iniciar

A tabela deve ser habilitada para auditoria.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
   O sistema exibe a lista de entradas do dicionário. A lista inclui uma linha para cada tabela, bem como uma linha para cada coluna (campo) na tabela.
2. Se necessário, personalize a exibição da lista para mostrar a coluna **Atributos**.
3. Na lista de entradas do dicionário, localize a linha correspondente à tabela que você deseja auditar, por exemplo `cmdb_ci_computer`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

É possível distinguir a linha para a própria tabela – em comparação a uma linha para uma coluna na tabela – encontrando a linha com o nome de tabela correto, uma entrada vazia para o nome Coluna e um tipo de `collection`.

4. No campo **Atributos** para essa linha, insira `audit_type=whitelist`.

O que Fazer Depois
Designe quais campos você deseja auditar nesta tabela.

Excluir um campo de ser auditado (listagem de exclusão)

Impeça que o ServiceNow AI Platform rastreie o subconjunto de campos em uma tabela auditada excluindo esses campos de uma auditoria.

Antes de Iniciar
Para excluir um campo em uma tabela sendo auditada, primeiro você deve habilitar a auditoria para essa tabela.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Adicione um conjunto de campos a uma lista de exclusões quando quiser auditar a maioria dos campos em uma tabela auditável. Se deseja auditar apenas alguns campos, siga o procedimento de listagem de inclusão em vez disso.

Nota:
Desabilitar a auditoria em campos baseados em diário pode afetar a funcionalidade de recursos, como o Formatador de atividades. Para obter mais informações, consulte KB0743142 .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
2. Se necessário, personalize a exibição da lista para mostrar a coluna **Atributos**.
3. Navegue até a linha correspondente à tabela e ao campo (coluna) que deseja excluir da auditoria.
4. Na coluna **Atributos** para essa linha, insira `no_audit`.

Inclua um campo de tabela na auditoria (lista de inclusões)

Rastreie um subconjunto de campos em uma tabela auditada adicionando esses campos a uma lista de inclusões.

Antes de Iniciar
Para adicionar campos em uma tabela a uma lista de inclusões, primeiro você deve habilitar a auditoria para essa tabela e habilitar a auditoria de lista de inclusões para essa tabela.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Adicione um conjunto de campos a uma lista de inclusões quando desejar auditar apenas um pequeno número de campos da tabela auditada. Se precisar auditar a maioria dos campos e excluir apenas alguns, siga o procedimento da lista de exclusões em vez disso.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
2. Se necessário, personalize a exibição de lista para mostrar a coluna **Atributos**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Navegue até a tabela e o campo (coluna) desejado para a lista de inclusões.
4. No campo **Atributos**, insira `audit=true`.

Habilitar auditoria para uma tabela de sistema

As exclusões de tabelas com um prefixo sys_ não são auditadas por padrão. Para rastrear exclusões dessas tabelas, adicione o nome da tabela à propriedade `glide.ui.audit_deleted_tables`. Habilitar o plug-in Restaurar registros excluídos adiciona vários valores padrão a esta propriedade.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades da IU**.
2. Localize a **Lista de tabelas do sistema (iniciando com "sys_", separado por vírgula) que terá a** propriedade de excluir auditado.
3. Adicionar ou remover nomes de tabelas.
   Os nomes da tabela devem ser separados por vírgulas, sem espaços.
4. Selecione **Save** (Salvar).

Nota:
Para obter mais informações sobre auditoria, consulte Entendendo a tabela de auditoria do sistema.

Configure a auditoria usando o Console de gestão de auditoria

Use o módulo Console de gestão de auditoria para experimentar uma maneira mais aprimorada de definir e configurar a capacidade de auditoria em sua instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Console de Gestão de auditorias**.
   Uma lista de todas as tabelas em sua instância é exibida.

   Nota:
   Por padrão, a lista de tabelas que definiu Auditoria habilitada é exibida.

   Você pode selecionar **Desabilitado** Para ver a lista de tabelas que definiu Auditoria desabilitada. Você também pode selecionar a guia Todos para ver todas as tabelas em sua instância com a opção Auditoria habilitada ou desabilitada.

2. Selecione a tabela na lista em que você deseja atualizar as configurações de auditoria.
   A tabela com suas respectivas colunas é exibida. Você também pode ver o número total de colunas na tabela selecionada.

   Nota:
   Colunas e. **Retenção** são as guias que aparecem na tabela.

3. Modifique a alternância Auditoria dependendo de se você deseja habilitar ou desabilitar a auditoria da tabela selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Quando Auditoria está habilitada em uma tabela, todas as colunas e campos na tabela são habilitados por padrão.

4. **Opcional:** Selecione **Editar status de auditoria** se você não quiser que todas as colunas sejam habilitadas em uma tabela habilitada para auditoria.
   O modal Selecionar colunas a serem editadas é exibido.
5. **Opcional:** Desmarque as colunas que você não deseja habilitar.
   Você também pode adicionar qualquer coluna marcando a coluna na lista Colunas disponíveis.
6. Selecione **Salvar** para salvar as modificações mais recentes.
   Selecione **Limpar tudo** para remover todas as colunas que estão sendo habilitadas. Consulte Configure sua retenção de auditoria para obter mais informações sobre retenção de dados de auditoria.

Configure sua retenção de auditoria

Use a opção Retenção para automatizar e simplificar a exclusão de dados de auditoria de acordo com seu requisito.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Console de Gestão de auditorias**.
2. Selecione a tabela na lista em que você deseja atualizar a política de retenção.

   Nota:
   Por padrão, você acessa a guia Colunas no final desta etapa.

3. Selecione a guia Retenção para atualizar a política de retenção dos dados de auditoria da tabela selecionada.
   Um modal mostrando a opção de retenção é exibido.
4. Habilite a alternância Limpar registros de auditoria automaticamente.
5. Selecione a duração no menu suspenso Duração.
   Selecione **Sim** se você quiser prosseguir com a duração selecionada. Você também pode selecionar **Cancelar** se você quiser selecionar uma duração diferente.

   Nota:
   Logs mais antigos do que a duração definida serão limpos e não poderão ser restaurados.

   O modal Política de retenção é exibido confirmando a duração selecionada.
6. Selecione **Salvar** para atualizar a política de retenção da tabela selecionada.
7. **Opcional:** Para desabilitar a exclusão de registros de auditoria de uma tabela, desabilite a alternância Limpar registros de auditoria automaticamente e selecione **Salvar** .

   Nota:
   Os registros de auditoria que foram excluídos anteriormente devido à duração de retenção selecionada estão permanentemente indisponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visualizar tabelas de auditoria do sistema e de mudança de relacionamento de auditoria

O ServiceNow AI Platform rastreia as inserções e atualizações para registros auditados nas tabelas Auditoria do sistema (sys_audit) e Mudança de auditoria do sistema (sys_audit_relation).

O ServiceNow AI Platform rastreia tabelas de auditoria. Para rastrear tabelas, marque a caixa de seleção **Auditoria** no registro do dicionário para definir o valor como verdadeiro. Por padrão, ele não audita registros de tabelas do sistema, como tabelas de conjuntos para atualização.

Nota:
Para evitar problemas de desempenho e loops infinitos, o sistema ignora qualquer regra de negócios ou fluxo de trabalho acionado por inserções na tabela Auditoria do sistema.

Colunas da tabela de auditoria do sistema

Acesse a tabela Auditoria do sistema em sua instância inserindo `sys_audit.list` no filtro de navegação.

As seguintes colunas aparecem nos registros da tabela sys_audit:

Campo	Descrição
Nome da tabela	Tabela à qual se destina o registro de auditoria (por exemplo, "`incidente`")
Nome do campo	Coluna na tabela para a qual o registro de auditoria se destina (por exemplo, "`assigned_to`")
Chave do documento	Sys_id (identificador de registro exclusivo) para o registro de origem associado ao registro de auditoria.
Usuário	Nome do usuário que criou a mudança. **Nota:** Alguns processos automatizados usam o sistema ou o usuário convidado para aplicar e rastrear mudanças nos registros. Para obter mais informações, consulte Usuários do sistema e convidados .
Valor antigo	O valor antigo da mudança do campo representado por este registro sys_audit. • Campos de referência: valor sys_id exclusivo do registro alterado. • Campos de data e hora: valor em Coordinated Universal Time (UTC) conforme armazenado no banco de dados.
Novo valor	Novo valor da mudança do campo representado por este registro sys_audit. • Campos de referência: valor sys_id exclusivo do registro alterado. • Campos de data e hora: valor em Coordinated Universal Time (UTC) conforme armazenado no banco de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como funciona a tabela Mudança de relacionamento de auditoria (sys_audit_relation)

A tabela Auditoria do sistema [sys_audit] rastreia mudanças nos campos de referência em tabelas que são sinalizadas para auditoria. Esta atividade inclui entradas de campo de diário e conjuntos de históricos. A tabela Mudança de relacionamento de auditoria [sys_audit_relation] rastreia as mudanças de relacionamento entre os registros da tabela sys_audit e as tabelas de origem das quais os registros auditados se originam. Ela também rastreia quando um registro pode ter sido excluído.

-
- Sempre que você audita qualquer registro em uma tabela, um relacionamento é criado entre as várias tabelas de origem para o armazenamento que registra os dados. Essas informações de relacionamento são salvas nas tabelas sys_history_set, sys_history_line e sys_journal.
- Se você excluir um campo que está relacionado a um registro de tabela auditado, a tabela sys_audit_relation registrará a exclusão. Em outras palavras, sempre que você alterar um registro auditado, ele primeiro excluirá os elementos anteriores e, em seguida, criará um relacionamento na tabela sys_audit_relation com novos IDs de documento.

Conhecer os conjuntos de históricos

O sistema gera automaticamente registros de Conjunto de históricos conforme necessário na tabela de Auditoria quando um usuário cria um registro ou exibe seu histórico.

Se um registro estiver em uma tabela auditada, seu conjunto de históricos será gerado quando o registro for inserido ou quando um usuário exibir o registro.

Nota:
Não use conjuntos de históricos para gerar relatórios.

Vários campos de informações são capturados no registro de Conjunto de históricos, mostrado na exibição de lista.

Campos de Registro de Exibição de Lista

Campo	Valor de entrada
ID	ID do documento para o registro cujo histórico está sendo registrado.
Tabela	Tabela para o registro cujo histórico está sendo registrado.
Tempo de carregamento	Quantidade de tempo necessária para gerar o conjunto de históricos.

Campos de registro de histórico de auditoria

Campo	Valor de entrada
Rótulo	O rótulo do campo que foi alterado.
Antigo	Valor antes da mudança.
Novo	Valor após a mudança.
Tipo	Indica se a entrada é para um campo normal, um registro de e-mail ou um registro de mudança de relacionamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de registro de histórico de auditoria

Campo	Valor de entrada
Número de upgrade	O número de vezes que este campo foi alterado. Um valor de -1 indica quando o registro foi criado ou excluído.
Hora de atualização	Data e hora da mudança **Nota:** A hora de atualização das linhas de histórico geradas automaticamente não corresponde à hora de criação ou de atualização de um registro em uma situação de processamento específica. Quando você exibe um conjunto de históricos de um registro pela primeira vez, um conjunto inicial de registros de linha de histórico é gerado automaticamente. Como as mudanças de arquivo em um upgrade não são auditadas, essa incompatibilidade de data ocorre quando: • Você exibe um conjunto de históricos após ser feita uma mudança em um registro, mas • Antes que outra mudança seja feita nele em um upgrade futuro.
Nome de usuário	Nome do usuário que criou a mudança.

Conjuntos de históricos em uma exibição de calendário

Depois que os Conjuntos de históricos ficam ativos, a opção de menu de contexto do Histórico é preenchida usando informações do conjunto de históricos, em vez da tabela sys_audit. Da perspectiva do usuário, os mesmos dados históricos ficam disponíveis na mesma interface do usuário, mas a forma como as informações são armazenadas é diferente.

Como a exibição de Histórico inclui uma exibição de calendário, mas não usa a interface de lista normal para filtrar e interagir com os registros de histórico, ela permite:

- Pesquisar e filtrar dados históricos.
- Exportar dados.

Exibição de conjuntos de históricos

Há duas maneiras de exibir o histórico definido, acessíveis por meio do **Histórico** de ação do Menu de Contexto.

Diferenças entre auditoria e conjuntos de históricos

As tabelas Auditoria [sys_audit], Conjuntos de históricos [sys_history_set] e Histórico [sys_history_line] armazenam os mesmos dados, mas servem a diferentes propósitos e gerenciam os dados de forma diferente.

Tabela Auditoria [sys_audit]

A tabela Auditoria [sys_audit] fica onde o sistema armazena informações históricas para todos os registros. Esses registros devem ser mantidos indefinidamente para que os administradores possam sempre rastrear o histórico de registros auditados. Conforme o número de registros de auditoria aumenta ao longo do tempo, se torna mais ineficiente consultar diretamente a tabela de auditoria para obter informações de histórico. É muito

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mais eficiente executar consultas somente nos registros de subconjunto menor dos quais você realmente deseja exibir informações históricas.

Tabela Conjunto de históricos [sys_history_set]

A tabela Conjunto de históricos [sys_history_set] identifica quais registros específicos de uma tabela auditada têm informações de histórico. A tabela Histórico [sys_history_line] armazena as mudanças reais nos valores de campos que ocorreram.

- O sistema gera automaticamente os registros de Conjunto de históricos e Histórico conforme necessário a partir da tabela Auditoria quando um usuário cria um registro ou solicita seu histórico.
- Em vez de conter um histórico completo de todas as mudanças no sistema, os registros de Conjunto de históricos e Histórico contêm apenas um subconjunto recente de informações históricas para registros em que os usuários criaram ou solicitaram essas informações.
- Além dos dados de auditoria, os conjuntos de históricos também incluem informações definidas durante a inserção do registro, incluindo entradas de campo de diário. As entradas de campo de diário que você cria antes da criação de um registro são tratadas da mesma maneira que as entradas de diário criadas no momento da criação do registro. Essas entradas de diário aparecem em conjuntos de históricos que possuem a mesma hora de criação e dados sobre quem criou que o registro associado em si.

O sistema limita os registros Conjunto de históricos e Histórico por:

- Fazer com que o limpador de tabela exclua os registros Conjunto de históricos que não foram atualizados em 30 dias.
- Usar a rotação de tabela para girar entre quatro tabelas de histórico a cada sete dias. O sistema descarta registros de Histórico com mais de 28 dias.

Se alguém precisar de informações de histórico novamente em uma data posterior, o sistema pode gerá-las novamente a partir de registros de origem de auditoria.

Depois que o sistema gera registros de Conjunto de históricos, a opção de menu de contexto **Histórico** usará o Conjunto de históricos em vez de registros de Auditoria. Da perspectiva do usuário, os mesmos dados históricos ficam disponíveis na mesma interface do usuário, mas a maneira como as informações são armazenadas é diferente.

Controlar o acesso ao histórico

É possível conceder a uma função acesso para exibir o histórico de auditoria, definindo uma propriedade do sistema.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Sistema**.
2. Selecionar a propriedade `glide.history.role` na tabela.
3. Em `List of roles (comma-separated) that can access the history of a record`, selecione as funções do usuário que deseja para acessar o histórico.
4. Selecione **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Quaisquer mudanças em um campo serão omitidas, se um usuário sem acesso de leitura exibir o histórico de um registro.

Mudar o número de entradas do histórico

Por padrão, o histórico exibe no máximo 250 entradas de histórico, mas é possível mudar este valor.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Sistema**.
2. Selecione a propriedade `glide.history.max_entries`.
3. Defina o valor `Maximum number of field entries displayed in record history, default is 250` com um novo número máximo de entradas a serem exibidas.

Lista de históricos

A lista de históricos exibe cada mudança como sua própria linha na lista de mudanças.

Exibir Lista de históricos




Label	Old	New	Type	Update number	Update time	User name
Domain	global	TOP/ACME	Audit	3	2012-06-15 12:56:25	ITIL User
State	New	Active	Audit	3	2012-06-15 12:56:25	ITIL User
Incident state	New	Active	Audit	3	2012-06-15 12:56:25	ITIL User
Company		ACME	Audit	3	2012-06-15 12:56:25	ITIL User
Caller	Bud Richman		Audit	3	2012-06-15 12:56:25	ITIL User
Assigned to		ITIL User	Audit	3	2012-06-15 12:56:25	ITIL User
Urgency		3 - Low		0	2012-04-05 17:42:29	System Administrator

Clique em um item de linha para exibir detalhes adicionais sobre a mudança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir mudança da lista



Requisitos

Para exibir uma lista de históricos, os seguintes requisitos devem ser atendidos.

Auditoria

A auditoria da tabela deve estar habilitada para exibir uma lista de históricos.

ACLs

Por padrão, a opção de histórico *Lista* está disponível apenas para usuários com a função do usuário administrador. Para habilitar esta opção para não administradores, crie uma regra de ACL personalizada concedendo acesso de leitura para a tabela Histórico de registro [sys_history_set].

Funções


Pelo menos uma das funções que o usuário tem deve ser incluída na `glide.history.role` propriedade, que inclui a função itil por padrão.

Calendário de histórico

O calendário de histórico mostra os dias em que o registro foi alterado, quem fez a mudança e quando.

O Calendário de histórico é classificado por número de atualização. Cada usuário é atribuído a uma cor para que seja possível saber rapidamente quantas vezes um registro foi alterado por um usuário específico. Por exemplo:


Mudanças feitas pelo administrador do sistema



Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mudanças feitas pelo usuário ITIL



Para realçar mudanças em um campo específico, marque o campo na caixa de seleção **Realçar mudanças no campo**. Escolher um campo nesta caixa de seleção muda o calendário para realçar as horas em que esse campo foi alterado. Passe o mouse sobre o texto de uma das mudanças realçadas para ver a mudança no valor.


Exibir mudanças realçadas



Se você passar o mouse sobre o ícone em uma entrada, um pop-up exibirá todas as mudanças de valor. Essas são as mesmas informações exibidas na parte superior do formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



É possível clicar no número do dia para obter uma exibição das mudanças desse dia. Também é possível clicar no número da semana à esquerda para obter a exibição da semana. É possível rolar para e de mês a mês para ver as mudanças.

Linha do tempo do Histórico

É possível exibir uma linha de tempo de mudanças para um CI e para seus registros relacionados, relacionamentos, linhas de base e mudanças propostas para CI. As linhas de tempo estão disponíveis para ICs na tabela Item de configuração [cmdb_ci] ou em um descendente desta tabela, se a auditoria estiver habilitada para as tabelas.

Função necessária: a ACL para esta exibição é baseada nas funções definidas na propriedade do sistema `glide.history.role`, que por padrão é definida como itil. Além disso, o usuário deve ter acesso de leitura para a tabela Conjunto de históricos [sys_history_set], que por padrão é concedido como administrador.

É possível abrir uma linha do tempo ao exibir o histórico de um IC. É possível especificar o período de tempo, o intervalo de tempo e as propriedades que são exibidas na linha do tempo. É possível exibir o que mudou em um conjunto de mudanças específico ou exibir

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

o CI inteiro para solucionar melhor os problemas. Também é possível exibir uma linha do tempo de mudanças para os registros relacionados do IC e exportar e comparar snapshots do IC em qualquer momento.

As mudanças de IC são representadas por bolhas em diferentes formas e cores ao longo da linha do tempo. A forma de cada bolha representa um tipo diferente de mudança e a cor de cada bolha especifica se a mudança é válida ou inválida. As linhas de base de IC são representadas por círculos pretos sobre os quais você pode passar o mouse para exibir mais detalhes. Clique no ícone **?** para exibir a forma da bolha e as definições de cor e apontar para uma bolha para exibir detalhes sobre o conjunto de mudanças.

Uma mudança em um relacionamento é considerada válida somente se tiver sido aplicada por meio da gestão de mudanças. Se a mudança tiver sido aplicada por meio da estrutura de mudanças propostas, ela será válida. Para obter etapas de validação adicionais, consulte Criação ou edição de um script de validação planejado .

Exibição da Linha do tempo do histórico



Bolhas da Linha do tempo



Nota:
Mudanças propostas que não possuem uma data de início planejada são colocadas em pontos de tempo futuros.

Navegador da linha do tempo

Use as alças em ambas as extremidades do navegador da linha do tempo para estender ou encurtar o período de tempo mostrado.

É possível rolar para um período de tempo diferente clicando na parte inferior do navegador da linha do tempo e então arrastando o navegador para a esquerda ou direita.

Zoom

Por padrão, a linha do tempo do último mês é mostrada. Ao lado do rótulo **Zoom** acima da linha do tempo, é possível selecionar outro intervalo de tempo. É possível selecionar intervalos de um minuto até o período inteiro de dados.

Se houver muitas mudanças do IC durante o período de tempo, as bolhas exibidas podem ficar muito cheias. É possível ampliar ou reduzir para espalhar as bolhas em qualquer um dos métodos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Altere o intervalo de tempo na linha do tempo. Conforme reduz o intervalo de tempo, você aumenta o zoom e, conforme aumenta o intervalo de tempo, você reduz o zoom.
- Selecione a seção da linha do tempo que deseja ampliar.

Filtro de propriedade

É possível filtrar as bolhas exibidas. Por padrão, todas as bolhas são exibidas, representando mudanças em todas as propriedades do IC. É possível limitar a exibição para mostrar somente as bolhas nas quais as propriedades selecionadas mudaram e excluir as bolhas nas quais somente as propriedades não selecionadas mudaram.

As exibições **Detalhe** e **Resumo** realçam as propriedades em seu escopo de filtro que mudaram. As propriedades alteradas são realçadas em azul claro.

Na exibição **Resumo**, é possível optar por incluir todas as propriedades do IC ou somente as propriedades que foram alteradas. Se você optar por exibir todas as propriedades na exibição de resumo, as propriedades alteradas serão listadas antes das propriedades inalteradas.

Exibição de resumo

A exibição **Resumo** mostra snapshots dos ICs representados por cada bolha.. Cada snapshot exibe as mudanças nos campos e relacionamentos do IC de acordo com o conjunto de mudanças. Ele exibe valores antigos e novos antes e depois da mudança e todos os relacionamentos que foram adicionados ou excluídos.

Use os botões **>** e **<** em ambos os lados da exibição do snapshot para rolar pelos registros de conjunto de mudanças anteriores e seguintes em ordem cronológica.

Exibição de detalhe

A exibição **Detalhe** mostra snapshots de CI que correspondem às bolhas. Cada snapshot inclui os campos que estão dentro do escopo do filtro de propriedade, exibindo as propriedades que foram alteradas com um plano de fundo azul claro. Clique em uma bolha para exibir seu snapshot correspondente do CI. Os dados exibidos são somente leitura.

Use os botões **>** e **<** em ambos os lados para rolar pelos registros de conjunto de mudanças anteriores e seguintes em ordem cronológica.

Exibir linha do tempo de mudanças nos registros relacionados

Na linha do tempo de mudanças de um registro de CI, você também pode exibir uma linha do tempo de mudanças para os registros relacionados ao CI.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

- Tabela de destino: o registro de CI deve estar na tabela Item de configuração [cmdb_ci] ou ser um descendente desta tabela.
- Auditoria: deve estar habilitada para a tabela que contém o CI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra a linha do tempo do CI.
2. Selecione o ícone **Registros relacionados** e selecione registros relacionados na **Lista de registros relacionados** a serem exibidos.
   Clique no ícone Registros relacionados novamente para exibir a linha do tempo dos registros relacionados.

Resultado

A linha do tempo de mudanças nos registros relacionados do CI é exibida logo acima da linha do tempo do CI. Se você desmarcar todos os registros relacionados, a linha do tempo dos registros relacionados ficará oculta.

O que Fazer Depois

Passe o mouse sobre uma bolha de mudança na linha do tempo de registros relacionados para exibir detalhes sobre a mudança, como data e número de propriedades alteradas. Conforme muda o intervalo de tempo em foco, ou aumenta ou diminui o zoom, isso afeta a linha do tempo do CI e a linha do tempo dos registros relacionados simultaneamente.

Exporte um snapshot de um item de configuração

Você pode exportar um snapshot de um item de configuração de sua linha do tempo.

Antes de Iniciar

O item de configuração deve estar na tabela Item de configuração [cmdb_ci] ou um descendente desta tabela. A auditoria deve estar habilitada para a tabela que contém o CI.
Função necessária: administrador.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

É possível exportar um snapshot do IC para um formato XML, PDF (Portal) ou PDF (Paisagem).

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Itens de Base** > **Tudo** para abrir a lista de itens de configuração.
2. Abra um registro de item de configuração.
3. Abra a linha do tempo do registro.
4. Selecione a bolha que representa o tempo para o qual deseja exportar um snapshot do IC.
5. Clique no ícone de exportação ( ).
6. Selecione o formato de arquivo a ser usado para a exportação.
   É possível baixar o arquivo para o seu sistema para exibição.

Comparar snapshots do CI

É possível comparar as propriedades e os relacionamentos de um CI em dois pontos diferentes em sua linha do tempo.

Antes de Iniciar

O IC deve estar na tabela Item de configuração [cmdb_ci] ou em um descendente desta tabela. A auditoria deve estar habilitada para a tabela que contém o CI.
Função necessária: administrador.

Procedimento

1. Abra a linha do tempo do CI.
2. Clique em **Comparar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione uma data de **Início** e uma data de **Término**.
4. Clique em **Comparar**.

Rastreando mudanças para campos de referência

Os administradores podem rastrear mudanças nos valores de exibição do campo de referência.

Como os campos de referência armazenam apenas um valor de ID, o sistema normalmente só pode auditar mudanças quando o valor de ID muda. Por padrão, o sistema não audita mudanças quando o valor de exibição de um campo de referência muda.

Considere a seguinte situação. Um usuário muda seu nome de Jane Smith para Jane Miller. Como o nome de usuário é o valor de exibição da tabela Usuário, qualquer referência anterior a Jane Smith se refere, em vez disso, a Jane Miller. Se o administrador apenas atualizar o nome do registro do usuário existente, os registros de auditoria e histórico exibirão somente o novo nome Jane Miller. Por padrão, o sistema não fornece uma maneira de distinguir entre as mudanças feitas com o nome de usuário original e as feitas com o novo nome de usuário.

Se sua política de auditoria exigir o rastreamento de mudanças de nome de usuário, você poderá:

- Criar um novo registro de usuário para o novo nome e desativar o registro de usuário anterior. O sistema preserva registros de auditoria para o antigo nome de usuário e cria registros de auditoria futuros com o novo nome de usuário.
- Crie campos personalizados e uma regra de negócios para salvar o nome anterior e a data da mudança de nome. O sistema pode usar essas informações para construir os nomes apropriados em registros de auditoria e de histórico.

Acompanhamento de inserções

Por padrão, o sistema não cria registros de Auditoria para inserções porque, em uma instância típica, as inserções podem representar mais de 80% do tamanho da tabela de Auditoria.

Não rastrear as inserções permite melhor desempenho e uma tabela de auditoria muito menor. Os administradores podem habilitar a auditoria de inserções definindo a `glide.sys.audit_inserts` propriedade para *verdadeira*.


Rastreamento dos relacionamentos de IC

As mudanças em um relacionamento de IC (relações de IC, relações de IC/Usuário ou Relações de IC/Grupo) aparecem no histórico dos itens em ambos os lados do relacionamento alterado independentemente de a mudança ter sido manual ou um resultado de Descoberta.

Por exemplo, se o computador alfa tem uma relação usada pelo IC com o computador beta, então o histórico para alfa tem um registro de quando o relacionamento com beta foi estabelecido, e da mesma forma, o histórico para beta tem um registro de quando o relacionamento com alfa foi estabelecido. Este exemplo ilustra o histórico exibido quando algumas relações de CI são estabelecidas e, em seguida, uma das relações é removida:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O marcador criado indica a data em que o CI, o usuário ou o grupo foi criado. O último marcador de atividade se refere à quando os relacionamentos foram alterados. Se não deseja mostrar o histórico de relacionamento de CI para qualquer ou todos os tipos de relacionamento de CI, é possível desativá-lo desabilitando a auditoria nas tabelas de relacionamento CI (relacionamento de CI [cmdb_rel_ci], Tipo de relacionamento de CI/Usuário [cmdb_rel_user_type] ou Relacionamento de grupo [cmdb_rel_group]).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações de Alta Segurança

As Configurações de alta segurança se referem a várias opções de segurança disponíveis em sua instância.

Explorar a configuração de alta segurança



Conheça os recursos e os valores comerciais das Configurações de alta segurança.

Ative as Configurações de alta segurança



Ative as Configurações de alta segurança.

Tradução automática

Explorar configurações de alta segurança

As Configurações de alta segurança se referem a várias opções de segurança disponíveis em sua instância.

O módulo Configurações de alta segurança é ativado com o plug-in High Security Settings, que está ativo por padrão em novas instâncias. Se as Configurações de alta segurança não estiverem ativas em sua instância, consulte Como solicitar a ativação das Configurações de alta segurança. Para saber mais sobre este plug-in, consulte Habilitar plug-in de alta segurança [Atualizado na Central de segurança 1,3] nas Configurações de proteção de segurança da instância. Propriedades para estes tipos de configurações de alta segurança estão disponíveis:

- Valores de propriedade padrão: para fortalecer a segurança em sua plataforma, centralizando todas as configurações de segurança críticas em um local para gestão e auditoria.
- Propriedade de negação padrão: fornece uma propriedade de gerenciador de segurança para controlar o comportamento de segurança padrão para acesso à tabela.
- Função de administrador de segurança: fornece uma função para impedir a modificação das principais configurações e recursos de segurança. A função de administrador de segurança não é herdada pela função de administrador e deve ser atribuída explicitamente.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Privilégios elevados: permite que usuários com a função de administrador de segurança operem no contexto de um usuário normal e elevem para função de segurança superior quando necessário.
- Controles de acesso à propriedade: permite que os administradores de segurança definam as funções necessárias para ler e gravar propriedades.
- Logs do sistema: são somente leitura.
- Regras de controle de acesso: controle quais dados os usuários podem acessar e como eles podem acessá-los.

Nota:

- As configurações de alta segurança também ativam automaticamente o plug-in de segurança contextual, se ainda não estiver ativo. Além disso, as configurações de segurança da plataforma - Alta fornecem configurações e recursos no contexto de aumentar a segurança da sua instância.
- O conteúdo das Configurações de proteção da segurança da instância contém descrições detalhadas e valores de conformidade para as propriedades do sistema relacionadas à segurança e plug-ins em ServiceNow AI Platform.
- Para saber mais sobre cada uma dessas propriedades, consulte Configurações de proteção.

Existem duas maneiras de definir ou alterar as propriedades de Configurações de alta segurança.

- Navegar até **Segurança do sistema** > **Configurações de Alta Segurança**.

  As opções na página Propriedades de alta segurança são **Sim** ou **Não**.

- Navegue até **sys_properties.list** e pesquise a propriedade que você deseja definir ou mudar.

  As opções na tabela Propriedades do sistema [sys_properties.list] são **verdadeiras** ou **falsas**.

Controle de acesso à propriedade

Duas colunas adicionais são criadas na tabela Propriedades [sys_properties] quando as configurações de alta segurança estão ativas:

- **read_roles**: uma lista separada por vírgulas de nomes de função que têm permissão para ler todos os campos desta propriedade.
- **write_roles**: uma lista separada por vírgulas de nomes de função que têm permissão para gravar/modificar todos os campos dessa propriedade.

As propriedades listadas na tabela Propriedades têm **read_roles** de administrador e **write_roles** de security_admin. Usuários com a função de administrador podem exibir e ler os valores da propriedade, mas devem ser elevados à função security_admin para modificá-los.


Notificações

A ativação de configurações de alta segurança também ativa mensagens de aviso de segurança. A seguir está um exemplo de uma mensagem que aparece após uma aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notificação de Aviso de Segurança



Propriedades de Configurações de alta segurança

Propriedade	Descrição	Valor Padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
glide.ui.escape_text	Valores XML de escape no nível do analisador para a interface do usuário. Impede ataques de script entre sites refletidos e armazenados. Esta propriedade não é aplicável no portal de serviços. **Nota:** Essa propriedade é definida como **true** por padrão em Vancouver e versões posteriores, e não pode ser alterada pelos administradores. Para um caso de uso em que a propriedade precise ser alterada, entre em contato com o suporte ao cliente.	Sim	Como fazer escapes de marcação XML [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.ui.escape_all_script	Força todas as expressões no Jelly JavaScript]]>marcadores a serem escapados por padrão. Impõe	Sim em novas instâncias	Escapar script Jelly [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição	Valor Padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
	escape somente se o atributo de tipo estiver em]]>o marcador está vazio ou se o valor for texto/javascript , texto/ecmascript , aplicação/javascript , ecmascript ou x-javascript .		
glide.ui.rotate_sessions	Rotaciona os identificadores de sessão HTTP para reduzir vulnerabilidades de segurança. Consulte: http://www.owasp.org/index.php/Session_Management#Rota .	Sim **Nota:** Se você estiver usando o plug-in SAML 2.0 para autenticação de Single Sign-on, defina esta propriedade como Não. Caso contrário, isso interferirá no compartilhamento de informações da sessão que ocorre entre a instância e o Provedor de Identidade.	Rotação de identificadores de sessão HTTP
glide.ui.secure_cookies	Habilitar cookies de sessão segura: habilite a segurança de cookie adicional. Se **sim**, a validação estrita de cookie da sessão é imposta.	Sim	Como impor a segurança estrita de cookies de sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.security.password_reset.uri	Para Redefinição de senha móvel, o URL para o qual o usuário é levado quando clica no botão **Esqueceu a senha?**.		Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição	Valor Padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
glide.security.strict.updates	Verifica novamente a segurança em transações de entrada durante o envio do formulário (sempre são verificados os direitos na geração do formulário). **Nota:** Essa propriedade é definida como **true** por padrão em Vancouver e versões posteriores, e não pode ser alterada pelos administradores. Para um caso de uso em que a propriedade precise ser alterada, entre em contato com o suporte ao cliente.	Sim	Verifique novamente as transações de entrada [Atualizado na Central de segurança 1,3]
glide.security.strict.actions	Verifique as condições nas ações de IU antes da execução. Normalmente, as condições são verificadas somente durante a renderização do formulário.	Sim	Verifique as condições da ação de IU antes da execução
glide.security.use_csrf_token	Habilite o uso de um token seguro para identificar e validar solicitações de entrada. Este token é usado para impedir ataques de falsificação de solicitação entre sites.	Sim	Habilitar token anti-CSRF [Novo na Central de segurança 1,3, atualizado em 1,5 e removido em 2,0]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição	Valor Padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
glide.ui.escape_html_list_field	Escapa o HTML para campos HTML em uma exibição de lista.	Sim	Escapar HTML nas exibições de lista [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]
glide.html.escape_script	Escapa marcadores JavaScript em campos HTML.	Sim	Escapar JavaScript [Atualizado na Central de segurança 1,3]
glide.ui.forgetme	Remove a caixa de seleção **Lembrar-me** da página de login.	Sim	Remover Lembrar-me
glide.smtp.auth	Autentique com o servidor SMTP pelas propriedades de nome de usuário e senha. **Nota:** Essa propriedade foi descontinuada.	Sim	Autenticação SMTP (descontinuada)
glide.soap.strict_security	Imponha segurança estrita nas solicitações SOAP de entrada. Exige que as solicitações SOAP de entrada passem pelo gerenciador de segurança para acessar tabelas e campos, bem como verifica usuários SOAP no que diz respeito às funções corretas para usar o serviço Web.	Sim	Como impor a segurança estrita de solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.basicauth.required.wsdl	Exige autorização para solicitações WSDL de entrada.	Sim	Exigir autorização para solicitação WSDL [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição	Valor Padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
	Nota: Caso opte por não exigir autorização para as solicitações WSDL de entrada, você deve modificar as regras de Controle de acesso (ACL) para permitir que os usuários convidados acessem o conteúdo WSDL.		
glide.basicauth.required.csv	Exige autorização básica para solicitações de CSV de entrada .	Sim	Exigir autorização para solicitações de CSV [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.basicauth.required.excel	Exige autorização básica para solicitações de entrada do Excel.	Sim	Exigir autorização para solicitações do Excel [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.basicauth.required.importprocessor	Exige autorização básica para solicitações de importação de entrada.	Sim	Exigir autorização para solicitações de importação [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.basicauth.required.pdf	Exige autorização básica para solicitações de PDF de entrada.	Sim	Exigência de autorização para solicitações de pdf [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.basicauth.required.rss	Exige autorização básica para solicitações RSS de entrada.	Sim	Exigir autorização para solicitações de RSS [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.basicauth.required.scriptedprocessor	Exige autorização básica para solicitações de script de entrada.	Sim	Exigir autorização para solicitações de script [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição	Valor Padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
glide.basicauth.required.soap	Exija autorização básica para solicitações SOAP de entrada.	Sim	Exigir autorização para solicitações SOAP [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0]
glide.basicauth.required.unl	Exige autorização básica para solicitações de descarregamento de entrada.	Sim	Exigir autorização para solicitações de descarregamento [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.basicauth.required.xml	Exige autorização básica para solicitações XML recebidas.	Sim	Exigência de autorização para solicitações XML [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.basicauth.required.xsd	Exige autorização básica para solicitações XSD recebidas.	Sim	Exigir autorização para solicitações XSD [Atualizado na Central de segurança 1,3]
glide.cms.catalog_uri_relative	Aplica links relativos do parâmetro URI em "/ess/catalog.do". Em caso **afirmativo**, somente URLs relativos serão permitidos por meio da página /ess/catalog.do usando o parâmetro *`uri`*. Se **não**, todos os URLs são permitidos, o que pode permitir vinculação a conteúdo externo não autorizado.	Sim	Impor links relativos [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]
glide.set_x_frame_options	Habilita essa propriedade para definir o cabeçalho de resposta X-Frame-Options como SAMEORIGIN para todas as páginas de IU. O cabeçalho de resposta HTTP X-Frame-Options	Sim	Implementação do cabeçalho de segurança x-frame-options: SAMEORIGIN [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição	Valor Padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
	pode ser usado para indicar se um navegador deve ter permissão para renderizar uma página em <frame> ou <iframe>. Os sites podem usar esta propriedade para evitar ataques de clickjacking, garantindo que seu conteúdo não seja incorporado em outros sites. https://developer.mozilla.org/en/the_x-frame-options_response_header		
glide.ui.attachment.download_mime_types	Uma lista de tipos de mime de anexo separados por vírgula que não são renderizados em linha no navegador. Impede ataques de script entre sites. Por exemplo, text/html força os arquivos HTML a serem baixados para o cliente como anexos, em vez de exibidos em linha no navegador.	texto/html, imagem/svg, imagem/svg + xml	Restringir tipos MIME para download [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]
glide.security.groupby_acl_check	Quando essa propriedade é habilitada, as verificações de ACL para as operações GroupBy são realizadas para os nomes do grupo com base nos dados reais dos grupos.	Sim	Nenhum
glide.security.diag_txns_acl	Se **Sim**, somente o usuário administrador ou os usuários com	Não	Restringir acesso ao monitoramento de desempenho [Atualizado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição	Valor Padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
	endereços IP permitidos poderão acessar stats.do, threads.do e replication.do.		na Central de segurança 1,3]
glide.ui.security.codetag.allow_script	Permite que o HTML incorporado (usando marcadores [code]) contenha marcadores JavaScript. **Nota:** Essa propriedade é definida como **true** por padrão em Vancouver e versões posteriores, e não pode ser alterada pelos administradores. Para um caso de uso em que a propriedade precise ser alterada, entre em contato com o suporte ao cliente.	Não	Como desabilitar o código HTML integrado [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.script.allow.ajaxevaluate	Habilita o processador AJAXEvaluate. A chamada de API *AJAXEvaluate* permite que o cliente envie e execute scripts arbitrários no servidor.	Não	Desabilitar AJAXEvaluate

As propriedades a seguir são definidas na tabela sys_properties, mas não estão visíveis na página Configurações de alta segurança.

Propriedade	Descrição	Valor padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
com.glide.communications.httpclient.verify_hostname	Verifique o nome do host e a cadeia de certificados apresentados pelos hosts SSL	verdadeiro	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição	Valor padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
	remotos. Protege contra ataques de intermediários (MITM). Para obter mais detalhes, consulte Configurar spoke do Kubernetes spoke . **Nota:** Esta propriedade substitui a propriedade "com.glide.communications.trustmanager_trust_all".		
glide.basicauth.required.schema	Requer autenticação básica para solicitações de esquema de tabela de entrada.	verdadeiro	Nenhum
glide.security.csrf_previous.allow	Permite o uso de um token expirado seguro para identificar e validar solicitações de entrada. Este token é usado para impedir ataques de falsificação de solicitação entre sites.	falso	Nenhum
glide.security.csrf_previous.time_limit	Tempo em segundos para um token seguro expirar. Permite controlar o período de tempo em que o token CSRF anterior é válido. Quando a sessão do usuário expira, o token de segurança expira com ela, a menos que a propriedade *glide.security.csrf_previous.allow* esteja habilitada e esteja dentro do	86400 **Nota:** Valor em segundos. Equivalente a 1 dia.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição	Valor padrão	Configurações de proteção de segurança da instância
	intervalo de tempo descrito por esta propriedade. Esse token é usado para impedir ataques de falsificação de solicitação entre sites.		
glide.security.csrf.strict.validation.mode	Aplica a validação estrita em tokens CSRF para que os usuários não reenviem uma solicitação se o token CSRF não corresponder.	falso	Impedir que os usuários aceitem o aviso para ignorar a validação CSRF [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]
com.glide.security.check_unsanitized_html	Aplica o comportamento de sanitização de campos "translated_html" à nível global para atribuições de campo.	impor	Nenhum

Ativar configurações de alta segurança

O plug-in "High Security Settings" está ativo por padrão em todas as novas instâncias. Se não estiver ativo em sua instância, você pode solicitar o plug-in.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Antes de ativar o plug-in "High Security Settings" em uma instância existente:

1. Analise as seguintes informações para entender o novo comportamento:
   - Regras da lista de controle de acesso
   - Configurações de Alta Segurança
   - Propriedade de negação padrão
2. Habilite o plug-in em uma instância de não produção. Um clone de produção recente é preferível.
3. Teste a funcionalidade revisada, especialmente as ACLs adicionadas e a funcionalidade de negação padrão. Continue testando até que o sistema funcione conforme o esperado. Se os usuários não puderem acessar os recursos esperados, verifique se eles têm funções e regras de ACL apropriadas para que o acesso seja concedido.
4. Crie conjuntos de atualizações de todas as mudanças necessárias para que você possa aplicá-las à produção.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Para saber mais sobre este plug-in, consulte Habilitar plug-in de alta segurança [Atualizado na Central de segurança 1,3] nas Configurações de proteção de segurança da instância.


Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.



3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.



4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in



7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rede virtual privada (VPN)

Use uma VPN (virtual private network, rede virtual privada) para integrar sua instância com fontes de dados externas na Internet.

Explorar



Conheça os recursos e os valores comerciais da rede virtual privada.

Ativar



Ative a rede virtual privada.

Configurar



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Entenda como configurar uma rede virtual privada.

Explorar rede virtual privada (VPN)

Use uma VPN (virtual private network, rede virtual privada) para integrar sua instância com fontes de dados externas na Internet.

Minhas informações de IP

Ao configurar uma integração que usa um protocolo criptografado, como o protocolo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, Protocolo de acesso a diretório leve) ou HTTPS, usar a Internet como mecanismo de transporte é uma prática recomendada.

No entanto, pode haver requisitos de arquitetura de segurança ou de rede que determinem o uso de uma conexão de Rede Privada Virtual (VPN) IPSEC (Internet Protocol Security, Segurança de protocolo de internet) site a site entre os datacenters e suas redes de negócios. A VPN oferece suporte à comunicação criptografada necessária entre a instância e a rede.

⚠ Aviso:

Quando um túnel VPN é iniciado, ele opera como conexão site a site. Isso significa que o endpoint em sua infraestrutura recebe um endereço IP, conhecido como domínio de criptografia. Este IP público pode ser acessado por qualquer instância no mesmo datacenter.

Por exemplo, se você tiver um serviço web interno e estabelecer um túnel VPN, sua instância poderá acessar o endpoint interno, bem como todas as outras instâncias no mesmo datacenter.

Conexões de VPN

A infraestrutura de VPN da ServiceNow usa pares de ASA (adaptive security appliance, dispositivo de segurança adaptativo) Cisco que servem como pontos de terminação de VPN.

A VPN entre a instância e sua rede utiliza o hardware de rede existente para oferecer suporte a comunicações. Não é necessário instalar nenhuma peça de hardware. Como cada cliente tem uma configuração exclusiva, a instância tem uma solução VPN flexível. A instância construiu túneis para Checkpoint, Juniper, Nortel e outros dispositivos compatíveis com VPN IPSEC.

As conexões de VPN entre a instância e sua rede são criadas para oferecer suporte ao fluxo criptografado de tráfego em sua rede. Frequentemente, as integrações que usam a VPN não têm criptografia como parte do protocolo subjacente. Por exemplo, LDAP na VPN versus LDAPS na Internet e HTTP na VPN versus HTTPS na Internet.

A rede não permite que nenhuma integração de entrada para a ServiceNow ou tráfego de usuário final para a ServiceNow atravesse uma conexão VPN. Essa comunicação restrita inclui o acesso do usuário final à plataforma, a administração da plataforma, as integrações de serviços da Web e outras integrações que são configuradas para usar um MID Server. Todas essas comunicações de entrada com a instância devem ser realizadas pela Internet usando HTTPS. Esta configuração fornece um canal de comunicação criptografado. O canal

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de criptografia, junto com o controle de acesso IP, atende aos requisitos de segurança para este fluxo de tráfego.

Endereços para comunicação VPN

Para evitar conflito ou sobreposição com redes internas da ServiceNow ou com outros esquemas de endereço IP interno em sua rede, todo o tráfego em túnel no domínio de criptografia deve usar endereços não RFC-1918 em ambos os lados do túnel.

ServiceNow fornece um único endereço IP para a origem das consultas em sua rede. Você deve fornecer endereços de NAT (Network Address Translation, conversão de endereço de rede) não RFC-1918 para cada host que está se integrando à sua instância. Esses endereços públicos precisam pertencer à sua organização. Endereços de terceiros não podem ser usados dentro de túneis. Além disso, o domínio de criptografia não deve conter o endereço IP do par da VPN.

Túneis redundantes

Existem duas maneiras de criar redundância para seus túneis:

- Usar o mesmo domínio de criptografia por trás de seus pares. Este é o método preferencial.
- Usar um domínio de criptografia diferente atrás de cada par.

Com o primeiro método, você precisa fornecer o mesmo endereço de NAT atrás de cada um dos seus pares para criar um caminho de conexão usando esse endereço para o seu servidor. O caminho para o servidor pode ser a mesma máquina física ou um espelho que fornece serviços idênticos. Com este método, sua instância usaria o mesmo endereço IP para se conectar aos seus servidores, independentemente de o túnel primário ou secundário estar ativo. Se você tiver mais de um servidor, siga este mesmo esquema para os servidores adicionais. Este método fornece mais transparência para os usuários e é recomendado.

O segundo método requer configuração em sua instância para fornecer a redundância. Quando o túnel é usado para LDAP, por exemplo, você pode fornecer servidores LDAP redundantes em sua instância. Observe que este método requer que a conexão com o primeiro servidor LDAP configurado atinja o tempo limite antes que a instância tente se conectar ao servidor secundário. Por causa deste atraso de tempo adicional, esta solução só deve ser implementada se a primeira opção estiver inatingível. Observe também que nem todos os serviços podem ser configurados de forma redundante em sua instância. Se você estiver usando um túnel VPN para algo diferente de LDAP e a redundância for necessária, verifique se sua configuração pode oferecer suporte a vários endereços ou consulte a primeira opção acima.

Alternativas ao uso de uma VPN

Essas alternativas fornecem uma maneira mais simples de conectar sua instância aos recursos nos datacenters da ServiceNow e fornecer melhor criptografia. Além disso, você pode evitar problemas que o tempo de inatividade da VPN possa causar, como tornar sua instância indisponível para os usuários se houver um problema com o túnel VPN.

Single Sign-on e MID Server

Considere usar uma combinação de Single Sign-On (SSO) para autenticação e o MID Server para sincronização de dados do usuário, em vez de usar uma VPN para conectar o servidor LDAP à sua instância. Para integrações diferentes do LDAP, considere o uso de criptografia baseada em certificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode usar o ouvinte LDAP em um MID Server para sincronizar sua tabela de usuário quase em tempo real.

A vantagem dessa abordagem é que não há falhas no firewall, rotas, túneis de VPN ou outras configurações de rede especiais para configurar e manter. A solução SSO/MID-Server é o método mais flexível, seguro e econômico para obter a integração LDAP completa.

LDAP sobre SSL

Outra alternativa ao uso de um túnel VPN é configurar o LDAP sobre SSL (LDAPS) diretamente pela Internet. Você pode configurar um controlador de domínio somente de leitura e bloquear a instância em seu DMZ usando somente os endereços de fonte da instância e as portas de destino de sua escolha. Como as portas do LDAP são configuráveis em sua instância, você pode executar uma PAT (port address translation, tradução de endereço de porta), se desejar. Com o LDAPS, você controla o certificado que é carregado por meio de um canal criptografado para a instância, (consulte Carregamento de certificados para uma instância). Os pacotes não podem ser criptografados ou descriptografados sem o certificado.

A vantagem desta abordagem é que ela fornece um mecanismo de criptografia e descriptografia mais forte. Uma VPN só pode criptografar e descriptografar o tráfego entre os dois pares na Internet com uma chave pré-compartilhada coordenada, semelhante a uma senha. O LDAPS fornece um caminho criptografado mais longo, de ponta a ponta, na camada da aplicação e com um certificado que é muito mais complexo do que uma chave pré-compartilhada que o túnel IPSec usa.

Configuração de VPN

A partir do momento em que uma solicitação de VPN é enviada, normalmente leva uma semana ou menos para concluir a compilação da VPN. Para oferecer suporte aos requisitos de redundância da sua instância e da sua organização, um mínimo de duas e um máximo de quatro VPNs são provisionadas (do site ativo para o seu site ativo ou do site ativo para o seu site de DR e assim por diante).

É uma prática recomendada que o domínio de criptografia seja o mais específico possível. O ideal é que o domínio de criptografia inclua somente os hosts específicos necessários para as integrações. Um domínio de criptografia grande pode criar oportunidades para discrepâncias de roteamento (VPN versus Internet).

Para criar a VPN, a instância faz o seguinte:

1. Fornece o par VPN e os endereços do host de cada datacenter.
2. Cria a conectividade de VPN necessária de dois datacenters em sua rede. Para oferecer suporte aos requisitos de redundância e DR (disaster recovery, recuperação de desastre), as VPNs podem ser provisionadas de dois datacenters em duas redes.

A instância não é compatível com a criação de vários túneis VPN em uma rede de cliente para fins de conexão com várias regiões geográficas ou subsidiárias. Você deve executar qualquer roteamento entre sites, distribuição de tráfego ou modelagem de tráfego em sua própria rede interna, em vez de ter vários túneis VPN.

Ativar um serviço VPN

Para todas as solicitações de VPN, incluindo provisionamento, modificações ou perguntas gerais, use o formulário Solicitação de VPN do Catálogo de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até https://support.servicenow.com/now?draw=case.
2. Selecione a guia **Armazenamento de automação**.
3. Use a árvore à esquerda para navegar até **Todas as automações** > **Catálogo de serviços** > **Infraestrutura em Nuvem**.
4. Selecione **Solicitações de VPN**
5. Selecione o tipo de solicitação de VPN apropriado.
6. Responda às perguntas.
   As perguntas variam de acordo com o tipo de solicitação selecionado.
7. Clique em **Enviar**.

Resultado
Depois que sua solicitação for enviada, a ServiceNow trabalhará com seus engenheiros de rede para testar e validar se a VPN está passando o tráfego com êxito. Para garantir que suas perguntas sejam respondidas em tempo hábil, resolva as perguntas relacionadas à VPN durante este processo.

Configurar um endereço para comunicação VPN

Para evitar conflito ou sobreposição com redes internas da ServiceNow ou com outros esquemas de endereço IP interno do cliente, a instância exige que todo o tráfego em túnel no domínio de criptografia use endereços não RFC-1918 em ambos os lados do túnel.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A instância fornece um único endereço IP para a origem das consultas em sua rede.

Procedimento


Forneça endereços de NAT (Network Address Translation, conversão de endereço de rede) não RFC-1918 para cada host que está se integrando à instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Outras configurações e recursos de segurança

Esta seção contém propriedades de segurança que você definiu fora da Central de segurança da instância e outros recursos relacionados à segurança.




Propriedades do sistema de segurança

As configurações de segurança fornecem várias propriedades para controlar o nível de segurança em sua instância.




Guia de implantação do MID Server

O Management, Integration e Descoberta (MID) server da Service Now é uma aplicação Java leve que é executado como um serviço do Windows ou daemon do UNIX em hardware padrão, incluindo máquinas virtuais.




Comportamento reversível

Existem propriedades do sistema que são categorizadas como 'safe_overrides' ou 'no_db_override'.




Propriedades de segurança depreciadas

Essas propriedades de segurança foram descontinuadas em versões anteriores.



Uso do Controle de acesso ao conteúdo JavaScript

Você poderá usar o Controle de acesso a conteúdo JavaScript para modificar a lista de URLs JavaScript de terceiros bloqueados em sua instância.



Outros recursos de proteção de segurança

Fontes adicionais de informações sobre proteção de controles de segurança, no que se refere ao

ServiceNow AI Platform

.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades das configurações de segurança

As configurações de segurança fornecem várias propriedades para controlar o nível de segurança em sua instância.

Existem várias maneiras de definir ou alterar as propriedades de configurações de segurança gerais.

- Navegar até **Propriedades do sistema** > **Segurança**.

  As opções na página Segurança são **Sim** ou **Não**.

- Navegue até **sys_properties.list** e pesquise a propriedade que você deseja definir ou mudar.

  As opções na tabela Propriedades do sistema [sys_properties.list] são **verdadeiras** ou **falsas**.

- Navegar até **Segurança do sistema** > **Central de segurança da instância**e clique em **Proteção** .

  Você pode definir as configurações das propriedades de segurança mais importantes e críticas. O conteúdo das Configurações de proteção da segurança da instância contém descrições detalhadas e valores de conformidade para as propriedades do sistema relacionadas à segurança e plug-ins em ServiceNow AI Platform. Para saber mais sobre cada uma dessas propriedades, consulte Configurações de proteção.

Aviso:
Ao implementar qualquer um desses recursos de segurança, você deve testar completamente os recursos antes de implantá-los em uma instância de produção.

Suporte ao script escapado e incorporado

glide.ui.security.allow_codetag	Compatível para integrar código HTML usando o marcador [code]. Valor padrão: sim **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Como desabilitar o código HTML integrado [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.ui.security.codetag.allow_script	Permite que o HTML incorporado (usando marcadores [code]) contenha marcadores Javascript

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	Nota: Essa propriedade é definida como **true** por padrão em Vancouver e versões posteriores, e não pode ser alterada pelos administradores. Para um caso de uso em que a propriedade precise ser alterada, entre em contato com o suporte ao cliente. Para obter mais informações, consulte Desabilitar marcadores JavaScript no HTML incorporado [Atualizado na Central de segurança 1.3].
glide.ui.escape_all_script	Força todas as expressões no Jelly JavaScript]]>marcadores a serem escapados por padrão. Impõe escape somente se o atributo de tipo estiver em]]>o marcador está vazio ou se o valor for `texto/javascript` , `texto/ecmascript` , `aplicação/javascript` , `ecmascript` ou `x-javascript` . • Valor padrão: ◦ Instâncias novas/zbootadas: verdadeiro ◦ Instâncias atualizadas: falso • Valor recomendado: sim **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Escapar script Jelly [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 1,5]

Limites de anexos e comportamento

com.glide.attachment.max_size	Define o tamanho máximo do anexo do arquivo em megabytes:
glide.attachment.role	Lista as funções (separadas por vírgula) que podem criar anexos.
glide.attachment.extensions	Lista as extensões de arquivo (separadas por vírgulas) que podem ser anexadas a documentos por meio da caixa de diálogo de anexo. As extensões não devem incluir o ponto (.). Por exemplo, xls, xlsx, doc, docx. Deixe em branco para permitir todas as extensões. **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Arquivo e recursos
glide.ui.attachment.force_download_all_mime_types	Força o download de todos os arquivos de anexo do tipo MIME (extensões multifunção para mensagens de internet). Valor padrão:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	• Instâncias novas/zbootadas: sim • Instâncias atualizadas: não **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Definir tipos secundários MIME permitidos [Novo na Central de segurança 2,0]
glide.security.file.mime_type.validation	Habilita (**Sim**) ou desabilita (**Não**) a validação do tipo MIME para anexos de arquivo. As extensões de arquivo configuradas por meio de `glide.attachment.extensions` são verificadas quanto ao tipo de MIME durante o carregamento. Valor padrão: • Instâncias novas/zbootadas: sim • Instâncias atualizadas: não **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Restringir tipos MIME carregados [Atualizado na Central de segurança 1,3 e 2,0]

Carregamentos do cliente

Essas propriedades afetam somente os carregamentos do cliente. Elas não afetam os anexos.

glide.ui.strict_customer_uploaded_static_content	Ao definir essa propriedade como **Sim**, você ativa a capacidade de restringir os tipos de arquivos que podem ser baixados quando eles tiverem sido carregados usando a funcionalidade Carregar arquivo de ServiceNow AI Platform. Usado com `glide.ui.strict_customer_uploaded_content_types` **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Como restringir tipos de arquivos para download em conteúdo estático [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.ui.strict_customer_uploaded_content_types	Quando este parâmetro incluir uma lista de tipos de arquivo delimitados por vírgulas dos arquivos que foram carregados usando a funcionalidade "Carregar arquivo de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	ServiceNow AI Platform", somente esses tipos de arquivo podem ser baixados da instância. **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Como restringir tipos de arquivos para download em conteúdo estático [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Gerenciador de segurança e opções

glide.security.manager	Gerenciador de segurança.
glide.sm.default_mode	Comportamento padrão do gerenciador de segurança na ausência de ACLs em uma tabela.
glide.security.strict.updates	Verifique novamente a segurança em transações de entrada durante o envio do formulário. Os direitos são sempre verificados na geração do formulário. **Nota:** Essa propriedade é definida como **verdadeira** por padrão, e não pode ser alterada pelos administradores. Para um caso de uso em que a propriedade precise ser alterada, entre em contato com o suporte ao cliente. Para obter mais informações, consulte Verifique novamente as transações de entrada [Atualizado na Central de segurança 1,3].
glide.security.strict.actions	Verifica as condições nas ações de IU antes da execução. Normalmente, as condições são verificadas somente durante a renderização do formulário. **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Verifique as condições da ação de IU antes da execução
glide.security.granular.create	Aplica as regras de criação em novos registros (em oposição às regras de gravação, que podem incluir a criação e a atualização).
glide.security.explain.write.locks	Exibe uma explicação sobre elementos de formulário bloqueados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cookies

glide.ui.forgetme	Remove a caixa de seleção **Lembrar-me** da página de login quando a instância está usando logins do LDAP ou do banco de dados. Sessões conectadas ativas do usuário expiram após X minutos de inatividade, em que X é o valor da propriedade do sistema **glide.ui.session_timeout**. Valor padrão: sim (instâncias novas e zbootadas) **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Remover Lembrar-me
glide.ui.secure_cookies	Habilita cookies de sessão segura para aplicar segurança de cookie adicional. Se **Sim**, a validação estrita de cookie da sessão é aplicada. Com os cookies da versão 3 habilitados, também são aplicados requisitos de segurança adicionais. **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Como impor a segurança estrita de cookies de sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]
glide.secure_cookie.debug	Depuração segura de cookies de sessão. Selecione para habilitar o registro em log de depuração extensivo de operações seguras de cookies de sessão.

Restrições de segurança para execução de scripts originados no cliente

glide.script.allow.ajaxevaluate	Habilita o processador AJAXEvaluate. **Nota:** Configurações de proteção de segurança da instância: Desabilitar AJAXEvaluate
glide.script.secure.ajaxgliderecord	Aplica as listas de controle de acesso (ACLs) de segurança padrão a chamadas AJAXGlideRecord. Valor padrão: Sim para instâncias novas e atualizadas. (Se **Sim**, não puder ser alterado para **Não**.)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	Nota: Configurações de proteção de segurança da instância: Exigir a verificação de ACL de AJAXGlideRecord [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Diversos

com.glide.communications.trustmanager_trust_all	Por padrão, a instância confia em uma autoridade de certificação (CA). Garante que a instância aceite certificados autoemitidos. Para validar a CA de uma certificação, defina esta propriedade como **Não** Configurações de proteção de segurança da instância: Impor confiança de certificado [Atualizado na Central de segurança 1,3, removido em 2,0 , adicionado em 7,0]
glide.outbound.sslv3.disabled	Quando ativo, força as conexões de saída de uma instância a usar a Segurança de camada de transporte (TLS) em vez da Camada de soquetes seguros (SSL). Configurações de proteção de segurança da instância: Desabilitar conexões SSLv2/SSLv3 de saída [Atualizado na Central de segurança 1.3] **Importante:** O valor dessa propriedade é uma substituição segura e não pode ser alterado depois de mudado.


Propriedades adicionais estão disponíveis para Configurações de Alta Segurança.

Guia de implantação segura do MID Server (proteção de segurança da instância)

O ServiceNow Management, Integration e Descoberta (MID) server é uma aplicação Java leve que é executado como um serviço do Windows ou daemon do UNIX em hardware padrão, incluindo máquinas virtuais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Ele autentica com segurança sua instância na Nuvem da ServiceNow usando suas próprias credenciais de login e facilita a transmissão de dados com suas aplicações, fontes de dados e serviços. Vários MID servers podem ser implantados em diferentes segmentos de rede para fornecer escalabilidade adicional.

Considere os seguintes fatores em relação à segurança do seu MID Server:

Segurança física

Proteja o hardware físico que hospeda o MID Server ou o hipervisor para servidores MID virtualizados.

- Coloque o hardware em um local seguro que o proteja contra acesso não autorizado.
- Proteja o acesso a este local com um leitor de cartão eletrônico e monitoramento de CFTV.
- Coloque o hardware físico em uma gaiola trancada ou em um rack com controle de acesso por chave física.

Segurança de infraestrutura virtual

Utilize virtualização com a flexibilidade de instalar vários MID Servers em sistemas operacionais virtualizados e redes em hardware físico compartilhado.

O acesso aos consoles de gerenciamento de infraestrutura virtual e hipervisor deve ser protegido para impedir a clonagem não autorizada do MID Server virtualizado:

- Limite o acesso aos consoles de gerenciamento de infraestrutura virtual e hipervisor a poucos administradores confiáveis.
- Permita somente conexões com a rede confiável interna para console de gerenciamento, como ESX Server e VirtualCenter.
- Use VLANs para evitar ataques à rede.
- Siga as diretrizes de segurança publicadas nos guias de proteção de virtualização dos fornecedores.

Como operar a segurança do sistema

Saiba como o MID Server armazena ServiceNow AI Platform o nome de usuário e a senha no arquivo de configuração, chamado `config.xml`, para autenticação segura para a instância.

O MID Server deve ser implantado em um sistema operacional seguro e robusto para proteção contra acesso não autorizado às credenciais:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Limite o acesso ao sistema operacional a alguns administradores confiáveis.
- Monitore os logs do sistema operacional para detectar qualquer acesso não autorizado, especialmente tentativas de acessar o arquivo config.xml, já que esse arquivo contém informações importantes de configuração do MID Server.
- Instale patches de segurança do sistema operacional regularmente com o software de antivírus mais recente e atualize as definições de antivírus regularmente.
- O MID Server requer uma estrutura Java atual para ser executado. Mantenha o Java atualizado regularmente.
- Remova ou desabilite serviços e aplicações desnecessárias.
- Instale um firewall do SO para limitar o acesso a portas não autorizadas.
- Siga as diretrizes de segurança publicadas nos guias de proteção do sistema operacional dos fornecedores.

Segurança de rede

O MID Server se comunica na porta 443 usando SSL para a instância e não requer conexões de entrada.

Para proteger corretamente o MID Server em uma rede, faça o seguinte:

- Instale o MID Server em um servidor protegido atrás de um firewall corporativo para proteção contra acesso não autorizado da Internet.
- Configure o firewall no MID Server para não aceitar conexões de entrada além das necessárias para o gerenciamento corporativo do sistema operacional e do hardware.
- O sistema que hospeda o MID Server deve poder acessar o site de download da ServiceNow em **install.servicenow.com**.

  Nota:
  Esse URL é para o site de download da ServiceNow, que não pode ser acessado neste tópico.

  O computador host do MID Server deve ser capaz de acessar esse site para baixar o pacote do instalador. Ele contata o **install.servicenow.com** a cada 60 minutos para ver se uma versão mais recente está disponível e, em caso afirmativo, executa um upgrade automático. Um upgrade do MID Server também ocorre quando você faz o upgrade de uma instância.

Firewall

Configure seu firewall para permitir o tráfego de rede de saída do MID Server para sua instância e o servidor de upgrade automático.

Para configurar o firewall, use as seguintes sintaxes de exemplo:

- `<source IP> TO<instance_name>.service-now.com ON PORT 443`
- `<source IP> TO install.service-now.com ON PORT 443`

Administração e gestão

Esta seção descreve as práticas e diretrizes de segurança para administrar e gerenciar o MID Server em seu ambiente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como criar uma conta com função mid_server

Crie uma conta de usuário na instância que contém uma função mid_server.

Ao criar uma conta de usuário, siga estas diretrizes:

- Não use uma conta administrativa na instância do MID Server.
- Use um tamanho e uma complexidade de senha suficientes para a conta do MID Server.
- A senha deve ter pelo menos 12 caracteres e incluir maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.
- Use diferentes contas de MID Server com senhas exclusivas para diferentes MID Servers em uma instância.
- Use o recurso de segurança SOAP estrito para proteger todas as tabelas com listas de controle de acesso (ACL) habilitando *`Enforce strict security on incoming SOAP requests`*em **Propriedades do sistema** > **Serviços Web**.
- Altere as senhas do MID Server na frequência que atenda à política de senhas da sua organização.

Nota:
Para saber mais, consulte Criar o usuário do MID Server e conceder a função .

Configuração de um MID Server em um host Windows

Quando você instala o MID Server em um host do Windows, ele cria um serviço do Windows. Por padrão, esse serviço é executado como a conta do sistema Windows local. Após a conclusão da instalação, altere o serviço do Windows recém-criado para uma conta com o menor número de privilégios necessários para executar o MID Server no host do Windows.

1. Navegar até **Gestão de computadores** > **Serviços e aplicações** > **Serviços**.
2. Clique com o botão direito do mouse em **ServiceNow MID Server**e clique em **Propriedades**.
3. Clique na guia **Log On** na janela pop-up.
4. Clique no botão de opção ao lado de **Esta conta**.
5. Insira o nome de usuário e a senha apropriados da conta com a qual o serviço deve estar sendo executado.
6. Clique em **OK**.
7. Na janela Serviços, clique com o botão direito do mouse em **ServiceNow MID Server**e clique em **Reiniciar**.
8. Certifique-se de que o MID Server foi reiniciado com sucesso e se conectou à instância.

Descoberta do Windows e credenciais de Orquestração

Configure uma conta local do Windows ou do Diretório ativo nos sistemas de destino com o menor número de privilégios necessários. Talvez não seja necessário usar credenciais de administrador de domínio.

As páginas de documentação do produto a seguir fornecem orientação sobre o tipo de conta que deve ser usada e quais permissões são necessárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Credenciais do Windows
- Probes e permissões do Windows
- Microsoft Just Enough Administration (JEA) para Descoberta

Descoberta do Linux e credenciais de Orquestração

Use uma conta não raiz com privilégios sudo limitados nos sistemas Linux de destino ao executar a descoberta e a orquestração.

Use as seguintes diretrizes:

- Use uma senha com tamanho e complexidade suficientes para a conta do Linux. A senha deve ter pelo menos 12 caracteres e incluir maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.
- Na configuração de permissões sudo, os caminhos locais para arquivos executáveis binários podem ser diferentes dependendo da distribuição do Linux que você está executando, consulte Comandos privilegiados do MID Server .

Como criptografar credenciais de login do MID Server

Por padrão, as credenciais de login do MID Server são criptografadas no arquivo config.xml.

Quando editar o arquivo config.xml e fornecer a senha, verifique se o atributo `encrypt = "true"` existe, usando a seguinte sintaxe:

```
<parameter name="MID.instance.username" value="MIDsrvadmin" />
```

```
<parameter name="MID.instance.password" secure="true" value="$ECUREpassw0rd"/>
```

Nota:
Criptografar as credenciais de login do MID Server não substitui o host de servidor inseguro com segurança física e de rede insatisfatórias. A senha armazenada no arquivo config.xml é criptografada quando você inicia o MID Server pela primeira vez ou na reinicialização, se for um MID Server existente.

Como definir o tamanho mínimo do Grupo DH como 2048 bits

O NIST (National Standard Institute of Technology, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia) proibiu o uso da chave Diffie-Hellman (DH) de 1024 bits após o ano de 2013. Em vez deste, defina o tamanho mínimo do Grupo DH como 2048 bits

1. Na instância, navegue até **MID Server** > **Servidores**.
2. Clique no nome do MID Server no qual você deseja desativar esta funcionalidade.
3. Na configuração do MID Server, clique no botão **Novo** ao lado de Parâmetros de configuração.
4. Em Parâmetro de configuração do MID Server, defina as seguintes configurações:
   - **Nome do parâmetro** `mid.ssh.dh_group_length_min`
   - **Valor** `2048`

Como desabilitar SSL de saída

Você pode desabilitar SSLv2 e SSLv3 na ServiceNow AI Platform. Definir essa propriedade força o MID Server a usar TLS, aproveitando-se de sua segurança aumentada, ao fazer conexões de saída, como solicitações REST e SOAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Na instância, navegue até **MID Server** > **Propriedades**.
2. Adicione um parâmetro de configuração e defina seu valor da seguinte forma:
   - **Nome** glide.outbound.sslv3.disabled
   - **Valor** true

Importante:
O valor dessa propriedade é uma substituição segura e não pode ser alterado depois de mudado.

Como desabilitar algoritmos mais fracos

Você pode desabilitar os algoritmos mais fracos para que as solicitações para qualquer servidor HTTP não compatível com TLS 1.2 falhem onde costumavam funcionar.

Edite o arquivo jre/lib/security/java.security na pasta do agente, usando a seguinte sintaxe:

jdk.tls.disabledAlgorithms = SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, [outros algoritmos fracos...]

Nota:
Lembre-se de que esse arquivo é substituído no upgrade, portanto, você deve ter um processo em vigor para atualizar esse arquivo após cada atualização.

Os usuários do Powershell devem consultar a ajuda do administrador do Windows para desabilitar versões anteriores do TLS. Para obter detalhes sobre quais versões do TLS estão sendo usadas no Powershell, use o comando [enum] :: GetNames ([Net.SecurityProtocolType]).

Comportamento reversível

Existem propriedades do sistema que são categorizadas como 'safe_overrides' ou 'no_db_override'.

Substituição de segurança

Os valores dessas propriedades não podem ser alterados depois de mudados (eles não são reversíveis)

Nota:
Os administradores não podem renomear ou excluir a propriedade Substituição segura.

Atributo	Categoria
Negar por padrão com ACLs vazias [Atualizado na Central de segurança 1,3]	Controle de acesso
Exigir a verificação de ACL de AJAXGlideRecord [Atualizado na Central de segurança 1.3]	Controle de acesso
Exigir autenticação por padrão para inclusões de script de cliente chamável [Atualizado na Central de segurança 1.3]	Controle de acesso
Substituição do modo de coleta (descontinuado)	Propriedades de segurança descontinuadas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nenhuma substituição de banco de dados

Os valores existentes para essas propriedades não podem ser alterados ou substituídos.

Atributo	Categoria
Como restringir tipos de arquivos para download em conteúdo estático [Atualizado na Central de segurança 1.3]	Anexos

Propriedades de segurança descontinuadas

Essas propriedades de segurança foram descontinuadas em versões anteriores.

Substituição do modo de coleta (descontinuado)

A propriedade `glide.whitelist.manager.collection_mode.override` foi projetada para fornecer compatibilidade com versões anteriores para instâncias altamente personalizadas. Ela utilizou chamadas de pacote que foram criadas em uma versão anterior a Calgary e que foram descontinuadas.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	`glide.whitelist.manager.collection_mode.override`
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Configurar em Central de segurança da instância	Não
Finalidade	Desabilitar a propriedade do Modo de coleta fecha a lacuna de segurança que existe ao importar chamadas de pacote Java para uma instância.
Valor recomendado	falso
Impacto funcional	(Baixo) Não deve haver impacto, desde que os resultados da sessão 10.6 sejam revisados e aprovados. Garantir o funcionamento adequado da instância, testar as mudanças em um ambiente de não produção antes de implantar no ambiente de produção.
Risco à segurança	(Alto) As chamadas de API do lado do cliente que resultam na recuperação de dados ou no acesso a objetos no servidor são consideradas perigosas do ponto de vista da segurança. Valide-as para autorização e restrição de acesso a objetos confidenciais.

Autenticação SMTP (descontinuada)

A propriedade `glide.smtp.auth` designada se um servidor SMTP exigir entradas de autenticação de nome de usuário e senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações

Atributo	Descrição
Nome da propriedade	glide.smtp.auth
Tipo de configuração	Propriedades do sistema (/sys_properties_list.do)
Configurar em Central de segurança da instância	Não
Finalidade	Impõe autenticação SMTP
Valor recomendado	verdadeiro
Impacto funcional	(Alta) Esta correção impõe autenticação ao servidor de e-mail externo antes que o conteúdo seja entregue na forma de um e-mail. Se a automação estiver configurada para entregar conteúdo de e-mail, poderá haver um impacto até que você defina a propriedade e forneça um nome de usuário/senha relevante para acesso ao servidor de e-mail.
Risco à segurança	(Baixo) Habilite a autenticação SMTP antes de enviar o conteúdo para o servidor de e-mail externo. A autenticação sempre deve ocorrer antes das transações de/para a instância.
Referências	Propriedades do e-mail

Como utilizar Controle de acesso a conteúdo JavaScript

Se você for um cliente atualizado, poderá usar o Controle de acesso a conteúdo JavaScript para modificar a lista de URLs JavaScript de terceiros bloqueados em sua instância.

Antes de Iniciar

Se você for um cliente atualizado, terá acesso de leitura e gravação à tabela.

Se você for um novo cliente, todos os registros ficarão ocultos. Entre em contato com o suporte da ServiceNow® para obter assistência.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No navegador de aplicações, pesquise `sys_js_content_provider_rule.list`.
2. Clique em **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Regra do provedor de conteúdo JavaScript

Campo	Descrição
Ativo	Opção que, quando selecionada, ativa a regra. Quando desmarcada, se nenhuma outra regra corresponder, o URL do **Caminho** será admitido.
Caminho	URL absoluto para um arquivo JavaScript.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Cada caminho tem quatro variações. Por exemplo, o caminho `/scripts/lib/jquery/jquery-1.8.2.min.js` bloqueia os seguintes URLs: ○ /scripts/lib/jquery/jquery-1.8.2.min.js ○ /scripts/lib/jquery/jquery-1.8.2.min.jsx ○ /lib/jquery/jquery-1.8.2.min.js ○ /lib/jquery/jquery-1.8.2.min.jsx
Ação	Opção para ○ **Negar**: o servidor retorna uma resposta **404 não encontrado** para o URL do **Caminho** ou qualquer uma de suas variações. ○ **Permitir**: o servidor retorna o conteúdo do arquivo para o URL do **Caminho** ou qualquer uma de suas variações. ○ **Redirecionar**: o servidor retorna o conteúdo de um arquivo alternativo conforme especificado no campo Redirecionar caminho.
Aplicação	Opção que especifica o escopo da regra. **Global** é o padrão. **Nota:** Esta funcionalidade não depende de escopo/aplicação ou domínio.
Redirecionar caminho	Campo que esclarece o caminho para o redirecionamento. Quando a **Ação** é definida como **Redirecionar**, uma solicitação do URL do **Caminho** recebe o conteúdo desse URL.

4. Clique em **Enviar**.

Outros recursos de proteção de segurança

A seguir estão fontes adicionais de informações sobre a proteção de controles de segurança, no que se refere a ServiceNow AI Platform.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso	Descrição
Portal de teste de segurança	Portfólio de serviços de segurança no HI
KB0538598	Teste de invasão da aplicação do cliente | Política e procedimento
KB0546756	Desabilitar o acesso ao CMS (Content Management System, Sistema de gestão de conteúdo) público
KB0550071	Revisão do controle de acesso à instância pela ServiceNow, Inc.
KB0550613	Identificar e habilitar restrições de endereço IP
KB0550828	Auditar e revisar transações do GlideAjax
KB0550837	Correção de área restrita de script
KB0551031	Correção de segurança para a IU de redefinição de senha
KB0552835	Correção de contas de usuário de demonstração
KB0529232	ServiceNow, Inc. Monitoramento – Visão geral e informações
KB0564232	aplicativo para celular da ServiceNow, Inc. com autenticação externa
Segurança e Risco	ServiceNow, Inc. Comunidade

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Privacidade da plataforma

A privacidade permite mascarar a data confidencial na instância.

Aplicações da Store

Privacidade de dados



Use a Privacidade de dados para classificar dados confidenciais e remover informações de identificação pessoal (PII - personally identifiable information) dos dados do usuário em uma instância de produção e para tornar os dados anônimos em instâncias de não produção.


Descoberta de dados




Use a descoberta de dados para identificar dados confidenciais em uma instância a fim de classificar, proteger ou reportar.

Plug-ins


Privacidade de dados (Clássico)



Anonimização de dados



Classificação de dados



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use o plug-in Data Privacy (Classic) legado.	A anonimização de dados oferece uma maneira de transformar facilmente os dados para que eles não sejam identificáveis e estejam mais em conformidade com as regulamentações da privacidade de dados.	Agrupe dados por tipo, usando classificações de dados predefinidas ou definidas por usuário. Se você tiver uma função de auditor ou administrador de classificação de dados atribuída, será possível administrar diferentes classes de dados ou analisar visualmente o estado atual de diferentes tipos de dados na instância.

Explorando a privacidade de dados

Use a Privacidade de dados para classificar dados confidenciais e remover informações de identificação pessoal (PII - personally identifiable information) dos dados do usuário em uma instância de produção e para tornar os dados anônimos em instâncias de não produção. Depois de tornados anônimos, os dados do usuário não são mais considerados informações privadas regulamentadas.

Explica a importância da privacidade de dados e as etapas que as empresas podem executar para proteger informações confidenciais por meio de classificação e anonimização. Usando a aplicação de armazenamento de privacidade de dados, fornecemos uma visão geral do painel principal e dos recursos.

Os desenvolvedores devem trabalhar com dados em instâncias de não produção para garantir que suas implementações estejam funcionando conforme o esperado. Embora a importação de dados de sua instância de produção seja uma maneira útil de simular a produção, ela apresenta um risco à segurança. Os administradores podem usar o Data Privacy para fornecer aos desenvolvedores dados que não contenham informações privadas para trabalhar com segurança em um ambiente de não produção.

Classificação de dados

Identifique e classifique seus dados confidenciais de acordo com critérios predefinidos determinados pelo nível de confidencialidade dos tipos de dados em sua instância. Os níveis de confidencialidade dos dados ajudam a determinar como cada tipo de dados classificados deve ser tratado. Existem várias classes predefinidas fornecidas com a Privacidade de dados de nível de base. Use a seção de classificação da Privacidade de dados para rotular e agrupar dados em sua instância. Adicione classes, exiba a estrutura de classes de dados e classifique os dados. Agrupe dados por tipo, usando classificações de dados predefinidas ou definidas por usuário.

Explica como classificar dados usando a aplicação de armazenamento de privacidade de dados.

Anonimização de dados de usuário

Como administrador, você define se todas as informações de todos os usuários ou de um subconjunto de usuários devem ser anônimas. Quando anônimos, os dados dos registros de usuário selecionados são substituídos por valores aleatórios ou valores definidos por você. Ao substituir os valores, a estrutura de dados pode ser preservada usando diversas técnicas.

Explica como anonimizar dados usando a aplicação de armazenamento de privacidade de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Privacidade de dados

Usar Privacidade de dados Classificar dados confidenciais e remover informações de identificação pessoal (PII) dos dados do usuário em uma instância de produção e anonimizar os dados em instâncias de não produção.

Nota:
Você também pode usar o plug-in legado Privacidade de dados (Clássico).

Detalhes da instalação

Você deve ter os seguintes aplicativos instalados em sua instância:

- Privacidade de dados (Clássico) [com.glide.data_privacy]
- Privacidade de dados [sn_dp_store_app]
- Descoberta de dados [sn_data_discovery]
- Descoberta de dados[com.glide.data_discovery]

Aqui está como a instalação funciona:

- Instalar o aplicativo da Store Privacidade de dados instalará automaticamente o aplicativo da Store Descoberta de dados, o plug-in Privacidade de dados (clássico) e o plug-in Classificação de dados.
- Instalar o aplicativo da Store Descoberta de dados instalará automaticamente o plug-in APIs da Descoberta de dados

Considerações

- Somente dados classificados podem ser anônimos. Para obter mais informações sobre classes e classificação de dados, consulte Classificação de dados (Classic) ou Classificação de dados a aplicação da Store.
- PII em logs e outros dados de auditoria não são anônimos.
- Somente dados estruturados podem ser anônimos. Dados não estruturados, como Campos de diário, comentários, anexos e outros campos em que o texto parcial pode representar PII não são anônimos. Para obter mais informações, consulte Tipos de campos compatíveis para anonimização.
- As integrações com sistemas de conexão única (SSO - Single Sign-on) podem sincronizar novamente as informações do usuário de sua fonte de sistemas verdadeiros. Não há nenhum mecanismo para garantir a permanência da desidentificação de dados do sys_user. Para obter informações sobre administração de usuário e sys_users, consulte Administração de usuário .

Privacidade de dados

Use a Privacidade de dados para classificar dados confidenciais e remover informações de identificação pessoal (PII - personally identifiable information) dos dados do usuário em uma instância de produção e para tornar os dados anônimos em instâncias de não produção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explore a Privacidade de dados



Saiba mais sobre Privacidade de dados.

Configurar Privacidade de dados



Saiba como configurar a Privacidade de dados.

Funções na Privacidade de dados



Obtenha detalhes sobre funções na Privacidade de dados.

Privacidade de dados avançada



Saiba mais sobre os recursos avançados da Privacidade de dados.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Privacidade de dados para Now Assist

Defina e configure como descobrir e anonimizar dados confidenciais de prompts de IA generativa.

Iniciar

Explorar	Configurar
	
Saiba mais sobre Privacidade de dados do Now Assist	Configure a Privacidade de dados do Now Assist

Nota:
A Privacidade de dados do Now Assist detecta e mascara dados confidenciais com base em padrões Regex e não oferece suporte a padrões de dados contextuais (tipo de modelo).

Explorando Privacidade de dados para Now Assist

Saiba mais como Privacidade de dados para Now Assist aprimora sua capacidade de proteger dados confidenciais.

Visão geral do Privacidade de dados para o Now Assist

Dados confidenciais, como idade, número de telefone e outras informações de identificação pessoal (PII), podem ser mascarados para que não sejam processados a partir de prompts da IA generativa. Texto de espaço reservado e dados anônimos são enviados com o prompt, e esses valores são substituídos pelo texto original depois que a resposta do módulo de aprendizado de idioma grande (LLM) é recebida. Esse mascaramento bidirecional garante que os usuários finais recebam respostas precisas, mas os dados confidenciais não sejam expostos ao LLM.

Há algumas considerações para configurar Privacidade de dados para Now Assist. Consulte Configuração do Privacidade de dados para Now Assist para obter detalhes da configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:

Privacidade de dados para Now Assist Detecta e mascara dados confidenciais com base em padrões Regex e não oferece suporte a padrões de dados contextuais (tipo de modelo)

Configuração do Privacidade de dados para Now Assist

Configure uma configuração avançada de privacidade de dados para desidentificar informações de identificação pessoal (PII) em aplicações de IA generativa.

Antes de Iniciar

Você deve ter os seguintes aplicativos instalados em sua instância:

- Privacidade de dados (Clássico) [com.glide.data_privacy]
- Privacidade de dados [sn_dp_store_app]
- Descoberta de dados [sn_data_discovery]
- Descoberta de dados APIs[com.glide.data_discovery]

Instalar a versão mais recente do controlador da IA generativa instalará automaticamente o aplicativo da Store de privacidade de dados (sn_dp_store_app). O aplicativo Data Privacy Store instalará automaticamente o aplicativo Data Discovery Store [sn_data_discovery], o plug-in Data Privacy (Classic)(com.glide.data_privacy) e o. Descoberta de dados APIs[com.glide.data_discovery].

Função necessária: Now_assist_data_privacy_admin

Importante:

Você não precisa de uma licença ativa completa para configurar Privacidade de dados para Now Assist.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Privacidade de dados (Clássico)** > **Configuração avançada da Política de privacidade**.
   Se você usou anteriormente o Manipulador de dados confidenciais para ajudar a desidentificar os dados da IA generativa, talvez já veja uma política de privacidade configurada. Suas expressões regulares configuradas anteriormente foram migradas como parte do upgrade. Se você já tiver uma política de dados para Now Assist, pule para a etapa 6.
2. Selecione **Novo**.
3. Insira um nome para a política de privacidade.
4. Em **Canal de dados** selecione o canal de dados a ser usado.
5. Definido **Ativo** . verdadeiro e selecione **Enviar** para criar a configuração avançada da política.
   Apenas uma configuração de política para cada canal de dados pode estar ativa por vez. Para ativar uma nova configuração avançada de política, você deve definir **Ativo** . falso para todas as outras configurações de política nesse canal de dados.
6. Depois de ser redirecionado para a lista de configurações avançadas de política, abra o registro que você criou.
   Abra o registro existente com o canal de dados do Now Assist, se já houver um.
7. Para adicionar um padrão de dados para desidentificar, selecione **Selecione Padrões de dados**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. **Opcional:** Para criar seu próprio padrão de dados, consulte Configurar Descoberta de dados padrões.
9. Selecione seus padrões de dados e selecione **Salvar** .

Resultado

Os dados capturados pelas expressões regulares selecionadas nos padrões de dados são desidentificados para aplicações de IA generativa. Neste exemplo de política, ela é configurada para capturar uma série de padrões de dados ativos e usar o canal de dados de extração de dados.

Privacidade de dados

A aplicação da store de Privacidade de dados é um upgrade do Next Experience para classificação de dados e privacidade de dados com aparência e usabilidade modernas. A aplicação da store de Privacidade de dados é compatível com Utah e posteriores.

A privacidade de dados é composto por vários componentes, Visão geral, Classificação e Anonimização.

Visão geral

Use a seção Visão geral como ponto de partida para gerenciar seus dados e a conformidade da privacidade de dados. Consulte Visão geral da privacidade de dados para obter detalhes.

Classificação

Classificação de dados é o processo de organizar dados em categorias que facilitam a recuperação, classificação e armazenamento para uso futuro. Usar um sistema de classificação ajuda a enfocar os requisitos da política de confidencialidade e segurança. Classifique os dados a serem usados para anonimização. Para obter informações sobre classes de dados e classificação, consulte Classificação de dados.


Visão geral da privacidade de dados

A página inicial da Visão geral é um ponto de partida para gerenciar seus dados e a conformidade da privacidade de dados.

O painel Visão geral relata o estado atual das classificações de dados e trabalhos de anonimização na instância. Você pode exibir seus dados com o painel Visão geral para ver quantos dados podem ser classificados, as classes de dados disponíveis, a quantidade de dados em cada classe e um status geral dos trabalhos de anonimização. Os dados classificados são divididos em diferentes categorias. Selecionar uma subcategoria em qualquer gráfico adicionará ou removerá a categoria do gráfico geral e ajustará as contagens.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Dados classificáveis

Exibe o número total de registros de dados na instância que podem ser classificados. O número é dividido entre o número total de dados classificados e o total de dados não classificados. Isso fornece aos administradores uma exibição rápida de oportunidades de classificação em potencial.

Dados classificados

Exibe o número total de registros de dados na instância que foram classificados. O número é dividido entre o número total de dados classificados para cada classe de dados atribuída. Isso fornece uma compreensão rápida de quantos dados foram classificados em cada área.

Trabalhos de anonimização

Exibe trabalhos de privacidade de dados que estão em processo de trabalhos concluídos em sua instância de não produção para trabalhos de classe de dados e usuário.

Saiba mais

As seções **Saiba mais** fornecem uma visão rápida do entendimento da classificação e da anonimização, bem como uma maneira fácil de iniciar o processo.

Recursos de perguntas frequentes

Acesse recursos de aprendizado do produto sobre classificação ou anonimização para obter informações adicionais sobre como começar a proteger sua instância com a privacidade de dados.

Classificação de dados

Agrupe dados por tipo, usando classificações de dados predefinidas ou definidas por usuário. Se você tiver uma função de auditor ou administrador de classificação de dados atribuída, será possível administrar diferentes classes de dados ou analisar visualmente o estado atual de diferentes tipos de dados na instância.

Classificação de dados habilita suporte para:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Visibilidade nos tipos de dados hospedados em instâncias ServiceNow AI Platform.
- Conformidade com as leis de privacidade e cumprimento dos requisitos de regulamentação para indústrias como serviços financeiros e fabricação de dispositivos médicos.

Classificações de dados

A classificação de dados é um processo independente no qual você aplica manualmente as classificações de dados nas entradas de dicionário existentes em qualquer tabela. Consulte Data dictionary tables para obter informações adicionais.

- Classifique os dados conforme achar apropriado para o seu negócio e poderá alterar as classes de dados disponíveis conforme necessário.
- Ao classificar dados, é possível usar as classificações de dados predefinidas ou criar suas próprias. Embora o uso de classificações de dados predefinidas seja opcional, é aconselhável fazê-lo como ponto de partida. Essas classificações de dados predefinidas são incluídas nos dados de demonstração que você pode instalar na instância.
- Se você criar suas próprias classificações de dados, também poderá projetar um sistema hierárquico em camadas com classificações de dados primários e secundários.

Nota:
Classificação de dados suporta a separação de domínio e a própria tabela data_classification tem processo separado. Consulte Domain Separation e Classificação de dados para obter informações adicionais.

Casos de uso

A GDPR (General Data Protection Regulation) é uma regulamentação da União Europeia cujo propósito é fornecer aos indivíduos controle sobre seus próprios dados pessoais. É possível usar classificações de dados, como informações de identificação pessoal, para identificar onde os dados pessoais estão sendo armazenados em sua instância. Ao aplicar os mecanismos de segurança apropriados para proteger esses dados pessoais contra vazamento, a sua organização satisfaz os requisitos da GDPR.

Se você armazenar as informações do cliente no ServiceNow AI Platform, use o código de classificação das informações de identificação pessoal (PII) onde for necessário para rastrear os dados sujeitos à regulamentação pelas leis de privacidade local.

É possível aplicar uma classificação de dados Restritos a colunas da tabela de funcionários que armazenam informações confidenciais de funcionário como número do seguro social (SSN). Os administradores e auditores então podem usar o painel Visão geral para confirmar que você designou as classificações de dados atribuídos às colunas corretas. Eles também podem exibir detalhes de classificação para tipos restritos de informações.

Criação de classificações de dados

Crie suas próprias classificações de dados definidas pelo usuário na tabela [data_classification] que você pode atribuir a colunas específicas em tabelas específicas. Crie novas classes de dados para iniciar o processo de classificação.

Antes de Iniciar
Função necessária: data_classification_admin, administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados** > **Classificação**.
2. Selecionar **+ Adicionar classe de dados**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Existem várias classes de dados incluídas com o sistema de base.

3. Preencha os campos no formulário.

Campo	Descrição
Nome da classe	Nome da classificação de dados.
Classificação primária	Nome da classificação de dados primária à qual esta classificação de dados está subordinada. Deixe o campo em branco se esta classificação de dados não for uma classificação de dados secundária para primária.
Descrição	Descrição da classificação de dados.

4. Clique em **Enviar**.
A nova classe de dados é adicionada. Se a classe de dados for secundária, ela será listada abaixo de primária na barra de navegação à esquerda.

Classificar dados

Agrupe dados por tipo, usando classificações de dados predefinidas ou definidas por usuário. Atribua classificações de dados a colunas de tabela específicas na tabela Dicionário [sys_dictionary]. Quando você atribui classificações de dados, ele cria entradas na tabela Dicionário-Classe de Dados [m2m_dictionary_dataclass], que você pode revisar no painel Visão geral.

Antes de Iniciar
Função necessária: data_classification_admin, administrador

Procedimento

1. Selecione **Novo** para atribuir dados de uma tabela a ser classificada.
2. Selecione a classe de dados no menu suspenso.
3. Selecione os registros que refletem as tabelas e colunas a serem classificadas.
Escolha linhas adicionais a serem exibidas por página na tabela para simplificar a localização de uma tabela específica.
4. Selecione **Classificar dados**.
Os dados são classificados sob o Nome de classificação na tabela Dados classificados.
5. Exiba ou exporte os dados para Excel, CSV, JSON ou PDF.
Escolha baixar os dados no formato escolhido ou recebê-los por e-mail.

Anonimização de dados

A anonimização fornece uma maneira de transformar facilmente os dados para que eles não sejam identificáveis e estejam mais em conformidade com as regulamentações da privacidade de dados.

Os administradores podem executar o processo de anonimização em instâncias de produção e não produção. A privacidade de dados pode ser usado em instâncias de produção para desidentificar usuários. A anonimização de classes de dados só deve ser usada com instâncias de não produção. Esta preservação assegura que os dados como

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

endereços de e-mail ou endereços físicos sejam substituídos por versões formadas de forma semelhante, mas anonimizadas.

Os administradores também podem usar a anonimização como parte dos processos de regulamento de proteção geral de dados (GDPR, General data protection regulation) Direito a ser esquecido (RTBF, Right to be forgotten) para tornar as informações do usuário anônimas. Consulte https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/ para obter mais informações.

Use a seção de anonimização da privacidade de dados para criar e exibir políticas e técnicas de privacidade e para executar a atribuição de privacidade em massa. Exiba todos os trabalhos, com a descrição, a política privada usada e o status. Para acessar a seção de anonimização, um administrador deve primeiro elevar para as funções data_privacy_admin e data_privacy_processor.

Técnicas de anonimização

Técnicas de anonimização são opções que você seleciona para determinar como os dados se tornam anônimos. Você deve criar uma técnica de anonimização para fazer referência no trabalho de anonimização. Consulte Criação de técnicas de anonimização para associar uma técnica de privacidade a uma **configuração de técnica de anonimização associada**.

Políticas de anonimização

Configure uma política de anonimização para especificar quais técnicas de privacidade de dados são usadas ao tornar seus dados anônimos. Consulte Criação de políticas de anonimização para obter detalhes.

Trabalhos de anonimização

Os trabalhos de anonimização usam todos esses componentes para tornar seus dados anônimos. Para obter mais informações sobre esses trabalhos, consulte Criação de trabalho de anonimização.

Criação de técnicas de anonimização

Crie uma configuração de técnica de privacidade de dados para personalizar como ele anonimiza seus dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: data_privacy_admin e administrador

Procedimento

1. Eleve para a função **data_privacy_admin**.
   Para obter detalhes sobre a elevação de função, consulte Elevar para uma função privilegiada.
2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados** > **Anonimização**.
3. Selecione **Exibir técnicas**.
   Existem várias técnicas predefinidas disponíveis para seleção.

Técnica	Descrição
Substituição seletiva	Esta técnica faz uma substituição seletiva de dados de cadeia de caracteres. Todos os caracteres entre os índices inicial e final da entrada são substituídos pelo caractere escolhido. Você pode especificar caracteres a serem excluídos do mascaramento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Técnica	Descrição
	◦ start_index: a técnica mascara os dados que começam no caractere especificado. Se deixado em branco, o mascaramento começará com o primeiro caractere. ◦ end_index: a técnica mascara os dados desde o início da cadeia de caracteres até o caractere especificado. Se deixado em branco, o mascaramento terminará com o último caractere. ◦ exclude_char: define um caractere a ser excluído do mascaramento. ◦ replacement_char: define um caractere usado para mascaramento. Se nenhum for fornecido, serão usados asteriscos (*) por padrão.
Substituição estática	Esta técnica troca valores por valores estáticos. Dados de Cadeia de caracteres, Número e Data podem usar esta técnica: ◦ date_time_value: substitui os valores de data por esta data. Use o formato aaaa-MM-dd HH:mm:ss. ◦ date_value: substitui os valores de data por esta data. Use o formato aaaa-MM-dd. ◦ number_value: substitui os valores de número por este número. ◦ string_value: substitui os valores de cadeia de caracteres por este texto. ◦ number_type: aceita um número inteiro
Substituição aleatória	Esta técnica troca valores por valores gerados aleatoriamente. Dados de cadeia de caracteres e números podem usar esta técnica.
Remover	Esta técnica remove valores, substituindo-os por valores vazios (nulos).
Nenhuma ação	Esta técnica é um espaço reservado. Ela não modifica os campos quando selecionada.
Substituição seletiva com X	Transforma dados da cadeia de caracteres e substitui seletivamente caracteres confidenciais pela letra X. **Nota:** Técnica padrão para padrões de dados em Explorando Descoberta de dados(Clássico).
Anonimização de padrão de dados	Somente anonimiza os padrões de dados descobertos em campos de dados não estruturados, mantendo o contexto subjacente intacto. **Nota:** As configurações desta técnica fazem referência às configurações da técnica de anonimização do padrão de dados em Explorando Descoberta de dados(Clássico).

4. Selecione **Adicionar técnica personalizada** se não estiver usando uma técnica predefinida.
5. Preencha os campos no formulário **Personalizar técnica**.

Campo1	Descrição
Técnica de base	Selecione uma técnica predefinida, já que as técnicas personalizadas são baseadas nas técnicas predefinidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo1	Descrição
Nome da técnica	Insira um nome para a técnica.
Descrição da técnica	Insira uma descrição para a técnica.

6. Selecione **Avançar**.
7. Insira os parâmetros da técnica.
   Os valores com parâmetros disponíveis dependem de qual técnica de privacidade você selecionou. Não há valores com parâmetros para as técnicas **Nenhuma ação** e **Remover**.

Valores parametrizados de privacidade para as técnicas de base

Técnica de base	Valor do parâmetro de técnica de privacidade	Descrição	Valor-padrão
Substituição seletiva	end_index	A técnica mascara os dados desde o início da cadeia de caracteres até o caractere especificado. Se deixado vazio, o mascaramento terminará com o último caractere.	(Vazio)
Substituição seletiva	exclude_char	Caractere para ignorar o mascaramento. Somente um único caractere pode ser usado neste valor. Se mais de um for inserido, o primeiro caractere será usado.	(Vazio)
Substituição seletiva	replacement_char	Caractere a ser usado ao substituir valores usando uma substituição seletiva.	Um asterisco (*) será usado se nenhum outro valor for inserido.
Substituição seletiva	start_index	A técnica mascara os dados que começam no caractere especificado.	Se deixado em branco, o mascaramento começará no primeiro caractere.
Substituição estática	date_time_value	Substitui os valores de data e hora por esta data. Use o formato aaaa-MM-dd HH:mm:ss.	1988-11-11 10:10:10
Substituição estática	date_value	Substitui os valores de data por esta data. Use o formato aaaa-MM-dd.	1988-11-11
Substituição estática	number_value	Substitua os valores de Número por este número.	1234567
Substituição estática	string_value	Substitua os Valores de cadeia de caracteres por este texto.	TEXT123
Substituição aleatória	preserve_data_length	Defina como **verdadeiro** para	Verdadeiro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Técnica de base	Valor do parâmetro de técnica de privacidade	Descrição	Valor-padrão
		preservar o tamanho dos dados. Os dados desidentificados terão o mesmo comprimento que os dados originais.	

8. Selecione **Criar técnica personalizada**.
   Sua técnica personalizada é adicionada às técnicas de Anonimização.

O que Fazer Depois

Consulte Criação de políticas de anonimização para configurar uma política de anonimização para especificar quais técnicas são usadas para anonimizar seus dados.

Criação de políticas de anonimização

Configure uma política de anonimização para especificar quais técnicas são usadas ao tornar seus dados anônimos.

Antes de Iniciar

A configuração da Privacidade de dados define tabelas, sys_user e outros, além de colunas para o desidentificado dependendo do caso de uso e especifica tipos parametrizados das técnicas a serem usadas durante a desidentificação de dados.

Nota:
Para concluir uma configuração de privacidade, você deve primeiro configurar uma configuração de técnica da Privacidade de dados. Para obter mais informações, consulte Criação de técnicas de anonimização.


Função necessária: data_privacy_admin e administrador

Procedimento

1. Eleve para a função **data_privacy_admin**.
   Para obter detalhes sobre a elevação de função, consulte Elevar para uma função privilegiada.
2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados** > **Anonimização**.
   Todas as políticas de anonimização são exibidas. As políticas publicadas estão disponíveis para programar o trabalho de anonimização.
3. Selecione **Criar nova política**.
4. Selecione para tornar anônimas **Tabelas ou colunas de dados**, **Dados específicos do usuário** ou **Dados em tempo real**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tipo de Dados	Descrição
Tabelas ou colunas de dados	Os registros que corresponderem à política de dados serão anonimizados.
Dados específicos do usuário	Selecione um conjunto de usuários ou grupos de usuários para anonimização.
Dados em tempo real	Anonimize entradas em tempo real de um conjunto de colunas.

As políticas da privacidade de dados só podem ser aplicadas a dados classificados. Para obter mais informações sobre classificação de dados, consulte Classificação de dados.

5. Selecione **Criar**.
   Há etapas sequenciais necessárias para concluir a política, **Definir detalhes** e **Atribuir técnicas**. **Selecionar referência de usuário** também é necessário ao definir a política para dados específicos do usuário.
6. Defina os detalhes da nova política de anonimização.
   - Insira o nome da política no campo **Nome** e a descrição da política no campo **Descrição**.
   - Defina quais canais ativam automaticamente a política e a prioridade do canal em **Canais de ativação**
   - No campo **Classe de dados**, selecione a classe de dados a ser usada com esta política.
   - Ativar ou desativar a anonimização de dados em tempo real. Se a anonimização de dados em tempo real estiver ativada, consulte a Etapa 8


Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se você não estiver anonimizando uma entrada, selecione a técnica **Não fazer nada** em vez de deixar a entrada em branco. Políticas com valores em branco no campo Configuração da técnica de privacidade não podem ser executadas quando usadas em trabalhos da privacidade de dados.

Depois de selecionar uma classe de dados, o Formulário de técnicas de atribuição é exibido para cada registro retornado para a classe de dados definida.

7. Atribua técnicas de anonimização para a classe de dados selecionada.





8. **Opcional:** Insira as tabelas secundárias para verificação.
As tabelas secundárias da tabela primária serão anonimizadas. Se uma tabela não tiver secundárias, essa opção não estará disponível.

Aviso:
Um trabalho primário apresentará falha se um trabalho secundário apresentar falha.

9. **Opcional:** Se a Anonimização de padrão de dados estiver selecionada, selecione a técnica de anonimização a ser usada.
10. **Opcional:** Defina a ordem dos padrões de dados.
11. **Opcional:**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dica:
Use o recurso de **teste** para testar entradas de amostra. É possível revisar as métricas do resultado, como tempo de verificação, resultado e padrões descobertos.

Clique no botão **Testar** para testar a política.

12. **Importante:**
Todas as tabelas devem ter uma entrada sys_dictionary correta.

Selecione **Salvar**.

13. Selecione **Publicar** para atualizar a política de anonimato para programação e retornar às Políticas de anonimização.

Nota:
Somente políticas publicadas podem ser usadas para programação de trabalho de anonimização.

O que Fazer Depois
Criação de trabalho de anonimização.

Configuração de solicitação de clone de anonimização de dados

A integração do clone da privacidade de dados é configurada usando um script PostClone para criar e executar trabalhos da privacidade de dados para políticas configuradas no destino. Depois de executar o script, os usuários verão os dados não identificados e não terão acesso aos dados originais.

Antes de Iniciar
O script PostClone da privacidade de dados é instalado com a ativação do plug-in de privacidade de dados (sn_dp_store_app). Consulte Ativação da privacidade de dados para obter detalhes.

Função necessária: data_privacy_clone_processor, data_privacy_admin e administrador

Procedimento

1. Ative o plug-in de privacidade de dados (sn_dp_store_app) na instância de origem.
O script PostClone da privacidade de dados está instalado.
2. Eleve para a função **data_privacy_admin**.
Para obter detalhes sobre a elevação de função, consulte Elevar para uma função privilegiada.
3. Navegar até **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados** > **Anonimização**.
4. Selecione **Criar nova política**.
Consulte Criação de políticas de anonimização para obter detalhes.
5. Selecione **Tabelas ou colunas de dados**.
6. Selecione **Criar**.
7. Insira um nome e selecione uma classe de dados.
8. Selecione para **Ativar a política durante a clonagem**.
9. Selecione a ordem da política a ser executada se houver várias políticas de clone.
Um trabalho da privacidade de dados para Configuração PostClone com um Pedido de aplicação superior poderá iniciar antes de outro trabalho de ordem inferior se o trabalho com o pedido superior não envolver qualquer tabela relacionada a outro trabalho de pedido inferior.
10. Selecione **Continuar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

11. Conclua a configuração da política e publique a política.
12. Faça back-up das configurações da privacidade de dados.
13. Programe o trabalho de anonimização.
    Consulte Criação de trabalho de anonimização para obter detalhes.
14. Como administrador da privacidade de dados, envie uma solicitação de clone.

Resultado

O script PostClone da privacidade de dados é executado na instância de destino e o script PostClone cria um registro de trabalho federado da privacidade de dados na instância de destino. O trabalho federado cria e executa um trabalho da privacidade de dados para cada política pós-clonagem, na Ordem da aplicação, na instância de destino.A origem do backup é clonada para a instância de destino. O script PostClone da privacidade de dados cria e executa trabalhos da privacidade de dados para políticas configuradas na instância de destino.

O processador de clone da privacidade de dados elevado pode fazer logon na instância de destino e monitorar o estado do trabalho federado de pós-clonagem em dp_federated_job.list e dp_job.list.

Criação de trabalho de anonimização

Configure um trabalho da privacidade de dados na instância de produção para usar dados anonimizados na instância de não produção para trabalhos de classe de dados e de usuário.

Antes de Iniciar

O trabalho da privacidade de dados é compatível com dois casos de uso de desidentificação:

- Dados confidenciais de sys_users específicos
- Dados confidenciais de uma classe de dados específica.

Função necessária: data_privacy_processor e administrador

Procedimento

1. Eleve para a função **data_privacy_processor**.
   Para obter detalhes sobre a elevação de função, consulte Elevar para uma função privilegiada.
2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados** > **Anonimização**.
3. Em uma política de anonimização, selecione **Programar trabalho** para a política a ser usada no trabalho.
   Uma política deve estar em um estado publicado para programar um trabalho de anonimização

> ⚠ **Aviso:**
> Trabalhos de anonimização são altamente destrutivos e só podem ser revertidos em rollback. Verifique novamente todas as informações, como registros e tabelas processadas, antes de programar um trabalho.

4. No formulário, preencha os campos.

Campos de Trabalho da privacidade de dados

Campo	Descrição
Política usada	Nome somente leitura da configuração de política de privacidade selecionada a ser usada para este

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	trabalho. Edite a política para visualizar informações adicionais sobre a política. Para obter detalhes sobre as configurações de política de privacidade, consulte Criação de políticas de anonimização.
Descrição da vaga	Descrição do trabalho.
Hora de início	O início do tempo para executar este trabalho em **HH:MM:SS**.
Hora de término	O fim da janela de tempo para executar este trabalho em **HH:MM:SS**. A hora de término deve ser posterior à hora de início. O trabalho é executado antes da hora inserida neste campo. Se o trabalho ainda não tiver sido concluído, ele será pausado e retomado no próximo início da janela de tempo.
Simulação	Execute o trabalho como um teste. Nenhum registro é afetado ao executar este trabalho. Os resultados são exibidos na lista **Trabalhos** como se o trabalho tivesse sido executado. **Nota:** A **simulação** deve ser desativada ao configurar um trabalho da privacidade de dados com reversão. Consulte Rollback de trabalho da Privacidade de dados para obter detalhes.
Tipo de seleção do usuário	Selecione usuários ou grupos para anonimização.
Selecionar usuários/grupos	Selecione um conjunto específico de usuários ou grupos para anonimização nesse trabalho. Dá suporte a até 1.000 usuários. **Nota:** Este campo obrigatório é exibido somente quando a condição de política de privacidade selecionada requer uma seleção de registros do usuário.

5. **Importante:**
   Todas as tabelas devem ter uma entrada sys_dictionary correta antes da programação e durante o trabalho.

Selecione **Programar trabalho** no formulário para colocar a anonimização na fila de trabalhos.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O trabalho é executado entre as horas selecionadas nos campos **Hora de início** e **Hora de término**. Se o trabalho não tiver sido concluído durante a janela de tempo de início e término, o trabalho continuará no próximo início da janela de tempo.

Um trabalho só poderá ser executado uma vez, mesmo se a **Simulação** estiver selecionada. Para executar um trabalho novamente com base na mesma política, selecione **Programar trabalho** e preencha o formulário usando os mesmos valores de campos.

Aviso:
Os trabalhos de anonimização em colunas criptografadas permitirão que você descriptografe e criptografe novamente todas as colunas criptografadas direcionadas pelo trabalho. Para evitar isso, selecione **Nenhuma ação** como a técnica de política.

O trabalho é listado no painel



Trabalhos.

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho de anonimização.
Descrição	Descrição do trabalho de anonimização.
Atualizado	A data e a hora em que o trabalho foi atualizado pela última vez.
Estado	Estado do trabalho da privacidade de dados: ◦ **Agendado**: estado-padrão para novos trabalhos. ◦ **Concluído**: o trabalho tornou os dados selecionados anônimos com sucesso. ◦ **Cancelado**: o trabalho foi cancelado manualmente. ◦ **Erro**: houve um problema ao salvar o trabalho. Reprogramar o trabalho ou criar um novo trabalho. Pode haver problemas com a configuração se o erro continuar. ◦ **Rollback em andamento**: o trabalho foi definido para reverter a anonimização. ◦ **Rollback concluído**: o rollback do trabalho de anonimização foi concluído com sucesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Um campo somente leitura.

6. Selecione um trabalho no painel **Trabalhos** para abrir o resumo do trabalho.
   Depois que um trabalho é agendado, os botões **Cancelar trabalho** e **Pausar** aparecem no resumo do trabalho.

Campos adicionais para trabalhos agendados

Campo	Descrição
Contagem de registro estimada	O número estimado de registros que este trabalho de simulação afeta antes de ser executada. Um campo somente leitura
Total de registros de dados processados	O número total de registros de dados individuais afetados por este trabalho. Um campo somente leitura.
Total de tabelas de dados processadas	O número total de tabelas de dados processadas por este trabalho. Um campo somente leitura.
Tempo restante para o rollback	O tempo restante que um trabalho de anonimização de dados concluído pode ser revertido e desanonimizar os dados. Um campo somente leitura.
Total de usuários processados	O número total de registros de usuário individuais afetados por este trabalho. Um campo somente leitura.
Cancelar trabalho	Selecione para cancelar o trabalho de anonimização. Isso deve ser selecionado antes da hora de início do trabalho. Quando selecionado, o status do trabalho é atualizado para *Cancelado*.
Pausa	Selecione para pausar o trabalho e a gravação de rollback, se o rollback tiver sido selecionado. Uma mensagem de aviso será exibida após um período de expiração de três dias para contextos de rollback. Isso deve ser selecionado após a hora de início do trabalho e antes da hora de término do trabalho. Quando selecionado, o status do trabalho é atualizado para *Pausado*.
Retomar	Reinicia um trabalho pausado. O rollback não é compatível com trabalhos retomados se pausados. Cancele o trabalho e crie um trabalho da privacidade de dados. A gravação usa um contexto de rollback não expirado. Quando selecionado, o status do trabalho é atualizado para *Agendado*.
Exportar	Baixa um arquivo .PDF dos detalhes do trabalho da privacidade de dados.

Como ativar trabalhos paralelos para anonimização de dados

Use trabalhos paralelos para reduzir o tempo de execução dos trabalhos de anonimização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
Por padrão, os trabalhos de anonimização baseados em classes de dados e usuários são executados usando uma só thread. É possível ativar várias threads para trabalhos baseados em classes de dados e usuários. Além disso, por padrão, os trabalhos federados usados durante a clonagem usam trabalhos paralelos com três processos de execução.

1. No filtro de navegação, digite `sys_properties.list`.
2. Crie a propriedade `com.glide.data_privacy.max_parallel_workers`
3. **Opcional:** Para ajustar o número de processos de execução paralelos dos trabalhos federados, edite a propriedade `dp.max_concurrent_clone_item_workers`.
4. Verifique se o **Tipo** é inteiro.
5. **Importante:**
   É recomendável iniciar com um pequeno número de processos de execução por nó (dois ou três).

   No campo **Valor**, insira um número máximo de cinco para os processos de execução dos trabalhos paralelos.

Anonimização em tempo real

Use a política de RTA (Real Time Anonymization) para anonimizar as entradas de dados em tempo real.

Visão geral da anonimização em tempo real

Os usuários criam uma política de RTA selecionando anonimização em tempo real no Página Políticas de anonimização e selecionando o canal de dados apropriado. Por exemplo, você pode usar Virtual Agent com anonimização em tempo real: crie uma política de anonimização com Virtual Agent selecionado como its **Canal de dados** .

É possível selecionar as colunas das tabelas de destino para RTA. Nesse caso, usam-se os padrões de dados ativos e aplicam-se as políticas delas a todas as entradas de registro válidas das colunas selecionadas para RTA. Se uma entrada corresponder a um padrão de dados ativo, a técnica de anonimização associada a ele será usada para anonimização.

Dica:
Se for necessário mudar a técnica de anonimização, consulte Configurar Descoberta de dados padrões.

Falhas da anonimização em tempo real

Se uma política de RTA apresentar falha, você poderá revisar o status dela com a tabela Falhas da anonimização em tempo real.

Falhas da anonimização em tempo real

Revise as falhas da RTA (Real Time Anonymization)

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados (Clássico)**.
2. Revise as falhas de RTA na tabela.

Título do campo	Descrição
Coluna da tabela	A coluna da tabela em que a falha ocorreu.
Motivo da falha	Categoria da causa das falhas.
Detalhes do motivo da falha	Descrição resumida da causa da falha.
Configuração de privacidade	A configuração de privacidade da RTA que falhou.
Registro	O registro específico que falhou.
Nome da tabela	Tabela em que a falha ocorreu.
Carimbo de data/hora	Hora da falha.

Ativação da privacidade de dados

A Privacidade de dados inclui a classificação de dados e a anonimização e é instalada a partir de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Para usar a anonimização de dados, a Privacidade de dados (Clássico) deve primeiro ser ativada com o direito ServiceNow Vault. Consulte Como ativar a Privacidade de dados (Clássico) para obter informações adicionais.

Nota:
Instalar o aplicativo da Store Privacidade de dados instalará automaticamente o aplicativo da Store Descoberta de dados, o plug-in Privacidade de dados (clássico) e o plug-in Classificação de dados.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo** > **Privacidade de dados**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar uma aplicação, pode ser necessário solicitá-la na ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Optional) Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

Importante:
Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Privacidade de dados do Virtual Agent

Você pode usar a Privacidade de dados para detectar e mascarar os dados confidenciais e as PII durante uma conversa do Virtual Agent.

Antes de Iniciar
Função necessária: Virtual_agent_data_privacy_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use a Privacidade de dados para detectar e mascarar os dados confidenciais e as PII durante uma conversa do Virtual Agent. A Privacidade de dados está substituindo o Manipulador de dados confidenciais depreciado, consulte Processo de descontinuação [KB0867184] para obter mais informações. O processo de configuração pode variar dependendo se o Manipulador de dados confidenciais foi instalado e configurado anteriormente.

Nota:
Se você configurou o Manipulador de dados confidenciais anteriormente, suas configurações serão migradas para a Privacidade de dados como uma política. Para obter mais informações, consulte Criação de políticas de anonimização.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Interfaces conversacionais** > **Configurações**.
2. Em **"Detecção de dados confidenciais"**, selecione **"Exibir tudo"**.
   Se o botão exibir **Obtenha privacidade de dados** Você precisará instalar o plug-in Privacidade de dados para continuar. Consulte Como ativar a Privacidade de dados (Clássico) para obter mais informações
3. Defina o controle deslizante como **Ativo** .
4. **Opcional:** Se a Privacidade de dados ainda não estiver instalada, você será solicitado a instalar o plug-in Privacidade de dados para continuar. Consulte Como ativar a Privacidade de dados (Clássico) para obter mais informações.
5. Selecione o fluxo de conversa apropriado:
   a. Solicitante para agente - detecta e mascara dados confidenciais inseridos pelo solicitante em uma conversa com o Bate-papo do agente.
   b. Agente para solicitante - detecta e mascara dados confidenciais inseridos pelo agente em uma conversa com o Bate-papo do agente.
   c. Solicitante para Virtual Agent- detecta e mascara dados confidenciais inseridos pelo solicitante em uma conversa com o Virtual Agent.

Nota:
Você deve selecionar pelo menos um fluxo de conversa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione **Gerenciar na Privacidade de dados** .
   Se você configurou o Manipulador de dados confidenciais antes, suas configurações serão migradas como uma política para a Privacidade de dados
7. Crie uma nova política de Privacidade de dados para o Virtual Agent, consulte Criação de políticas de anonimização Para obter mais informações sobre as Políticas de Privacidade de Dados.

Domain separation e Privacidade de dados

Domain separation não é compatível com Privacidade de dados. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Tipos de campos compatíveis para anonimização

Verifique quais tipos de campo são compatíveis ao anonimizar os dados.

Nota:
Nem todos os tipos de campo que foram classificados estão disponíveis para anonimização.

Alguns tipos de campo de alto risco estão desativados por padrão, conforme detalhado na tabela. Para obter mais informações sobre campos, consulte Tipos de campo .

Tipos de campos compatíveis para anonimização

Tipo de campo	Disponível por padrão
áudio	Não
condição	Não
condition_string	Não
moeda	Sim
decimal	Sim
due_date	Sim
variável	Sim
glide_date	Sim
glide_date_time	Sim
glide_duration	Não
glide_time	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de campo	Disponível por padrão
html	Não
ícone	Não
inteiro	Sim
ip_addr	Não
ip_address	Não
registro	Sim
journal_input	Sim
journal_list	Sim
longint	Sim
name_values	Não
percent_complete	Não
phone_number_e164	Sim
preço	Sim
cadeia de caracteres	Sim
string_full_utf8	Sim
translated_html	Não
translated_text	Não
url	Não
user_image	Não
vídeo	Não
wiki_text	Não

Funções da Privacidade de dados

a Privacidade de dados adiciona essas funções.

Administrador da Privacidade de dados

As funções de administrador da Privacidade de dados são uma função de administrador usada para criar técnicas e políticas da Privacidade de dados.

Administrador da Privacidade de dados [data_privacy_admin]

Contém as funções

Nenhum

Atribuído a grupos

Nenhum

Assinatura

Não

Elevado

Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considerações

Evite atribuir esta função a seus usuários quando houver mais funções direcionadas disponíveis.

Para atribuir a função "Administrador de privacidade de dados", eleve o usuário à função de administrador de segurança para adicionar a função.

Auditor da Privacidade de dados

O auditor da Privacidade de dados é uma função somente leitura usada para exibir registros da Privacidade de dados.

Auditor da Privacidade de dados [data_privacy_auditor]

Contém as funções

Nenhum

Atribuído a grupos

Nenhum

Assinatura

Não

Elevado

Não

Considerações

Nenhum

Processador de clone da Privacidade de dados

Usuários com a função de processador de clone da Privacidade de dados podem criar e executar trabalhos de classe de dados da Privacidade de dados.

Processador de clone da Privacidade de dados [data_privacy_clone_processor]

Contém as funções

Nenhum

Atribuído a grupos

Nenhum

Assinatura

Não

Elevado

Sim

Considerações

Nenhum

Processador da Privacidade de dados

Usuários com a função de processador da Privacidade de dados criam e executam trabalhos de classe de dados da Privacidade de dados na tabela [sys_user] de usuário.

Processador da Privacidade de dados [data_privacy_processor]

Contém as funções

Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atribuído a grupos

Nenhum

Assinatura

Não

Elevado

Sim

Considerações

Nenhum

Privacidade de dados (Clássico)

Privacidade de dados (clássica) é uma aplicação legada que fornece classificação de dados, técnicas e trabalhos para anonimizar PII.

Privacidade de dados clássica

Nota:
Esta seção é para Privacidade de dados (Clássico). Consulte Privacidade de dados para obter a versão da loja mais recente e atualizada.

Como ativar a Privacidade de dados (Clássico)

Você pode ativar o plug-in privacidade de dados (com.glide.data_privacy) para Segurança da plataforma se tiver a função de administrador. A aplicação inclui dados de demonstração e instala aplicações e plug-ins relacionados ServiceNow® Store se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

Importante:
Esta seção é para Privacidade de dados (Clássico). Consulte Privacidade de dados para obter a versão da loja mais recente e atualizada.

A privacidade de dados requer uma assinatura separada do restante do ServiceNow AI Platform®.

Para adquirir uma assinatura, entre em contato com o seu gerente de contas ServiceNow. Quando você compra uma assinatura, determinados plug-ins são ativados automaticamente. Se um plug-in pago não for ativado automaticamente, você poderá ativá-lo manualmente na lista Todas as aplicações em sua instância.

Nota:
Antes de adquirir uma assinatura, você pode avaliar a Privacidade de dados (Clássico) e a Descoberta de dados por um período de avaliação de 30 dias. Após o vencimento da avaliação, não será mais possível descobrir dados ou executar trabalhos de anonimização em sem uma licença.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com a privacidade de dados:

- Plug-ins
- Funções
- Tabelas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Instalado com a Privacidade de dados (Clássico).

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in privacidade de dados (com.glide.data_privacy) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Instalado com a Privacidade de dados (Clássico)

Saiba mais sobre os componentes instalados com o plug-in privacidade de dados (com.glide.data_privacy).

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Trabalho Federado de Privacidade de Dados [dp_federated_job]	Trabalhos federados para a privacidade de dados
Trabalho de Privacidade de Dados [dp_job]	Trabalhos de privacidade de dados
Trabalho de Privacidade de dados [dp_job_summary]	Resumo de trabalhos de privacidade de dados
Técnica de Privacidade de dados [dp_technique]	Técnicas de privacidade de dados
Link de referência primária [dp_primary_reference]	Links de referência primária

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Técnica de campo classificado de privacidade [dp_field_technique]	Técnicas de campo classificado de privacidade de dados
Configuração de privacidade [dp_configuration]	Configuração de privacidade de dados
Configuração de técnica de privacidade [dp_technique_with_params]	Técnicas de privacidade de dados
Parâmetro de técnica de privacidade [dp_technique_with_parameter]	Técnicas de privacidade de dados com parâmetros
Valor do parâmetro de técnica de privacidade [dp_technique_with_parameter_value]	Valores de parâmetro usados nas técnicas de privacidade de dados com parâmetros.

Configuração da Privacidade de dados (Clássico)

Aprenda a criar técnicas e políticas para privacidade de dados e a criar e executar trabalhos dele.

Importante:
Esta seção é para Privacidade de dados (Clássico). Consulte Privacidade de dados para obter a versão da loja mais recente e atualizada.

Técnicas da Privacidade de dados

Técnicas de privacidade de dados são opções que você seleciona para determinar como seus dados são anonimizados Você deve criar uma técnica de privacidade de dados para fazer referência no trabalho dele. Consulte Como criar um configuração de técnica da Privacidade de dados para associar uma técnica de privacidade a uma **configuração de técnica de privacidade** associada.

Políticas de privacidade de dados

Configure uma política de privacidade de dados para especificar quais técnicas dele são usadas ao anonimizar seus dados. Consulte Como criar um política da Privacidade de dados para obter detalhes.

Trabalhos de privacidade de dados

Os trabalhos de privacidade de dados usam todos esses componentes para anonimizar seus dados. Para obter mais informações sobre esses trabalhos, consulte Configuração de um trabalho da Privacidade de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como criar um configuração de técnica da Privacidade de dados

Crie uma configuração de técnica da Privacidade de dados para personalizar como ele anonimiza seus dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: data_privacy_admin e administrador

Procedimento

1. Eleve para a função **data_privacy_admin**.
   Para obter detalhes sobre a elevação de função, consulte Elevar para uma função privilegiada.
2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados** > **Configuração da técnica de privacidade**.
3. Clique em **Nova**.
4. No campo **Nome**, insira um nome para a configuração de técnica de privacidade.
5. No campo **Técnica de privacidade**, selecione uma técnica de privacidade.

Técnicas da Privacidade de dados

Técnica	Descrição
Nenhuma ação	Esta técnica é um espaço reservado. Ela não modifica os campos quando selecionada.
Substituição aleatória	Esta técnica troca valores por valores gerados aleatoriamente. Dados de cadeia de caracteres e números podem usar esta técnica.
Substituição seletiva	Esta técnica faz uma substituição seletiva de dados de cadeia de caracteres. Todos os caracteres entre os índices inicial e final da entrada são substituídos pelo caractere escolhido. Você pode especificar caracteres a serem excluídos do mascaramento: ○ start_index: a técnica mascara os dados que começam no caractere especificado. Se deixado em branco, o mascaramento começará com o primeiro caractere. ○ end_index: a técnica mascara os dados desde o início da cadeia de caracteres até o caractere especificado. Se deixado em branco, o mascaramento terminará com o último caractere. ○ exclude_char: define um caractere a ser excluído do mascaramento. ○ replacement_char: define um caractere usado para mascaramento. Se nenhum for fornecido, serão usados asteriscos (*) por padrão.
Substituição estática	Esta técnica troca valores por valores estáticos. Dados de Cadeia de caracteres, Número e Data podem usar esta técnica:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Técnica	Descrição
	○ date_time_value: substitui os valores de data por esta data. Use o formato aaaa-MM-dd HH:mm:ss. ○ date_value: substitui os valores de data por esta data. Use o formato aaaa-MM-dd. ○ number_value: substitui os valores de número por este número. ○ string_value: substitua os valores de cadeia de caracteres por este texto.
Remover	Esta técnica remove valores, substituindo-os por valores vazios (nulos).

Nota:
O valor com suporte anterior **Substituir** foi descontinuado e foi renomeado como **Substituir-Descontinuado** e não deve ser usado.

6. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e, em seguida, em **Salvar** no menu de contexto.
Depois que o registro é salvo, a lista **Valores com parâmetros de privacidade** é exibida.
7. Use os registros na lista **Valores com parâmetros de privacidade** para personalizar a configuração de técnica da Privacidade de dados.
Os valores com parâmetros disponíveis dependem de qual técnica de privacidade você selecionou. Não há valores com parâmetros para as técnicas **Nenhuma ação** e **Remover**.

Valores com parâmetros de privacidade para Substituição seletiva

Valor do parâmetro de técnica de privacidade	Descrição	Valor-padrão
char_to_replace	Caractere a ser usado ao substituir valores usando uma substituição seletiva.	*
end_index	A técnica mascara os dados desde o início da cadeia de caracteres até o caractere especificado. Se deixado vazio, o mascaramento terminará com o último caractere.	(Vazio)
exclude_char	Caractere para ignorar o mascaramento. Somente um único caractere pode ser usado neste valor. Se mais de um for inserido, o primeiro caractere será usado.	(Vazio)
start_index	A técnica mascara os dados que começam no caractere especificado.	1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Valores parametrizados de privacidade para substituir

Valor do parâmetro de técnica de privacidade	Descrição	Valor-padrão
date_time_value	Substitui os valores de data e hora por esta data. Use o formato aaaa-MM-dd HH:mm:ss.	1988-11-11 10:10:10
date_value	Substitui os valores de data por esta data. Use o formato aaaa-MM-dd.	1988-11-11
number_value	Substitua os valores de Número por este número.	1234567
preserve_data_length	Defina como **verdadeiro** para preservar o tamanho dos dados. Os dados desidentificados terão o mesmo comprimento que os dados originais.	verdadeiro
string_value	Substitua os Valores de cadeia de caracteres por este texto.	TEXT123
use_random_generated_value	Defina como **verdadeiro** para substituir os dados por valores gerados aleatoriamente. Somente dados de cadeia de caracteres e números podem ser substituídos por valores aleatórios. Esta opção substitui os valores estáticos.	falso

8. Clique em **Salvar**.

Como criar um política da Privacidade de dados

Configure uma política da Privacidade de dados para especificar quais técnicas dele são usadas ao anonimizar seus dados.

Antes de Iniciar

A configuração da Privacidade de dados define tabelas, sys_user e outros, além de colunas para o desidentificado dependendo do caso de uso e especifica tipos parametrizados das técnicas a serem usadas durante a desidentificação de dados.

Nota:
Para concluir uma configuração de privacidade, você deve primeiro configurar uma configuração de técnica da Privacidade de dados. Para obter mais informações, consulte Como criar um configuração de técnica da Privacidade de dados.

Função necessária: data_privacy_admin e administrador

Procedimento

1. Eleve para a função **data_privacy_admin**.
   Para obter detalhes sobre a elevação de função, consulte Elevar para uma função privilegiada.
2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados (Clássico)** > **Configuração da política de privacidade**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Novo**.
4. No campo **Nome**, insira um nome para a configuração de política de privacidade.
5. No campo **Classe de dados**, selecione a classe de dados a ser usada com esta política.
   As políticas da Privacidade de dados só podem ser aplicadas a dados classificados. Para obter mais informações sobre classificação de dados, consulte Classificação de dados.
   Depois de selecionar uma classe de dados, as listas de **Técnicas de campo de privacidade** e **Links de referência primária de privacidade** são exibidas no formulário.
6. **Opcional:** Selecione **Aplicar a todos os dados da classe** para aplicar a anonimização a todos os dados na classe de dados escolhida.
   Se você não selecionar este campo, os usuários do processador da Privacidade de dados poderão escolher quais usuários serão anonimizados ao criar trabalhos da Privacidade de dados. Se você selecionar este campo, essa opção não estará disponível.
   - **Aplicar ao clonar**: esta opção se torna disponível. Quando selecionada, a configuração de privacidade é executada durante o clone da Privacidade de dados.
   - **Pedido de aplicação**: um trabalho da Privacidade de dados para Configuração de pós-clonagem com um pedido de aplicação mais alto pode iniciar antes de outro trabalho com pedido mais baixo.

   Importante:
   Evite criar várias políticas da Privacidade de dados com o mesmo Pedido de aplicação, pois o pedido de processamento resultante para aqueles com o mesmo pedido será inconsistente.
7. **Opcional:** Selecione **Compatível com rollback** para habilitar a capacidade de desanonimizar os dados de um trabalho da Privacidade de dados.
   Para obter mais informações, consulte Execute o rollback de um trabalho de privacidade de dados.
   Depois de selecionar **Compatível com rollback**, ao criar um trabalho da Privacidade de dados, a opção de reverter o trabalho se torna disponível.
8. Selecione a guia **Técnicas de campo classificadas de privacidade** para exibir a lista **Técnicas de campo classificadas de privacidade**.
9. Selecione uma entrada no campo **Tabela** para abrir o campo **Configuração da técnica de privacidade** para cada entrada da lista.
   A lista **Técnicas de campo classificadas de privacidade** exibe todos os dados a serem anonimizados na classe de dados selecionada. Para cada uma dessas entradas, você deve selecionar uma técnica de privacidade a ser aplicada.
10. Selecione uma **Configuração de técnica de privacidade** a ser aplicada.

    Importante:
    Se você não estiver anonimizando uma entrada, selecione a técnica **Não fazer nada** em vez de deixar a entrada em branco. Políticas com valores em branco no campo **Configuração da técnica de privacidade** não podem ser executadas quando usadas em trabalhos da Privacidade de dados.
11. Selecione **Enviar** ou **Salvar** para salvar o registro.

O que Fazer Depois

Configuração de um trabalho da Privacidade de dados.

Configuração de um trabalho da Privacidade de dados

Configure um trabalho da Privacidade de dados na instância de produção para usar dados anonimizados na instância de não produção para trabalhos de classe de dados e de usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

O trabalho da privacidade de dados é compatível com dois casos de uso de desidentificação:

- Dados confidenciais de sys_users específicos
- Dados confidenciais de uma classe de dados específica.

Função necessária: data_privacy_processor e administrador

Procedimento

1. Eleve para a função **data_privacy_processor**.
   Para obter detalhes sobre a elevação de função, consulte Elevar para uma função privilegiada.
2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados** > **Trabalho de Privacidade de dados**.
3. Na lista Trabalhos da Privacidade de dados, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Campos de Trabalho da privacidade de dados

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho.
Descrição	Descrição do trabalho.
Configuração de privacidade	A configuração de política de privacidade a ser usada para este trabalho. Para obter detalhes sobre as configurações de política de privacidade, consulte Como criar um política da Privacidade de dados.
Frequência	○ **Executar uma vez** : O trabalho será executado uma vez na janela de tempo especificada. ○ **Semanalmente** : O trabalho será executado todos os dias do **Dia da semana** campo na janela de tempo especificada. ○ **Mensal** : O trabalho será executado todos os dias do mês, conforme inserido em **Dia do mês** campo na janela de tempo especificada.
Usuários	Selecione os usuários ou grupo de usuários a serem anonimizados nesta tarefa. Até 1.000 usuários de um grupo podem ser processados. **Nota:** Este campo é exibido somente quando a condição de política de privacidade selecionada requer uma seleção de registros do usuário.
Simulação	Execute o trabalho como um teste. Nenhum registro é afetado ao executar este trabalho. Os resultados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	são exibidos no campo **Resumo** como se o trabalho tivesse sido executado. **Nota:** A **simulação** deve ser desativada ao configurar um trabalho da Privacidade de dados com rollback. Consulte Execute o rollback de um trabalho de privacidade de dados para obter detalhes.
Estado	Estado do trabalho da privacidade de dados: ○ **Concluído** Trabalho concluído com sucesso. ○ **Pronto para programar**: estado-padrão para novos trabalhos. ○ **Rollback em andamento**: o trabalho foi definido para reverter a anonimização. ○ **Rollback concluído**: o rollback do trabalho de anonimização foi concluído com sucesso. ○ **Concluído com erros** : O trabalho foi concluído, mas tem erros. Para obter mais informações, consulte Logs de Trabalho de Privacidade de Dados. ○ **Erro** Trabalho não concluído e teve um erro. Consulte Logs de Trabalho de Privacidade de Dados para obter mais informações Um campo somente leitura.
Contagem de registro estimada	O número estimado de registros que este trabalho afeta. Um campo somente leitura.
Resumo	Um campo somente leitura que exibe os resultados do trabalho quando você o executa.
Início da janela de tempo	O início da janela de tempo para executar este trabalho. O trabalho será executado após a hora inserida neste campo. Um valor de tempo válido está em Tempo universal coordenado com base em uma notação de tempo de 24 horas.
Fim da janela de tempo	O fim da janela de tempo para executar este trabalho. O trabalho é executado antes da hora inserida neste campo. Se o trabalho ainda não tiver sido concluído, ele será pausado e retomado no próximo início da janela de tempo. A hora de término deve ser posterior à hora de início.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Um valor de tempo válido está em Tempo universal coordenado com base em uma notação de tempo de 24 horas.

5. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar** no menu de contexto. Depois de salvar o registro, os botões **Programar trabalho** e **Excluir trabalho** são exibidos.
6. Clique em **Programar trabalho** para executar seu trabalho.
   O trabalho é executado entre as horas selecionadas nos campos **Início da janela de tempo** e **Término da janela de tempo**. Se o trabalho não tiver sido concluído durante a janela de tempo de início e término, o trabalho continuará no próximo início da janela de tempo.

   Nota:
   Um trabalho só poderá ser executado uma vez, mesmo se a **Simulação** estiver selecionada. Para executar o mesmo trabalho novamente, crie um trabalho da Privacidade de dados usando os mesmos valores de campos.

7. **Opcional:** Escolha uma das opções a seguir:
   - **Cancelar trabalho**: cancela o trabalho da Privacidade de dados.
   - **Pausar**: pausará o trabalho e a gravação de rollback se o rollback tiver sido selecionado. Uma mensagem de aviso será exibida após um período de expiração de três dias para contextos de rollback. Consulte Execute o rollback de um trabalho de privacidade de dados para obter detalhes.
   - **Retomar**: reinicia um trabalho pausado. O rollback não é compatível com trabalhos retomados se pausados. Cancele o trabalho e crie um trabalho da privacidade de dados. A gravação usa um contexto de rollback não expirado.

Rollback de trabalho da Privacidade de dados

As mudanças do banco de dados são capturadas para ações como trabalhos e scripts para que as mudanças possam ser revertidas. Rollback de um trabalho da Privacidade de dados para quando o erro humano anonimiza inadvertidamente as informações incorretas do usuário. O rollback desanonimiza os dados do trabalho da Privacidade de dados.

Visão geral

- O rollback é limitado a alguns dias de acordo com a duração de expiração configurada do RollbackContext do novo RollbackType *`REDACT`*. Após a expiração do RollbackContext associado a um trabalho da Privacidade de dados, a função de rollback não estará mais disponível para esse trabalho.
  - Um contexto de rollback da desanonimização é salvo por três dias por padrão.
  - O tempo de expiração padrão pode ser definido como um valor superior a um pelo administrador da Privacidade de dados no **RollbackContext** do novo **RollbackType** *`REDACT`*. Defina o valor na propriedade do sistema Glide *`glide.rollback.expiration_days_redact`*. Consulte Roll back and delete recovery .

    Para saber mais sobre como adicionar ou criar uma propriedade do sistema, consulte Add a system property .

    para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O rollback está disponível para trabalhos da Privacidade de dados que estão em estado Concluído, Cancelado ou Erro.
- Para cada trabalho bem-sucedido de desanonimização sys_user configurado com uma política da Privacidade de dados compatível com o rollback ativado, um contexto de rollback é criado. Pode haver no máximo um contexto de rollback por trabalho da Privacidade de dados.

Execute o rollback de um trabalho de privacidade de dados

Execute o rollback de um trabalho de privacidade de dados em sua instância de não produção que usa dados anonimizados de sua instância de produção para um estado anterior à desidentificação de uma classe de dados ou trabalho do usuário.

Antes de Iniciar


Função necessária: data_privacy_admin ou data_privacy_processor, e administrador

Procedimento

1. Eleve para a função **data_privacy_processor** ou **data_privacy_admin**.
   Para obter detalhes sobre a elevação de função, consulte Elevar para uma função privilegiada.
2. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados** > **Trabalho de Privacidade de dados**.

   Nota:
   Com antecedência, uma configuração de política de privacidade de dados compatível com o rollback deve ser criada. Como criar um política da Privacidade de dados.

3. Crie um trabalho de privacidade de dados e selecione uma configuração de privacidade compatível com o rollback.
   Consulte Configuração de um trabalho da Privacidade de dados.
4. Programação do trabalho para anonimização de dados.
   - Depois que o trabalho for executado, os dados serão anonimizados para a configuração selecionada.
   - Uma mensagem é exibida no trabalho informando a hora de expiração. Dentro do período de expiração, você tem a capacidade executar o rollback do trabalho.

5. Eleve para a função **data_privacy_processor**.
6. Abra o trabalho de privacidade de dados a ser revertido.
7. Selecione **Rollback** para desanonimizar os dados.

Clone da privacidade de dados

Conforme os dados do cliente são clonados de uma instância de origem para uma instância de destino, normalmente da produção para a não produção, os dados confidenciais são desidentificados na instância de destino.

Importante:
Esta seção é para Privacidade de dados (Clássico). Consulte Privacidade de dados para obter a versão da loja mais recente e atualizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um administrador da Privacidade de dados configura as políticas de pós-clonagem. Depois que o script de pós-clonagem for concluído na instância de destino, os usuários verão os dados desidentificados e não terão acesso aos dados originais. Os administradores da Privacidade de dados podem configurar políticas de desidentificação a serem aplicadas à instância de destino durante a clonagem para garantir que a instância de destino não tenha dados confidenciais originais. Uma ordem é especificada para a política relativa a outras políticas a serem executadas.

Nota:
A clonagem da Privacidade de dados não está disponível em instâncias auto-hospedadas.

O clone da Privacidade de dados tem os seguintes atributos adicionais:

- O plug-in de Privacidade de dados cria o script de pós-clonagem a ser executado na instância de destino.
- Os trabalhos de privacidade de dados criados para a configuração PostClone poderão ser executados em paralelo se não envolverem as mesmas tabelas.
- Um trabalho de privacidade de dados para Configuração PostClone com um Pedido de aplicação superior poderá iniciar antes de outro trabalho de ordem inferior se o trabalho com o pedido superior não envolver qualquer tabela relacionada a outro trabalho de pedido inferior.
- Com o plug-in de Privacidade de dados, as tabelas de privacidade de dados por padrão estão no conjunto de tabelas Clonar preservadores de dados.
- Uma tentativa de adicionar uma tabela de privacidade de dados (dp_ [table]) para clonar tabelas de exclusão receberá um aviso de que essa tabela não deve ser excluída.

Configuração da solicitação de clone da Privacidade de dados

A integração do clone da Privacidade de dados é configurada usando um script PostClone para criar e executar trabalhos da Privacidade de dados para políticas configuradas no destino. Depois de executar o script, os usuários verão os dados não identificados e não terão acesso aos dados originais.

Antes de Iniciar

Função necessária: data_privacy_clone_processor, data_privacy_admin e administrador

Procedimento

1. Ative o plug-in de privacidade de dados (sn_dp_store_app) na instância de origem.
   O plug-in só pode ser instalado por Suporte e atendimento ao cliente.
   O script PostClone da Privacidade de dados está instalado.
2. Eleve para a função **data_privacy_admin**.
   Para obter detalhes sobre a elevação de função, consulte Elevar para uma função privilegiada.
3. Navegar até **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados** > **Configuração da política de privacidade**.
4. Criação de uma configuração de política de privacidade
   Selecione **Aplicar a todos na classe de dados** e **Aplicar ao clonar**. Para obter mais informações, consulte Como criar um política da Privacidade de dados.
5. Faça back-up das configurações da Privacidade de dados.
6. Como administrador da Privacidade de dados, envie uma solicitação de clone.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

O script PostClone da privacidade de dados é executado na instância de destino e o script PostClone cria um registro de trabalho federado da privacidade de dados na instância de destino. O trabalho federado cria e executa um trabalho da privacidade de dados para cada política pós-clonagem, na Ordem da aplicação, na instância de destino.A origem do backup é clonada para a instância de destino. O script PostClone da privacidade de dados cria e executa trabalhos da privacidade de dados para políticas configuradas na instância de destino.

O processador de clone da privacidade de dados elevado pode fazer logon na instância de destino e monitorar o estado do trabalho federado de pós-clonagem em dp_federated_job.list e dp_job.list.

Logs de Trabalho de Privacidade de Dados

Revise erros de trabalhos de Privacidade de dados.

Antes de Iniciar

Importante:
Esta seção é para Privacidade de dados (Clássico). Consulte Privacidade de dados para obter a versão da loja mais recente e atualizada.

Função necessária: Data_privacy_admin, data_privacy_clone_processor, data_privacy_processor, data_privacy_auditor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use **Logs de trabalho de privacidade de dados** para revisar trabalhos de descoberta, classificação e anonimização com falha.

Procedimento

1. Navegar até **Segurança do sistema** > **Privacidade de dados (Clássico)** > **Logs de Trabalho de Privacidade de Dados**.
2. Revise a tabela

Tabela Logs de trabalho de privacidade de dados

Rótulo	Descrição
Criação em	Quem ou o que criou a entrada de log
Nível	A gravidade do erro
Mensagem	Descrição da causa do erro
Origem	Origem do plug-in do erro
Tipo	O tipo de erro que ocorreu
Código	Código de erro que ocorreu
Nome da tabela de trabalho	A tabela em que o trabalho está localizado
Id do Trabalho	O ID do trabalho
Nome da tabela de destino	Tabela na qual o trabalho foi executado
Coluna da Tabela de Destino	Coluna em que o trabalho foi executado
Registro da Tabela de Destino	Registre o trabalho executado em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descoberta de dados

Use Descoberta de dados para identificar dados confidenciais em uma instância, como informações de cartão de crédito, e-mails ou números de CPF.

Explorar a Descoberta de dados



Saiba mais sobre a Descoberta de dados.

Configurar a Descoberta de dados



Obtenha ajuda para configurar a Descoberta de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções na Descoberta de dados



Saiba mais sobre as funções na Descoberta de dados.

Resultados da descoberta de dados



Revise as descobertas da Descoberta de dados.

Tradução automática

Explorando Descoberta de dados(Clássico)

Use Descoberta de dados para identificar dados confidenciais em uma instância, como informações de cartão de crédito, e-mails ou números de CPF.

Descoberta de dados executa um conjunto de tarefas definido pelo usuário em um conjunto de tabelas. As tarefas pesquisam e reportam informações confidenciais para revisão no painel do Descoberta de dados. Um trabalho agendado usa automaticamente todos os padrões de dados ativos e tabelas de destino quando é executado.


Descoberta de dados também inclui funções pré-alocadas com níveis variados de acesso aos dados.

Acessar os painéis de Descoberta de dados

Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados (clássico)** > **Painel** para exibir o. Descoberta de dados E para revisar suas descobertas de trabalho atuais.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel da Descoberta de dados



Padrões de dados descobertos

Dica:
Selecione um registro para exibir mais informações e tomar medidas adicionais com os resultados. Consulte Resultados da tarefa do Descoberta de dados para obter mais informações.

O gráfico "Padrões de dados descobertos" exibe o número e a porcentagem dos padrões de dados descobertos no momento. Selecione uma seção para realizar outras ações.

Resultados da descoberta de dados por status

O gráfico "Resultados da descoberta de dados" revisa o número e a porcentagem de padrões de dados descobertos no momento de acordo com o status deles.

Tabelas com descobertas

As "Tabelas com descobertas" destacam em quais tabelas estão os dados descobertos no momento e o padrão de dados deles.

Colunas com dados descobertos

A seção "Colunas com dados descobertos" revisa os dados descobertos no momento por coluna.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como ativar o Descoberta de dados

A aplicação instala plug-ins e aplicações de Descoberta de dados e aplicações de ServiceNow® Store relacionados, caso ainda não estejam instalados.

Antes de Iniciar

A descoberta de dados requer uma assinatura separada do restante do ServiceNow AI Platform.

Para adquirir uma assinatura, entre em contato com o seu gerente de contas ServiceNow. Quando você compra uma assinatura, determinados plug-ins são ativados automaticamente. Se um plug-in pago não for ativado automaticamente, você poderá ativá-lo manualmente na lista Todas as aplicações em sua instância.

Nota:

Antes de comprar uma assinatura, você pode avaliar o recurso em uma instância de não produção sem custos, solicitando-o em Now Support Catálogo de serviços.

Instalar o aplicativo da Store Descoberta de dados instalará automaticamente o plug-in APIs da Descoberta de dados

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os seguintes itens são instalados com a descoberta de dados:

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações sobre as funções e tabelas instaladas, consulte Funções Descoberta de dados e Padrões de dados padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in de Descoberta de dados (sn_data_discovery) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Classificar dados na página de descobertas de Descoberta de dados

Classifique os dados confidenciais encontrados por todas as tarefas bem-sucedidas por meio das descobertas de Descoberta de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: data_discovery_admin

Uma tarefa deve concluir uma execução bem-sucedida antes que qualquer dado de resultado possa aparecer para ser classificado.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A página de descobertas de Descoberta de dados mostra todas as entradas de dados que foram encontradas por uma tarefa. A página de Descobertas permite revisar as entradas e associá-las a uma classificação.

Procedimento
1. Navegar até **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados (Clássico)** > **Resultados da descoberta de dados**.
2. Selecione a entrada que você deseja classificar.
3. Na lista de descobertas de Descoberta de dados, selecione **Classificar**.
4. Selecione as classes de dados que você deseja associar às entradas da tabela.
5. Selecione **Classificar**.

Trabalhos do Descoberta de dados

Descoberta de dados revisa suas informações de destino usando padrões de dados definidos pelo usuário e tabelas de destino.

Descoberta de dados funciona primeiro programando uma tarefa na seção **Tarefa de Descoberta de dados**. Quando uma tarefa agendada é executada, todos os padrões de dados ativos são pesquisados nas tabelas de destino atuais. Para obter mais informações sobre como criar e configurar uma tarefa Descoberta de dados, consulte Configuração de um trabalho de Descoberta de dados.

Nota:
Os exemplos de trabalhos de verificação examinam até dez mil registros por tabela por padrão.

Aviso:
Se houver duas execuções de um trabalho em um pequeno período, o número de linhas verificadas poderá exibir 0 para a segunda execução.

Padrões de dados do Descoberta de dados

A seção **Padrões de dados** mostra todos os padrões de dados atuais, ativos e inativos. Um padrão de dados é uma expressão regular usada para corresponder a dados confidenciais. Para obter mais informações sobre como acessar e configurar padrões de dados, consulte Configurar Descoberta de dados padrões. A seção **Padrões de dados ativos** mostra somente padrões ativos. Os padrões inativos não são exibidos.

Tabelas de destino

A seção **Tabelas de destino** lista todas as tabelas que podem ser processadas para um trabalho. Para acessar as tabelas de destino, selecione **Tabelas de destino**.

As tabelas a seguir não são compatíveis:

- sr
- sysx

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- v
- sh$
- syslog
- ua
- usageanalytics
- ecc
- clone
- jrobin
- pa
- sla_repair_log
- scan
- gcf
- fm_log
- log
- np$
- sn_data_discovery
- dp_configuration
- dp_federated_job
- dp_field_technique
- dp_job
- dp_job_summary
- dp_primary_reference
- dp_technique
- data_classification
- m2m_dictionary_dataclass

Configuração granular

A ferramenta de configuração granular permite controles mais específicos e refinados para descobrir dados confidenciais em uma tabela. No entanto, há diferenças importantes em sua operação, em comparação com um trabalho tradicional de descoberta de dados. Uma configuração granular verifica somente as colunas especificadas de uma tabela para descoberta, relatando os resultados de acordo com o registro. As descobertas da verificação de configurações granulares, chamadas de descobertas granulares, têm suas ações especificadas por registro e exigem a anonimização da função data_privacy_admin.

Configuração de um trabalho de Descoberta de dados

Configure um trabalho de Descoberta de dados e revise o status dos trabalhos em andamento. Um trabalho de Descoberta de dados define quando um padrão é executado em uma tabela de destino.

Antes de Iniciar
Função necessária: data_discovery_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados (Clássico)** > **Trabalho de descoberta de dados**.
2. Na lista Trabalhos de Descoberta de dados, selecione **Novo**.
3. Preencha os campos no formulário de trabalho de Descoberta de dados.

Campos de trabalho de Descoberta de dados

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho.
Descrição	Descrição do trabalho.
Tipo de Verificação	Número de entradas a serem verificadas. Os estados possíveis são os seguintes: ○ **Amostra**: verifica 10.000 entradas. ○ **Incremental** Verifica padrões de dados confidenciais em registros novos ou modificados. Este tipo de verificação é recorrente. ○ **Completa**: verifica todas as entradas.
Política	A política de Descoberta de dados a ser usada neste trabalho. Para obter mais informações, consulte Descoberta de dados políticas.
Verificar anexos	Verifica anexos em busca de padrões de dados confidenciais. Imagens incorporadas em arquivos .pdf ou .doc não serão verificadas em busca de dados confidenciais. **⚠ Aviso:** Este recurso requer o envio de seus dados para um ambiente ServiceNow controlado. Antes de habilitar, confirme que você concordou com os termos e condições adicionais necessários para usar este recurso.
Contexto	Detalhes do trabalho sobre padrões verificados, metas de entradas de tabelas atingidas e tempo decorrido.
Estado	Estado do trabalho de Descoberta de dados. Estes são os estados possíveis: ○ **Pronto para programar**: estado-padrão para novos trabalhos. ○ **Agendado**: o trabalho está agendado para ser executado. ○ **Em andamento**: o trabalho está em execução. ○ **Concluído**: o trabalho foi concluído com sucesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Erro**: o trabalho parou devido a um erro. ○ **Cancelado**: o trabalho foi cancelado. ○ **Pausado**: o trabalho está pausado.
Resumo	Exibe os resultados do trabalho depois de você executá-lo.
Data de início	Define a data de início do trabalho.
Início da janela de tempo	O início da janela de tempo para executar este trabalho. O trabalho será executado após a hora inserida neste campo. A hora inserida no campo **Início da janela de tempo** deve ser antes da hora inserida no campo **Término da janela de tempo**. **Nota:** Os horários válidos devem estar no Tempo Universal Coordenado e em ciclos de 24 horas.
Fim da janela de tempo	O fim da janela de tempo para executar este trabalho. O trabalho é executado até a hora inserida neste campo. Se o trabalho ainda não tiver sido concluído, ele será pausado e retomado na próxima janela de tempo. A hora inserida no campo **Término da janela de tempo** deve ser depois da hora inserida no campo **Início da janela de tempo**. **Nota:** Os horários válidos devem estar no Tempo Universal Coordenado e em ciclos de 24 horas.

4. Selecione **Enviar**.
   Os botões **"Programar trabalho"** e **"Atualizar"** serão exibidos.
5. Clique em **"Programar trabalho"** para executar seu trabalho.
   O trabalho é executado entre as horas selecionadas nos campos **Início da janela de tempo** e **Término da janela de tempo**. Se o trabalho não tiver sido concluído durante a janela de tempo de início e término, o trabalho continuará no próximo início da janela de tempo.
6. **Opcional:** Escolha uma das opções a seguir:
   - **Cancelar trabalho**: cancela o trabalho.
   - **Pausar**: pausa o trabalho.
   - **Retomar**: reinicia um trabalho pausado.

Verificação de anexos em Descoberta de dados trabalhos

Verificação de anexos em Descoberta de dados permite que você verifique, descubra e gere relatórios sobre dados confidenciais em anexos de arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dados confidenciais, como números de previdência social (SSN), números de cartão de crédito e outras informações de identificação pessoal (PII), geralmente estão contidos em anexos de arquivo. Descoberta de dados A verificação de anexos de trabalhos permite descobrir e relatar dados confidenciais em determinados anexos.O recurso de verificação de anexos só está disponível para verificações programadas.

Aviso:
Este recurso requer o envio de seus dados para um ambiente ServiceNow controlado. Entre em contato com suas equipes de conta e suporte para habilitar o recurso de verificação de anexos

Limitações

- Imagens e anexos incorporados em arquivos PDF e DOC não serão verificados em busca de dados confidenciais.
- Os arquivos devem ter menos de 10 MB.
- O suporte está disponível para os seguintes tipos de arquivo:
  - PDF
  - DOCUMENTO(X)
  - TXT
  - XLS
  - CSV

Configurar Descoberta de dados padrões

Configure um padrão de Descoberta de dados e revise os padrões atuais. Um padrão de Descoberta de dados define a expressão regular usada para corresponder dados a uma tabela de destino.

Antes de Iniciar
Função necessária: data_discovery_admin

Procedimento

1. Navegar até **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados** > **Todos os padrões de dados**.
2. Na lista de padrões ativos de Descoberta de dados, selecione **Editar**.
3. No formulário de campos de trabalho de Descoberta de dados, preencha os campos.

Campos de trabalho de Descoberta de dados

Campo	Descrição
Escopo interno	Escopo do padrão.
Descrição	Descrição do trabalho.
Nome	Nome do padrão de dados.
Aplicação	Escopo da aplicação do padrão.
Expressão	Expressão regular usada para descobrir o padrão de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: O tamanho da expressão deve ser inferior a 1.000 caracteres.
Palavra-chave (opcional)	Uma palavra específica (ou palavras separadas por vírgula) a ser pesquisada em uma expressão. Deve ser usado com **Proximidade da palavra-chave** **Nota:** Uma palavra-chave pode ser usada para pesquisar contexto adicional para um padrão. Por exemplo, usar a palavra-chave pode ajudar a diferenciar entre uma data de nascimento e uma data de contratação, desde que elas tenham a mesma formatação de DD/MM/AA.
Proximidade da palavra-chave (opcional)	A que distância da expressão as palavras-chave devem ser pesquisadas. Deve ser usado com a **Palavra-chave** **Nota:** O padrão é de 30, com limite superior de 64
Configuração da técnica de privacidade	Técnica de privacidade usada para o padrão
Valor sintético	Lista de valores substituídos pelos padrões
Tipo	Tipo de padrão ○ **Local** : O padrão é baseado em regex ○ **Modelo** : Usa o serviço de IA/ML

4. Selecione **Enviar**.
   - O botão **Testar** permite que você teste sua expressão regular antes de enviar a lista de padrões de dados.

O padrão de dados precisa ser definido como ativo para ser usado com trabalhos agendados.

5. Navegar até **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados** > **Padrões de dados ativos**.
6. Na lista de padrões ativos de Descoberta de dados, selecione **Editar**.
7. Selecione a lista de padrões em **Listas disponíveis** e mova-a para **Listas selecionadas**.

Padrões de dados padrão

Revise as expressões regulares de padrão de dados incluídas no Descoberta de dados. Esses padrões de dados padrão podem ser usados para filtrar entradas de tabela para classificação adicional.

A seguir estão os padrões padrão disponíveis para descoberta de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição	Expressão regular	Palavras-chave	Exemplos
Idade	A idade de uma pessoa entre 0 e 99	\b([0-9]|[1-9][0-9]|1[012][0-9])\b	age	**Correspondente** 24 **Não correspondente** • 103 • -2
Data de nascimento	Data de nascimento usando o formato DD/MM/AAAA	\b[0-3]?[0-9]/[0-3]?[0-9]/(?:[0-9]{2})?[0-9]{2}\b	dn, aniversário, data de nascimento	**Correspondente** • 06/18/2012 • 1/1/19
E-mail	Endereço de e-mail padrão	\b[\w!#$%&'*+/=?`{\|}~^-]+(?:\.[\w!#$%&'*+/=?`{|}~^-]+)*@(?:[a-zA-Z0-9-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}\b		**Correspondente** • joaodasilva@servidordee • professordehistoria@fac **Não correspondente** • naoéumemail.com • emailinválido@.org
Número de identificação do veículo	Um VIN (Vehicle Identification Number, número de identificação do veículo)	\b[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}\b		**Correspondente** AHUYA31581L000000
Endereço IP	Endereço IP padrão	**IP de quatro dígitos** \b(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\b **IP de seis dígitos** \b(((?:[0-9A-Fa-f]{1,4}		**IP de quatro dígitos correspondente** 102.28.46.103 **IP de seis dígitos correspondente** 914b:d45a:61ea:6346:59bc:3085

tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição	Expressão regular	Palavras-chave	Exemplos
		(?::[0-9A-Fa-f]{1,4})*)?)::((?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(?::[0-9A-Fa-f]{1,4})*)?))|((?:[0-9a-fA-F]{1,4}:){7}[0-9a-fA-F]{1,4})\b		
Cartão de crédito - Visa	Número do cartão de crédito Visa	\b4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?\b		**Correspondente** 4444434342424242
Cartão de crédito - American Express	Número do cartão de crédito American Express	\b3[47][0-9]{13}\b		**Correspondente** 378225246366005
Cartão de crédito - Mastercard	Número do cartão de crédito Mastercard	\b(?:5[1-5][0-9]{2}|222[1-9]|22[3-9][0-9]|2[3-6][0-9]{2}|27[01][0-9]|2720)[0-9]{12}\b		**Correspondente** 5555444455554444
Cartão de crédito - Diners Club	Número do cartão de crédito Diners Club	\b3(?:0[0-5]|[68][0-9])[0-9]{11}\b		**Correspondente** 3056930009020004
Cartão de crédito - Discover	Número do cartão de crédito Discover	\b6(?:011|5[0-9]{2})[0-9]{12}\b		**Correspondente** 6011025690875424
Cartão de crédito-CCV	Número de segurança do cartão de crédito	\b[0-9]{3,4}\b	cvv,código de verificação,código de segurança	**Correspondente** 124
Cartão de crédito-Data de validade	Validade do cartão de crédito no formato MM/AAAA	\b(([1-9])|(0[1-9]|1[0-2]))\/?([0-9]{4}|[0-9]{2})\b	validade,val	**Correspondente** • 02/2027 • 04/23 **Não correspondente** 03/9
EUA- Número de seguridade social	Número de seguridade social	\b(?!666|000|9\d{2})\d{3}-		**Correspondente** 001-22-111

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição	Expressão regular	Palavras-chave	Exemplos
	para cidadãos dos EUA	(?!00)\d{2}-(?!0{4})\d{4}\b		
EUA - Número de telefone	Número de telefone dos EUA **Aviso:** Não usa o código de chamada dos EUA.	\b\(?([0-9]{3})\)?[-.]?([0-9]{3})[-.]?([0-9]{4})\b		**Correspondente** 2065550199 **Não correspondente** 1 555 238 0199
EUA- Número de passaporte	Número de passaporte dos EUA com nove dígitos	\b[a-zA-Z0-9]\\d{8}\b		**Correspondente** 770022122
EUA- ID do contribuinte	Número de ID de contribuinte dos EUA	\b(9\d{2})([\-]?)([7]\d|8[0-8])([\-]?)(\d{4})\b		**Correspondente** 927 70 5828
EUA- Número da carteira de habilitação do estado da Califórnia	Número da carteira de habilitação do Estado da Califórnia, EUA	\b[a-zA-Z]\d{7}\b		**Correspondente** A0002144
EUA- Número de roteamento do banco	Número de roteamento do banco dos EUA (ABA)	\b((0[0-9])|(1[0-2])|(2[1-9])|(3[0-2])|(6[1-9])|(7[0-2])|80)([0-9]{7})\b		**Correspondente** 125210305

Configure tabela de destino da Descoberta de dados

Adicione tabelas de destino a serem usadas em trabalhos de Descoberta de dados. Somente tabelas de destino serão verificadas quanto a padrões de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: data_discovery_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um trabalho de Descoberta de dados for executado, ele será executado em todas as tabelas de destino com todos os padrões ativos.

Procedimento

1. Selecionar **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados (clássico)** > **Tabelas de destino**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecione sua tabela de destino no campo **Nome da tabela**.
4. Selecione **Enviar**.

Ativação de trabalhos paralelos da Descoberta de dados

Use trabalhos paralelos para reduzir o tempo de execução de trabalhos da Descoberta de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
Por padrão, a Descoberta de dados executa trabalhos usando uma só thread. É possível ativar várias threads para verificações completas da Descoberta de dados.

1. No filtro de navegação, digite `sys_properties.list`.
2. Crie a propriedade `com.glide.data_discovery.max_concurrent_item_workers`
3. Verifique se o **Tipo** é inteiro.
4. **Importante:**
   É recomendável iniciar com um pequeno número de processos de execução por nó (dois ou três).

   No campo **Valor**, insira um número máximo de cinco para os processos de execução dos trabalhos paralelos.

Funções Descoberta de dados

Você pode atribuir funções do Descoberta de dados para limitar o acesso do usuário a determinados tipos de dados.

Administrador de descoberta de dados [sn_data_discovery.data_discovery_admin]

Exiba, crie e modifique padrões de dados e trabalhos relacionados.

- Padrões de dados:
  - Criar
  - Leitura
  - Atualizar
  - Excluir
- Padrões de dados ativos:
  - Excluir
  - Leitura
- Tarefas:
  - Criar
  - Leitura
  - Atualizar
  - Excluir
  - Programação
  - Pausar
  - Retomar
  - Cancelar
- Tabelas de destino:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Criar
- Leitura
- Gravar

- Configuração granular:
  - Criar
  - Leitura
  - Atualizar
  - Excluir
- Descobertas granulares:
  - Criar
  - Leitura
  - Ações

Nota:
Usuários com esta função só podem realizar a ação de ignorar

Contém as funções

Lista de funções contidas na função.

- data_classification_auditor
- data_classification_admin
- sn_data_discovery.data_discovery_api_processor

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Esta função é atribuída automaticamente aos administradores na instalação do produto.

Nota:
Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Auditor de descoberta de dados [sn_data_discovery.data_discovery_auditor]

Leia padrões de dados e tabelas de destino.

- Ler padrões de dados
- Ler padrões de dados ativos
- Ler tarefas do Descoberta de dados
- Ler tabelas de destino
- Revisar a configuração granular
- Revisar descobertas granulares

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contém as funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Administrador de classificação de dados [data_classification_admin]

Leia a tabela de padrões de dados, trabalhos de descoberta e data_classification quando uma descoberta de padrão específica habilitada for classificada.

Contém as funções

A função de classificação de dados contém a lista de funções contidas na função data_classification_auditor.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota:
Para obter mais informações sobre a função de administrador de classificação de dados, consulte Instalando dados de demonstração do plug-in Classificação de dados.

Resultados da tarefa do Descoberta de dados

A página de descobertas do Descoberta de dados mostra detalhes sobre os dados encontrados por uma tarefa. Você pode usar a página Descobertas para revisar os resultados de uma tarefa e começar a classificar os dados.

A página Descobertas do Descoberta de dados exibe os seguintes detalhes após a conclusão de uma tarefa.

Coluna	Descrição
Entrada do dicionário	Coluna da tabela de destino em que os dados estavam
Tabela	Tabela de destino em que os dados foram encontrados
Padrão de dados	Padrão de dados usado para localizar os dados
Contagem de correspondência de padrão de dados	Número de entradas de dados que correspondem ao padrão de dados
Contagem total de verificação de linha	Número de linhas verificadas durante a tarefa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coluna	Descrição
Percentual de linhas correspondentes	Percentual de linhas na tabela de destino que correspondem ao padrão de dados
Tarefa do Descoberta de dados	Tarefa usada na tabela de destino
Status	Status da entrada

Depois de executar uma tarefa do Descoberta de dados, os resultados ficam com o status Novo. Se nenhuma ação for necessária, você não precisa mexer nos dados, o que define automaticamente o status como Ignorado. Caso contrário, você pode classificar os dados, por exemplo, criando classificações de dados definidas pelo usuário, para se preparar para a anonimização de dados usando a ferramenta Classificação de dados.

Descobertas granulares

Os usuários podem selecionar a ação **Rastrear descobertas granulares** para usar a página Descobertas granulares a fim de tomar medidas sobre registros descobertos específicos. Para obter mais informações, consulte Descobertas granulares.

Proteções Disponíveis

Selecione o botão **Proteções disponíveis** para revisar o serviço de controle de entradas, o status, as anotações e o último check-in. A partir da versão Xanadu, esse recurso somente dá suporte à Criptografia de campo.

Também é possível acessar os serviços de proteção no "Painel". Para obter mais informações sobre o painel, consulte Descoberta de dados.

Consolidar descobertas

Os resultados do trabalho podem ser consolidados usando o botão **Consolidar descobertas**. Os resultados do trabalho compartilhados entre dois trabalhos separados serão consolidados no último trabalho executado.

Nota:
Somente trabalhos de verificação completa concluídos podem ser consolidados

Classificar dados na página de resultados de tarefa do Descoberta de dados

Classifique os dados em Descoberta de dados diretamente da página de resultados de uma tarefa.

Antes de Iniciar
Função obrigatória: data_discovery_admin e admin

Uma tarefa deve concluir uma execução bem-sucedida antes que qualquer dado de resultado possa aparecer para ser classificado.

Procedimento

1. Ir para **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados** > **Trabalho de descoberta de dados**.
2. Selecione a entrada que você deseja classificar.
3. Na lista de descobertas de Descoberta de dados, selecione **Classificar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione as classificações de dados que você deseja associar às entradas da tabela.
5. Selecione **Classificar**.

Tipos de dados compatíveis com a Descoberta de dados

Verifique quais tipos de campo são compatíveis ao usar a Descoberta de dados.

Nota:
Nem todos os tipos de campo que foram classificados estão disponíveis para a Descoberta de dados.

Alguns tipos de campo de alto risco estão desativados por padrão, conforme detalhado na tabela. Para obter mais informações sobre campos, consulte Tipos de campo .

Tipos de campo compatíveis com a descoberta de dados

Tipo de campo	Disponível por padrão
áudio	Não
condição	Não
condition_string	Não
moeda	Sim
decimal	Sim
due_date	Sim
variável	Sim
glide_date	Sim
glide_date_time	Sim
glide_duration	Não
glide_time	Sim
html	Não
ícone	Não
inteiro	Sim
ip_addr	Não
ip_address	Não
registro	Sim
journal_input	Sim
journal_list	Sim
longint	Sim
name_values	Não
percent_complete	Não
phone_number_e164	Sim
preço	Sim
cadeia de caracteres	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de campo	Disponível por padrão
string_full_utf8	Sim
translated_html	Não
translated_text	Não
url	Não
user_image	Não
vídeo	Não
wiki_text	Não

Como fazer verificações com a configuração granular

É possível usar a verificação granular para analisar colunas específicas de tabelas para fins de descoberta. Os trabalhos tradicionais da Descoberta de dados verificam a tabela inteira para descobrir dados, enquanto a verificação granular direciona colunas específicas da tabela, o que oferece mais controle sobre o processo de descoberta

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, sn_data_discovery_admin, data_privacy_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados (Clássico)** > **Configuração granular**.
2. Na lista **Configurações granulares**, selecione **Novo**.
3. No formulário **Configuração granular**, preencha os campos.

Campos da configuração granular

Campo	Descrição
Entrada do Dicionário	Coluna para verificação.
Tabela	Tabela para verificação.
Rótulo da coluna	Rótulo da coluna para verificação
Ponto de início da verificação	A descoberta de dados confidenciais ocorrerá somente para o dia de ponto de início da verificação e depois dele. **Nota:** Se você deixar o ponto de início da verificação em branco, todas as entradas da coluna serão verificadas. Se você mudar o ponto de início da verificação, a verificação será redefinida para iniciar a partir do carimbo de data/hora recém-configurado.
Ativo	Selecione para ativar a configuração granular.

4. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

É possível selecionar tabelas secundárias das tabelas extensíveis para configuração.

5. **Opcional:** Selecione a Configuração granular da tabela primária e a opção **Selecionar tabelas secundárias** e indique as tabelas secundárias para verificação.

Resultado

Haverá a verificação da coluna específica da tabela de destino para fins de descoberta. A verificação granular usa Padrões de dados dos **Padrões de dados ativos**. Você pode revisar as descobertas e executar ações em **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados (Clássico)** > **Descobertas granulares**. Para obter mais informações, consulte Descobertas granulares.

Descobertas granulares

É possível revisar as descobertas granulares usando a ferramenta Descobertas granulares.

Revisão das descobertas granulares

Usam-se as **Descobertas granulares** para revisar até 500 descobertas de Configurações granulares. Quando há 500 descobertas, a verificação de configurações granulares será pausada até a realização da ação.

Rótulo da coluna	Descrição
Registro	Registro descoberto.
Tabela	Tabela primária do registro.
Coluna	Coluna do registro onde houve a descoberta de informações confidenciais.
Padrões de dados	Padrão usado para descobrir o registro.
Ação	Ação a ser tomada nas descobertas. Selecione para mudar **Importante:** A função data_privacy_admin é necessária para realizar a ação Anonimizar em um registro. **Revisão** O registro está com revisão pendente. Essa ação é designada a novas descobertas granulares. **Ignorar** Nenhuma ação será realizada no registro **Anonimizar** O registro será anonimizado.
Status	Status do registro. **Novo** Status atribuído à descoberta após a primeira comunicação dela **Processado**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo da coluna	Descrição
	Quando se aplica a ação escolhida à descoberta com sucesso **Nota:** O armazenamento das descobertas processadas ocorre durante três dias na tabela "Descobertas granulares" antes da exclusão **Revisão manual** Quando há falha ao aplicar a ação que o usuário escolheu. **Aviso:** Na ação de "Revisão manual", depois de realizar as ações adequadas, os usuários devem excluir as descobertas.

Aviso: O rollback não é compatível com a anonimização acionada a partir de Descobertas granulares.

Descoberta baseada em contexto

Use a descoberta baseada em contexto para ajudar a descobrir dados confidenciais que não seguem padrões fixos.

A Descoberta de dados oferece suporte ao uso de um modelo de Reconhecimento de entidade nomeada (NER) descobrir dados como nomes, organizações, nacionalidades e afiliações políticas. Padrões de dados com o tipo **Modelo** use este recurso, consulte tipo de padrão em Configurar Descoberta de dados padrões para obter mais detalhes.

Aviso: Este recurso requer uma verificação de licença do cliente antes de ser habilitado.

A descoberta baseada em modelo de IA oferece suporte a 5 padrões por padrão.

Padrões de descoberta contextual

Padrão	Descrição	Texto de exemplo	Texto correspondente
Pessoa	O nome dos indivíduos	John Doe veio tomar um café.	Desconhecido
Grupos religiosos ou políticos (PNR)	Afiliações nacionais, religiosas e políticas.	Ele era um americano.	Americano
Local	Endereços ou informações de local	Ele estava em Nova York	Nova York
Date_time	Informações de datas e hora	Hoje, ele chegou às 9:30 horas.	9:30 hoje
Organização	Nomes da organização	Trabalha na ServiceNow.	ServiceNow

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A Descoberta baseada em modelo com IA só é compatível com o inglês para uso com Anonimização em tempo real(RTA) para tabelas e Canal do Kit de dados .

Descoberta de dados políticas

Usar Descoberta de dados políticas para verificar tabelas específicas e habilitar trabalhos baseados em coluna.

Descoberta de dados as políticas permitem que você tenha controle detalhado sobre a definição de padrões de dados específicos, tabelas e colunas que devem ser incluídos em um trabalho. O uso de políticas permite que você crie várias configurações de trabalho de descoberta ao mesmo tempo, em vez de uma configuração global. Você pode revisar seu Descoberta de dados navegando até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados (clássico)** > **Políticas de descoberta de dados**.

Nota:
Se nenhuma coluna for selecionada para uma política, todas as colunas da tabela de destino serão verificadas

Consulte Crie uma política Descoberta de dados para saber como criar um Descoberta de dados política.

Crie uma política Descoberta de dados

Crie um Descoberta de dados Política para controle granular sobre o. Descoberta de dados trabalhos.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin, sn_data_discovery_admin, data_privacy_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Descoberta de dados (clássico)** > **Políticas de descoberta de dados**.
2. Selecione o botão **"Novo"**.
3. Preencha o formulário.

Política de descoberta de dados

Rótulo	Descrição
Nome	Nome da política
Coluna(s) de destino	Selecione as colunas de destino a serem usadas na política **Nota:** Se nenhuma coluna for selecionada, todas as colunas da tabela de destino serão verificadas
Tabela de destino	Selecione a tabela de destino a ser usada na política
Ativo	Determina se a política está ativa ou inativa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo	Descrição
	Nota: O padrão é ativo
Padrão de dados	O padrão de dados que a política usará.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado
Selecione a política ao criar um Trabalhos do Descoberta de dados.

Descoberta de dados Store

Descubra e rastreie dados confidenciais em uma instância da ServiceNow

Armazenamento da Descoberta de dados

Usar Descoberta de dados para descobrir dados confidenciais em sua instância. Verifique dados confidenciais estruturados, como números de cartão de crédito, números de telefone, números de previdência social (SSN) etc. Comece rapidamente usando padrões de dados comuns prontos para uso ou crie seus próprios para uma experiência mais granular. Para dados confidenciais não estruturados e, muitas vezes, baseados em contexto, como nomes, endereços etc., você pode usar IA e aprendizado de máquina para ajudar na identificação

Descoberta de dados Visão geral da Store

Obtenha uma visão geral de suas métricas de Descoberta de dados e um ponto de partida para usar suas ferramentas.

Descoberta de dados política

Revise as políticas atuais da Descoberta de dados e configure-as.

Descoberta de dados origens

Consulte os padrões de dados e as tabelas de destino usados atualmente por seus trabalhos de descoberta

Descoberta de dados descoberta programada

Programe e revise trabalhos de descoberta, incluindo trabalhos de descoberta de coluna granular.

Descoberta de dados Visão geral da Store

Obtenha visibilidade de dados confidenciais em sua instância e trabalhe para implementar medidas de segurança para evitar a perda ou exposição de dados confidenciais.

. **Visão geral** Fornece um ponto de partida fácil para usar a Descoberta de dados, além de mostrar métricas e descobertas importantes da descoberta. Navegar até **Tudo** > **Descoberta de dados** > **Visão geral** para começar a usar a guia .

Criar política de descoberta e programar trabalho de descoberta

Você pode começar a usar Descoberta de dados com os itens de ação recomendados. Selecione **Criar política** definir quais padrões de dados confidenciais devem ser identificados e como eles devem ser manipulados. Consulte Descoberta de dados política para obter mais informações sobre como criar uma nova política. Selecione **Programar trabalho** para programar trabalhos de descoberta de dados que verificarão sua instância em busca de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

informações confidenciais. Consulte Descoberta de dados descoberta programada para obter mais informações sobre como programar um novo trabalho de descoberta.

Resumo da descoberta de dados

Você pode revisar rapidamente Importante Descoberta de dados métricas. Além disso, você pode selecionar os gráficos para detalhar ainda mais. Para obter mais informações sobre como revisar descobertas da descoberta, consulte Revise as descobertas da descoberta.

Dados descobertos

Um gráfico de barras sobrepondo as classificações e a quantidade de dados descobertos. Ele resume onde e quantas instâncias de PII foram descobertas em diferentes tabelas em sua instância, categorizadas por tipos de padrão de dados.

Status da descoberta

Um gráfico de donut que exibe as proporções do estado atual de todos os padrões descobertos, sejam novos achados pendentes de revisão, classificados ou marcados como ignorados

Dados descobertos e trabalhos recentes

Você pode revisar dados recém-descobertos e trabalhos de descoberta recentes nesta seção. Para obter uma revisão mais detalhada dessas tabelas e seu conteúdo, consulte Descoberta de dados descoberta programada

.

Descoberta de dados política

Usar Descoberta de dados políticas para definir quais padrões de dados confidenciais devem ser identificados e como eles devem ser manipulados.

. **Política** guia de Descoberta de dados revisa as políticas de descoberta atuais. Exiba detalhes adicionais de uma política selecionando **Exibir detalhes** botão. Edite, exclua e alterne o estado das políticas atuais selecionando os três pontos ⋮. Para criar uma nova política, consulte Criar nova política.

Criar nova política

Crie um Descoberta de dados política para começar a verificar tabelas em busca de padrões de dados.

Antes de Iniciar
Função necessária: discovery.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta de dados** > **Política**.
2. Selecione **Criar nova política** botão.

   Edite ou exclua uma política existente selecionando os três pontos ⋮ ícone.
3. Preencha os campos da janela pop-up.

Novo formulário de Política de Descoberta

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo para a política

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Padrões de dados	Selecione quais padrões de dados confidenciais serão verificados. Você pode selecionar vários padrões de dados **Nota:** Os padrões de dados baseados no modelo de IA/ML exigem uma licença adicional e estão sujeitos a termos e condições adicionais.
Selecione tabelas e colunas do usuário	Verifique as tabelas a serem verificadas **Nota:** Todas as colunas da tabela selecionadas serão verificadas por padrão. Consulte a etapa abaixo para restringir sua seleção a colunas específicas
Tabelas e colunas selecionadas	Exibe uma lista de tabelas e colunas selecionadas no momento para a política

4. **Opcional:** Selecione a seta ícone para exibir e selecionar colunas específicas da tabela.
5. Selecione **Save** (Salvar).

Resultado

Por padrão, a nova política será definida como **Ativo** . Selecione os três pontos e selecione **Desativar política** / **Ativar política** para alternar seu estado.

Descoberta de dados origens

Crie e selecione os padrões de dados a serem usados em Descoberta de dados e quais tabelas verificar.

. **Origens** guia de Descoberta de dados ajuda a revisar todos os seus padrões de dados, definir qual padrão usar para verificações e selecionar as tabelas a serem verificadas.

Todos os padrões

. **Todos os padrões** a tabela lista todos os padrões atuais. Observe que padrões inativos serão exibidos nesta lista.Consulte Criar novo padrão de dados para criar um novo padrão de dados.

Nota:
Os padrões devem estar ativos para serem usados em trabalhos de descoberta.

Tabela Todos os padrões

Rótulo	Descrição
Nome	Nome do padrão de dados.
Expressão	Expressão regular usada para descobrir o padrão de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela Todos os padrões

Rótulo	Descrição
Palavra-chave	Uma palavra específica (ou palavras separadas por vírgula) a ser pesquisada em uma expressão.
Proximidade da palavra-chave	A que distância da expressão as palavras-chave devem ser pesquisadas.
Configuração da técnica de privacidade	Técnica de privacidade usada para o padrão

Padrões ativos

. **Padrões ativos** a tabela lista todos os padrões de dados ativos atuais. Consulte Selecione padrões de dados ativos para saber como definir um padrão como ativo e usado por trabalhos de descoberta.

Tabela de padrões ativos

Rótulo	Descrição
Nome	Nome do padrão de dados.
Expressão	Expressão regular usada para descobrir o padrão de dados.
Palavra-chave	Uma palavra específica (ou palavras separadas por vírgula) a ser pesquisada em uma expressão.
Proximidade da palavra-chave	A que distância da expressão as palavras-chave devem ser pesquisadas.
Configuração da técnica de privacidade	Técnica de privacidade usada para o padrão

Tabelas de destino

. **Tabelas de destino** tabela lista todas as tabelas selecionadas atualmente para trabalhos de descoberta. Consulte Selecione tabelas de destino para selecionar tabelas para uso em trabalhos de descoberta.

Tabela Tabelas de destino

Rótulo	Descrição
Nome da tabela	O nome da tabela
Nome de exibição	O nome de exibição da tabela (usado na emissão de relatórios)
Aplicação	O escopo da aplicação da tabela.

Criar novo padrão de dados

Criar um novo Descoberta de dados padrão de armazenamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: discovery.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta de dados** > **Origens**.
2. Selecione **Todos os padrões** no painel de navegação.
3. Selecione **Criar novo** botão.
4. Preencha o formulário.

Novo formulário de padrão de dados

Campo	Descrição
Descrição	Descrição do padrão.
Nome	Nome do padrão de dados.
Expressão	Expressão regular usada para descobrir o padrão de dados. **Nota:** O tamanho da expressão deve ser inferior a 1.000 caracteres.
Palavra-chave	Uma palavra específica (ou palavras separadas por vírgula) a ser pesquisada em uma expressão. Deve ser usado com **Proximidade da palavra-chave** **Nota:** Uma palavra-chave pode ser usada para pesquisar contexto adicional para um padrão. Por exemplo, usar a palavra-chave pode ajudar a diferenciar entre uma data de nascimento e uma data de contratação, desde que elas tenham a mesma formatação de DD/MM/AA.
Proximidade da palavra-chave	A que distância da expressão as palavras-chave devem ser pesquisadas. Deve ser usado com a **Palavra-chave** **Nota:** O padrão é de 30, com limite superior de 64
Configuração da técnica de privacidade	Técnica de privacidade usada para o padrão
Valor sintético	Lista de valores substituídos pelos padrões
Tipo	Tipo de padrão
Aplicação	Escopo da aplicação do padrão.
Escopo	Escopo do padrão.

5. **Opcional:** Selecione **Teste** botão para testar suas expressões regulares, se necessário.
6. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
O novo padrão de dados deve ser definido como ativo para ser usado em trabalhos de descoberta. Para obter mais informações, consulte Selecione padrões de dados ativos.

Selecione padrões de dados ativos

Selecione os padrões de dados ativos a serem usados para Descoberta de dados trabalhos.

Antes de Iniciar
Função necessária: discovery.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta de dados** > **Origens**.
2. Selecione **Padrões ativos** no painel de navegação.
3. Selecione **Editar** botão.
4. Verifique os padrões a serem ativados, eles serão mostrados no lado direito do pop-up.
5. **Opcional:** Selecione e arraste padrões para reordená-los.

Nota:

(Optional) A ordem dos padrões de dados também determinará a ordem das técnicas de anonimização aplicadas à anonimização do padrão de dados.

6. Selecione **Salvar** botão.

Selecione tabelas de destino

Selecione as tabelas de destino a serem usadas em trabalhos de descoberta.

Antes de Iniciar
Função necessária: discovery.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta de dados** > **Origens**.
2. Selecione **Tabelas de destino** no painel de navegação.
3. Selecione **Editar** botão.
4. Verifique as tabelas de destino, elas serão exibidas no lado direito do pop-up.

Nota:
As tabelas de destino verificarão todas as colunas, a menos que especificado de outra forma na política .

5. Selecione **Salvar** botão.

Resultado
As tabelas selecionadas agora serão direcionadas por trabalhos de descoberta agendados .

Descoberta de dados descoberta programada

Configure e programe trabalhos de descoberta de dados para verificar sua instância em busca de informações confidenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalhos de Descoberta

. **Trabalhos da Descoberta** a tabela lista todos os trabalhos de descoberta. Consulte Criar trabalho de descoberta para criar um novo trabalho de descoberta.

Tabela Trabalhos da Descoberta

Nome	Nome do trabalho
Descrição	A descrição do trabalho
Percentagem de conclusão	A porcentagem de conclusão do trabalho
Tipo de Verificação	Tipo de verificação do trabalho. Os estados possíveis são os seguintes: • **Amostra**: verifica 10.000 entradas. • **Completa**: verifica todas as entradas.
Data de início	A data de início do trabalho
Atualização em	Quando o trabalho foi atualizado pela última vez.
Estado	Estado do trabalho de Descoberta de dados. Estes são os estados possíveis: • **Pronto para programar**: estado-padrão para novos trabalhos. • **Agendado**: o trabalho está agendado para ser executado. • **Em andamento**: o trabalho está em execução. • **Concluído**: o trabalho foi concluído com sucesso. • **Erro**: o trabalho parou devido a um erro. • **Cancelado**: o trabalho foi cancelado. • **Pausado**: o trabalho está pausado.
Executar	Com que frequência o trabalho está programado para ser executado.

Resultados da descoberta

. **Descobertas da Descoberta** a tabela lista todas as descobertas descobertas de trabalhos de descoberta. Consulte Revise as descobertas da descoberta para revisar e classificar descobertas de trabalhos de descoberta.

Tabela Descobertas da Descoberta

Rótulo	Descrição
Entrada do Dicionário	Coluna da tabela de destino em que os dados estavam
Tabela	Tabela de destino em que os dados foram encontrados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela Descobertas da Descoberta

Rótulo	Descrição
Padrão de dados	Padrão de dados usado para localizar os dados
Contagem de correspondência de padrão de dados	Número de entradas de dados que correspondem ao padrão de dados
Contagem total de verificação de linha	Número de linhas verificadas durante a tarefa
Percentual de linhas correspondentes	Percentual de linhas na tabela de destino que correspondem ao padrão de dados
Trabalho de descoberta de dados	Tarefa usada na tabela de destino
Status	Status da entrada

Configuração granular

. **Configuração granular** a tabela lista todos os trabalhos de descoberta granular. Consulte Criar trabalho granular para saber como criar um trabalho de descoberta granular.

Tabela de configuração granular

Rótulo	Descrição
Tabela	Tabela do trabalho de descoberta granular
Rótulo da coluna	Rótulo da coluna do trabalho de descoberta granular
Ponto de início da verificação	A descoberta de dados confidenciais ocorrerá somente para o dia de ponto de início da verificação e depois dele. **Nota:** Se o ponto inicial da verificação for deixado em branco, todas as entradas na coluna serão verificadas.
Ativo	O estado do trabalho de descoberta granular.

Descobertas granulares

. **Descobertas granulares** a tabela lista todas as descobertas granulares de trabalhos de descoberta granular. Consulte Revisar descobertas granulares para revisar as descobertas de trabalhos de descoberta granulares.

Tabela de descobertas granulares

Rótulo	Descrição
Registro	Registro descoberto
Tabela	Tabela primária do registro
Padrão de dados	Padrão usado para descobrir o registro
Ação	Ação a ser realizada no registro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de descobertas granulares

Rótulo	Descrição
	Revisão O registro está com revisão pendente. Atribuído a novas descobertas granulares **Ignorar** Nenhuma ação será realizada no registro **Anonimizar** O registro será anonimizado
Status	O status do registro **Novo(a)** Status atribuído à descoberta após a primeira comunicação dela **Processado** Quando se aplica a ação escolhida à descoberta com sucesso **Nota:** O armazenamento das descobertas processadas ocorre durante três dias na tabela "Descobertas granulares" antes da exclusão **Revisão manual** A aplicação da ação escolhida pelo usuário falhou **Aviso:** Na ação de "Revisão manual", depois de realizar as ações adequadas, os usuários devem excluir as descobertas.

Criar trabalho de descoberta

Crie e programe um novo trabalho de armazenamento da Descoberta de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: discovery.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta de dados** > **Descoberta agendada**.
2. Selecione **Trabalhos da Descoberta** no painel de navegação do lado direito.
3. Preencha o formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Programar nova descoberta

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho.
Descrição	Descrição do trabalho.
Tipo de Verificação	Número de entradas a serem verificadas. Os estados possíveis são os seguintes: ○ **Amostra**: verifica 10.000 entradas. ○ **Completa**: verifica todas as entradas.
Selecione a política	A política a ser usada para o trabalho agendado.
Data de início	Define a data de início do trabalho.
Início da janela de tempo	O início da janela de tempo para executar este trabalho. O trabalho será executado após a hora inserida neste campo. A hora inserida no campo **Início da janela de tempo** deve ser antes da hora inserida no campo **Término da janela de tempo**. **Nota:** Os horários válidos devem estar no Tempo Universal Coordenado e em ciclos de 24 horas.
Fim da janela de tempo	O fim da janela de tempo para executar este trabalho. O trabalho é executado até a hora inserida neste campo. Se o trabalho ainda não tiver sido concluído, ele será pausado e retomado na próxima janela de tempo. A hora inserida no campo **Término da janela de tempo** deve ser depois da hora inserida no campo **Início da janela de tempo**. **Nota:** Os horários válidos devem estar no Tempo Universal Coordenado e em ciclos de 24 horas.

4. Selecione **Programação** botão.

Revise as descobertas da descoberta

Classificar dados no armazenamento da Descoberta de dados

Antes de Iniciar

Função necessária: discovery.admin

Procedimento

1. Ir para **Tudo** > **Descoberta de dados** > **Descoberta agendada**.
2. Selecione **Descobertas da Descoberta** no painel de navegação do lado direito.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Verifique as entradas a serem classificadas.
   Selecione **Editar** botão para editar a classificação das entradas selecionadas.
4. Selecione **Classificar** botão.

> **Nota:**
> Selecione **Proteções disponíveis** botão para revisar as opções de proteção para dados classificados.

5. Selecione as classificações de dados que você deseja associar às entradas da tabela.
6. Selecione **Classificar**.

Resultado
Os dados selecionados agora estão classificados.

Criar trabalho granular

Verifique colunas de tabela específicas no armazenamento da Descoberta de dados.

Antes de Iniciar
Função necessária: discovery.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta de dados** > **Descoberta agendada**.
2. Selecione **Configuração granular** no painel de navegação do lado direito.
3. Selecione **Criar novo**.
4. Preencha o formulário.

Formulário Criar nova configuração granular

Campo	Descrição
Tabela	A tabela a ser verificada
Rótulo da coluna	A coluna a ser verificada
Ponto de início da verificação	A descoberta de dados confidenciais ocorrerá somente para o dia de ponto de início da verificação e depois dele. **Nota:** Se você deixar o ponto de início da verificação em branco, todas as entradas da coluna serão verificadas. Se você mudar o ponto de início da verificação, a verificação será redefinida para iniciar a partir do carimbo de data/hora recém-configurado.

5. Definido **Ativo** controle deslizante.
6. Selecione **Save** (Salvar).

Resultado
Uma verificação granular está programada para ser executada na tabela e na coluna de destino. Depois de executada, você pode executar revise as descobertas da verificação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revisar descobertas granulares

Revise descobertas granulares no armazenamento da Descoberta de dados

Antes de Iniciar

Função necessária: discovery.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta de dados** > **Descoberta agendada**.
2. Selecione **Descobertas granulares** no painel de navegação do lado direito.
3. Revise as entradas da tabela.

Rótulo da coluna	Descrição
Registro	Registro descoberto.
Tabela	Tabela primária do registro.
Padrões de dados	Padrão usado para descobrir o registro.
Ação	Ação a ser tomada nas descobertas. Selecione para mudar **Importante:** A função data_privacy_admin é necessária para realizar a ação Anonimizar em um registro. **Revisão** O registro está com revisão pendente. Essa ação é designada a novas descobertas granulares. **Ignorar** Nenhuma ação será realizada no registro **Anonimizar** O registro será anonimizado.
Status	Status do registro. **Novo** Status atribuído à descoberta após a primeira comunicação dela **Processado** Quando se aplica a ação escolhida à descoberta com sucesso **Nota:** O armazenamento das descobertas processadas ocorre durante três dias na tabela "Descobertas granulares" antes da exclusão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo da coluna	Descrição
	Revisão manual Quando há falha ao aplicar a ação que o usuário escolheu. **Aviso:** Na ação de "Revisão manual", depois de realizar as ações adequadas, os usuários devem excluir as descobertas.

Aviso:

O rollback não é compatível com a anonimização acionada a partir de Descobertas granulares.

Classificação de dados

Agrupe dados por tipo, usando classificações de dados predefinidas ou definidas por usuário. Se você tiver uma função de auditor ou administrador de classificação de dados atribuída, será possível administrar diferentes classes de dados ou analisar visualmente o estado atual de diferentes tipos de dados na instância.

Explorar Classificação de dados



Saiba mais sobre Classificação de dados.

Configurar Classificação de dados



Crie e configure suas próprias classes de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Referência para classificação de dados



Saiba como a classificação de dados funciona com dados de demonstração.

Analisar classificações de dados



Saiba como analisar classificações de dados.

Tradução automática

Explorando a classificação de dados

Explore sobre a classificação de dados.

Classificação de dados habilita suporte para:

- Visibilidade nos tipos de dados hospedados em instâncias ServiceNow AI Platform.
- Conformidade com as leis de privacidade e cumprimento dos requisitos de regulamentação para indústrias como serviços financeiros e fabricação de dispositivos médicos.

Classificações de dados

A classificação de dados é um processo independente no qual você aplica manualmente as classificações de dados nas entradas de dicionário existentes em qualquer tabela. Consulte Data dictionary tables para obter informações adicionais.

- Classifique os dados conforme achar apropriado para o seu negócio e poderá alterar as classes de dados disponíveis conforme necessário.
- Ao classificar dados, é possível usar as classificações de dados predefinidas ou criar suas próprias. Embora o uso de classificações de dados predefinidas seja opcional, é aconselhável fazê-lo como ponto de partida. Essas classificações de dados predefinidas são incluídas nos dados de demonstração que você pode instalar na instância. Para

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

aprender mais, consulte Instalando dados de demonstração do plug-in Classificação de dados e Componentes instalados com os dados de demonstração de Classificação de dados.

- Se você criar suas próprias classificações de dados, também poderá projetar um sistema hierárquico em camadas com classificações de dados primários e secundários.

Painel Visão geral

Use o painel Visão geral para entender como suas tabelas de dados atuais são mapeadas para diferentes classificações de dados. Também é possível analisar como seus usuários globais, regionais e internacionais podem precisar de diferentes abordagens para classificação de dados, em relação ao uso ou acesso aos dados. Também é possível personalizar o layout e o conteúdo do painel Visão geral para atender às suas necessidades.

Para saber como usar as REST APIs e de script disponíveis para aplicar os metadados de classificação nos existentes processos, fluxos de trabalho e aplicações, consulte o seguinte:

- Classificação de dados - REST API
- DCManager - Global
- ScopedDCManager - Com escopo

Nota:
Classificação de dados suporta a separação de domínio e a própria tabela data_classification tem processo separado.

Casos de uso

A GDPR (General Data Protection Regulation) é uma regulamentação da União Europeia cujo propósito é fornecer aos indivíduos controle sobre seus próprios dados pessoais. É possível usar classificações de dados, como informações de identificação pessoal, para identificar onde os dados pessoais estão sendo armazenados em sua instância. Ao aplicar os mecanismos de segurança apropriados para proteger esses dados pessoais contra vazamento, a sua organização satisfaz os requisitos da GDPR.

Se você armazenar as informações do cliente no ServiceNow AI Platform, use o código de classificação das informações de identificação pessoal (PII) onde for necessário para rastrear os dados sujeitos à regulamentação pelas leis de privacidade local. Ao instalar os dados de demonstração, eles aplicam automaticamente este código de classificação a certos campos sensíveis à segurança na tabela Usuário [sys_user]. Para saber mais, consulte:

- Componentes instalados com os dados de demonstração de Classificação de dados
- Atribuindo classificações de dados a entradas do dicionário

É possível aplicar uma classificação de dados Restritos a colunas da tabela de funcionários que armazenam informações confidenciais de funcionário como número do seguro social (SSN). Os administradores e auditores então podem usar o painel Visão geral para confirmar que você designou as classificações de dados atribuídos às colunas corretas. Eles também podem exibir detalhes de classificação para tipos restritos de informações.

Instalando dados de demonstração do plug-in Classificação de dados

Quando você faz upgrade ou instala Yokohama (e acima), o plug-in Classificação de dados (com.glide.data_classification) é ativado automaticamente. No entanto, você deve instalar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

manualmente os dados de demonstração que vêm com o plug-in. Isso inclui várias classificações de dados predefinidas importantes e também atribui uma delas a colunas da tabela usuário [sys_user] específicas em sua instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Independentemente de você instalar dados de demonstração, o plug-in Classificação de dados ativado adiciona as seguintes funções do usuário na instância:

- data_classification_admin: pode administrar todos os aspectos da aplicação Classificação de dados, incluindo a configuração de classificação de dados e atribuição.
- data_classification_auditor: pode auditar atribuições de código Classificação de dados feitas a tabelas e colunas de usuário.

Importante:

Aviso sobre o uso por clientes:

Todas as decisões relacionadas à implementação desta aplicação são de responsabilidade exclusiva do cliente. Os clientes reconhecem e concordam que o uso da aplicação não é uma declaração pela ServiceNow de conformidade com qualquer lei ou regulamentação e que qualquer idioma, campo ou classificação sugerido fornecido pronto para uso com a aplicação não constitui aconselhamento jurídico da ServiceNow.

Os clientes permanecem os únicos responsáveis pelo cumprimento de suas obrigações jurídicas de acordo com a lei aplicável, incluindo (mas não se limitando a) proteção de dados, requisitos de segurança e leis de privacidade, além de serem responsáveis por configurar e fazer todas as modificações necessárias nesta aplicação, incluindo (mas não se limitando a) modelos para atender aos próprios requisitos.

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Classificação de dados usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
   Uma mensagem Instalado é exibida após a localização do plug-in.
3. Clique no ícone com três pontos verticais e selecione **Reparar** para acessar a caixa de diálogo Ativar plug-in.
4. Selecione **Carregar dados de demonstração**e clique em **Reparar**.

Componentes instalados com os dados de demonstração de Classificação de dados

Quando você instala os dados de demonstração inclusos no plug-in Classificação de dados (com.glide.data_classification), vários tipos de componentes são instalados na instância. Esses componentes incluem classificações de dados predefinidas e atribuições de código para colunas de usuário [sys_user} específicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classificações de dados instaladas

classificação de dados	Descrição
Confidencial	Dados confidenciais que, se comprometidos, podem afetar negativamente as operações.
Interno	Dados internos não destinados à divulgação pública.
Informações de identificação pessoal	Também conhecidas como PII (Personally Identifiable Information, Informações de identificação pessoal). Dados que podem ser usados para identificar uma pessoa específica.
Público	Dados que podem ser divulgados gratuitamente ao público.
Restrito	Dados corporativos altamente confidenciais que, se comprometidos, podem colocar a organização em risco financeiro ou jurídico.

Atribuições de Classificação de dados

Tabela	Coluna atribuída	Classificação de dados atribuída
sys_user	zip	Informações de identificação pessoal
sys_user	first_name	Informações de identificação pessoal
sys_user	e-mail	Informações de identificação pessoal
sys_user	cidade	Informações de identificação pessoal
sys_user	middle_name	Informações de identificação pessoal
sys_user	rua	Informações de identificação pessoal
sys_user	mobile_phone	Informações de identificação pessoal
sys_user	last_name	Informações de identificação pessoal
sys_user	país	Informações de identificação pessoal
sys_user	gênero	Informações de identificação pessoal
sys_user	nome	Informações de identificação pessoal
sys_user	foto	Informações de identificação pessoal
sys_user	estado	Informações de identificação pessoal
sys_user	home_phone	Informações de identificação pessoal

Criando classificações de dados

Crie suas próprias classificações de dados definidas pelo usuário na tabela Classificação de dados [data_classification] que você pode atribuir a colunas específicas em tabelas específicas.

Antes de Iniciar
Função necessária: data_classification_admin, administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Classificação de dados** > **Classes de dados**.
2. Selecione **Novo**.
3. Preencha os campos no formulário.

Campo	Descrição
Nome da classificação	Nome da classificação de dados.
Descrição	Descrição da classificação de dados.
Primária	Nome da classificação de dados primária à qual esta classificação de dados está subordinada. Deixe o campo em branco se estas classificações de dados não forem classificações de dados primária para secundária.
Aplicação	Escopo da aplicação para esta classificação de dados.

4. Se esta classificação de dados for uma classificação de dados primária para secundária, clique em **Novo**. Se você não quiser criar classificações de dados secundárias, ignore esta etapa.
5. Preencha os campos no formulário.

Título

Campo	Descrição
Nome da classificação	Nome da classificação de dados secundária.
Descrição	Descrição da classificação de dados secundária.
Primária	Nome da classificação de dados primária à qual esta classificação de dados está subordinada. Deixe o campo em branco se estas classificações de dados não forem classificações de dados primária para secundária.
Aplicação	Escopo da aplicação para esta classificação de dados secundária.

6. Clique em **Enviar**.

Atribuindo classificações de dados a entradas do dicionário

Atribua classificações de dados a colunas de tabela específicas na tabela Dicionário [sys_dictionary]. Quando você atribui classificações de dados, ele cria entradas na tabela Dicionário-Classe de Dados [m2m_dictionary_dataclass], que você pode revisar no painel Visão geral.

Antes de Iniciar

Função necessária: data_classification_admin e administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. No painel Navegador, digite `sys_dictionary.list`.
2. Em Entradas de dicionário, selecione cada um dos elementos aos quais você deseja atribuir classificações de dados específicas.
3. Depois de selecionar os elementos, clique **em Ações nas linhas selecionadas**e selecione **Classificar**.

   Nota:
   Para limpar classificações de dados atribuídas anteriormente para elementos de dicionário selecionados, você pode selecionar **Limpar classificação**.

4. Quando a caixa de diálogo Atribuir à classe de dados for exibida, selecione as classificações de dados que você deseja atribuir aos elementos de dicionário selecionados e clique em **Classificar**.

   Aviso:
   Isso substituirá qualquer classificação existente para os itens de dicionário selecionados.

   Você pode selecionar várias classificações de dados conforme necessário.

   Consulte Data dictionary tables para obter informações adicionais.

Análise das classificações de dados usando o painel de Visão geral


O painel Visão geral relata o estado atual das classificações de dados na sua instância e como os usuários são distribuídos por local.

Se você tiver uma função de administrador ou auditor de classificação de dados, poderá visualizar a confidencialidade atual dos dados da instância, o que ajuda a aumentar a segurança e a conformidade com as leis de privacidade. Usando o campo Local em registros de usuário, os administradores mapeiam usuários em diferentes regiões que têm diferentes regulamentações de privacidade.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Tabelas e colunas



Guia Usuários



Funções necessárias de ServiceNow AI Platform

- data_classification_admin: administra todos os aspectos da aplicação Classificação de dados, incluindo a configuração de classificação de dados e atribuição.
- data_classification_auditor: audita atribuições de código Classificação de dados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Casos de uso

Para obter mais exemplos de como as pessoas de sua empresa podem usar esse painel, consulte Casos de uso em Classificação de dados.

Usuário	Uso do painel
data_classification_admin	Certifique-se de ter atribuído classificações de dados aos campos corretos na instância.
data_classification_auditor	Audite a senilidade e a segurança dos dados na instância.

Relatórios

Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
Detalhamento de dados classificados	Gráfico de donut	m2m_dictionary_dataclass	Apresenta um detalhamento das classificações de dados da instância por classe de dados e exibe o total no centro.
Total de tabelas	Pontuação única	sys_dictionary	Número total de tabelas de dados em todo o dicionário.
Colunas Total	Pontuação única	sys_dictionary	Número total de colunas de dados classificados em todo o dicionário.
Colunas de referência a usuário	Pontuação única	sys_dictionary	Número total de colunas de referência a usuário no dicionário.
Número de localizações de usuário	Pontuação única	sys_user	Número total de locais distintos encontrados para os usuários
Contagem de usuários	Pontuação única	sys_user	Número total de registros de usuário na sua instância.
Usuários por país	Mapa	sys_user	Detalhamento dos registros de usuário por país.

Domain Separation e Classificação de dados

A separação de domínio é compatível com o Classificação de dados . O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nível de suporte: Aprimorado

- Inclui todos os aspectos de **Básico** e. **Padrão** níveis de suporte.
- O processo orientado por dados permite que os clientes do provedor de serviços modifiquem a lógica de negócios baseada em casos de uso definidos. Essas configurações são baseadas em IU e à prova de falhas para que as configurações de um cliente não possam afetar outro.
- Os locatários da instância devem ser capazes de configurar por conta própria a lógica de negócios do produto minimamente viável (MVP) e os parâmetros de dados. Essa lógica e os parâmetros seriam esperados para a função normal do aplicativo.

Exemplo de caso de uso: os clientes locatários de um ambiente compartilhado devem ser capazes de modificar o impacto, a urgência ou a matriz de prioridade para definir a prioridade em seu domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio.

Como o Domain Separation funciona no Classificação de dados

Para o Domain Separation, a aplicação usa separação de processo para a tabela Classificação de dados [sys_data_classification]. Para a tabela Dicionário-Classe de dados [m2m_dictionary_dataclass], ele usa separação de dados. Para saber mais sobre separação de dados e processos, consulte Domain Separation explicado.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criptografia


Proteja seus dados confidenciais e mantenha a conformidade com os requisitos e padrões regulatórios.

Estrutura de gestão de chaves



Use o Key Management Framework (KMF) para personalizar e gerenciar totalmente como as operações criptográficas são realizadas em sua instância da ServiceNow.

Criptografia de campo



Uso


Criptografia de campo

para permitir e negar acesso a dados criptografados com base na função do usuário.

Criptografia de campo

inclui gerenciamento básico de chaves usando módulos de criptografia.

Criptografia de campo Enterprise



Uso

Criptografia de campo

para permitir e negar acesso a dados criptografados com base na função do usuário.

Criptografia de campo

inclui gerenciamento básico de chaves usando módulos de criptografia.

Criptografia da nuvem




Criptografe o banco de dados da instância usando criptografia de bloco e gestão aprimorada de chaves.

Pacote de direito do Platform Encryption





FDE (Full Disk Encryption, criptografia completa de disco)





Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	Faça upgrade para uso ilimitado Criptografia de campo Enterprise Criptografia em nuvem e Criptografia de banco de dados.	A criptografia de disco completo aplica criptografia a todo o sistema de armazenamento, somente dentro do servidor de banco de dados. Porque este é o único componente de armazenamento de dados do cliente.
Edge Encryption  Criptografa dados confidenciais nas instalações da empresa antes de enviar dados pela Internet para a instância da ServiceNow. Os dados permanecem criptografados em repouso na instância.	**Certificados**  Use certificados para estabelecer conexões seguras e validar assinaturas.	**Criptografia de banco de dados**  Criptografe todos os dados armazenados em tempo real, protegendo dados on-line e off-line sem perda de funcionalidade.

[store-future: BEGIN review]

Estrutura de gestão de chaves 	**Criptografia de campo** 	**Criptografia da nuvem**  Criptografe o banco de dados da instância usando criptografia de bloco e gestão aprimorada de chaves.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use o Key Management Framework (KMF) para personalizar e gerenciar totalmente como as operações criptográficas são realizadas em sua instância da ServiceNow.


Use a Criptografia de campo para permitir e negar acesso a dados criptografados com base na função do usuário. A Criptografia de campo inclui o gerenciamento básico de chaves usando módulos de criptografia.

Pacote de direito do Platform Encryption




Upgrade para Criptografia de campo de uso ilimitado Enterprise, Criptografia de nuvem e Criptografia de banco de dados.

FDE (Full Disk Encryption, criptografia completa de disco)



A criptografia de disco completo aplica criptografia a todo o sistema de armazenamento, somente dentro do servidor de banco de dados. Porque este é o único componente de armazenamento de dados do cliente.

Edge Encryption




Criptografa dados confidenciais nas instalações da empresa antes de enviar dados pela Internet para a instância da ServiceNow. Os dados permanecem criptografados em repouso na instância.

Certificados



Use certificados para estabelecer conexões seguras e validar assinaturas.

Criptografia de banco de dados



Criptografe todos os dados armazenados em tempo real, protegendo dados on-line e off-line sem perda de funcionalidade.

[End]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Estrutura de gestão de chaves

Use Estrutura de gestão principal(KMF) para gerar, trocar, armazenar, usar e substituir as chaves criptográficas usadas para criptografar e descriptografar dados confidenciais no ServiceNow instância.

Gestão de chaves refere-se às atividades envolvidas no manuseio de chaves criptográficas e parâmetros de segurança relacionados durante o ciclo de vida da chave. Estrutura de gestão principalé baseado em Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) 800-57 diretrizes. De acordo com essas diretrizes, você pode usar KMF para:


- Atribua funções dedicadas para gestão criptográfica e operações, auditoria e integração.
- Crie módulos criptográficos para configurar especificações criptográficas para fins criptográficos exclusivos e tipos de chave.
  - Chave simétrica: criptografia e descriptografia, encapsulamento e desencapsulamento de chave e autenticação
  - Chave assimétrica: geração e verificação de assinatura digital, criptografia e descriptografia, encapsulamento e desencapsulamento de chave
- Gerencie o ciclo de vida da chave para gerar, girar, revogar e suspender chaves, incluindo o suporte de vários estados do ciclo de vida da chave
- Crie políticas de acesso ao módulo (mapas) para impor controles de acesso e conceder acesso somente aos usuários e scripts que você escolher.
- Proteja suas chaves criptográficas com a Raiz de Confiança (ROT) do hardware do Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2-L3, PKI (Public Key Infrastructure, infraestrutura de chave pública), hierarquia de chaves e criptografia de envelope.
- Atribua a função de auditoria aos usuários para que eles possam exibir informações de auditoria, como estatísticas de uso de chave.

Iniciar

Explorar a Estrutura de Gestão de Chaves	Configurar o Key Management Framework	Referência da estrutura de gestão de chaves
		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Saiba mais sobre os componentes do Key Management Framework e como usá-los para gerenciar como as operações criptográficas são realizadas em sua instância.	Crie e mantenha componentes de Gestão de chaves para personalizar e gerenciar como as operações criptográficas são realizadas em seu ServiceNow instância.	Crie e mantenha componentes de Gestão de chaves para personalizar e gerenciar como as operações criptográficas são realizadas em seu ServiceNow instância.
	Ações da Estrutura de gestão de chaves  Use os recursos do KMF para gerenciar#, revogar ou girar chaves para proteger dados confidenciais com os materiais de criptografia mais atualizados e operações de ciclo de vida.	

Tradução automática

Informações de ativação

. ServiceNow O pacote de assinatura do Platform Encryption é um direito comercial de grupo que inclui Estrutura de gestão principal, Criptografia de campo Enterprise, Criptografia da nuvem E Criptografia de banco de dados.

Criptografia de campo Enterprise é a licença ilimitada de Criptografia de campo. O plug-in Criptografia de campo Enterprise está disponível com a ativação do plug-in com.glide.now.platform.encryption. Para obter detalhes, consulte Pacote de assinatura do Gerenciamento de criptografia e chaves.


Nota:
KMF o não é compatível com domain separation, mas pode ser usado com instâncias no local.

Explorar a Estrutura de Gestão de Chaves

Saiba mais sobre os componentes do Estrutura de gestão principal(KMF e como usá-los para gerenciar como as operações criptográficas são realizadas em sua instância.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes do Key Management Framework



Estrutura de gestão principal consiste nos seguintes componentes.

Módulos de criptografia

O KMF está centrado no gerenciamento de módulos criptográficos. Esses módulos atuam como o registro primário para os outros componentes. Eles definem quais dados em sua instância são criptografados e qual método de criptografia usar. Usando vários módulos, você pode criptografar diferentes áreas da sua instância com especificações diferentes.

Por exemplo, você pode criar um módulo para proteger os dados em sua aplicação de Recursos Humanos para usuários com uma função específica. Em seguida, você pode criar outro módulo para criptografar descrições de incidentes que são visíveis para determinados usuários com base em um script criado por você.

As políticas de acesso ao módulo são encontradas navegando até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos** > **Tudo**. Para obter mais informações sobre esses módulos, consulte Visão geral do módulo criptográfico.

Chaves do módulo

Chaves criptográficas são cadeias de caracteres usadas em criptografia. Quando usados em conjunto com um algoritmo criptográfico, eles podem codificar ou decodificar seus dados. Essas chaves são usadas pelas especificações criptográficas atribuídas aos seus módulos. Você pode optar por usar uma chave gerada por ServiceNow ou carregue sua própria chave.

Você pode acessar as chaves de módulo para um módulo criptográfico no **Chaves do módulo** lista relacionada em registros de módulo criptográfico. Para obter mais informações sobre chaves de módulo, consulte Chaves de nível de instância na estrutura de gerenciamento de chave.

Especificações criptográficas

Uma especificação criptográfica define algoritmos usados para criptografar seus dados. Esses algoritmos usam uma chave criptográfica para codificar ou decodificar seus dados. Atribuir uma especificação criptográfica ao módulo determina como os dados atribuídos a esse módulo são criptografados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode acessar as chaves de módulo para um módulo criptográfico no **Especificações de criptografia** lista relacionada em registros de módulo criptográfico. Para obter mais informações sobre chaves de módulo, consulte Visão geral da especificação criptográfica.

Políticas de acesso ao módulo

Mapas (Políticas de acesso ao módulo) são os controles de acesso que você aplica aos módulos criptográficos. Use essas políticas para determinar quais usuários e scripts podem acessar dados criptografados por um módulo criptográfico.

Selecione as políticas de acesso ao módulo **Exibir políticas de acesso** link nos registros do módulo criptográfico. Para obter mais informações, consulte Visão geral da política de acesso ao módulo.

Fluxo de trabalho da Estrutura de Gestão de Chaves

1. **Atribua funções KMF**

   Os administradores devem começar atribuindo a si mesmos a função sn_kmf.admin. Esta função permite que você use recursos KMF e atribua funções KMF a outros usuários.

2. **Defina as configurações do KMF**

   Defina suas configurações de criptografia de campo para selecionar chaves fornecidas ou suas próprias chaves fornecidas pelo cliente (CSK) para criptografia.

3. **Criar módulos criptográficos**

   Use módulos criptográficos para selecionar um conjunto de dados em sua instância a serem criptografados. Em etapas posteriores, você atribui uma especificação criptográfica para determinar como criptografar esses dados e uma política de acesso ao módulo para determinar quem pode descriptografar os dados.

4. **Crie uma especificação criptográfica**

   A especificação criptográfica define um método de criptografia. Uma vez atribuído a um módulo, ele define como os dados atribuídos a esse módulo são criptografados.

5. **Crie políticas de acesso ao módulo**

   Depois de criar módulos para proteger seus dados, crie políticas de acesso ao módulo para controlar quais usuários e scripts podem acessar os dados criptografados.

6. **Crie uma política de ciclo de vida do módulo criptográfico**

   Essas políticas impõem limites aos módulos criptográficos, como por quanto tempo uma chave criptográfica é válida. Essas políticas podem proteger seus módulos criptográficos limitando sua exposição.

Benefícios da Estrutura de Gestão de Chaves

Benefício	Recurso	Usuários
Proteja seus dados confidenciais e proprietários.	Criptografia e gerenciamento de chaves	Todos
Mantenha a conformidade com as diretrizes do NIST 800-57 . Essas diretrizes são fornecidas pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia para reduzir o risco de segurança cibernética para suas redes e dados.	Criptografia e gerenciamento de chaves	Administradores de segurança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Recurso	Usuários
Use a Estrutura de Gestão de Chaves para gerar, carregar, exibir e gerenciar suas chaves criptográficas. Use a rotação de chave para a rotação manual ou agendada de suas chaves para aumentar a segurança.	Estrutura de gestão de chaves	Administradores de segurança

Visão geral do módulo criptográfico

. Estrutura de gestão principal(KMF) Está centrado no gerenciamento de módulos criptográficos. Use esses módulos para selecionar um mecanismo criptográfico e definir onde eles serão aplicados em sua instância.

Os módulos criptográficos são a peça central do KMF. Eles definem os mecanismos criptográficos específicos usados para operações criptográficas de um determinado caso de uso.

Por exemplo, você deseja proteger os dados em sua aplicação de Recursos Humanos com um AES-CBC com uma chave simétrica de 256 bits. Você pode criar um módulo para essa finalidade.

Os módulos criptográficos também oferecem suporte ao gerenciamento do ciclo de vida da chave. Você pode criar e girar suas chaves criptográficas e definir seu método de criptografia. Os módulos criptográficos são compostos pelos seguintes componentes:

Especificação criptográfica

Define qual algoritmo usar para criptografia e de onde a chave virá. Todas as chaves usam o Advanced Encryption Standard with Cipher Block Chaining (AES CBC), mas você pode selecionar 128 ou 256 bits. Esta especificação abrange operações criptográficas assimétricas e simétricas baseadas em chave.

Nota:
A criptografia simétrica usa uma única chave para criptografia e descriptografia. A criptografia assimétrica usa um par de chaves, uma chave pública para criptografia e uma chave privada para descriptografia.

Chaves criptográficas

A chave que seu módulo usa para codificar ou decodificar dados criptográficos. Essa chave pode ser gerada por sua instância ou por uma chave fornecida pelo cliente que você cria e carrega.

Políticas de acesso ao módulo

As políticas de acesso ao módulo são os mecanismos de controle de acesso que limitam a criptografia ou a descriptografia dos dados.

Exceções às políticas de módulo


Mecanismo de controle para definir exceções a uma política de acesso a um módulo.

A tela a seguir mostra esses componentes de alto nível em um módulo criptográfico:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes do módulo criptográfico



Para obter detalhes sobre como criar módulos criptográficos, consulte Criação de um módulo criptográfico.

Visão geral da especificação criptográfica

A especificação criptográfica é o componente que define aspectos do seu módulo criptográfico, incluindo sua finalidade criptográfica e qual algoritmo de criptografia usar.

As especificações criptográficas podem ser adequadas a uma finalidade criptográfica especificada, cobrindo operações criptográficas baseadas em chaves assimétricas e simétricas. A seleção de uma finalidade criptográfica oferece mais opções, como um conjunto de algoritmos compatíveis e configurações de tamanho de chave.

Finalidade criptográfica, algoritmos e principais informações

Finalidade criptográfica	Algoritmo	Principais informações
Descriptografia assimétrica de dados	RSA	Assimétrica – chave de 2048, 3072 e 4096 bits
Criptografia assimétrica de dados	RSA	Assimétrica – chave de 2048, 3072 e 4096 bits
Desencapsulamento assimétrico de chave	RSA	Assimétrica – chave de 2048, 3072 e 4096 bits
Encapsulamento assimétrico de chave	RSA	Assimétrica – chave de 2048, 3072 e 4096 bits
Geração de assinatura	RSA	Assimétrica – chave de 2048, 3072 e 4096 bits
Verificação de assinatura	RSA	Assimétrica – chave de 2048, 3072 e 4096 bits
Autenticidade simétrica	HMAC	Simétrica – chave de 256, 384 e 512 bits
Criptografia/Descriptografia simétrica de dados*	AES-CBC *	Simétrica – chave de 128, 192 e 256 bits

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Finalidade criptográfica, algoritmos e principais informações

Finalidade criptográfica	Algoritmo	Principais informações
	AES-CFB	
	AES-OFB	
	AES-CTR	
	AES-GCM **	
Encapsulamento/Desencapsulamento simétrico de chave*	AES-CBC *	Simétrica – chave de 128, 192 e 256 bits
	AES-CFB	
	AES-OFB	
	AES-CTR	
	AES-GCM **	

AES-CBC oferece suporte a opções de preservação de igualdade. Criptografia de campo Enterprise Utiliza AES-CBC.

** O AES-GCM tem integridade de dados interna.

A configuração desses parâmetros é abordada em Criação de um módulo criptográfico.

Visão geral da política de acesso ao módulo

Mapas (Políticas de acesso ao módulo) são controles de acesso que você aplica aos módulos criptográficos. Use essas políticas de acesso para decidir quais usuários e scripts podem acessar dados criptografados por um módulo criptográfico.

Políticas de acesso ao módulo

Nota:
É necessária uma assinatura para usar a funcionalidade Criptografia de campo Enterprise. Consulte Ativar Criptografia de campo para obter mais informações sobre Criptografia de campo Enterprise.

As políticas de acesso ao módulo são introduzidas com o Estrutura de gestão principal (KMF) no sistema de base.

As políticas de acesso ao módulo expandem a designação baseada em função fornecida com os módulos de criptografia. As políticas de acesso ao módulo podem ser baseadas em:

- Básico (escopo)
- Função
- Usuário do sistema
- Script
- Resource Exchange

Nota:
Consulte Troca de recursos do Key Management Framework para obter detalhes.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Em um módulo criptográfico, você deve configurar as políticas de acesso ao módulo corretas para permitir o acesso aos dados criptografados. Sem uma política de acesso ao módulo associada a um módulo criptográfico, os dados criptografados não ficam visíveis para os usuários e os campos e colunas associados nas listas são exibidos como vazios.

Neste exemplo, a ausência de uma política de acesso ao módulo no campo Descrição resumida criptografada oculta o conteúdo de todos os usuários que acessam a tabela Incidente. Com uma política de acesso ao módulo em vigor, somente usuários com uma função específica podem ver os dados criptografados.

Descrições resumidas criptografadas com e sem políticas de acesso ao módulo



Nota:
Os dados na coluna também aparecem vazios para usuários sem a função correta especificada na política de acesso ao módulo.

Consulte Criação de uma política de acesso ao módulo para obter a configuração.

Políticas automáticas

As políticas do Autogen são geradas automaticamente pelo sistema com base na política de acesso ao módulo padrão definida para o módulo criptográfico fornecido. Se não houver políticas de nível granular definidas quando o sistema ou um script tentar acessar o módulo criptográfico fornecido, essas políticas globais serão geradas e aplicadas.

Importante:

As regras de política Autogen não são aplicadas a tipos de trabalhos agendados ou módulos de criptografia de campo (módulos em que o módulo primário está Criptografia de campo).

Chaves de nível de instância na estrutura de gerenciamento de chave

Saiba mais sobre Estrutura de gestão principal(KMF estrutura de chave , que usa criptografia de envelope para garantir que todas as chaves da plataforma em KMF a gestão é protegida por meio de uma cadeia de chaves. CDEKS (Customer Data Encryption Keys, chaves de criptografia de dados do cliente) criadas por KMF também estão incluídos nesta estrutura

.

Arquitetura de armazenamento de chaves KMF

. KMF A estrutura de chave usa o módulo de segurança de hardware (HSM) do SafeNet KeySecure. O HSM foi projetado para ser física e eletronicamente à prova de adulteração


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

para atender a. Padrão de segurança FIPS 140-2-L3 . KMF usa criptografia de envelope para garantir que todas as chaves de plataforma em KMF a gestão é protegida por meio de uma cadeia de chaves, incluindo as chaves de módulo que podem ser geradas por KMF.

Criptografia de envelope

Criptografia de envelope é a prática de criptografar uma chave com outra chave, também chamada de encapsulamento. As chaves do módulo são criptografadas por envelope pela Chave de criptografia de chave da instância (IKEK), que por sua vez é criptografada por envelope pela Chave raiz da instância (IRK), que finalmente é criptografada por envelope pela Chave raiz (RK). Como a IRK só pode ser acessada pelo HSM, a IKEK deve ser carregada para descriptografia.



No nível da instância, o KMF define várias chaves que são usadas internamente para variados fins criptográficos em toda a ServiceNow AI Platform.

Esta tabela fornece exemplos de um subconjunto de chaves disponíveis que são gerenciadas e protegidas por KMF.

Chave	Local	Descrição
Chave raiz (RK)	Modelo de segurança de hardware (HSM)	Chave raiz usada para descriptografar o IRK.
Chave raiz da instância (IRK)	HSM	Uma chave exclusiva para sua instância que é usada para criptografar por envelope várias chaves internas da instância.
Chave HMAC da instância (IHK)	Instância	Única por instância, a IHK é usada internamente para fins de código de autenticação de mensagem baseado em hash (HMAC). O IHK ajuda a verificar a autenticidade e a integridade das chaves do módulo e é encapsulado no KeySecure ou no Armazenamento de chaves de arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Chave	Local	Descrição
Chave de criptografia da chave de instância (IKEK)	Instância	A IKEK agrupa as chaves do módulo e é agrupada no KeySecure ou no Repositório de chaves do arquivo.
Chave de criptografia assimétrica da instância (IAEK)	Instância	Uma chave exclusiva por instância que é usada internamente para fins de criptografia assimétrica. A IAEK é usada para transmitir mensagens confidenciais entre uma instância durante a aprovação do consumidor do Key Exchange ou Replicação de dados da instância.
Chave de assinatura de instância (ISK)	Instância	Uma chave exclusiva para sua instância que é usada internamente para fins de assinatura.
Password2 (PW2)	Instância	Com KMF, a chave para campos PW2 é totalmente gerenciada por KMF.
Chave de criptografia de dados do cliente (CDEK)	Instância	As chaves de criptografia criadas por meio de KMF são criptografadas em envelope pela IKEK.
Chave de criptografia de dados (DEK) da Replicação de dados da instância (IDR)	Instância	Chaves de criptografia específicas usadas para o processo de IDR.

Configurar o Key Management Framework

Crie e mantenha componentes de Gestão de chaves para personalizar e gerenciar como as operações criptográficas são realizadas em seu ServiceNow instância.

Atribuição de funções do Estrutura de gestão principal

Os administradores com a função security_admin podem atribuir Estrutura de gestão principal(KMF) administradores, que por sua vez podem atribuir outros Estrutura de gestão principal funções.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: admin e security_admin

Você deve elevar para a função security_admin antes de atribuir a função de administrador do KMF. Para obter instruções, consulte Elevação para uma função privilegiada.

Importante:
KMF as funções são necessárias para usar Estrutura de gestão principal. Usuários sem KMF as funções não podem acessar listas, tabelas e módulos usados para configurar o gerenciamento de chaves.


Procedimento

1. Elevação para a função de administrador de segurança.
2. Navegar até **Administração de Usuários** > **Usuários** e selecione o usuário que você deseja ser KMF administrador.
3. Se o usuário ainda não tiver as funções admin e security_admin, selecione **Editar** Na lista relacionada Funções e adicione **administrador** e. **segurança _admin** .
4. Navegar até **Segurança do sistema** > **Administração do gestão de chave**.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione o usuário que deseja que seja administrador do KMF na coluna **Usuários disponíveis** e mova-o para a coluna **Usuários selecionados**.



6. Selecione **Save** (Salvar).
7. Navegar até **Administração de Usuários** > **Usuários** E selecione o usuário para o qual você acabou de atribuir a função de administrador do KMF.
   Esse usuário agora tem a função sn_kmf.admin na lista relacionada Funções. Ele agora pode atribuir outras funções do KMF.




O que Fazer Depois

Se você tiver a função de administrador do KMF, siga estas etapas para atribuir outras funções do KMF:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Navegar até **Administração de Usuários** > **Usuários** E selecione o usuário que você deseja que tenha outra função KMF, como KMF Cryptographic Manager.
2. Na lista relacionada Funções, clique em **Editar** e selecione as funções do KMF que deseja atribuir aos usuários. Todas as funções KMF começam com `sn_kmf`.



O que Fazer Depois

Para saber mais sobre o disponível KMF funções, consulte Funções instaladas com o Key Management Framework.

Definição das configurações de Edge Encryption para selecionar o tipo de chave

Defina as configurações de criptografia de campo a serem usadas ServiceNow Chaves fornecidas ou suas próprias chaves fornecidas pelo cliente (CSK) para criptografia no ServiceNow AI Platform.

Antes de Iniciar

As chaves fornecidas pelo cliente são compatíveis somente com Criptografia de campo Enterprise.

Funções necessárias: sn_kmf.cryptographic_manager e security_admin


Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Configurações de criptografia de campo**.
2. Em Configurações de Edge Encryption, selecione **Chaves geradas pela ServiceNow** ou **Chaves fornecidas pelo cliente** na lista **Origem de chave**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seleção de origem de chave





Esta opção muda a propriedade com.glide.encryption.cle_kmf.key_source para **Chaves geradas pela ServiceNow** ou **Chaves fornecidas pelo cliente**.

3. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

- Se você estiver usando suas próprias chaves fornecidas pelo cliente, consulte Usando chaves fornecidas pelo cliente com Criptografia de campo Enterprise.
- Se você estiver usando chaves fornecidas por ServiceNow, comece a criar seu módulo criptográfico. Consulte Criação de um módulo criptográfico.

Criação de um módulo criptográfico

Crie um módulo criptográfico para definir os mecanismos usados para operações criptográficas. Depois de criar o módulo, você cria uma especificação criptográfica, onde define um algoritmo para criptografia e gera uma chave.

Antes de Iniciar

Se estiver fornecendo suas próprias chaves, vá para Configure e carregue a chave fornecida pelo cliente.

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este procedimento descreve as opções disponíveis com KMF no ServiceNow sistema de base da plataforma. A funcionalidade Criptografia de campo Enterprise está disponível apenas quando o plug-in `com.glide.now.platform.encryption` está ativo. Consulte Ativar Criptografia de campo para obter mais informações sobre como obter Criptografia de campo Enterprise. Consulte Criar módulo criptográfico para Criptografia de campo.

Nota:
Os registros do módulo criptográfico [sys_kmf_crypto_module] não podem ser excluídos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos** > **Criar novo(a)**.
2. No formulário, preencha os campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos do Módulo criptográfico

Campo	Descrição
Nome do módulo	Cadeia de caracteres alfanuméricos a ser referenciada ao executar scripts.
Modelo de especificação de criptografia	Selecione o modelo **Padrão** a ser usado para criar o módulo criptográfico, pois ele contém mapeamentos de algoritmos compatíveis para especificações de criptografia.
Valor da política de acesso ao módulo padrão	○ Depende de padrão do sistema: ○ Rejeitar ○ Rastrear
Resultado real da política de acesso ao módulo	Rejeitar ou rastrear, com base no valor de política padrão ou no valor selecionado durante a criação da política de acesso ao módulo.
Nome	Nome do módulo criptográfico anexado ao nome do escopo da aplicação.
Estado do ciclo de vida do módulo de criptografia	Ciclo de vida refere-se à criação, ao uso e à desativação de um módulo criptográfico. Defina como **Rascunho** inicialmente durante a configuração. Ao usar o módulo, defina este campo como **Publicado**. O modelo Padrão é definido automaticamente como Publicado.

3. Selecione **Enviar**.

⚠ Aviso:

Para usuários de suporte a criptografia legada:

Se você estiver usando a versão não corporativa de Criptografia de campo, você está limitado a cinco módulos. Se você excedeu esse limite, o seguinte aviso será exibido:

Esta inserção excede o número de módulos publicados limite para Criptografia de campo Atribuído com o Produto de assinatura. Assinatura Enterprise para Criptografia de campoé necessário para módulos adicionais. Entre em contato com sua equipe de conta.

Após o envio bem-sucedido, seu módulo criptográfico será listado na tabela Módulos criptográficos. O sistema adiciona o nome ao escopo para evitar conflito com outras aplicações com escopo. Por exemplo, se você criar um módulo com o nome `my_crypto_module` no escopo da aplicação global, o nome será salvo como `global.my_crypto_module`.

O que Fazer Depois

Criação de uma especificação criptográfica

.

Criação de uma especificação criptográfica

Após criar um módulo criptográfico, crie uma especificação criptográfica para definir os algoritmos do módulo.

Antes de Iniciar


Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos** > **Tudo**.
2. Selecione o módulo criptográfico a ser definido para abrir as opções de configuração.
3. Em **Especificações de criptografia** , selecione **Novo** .



4. Preencha o formulário de Definição de algoritmo.
   Consulte Visão geral da especificação criptográfica para obter detalhes.



A tela de definição do algoritmo é aberta. Selecione opções para a geração de chave. Repita essa etapa para gerar várias chaves para o módulo de criptografia selecionado.

Campos da Definição de algoritmo

Campo	
Módulo criptográfico	Somente leitura. O nome do módulo criptográfico selecionado é exibido.
Finalidade da criptografia	Selecione a finalidade deste módulo. Por exemplo, você pode usá-lo para criptografia de dados, geração de assinatura ou encapsulamento de chave. Os algoritmos disponíveis são ajustados com base na finalidade de criptografia selecionada. Consulte Visão geral da especificação criptográfica para obter detalhes.
Algoritmo	Tipo de algoritmo usado para realizar a finalidade da criptografia. O algoritmo também controla a origem da chave. Ajusta-se automaticamente com base na finalidade de criptografia selecionada. Visão geral da especificação criptográfica para obter detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	
Modo de operação	Este campo pode ser exibido com base na finalidade de criptografia selecionada.
Tamanho	Selecione o tamanho do bit.
Hash	Este campo se torna disponível com base no algoritmo selecionado.
Preservação de igualdade	Habilita a criptografia não determinística. Esta opção aparece ao selecionar **Criptografia/descriptografia simétrica de dados** com **AES** e no modo **Cipher Block Chaining (CBC)**. Selecionar essa opção significa que se os mesmos dados forem criptografados novamente, os dados codificados serão os mesmos todas as vezes. A criptografia não determinística não oferece suporte à filtragem de uma lista de dados criptografados usando operadores de comparação de igualdade.
Integridade	O modo de operação GCM fornece integridade.

5. Selecione **Avançar**.
   A especificação criptográfica é listada na tabela Ciclo de vida da chave com base nos algoritmos selecionados.

O que Fazer Depois

Execute uma das seguintes operações:

- Selecione uma entrada na tabela Ciclo de vida da chave para definir o comportamento do ciclo de vida da chave. Consulte Configuração de estados do ciclo de vida da chave para obter detalhes para concluir a definição do ciclo de vida da chave.
- Selecione **Próximo** para criar uma chave criptográfica. Consulte uma das tarefas a seguir para geração de chaves:
  - Geração de uma chave criptográfica da ServiceNow.
  - Configurar propriedades de chaves fornecidas pelo cliente.
  - Importação do par de chaves de encapsulamento/desencapsulamento.

Configuração de estados do ciclo de vida da chave

Após criar uma especificação criptográfica, é possível configurar as ações de ciclo de vida para as chaves em sua instância.

Antes de Iniciar


Função necessária: sn_kmf.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Procedimento

1. Navegar até **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos** > **Tudo**.
2. Selecione o módulo criptográfico para configurar o ciclo de vida de uma chave.
3. Selecione um alias de chave na guia Especificações de criptografia.




4. Selecione **Avançar**.
   O campo Modelo de ciclo de vida será carregado. Os valores de ciclo de vida da chave padrão são criados com base nos algoritmos selecionados para a especificação criptográfica definida.
5. Selecione um ciclo de vida da chave na coluna **Aplica-se a** na etapa de Definição de ciclo de vida da especificação criptográfica.

Campos do Ciclo de vida da chave

Campo	Descrição
Aplica-se a	Chave selecionada à qual o ciclo de vida se aplica.
Para campo	Selecione o tipo de controle da chave à qual o ciclo de vida se aplica. **Valores de gerenciamento de ciclo de vida da chave "Para campo"** 
Tipo	Selecione se a avaliação do ciclo de vida da chave é um valor relativo ou um valor absoluto: ○ **Relativo**: insira um valor que dependa de outras entradas de dados no sistema, como geração de chave, ativação e desativação. ○ **Absoluto**: insira um valor exato, como uma data.
Ciclo de vida padrão	Somente leitura. Exibe um valor caso tenha sido definido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ordem	Insira a sequência na qual processar o estado do ciclo de vida da chave da especificação criptográfica.
Tipo de duração relativa	Duração do ciclo de vida: **Anos**, **Meses**ou **Dias**.
Duração relativa	Número de anos, meses ou dias em que a chave é válida.
Operação relativa	**Antes**ou **Depois**.
Relativo a	Campo ao qual a duração é relativa. Exibe se uma duração relativa ou operação foi selecionada. 

Geração de uma chave criptográfica da ServiceNow

Siga este procedimento para carregar e configurar uma chave criptográfica ServiceNow para criptografar dados confidenciais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gerentes criptográficos têm a opção de usar chaves fornecidas pela ServiceNow ou suas próprias chaves fornecidas pelo cliente (CSK) para criptografia em ServiceNow AI Platform com Criptografia de campo Enterprise. Para obter informações sobre CSK, consulte Configurar propriedades de chaves fornecidas pelo cliente.


Procedimento

1. Defina as configurações de criptografia de campo para usar as chaves geradas pela ServiceNow.
   Consulte Definição das configurações de Edge Encryption para selecionar o tipo de chave para obter detalhes.
2. Navegar até **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos** > **Tudo**.
3. Selecione o módulo criptográfico correspondente para abrir a página de detalhes do Módulo criptográfico.
4. Selecione a linha de entrada de alias de chave na guia Especificações de criptografia.
   Se uma chave ainda não tiver sido gerada, o campo de alias da chave estará vazio.
5. Selecione **Avançar** para navegar até a guia Origem da chave dos Componentes de especificação de criptografia.
   A guia Definição do ciclo de vida será exibida junto com a tabela Ciclo de vida da chave e pode ser revisada ou editada. Consulte Configuração de estados do ciclo de vida da chave para obter detalhes.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione **Servicenow** no campo



Origem.
Este campo varia de acordo com as configurações de Edge Encryption da Etapa 1 e o algoritmo selecionado. Para usar uma chave importada, consulte Importação do par de chaves de encapsulamento/desencapsulamento. Consulte Configurar propriedades de chaves fornecidas pelo cliente se você estiver usando sua própria chave.

7. Insira um nome amigável de alias da chave.
8. Selecione **Avançar** para ir para a guia Criação de chave.
9. Selecione **Gerar chave**.
   Depois de gerar a chave, o formulário Módulo criptográfico é recarregado exibindo a especificação criptográfica.
10. Selecione a guia **Chaves do módulo** para exibir as chaves.
    As informações seguras da chave são armazenadas na guia Chaves do módulo junto com o número de chaves existentes para a especificação criptográfica.



11. Selecione uma chave para executar ações de gerenciamento de chaves.
    Consulte Ações de gerenciamento de chave para obter detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de uma política de acesso ao módulo

Crie políticas de acesso ao módulo para decidir quais usuários e scripts podem acessar dados criptografados por um módulo criptográfico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager ou sn_kmf.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Criptografia de campo o oferece suporte a políticas de acesso ao módulo baseadas em função e opções de configuração adicionais se tornam disponíveis com (CLE_Ent funcionalidade).

- Configure a operação criptográfica específica nas políticas de acesso do módulo para módulos criptográficos que dão suporte operações simétricas Por exemplo, um usuário pode ser habilitado para criptografar dados, mas não descriptografar dados.
- Defina um valor de política de acesso ao módulo padrão ou de acordo com um módulo criptográfico.
- Associa versões de script em que as mudanças no script são rastreadas e invalida a política de script, fornecendo melhor segurança para políticas de acesso ao módulo do tipo script.

A funcionalidade CLE_Ent está disponível com uma assinatura paga. Consulte para conhecer os recursos suportados e as opções disponíveis com cada oferta. Para obter mais informações, consulte Criptografia de campo Enterprise.

Nota:
O comportamento padrão das políticas de acesso ao módulo (MAPs) é Rejeitar para ajudar a impedir qualquer acesso não autorizado, a menos que explicitamente declarado nos registros MAP.


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Políticas de Acesso ao Módulo** > **Todos** .
   Se você não criar um módulo criptográfico configurado para Criptografia/Descriptografia de dados simétricos, uma política de acesso ao módulo gerada automaticamente será criada e listada na tabela.
2. Selecione **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione **Especificar finalidade** para escolher uma **Especificação de criptografia** e definir a **Operação granular**.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Com as especificações criptográficas para criptografia/descriptografia simétrica de dados e encapsulamento/desencapsulamento simétrico, o campo **Operação granular** ficará disponível se você marcar a caixa de seleção **Especificar finalidade**.



3. Preencha o formulário.

Campos de políticas de acesso ao módulo

Campo	Descrição
Nome da política	Insira um nome para a política.
Módulo de criptografia	Selecione o ícone de pesquisa ( ) para selecionar um módulo.
Especificação de criptografia	Selecione ou crie especificação criptográfica ao gerar a política de acesso ao módulo. Este campo se torna disponível quando a caixa de seleção **Especificar finalidade** é marcada.
Operação granular	Selecione a finalidade criptográfica na especificação criptográfica. Os valores disponíveis dependem do tipo de especificação criptográfica selecionada. Consulte para obter detalhes sobre finalidades de criptografia.
Tipo	○ **Escopo**: controla o acesso pelo escopo da aplicação. ○ **Usuário do sistema**: permite que os usuários do sistema acessem os módulos de criptografia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Script**: controla o acesso por script. Consulte para obter mais informações ○ **Função**: controla o acesso por função do usuário. ○ **Troca de recurso**: controla o acesso usando Resource Exchange. Para obter mais informações, consulte . **Nota:** Somente o tipo de função é compatível com Criptografia de campo. Todos os outros tipos estão disponíveis com Criptografia de campo Enterprise.
Escopo de destino	O campo está visível como um identificador do tipo **Escopo**. Refere-se à funcionalidade da política. Selecione as aplicações no menu de pesquisa. **Nota:** O escopo de destino não é compatível e só pode ser definido com Criptografia de campo Enterprise
Função de destino	O campo está visível como um identificador do tipo **Função**. Função á qual essa política se aplica.
Tabela de scripts Scripts de destino	Esses campos aparecem quando você seleciona **script** como o tipo. O campo está visível como um identificador do tipo **Script**. Seleciona uma tabela à qual essa política se aplica. Documento ao qual essa política se aplica. Selecione o **Nome da tabela** e o documento relacionado à política. Na primeira vez que um script chama um módulo criptográfico, o acesso ao módulo é negado e o desenvolvedor recebe um erro. Isso concede ao proprietário do módulo a capacidade de conceder ou recusar acesso ao módulo.
Troca de recursos: ○ Especificação de criptografia ○ Tipo de aprovação ○ Host de instância de destino	Essas opções aparecem quando você seleciona como tipo. Resource Exchange é compatível com KMF e quando o módulo primário é **column_level_encryption**. Selecione a especificação de criptografia, Única ou Recorrente, e o URL da instância de destino. Para obter mais informações, consulte .
Representação	Nas políticas de acesso ao módulo baseadas em função, os usuários podem acessar dados criptografados usando uma sessão de representação. Quando usuários, como os administradores, representam outros usuários, essas políticas de acesso ao módulo habilitadas para representação são aplicadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Especificar finalidade	Selecione para alternar o campo de especificação criptográfica como um campo disponível para a política.
Ativo	Selecione para ativar a política.
Resultado	Selecione uma das seguintes propriedades: ○ **StrictReject** rejeita o acesso em todas as circunstâncias. ○ **Rejeitar** rejeita os usuários com a **Função de destino** ou o **Escopo de destino** acessem este módulo de criptografia, a menos que outra política permita o acesso. ○ **Rastrear** para permitir o acesso e monitorar o uso do módulo.

4. Selecione **Enviar**.

Aviso:

Para usuários de suporte a criptografia legada:

Se você estiver usando a versão não corporativa de Criptografia de campo, você está limitado a cinco módulos. Se você excedeu esse limite, receberá o seguinte aviso:

Esta inserção excede o número de módulos publicados permitidos para Criptografia de campo atribuído com o produto de assinatura. Assinatura Enterprise para Criptografia de campoé necessário para módulos adicionais. Entre em contato com sua equipe de conta.

5. Seleção do nome da política associada ao módulo criptográfico que você deseja examinar.
Usando a política de acesso ao módulo do tipo Script:

Uma política de acesso ao módulo é gerada automaticamente com base na configuração de acesso padrão quando o script é executado. O nome do módulo é precedido por AutoGen-. Por exemplo, o módulo Module-TestPolicy está listado como AutoGen-Module-TestPolicy na coluna Nome da política.

O formulário de Política de solicitante de criptografia lista a política de solicitante que você selecionou. O campo Escopo de destino especifica o escopo do script que está tentando usar o módulo. Consulte para obter informações adicionais.

Nota:
No máximo cinco políticas de acesso ao módulo são permitidas com Criptografia de campo. Consulte para opções de configuração.

Crie uma política granular de acesso ao módulo de função para criptografia simétrica

Crie uma política de acesso ao módulo de função (MAPA) granular para proteger os dados e permitir que usuários não atribuídos a um MAPA específico enviem formulários em um registro público.


Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Políticas de Acesso ao Módulo** > **Tudo**.
2. Selecione **Novo**.
3. Insira um nome para a política.
4. Selecione **Módulo de criptografia** que você concederá acesso.
5. Selecione o apropriado **Função de destino** .
6. Selecione a caixa Especificar finalidade e insira os detalhes da finalidade nos campos recém-exibidos da seguinte forma:



- **Especificação de criptografia** : Selecione a especificação de criptografia a ser usada.
- **Operação granular** : Selecione Criptografia simétrica na lista suspensa.

7. Selecione **Ativo** caixa.
8. Para **Resultado** selecione **Rastrear** .

Resultado

O MAPA de função granular permite que um usuário que não está atribuído a um MAPA envie formulários de registro público ao proteger os dados.

Crie uma política de ciclo de vida de módulo criptográfico

Crie uma política de ciclo de vida do módulo criptográfico para impor limites aos módulos criptográficos, como por quanto tempo a chave é válida. Crie políticas para proteger módulos criptográficos, limitando sua exposição.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma política de ciclo de vida do módulo criptográfico é uma política de nível de instância. Quanto mais exposição uma chave criptográfica tiver, maior será a probabilidade de ela

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ser comprometida. Proteja as chaves limitando por quanto tempo elas podem ser usadas e quem pode usá-las.

Os seguintes recursos regem os módulos criptográficos:

- As políticas de instância definem limites para a instância. Por exemplo, se você especificar na política da instância que a data de expiração nunca deve ser superior a dois anos após a data de ativação, você não poderá usar as regras de ciclo de vida para definir uma data de expiração cinco anos após a data de ativação.

- Os modelos de ciclo de vida da instância permitem que a definição de políticas diferentes para chaves diferentes. Os modelos oferecem regras de ciclo de vida padrão para módulos criptográficos a fim de que elas não precisem ser recriadas para cada módulo. Por exemplo, é possível definir datas de expiração diferentes para chaves de criptografia de dados simétrica e para chaves públicas.

- As regras de ciclo de vida afetam diretamente as chaves. Por exemplo, se você especificar nas regras do ciclo de vida que a data de expiração deve ser dois anos após a data de ativação, as chaves vão expirar dois anos após a data de ativação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Políticas de Ciclo de Vida** > **Políticas da Instância**.
2. Selecionar **Novo(a)**.
3. Preencha o formulário.

   Campos das Políticas de ciclo de vida criptográfico

Campo	Descrição
Aplica-se a	Somente leitura. A chave à qual o ciclo de vida se aplica.
Ativo	Selecione para ativar a política.
Condição de política	Declarações de condições que especificam quando ativar, renovar, desativar e destruir o módulo criptográfico.
Resultado	**Rejeitar** para revogar o acesso ao módulo criptográfico ou **Rastrear** para permitir o acesso e monitorar o uso do módulo criptográfico.

O que Fazer Depois

Se quiser adicionar exceções a essa política de ciclo de vida em nível do módulo, consulte Crie exceções de política de ciclo de vida do módulo.

Crie exceções de política de ciclo de vida do módulo

Crie uma exceção de política de módulo para mudar a política de ciclo de vida de uma chave somente para um específico em uma instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager e sn_kmf.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As exceções se aplicam somente a esse módulo e não a toda a instância. Por exemplo, um administrador configurou chaves simétricas para serem limitadas a um ano no nível da instância. Uma exceção pode ser feita no nível do módulo para ser de dois anos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos Tudo**.
2. Selecione o módulo criptográfico que usará as exceções de política.
3. Na tabela Módulo criptográfico, selecione **Exceções às políticas do módulo** guia.
4. Selecionar **Novo(a)**.
5. Preencha o formulário.

Campos das Exceções às políticas do módulo

Campo	Descrição
Módulo de criptografia	Nome do módulo selecionado. Este campo é somente leitura.
Aplica-se a	A chave especificada é preenchida automaticamente.
Tipo de Chave	Tipo de chave ao qual as políticas de exceção estão relacionadas. **Nota:** Você só pode selecionar um único tipo de chave, mas várias políticas de exceção podem ser criadas por módulo criptográfico.
Condição de Política	Condição personalizável que determina quando a exceção de política se aplica.
Resultado	O resultado que ocorre quando a condição no **Condição da política** o campo foi atendido. ○ **Rejeitar** rejeita o uso da chave. ○ **Rastrear** permite que a chave seja usada.

6. Selecionar **Enviar** A ser retornado à tabela Módulo criptográfico.

Referência da estrutura de gestão de chaves

A API/UX Estrutura de gestão principal (KMF) permite que você personalize e gerencie totalmente como as operações criptográficas serão realizadas na instância ServiceNow. A ServiceNow Estrutura de gestão principal fornece uma interface segura e abrangente para serviços de gerenciamento de chaves criptográficas do lado da instância.

estados do ciclo de vida da chave da Estrutura de gestão de chaves

O KMF oferece suporte a vários estados de ciclo de vida de chave criptográfica por meio da imposição de ações permitidas específicas. Por exemplo, somente as chaves em estado ativo podem ser usadas integralmente para a finalidade criptográfica pretendida. A tabela a seguir fornece mais detalhes sobre os diferentes estados do ciclo de vida da chave.

Funções instaladas com o Key Management Framework

O Estrutura de gestão principal (KMF) apresenta funções específicas para o módulo criptográfico e configurações relacionadas ao gerenciamento de chaves.

Visualização da política de acesso ao módulo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use a visualização da política de acesso ao módulo para exibir todas as informações relevantes do módulo criptográfico em uma única página de IU.

Depurador de política de acesso ao módulo

Use o depurador de política de acesso ao módulo para revisar as informações de registro em log e entender por que seus usuários têm ou não acesso a um contexto criptografado.

Pacote de assinatura do Gerenciamento de criptografia e chaves

Com o gerenciamento de chaves, Criptografia de campoé atualizado sem custo adicional para os módulos de criptografia altamente configuráveis. Você também tem a opção de fazer upgrade para a licença de uso ilimitado. Assine o novo pacote de direitos de criptografia, Criptografia da plataforma, que inclui Criptografia da nuvem e Criptografia de campo Enterprise.

estados do ciclo de vida da chave da Estrutura de gestão de chaves

O KMF oferece suporte a vários estados de ciclo de vida de chave criptográfica por meio da imposição de ações permitidas específicas. Por exemplo, somente as chaves em estado ativo podem ser usadas integralmente para a finalidade criptográfica pretendida. A tabela a seguir fornece mais detalhes sobre os diferentes estados do ciclo de vida da chave.

Estado ou ação do ciclo de vida da chave	Descrição
Ativo	A chave ativa é usada para gerar novo conteúdo, como criptografia ou assinatura. Só pode haver uma chave ativa para uma determinada especificação criptográfica em um módulo criptográfico.
Comprometido	As chaves comprometidas não podem ser usadas para gerar novo conteúdo, como criptografia ou assinatura, mas ainda podem ser usadas para identificar a finalidade do conteúdo existente, como descriptografia ou verificação. Podem existir várias chaves no estado comprometido para serem revogadas em determinada especificação criptográfica em um módulo criptográfico Qualquer chave ativa ou suspensa pode ser movida para um estado comprometido.
Desativado	Qualquer chave ativa pode ser desativada. Pode haver várias chaves em um estado desativado para uma determinada especificação criptográfica em um módulo criptográfico. Por exemplo, quando a chave é girada, a chave ativa atual é desativada. As chaves desativadas não podem ser usadas para gerar novo conteúdo, como criptografia ou assinatura, mas ainda podem ser usadas para identificar finalidades do conteúdo existente, como descriptografia ou verificação. **Nota:** Chaves comprometidas e revogadas são tratadas como chaves desativadas.
Destruído	Quando uma chave é destruída, seu material é removido permanentemente e não pode mais ser usado para fins criptográficos. Qualquer chave desativada pode ser destruída usando a automação do ciclo de vida quando não tiver sido usada no intervalo de tempo designado configurado. Pode haver várias chaves no estado destruído para uma determinada especificação criptográfica em um módulo criptográfico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estado ou ação do ciclo de vida da chave	Descrição
	Aviso: Os dados associados a uma chave destruída não podem mais ser acessados, portanto, deve-se ter muito cuidado ao executar uma ação de destruição de chave.
Gerado	Podem existir várias chaves no estado gerado para uma determinada especificação criptográfica em um módulo criptográfico Uma chave gerada pode ser movida para o estado ativo quando não houver chave ativa para a especificação criptográfica fornecida. A primeira chave gerada é definida automaticamente como ativa. **Nota:** Se a escolha for gerar uma nova chave, então uma nova chave será gerada e ativada mesmo que existam chaves em estado gerado para a especificação criptográfica fornecida.
Renovado	Uma chave ativa que tenha uma data de expiração pode ser renovada quantas vezes quiser estender o período do ciclo de vida da chave. **Nota:** A diferença entre a data de ativação e a data de expiração será calculada e a data de expiração será adiada para essa duração a partir do dia em que a renovação for feita.
Retomar	A ação de IU está disponível para que chaves suspensas sejam movidas de volta para um estado ativo quando não existir nenhuma outra chave ativa para a especificação criptográfica fornecida.
Revogado	Qualquer chave ativa ou suspensa pode ser movida para o estado de revogada. Chaves revogadas não podem ser usadas para gerar novo conteúdo, como criptografia ou assinatura, mas ainda podem ser usadas para identificar a finalidade do conteúdo existente, como descriptografia ou verificação. Podem existir várias chaves no estado revogado para determinada especificação criptográfica em um módulo criptográfico.
Girado	A rotação de chave resulta na desativação da chave ativa atual e na ativação de outra chave. Selecione a nova chave ativa entre as seguintes: • Geração de uma nova chave. • Aponte para uma chave importada existente. Qualquer chave ativa pode ser girada.
Suspenso	Pode haver várias chaves em estado suspenso para uma determinada especificação criptográfica em um módulo criptográfico. Quando a chave está suspensa, ela pode ser retomada e um estado ativo pode ser reatribuído quando não existir nenhuma outra chave ativa para essa especificação criptográfica.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções instaladas com o Key Management Framework

O Estrutura de gestão principal (KMF) apresenta funções específicas para o módulo criptográfico e configurações relacionadas ao gerenciamento de chaves.

Importante:
KMF as funções são necessárias para usar Estrutura de gestão principal. Usuários sem KMF as funções não podem acessar listas, tabelas e módulos usados para configurar o gerenciamento de chaves.



Administrador do KMF [sn_kmf.admin]

Atribui funções a outros usuários para executar operações no Estrutura de gestão principal da ServiceNow.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Importante:
Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

- Esta função é atribuída por meio do processo mostrado em Atribuição de funções do Estrutura de gestão principal.
- Usuários com esta função também devem ter admin e security_admin
- Você deve ter essa função para designar funções do KMF e, além disso, pode executar todos os recursos do gerenciador de criptografia do KMF.

Gerenciador de criptografia do KMF [sn_kmf.cryptographic_manager]

Crie, leia e atualize operações em módulos criptográficos (associação de chaves para uso de criptografia e configurações de algoritmo) e políticas de acesso ao módulo. Além disso,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

os gerenciadores de criptografia do KMF podem executar operações de gerenciamento de chaves (gerar, girar, revogar) e de ciclo de vida.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Esta função só pode ser atribuída a um usuário por um administrador do KMF.

Auditor de criptografia do KMF [sn_kmf.cryptographic_auditor]

Exibir informações do módulo criptográfico, metadados de chave e detalhes relacionados ao ciclo de vida, bem como informações de política de acesso ao módulo (MAP).

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Esta função só pode ser atribuída a um usuário por um administrador do KMF.

Integrador de criptografia do KMF [sn_kmf.cryptographic_integrator]

Integre Estrutura de gestão principal a armazenamentos de chaves ou sistemas externos.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Esta função só pode ser atribuída a um usuário por um administrador do KMF.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Operador de criptografia do KMF [sn_kmf.cryptographic_operator]

Acesse parte do ciclo de vida da chave ServiceNow Estrutura de gestão principal: renovação, rotação, revogação.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Atribuição de funções do KMF

Atribua funções KMF aos administradores, que por sua vez podem atribuir outras funções KMF.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: admin e security_admin


Você deve elevar para a função security_admin antes de atribuir a função de administrador do KMF. Para obter instruções, consulte Elevar para uma função privilegiada.

Procedimento


1. Elevação para a função de administrador de segurança.
2. Navegar até **Administração de Usuários** > **Usuários** e selecione o usuário que você deseja ser KMF administrador.
3. Verifique se o usuário já tem as funções admin e security_admin.
   Caso contrário, selecione **Editar** na lista relacionada de Funções e adicione **admin** e **security _admin**.
4. Navegar até **Segurança do sistema** > **Administração do gestão de chave**.
5. Selecione o usuário que deseja que seja administrador do KMF na coluna **Usuários disponíveis** e mova-o para a coluna **Usuários selecionados**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



6. Selecione **Save** (Salvar).
7. Navegar até **Administração de Usuários** > **Usuários** e selecione o usuário ao qual você acabou de atribuir a função sn_kmf.admin.
   O usuário tem a função sn_kmf.admin na lista relacionada **Funções** e pode atribuir outras funções KMF.




O que Fazer Depois

Se você tiver a função de administrador do KMF, siga estas etapas para atribuir outras funções do KMF:

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Navegar até **Administração de Usuários** > **Usuários** E selecione o usuário que você deseja que tenha outra função KMF, como KMF Cryptographic Manager.
2. Na lista relacionada de Funções, clique em **Editar** e selecione as funções do KMF que deseja atribuir aos usuários. Todas as funções KMF começam com `sn_kmf`.



Visualização da política de acesso ao módulo

Use a visualização da política de acesso ao módulo para exibir todas as informações relevantes do módulo criptográfico em uma única página de IU.



Os administradores do Key Management Framework e gerentes criptográficos podem usar a página de IU da política de acesso ao módulo para exibir todos os mecanismos de controle de acesso relacionados a um único módulo criptográfico. Use as informações coletadas nesta página de IU para determinar quem tem acesso às informações criptografadas em sua instância.

Usuários com *`sn_kmf.admin`*ou *`sn_kmf.cryptographic_manager`*As funções podem acessar a página de IU de visualização da política de acesso ao módulo navegando até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos** > **Tudo**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução automática

Rótulos de resultados


As políticas de acesso ao módulo contêm um campo de **Resultado** que determina se o acesso ao módulo criptográfico selecionado deve ser concedido. A página de IU exibe um rótulo nos elementos da página de IU com base no valor desse campo.

Rótulo da IU	Valor do campo de resultado	Definição
Track	`Track` ou `Allow`	O acesso é concedido a todos os usuários, incluindo scripts.
Reject	`Reject`	O acesso é negado, a menos que uma política de acesso ao módulo de rastreamento seja encontrada.
StrictReject	`StrictReject`	Acesso negado.
Absent	`N/A`	A política de acesso ao módulo não existe na instância. Acesso negado a todos.

Políticas globais

Use a seção **Políticas globais** para revisar as políticas de acesso ao módulo que controlam o acesso no nível da plataforma.

Selecione o botão **"Gerenciar"** abaixo de qualquer uma das políticas para navegar até esse registro de política. Se a política não existir, um botão **"Adicionar"** aparecerá abaixo dessa entrada. Selecione o botão **"Adicionar"** para navegar até um novo registro de política onde você pode definir a política.



Política	Definição
Regra padrão	A política de regra padrão define o comportamento quando nenhuma regra corresponde a uma solicitação de acesso.
Back-end da plataforma	A política back-end da plataforma controla o acesso ao código da plataforma interna às chaves criptográficas.
Mecanismo de script	A política do mecanismo de script rege se o mecanismo de script tem permissão para acessar chaves criptográficas.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Política	Definição
Usuário do sistema	A política de usuário do sistema rege se o usuário do sistema tem permissão para acessar chaves criptográficas.

Recursos úteis

Use a seção **"Recursos úteis"** para encontrar links para a documentação de produtos, artigos de conhecimento relevantes e uma breve descrição sobre como as políticas de acesso ao módulo são avaliadas na plataforma. Para obter uma visão mais profunda de como as políticas de acesso ao módulo são avaliadas, consulte Depurador de política de acesso ao módulo.




Políticas granulares

Use a seção de **Políticas granulares** para exibir listas de políticas de acesso a módulos separadas por tipo de política. Use as guias acima da lista para selecionar uma categoria de política a ser exibida.

- Função
- Escopo
- Escopo e domínio (se a Separação de domínios estiver ativa)
- Script
- Troca de recursos (se o módulo criptográfico for uma password2 ou Criptografia de campo submódulo)
- Identidade (se a Gestão de segredos Enterprise estiver ativa)

Por padrão, cada lista exibe somente as políticas ativas. Use o ícone de filtro para alterar o filtro padrão da lista.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuários com acesso

Use a seção **Usuários com acesso** para ver uma lista de todos os usuários que têm acesso ao módulo criptográfico selecionado. A lista é agrupada por usuário, pois usuários individuais podem possuir várias funções que concedem acesso a um módulo criptográfico.




Depurador de política de acesso ao módulo

Use o depurador de política de acesso ao módulo para revisar as informações de registro em log e entender por que seus usuários têm ou não acesso a um contexto criptografado.

As MAPs (políticas de acesso ao módulo) definem controles no nível da instância para acesso a módulos criptográficos. Os chamadores (por exemplo, um usuário ou script) exigem acesso explícito para usar um módulo criptográfico para criptografia e descriptografia. Use o depurador para ver quais políticas são avaliadas quando um solicitante tenta acessar um módulo criptográfico. Você também pode usar o depurador e saber por que o acesso está ou não sendo concedido.

Este fluxograma mostra como sua instância avalia as solicitações de acesso a um módulo criptográfico.



Como controlar o acesso aos logs de depuração

O acesso aos logs de depuração de acesso ao módulo é determinado pela sua função. Usuários com `sn_kmf.admin`e. `sn_kmf.cryptographic_manager`as funções têm acesso ao depurador. Conceda acesso a outras funções usando a propriedade `glide.kmf.module_access_policies.debugger.authorized.roles` do sistema. O valor desta propriedade é uma lista com funções, separadas por vírgulas, que acessam os logs de depuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como habilitar ou desabilitar o depurador

Para habilitar mensagens de log de depuração para políticas de acesso ao módulo, navegue até **Tudo** > **Diagnósticos** > **Depuração de sessão** > **Políticas de acesso ao módulo de depuração** > **.**


Ao terminar a depuração, você pode desabilitar as mensagens de registro em log navegando até **Tudo** > **Diagnósticos** > **Depuração de sessão** > **Desabilitar Tudo** > **.**

Como acessar of logs

Depois de habilitar a depuração, navegue até uma página que aciona uma avaliação de MAP para exibir os logs de depuração de MAP. As mensagens de depuração aparecem na parte inferior da página.

Dica:

Você pode usar a representação para solucionar problemas de acesso de outros usuários. Para obter mais detalhes sobre a representação, consulte Impersonating users . Para exibir os logs de depuração a partir da perspectiva de outro usuário, certifique-se de que suas políticas de acesso ao módulo com o tipo `role` tenham o campo **Representação** definido como **true (verdadeiro)**.



Neste exemplo, um solicitante faz duas solicitações de acesso ao módulo criptográfico `global.fuji`. Uma criptografia simétrica que é concedida, e uma descriptografia simétrica que foi negada.

Noções básicas sobre entradas no log

As informações de depuração são estruturadas da seguinte forma.

1. Esta primeira linha exibe o módulo criptográfico que está recebendo a solicitação de acesso.
2. As linhas entre a primeira e a última linha exibem os MAPs na ordem em que foram avaliados e incluem nome, tipo, meta, operação granular e resultado.
3. A última linha exibe a Policy Decision (decisão de diretrizes) (se aplicável) e o resultado do acesso à rede para o solicitante (se o solicitante foi concedido acesso).

Cada linha começa com um ícone que indica seu tipo de mensagem.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ícones de mensagens


Ícone	Tipo de mensagem
	Mensagem informativa
	A política de acesso ao módulo concede acesso
	A política de acesso ao módulo nega acesso
	O solicitante tem acesso concedido
	O solicitante tem acesso negado
	Sem política de acesso ao módulo para avaliação

Exemplos de logs de depuração


Mensagem de acesso concedido



Mensagem de acesso negado



Acesso negado (Sem política de acesso ao módulo para avaliação



Acesso negado (falta de permissão)



Pacote de assinatura do Gerenciamento de criptografia e chaves

Com a Gestão de chaves, Criptografia de campoé atualizado sem custo adicional para incluir módulos de criptografia altamente configuráveis. Opcionalmente, você também pode fazer upgrade para a licença de uso ilimitado. Assine o novo pacote de direitos de criptografia, Criptografia da plataforma, que inclui Criptografia da nuvem e Criptografia de campo Enterprise.

Recursos do Criptografia de campo

Criptografia de campo com módulos de criptografia está incluído gratuitamente em sua instância e inclui NIST 800-57 gestão de chaves.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ServiceNow Recursos do grupo de Criptografia da plataforma

O grupo Criptografia da plataforma adiciona os seguintes recursos e ofertas:

- Criptografia.
- Criptografia da nuvem com gerenciamento de chave.

Informações adicionais

Para saber mais sobre gerenciamento de chaves, consulte Explorar a Estrutura de Gestão de ChavesExplorar a Estrutura de Gestão de Chaves.

Ações de gerenciamento de chave

Um dos principais recursos do KMF é fornecer a capacidade de gerenciar chaves, como revogar ou girar chaves. A KMF protege corretamente os dados confidenciais com os materiais de criptografia e as operações de ciclo de vida mais atualizados.

A tabela a seguir fornece um resumo das principais operações de ciclo de vida e ações de gerenciamento. A finalidade do módulo criptográfico foi aplicada aos dados com a configuração do módulo criptográfico e não tem impacto nos dados.

Ação de gerenciamento de chave	Descrição
Gerar chave	Gera uma nova chave para o módulo criptográfico determinado. A primeira chave gerada será definida como *`ativa`*.
Girar chave	Desativa a chave atual e gera uma nova. A nova chave do módulo será definida como atual (ativa).
Revogar chave	Marca a chave atual e o estado do ciclo de vida como revogados. O módulo criptográfico gera automaticamente uma nova chave sobre novos dados e define o status da chave como ativo. Revogar significa que a chave não será mais usada para criptografia. No entanto, ela ainda pode ser usada para descriptografia. Não é possível destruir uma chave.
Suspender chave	Marca a chave atual como suspensa. Retome manualmente a chave suspensa ou revogue-a para gerar uma nova chave de módulo antes de usar o módulo criptográfico novamente.
Retomar chave	Marca uma chave suspensa como a chave ativa.
Renovar chave	Estende a vida útil da chave atual. O botão **Renovar** fica disponível nas seguintes circunstâncias: • Você recebeu a função de gerente de criptografia. • O estado do ciclo de vida foi marcado como **Ativo** ou **Renovado**. • Uma data de expiração foi definida na definição de ciclo de vida do módulo.

Exibição e gerenciamento de chaves

Analise o status de qualquer chave para determinar outras ações de chave, como quando renovar, girar, suspender, desativar ou destruir uma chave atual.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos** > **Tudo**.
2. Selecione um módulo criptográfico

   O formulário de Módulo criptográfico <module-name> aparecerá.
3. Na guia Chaves do módulo, clique no alias da chave para revisar o status da chave no formulário de ciclo de vida <key name>.
4. Revise o formulário, já que todos os campos são somente leitura.

Campos de chaves de ciclo de vida criptográfico

Campo	Descrição
Data de geração	Exibe a data em que a chave foi gerada.
Data de ativação	Exibe a data em que a chave foi ativada.
Data da última renovação	Exibe a data em que a chave foi renovada.
Data da última rotação	Exibe a data em que a chave foi girada.
Data de desativação	Exibe a data em que a chave foi desativada.
Data de destruição	Exibe a data em que a chave foi destruída.
Estado de ciclo de vida da chave	Exibe o estado do ciclo de vida da chave.
Data de ativação futura	Exibe a data de ativação futura da chave.
Data de renovação futura	Exibe a data de renovação futura da chave.
Data de rotação futura	Exibe a data futura da rotação da chave.
Data de destruição futura	Exibe a data futura em que a chave será destruída.
Data de vencimento	Exibe a data de expiração da chave.

5. Para executar uma ação na chave, clique em uma das seguintes opções para que entrem em vigor imediatamente:
   - **Revogar Chave**: Selecione para desativar a chave e gerar uma nova chave. Insira o motivo pelo qual você está revogando a chave.
   - **Girar Chave**: Selecione para desativar a chave atual e gerar uma nova chave em seu lugar. A nova chave será listada na tabela Chave do módulo e o número da Versão da chave será aumentado em 1. Consulte para obter detalhes.
   - **Suspender Chave**: Selecione para desativar a chave atual.
   - **Retomar chave**: selecione para marcar uma chave suspensa como chave ativa. Essa opção só ficará disponível depois que a chave ativa for suspensa.

Girar chaves

Para aumentar a segurança, você pode girar suas chaves criptográficas em uma programação pré-determinada. A rotação de chave acontece quando você descontinua uma chave de criptografia e substitui a chave antiga por meio da geração de uma nova chave criptográfica.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os módulos de criptografia, ao contrário dos contextos de criptografia, oferecem suporte a uma recodificação de registros para nova criptografia com uma nova chave. Abaixo demonstramos como executar manualmente uma operação de rotação de chave em um módulo criptográfico.

Procedimento
1. Navegar até **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos** > **Tudo**.
2. Selecione o módulo criptográfico em que se realizará a rotação de chave.
3. Na guia **Chaves do módulo**, selecione a chave Ativa.


Selecione a chave ativa



4. Selecione **Girar chave**.
   O estado do ciclo de vida da chave mudará para "Desativado". Os campos **Data da última rotação**, **Data da desativação** e **Versão da chave** são atualizados.
5. Retornar a **Módulo de Criptografia** > **Chaves do módulo** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Há uma chave de módulo extra listada na tabela. A chave recém-girada se torna "Ativa" e a última chave é "Desativada".

Importação de uma chave do serviço web

Carregue com segurança uma chave de cliente externa em sua instância usando a importação de uma chave de um serviço web (por exemplo, a REST API chave). As chaves públicas simétricas e assimétricas podem ser importadas para um módulo criptográfico de destino do KMF.

A chave a ser importada (a chave de destino) deve ser criptografada com uma chave de encapsulamento antes de ser carregada no módulo criptográfico de destino da instância. Essa chave de encapsulamento é o componente público de um par de chaves pública/privada, que precisa estar presente na instância. A chave é um pré-requisito antes que a chave de destino encapsulada possa ser carregada por meio de Importar de serviços da Web.

Esses dois procedimentos separados (importar o par de chaves agrupadas e importar a chave de destino agrupada do serviço web) são detalhados na documentação abaixo. Esse par de chaves deve ser gerado e carregado para ficar disponível no módulo criptográfico de Importar chave interno da instância.

Nota:
Esse exemplo usa o OpenSSL para a geração de chave e certificado e a ferramenta de teste Postman API para mostrar o uso da API REST. Substitua-os por outras ferramentas comparáveis com base nos requisitos da sua empresa.

Importação do par de chaves de encapsulamento/desencapsulamento

Defina as configurações de importação do Estrutura de gestão principal antes de importar uma chave.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este exemplo usa o OpenSSL para geração da chave e do certificado. Substitua-os por outras ferramentas comparáveis com base nos requisitos da sua empresa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento


1. Em seu ambiente local, use o terminal para criar um certificado.
   Por exemplo: `openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:4096 -keyout wrapping_private.key -out wrapping_public.crt`

   Este certificado é um componente público que contém uma chave. O certificado é usado para encapsular a chave simétrica do AES.

2. Em seu ambiente local, use o terminal para criar um armazenamento de chaves contendo o certificado público (com a chave de encapsulamento) e a chave de desencapsulamento privada.
   Por exemplo: `openssl pkcs12 -export -in wrapping_public.crt -inkey wrapping_private.key -name "wrapping_key_alias" -out wrapping_keystore.p12`

3. Em sua instância, navegue até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Configurações de importação** > **Configurações de importação de chave**.

4. Na seção Definição de algoritmo, verifique se a **Finalidade da criptografia** está definida como *`Desencapsulamento de chave assimétrica`*.



5. Selecione um algoritmo apropriado que se alinhe com o material da chave assimétrica do armazenamento de chaves importado.
   Consulte Visão geral da especificação criptográfica para obter informações adicionais.

6. Selecione **Avançar**.

7. Na seção **Definição do ciclo de vida**, clique em **Avançar** para continuar.

8. Na seção **Origem da chave**, selecione **Importar do PKCS12** ou **Importar do BCFKS** no campo **Origem**.

   Nota:
   Se estiver usando o armazenamento de chaves de exemplo da etapa 1, selecione **Importar de PKCS12**.

9. Insira um **Alias de chave** para identificar a chave.
   Esse alias deve corresponder ao alias de chave (ou "nome amigável") que foi especificado ao gerar o certificado ou o armazenamento de chaves a ser carregado. Continuando o exemplo acima, seria `wrap_key_alias`.

10. Selecione **Avançar**.
    A seção **Criação de chave** inclui um link **Importar chave**, que exibe uma caixa de diálogo para carregar o armazenamento de chaves. Continuando o exemplo, seria `wrapping_keystore.p12`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importar uma chave encapsulada do serviço da Web

Carregue sua chave encapsulada em um módulo criptográfico usando a chave de importação da funcionalidade de Serviço da web. O exemplo usa uma chave simétrica. Etapas semelhantes podem ser usadas para importar uma chave assimétrica.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: sn_kmf.cryptographic_manager (configuração do módulo), sn_kmf.cryptographic_operator (autenticação básica da operação REST)


Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

KMF A importação do acesso de endpoint da chave é necessária para concluir o processo de importação da chave.

Este exemplo usa o OpenSSL para gerar chaves e certificados. Você pode substitui-lo por outras ferramentas comparáveis com base nos seus requisitos.

Procedimento

1. Usando o terminal no seu dispositivo local, encapsule sua chave simétrica usando a chave de encapsulamento de chave pública do módulo Importação de chave.
   Por exemplo: `openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey public_wrapping_key.pem -in symmetric_key.bin -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:sha256 -out wrapped_symmetric_key.txt`
   Este exemplo cria um arquivo de chave encapsulado chamado `wrapped_symmetric_key.txt`.
2. Crie um módulo criptográfico para ser vinculado à API.
   Consulte ou para obter informações adicionais.
3. Adicione uma especificação criptográfica com as seguintes seleções.
   - **Objetivo da criptografia**: *`Criptografia/descriptografia simétrica de dados`*.
   - **Origem da chave**: *`Importar do serviço web`*


   Consulte ou para mais informações.
4. Execute uma *`solicitação HTTP POST`* para a importação do endpoint REST do serviço web.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A importação bem-sucedida da chave pública resulta em uma mensagem de resposta HTTP com `Status 200`.

5. Verifique se a chave foi importada com sucesso para o módulo criptográfico de destino.



Integridade do Key Management Framework

Acesse informações sobre o estado de integridade doEstrutura de gestão principal sob demanda. Os erros de advertência e de avarias contêm uma mensagem detalhada.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf_cryptographic auditor ou sn_kmf_admin or sn_kmf_cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada componente do Estrutura de gestão principal é descrito e relata os seguintes status e cores:

- Verde/operacional: o componente está operacional, nenhum erro a ser relatado.
- Cinza/desativado: o componente está inativo, portanto, nenhuma verificação de integridade foi realizada.
- Amarelo/degradado: advertência. O componente está funcionando, mas é provável que ocorram atrasos ou problemas transitórios.
- Vermelho/avaria: um erro fatal está impedindo o funcionamento do componente, o que provavelmente causará indisponibilidades parciais.

Os componentes podem incluir relatórios individuais de subcomponentes cujo próprio estado de integridade afeta o primário da seguinte forma:

- Se todos os subcomponentes estiverem inativos, o primário será exibido como inativo. Os subcomponentes inativos não afetam a integridade dos primários.
- Se um ou mais subcomponentes estiverem degradados ou com defeito, a integridade do primário será mostrada como degradada.
- Se todos os subcomponentes forem relatados como com avarias, o primário também será relatado como avariado.

Para obter informações adicionais sobre subcomponentes, consulte Chaves de nível de instância na estrutura de gerenciamento de chave.

Nota:
As verificações de integridade são executadas a cada 15 segundos. Atualize a página de integridade para executar novamente o relatório.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > > **Diagnósticos**.
2. Analise as seguintes informações sobre o estado de integridade:

Informações de diagnóstico

Categoria	Detalhes
Chave protegida	Verifica se há uma tentativa de criptografia.
Armazenamento de chaves de arquivo	Verifica se uma tentativa de obtenção de chave raiz de instância (IRK) está ocorrendo. **Nota:** O armazenamento de chave de arquivo é uma alternativa off-line ao Key Secure usada para instâncias no local e instâncias de desenvolvedor.
GlideEncrypter	Verifica se um módulo de criptografia no nível de instância do GlideEncrypter, uma especificação e uma chave estão presentes. **Nota:** O GlideEncrypter é um componente programável que permite a criptografia transparente de campos Password2 e outros usos de criptografia legados por meio do Estrutura de gestão principal.
Chave de criptografia da chave de instância (IKEK)	Verifica se a chave pode ser obtida no armazenamento de chaves de arquivo ou KeySecure.
Chave HMAC da instância	Verifica se a chave pode ser obtida no armazenamento de chaves de arquivo ou KeySecure.
PKI do Vault	Verifica a conectividade do Vault para verificar se a chave de criptografia assimétrica da instância (IAEK) e a chave de assinatura da instância (ISK) são utilizáveis e podem ser obtidas no Vault.
EJBCA PKI	Verifica a conectividade LDAP para verificar se IAEK e ISK podem ser obtidos no cache e no LDAP.
PKI de instância	Verifica o armazenamento de chaves do arquivo e o KeySecure se a chave pode ser obtida e se o certificado está presente e corresponde à chave simétrica. **Nota:** A PKI da instância está disponível somente em instâncias no datacenter ServiceNow.

Para obter assistência na solução de problemas, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.

Preparação da sua instância para descontinuação de GlideEncrypter

Use um script de verificação de instância para encontrar e remover chamadas de API GlideEncrypter em sua instância. A remoção dessas chamadas se faz necessária para descontinuar a criptografia 3DES da sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

A API do GlideEncrypter está planejada para descontinuação a partir da versão Zurich de ServiceNow. Remover as chamadas GlideEncrypter do seu script também é necessário para descontinuar a criptografia 3DES da sua instância.

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Instance Scan** > **Pacotes**.
2. Em **Pacotes** , selecione **GlideEncrypter** Para identificar os registros com usos do GlideEncrypter.
3. Em **Pacotes** selecione **Executar verificação de pacote** .
4. Em **Pacotes de verificação agora** , selecione **Instância completa** e selecione **Executar verificação** .
   A verificação do pacote é executada. Durante a verificação, uma janela **Executar verificação de teste** exibirá o



andamento.

Nota:
Isso irá verificar somente os registros que foram criados ou modificados pelo cliente.


5. Quando a verificação estiver concluída, selecione **"Ir para resultado"** para exibir o registro do **Resultado da verificação**.



6. Em **Resultado da verificação** , selecione **Contagem** . **Descobertas da verificação** para navegar até um registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



7. Modifique todos os scripts no registro que usem a API **GlideEncrypter**.
   Para obter mais detalhes sobre alternativas ao **GlideEncrypter**, consulte Alternativas às APIs GlideEncrypter descontinuadas .
8. Depois de remover as chamadas do **GlideEncrypter** de seus scripts, execute a verificação novamente para garantir que não haja chamadas restantes para a API.

O que Fazer Depois

Descontinuar o uso do GlideEncrypter do 3DES para campos Password2

Descontinuação do GlideEncrypter

Saiba como remover as chamadas Usar GlideEncrypter legadas dos scripts em sua instância.

Disponibilidade do GlideEncrypter no Zurich versão

A disponibilidade do GlideEncrypter no Zurich a versão depende se sua instância foi criada ou atualizada de uma versão anterior.

Novas instâncias

Em novas instâncias criadas em Zurich Ou mais tarde, esta API foi desativada por padrão. Todos os scripts do sistema de base foram atualizados e não usam mais chamadas para esta API.

Instâncias atualizadas

Zurich As instâncias que foram atualizadas de uma versão anterior ainda podem usar a API GlideEncypter legada, mas a API foi atualizada para usar a criptografia AES256-GCM por meio do Estrutura de gestão de chaves. Esta mudança substitui o uso do padrão de criptografia 3DES legado para estar em conformidade com as diretrizes do NIST, permitindo que todos os scripts que ainda usam o GlideEncrypter operem.

Habilitar ou desabilitar GlideEncrypter

A disponibilidade do GlideEncrypter é controlada pelo `glide.security.glideencrypter.allow`propriedade do sistema. Esta propriedade do sistema está definida como **falso** por padrão, em novo Zurich instâncias e não podem ser

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

atualizadas. Em instâncias atualizadas para Zurich esta propriedade pode ser alterada por administradores com a função security_admin.

A propriedade do sistema glide.security.glideencrypter.allow

Valor	Comportamento
verdadeiro	Quando verdadeiro, GlideEncypter ainda pode ser chamado em scripts, mas usa a criptografia AES256-GCM por meio do Estrutura de gestão de chaves.
falso	Quando falso, as chamadas GlideEncrypter retornam `nulo` e os administradores veem este erro: `Unsupported call to GlideEncrypter. Details: GlideEncrypter is deprecated and now returns null, please refer KB1320986`

Descontinuar o uso do GlideEncrypter do 3DES para campos Password2

Descontinue o uso do GlideEncrypter do padrão de criptografia 3DES na instância para que ela use o AES (Advanced Encryption Standard, padrão de criptografia avançada) mais seguro exclusivamente para a criptografia e a descriptografia dos dados do Password2.

A partir da versão Rome, os dados do password2 passaram a ser protegidos usando o Estrutura de gestão principal, que conta com um algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) mais moderno. No entanto, algumas configurações e falhas na lógica do password2 ainda podem fazer com que o algoritmo 3DES seja usado para criptografia e descriptografia.

Na versão Vancouver, os administradores podem optar por descontinuar totalmente o algoritmo 3DES. Com essa mudança, sua instância irá usar exclusivamente a criptografia AES para todas as tarefas de criptografia e descriptografia relacionadas aos dados do Password2. Essa mudança oferece melhor segurança da instância em comparação com a criptografia 3DES e é necessária para permanecer em conformidade com o NIST.

Considerações antes da descontinuação

Transferência de dados do password2 entre instâncias

Ao transferir textos criptografados do password2 para outras instâncias, certifique-se de que o KMF Key Exchange esteja habilitado entre as instâncias de origem e de destino. Essa configuração garante que as chaves usadas para criptografar textos do password2 estejam disponíveis em ambas as instâncias para descriptografar os textos criptografados pelo password2. Antes de descontinuar o 3DES, leve em consideração os seguintes casos de uso que podem afetar a transferência de dados do Password2 entre instâncias.

- Se você tiver aplicações em sua instância que usam dados do password2, certifique-se de que o KMF Resource Exchange esteja instalado nessa instância. KMF Resource Exchange garante que as chaves de nível de instância usadas para criptografar os dados do password2 na instância de origem estejam disponíveis nas instâncias de destino para descriptografia. Para obter mais informações, consulte Troca de recursos do Key Management Framework.
- Se você planeja exportar dados do password2 usando XML ou Fontes de dados, certifique-se de que KMF Key Exchange esteja habilitado na instância de destino. Esta configuração garante que as chaves de nível de instância usadas para criptografar os dados do password2 na instância de origem estejam disponíveis nas instâncias de destino para descriptografia. Para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mais detalhes sobre a configuração, consulte Troca de chaves da Key Management Framework.

Importante:
Os exemplos acima representam os cenários mais comuns, mas se você estiver fazendo a transferência de texto criptografado do password2 entre instâncias de outra forma, configure KMF Resource Exchange para garantir que a instância de destino possa descriptografar dados do password2.

Como fazer o downgrade de uma instância após a descontinuação do 3DES

Isso só se aplica a instâncias que têm campos do password2 com entradas maiores que 125 caracteres e cujo você já descontinuou a criptografia 3DES.

Antes de fazer o downgrade de uma instância para uma versão anterior a Vancouver usando a Instance Cloning (Clonagem de instância), realize as etapas a seguir antes de iniciar o clone.

1. Verifique se a preservação de dados está configurada para preservar os dados do campo do password2.
2. Em caso afirmativo, antes de solicitar o clone, entre em contato com o suporte de ServiceNow para desabilitar a descontinuidade do 3DES. No campo **"Motivo"**, use "Pré-requisito de downgrade de clone para suporte a password2".

Campos de password2 legados

Sua instância usa a criptografia 3DES para converter dados do password2 em dados do password2 legados (pré-Rome). Depois de descontinuar a criptografia 3DES, essa opção não estará mais disponível. Se você ainda precisar desse recurso, solicite a descontinuação parcial (consulte os detalhes na próxima seção).

Como descontinuar o 3DES

Depois de revisar os casos de uso anteriores, use o artigo da base de conhecimento KB1704481 para obter um processo passo a passo para descontinuar com segurança o uso do algoritmo DES ou DES triplo na instância. Para obter detalhes, consulte KB1704481 .

Importante:
Você deve ser elevado a administrador de segurança para ver o módulo de **Conformidade de Segurança** e realizar essas etapas. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte Elevação para uma função privilegiada.

Após a descontinuação do GlideEncrypter

Após a conclusão da descontinuação, as informações a seguir serão aplicáveis à sua instância.

- Os campos password2 ainda oferecem suporte à descriptografia (mas não à criptografia) de dados criptografados do 3DES.
- Os dados criptografados do 3DES existentes nos campos de password2 permanecem como estão até que o valor do campo seja atualizado por um usuário ou fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Qualquer atualização do valor de um campo password2 remove o texto criptografado do 3DES e o substitui pelo texto criptografado de KMF usando AES.
- Em algumas situações, sua instância pode exibir um erro ao salvar dados de senhas:

  Ação anulada: o valor da senha não pode ser salvo devido a um problema técnico. Consulte KB1296997 para obter ajuda.

  Se você se deparar com esse erro, consulte as informações de suporte no artigo KB1296997 da base de conhecimento.

Troca de recursos do Key Management Framework

O ServiceNow® Resource Exchange é um recurso do KMF que oferece a capacidade de trocar recursos entre instâncias de maneira segura.

Terminologia

Ao usar o Resource Exchange, consulte a seguinte terminologia:

Resource Exchange Terminologia

Nome	Descrição
Resource Exchange	O processo para trocar recursos entre instâncias.
Key Exchange (KE)	O processo para trocar chaves em instâncias.
Instância de origem da chave (origem da chave)	A instância que possui as chaves.
Instância de destino da chave (destino da chave)	A instância que solicita as chaves.

Visão geral

O Resource Exchange utiliza as APIs criptográficas do KMF para fornecer confidencialidade, integridade, autenticação e não repúdio. Atualmente, o Resource Exchange oferece suporte à funcionalidade Key Exchange. Consulte Troca de chaves da Key Management Framework para obter informações adicionais.

Troca de chaves da Key Management Framework

O KMF Key Exchange é uma função de subconjunto do KMF Resource Exchange. O Key Exchange transfere com segurança dados criptografados em várias instâncias.

Visão geral do Key Exchange

O Key Exchange transfere chaves entre instâncias com segurança.

O KMF Key Exchange fornece uma maneira segura para os clientes trocarem chaves KMF entre instâncias. Um caso de uso de aplicação é o processo de clonagem de dados. Com o Key Exchange, as chaves do módulo de criptografia são copiadas durante a clonagem de dados de componentes do KMF. Módulos criptográficos, especificações de chave de módulo e políticas de acesso ao módulo estão incluídos no processo de clonagem. A transferência de chaves não está incluída.

Esta funcionalidade está incluída com Estrutura de gestão principal, que está incluído em ServiceNow AI Platform Pacote de assinatura de criptografia. Para obter detalhes sobre este produto, consulte Estrutura de gestão de chaves.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como usar o Key Exchange

Administradores que usam KMF para Criptografia de campo pode usar Key Exchange para clonar as chaves entre instâncias de produção ao executar a clonagem de dados. Na clonagem de dados, o administrador/gerenciador de criptografia do KMF pode executar o seguinte:

- Trocar todas as chaves com as outras instâncias.
- Trocar chaves específicas uma vez ou periodicamente para a outra instância.
- Enviar solicitações sob demanda da instância de destino para a instância de origem da chave.
- Trocar chaves da origem para o destino para recriar a chave do texto cifrado.
  - Gerenciar o tempo de expiração da solicitação com a capacidade de excluir chaves ou rejeitar a solicitação de troca de chave se a solicitação tiver expirado.
  - Depois que a solicitação for concluída e a chave importada, a chave usada será definida como expirada com carimbo de data/hora.
  - Reinserir o texto cifrado na instância de destino que tenha sido criptografada com chaves da origem.

Modos compatíveis

O Key Exchange é compatível com vários modos no nível de especificação de criptografia do módulo de criptografia:

Modo	Descrição
Automático (sem configuração, comportamento padrão)	Todas as chaves são enviadas automaticamente durante o processo de clonagem de dados sem configuração adicional.
Configurável (configuração única)	O administrador configura as chaves a serem enviadas durante o processo de clonagem de dados.
Manual (pessoa no circuito)	O administrador envia uma solicitação sob demanda na instância de destino para a origem. A solicitação deve ser aprovada por um administrador na instância de origem da chave.
Recriação de chave (solicitação automatizada)	O administrador seleciona a opção de recriação de chave durante o processo de configuração de clonagem.

Configurar troca de chaves

Estrutura de gestão principal (KMF) gera solicitações de troca de chave automáticas para módulos criptográficos compatíveis durante a nova instalação ou upgrade da instância. gerencia a chave de criptografia de dados localmente para a instância.

Antes de Iniciar

Um módulo criptográfico com uma chave deve ser criado nas instâncias de destino e de origem antes de usar o Key Exchange.

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As solicitações de Key Exchange são iniciadas a partir da instância de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A troca automática de chaves fica ativa por padrão ao clonar uma instância em que a propriedade é clonada para a instância de destino. Com KMF, configure as propriedades do sistema para gerenciar como as chaves são tratadas durante um clone de instância:

- **Desativar a troca automática de chaves:** defina a propriedade `glide_encryption.auto_key_exchange.enabled` como **falsa** para solicitações de clonagem recorrentes.
- **Enviar solicitações de troca de chave automática**: defina esta propriedade como **verdadeira**.

Importante:
A propriedade do sistema de base é definida como **verdadeira** por padrão, o que significa que a troca automática de chave é ativada ao clonar uma instância. Este valor deve ser definido como **falso** se estiver usando Recriação de chave de texto cifrado com o Key Exchange ou a funcionalidade de troca de chave recorrente. Consulte Passo a passo para troca de chave recorrente para obter detalhes adicionais.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Solicitações de troca de recursos** > **Novo(a)**.
2. No formulário, preencha os campos.

Resource Exchange Solicitar campos de formulário


Nome	Descrição
Frequência de troca	○ **Adhoc**: envia solicitações da instância de destino da chave para a instância de origem. Insira o sys_id da instância e as informações do host da origem. Não compatível com a recriação de chave do Key Exchange. ○ **Clone único**: troca única das chaves das especificações de criptografia da origem para a instância de destino. ○ **Clone recorrente**: troca de chaves das especificações criptográficas de origem selecionadas para a instância de destino em um clone recorrente definido.
Instância <Source or Target> sys_id	○ **Adhoc**: insira o sys_id da instância de origem para solicitar as chaves. ○ **Clone único**, **clone recorrente**: insira o sys_id da instância de destino que envia as solicitações. **Dica:** Insira `stats.do` no navegador de aplicações para localizar o ID da instância.
Host da instância de <Source or Target>	Insira o local do host ou o nome da instância de origem ou de destino. **Dica:** Por exemplo, `instanceA.service-now.com`
Especificações de criptografia	As chaves da especificação de criptografia em um módulo de criptografia definem as chaves a serem clonadas. Para solicitações de clone únicas e recorrentes, sua instância cria automaticamente uma política de acesso ao módulo **Resource Exchange**. Não é necessário configurar uma política manualmente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Nome	Descrição
	Nota: Clique na busca usando o ícone de lista ( ) para procurar as especificações criptográficas disponíveis.
Habilitar rechaveamento após importação de chave	Opção para ativar a recriação de chaves automática.

3. Selecione **Enviar**.
   Se for bem-sucedido, uma confirmação será exibida na parte superior do formulário. A tabela Solicitações será atualizada com uma entrada de **Solicitação Pendente** na instância de origem e na instância de destino. Abra o registro de solicitação para exibir o status da solicitação, a contagem de chaves importadas e a contagem total de chaves no host de destino ou de origem.



4. A solicitação pendente é aceita na instância de origem para concluir a troca.

   No momento da clonagem, a política de acesso ao módulo na instância de origem é invocada para aprovar automaticamente a solicitação e enviar chaves para o destino recém-clonado.



Resultado
Depois de tentar uma troca de chave, sua instância de não produção atualiza a propriedade do sistema *protected.script.values.kmf.rekeyed*. Essa propriedade fica visível na

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tabela Propriedades do Sistema [sys_properties] após uma tentativa de troca de chaves. Se a criptografia que usa a chave trocada for bem-sucedida, esta propriedade terá como valor **verdadeiro**. Caso contrário, a propriedade terá como valor **falso**. Se o valor for falso, a instância tentará criptografar novamente no dia seguinte.

Recriação de chave de texto cifrado com o Key Exchange

O Resource Exchange oferece suporte à redigitação de texto cifrado na instância de destino que foi criptografada com chaves da origem. A atividade de rechaveamento é rastreada no ciclo de vida da chave.

Visão geral

Administradores que usam KMF para Criptografia de campo pode usar Key Exchange para rechavear chaves criptográficas entre instâncias de produção ao executar clonagem de dados. Primeiro, uma chave ativa deve estar disponível na instância de destino para recodificação, pois a recodificação requer uma chave ativa. Um trabalho de criptografia será criado automaticamente e executado pelo sistema para girar e recodificar a chave de origem e criptografar novamente o texto cifrado.

Use o Key Exchange para fazer o seguinte:

- Definir um intervalo de tempo de expiração para a recodificação.


  Se a solicitação tiver expirado, ela será rejeitada e a chave será excluída.

- Automatizar a recriação de chave de texto cifrado que foi criptografado com chaves de instâncias de origem.

  A nova chave de criptografia clonada é usada para criptografar novamente o texto cifrado na instância de destino.

- A finalidade de recriação de chave é configurada durante o processo de clonagem e será automatizada como parte do clone.
- A atividade de recriação de chave é acompanhada na guia **Chave de módulos** do módulo criptográfico. Acesse o estado do ciclo de vida da chave e a versão da chave da atividade. Consulte Girar chaves para obter informações adicionais.

Configure um Key Exchange e marque a caixa de seleção **Habilitar recriação de chave após importação da chave** para ativar. Consulte Configurar troca de chaves para obter detalhes.



Passo a passo para troca de chave recorrente

Use este passo a passo para configurar uma troca de chave recorrente na sua instância usando Resource Exchange.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este exemplo mostra como uma instância de destino solicita chaves de uma instância de host.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


- Antes de executar este procedimento, é necessário clonar uma instância. Consulte Clone do sistema para obter mais informações.
- **Troca automática de chave**: a propriedade do sistema de base *glide_encryption.auto_key_exchange.enabled* é **verdadeira** por padrão, o que significa que a troca automática é ativada ao clonar uma instância. A propriedade é clonada para a instância de destino.
- Desative a troca automática definindo a propriedade como **falsa**.

Procedimento

1. Na instância de origem, crie um módulo de criptografia ou acesse um módulo de criptografia existente usando column_level_encryption e defina as configurações de campo criptografado para a criptografia de texto cifrado para Key Exchange.
   Consulte e para obter detalhes.
   a. Certifique-se de que as chaves foram geradas no módulo criptográfico.

   Nota:
   Sua instância cria automaticamente uma política de acesso ao módulo na execução da solicitação de clone.


2. Na instância clonada, navegue até **Gestão de chave** > **Solicitações de troca de recursos** > **Novo(a)**.
3. Preencha o formulário e selecione **Clone recorrente** como a Frequência de troca.
4. Na instância de destino do clone, navegue até **Gestão de chave** > **Solicitações de troca de recursos**.
   A solicitação da instância do host será exibida na tabela.




Importante:
Para solicitações de clone únicas e recorrentes, sua instância cria automaticamente uma política de acesso ao módulo. Não é necessário configurar uma política manualmente. No momento da clonagem, essa política na instância de origem será invocada para aprovar automaticamente a solicitação e enviar chaves para o destino recém-clonado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




No Formulário de solicitações, o status será atualizado para **Solicitação aprovada** e o campo **Contagem de chaves importadas** aparecerá no registro.



Tradução automática

5. Retorne à instância do host.
6. Exiba o registro de solicitação para ver o número de chaves exportadas.
7. Exiba o registro da Política de acesso ao módulo para conferir se o **Tipo** é Resource Exchange.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
O Resource Exchange também oferece suporte à recriação de chaves de texto cifrado na instância de destino. Consulte para obter detalhes.

Resultado
Depois de tentar uma troca de chave, sua instância de não produção atualiza a propriedade do sistema *protected.script.values.kmf.rekeyed*. Esta propriedade fica visível na tabela Propriedades do sistema [sys_properties]. Se a criptografia que usa a chave trocada for bem-sucedida, esta propriedade terá como valor **verdadeiro**. Caso contrário, a propriedade terá como valor **falso**. Se o valor for falso, sua instância tentará criptografar novamente no dia seguinte.

Segurança de infraestrutura

Use as ferramentas de segurança de infraestrutura para criar, carregar e gerenciar certificados usados pela sua instância para criptografar o tráfego do cliente para o servidor.

O plug-in de Segurança de Infraestrutura fornece as ferramentas para gerenciar as cifras de Segurança da Camada de Transporte (TLS) e os certificados. Sua instância usa TLS para criptografar o tráfego do cliente para o servidor.

Selecionar as cifras usadas em sua instância

Usando a **página de TLS**, os administradores podem configurar quais cifras de datacenter serão usadas em sua instância, bem como selecionar a ordem em elas são testadas.

Gere e carregue seus próprios certificados

Use as ferramentas de segurança de infraestrutura para gerar suas próprias solicitações de assinatura de certificado, que podem ser assinados pela autoridade de certificação de sua escolha. Em seguida, você pode usar as ferramentas para carregar o certificado assinado para o balanceador de carga da sua instância.

Monitore o status de suas cifras e certificados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use as páginas **Configurações de TLS** e **Configurações de SYOC** para exibir o status das mudanças feitas em suas cifras e certificados.

Instale o plug-in de segurança de infraestrutura

Instale o plug-in do ServiceNow Configurações de segurança de infraestrutura (com.glide.infrastructure_security) para começar a usar esses recursos. Para obter detalhes sobre a ativação do plug-in, consulte Ativar um plug-in .

Depois de instalar o plug-in, habilite a funcionalidade Sign Your Own Security (SYOC) definindo a propriedade do sistema *sn_infra_sec.syoc.enabled* como verdadeira.

Nota:
Se a propriedade *sn_infra_sec.syoc.enabled* não estiver disponível na sua instância, você deverá criá-la. Para detalhes sobre este processo, consulte Add a system property .

Gerar uma solicitação de assinatura de certificado

Use a página Gerar assinatura de certificado (CSR) para criar uma solicitação de assinatura de certificado e oferecer suporte a certificados assinados pelo cliente do balanceador de carga da instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

É necessário instalar o plug-in Segurança de infraestrutura (com.glide.infrastructure_security) para realizar essas etapas. ConsulteSegurança de infraestrutura para obter detalhes sobre esse plug-in.

Para obter informações sobre como usar URLs personalizados com ServiceNow, consulte Definição de Uma URL personalizada como o URL da instância.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configurações de segurança da infraestrutura** > **Gerar CSR**.
2. Adicione um ou mais domínios à sua solicitação.
   a. Clique no botão **Adicionar** sob o título **Domínios**.
   b. Na janela pop-up, insira o domínio e selecione **OK**.
   c. Repita essas etapas conforme necessário para adicionar mais domínios.


   Nota:
   Os domínios podem ser removidos selecionando o botão "X" à esquerda de cada entrada de domínio.
3. Insira as informações que você deseja incluir em sua solicitação nos **Campos de certificação opcionais**.
4. Selecione **Enviar**.

Aviso:
Não é possível enviar uma solicitação enquanto outra solicitação está sendo gerada. Se isso ocorrer, será exibido um erro de "Recurso em conflito". Para realizar o processamento, cancele a solicitação atual ou aguarde o processamento da solicitação atual antes de enviar outra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois de clicar em **Enviar**, sua instância gerará a solicitação de assinatura de certificado. A solicitação será exibida no campo **CSR gerado**.



5. Copie o conteúdo do campo **CSR gerado**.

Criptografia Password2 com o KMF (Key Management Framework, Estrutura de gestão de chaves)

Compatível com Estrutura de gestão principal, o tipo de campo Password2 (criptografia bidirecional) é usado para criptografar e descriptografar campos personalizados com segregação de tarefas, proteção de chave e gerenciamento de ciclo de vida. Ele funciona de acordo com as diretrizes NIST 800-57 e fornece proteção FIPS 140-2-L3.

O Password2 é um campo de texto que armazena senhas com criptografia bidirecional. A criptografia bidirecional armazena senhas como um valor criptografado seguro que pode ser descriptografado na instância.

Dica:

A partir da versão Vancouver, os administradores podem descontinuar a criptografia 3DES em campos password2 e dar preferência para o AES (Advanced Encryption Standard) mais atual. Para obter mais detalhes, consulte Descontinuar o uso do GlideEncrypter do 3DES para campos Password2.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Ativação

A funcionalidade do Password2 está ativa por padrão. Ela é controlada pela propriedade *glide.kmf.encrypter.enabled*, que é definida como **true (verdadeira)** para todas as novas instâncias e upgrades. Não é necessário habilitar o Criptografia de campo Enterprise para usar o Password2.

Entendendo o funcionamento do Password2

O Estrutura de gestão principal fornece um módulo criptográfico primário do sistema base **cm_glide_encrypter**. Esse módulo fornece uma especificação criptográfica e uma chave que pode descriptografar campos legados Password2.

Módulo criptográfico do Password2



Este módulo cm_glide_encrypter pode ter submódulos, cada um com seu próprio módulo de chave e especificação. Se um submódulo estiver presente com o mesmo escopo da aplicação do campo em que o Password2 está, o sistema usará o submódulo. Por exemplo, se uma tabela da aplicação ServiceNow® Atendimento ao cliente tiver um submódulo, e você gravar informações em um campo de Password2 em uma tabela no escopo da aplicação do Atendimento ao cliente, o processo criptográfico chamará o submódulo Atendimento ao cliente. O processo também usa a chave desse submódulo para criptografia e descriptografia com uma chave de criptografia AES 256 GCM exclusiva. É permitido um submódulo por escopo da aplicação. O módulo primário nem sempre é usado para o escopo global. Geralmente, os novos campos usam instance_level_glide_encrypter.

Nota:
Não é possível criar seus próprios submódulos na Yokohama. Os submódulos são fornecidos em vários plug-ins de aplicação na ServiceNow AI Platform. Você pode girar chaves em submódulos, mas não no módulo primário cm_glide_encrypter.

Domain separation e clientes no local

O KMF Password2 não é compatível com Domain Separation. Você pode usar o Password2 com instâncias locais.

Password2 herdado e Password2 atual

No Yokohama, o campo Password2 existente foi atualizado.

A implementação atual do Password2:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Usa o Estrutura de gestão principal de acordo com as diretrizes de encapsulamento de chave NIST 800-57 e fornece proteção FIPS 140-2-L3 para toda a hierarquia de chaves.
- Inclui recursos para criar submódulos KMF Password2 dedicados e exclusivos para aplicações específicas, fornecendo controle por meio do escopo da aplicação. Cada submódulo tem sua própria chave de criptografia AES 256 GCM exclusiva.

Campos Password2 em scripts.

Ao acessar campos Password2 com um script, execute o script no mesmo escopo do escopo da tabela. Use setDisplayValue () para criptografar valores Password2 e getDecryptedValue () para descriptografar e ler o valor.

Nota:
Não use a API GlideEncrypter () em campos Password2.

Este script de exemplo mostra como criptografar my@Password na coluna password2 da tabela 'table_xyz'.

```
var  gr =  new GlideRecord('table_xyz');
gr.pwd2column_name.setDisplayValue('my@Password');

gr.insert();
```

Importante:
Você não pode usar a API setValue () para o campo Password2.

Este script de exemplo mostra como descriptografar o mesmo campo para recuperar o valor:

```
var  gr =  new GlideRecord('table_xyz');
gr.query();
gr.next();
var ge=gr.getElement('pwd2column_name');
var ged1 = ge.getDecryptedValue();
```

Importante:
A API getDecryptedValue () não tem escopo. Ela está disponível globalmente.

1. Quando você criptografa dados em um campo Password2, o sistema determina o escopo da aplicação em que o campo Password2 reside.
2. O sistema vai procurar um submódulo do módulo primário **cm_glide_encrypter** com o mesmo escopo da aplicação se a propriedade estiver definida como *true*.


   Nota:
   Se um submódulo com o mesmo escopo estiver presente, ele usará a especificação e a chave do submódulo para executar a criptografia.

Esta ilustração explica como sua instância descriptografa dados em campos Password2 :

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de descriptografia do Password2



Trabalho de migração do KMF Password2

Um trabalho de migração é fornecido para clientes que atualizam de versões anteriores. Ele usa os dados criptografados com uma criptografia herdada do Password2 e os criptografa novamente com a chave em uma chave de submódulo KMF Password2. A recriptografia se aplica somente a tabelas com campos Password2 em escopos da aplicação que também têm submódulos criados para esse escopo. Por exemplo, um campo Password2 herdado na aplicação **XYZ_example** (com o escopo da aplicação **XYZ_example**) somente será recriptografado se um submódulo para o escopo da aplicação **XYZ_example** existir no módulo primário cm_glide_encrypter.

As chaves de criptografia KMF Password2 no submódulo são protegidas (criptografia de envelope) na hierarquia de chaves KMF.

Certificados

Sua instância requer certificados para estabelecer conexões seguras e validar assinaturas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar



Conheça os principais recursos e o valor comercial dos certificados.

Configurar



Planeje suas configurações principais.

Carregar



Planeje e configure a aplicação.

Tradução automática

Explorando certificados

Sua instância requer certificados para estabelecer conexões seguras e validar assinaturas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os certificados são usados para recursos como:

- LDAPS
- Outbound web service mutual authentication
- Segurança de serviços da web
- MID Server

Para usar um certificado, é necessário gerar ou comprar um certificado para o cliente ou servidor protegido e carregá-lo em uma instância.

Certificados LDAP

Um certificado SSL é necessário para que a instância estabeleça uma conexão do protocolo LDAPS (LDAP over SSL) com um servidor LDAP.

A instância aceita dois tipos de certificados LDAP:

Certificado	Tipo	Necessário para
Certificado do servidor LDAP	Qualquer tipo suportado	Todas as configurações LDAP
Certificado do cliente LDAP	Tipo de armazenamento de chaves Java	Autenticação mútua

Se houver vários certificados de servidor, a instância, por sua vez, tentará cada certificado de servidor até que o servidor LDAP permita a conexão. Se usar vários servidores LDAP, certifique-se de incluir o certificado SSL para cada servidor LDAP.

A autenticação mútua exige que o cliente apresente um certificado além do servidor. Se o servidor LDAP requer autenticação mútua, você também deve fornecer o certificado de cliente do servidor LDAP em um certificado Java do tipo de armazenamento de chaves.

Critérios de certificação

Um certificado válido deve atender a estes critérios:

- O certificado pode ter um tamanho de chave de até 2048 bits.
- O certificado deve ter uma destas extensões de arquivo:

Extensão	Descrição
DER	O formato *Regras de codificação diferenciadas* é uma sintaxe de transferência de mensagens binárias. Este formato também oferece suporte às extensões de arquivo .CER e .CRT.
CER	Extensões do arquivo de certificação para certificados que usam o formato Regras de codificação diferenciadas.
CRT	Extensões do arquivo de certificação para certificados que usam o formato Regras de codificação diferenciadas.
PEM	O formato *Privacy Enhanced Mail* é um certificado DER codificado por base-64 cercado entre as cadeias de texto "-----BEGIN CERTIFICATE-----" e "-----END CERTIFICATE-----".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Confiança de certificado

Por padrão, sua instância confia somente em certificados de uma autoridade de certificação (CA) reconhecida na JVM (Java Virtual Machine). Certificados autoassinados e assinados pela empresa não são confiáveis.

Nota:
Para saber mais sobre as propriedades que afetam o uso de certificados, consulte nas Configurações de proteção da segurança de instância.

Geração de certificado do cliente LDPA

Gere um certificado de cliente LDAP para autenticação mútua usando OpenSSL. A saída final é um certificado PKCS#12 armazenado em um armazenamento de chaves Java.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Consulte a Documentação OpenSSL para obter mais informações sobre a geração de certificados. Essas etapas assumem que você possui acesso ao OpenSSL.

Insira esses comandos em uma interface da linha de comandos.

Procedimento

1. Gere um certificado do cliente auto-assinado.

   Example
   Por exemplo, este comando cria um certificado de cliente test1-cert.crt com base na chave privada test1-key.key.

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout test1-key.key -out
    test1-cert.crt
   ```

2. Converta o arquivo de certificado e a chave privada em PKCS#12 (um arquivo com uma extensão .pfx ou .p12).

   Example
   Por exemplo, este comando converte o certificado do cliente e a chave privada em um certificado PKCS#12 chamado test1-certificate.pfx.

   ```
   openssl pkcs12 -export -out test1-certificate.pfx -inkey test1-key.key -in test1-cert.crt
   ```

3. Gere o Java Key Store e importe o arquivo pkcs12 nele.

   Example
   Por exemplo, este comando importa o certificado para o armazenamento de chave test1.jks Java.

   ```
   keytool -importkeystore -srckeystore test1-certificate.pfx -srcstoretype PKCS12
    -destkeystore test1.jks
   ```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Carregue o certificado no arquivo de armazenamento de chave (`test1.jks`) para a instância.

Nota:

Se você estiver atualizando em uma instância no local usando um certificado com a extensão .jks e receber um erro dizendo "Nenhum certificado válido encontrado para processar o carregamento da aplicação", use um certificado com a extensão .pfx em seu lugar.

O que Fazer Depois

Carregamento de certificados para uma instância

Geração de certificado de servidor

É possível usar a ferramenta de chave para gerar um novo arquivo de armazenamento de chave Java, criar uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) e importar a chave privada, par de certificados público e certificados assinados no armazenamento de chave.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Consulte a Documentação da ferramenta de chave Java para obter mais informações sobre a geração de chaves e CSRs.

Insira esses comandos em uma interface da linha de comandos:

Procedimento

1. Gere um armazenamento de chaves Java e par de chaves.

Example

Por exemplo, este comando cria um armazenamento de chaves denominado my.keystore e gera uma chave privada denominada mydomain com o armazenamento de chaves.

```
keytool -genkey -alias mydomain -keyalg RSA -keystore my.keystore
```

2. Gere um CSR para um armazenamento de chaves Java existente.

Example

Por exemplo, este comando gera um CSR denominado mydomain.csr ou a chave mydomain.

```
keytool -certreq -alias mydomain -keystore my.keystore -file mydomain.csr
```

3. Importe uma *autoridade de certificação* intermediária ou raiz, ou CA, certificação para o armazenamento de chave Java.

Example

Por exemplo, este comando importa a certificação CA para Thawte. Este comando assume que Thwate foi a CA que assinou o CSR.

```
keytool -import -trustcacerts -alias root -file Thawte.crt -keystore my.keystore
```

4. Importe um certificado primário assinado para o armazenamento de chaves Java.

Example

Por exemplo, este comando importa o certificado assinado mydomain.crt para o armazenamento de chaves.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
keytool -import -trustcacerts -alias mydomain -file mydomain.crt -keystore my.keystore
```

5. Carregue o certificado no arquivo de armazenamento de chaves (my.keystore) para a instância.

O que Fazer Depois
Carregamento de certificados para uma instância

Carregamento de certificados para uma instância

Adicione um certificado à instância do módulo Certificados.

Carregue um certificado para uma instância

Carregue um certificado para uma instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um certificado é atualizado no servidor ADFS, você também precisa carregar um certificado atualizado para a instância.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Certificados**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
4. Selecione **Enviar**.

   Durante o carregamento, o módulo extrai e exibe as propriedades somente leitura do certificado nestes campos:
   - Data inicial válida
   - Data de vencimento
   - Emissor
   - Assunto do Certificado
5. Selecione **Validar Stores/Certificados** para verificar se o certificado está correto.
   Se a instância encontrar erros com o certificado ou armazenamento de chaves, será exibida uma mensagem de erro.

Carregamento de um certificado de servidor confiável

Ao carregar o certificado do servidor confiável do provedor de serviço, a instância assegura que está se conectando a um serviço seguro e válido.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A instância valida as chamadas de serviço da web de saída usando o certificado fornecido pelo provedor de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Crie um novo registro Certificado com o tipo **Trust Store Cert**.
2. Execute uma das seguintes ações:
   - Anexe o certificado formatado de DER do provedor de serviço.
   - Copie e cole o certificado de formato de PEM do provedor de serviço no campo **Certificado PEM**.

Criptografia de campo

Proteja os dados criptografados em sua instância contra usuários, scripts ou processos do sistema não autorizados usando Criptografia de campo.

Criptografia de campoé um produto de criptografia baseado em ServiceNow Estrutura de gestão principal. Criptografia de campo permite a criptografia de campos ou anexos específicos em uma instância. Usar Criptografia de campo Em combinação com Criptografia em nuvem e ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) para ajudar a proteger informações confidenciais de usuários conectados que não estão autorizados a exibi-las.

Criptografia de campo tem duas versões disponíveis.

Criptografia de campo Arranque

Criptografia de campo O Iniciante está incluído no ServiceNow plataforma sem custo e oferece suporte à criptografia para um número limitado de campos.

Criptografia de campo Empresa

Criptografia de campo Enterprise é uma versão premium de assinatura do produto disponível para os clientes que assinam ServiceNow Vault, Criptografia de plataforma ou Criptografia de campo Enterprise.




Para obter mais informações sobre a diferença entre essas versões, consulte Explorando Criptografia de campo.

Criptografia de campo substitui Criptografia em nível de coluna produto disponível em Xanadu e versões anteriores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar	Configurar	Uso
		
Conheça os benefícios das versões Starter e Enterprise do Criptografia de campo.	Saiba como ativar e configurar Criptografia de campo Enterprise E gerencie a migração do Suporte de criptografia ou Criptografia em nível de coluna.	Usar Criptografia de campo para gerenciar o acesso a dados criptografados em suas instâncias

Recursos úteis

Alguns ServiceNow os recursos que podem fornecer informações úteis são:

Comunidade ServiceNow

Comunidade da ServiceNow

Central de sucesso do cliente

Customer Success Center

Desenvolvedor

developer.servicenow.com

Impact

http://impact.servicenow.com

ServiceNow University

ServiceNow University

NowCreate

Now Create

Parceiro

https://www.servicenow.com/partners.html

ServiceNow

https://www.servicenow.com/

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ServiceNow Store

https://store.servicenow.com/

Suporte

https://support.servicenow.com/now

Portal de erros conhecidos


Explorando Criptografia de campo

Conheça os detalhes de Criptografia de campo Motor de arranque e. Criptografia de campo Enterprise

Controle de acesso apoiado por criptografia

Por padrão, Criptografia de campo impede que todos os usuários, scripts e processos do sistema acessem dados criptografados. No entanto, Criptografia de campo O tem um recurso de controle de acesso que é usado em combinação com ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso), mas também separado das ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) para garantir que somente os usuários, scripts ou processos do sistema corretos possam acessar dados criptografados.


Você pode configurar Criptografia de campo recurso de controle de acesso do por meio de uma combinação de Criptografia de campo Configurações de campo criptografado e Políticas de acesso ao módulo. A imagem a seguir mostra como esses três componentes funcionam juntos.



As políticas de acesso ao módulo (mostradas na imagem a seguir) são como usuários, scripts ou processos do sistema podem ser autorizados a acessar dados criptografados (mas, por padrão, os dados criptografados são bloqueados contra qualquer acesso na instância).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Diferenças entre Criptografia de campo Motor de arranque e. Criptografia de campo Enterprise

O conjunto de recursos é diferente entre Criptografia de campo Motor de arranque e. Criptografia de campo Enterprise.

Recurso	Criptografia de campo **Arranque**	Criptografia de campo Enterprise
Número de campos criptografados	Até 5 campos criptografados	Não há restrição no número de campos criptografados
Criptografia de anexo	Não	Sim
Gerenciamento de chave	Nenhum (Contato ServiceNow Suporte para rotação de chave)	Gerencie chaves da sua instância sem envolvimento de ServiceNow Suporte
Tipos de dados compatíveis	Todos os tipos de dados compatíveis	Todos os tipos de dados compatíveis
Número de módulos de criptografia de campo	Sem restrição	Sem restrição
Número de políticas de acesso ao módulo	Sem restrição	Sem restrição

Criptografia de campo usuários

Usuários

Usuário	Descrição
Key Management Framework (KMF)Admin ou KMF Cryptographic Manager	Essas funções são usadas para configurar elementos de Criptografia de campo. • Criptografia de campo módulos e chaves de módulo • Especificações criptográficas • Políticas de ciclo de vida do módulo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuários

Usuário	Descrição
	• Configurações de campo criptografado para campos e anexos • Políticas de acesso ao módulo (mapas) • Configura, encerra e carrega chaves fornecidas pelo cliente (para Criptografia de campo Enterprise) • Configura o observador de acesso e revisa os logs do observador de acesso. • Programar criptografia em massa, descriptografia ou rechaveamento
Operador criptográfico KMF	Configura as propriedades das chaves fornecidas pelo cliente

Criptografia de campo e histórico de registros

Mudanças nos campos criptografados com Criptografia de campo não são rastreados no fluxo de atividades do registro ou na tabela de histórico de registros [sys_history_set].

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Criptografia de campo, consulte:

- Configuração da Criptografia de campo
- Como usar o Criptografia de campo

Configuração da Criptografia de campo

Saiba como ativar e configurar Criptografia de campo E gerenciar a migração do Suporte de criptografia.

Ativar Criptografia de campo

Saiba como ativar ou Criptografia de campo Enterprise.

Funções necessárias para configurar a Criptografia de campo

Saiba mais sobre as funções necessárias para configurar Criptografia de campo.

Migração do suporte de criptografia

Use trabalhos agendados para migrar suas chaves e dados criptografados do Suporte de criptografia legado para Criptografia de campo Enterprise. Veja os detalhes desse processo em Migrando para Criptografia de campo Enterprise

Como mudar as configurações de criptografia de anexos

Aumente a segurança impedindo que usuários anexem arquivos não criptografados. Para obter detalhes, consulte Impedir que usuários anexem arquivos não criptografados.

Ativar Criptografia de campo

Ative um dos dois Criptografia de campo Motor de arranque ou Criptografia de campo Enterprise.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

ServiceNow substituído Criptografia em nível de coluna com Criptografia de campo a partir de Yokohama versão.

Em Yokohama versão, clientes que não usaram anteriormente Criptografia em nível de coluna pode começar a usar qualquer um Criptografia de campo Motor de arranque ou Criptografia de campo Enterprise na nova estrutura de direito.

Clientes que estavam usando Criptografia em nível de coluna em versões anteriores e quem deseja começar a usar Criptografia de campo, tem as seguintes opções:

Criptografia de campo Arranque

Criptografia em nível de coluna Os clientes iniciais podem instalar Criptografia de campo Início sem necessidade de reimplementação. Criptografia de campo O Starter assume a configuração existente e adiciona novos recursos perfeitamente.

> **Aviso:**
> Há diferenças no direito entre Criptografia em nível de coluna Motor de arranque e. Criptografia de campo Arranque. Antes de instalar Criptografia de campo Iniciante, certifique-se de que sua configuração esteja em conformidade com os direitos. Para obter informações sobre direitos para Criptografia de campo Arranque, consulte Explorando Criptografia de campo.

Criptografia de campo Enterprise

Criptografia em nível de coluna Os clientes empresariais devem trabalhar com suas equipes de conta para garantir que tenham o direito correto para Criptografia de campo Enterprise. Quando isso acontece, o. Criptografia de campo Enterprise o plug-in estará disponível para instalação em suas instâncias.

> **Importante:**
> Criptografia em nível de coluna A empresa não concede automaticamente um direito a Criptografia de campo Enterprise, como é um produto diferente, mas de substituição.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**
2. Em **PESQUISE suas aplicações e plug-ins licenciados** , pesquise Criptografia de campo . A pesquisa deve revelar o plug-in. Se você tiver comprado uma assinatura para Criptografia de campo Enterprise você também pode ver este plug-in disponível.

> **Importante:**
> Para ativar Criptografia de campo Enterprise primeiro, você deve comprar uma assinatura. Seu gerente de conta pode providenciar a ativação do plug-in nas instâncias de produção e não produção da sua organização, geralmente em alguns dias.

3. Selecione ou Criptografia de campo Enterprise e selecione **Instalar** .

> **Nota:**
> Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Requisitos de função para Criptografia de campo

Saiba mais sobre as funções necessárias para configurar Criptografia de campo.

O gerenciamento requer as seguintes funções. Uma vez que é baseado em Estrutura de gestão principal há funções comuns a ambos.

- Administrador
- Administrador de segurança
- Administrador do KMF
- KMF Cryptographic Manager

Para obter detalhes completos sobre detalhes sobre funções, consulte Funções instaladas com o Key Management Framework.

Administrador e Administrador de segurança

Os usuários devem ter a função de administrador para elevar para a função de administrador de segurança. Você precisa da função Administrador de segurança para executar tarefas de alta segurança, como configurar configurações de campo criptografado e configurar Observador de acesso.

Os administradores podem elevar para administrador de segurança usando este procedimento.

1. Selecione na sua imagem de perfil no canto superior direito da tela.
2. No menu suspenso, selecione **Elevar função** .
3. Selecione **Administrador de segurança** .
4. Selecione **Save** (Salvar).

Administrador do KMF

Usuários com a função de administrador podem atribuir usuários à função de administrador do KMF usando este processo:

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Administração do gestão de chave**.
2. Em **Usuários disponíveis** Mova um usuário que precisa da função de administrador do KMF para **Usuário(s) Selecionado(s)** lista.
3. Selecione **Save** (Salvar).

Importante:
Para ajudar a evitar problemas de segurança, evite conceder a função de administrador do KMF a mais de um usuário. Evite atribuir esta função a usuários quando funções mais especializadas estiverem disponíveis.

KMF Cryptographic Manager

Usuários com a função KMF Cryptographic Manager podem criar e atualizar operações em módulos criptográficos e políticas de acesso ao módulo. Os gerenciadores criptográficos do KMF também podem executar operações de gerenciamento de chaves e de ciclo de vida.

Use o processo a seguir para atribuir esta função a um usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Usuários**.
2. Selecione um usuário que precisa configurar Criptografia de campo.
3. Em **Funções** lista relacionada, selecione **Editar** .
4. Pesquisar sn_kmf.gerenciador criptográfico e adicione a função do usuário selecionado.
5. Selecione **Save** (Salvar).

Configurar Criptografia de campo módulos

Saiba como configurar Criptografia de campo módulos.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do KMF ou KMF Cryptographic Manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Módulos de criptografia de campo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Módulo, preencha os campos conforme mostrado aqui.

Campo	Valor
Nome do módulo	Escolha um nome para o módulo. Este nome é referenciado ao executar scripts.
Modelo de especificação de criptografia	Preenchido automaticamente com **Modelo padrão** . Este modelo é usado para criar o módulo criptográfico que contém mapeamentos de muitas finalidades criptográficas para especificações criptográficas e algoritmos recomendados.
Aplicação	O escopo da aplicação deste módulo. Este campo é preenchido automaticamente com a aplicação atual.
Nome	Este nome foi gerado automaticamente. É o nome do módulo anexado ao nome do escopo da aplicação para evitar conflitos com outras aplicações com escopo. Por exemplo, se você criar um módulo com o nome my_crypto_module no escopo da aplicação global, o nome é salvo como global.my_crypto_module .
Estado do ciclo de vida do módulo de criptografia	O termo "ciclo de vida" se refere à criação, uso e desativação de um módulo criptográfico. Defina este valor como **Rascunho** inicialmente, durante a configuração. Defina como **Publicado** para uso ativo. **Nota:** O modelo Padrão é definido automaticamente como **Publicado**.
Módulo de criptografia primário	Para Criptografia de campo certifique-se de que este valor esteja definido como **column_level_encryption** .

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Configure a finalidade, o algoritmo, o tamanho da chave, o modo e a origem da chave de criptografia em Especificações criptográficas para Criptografia de campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Especificações criptográficas para Criptografia de campo

Use especificações criptográficas para definir a finalidade, o algoritmo, o tamanho da chave, o modo e a origem da sua chave de criptografia.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do KMF ou KMF Cryptographic Manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este procedimento mostra como configurar chaves geradas. Uma chave de criptografia de dados (conhecida como chave de módulo) é preenchida automaticamente depois que você configura as Especificações de criptografia.


Para obter a configuração de chave fornecida pelo cliente, consulte Configurar chaves fornecidas pelo cliente para Criptografia de campo Enterprise.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Módulos de criptografia de campo**.
2. Em **Módulos criptográficos** , abra o registro do módulo que você deseja configurar.

   Nota:
   Os nomes exibidos na lista são anexados ao escopo, por exemplo, `Global.[Nome do módulo de criptografia de campo]` .

3. Em **Especificações de criptografia** para abrir o registro criptográfico específico, selecione o nome em **Alias de chave** .



4. No formulário Especificações criptográficas, preencha os campos conforme necessário.

   Nota:
   Os campos são divididos em seções. Selecione **Próximo** ou **Voltar** botões para navegar entre as seções.

Seção	Campo	Descrição
Definição de Algoritmo	Módulo de criptografia	Exibe o nome do módulo criptográfico selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção	Campo	Descrição
	Finalidade da criptografia	A finalidade do algoritmo, chave, comprimento e modo selecionados. Para Criptografia de campo este campo é somente leitura e tem um valor de **Criptografia/descriptografia de dados simétrica** .
	Algoritmo	Selecione um tipo de algoritmo usado para realizar a finalidade criptográfica. As opções disponíveis são filtradas para se alinharem à finalidade criptográfica selecionada.
Definição de ciclo de vida	Aplica-se a	Exibe a chave selecionada à qual o ciclo de vida se aplica.
	Para campo	Selecione o tipo de controle da chave que você deseja aplicar ao ciclo de vida. ○ Data de vencimento ○ Data de ativação futura ○ Data de destruição futura ○ Data de renovação futura ○ Data de rotação futura
	Tipo de chave	
	Ciclo de vida padrão	
	Ordem	Ordem na qual processar o estado do ciclo de vida da chave para a especificação de criptografia. Valores mais baixos são executados antes de valores mais altos.
	Duração relativa	Número de anos, meses ou dias em que a chave é válida.
	Tipo de duração relativa	Tipo de duração do ciclo de vida. Selecione de **Anos** , **Meses** ou **Dias** .
	Operação relativa	Escolha **Antes** ou **Após** .
	Relativo a	Selecione um campo ao qual a duração seja relativa. ○ Data de ativação ○ Data de compromisso ○ Data de desativação ○ Data de destruição ○ Data de vencimento ○ Data de geração ○ Data da última renovação ○ Data da última rotação ○ Data de revogação **Nota:** Este campo funciona em conjunto com o valor selecionado em **Operação relativa** campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção	Campo	Descrição
	Tipo	Selecione se o valor do ciclo de vida da chave for relativo ou absoluto. **Relativo** Insira um valor que dependa de outras entradas de dados no sistema, como geração de chave, ativação e desativação. **Absoluto** Insira um valor exato, como uma data.
Origem da Chave	Módulo de criptografia	Exibe o Nome do módulo criptográfico selecionado.
	Origem	Se a chave foi originada de ou foi fornecida pelo cliente. ○ Para o iniciador, selecione **ServiceNow** ○ Para Empresa, selecione **ServiceNow** ou **Fornecido pelo cliente**
	Alias da chave	Nome do módulo criptográfico com o escopo anexado à frente do nome.
	Finalidade da criptografia	Exibe a finalidade do algoritmo, chave, comprimento e modo selecionados. Para Criptografia de campo este campo é somente leitura e tem um valor de **Criptografia/descriptografia de dados simétrica** .
	Algoritmo	Exibe o algoritmo usado para realizar a finalidade de criptografia.
Criação de Chave	Módulo de criptografia	Exibe o nome do módulo criptográfico selecionado.
	Alias da chave	Exibe o nome do módulo criptográfico com o escopo anexado à frente do nome.
	Gerar Chave	Selecione este link para gerar sua chave de criptografia de dados se você estiver usando uma chave gerada e não uma chave fornecida pelo cliente.
	Gerar chave automaticamente	Se você não selecionar **Gerar chave** uma chave de criptografia de dados é gerada automaticamente durante a primeira vez em que os dados devem ser criptografados usando o módulo criptográfico.
	Finalidade da criptografia	Exibe a finalidade do algoritmo, chave, comprimento e modo selecionados. Para Criptografia de campo este campo é somente leitura e tem um valor de **Criptografia/descriptografia de dados simétrica** .
	Origem	Exibe o valor que foi selecionado durante **Origem da chave** seção.
	Algoritmo	Exibe o algoritmo usado para realizar a finalidade de criptografia.

5. Selecione **Vá para Módulo de criptografia** Para retornar ao registro do Módulo.
No registro Módulo, agora há uma entrada no **Chaves do módulo** lista relacionada. . **Alias de chave** . **Especificações de criptografia** a lista relacionada agora está vazia, já que o alias da chave foi movido para a nova chave do módulo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Para obter informações sobre como usar uma chave fornecida pelo cliente, consulte Configurar chaves fornecidas pelo cliente para Criptografia de campo Enterprise.

Chaves de módulo para Criptografia de campo

A guia Chaves do módulo mostra informações de nível resumido sobre suas chaves de criptografia de dados de criptografia de campo. Você pode exibir o alias da chave, o tipo de chave, o algoritmo, o estado do ciclo de vida da chave e a versão da chave.

Acessando informações da chave do módulo

Acesse suas chaves de módulo por a partir de registros na tabela Módulo criptográfico [sys_kmf_crypto_module]. Em um registro de Módulo criptográfico, você pode selecionar **Alias de chave** campos em registros em **Chaves do módulo** lista relacionada.

As informações disponíveis dependem de qual versão do Criptografia de campo você tem ativo em sua instância.

Criptografia de campo Arranque

Usando Criptografia de campo Iniciante, você pode exibir dados de auditoria de uso de chave.

Criptografia de campo Enterprise

Executar operações de chave manuais, como Renovar, Revogar, Girar ou Suspender, além de exibir dados de auditoria de uso de chave.

Informações da chave do módulo

As informações sobre as chaves do módulo são exibidas no registro de chave do módulo nos campos listados aqui. Esses campos são somente leitura e usados somente para fins informativos.

Campo	Descrição
Data de geração	Quando a chave do módulo foi gerada
Data de ativação	Quando a chave do módulo foi ativada.
Data da última renovação	Quando a chave do módulo foi renovada pela última vez.
Data da última rotação	Quando a chave do módulo foi girada pela última vez.
Data de desativação	Quando a chave do módulo foi desativada.
Data de destruição	Quando a chave do módulo foi destruída.
Data de ativação futura	Quando a chave do módulo será ativada.
Data de renovação futura	Quando a chave do módulo será renovada.
Data de rotação futura	Quando a chave do módulo será girada.
Data de destruição futura	Quando a chave do módulo será destruída.
Estado de Ciclo de Vida da Chave	Atual O estado da chave do módulo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exceções de política de ciclo de vida do módulo para Criptografia de campo

Use exceções de política de ciclo de vida do módulo para personalizar o ciclo de vida das chaves do módulo.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do KMF ou KMF Cryptographic Manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As exceções da política de ciclo de vida do módulo mudam a política de ciclo de vida de Criptografia de campo Módulos da política de ciclo de vida no nível da instância padrão. Por exemplo, se você configurou chaves simétricas para serem limitadas a um ano no nível da instância, poderá criar uma exceção de política de ciclo de vida do módulo para um específico Criptografia de campo módulo para permitir que sua chave permaneça ativa por dois anos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Módulos de criptografia de campo**.
2. Selecione o registro do módulo de criptografia de campo que requer uma exceção de política de ciclo de vida do módulo.
3. No registro do módulo de criptografia de campo, selecione **Novo** em **Exceções de política do módulo** lista relacionada.
4. No formulário de política de ciclo de vida da chave, preencha os campos conforme necessário.

Campo	Descrição
Módulo de criptografia	Exibe o nome do módulo de criptografia de campo que usará esta exceção de política.
Aplica-se a	A chave especificada é preenchida automaticamente.
Tipo de Chave	Selecione o tipo de chave. As políticas de exceção estão relacionadas a uma chave específica. Várias políticas de exceção podem ser criadas por Criptografia de campo Módulo.
Condição da política	Crie condições de qualificação no menu suspenso e preencha os critérios de restrição adicionais.
Resultado	Selecione **Rejeitar** para rejeitar o uso da chave ou **Rastrear** para permitir o uso dele quando os critérios forem atendidos.

5. Selecione **Enviar**.

Configurar chaves fornecidas pelo cliente para Criptografia de campo Enterprise

Traga sua própria chave de criptografia de dados para a plataforma em vez de usar aquela que ServiceNow gera.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do KMF ou KMF Cryptographic Manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você estiver usando Criptografia de campo Enterprise, você pode usar sua própria chave de criptografia de dados para a plataforma em vez de uma gerada por ServiceNow.

Você deve ter uma chave simétrica que foi gerada fora de ServiceNow. Os exemplos neste documento dependem do OpenSSL. Para obter mais informações sobre OpenSSL, consulte os detalhes em https://www.openssl.org . Se estiver usando outras ferramentas criptográficas, como LibreSSL ou GnuTLS, consulte a documentação desses produtos para obter etapas semelhantes.

Procedimento

1. Em uma linha de comando em sua máquina (exemplo: Terminal), execute o seguinte comando: `openssl rand -hex 32 -out mykey.bin` .
   Salve o. `mykey.bin` arquivo, que será usado nas etapas a seguir.
2. Em sua instância, navegue até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações de criptografia de campo**.
3. Mude **Origem da chave** campo de **Chaves geradas pela ServiceNow** . **Chaves fornecidas pelo cliente** .
4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use a chave simétrica que você criou em sua instância seguindo estas etapas:

1. Configure as propriedades da chave fornecida pelo cliente
2. Encapsule sua chave fornecida pelo cliente
3. Carregue sua chave fornecida pelo cliente

Configure as propriedades da chave fornecida pelo cliente

Revise as propriedades do sistema da chave de encapsulamento pública efêmera que sua instância usa para desencapsular chaves fornecidas pelo cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do KMF ou Operador criptográfico do KMF

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve encapsular sua chave de criptografia de dados simétrica com um ServiceNow chave de encapsulamento pública efêmera antes que você possa carregá-la para sua instância.

Quando sua chave é carregada para sua instância, a instância a desenforma usando o lado privado da chave pública.

Você pode usar as propriedades do sistema em sua instância para definir o preenchimento de chave, o tamanho do par de chaves efêmero e um período de validade de chave para esta chave pública efêmera.

Propriedade do sistema	Descrição	Valor padrão
glide.kmf.efêmero.key.padding	Esquema de preenchimento de chave para a chave efêmera.	OAEPWithSHA256AndMGF1Adicionar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade do sistema	Descrição	Valor padrão
		OAEP SHA256, mas SHA1 é compatível.
glide.kmf.efêmero.key_size	Tamanho da chave do par de chaves efêmera.	4096 4096 bits, mas 2048 bits também são compatíveis.
Glide.kmf.efêmero.key_validity_period	Período para o qual o par de chaves efêmero é válido.	02:00:00 2 horas

Procedimento

Contato ServiceNow Se você precisar mudar qualquer uma dessas propriedades.

Nota:
Essas propriedades do sistema não estão visíveis para os administradores e não aparecem na lista Propriedades do sistema [sys_properties]. Use a tabela acima para ver seus valores padrão.

O que Fazer Depois
Depois que suas propriedades estiverem configuradas de acordo com suas necessidades, prossiga para Encapsule sua chave fornecida pelo cliente.

Encapsule sua chave fornecida pelo cliente

Encaple sua chave de criptografia de dados simétrica com uma chave de encapsulamento pública efêmera antes de carregá-la para sua instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: Administrador do KMF ou Operador criptográfico do KMF

Você deve ter uma chave de criptografia de dados simétrica em um `.bin` para usar estas etapas. Para obter instruções sobre este processo, consulte Configurar chaves fornecidas pelo cliente para Criptografia de campo Enterprise.

Importante:
Sua chave de criptografia de dados simétrica deve estar em um formato binário (.BIN). Se outro formato for usado, a seguinte mensagem de erro:

Validação de token com falha. Reanexe o token não modificado.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para modificar propriedades opcionais que controlam o tamanho, o algoritmo de preenchimento e o período de validade da chave, consulte Configure as propriedades da chave fornecida pelo cliente.

Você deve ter uma ferramenta criptográfica para encapsular sua chave. O exemplo neste documento usa OpenSSL 1,1. Para obter mais informações sobre OpenSSL, consulte os detalhes em https://www.openssl.org . Se você estiver usando outras ferramentas criptográficas, como LibreSSL ou GnuTLS, consulte a documentação desses produtos para obter etapas semelhantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Módulos de criptografia de campo**.
2. Abra um módulo de criptografia de campo que você criou anteriormente.

   Nota:
   Se você ainda não criou um módulo de criptografia de campo, poderá criar um usando as etapas em Configurar Criptografia de campo módulos.

3. Em **Módulo** para abrir o registro criptográfico específico, selecione o nome em **Alias de chave** .
4. Selecione **Próximo** até chegar ao **Origem da chave** seção.
5. Verifique se o **Origem** o campo tem um valor de **Carregue a chave fornecida pelo cliente** .
   Caso contrário, e você não possa escolher esse valor, consulte as etapas 3 a 5 em Configurar chaves fornecidas pelo cliente para Criptografia de campo Enterprise.
6. Em **Alias da chave** crie um alias.
   Sua chave usa este alias depois que é carregada.
7. Selecione **Avançar**.
8. Selecione o link em **Baixar chave de encapsulamento** campo.

   . token_publickey downloads de arquivos para o seu computador. Não renomeie este arquivo.

9. Em sua máquina local, descompacte e abra token_publickey pasta.
   Você deve ver um arquivo de token de importação (.txt) e um arquivo de chave pública (.pem) nesta pasta.
10. Mova sua chave de criptografia de dados simétrica que você gerou para esta pasta.
11. Copie o nome do token_publickey arquivo para sua área de transferência.
12. Abra uma sessão de terminal e navegue até token_publickey pasta.
13. Insira o seguinte comando:

    Importante:
    Substitua qualquer texto entre colchetes (>) pelos nomes e informações de arquivo específicos. Use a tabela de exemplos de comando de encapsulamento de chave a seguir como guia.

    openssl pkeyutl -encrypt -publin -inkey publickey_<keyname>. PEM -In <keyname.bin> -out wrapped_key_material -pkeyopt rsa_padding_mode: Oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:sha128 ou 256>

Exemplos de comando de encapsulamento de chave

Direções	Comando	Exemplo
Insira publickey_<keyname>.pem	openssl pkeyutl -encrypt -publin -inkey publickey_<keyname>.pem	openssl pkeyutl -encrypt -publin -inkey publickey_567898643ffff.pem
Insira o nome da sua chave de criptografia de dados simétrica	-in <keyname.bin>	-in mykey.bin
Especifique se o material da chave encapsulada deve ser de 128 bits ou 256 bits	wrapped_key_material -pkeyopt	N/D

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Direções	Comando	Exemplo
	rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:sha256	

O que Fazer Depois

Agora que sua chave está encapsulada, você pode carregá-la para sua instância usando o procedimento em Carregue sua chave fornecida pelo cliente.

Carregue sua chave fornecida pelo cliente

Carregue sua chave de criptografia de dados simétrica encapsulada para sua instância para começar a usar a criptografia de trabalho de TI.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do KMF ou KMF Cryptographic Manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Se você não quiser fornecer sua própria chave, use as etapas em Configurar Criptografia de campo módulos para usar um ServiceNow. Você não pode revogar uma chave fornecida pelo cliente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Módulos de criptografia de campo**.
2. Abra um módulo de criptografia de campo no qual você deseja usar sua chave.
3. Em **Módulo** para abrir o registro criptográfico específico, selecione o nome em **Alias de chave** .
4. Selecione **Próximo** até chegar ao **Origem da chave** seção.
5. Verifique se o **Origem** o campo tem um valor de **Carregue a chave fornecida pelo cliente** .
   Caso contrário, e você não possa escolher esse valor, consulte as etapas 3 a 5 em Configurar chaves fornecidas pelo cliente para Criptografia de campo Enterprise.
6. Confirme se você tem um valor em **Alias da chave** campo.
7. Selecione **Avançar**.
8. Selecione **Carregue a chave fornecida pelo cliente** link.
   Este link deve aparecer abaixo de **Baixar chave de encapsulamento** link selecionado como parte do encapsulamento da chave.
9. Selecione **Procurar** e selecione dois arquivos:
   a. O arquivo wrapped_key_material
   b. O arquivo "token de importação"
10. Selecione **OK**.

Resultado

Uma mensagem de confirmação exibe um carregamento bem-sucedido da chave fornecida pelo cliente. A chave também está listada em **Chaves do módulo** lista relacionada com um **Origem** de chave fornecida pelo cliente .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Agora que sua chave de criptografia está configurada, você pode começar a especificar quais campos e anexos são criptografados. Para obter detalhes, consulte Configure configurações de campo criptografado para campos ou anexos.

Configure configurações de campo criptografado para campos ou anexos

Crie uma configuração de campo criptografado para especificar quais campos são criptografados em uma tabela e se os anexos dessas tabelas são criptografados.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do KMF ou KMF Cryptographic Manager, administrador de segurança

Você deve ter um módulo de criptografia de campo configurado com um ServiceNow ou chave fornecida pelo cliente. Se você ainda não configurou um módulo, consulte Configurar Criptografia de campo módulos.

Procedimento

1. Certifique-se de que você esteja no mesmo escopo da aplicação que a tabela que deseja criptografar.
2. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações de Campo Criptografado**.
3. Selecione **Novo**.
4. Em **Configuração de campo criptografado** campos nos campos conforme necessário.

Campo	Valor
Tipo	Selecione uma das opções **Coluna** ou **Anexo** **Nota:** A criptografia de anexo só está disponível com Criptografia de campo Enterprise.
Tabela	Selecione a tabela que terá seus campos ou anexos criptografados.
Coluna	Se você escolheu **Coluna** em **Tipo** , selecione os campos a serem criptografados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
	Nota: Se o campo que você deseja criptografar não estiver disponível, talvez ele não seja um tipo compatível. Os tipos de campo compatíveis são: ○ Cadeia de caracteres (incluindo UTF-8 completo) ○ Data ○ Data/Hora ○ URL ○ HTML ○ Diário ○ Traduzido ○ E-mail ○ Telefone
Ativo	Se a configuração está ativa. **Importante:** Quando ativa, sua instância criptografa ativamente novos dados nos campos ou anexos selecionados. Os usuários não terão acesso a esses dados, a menos que tenham permissão por meio de uma Política de acesso ao módulo associada. Não verifique se o campo ainda não está pronto para começar a criptografar e impor as políticas de acesso ao módulo. Para garantir que os dados históricos sejam criptografados depois que uma Configuração de campo criptografado estiver ativa, você precisará executar um Trabalho de criptografia em massa na coluna. Para obter detalhes, consulte "Programar criptografia em massa, descriptografia ou recodificação" .
Módulo de criptografia	O módulo de criptografia de campo usado por esta configuração de campo criptografado.
Método	Selecione **Módulo único** garantir que todos os campos ou anexos sejam criptografados por um único módulo de criptografia de campo. Selecione **Vários módulos** para permitir que diferentes módulos de criptografia de campo sejam usados para diferentes linhas em uma coluna ou diferentes anexos. Para obter detalhes sobre a configuração de vários módulos, consulte .
Preservação de igualdade de algoritmo	Exibe se **Preservação da igualdade** está habilitado no módulo de criptografia de campo selecionado em **Módulo de criptografia** campo.

5. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure configurações de campo criptografado de vários módulos

Crie uma configuração de campo criptografado que use mais de um módulo de criptografia.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do KMF ou KMF Cryptographic Manager, administrador de segurança

Você deve ter um módulo de criptografia de campo configurado com um ServiceNow ou chave fornecida pelo cliente. Se você ainda não configurou um módulo, consulte Configurar Criptografia de campo módulos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use vários módulos de criptografia para uma única configuração de campo criptografado para criptografar diferentes linhas em uma coluna (ou anexos diferentes na mesma tabela) usando chaves de módulo diferentes. Por exemplo, usuários com funções diferentes podem criptografar dados na mesma tabela, mas ainda ser impedidos de descriptografar os dados criptografados uns dos outros.

⚠ Aviso:

Observe estas limitações na configuração de campo criptografado de vários módulos antes de prosseguir:

- A criptografia em massa não é compatível com configurações de campo criptografado de vários módulos.
- Não é possível mudar uma configuração de campo de um módulo múltiplo para um único módulo. Em vez disso, você deve desativar a configuração de campo de vários módulos e criar um novo módulo único.
- Qual chave de módulo uma configuração de campo de vários módulos usa é determinada pelo primeiro usuário a inserir dados em um campo. Como o módulo de criptografia de campo é definido por registro, os campos em uma lista podem ser criptografados por diferentes módulos de criptografia de campo. No entanto, em um único registro, o campo pode ser criptografado por apenas um módulo de criptografia de campo.

Procedimento

1. Verifique se você está no mesmo escopo da aplicação que a tabela que deseja criptografar.
2. Confirme se você tem os módulos de criptografia de campo que deseja usar criados.
   Caso ainda não tenha feito isso, consulte Configurar Criptografia de campo módulos.
3. Confirme se cada um dos seus módulos tem uma política de acesso ao módulo.
   Caso ainda não tenha feito isso, consulte Configure políticas de acesso ao módulo para criptografia de campo.
4. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações de Campo Criptografado**.
5. Criar um registro de configuração de campo criptografado.
6. Em **Método** campo, selecione **Módulos múltiplos** .
7. Selecione **Coluna** ou **Anexo** em **Tipo** , dependendo da sua necessidade.
8. Selecione uma tabela no **Tabela** e coluna em **Coluna** campo, se aplicável.
9. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Depois que o registro é salvo, e o. **Ativo** o campo está habilitado, os novos dados criados para o campo especificado são criptografados com a chave do módulo de criptografia de campo relevante. Quando um usuário com a função na política de acesso ao módulo "A" grava na tabela especificada, os dados são criptografados com a chave do módulo dos módulos de criptografia de campo "A". Nesse caso, somente usuários com a mesma função podem descriptografar esses dados.


Example: Criptografando a coluna Descrição resumida na tabela Incidente usando uma configuração de campo criptografado de vários módulos

1. Crie dois módulos de criptografia de campo, chamados A e B neste exemplo.
2. Para cada módulo de criptografia de campo, crie uma política de acesso ao módulo (mapas A e B).
   a. Para o módulo de criptografia de campo A, conceda aos usuários com uma função de RH acesso à Política de acesso ao módulo A.
   b. Para o módulo de criptografia de campo B, conceda aos usuários com uma função de vendas acesso à Política de acesso ao módulo B.
3. Crie um registro de configuração de campo criptografado especificando a coluna Descrição resumida na tabela Incidente e certifique-se de selecionar **Módulos múltiplos** em **Método** campo.
4. Tem dois usuários:
   - Um com a função de RH relacionada ao MAPA A e ao módulo de criptografia de campo A (Usuário A)
   - Um com a função de Vendas relacionada ao MAPA B e ao módulo de criptografia de campo B (Usuário B)

   crie um registro de incidente com um valor de descrição resumida. Ambos os usuários examinam a lista de incidentes.
   a. A descrição resumida do registro de incidente criado pelo Usuário A é criptografada com a chave do módulo de criptografia de campo A.
   b. A descrição resumida do registro de incidente criado pelo usuário B é criptografada com a chave do módulo de criptografia de campo B.
5. Usuários com as funções de RH e Vendas têm acesso a incidentes. Apenas um usuário com a função de RH pode descriptografar e exibir a descrição resumida desses incidentes criados pelo Usuário A (que tinha a função de RH). Somente usuários com a função de Vendas podem descriptografar e exibir as descrições resumidas dos incidentes criados pelo Usuário B (que tem a função de Vendas).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Configure políticas de acesso ao módulo para criptografia de campo

Crie uma política de acesso ao módulo para controlar quais usuários, scripts ou processos do sistema podem criptografar ou descriptografar dados criptografados por um módulo de criptografia de campo.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do KMF ou KMF Cryptographic Manager, administrador de segurança

Você deve ter um módulo de criptografia de campo publicado para usar este processo. Caso ainda não tenha feito isso, consulte Configurar Criptografia de campo módulos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mapas (Políticas de acesso ao módulo) são os controles de acesso que você aplica aos módulos de criptografia de campo para definir quais usuários, scripts ou processos do sistema podem criptografar ou descriptografar dados. Configure mapas para usuários (por meio de funções), scripts ou processos em execução no contexto "sistema". Sem um MAPA, usuários, scripts ou processos do sistema não podem criptografar ou descriptografar dados, o que pode fazer com que os processos de fluxo de trabalho de ponta a ponta não funcionem corretamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os mapas são separados das listas de controle de acesso (ACL), mas podem ser usados em combinação com eles. Consulte Explorando Criptografia de campo Para obter mais informações sobre a finalidade por trás dos mapas.

Para Criptografia de campo Enterprise, revisar Planejar quais usuários, scripts ou processos do sistema precisam de um MAPA.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Políticas de Acesso ao Módulo** > **Tudo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Política de acesso ao módulo, preencha os campos conforme necessário.

Campo	Descrição
Nome da política	Nome do seu MAPA
Módulo de criptografia	Selecione o módulo de criptografia de campo a ser governado por este MAPA.
Especificações de criptografia	Opcional. Selecione ou crie uma nova Especificação criptográfica para este MAPA. Este campo aparece somente quando **Especifique a finalidade** o campo está habilitado.
Tipo	Decida quem ou o que deve ter acesso a este MAPA para criptografar ou descriptografar dados. **Escopo** Qualquer coisa no escopo da aplicação especificado tem acesso a este MAPA. **Função** Somente usuários com a função específica podem acessar este MAPA. **Script** Certifique-se de que um script especificado possa acessar este MAPA. **Acesso ao Sistema** Permite que processos em execução no "Contexto do sistema" acessem este MAPA. **Troca de recursos** Permite que o recurso de troca de recursos acesse este MAPA. Para obter mais informações sobre como esses diferentes tipos de MAPA funcionam, consulte Explorando Criptografia de campo.
Escopo de destino	Selecione um escopo ao qual este MAPA se aplica. Este campo aparecerá somente se **Tipo** o campo está definido como **Escopo** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Especifique a finalidade	Opcional. Habilite para exibir **Especificação de criptografia** campo no formulário. Habilite esta opção para configurar operações granulares, como alguns usuários poderem criptografar, mas não descriptografar.
Operação granular	Opcional. Selecione a finalidade criptográfica da Especificação de criptografia. Os valores disponíveis dependem do tipo de Especificação de criptografia selecionado. Por exemplo, você pode especificar que este MAPA só permite que os usuários criptografem, mas não descriptografem, ou o oposto, ou ambos. Este campo aparecerá somente se houver um valor em **Especificação de criptografia** campo. ○ Se um usuário tiver acesso de criptografia, mas não descriptografar, o campo será exibido no modo de edição e os dados inseridos serão exibidos como asteriscos. ○ Se um usuário tiver acesso de descriptografia, mas não criptografar, o campo exibirá os dados descriptografados no modo somente leitura. ○ Se um usuário tiver acesso de criptografia e descriptografia, as funcionalidades de leitura e gravação estarão disponíveis para o campo Criptografado.
Função de destino	Selecione qual função deve ter acesso a este MAPA. Este campo aparece somente quando **Tipo** o campo está definido como **Função**
Tabela de Scripts	Selecione qual tipo de script se aplica a este MAPA: ○ Controle de Acesso ○ Designer de atividades ○ Regra de negócio ○ Ação de e-mail de entrada ○ Produtor de registro ○ Execução de script agendada ○ Inclusão de script ○ Ação de IU ○ Widget ○ Atividade do fluxo de trabalho Este campo aparecerá somente se **Tipo** o campo está definido como **Script** .
Scripts de destino	Escolha o script específico da tabela de tipo selecionada em **Tabela de script** Campo que deve ter acesso a este MAPA. Este campo aparecerá somente se **Tipo** o campo está definido como **Script** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Verifique a versão do script	Quando selecionado, o sistema verifica a versão do script que é executada com a versão especificada em **Script de destino** campo. Se as versões forem diferentes, o administrador será notificado. Este campo aparecerá somente se **Tipo** o campo está definido como **Script** .
Tipo de Aprovação	Selecione uma das opções **Uma vez** ou **Recorrente** : **Uma vez** Permite que a chave de criptografia de dados simétrica no módulo de criptografia de campo associado seja compartilhada com segurança com a instância de destino uma vez. **Recorrente** Permite que a chave de criptografia de dados simétrica no módulo de criptografia de campo associado seja compartilhada com segurança com a instância de destino de forma recorrente. Este campo aparecerá somente se **Tipo** o campo está definido como **Troca de recursos** .
Host de instância de destino	Insira o URL da instância de destino para a qual a chave de criptografia de dados simétrica no módulo de criptografia de campo associado está sendo enviada. Este campo aparecerá somente se **Tipo** o campo está definido como **Troca de recursos** .
Representação	Quando habilitado, um usuário que representa outro usuário obtém permissões de MAPA DE ambos os usuários. Se desabilitado, um usuário que representa outro usuário só terá permissões de MAPA concedidas a ele antes da representação.
Ativo	Habilite para ativar este MAPA.
Resultado	Selecione uma das seguintes propriedades: **Rastreamento** Permite o acesso e monitora o uso do MAPA. **Rejeitar** Rejeita acesso, a menos que um MAPA diferente conceda acesso. **StrictReject** Rejeita o acesso em todas as circunstâncias, mesmo se um MAPA diferente conceder acesso.

4. Selecione **Enviar**.

Migrando para Criptografia de campo Enterprise

Os trabalhos agendados migram suas chaves e dados criptografados do Suporte de criptografia para o Criptografia de campo Enterprise.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode revisar os trabalhos agendados navegando até **Segurança do sistema** > **Configurações de Alta Segurança** > **Trabalhos de segurança**:

- **autoKeyMigration**: migra chaves de contexto de criptografia para chaves de módulo criptográficoEstrutura de gestão principal (KMF).
- **autoDataMigration**: migra os dados que você já criptografou para usar a chave do módulo criptográfico KMF.

Você pode modificar quando eles são executados e pausá-los ou reiniciá-los a qualquer momento.

Para verificar se as configurações de campo criptografado estão usando as chaves de módulo recém-migradas, navegue até **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações de Campo Criptografado**. Procure os seguintes itens:

- O campo **Método** é **Módulo único**.
- O campo **Módulo de criptografia** está preenchido com o nome do módulo criptográfico que o sistema cria automaticamente. Você pode revisar esse módulo e a política de acesso ao módulo, ambos ativos e publicados.

Criptografia de campo Enterprise e clones do sistema

Se Criptografia de campo Enterprise instalado em sua instância, uma nova chave de criptografia do módulo de criptografia de campo é gerada automaticamente na instância de clone de destino como parte do processo de clonagem. Essas chaves são geradas para todos os módulos aos quais o usuário tem acesso que ainda não têm uma chave.

Por isso, os módulos de Edge Encryption na instância do clone de destino podem ter duas chaves de criptografia de módulo:

- Uma chave de criptografia do módulo ativo. Esta é a nova chave gerada após a clonagem, contanto que o módulo esteja acessível para o usuário e não tenha chaves anteriores.
- Uma chave do módulo de criptografia desativada (da transferência de troca de chave automatizada

  A chave de criptografia do módulo ativo é usada para criptografar os dados inseridos conforme necessário na instância do clone de destino. O módulo desativado é usado para descriptografar dados existentes que foram clonados como parte do clone do sistema.


  Para usar uma única chave para descriptografar e criptografar todos os dados, você pode executar um trabalho de recriação de chaves do módulo. Para obter mais informações sobre trabalhos de rechaveamento de módulo, consulte Programar trabalhos de criptografia, descriptografia e rechaveamento em massa.

Criptografia de campo página de status da migração

Use a página de status de migração para rastrear a migração de contextos de criptografia para módulos de criptografia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




A página Migração do Criptografia de campo exibe o status das etapas envolvidas na migração de contextos de criptografia para módulos de criptografia. Cada uma das três seções exibe o status de uma etapa específica do processo.

Cartões de seção de página

A página contém três cartões que representam as etapas no andamento da migração. Esses cartões exibem:

- (1) O status da etapa atual. Esse status será exibido se a etapa tiver sido concluída com sucesso ou se não houver trabalhos para processar.
- (2) Uma descrição da etapa listada.
- (3) Um link para o registro de trabalho de criptografia relevante [sys_mass_encryption_job].



Migrar do Edge Encryption para o Field Encryption

Migrar do Edge Encryption para Criptografia de campo para aproveitar os recursos de segurança mais recentes.

Processo de migração

Este tópico abrange, que compreendem as seguintes etapas:

1. Migrar colunas e anexos do Edge Encryption para Criptografia de campo.
2. Interrompa e desabilite os servidores proxy do Edge Encryption.
3. De-tokenize seus dados
4. Variáveis de item do Catálogo de serviços para descriptografar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Limitações

- Criptografia de campo No momento, não oferece suporte a tokenização de dados da mesma forma que o Edge Encryption. Os dados com token por meio do Edge Encryption devem ser incluídos em uma configuração de campo criptografado para Criptografia de campo.
- Criptografia de campo No momento, não oferece suporte à criptografia de variáveis de item do Catálogo de serviços.

Configurar Criptografia de campo Para seus campos criptografados do Edge

Antes de migrar seus campos criptografados de borda existentes para Criptografia de campo, você deve configurar a criptografia de campo para esses campos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Este processo presume que você tenha campos criptografados de borda existentes para os quais deseja migrar Criptografia de campo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Módulos Criptográficos** > **Tudo** > **.**
2. Na lista Módulos criptográficos, selecione **Novo** .
3. Preencha estes campos no formulário.

Campo	Valor
Nome	Selecione o nome descritivo
Modelo de especificação de criptografia	Modelo padrão
Estado do ciclo de vida do módulo de criptografia	Publicado
Módulo de criptografia primário	column_level_encryption

4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
5. Em **Especificações de criptografia** lista relacionada, abra o registro na lista.
6. Em **Especificação de criptografia** selecione **Próximo** três vezes para concluir a definição do algoritmo, a definição do ciclo de vida e as seções de origem da chave.
   Você não precisa modificar nenhum campo nessas seções.
7. Em **Gerar chave** , selecione **Gerar chave** link para gerar uma chave.
8. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configuração de Campo Criptografado**.
9. Na lista Configuração do campo criptografado, selecione **Novo** .
10. Preencha estes campos no formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Tipo	Selecione Coluna ou Anexo, dependendo do que você deseja criptografar.
Módulo de criptografia	Selecione o módulo criptográfico que você criou nas etapas anteriores.
Tabela	Selecione a tabela que contém os dados que você deseja criptografar.
Método	Selecione `Módulo único`
Coluna	Selecione a coluna (campo) na tabela que você deseja que seja criptografada.

Nota:
Os dados a serem criptografados são determinados pelos campos Tabela e Coluna. Esses campos devem ser a tabela e a coluna (campo) em que você está usando o Edge Encryption no momento.

11. Selecione **Enviar**.
12. Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Políticas de Acesso ao Módulo** > **Tudo**.
13. Selecione **Novo**.
14. Preencha estes campos no formulário.

Campo	Valor
Nome da política	Selecione o nome descritivo
Módulo de criptografia	Selecione o módulo criptográfico que você criou nas etapas anteriores.
Tipo	Selecione `Função`
Função de meta	Selecione uma função a ser usada. Esta função deve ser capaz de criptografar e descriptografar dados na coluna.
Resultado	Selecione a ação desejada.

15. Selecione **Enviar**.
16. Para verificar sua configuração, navegue até a tabela com a qual você deseja criptografar Criptografia de campo e abra um registro.

    Por exemplo, para acessar a tabela Usuário [sys_user], insira `sys_user.list` no filtro de navegação.

    O campo que você selecionou para criptografia nas etapas anteriores agora tem um ícone de cadeado ao lado do rótulo do campo.

Resultado
Seu campo Edge Encrypted está pronto para ser migrado para a criptografia de campo. Para configurar mais campos, repita as etapas anteriores para cada um desses campos.

Impedir que usuários anexem arquivos não criptografados

Modifique a propriedade com.glide.encryption.enable_attachment_key_ui para permitir que usuários com acesso a uma chave de módulo de criptografia anexem anexos não criptografados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Você deve elevar para a função security_admin ao executar essas etapas. Para obter instruções, consulte Elevar para uma função privilegiada.

Por padrão, os usuários com acesso a uma chave do módulo de criptografia não podem carregar anexos não criptografados. Atualize a propriedade do sistema `com.glide.encryption.enable_attachment_key_ui` para mudar este comportamento.

Ao anexar, os usuários veem o seletor de IU em registros com configuração de campo criptografado de módulos múltiplos. Quando esta propriedade é definida como falsa, os usuários não veem mais uma opção para não criptografar um anexo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
2. Na lista de propriedades do sistema, localize e abra a propriedade do sistema.
3. Defina o **valor** da propriedade é definido como falso.

Como usar o Criptografia de campo

Usar Criptografia de campo para gerenciar o acesso a dados criptografados em suas instâncias.

Existem dois métodos de criptografar dados de campo:

- Módulo único - Permite a criptografia de dados usando um único módulo de criptografia em um método determinístico.
- Vários módulos - Permite a criptografia de dados usando vários módulos de criptografia em um método não determinístico. Condições de linha é o método novo e preferencial de aplicar vários módulos a um campo. As condições de linha aplicam a capacidade de vários módulos de maneira determinística.

Use os links relacionados para encontrar informações sobre comuns Criptografia de campo tarefas.

Tópicos relacionados

Criar módulo criptográfico para Criptografia de campo

Crie uma especificação criptográfica para Criptografia de campo

Configurar algoritmos avançados para Criptografia de campo Enterprise

Configurar propriedades de chaves fornecidas pelo cliente

Como criptografar campos e anexos

Exemplos de Criptografia de campo Enterprise

Criar módulo criptográfico para Criptografia de campo

Crie um Criptografia de campo módulo criptográfico para definir os mecanismos usados para operações criptográficas.

Antes de Iniciar
Funções necessárias: sn_kmf.cryptographic_manager ou sn_kmf_admin, security_admin e administrador

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este procedimento descreve as opções que estão disponíveis com Criptografia de campo com o sistema de base e opções de configuração adicionais que se tornam disponíveis com Criptografia de campo Enterprise funcionalidade. Criptografia de campo Enterprise está disponível com uma assinatura paga. Consulte Pacote de assinatura do Gerenciamento de criptografia e chaves para conhecer os recursos suportados e as opções disponíveis com cada oferta. Consulte Ativar Criptografia de campo para obter mais informações sobre como obter Criptografia de campo Enterprise.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Módulos de criptografia de campo** > **Novo(a)**.



2. No formulário, preencha os campos.

Formulário do Módulo criptográfico

Campo	Descrição
Nome do módulo	Cadeia de caracteres alfanuméricos a ser referenciada ao executar scripts.
Modelo de especificação de criptografia	Modelo padrão usado para criar o módulo criptográfico que contém mapeamentos de várias finalidades de criptografia para especificações de criptografia e algoritmos recomendados.
Aplicação	O escopo da aplicação selecionado
Nome	O nome do módulo de criptografia é anexado ao nome do escopo da aplicação para evitar conflito com outras aplicações com escopo na criação do módulo. Por exemplo, se você criar um módulo com o nome `my_crypto_module` no escopo da aplicação global, o nome será salvo como `global.my_crypto_module`.
Estado do ciclo de vida do módulo de criptografia	O termo *ciclo de vida* se refere à criação, uso e desativação de um módulo criptográfico. Defina como **Rascunho** inicialmente durante a configuração. Ao usar o módulo, defina-o como **Publicado**. O modelo Padrão é definido automaticamente como **Publicado**.
Módulo de criptografia primário	O módulo primário é preenchido automaticamente como **column_level_encryption**.

3. Clique em **Enviar**.

Após o envio bem-sucedido, seu módulo criptográfico será listado na tabela Módulos criptográficos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aviso:

Para usuários de suporte a criptografia legada:


Se você estiver usando a versão não corporativa de Criptografia de campo, você está limitado a cinco campos . Se você excedeu esse limite, o seguinte aviso será exibido:

Esta inserção excede o número de publicados campos limite para Criptografia de campo#Atribuído com o Produto de assinatura. Assinatura Enterprise paraCriptografia de campoé necessário para adicional campos . Entre em contato com sua equipe de conta.

Uma especificação de criptografia padrão será criada com a finalidade de criptografia definida como criptografia/ descriptografia de dados simétrica e o algoritmo como AES 256 CBC. Selecione o algoritmo para atualizações.

4. Para abrir as opções de configuração, clique no módulo criptográfico recém-criado.

Nota:
Máximo de cinco Criptografia de campo campos são permitidos antes de atualizar para Criptografia de campo Enterprise. Uma mensagem de erro será exibida e você não pode adicionar mais módulos criptográficos.



O que Fazer Depois

Crie uma especificação criptográfica para Criptografia de campo.

Usando vários módulos de criptografia

Múltiplos módulos de criptografia permitem que os dados sejam criptografados com mais de um módulo de criptografia. Se cada módulo tiver sua própria política de acesso com base em uma função, por exemplo, usuários com funções diferentes poderão criptografar dados na mesma tabela, mas usados para ajudar a impedir que eles exibam os dados criptografados uns dos outros.

Há duas maneiras de criptografar dados usando vários módulos de criptografia na plataforma:

- Condições de linha - Permite que os administradores definam o módulo de criptografia de criptografia a ser usado. Esta opção fornece uma abordagem determinística e permite várias configurações de campo de criptografia (EFCs) para uma única coluna. Você pode criptografar diferentes registros para um campo ou anexo configurando chaves de criptografia distintas para campos específicos. Para isso, atribua várias configurações de campo de criptografia (EFCs). Condições de linha é o método preferencial de criptografar dados com vários módulos. Consulte Criptografar dados usando condições de linha.
- Módulo múltiplo - Permite que os usuários do módulo de criptografia usem para criptografar dados. Como vários módulos dependem do usuário selecionar o módulo de criptografia correto para criptografar os dados, essa configuração é não determinística e é considerada legada e não preferencial, mesmo que o recurso ainda esteja disponível no momento. Consulte Criptografe dados usando o recurso Vários módulos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criptografar dados usando condições de linha

Criptografe campos com vários módulos de Criptografia de campo usando Condições de linha para definir os dados que estão sendo criptografados e as chaves de criptografia associadas. As condições de linha também podem ser usadas para definir os usuários que têm acesso usando o Construtor de condições.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager ou sn_kmf.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

As diretrizes a seguir se aplicam ao usar condições de linha:

- As condições de linha só são compatíveis com colunas e anexos criptografados.
- A criptografia em massa não está disponível ao usar o método de vários módulos de criptografia.
- Você não pode mudar um campo usando vários módulos de criptografia para usar um único módulo de criptografia.
- As condições de linha permitem que os dados sejam criptografados no registro principal. A referência com pontos não é compatível com o construtor de condições.
- As seguintes tabelas do catálogo de serviços não oferecem suporte às condições de linha:
  - Opções [sc_item_option]
  - Resposta da pergunta [question_answer]
  - Resposta da pergunta de várias linhas [sc_multi_row_question_answer]

O campo é criptografado pelo módulo de criptografia do primeiro usuário a inserir dados. Como o módulo de criptografia é definido por registro, os campos em uma lista podem ter módulos de criptografia diferentes. Em um único registro, o campo pode ser criptografado por apenas um módulo.

Procedimento

1. Criação de módulos criptográficos múltiplos e uma política de acesso para cada um.

   Certifique-se de conceder funções diferentes aos diferentes módulos criptográficos por meio das políticas de acesso.

2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações de Campo Criptografado** > **Novo(a)**.

   Se precisar de mais informações sobre configurações de campo criptografado, consulte Definição das configurações de campo criptografado.

3. Selecione a **Tabela** e a **Coluna** na tabela que você deseja criptografar.
4. Selecione **Criptografar por padrão** para criptografar registros salvos que não atendem a uma condição de linha definida.


   Se você selecionar esta opção, certifique-se de selecionar **Módulo de criptografia** a ser usado como um módulo de criptografia padrão.

   Se esta caixa não estiver marcada e os registros adicionados não atenderem a uma condição de linha, eles não serão criptografados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, uma condição de linha pode ser definida para criptografar registros e declarar que o campo "Departamento" no registro é igual a "ELE". Em seguida, os registros nos quais o campo "Departamento" não é igual a "ELE" não serão criptografados, a menos que **Criptografar por padrão** selecionado.



5. Selecione **Enviar**.
6. Navegue até o Construtor de condições **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações de Campo Criptografado** E selecione a nova Configuração de campo criptografado (EFC).
7. Selecione **Novo**.
8. Preencha os campos obrigatórios para definir as condições de linha.
9. Selecione **Enviar**.

Resultado

Nota:

Repita este processo conforme necessário para garantir que o número de condições de linha atenda aos módulos de criptografia (ECMs) necessários. Ao selecionar Criptografar por padrão na configuração do ECM, uma condição de linha também deve ser estabelecida para definir o ECM padrão selecionado.

Os dados recém-criados para o campo especificado são criptografados com a chave do módulo relevante. Quando um usuário com a função especificada na política de acesso do módulo A grava na tabela especificada, os dados são criptografados com a chave do módulo A. Somente usuários com a mesma função podem ler os dados.

Example:

Este exemplo explica como criptografar o campo Descrição resumida na tabela Incidente. Este exemplo funciona de forma semelhante se você quiser criptografar um campo diferente em uma tabela.

Para criptografar a Descrição resumida, você deve fazer o seguinte:

1. Crie dois módulos de Criptografia de campo A e B.
2. Para cada módulo, crie uma Política de acesso ao módulo (MAP) e defina o acesso da seguinte forma:
   a. Módulo A - Para usuários com uma função de RH.
   b. Módulo B - Para usuários com função de vendas.
3. Crie um registro de Configuração de campo criptografado (EFC).
   a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações de Campo Criptografado** > **Novo(a)**.
   b. Selecione **Incidente** No campo Tabela.
   c. Selecione **Descrição resumida** No campo Coluna.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione **Criptografar por padrão** se você precisar verificar se todos os registros que estão fora dos critérios do construtor de condições ainda estão criptografados pelo módulo de criptografia de campo padrão. Não selecionar esta opção significa que todos os registros fora dos critérios do construtor de condições não serão criptografados.

   Insira o módulo de criptografia padrão no relacionado **Módulo de criptografia** campo.

e. Selecione **Enviar**.

4. Crie as condições de linha.
5. Execute o trabalho de criptografia apropriado:
   - Criptografia em massa - Execute este trabalho quando uma nova condição de linha for criada.
   - Rechaveamento em massa - Execute este trabalho quando uma condição de linha existente for modificada.


   Consulte Programação de criptografia em massa, descriptografia e trabalhos de recriação de chaves.
6. Um usuário do Módulo A e um usuário do Módulo B criem um incidente com uma descrição resumida. Ambos os usuários exibam a lista de incidentes.

A descrição resumida do incidente criado pelo usuário com a função de RH é criptografada pela chave do módulo A. A descrição resumida do incidente criado pelo usuário com a função de Vendas é criptografada pela chave do módulo B.

Todos os usuários com as funções de RH e Vendas têm acesso a incidentes. No entanto, somente um usuário com a função de RH pode descriptografar e exibir a descrição resumida desses incidentes criados por outro usuário com a função de RH. Da mesma forma, apenas os usuários com a função de Vendas podem descriptografar e visualizar as descrições resumidas dos incidentes criados pelo usuário B, que tinha a função de Vendas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tradução automática

O que Fazer Depois
Execute uma das seguintes operações:

- Programar um **Criptografia em massa** trabalho para atualizar a criptografia do campo condição.
- Se modificar uma condição de linha existente, execute um **Rechaveamento em massa** trabalho para criptografar os dados necessários com o módulo de criptografia atualizado.

Veja Programação de criptografia em massa, descriptografia e trabalhos de recriação de chaves

Criptografe dados usando o recurso Vários módulos

Criptografe dados com mais de um módulo de criptografia, permitindo que o usuário determine quais chaves são usadas para linhas específicas nos dados criptografados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager ou sn_kmf.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção Vários módulos é considerada não determinística e não é o método preferencial porque o usuário determina qual chave usar para um determinado registro. A capacidade de usar vários módulos para uma coluna está sendo substituída por Condições de linha.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consulte Usando vários módulos de criptografia. Esta implementação não determinística ainda é compatível porque foi criada primeiro e ainda está em uso, mas é preferível usar Condições de linha para novos casos de uso de vários módulos.

Nota:
Somente a criptografia em colunas é compatível com múltiplos módulos. A criptografia de anexo não. A criptografia em massa não está disponível ao usar o método de vários módulos de criptografia.

Você não pode mudar um campo usando vários módulos de criptografia para usar um único módulo de criptografia.

O campo é criptografado pelo módulo de criptografia do primeiro usuário a inserir dados. Como o módulo de criptografia é definido por registro, os campos em uma lista podem ter módulos de criptografia diferentes. Em um único registro, o campo pode ser criptografado por apenas um módulo.

Procedimento

1. Crie vários módulos de Criptografia de campo e uma Política de acesso ao módulo (MAP) para cada um.


   Certifique-se de conceder funções diferentes aos diferentes módulos criptográficos por meio das políticas de acesso.

2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações de Campo Criptografado** > **Novo(a)**.

   Se precisar de mais informações sobre configurações de campo criptografado, consulte Definição das configurações de campo criptografado.

3. No campo **Tipo**, selecione **Coluna**.
   A criptografia de anexo não oferece suporte a vários módulos.

4. Selecione **Módulos múltiplos** no campo **Método**.



5. Selecione a **Tabela** e a **Coluna** na tabela que você deseja criptografar.

6. Selecione **Enviar**.

Resultado

Os dados recém-criados para o campo especificado são criptografados com a chave do módulo relevante. Quando um usuário com a função especificada na política de acesso do módulo A grava na tabela especificada, os dados são criptografados com a chave do módulo A. Somente usuários com a mesma função podem ler os dados.

Example:

Como criptografar a coluna Descrição resumida na tabela Incidente. Você deve fazer o seguinte:

1. Criar dois módulos criptográficos A e B.

2. Criar uma política de acesso ao módulo para cada módulo.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para o módulo A, conceda acesso aos usuários com uma função de RH. Para o módulo B, conceda acesso aos usuários com uma função de Vendas.

3. Crie um registro de Configuração de campo criptografado especificando a coluna Descrição resumida na tabela Incidente e certifique-se de selecionar **Módulos múltiplos** no campo **Método**.
4. Faça com que dois usuários, um com a função de RH (usuário A) e um com a função de Vendas (usuário B), criem um incidente com uma descrição resumida e, em seguida, faça com que ambos os usuários vejam a lista de incidentes.

   A descrição resumida do incidente criado pelo usuário com a função de RH é criptografada pela chave do módulo A. Da mesma forma, a descrição resumida do incidente criado pelo usuário com a função de vendas é criptografada pela chave do módulo B.

   Embora todos os usuários com as funções de RH e Vendas tenham acesso a incidentes, somente um usuário com a função de RH pode descriptografar e exibir a descrição resumida dos incidentes criados pelo usuário A, que tinha a função de RH. Da mesma forma, apenas os usuários com a função de Vendas podem descriptografar e visualizar as descrições resumidas dos incidentes criados pelo usuário B, que tinha a função de Vendas.



Crie uma especificação criptográfica para Criptografia de campo

Depois de criar um módulo criptográfico, acesse a especificação criptográfica correspondente para definir o algoritmo.

Antes de Iniciar
Funções necessárias: sn_kmf.cryptographic_manager or sn_kmf_admin and security_admin or admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este procedimento descreve as opções que estão disponíveis com Criptografia de campo com o sistema de base e opções de configuração adicionais que se tornam disponíveis com Criptografia de campo Enterprise funcionalidade. Criptografia de campo Enterprise a funcionalidade está disponível com uma assinatura paga. Consulte Pacote de assinatura do Gerenciamento de criptografia e chaves para conhecer os recursos suportados e as opções disponíveis com cada oferta. Consulte Ativar Criptografia de campo para obter mais informações sobre como obter Criptografia de campo Enterprise.

Uma especificação criptográfica será criada pelo sistema quando você criar um módulo criptográfico para Criptografia de campo Enterprise.

Procedimento

1. Navegar até **Segurança do sistema** > **Módulos de criptografia de campo** > **Tudo**.
2. Selecione o módulo criptográfico para abrir as opções de configuração.
   As informações do módulo criptográfico são exibidas na parte superior da tela. Uma especificação de criptografia/descriptografia de dados simétricos é criada automaticamente com um algoritmo AES 256 CBC.
3. Selecione a especificação de criptografia na tabela para abrir a definição do algoritmo.
   Para Criptografia de campo Enterprise consulte Configurar algoritmos avançados para Criptografia de campo Enterprise.
4. Clique em **Avançar** para acessar o Ciclo de vida da chave.

O que Fazer Depois

Execute uma das seguintes operações:

- Selecione uma entrada na tabela Ciclo de vida da chave para definir o comportamento do ciclo de vida da chave. Consulte Configuração de estados do ciclo de vida da chave para obter detalhes para concluir a definição do ciclo de vida da chave.
- Clique em **Avançar** para criar uma chave criptográfica. Para obter detalhes sobre este processo, consulte Geração de uma chave criptográfica da ServiceNow.

Configurar algoritmos avançados para Criptografia de campo Enterprise


Crie uma especificação criptográfica para definir os algoritmos de um módulo criptográfico Personalize as especificações de criptografia com opções avançadas que estão disponíveis para o Criptografia de campo Enterprise.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Na guia **Especificações de criptografia (#)**, clique em **Novo**.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Definição de algoritmo

Campo	Descrição
Módulo de criptografia	O nome do módulo criptográfico selecionado é preenchido.
Finalidade da criptografia	O valor é **Criptografia/Descriptografia de dados simétrica** para o Criptografia de campo Enterprise.
Algoritmo	O valor é **AES** para o Criptografia de campo Enterprise.
Modo de operação	O valor é **CBC** para o Criptografia de campo Enterprise.
Tamanho	Os valores possíveis são **256** e **128**. **Nota:** O tamanho de 256 bits é mais seguro para criptografia e é usado para Criptografia/descriptografia de dados simétrica em Criptografia de campo Enterprise.
Preservação de Igualdade	Opção para habilitar a criptografia determinística. **Nota:** Selecionar esta opção significa que o valor criptografado de um campo deve ser o mesmo quando o valor do campo permanecer o mesmo. Opção para habilitar a **Criptografia/descriptografia de dados simétrica** com o **AES** no modo de **Cipher Block Chaining (CBC)**.
Integridade	Opção para fornecer integridade na operação de GCM e não se aplica à funcionalidade Criptografia de campo Enterprise.


3. Clique em **Enviar**.

O exemplo a seguir mostra a criptografia AES CBC-256. Quando Criptografia de campo Enterprise está ativo e o módulo primário é column_level_encryption, somente se aplica

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

criptografia/descriptografia de dados simétrica AES CBC-256 como a finalidade da criptografia. Consulte Visão geral da especificação criptográfica para obter detalhes.



O que Fazer Depois

Execute uma das seguintes operações:

- Selecione uma entrada na tabela Ciclo de vida da chave para definir o comportamento do ciclo de vida da chave. Consulte Configuração de estados do ciclo de vida da chave para obter detalhes para concluir a definição do ciclo de vida da chave.
- Selecione **Próximo** para criar uma chave criptográfica. Consulte uma das tarefas a seguir para geração de chaves:
  - Geração de uma chave criptográfica da ServiceNow.
  - Configurar propriedades de chaves fornecidas pelo cliente.
  - Importação do par de chaves de encapsulamento/desencapsulamento.

Usando chaves fornecidas pelo cliente com Criptografia de campo Enterprise

Você pode usar sua própria chave fornecida pelo cliente em vez de usar as chaves geradas pelo sistema ServiceNow®.

Importante:
Esses tópicos somente aplicam instâncias usando Criptografia de campo Enterprise, que só está disponível com o plug-in `com.glide.now.platform.encryption`. Consulte Ativar Criptografia de campo para mais informações sobre como obter este plug-in.

Com Criptografia de campo Enterprise você pode usar suas próprias chaves para criptografia. Os administradores têm a opção de usar chaves fornecidas pela ServiceNow® ou suas próprias chaves fornecidas pelo cliente (CSK) para criptografia no ServiceNow AI Platform.

Importante:
Para usar a opção de chave fornecida pelo cliente, você deve ter sua própria chave criptográfica.

Depois de ter sua chave, você pode usá-la em suas instâncias seguindo as etapas a seguir.

1. **Configurar propriedades de chaves fornecidas pelo cliente**

   Três propriedades do sistema definem o tamanho, o algoritmo de preenchimento e o período de validade do par de chaves de encapsulamento RSA. Revise essas propriedades e ajuste seus valores se os padrões não atenderem às suas necessidades.

2. **Encapsule sua chave fornecida pelo cliente**

   Use uma ferramenta criptográfica para encapsular sua chave, como o OpenSSL, para encapsular a chave simétrica a ser usada para criptografia com a chave pública baixada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure e carregue a chave fornecida pelo cliente

Carregue sua chave encapsulada fornecida pelo cliente e configure o módulo criptográfico para começar a usar sua chave para criptografia em sua instância.

Configurar propriedades de chaves fornecidas pelo cliente

Se o plug-in Criptografia de campo Enterprise estiver habilitado, você poderá usar as propriedades do sistema para definir o preenchimento da chave, o tamanho do par de chaves efêmero e um período de validade para as chaves fornecidas pelo cliente.

O Criptografia de campo Enterprise com Key Management permite que você gerencie todo o ciclo de vida de suas chaves de criptografia de dados. Também é possível trocar as chaves de criptografia de dados geradas em seu ambiente com segurança.

A Criptografia da plataforma com a Gestão de chaves permite que você gerencie todo o ciclo de vida de suas chaves de criptografia de dados. Também é possível trocar as chaves de criptografia de dados geradas em seu ambiente com segurança.

Propriedades do sistema para definir atributos de par de chaves

Ao fornecer sua própria chave, você deve encapsulá-la com a chave pública RSA. Três propriedades definem o tamanho, o algoritmo de preenchimento e o período de validade do par de chaves de encapsulamento RSA:

- `glide.kmf.ephemeral_key.key_padding` controla o esquema de preenchimento de chave da chave efêmera. O esquema padrão é OAEP SHA256, mas SHA1 também é compatível.
- `glide.kmf.ephemeral_key.key_size` controla as dimensões de chave do par de chaves efêmeras. O padrão é 4096 bits, mas 2048 bits também são compatíveis.
- `glide.kmf.ephemeral_key.key_validity_period` define o período de validade do par de chaves efêmeras. O valor padrão é 2 horas.

Depois que a chave de criptografia de dados for importada para a instância, uma chave de encapsulamento segura protegerá as novas chaves do módulo na instância. A chave de encapsulamento é uma chave de criptografia de instância (IKEK) gerada por um módulo de segurança de hardware (HSM) no SafeNet KeySecure. Consulte Chaves de nível de instância na estrutura de gerenciamento de chave para obter detalhes sobre os tipos de chave.

Continuar para Encapsule sua chave fornecida pelo cliente.

Encapsule sua chave fornecida pelo cliente

Encapsule a chave simétrica a ser usada para criptografia com a chave pública baixada.

Antes de Iniciar

Nota:
Este procedimento descreve as opções que estão disponíveis com o sistema de base KMF e as opções a serem usadas com a funcionalidade Criptografia de campo Enterprise. A funcionalidade Criptografia de campo Enterprise estará disponível somente quando o plug-in `com.glide.now.platform.encryption` estiver ativo. Consulte Ativar Criptografia de campo para obter mais informações sobre como obter Criptografia de campo Enterprise.

Algumas das etapas neste documento exigem o uso de uma ferramenta criptográfica instalada no seu dispositivo local. Os exemplos nesta tarefa usam a ferramenta OpenSSL. Para obter mais informações sobre essa ferramenta, consulte https://www.openssl.org . Se estiver usando outras ferramentas criptográficas, como LibreSSL ou GnuTLS, consulte a documentação desses produtos para obter etapas semelhantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Modifique as propriedades opcionais que controlam o tamanho, o algoritmo de preenchimento e o período de validade da chave. Consulte Configurar propriedades de chaves fornecidas pelo cliente.

- Você deve ter sua chave simétrica (.BIN) para criptografia.

> **Importante:**
> Sua chave deve estar no formato binário. Se outro formato for usado, será exibida uma mensagem de erro informando. Anexe novamente o token não modificado.que a validação do token falhou.

- Você deve ter uma ferramenta criptográfica para encapsular sua chave. Este exemplo usa o OpenSSL 1.1.

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager ou sn_kmf.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Estrutura de gestão de chaves** > **Módulos Criptográficos** > **Tudo**.
2. Selecione o módulo criptográfico criado para a chave fornecida pelo cliente na lista relacionada Especificações de criptografia.
3. Você será direcionado para a etapa de **Criação de chave**.
4. Se ainda não tiver baixado a chave de encapsulamento, clique no link para baixar o arquivo *token_publickey<id>.zip* e salve-o no mesmo local de sua chave.

> **Nota:**
> Não renomeie o arquivo *token_publickey<id>* baixado.

5. Descompacte o arquivo em sua rede local.
   O arquivo zip contém dois arquivos, um token de importação e um certificado .PEM de chave pública. Encapsule sua chave simétrica com a chave pública para criptografá-la.
6. Copie o nome do arquivo *token_publickey* para a área de transferência.
7. Em uma linha de comando, use o nome do arquivo *token_publickey* copiado para abrir a pasta dos arquivos descompactados como um espaço reservado para a chave encapsulada.
8. Edite este script substituindo os exemplos pelos nomes de seus arquivos de criptografia.

```
"downloads user.name$ cd token_publickey_<token>
openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey publickey_<keyname>.PEM
-in <keyname.bin>
-out wrapped_key_material -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt
 rsa_oaep_md:sha<128 or 256> "
```

   Revise os comandos de encapsulamento de chave na tabela a seguir para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comandos de encapsulamento de chave

Direções	Comando	Exemplo
Abra o diretório do arquivo no qual você baixou o token de encapsulamento.	`cd`	`cd token_publickey123456789`
Cole o nome do certificado publickey.PEM.	`openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey`	`publickey_586798643ffff.PEM`
Cole o nome da sua chave aqui.	`-in`	`mykey.bin`
Insira o comando <-out> e especifique se a chave é de 128 bits ou 256 bits.	`-out wrapped_key_material -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:sha256`	N/D

9. Execute o comando:
   Uma mensagem do sistema exibe `token_publickey_<keynumber>`. A chave será gerada e um arquivo *`wrapped_key_material`* adicionado ao diretório.
10. Carregue a chave encapsulada.

O que Fazer Depois

Retorne para Configure e carregue a chave fornecida pelo cliente para carregar sua chave encapsulada.

Configure e carregue a chave fornecida pelo cliente

Você pode usar sua própria chave fornecida pelo cliente em vez de usar as chaves geradas pelo sistema ServiceNow®.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: security_admin e sn_kmf.cryptographic_manager

Se você NÃO estiver fornecendo suas próprias chaves, não precisará executar este procedimento. Para criar um módulo criptográfico com chaves ServiceNow®, vá para Criação de um módulo criptográfico ou Criar módulo criptográfico para Criptografia de campo.

Nota:
Este procedimento se aplica apenas à funcionalidade Criptografia de campo Enterprise. Para obter mais informações, consulte Ativar Criptografia de campo.

Importante:
Você não pode revogar uma chave fornecida pelo cliente.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Configurações de criptografia de campo** e verifique isso **Chaves fornecidas pelo cliente** selecionado.

Seleção de origem de chave



2. Selecione **Enviar**.
3. Retornar a **Segurança do sistema** > **Módulos de criptografia de campo** > > **Criar novo(a)**.

Criação de um novo módulo criptográfico



4. Preencha o formulário do Módulo criptográfico da seguinte forma:

Campos do Módulo criptográfico

Campo	Descrição
Nome do módulo	Insira um nome para o módulo.
Modelo de especificação de criptografia	O modelo criptográfico padrão foi selecionado.
Nome	Preenche automaticamente de acordo com o nome do módulo e o adiciona ao escopo para garantir qual aplicação está sendo aplicada. Nesse caso, foi aplicado o escopo global.
Estado do ciclo de vida do módulo de criptografia	Selecionar **Publicado** para ativar o módulo de criptografia.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Módulo de criptografia primário	O módulo primário **column_level_encryption** é selecionado automaticamente ao usar chaves fornecidas pelo cliente e módulos de criptografia.

5. Selecione **Enviar**.
6. Selecione o módulo criptográfico recém-criado na tabela.
   Em **Especificações de criptografia** Lista relacionada, selecione o alias de chave gerado automaticamente com o algoritmo AES 256 CFB.

   O sistema preenche a Finalidade de criptografia e o Algoritmo para Criptografia de campo e salta para **Origem da chave** fase.
7. Observe que **Carregar chave fornecida pelo cliente** é a **Origem** e que o **Alias da chave** já está preenchido.

Origem da chave



8. Selecione **Avançar** para ir para o estágio **Criação de chave**.

   Existem dois links:

   - **Baixar chave de encapsulamento** baixa a chave em um arquivo zip que contém um token de importação e um certificado de chave pública, arquivo .PEM. Use o token de importação para verificar se o encapsulamento da chave foi bem-sucedido de acordo com a especificação de segurança para a instância. Use o arquivo .PEM de certificação de chave pública para encapsular a chave fornecida pelo cliente com segurança antes de carregá-la junto com o token.
   - **Carregar chave fornecida pelo cliente** abre o navegador de arquivos para seleção do token e da chave criptografada que você encapsulou.

Links de carregamento de criação de chave




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Selecione **Fazer download da chave de encapsulamento** para salvar o token.
   Salve o token no mesmo local de destino em que a chave foi salva no sistema. Não renomeie o token baixado.
10. Execute o comando BYOK em um terminal para encapsular a chave.
    Para obter mais informações, consulte Encapsule sua chave fornecida pelo cliente.
11. Selecione **Carregar chave fornecida pelo cliente**.
12. Clique em **Navegar** para selecionar os dois arquivos, a chave encapsulada e o arquivo de token.
    A janela Anexos exibe os dois arquivos.


Carregamento de anexos de chave encapsulados



Selecione um arquivo para remover e carregar novamente, se necessário.

13. Selecione **OK**.
    Você retornou à tela do Módulo criptográfico. Uma mensagem de confirmação será exibida caso o carregamento da chave do cliente tenha sido bem-sucedido. A chave também será listada na lista relacionada de chaves de módulo.

Confirmação de carregamento de chave



O que Fazer Depois

Agora que concluiu a configuração do módulo criptográfico com a chave fornecida pelo cliente, prossiga para Criação de uma política de acesso ao módulo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como criptografar campos e anexos

Depois que os módulos criptográficos são criados, um administrador de segurança pode definir a configuração de campos criptografados (EFC) e optar por criptografar um campo ou anexo em uma tabela.

Como criptografar campos

Nota:
Por natureza, os campos criptografados não são auditados. Este comportamento não é configurável.

1. Especifique a origem da chave: ServiceNow chaves geradas ou suas chaves fornecidas pelo cliente (traga sua própria chave) **Segurança do sistema** > **Configurações de criptografia de campo**.
2. Depois de especificar a origem da chave, crie um módulo criptográfico ou use um módulo criptográfico existente. Comece com Criação de um módulo criptográfico para obter instruções.

   Nota:
   Caso use chaves fornecidas pelo cliente, siga as instruções em Criar módulo criptográfico para Criptografia de campo e Configurar propriedades de chaves fornecidas pelo cliente.

3. Crie uma configuração de campo criptografado para definir onde a criptografia será aplicada. Aqui, você especifica a tabela de destino e escolhe se deseja criptografar uma coluna ou anexos na tabela. Consulte Definição das configurações de campo criptografado para começar.

Nota:
Consulte Exemplos de Criptografia de campo Enterprise, que ilustra como criptografar campos e anexos usando chaves fornecidas pelo cliente.

Definição das configurações de campo criptografado

Configure quais as colunas de tabela ou anexos o sistema vai criptografar usando um módulo criptográfico pré-configurado.

Antes de Iniciar
Funções necessárias: sn_kmf.cryptographic_manager e security_admin ou eleve a função para administrador de segurança.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Verifique se você está no escopo da aplicação correto para ver as tabelas nesse escopo.

Somente usuários com acesso ao módulo criptográfico usado nessa configuração de campo criptografado podem ler os dados na coluna da tabela criptografada ou acessar o anexo.

- Se um usuário tiver acesso de gravação, mas não de leitura, o campo será exibido no modo de edição e os dados inseridos serão exibidos como asteriscos.
- Se um usuário tiver acesso de leitura, mas não de gravação, o campo exibirá os dados descriptografados no modo somente leitura.
- Se um usuário tiver acesso total, as funcionalidades de leitura/gravação estarão disponíveis no campo criptografado.

Veja Criação de um módulo criptográfico ou Criar módulo criptográfico para Criptografia de campo para começar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:

Depois de criptografar uma coluna, todos os novos dados inseridos nela são criptografados automaticamente. No entanto, os dados que existiam na coluna antes de a criptografia estar ativa não são criptografados automaticamente.

Para criptografar dados que existiam antes da criptografia da coluna, você deve executar um trabalho de criptografia em massa separado. Saiba mais sobre criptografia em massa em Execução de criptografia ou descriptografia em massa.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações de Campo Criptografado** > **Novo(a)**.
2. Selecione **Novo**.
3. Preencha o formulário.

Campo	Descrição
Tipo	**Coluna** para criptografar uma coluna de tabela ou **Anexo** para criptografar todos os anexos de uma tabela. Os tipos de dados criptografados são: ○ Texto de cadeia de caracteres (UTF-8 completo) ○ Anexos ○ Data, Data/Hora: **Nota:** Você pode criar configurações de campo criptografado para criptografar os campos de Data e Data/Hora existentes. Você pode adicionar uma nova configuração de criptografia somente a uma tabela primária. Você não pode adicionar uma nova configuração de criptografia a uma tabela secundária. ○ URL ○ HTML ○ Diário ○ Traduzido
Tabela	Tabela cujos campos ou anexos devem ser criptografados.
Coluna	Coluna (campo) a ser criptografada se você selecionou o tipo **coluna**.
Ativo	Selecione para marcar a configuração ativa. Desmarque se a configuração ainda não estiver em uso.
Módulo criptográfico	O módulo criptográfico ao qual a configuração de campo criptografado se aplica.
Método	Selecione **Módulo único** para definir a configuração de campo em um módulo. Selecione **Módulos múltiplos** para acesso baseado em função que se estende por mais de um módulo criptográfico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Módulo único Use esta opção para criptografar todos os anexos usando um único módulo. Seus usuários precisam de acesso a esse módulo; caso contrário, não poderão carregar anexos. **Módulos Múltiplos** Use esta opção para permitir que os usuários escolham um módulo ao carregar anexos. Usuários com acesso a pelo menos um módulo podem selecionar um módulo a ser usado para criptografia. Usuários sem acesso ao módulo podem carregar anexos não criptografados.
Preservação de algoritmo criptografado [read-only] (somente leitura)	Indica se o módulo de criptografia selecionado já está configurado para oferecer suporte à criptografia não determinística. Isso significa que se os mesmos dados forem criptografados mais de uma vez, a criptografia será diferente a cada vez.

4. Selecione **Enviar**.

Acesso de script para módulos criptográficos

Os scripts podem ser executados para acessar uma política de módulo criptográfico de uma finalidade criptográfica.

No caso do Estrutura de gestão principal, as políticas podem ser os scripts baseados. Quando uma política de acesso é acionada para acesso ao script, o script de back-end pode executar as ações de política do módulo a partir do script.

Os módulos criptográficos podem oferecer suporte a uma ou mais finalidades de criptografia, como descriptografia de dados assimétrica e descriptografia de dados simétrica. Cada finalidade criptográfica requer a geração de uma chave de criptografia e a definição de uma finalidade criptográfica.

Considere o seguinte ao executar uma solicitação de script de criptografia:

- A finalidade criptográfica referenciada deve ser definida no módulo criptográfico.
- Deve existir uma chave ativa gerada para o módulo criptográfico.
- O tipo de Política de acesso ao módulo deve ser definido como **script**.


Verificação de versão de script

Ao criar uma política de acesso ao módulo definida como tipo script, há uma opção disponível para validar a integridade da versão do script que está sendo acessada. Somente a versão atribuída do script tem permissão para acessar os módulos de criptografia. Quando a caixa de seleção **Verificar versão do script** estiver marcada na política de acesso ao módulo, sempre que o script for executado, o sistema executará uma comparação de versão. Se o script tiver sido alterado, o usuário será notificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Caixa de seleção de verificação do script



Configuração de acesso do script a dados criptografados

Execute um script para executar a política do módulo criptográfico de uma finalidade criptográfica. O acesso específico de leitura (descriptografia/desencapsulamento) ou de gravação (criptografia, encapsulamento) pode ser definido com base na granularidade da operação da política de acesso ao módulo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa


Regras de negócios e Inclusões de script são exemplos de usos. Este procedimento usa um script para Regras de negócio.

Procedimento

1. Crie um módulo criptográfico com o algoritmo de criptografia/ descriptografia de dados simétrica. Consulte Criação de um módulo criptográfico para saber detalhes. O acesso específico aos dados ou ao anexo é controlado com uma política de acesso ao módulo com as seguintes características:
   - Criptografia simétrica: o script pode criptografar dados, mas não pode descriptografar os dados.
   - Descriptografia simétrica: o script pode descriptografar dados criptografados carregados, mas não pode criptografar os dados ou anexos.
   - Criptografia e descriptografia simétricas: o script pode criptografar e descriptografar dados ou anexos.
2. Navegar até **Definição do Sistema** > **Regras de negócio**.
3. Clique em **Nova**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Preencha o formulário na guia **Quando executar** e insira o script na guia **Avançado** :


Campos da Regra de negócio

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome para a regra de negócio.
Tabela	Selecione **Incidente [incidente]**na lista suspensa.
Aplicação	**Global** está selecionado por padrão.
Ativo	Marque a regra como **Ativa**.
Avançado	Marque a caixa de seleção para exibir opções avançadas.
Guia Quando executar	Na guia **Quando executar**, habilite os campos **Inserir** e **Atualizar**.

Guia Avançado	Na guia **Avançado**, cole o seguinte texto de script na linha 3:
	`//`
	`var gc =`
	`global.GlideCryptoModule.getModule('global.acme_mod');`
	`var value = 'test';`
	`var encrypted = gc.encryptData(value);`
	`gs.info('value: ' + value);`
	`gs.info('Encrypted: ' + encrypted);`
	`var decrypted = gc.decryptData(encrypted);`
	`gs.info('Decrypted: ' + decrypted);`
	`gs.info(decrypted == value);`
	Nota:
	Consulte a imagem "Guia avançada de regras de negócio" para obter detalhes.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Clique em **Enviar**.
6. Navegar até **Gestão de chave** > **Políticas de Acesso ao Módulo** > **Todos** .

> **Nota:**
> Para obter informações adicionais, consulte Criação de uma política de acesso ao módulo.

7. Clique em **Novo**.
8. Preencha o formulário.



Campos de Políticas de acesso ao módulo

Campo	Descrição
Nome da política	Insira um nome para a política.
Módulo criptográfico	Clique no ícone de pesquisa para selecionar um módulo com o algoritmo de criptografia/descriptografia de dados simétrica.
Tipo	Selecione **Script** para controlar o acesso por script.
Tabela de Scripts	Selecione um valor na lista suspensa da tabela de scripts. Para este exemplo, selecione **Regra de negócio [sys_script]**.
Scripts de destino	Selecione o documento de script para a política. Selecione o **Nome da tabela** e o documento relacionado à política. Neste exemplo, selecione

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	a regra de negócio que você criou nas etapas anteriores.
Ativo	Selecione para ativar a política.
Resultado	Para conceder ao script acesso ao módulo, selecione **Acompanhar** no campo **Resultado**.

9. Clique em **Enviar**.
   A política de acesso ao módulo do script ficará agora disponível no sistema.

Exibir solicitações de uso do módulo criptográfico recusadas

Exibir módulos criptográficos que rejeitaram solicitações de criptografia feitas por scripts devido a mecanismos de criptografia incompatíveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os módulos criptográficos podem oferecer suporte a uma ou mais finalidades de criptografia, como descriptografia de dados assimétrica e descriptografia de dados simétrica. Os dados criptografados só podem ser acessados com base na política de acesso ao módulo. Se um script tentar usar um módulo criptográfico para uma finalidade não definida no módulo, não poderá acessar os dados criptografados.


No exemplo a seguir, uma finalidade criptográfica foi atribuída a um módulo criptográfico, mas nunca foi gerada uma chave ele.

Procedimento

Navegar até **Tudo** > **Gestão de chave** > **Políticas de Chave do Módulo** > **Rejeições de Chave de Módulo**.

Será exibida uma lista de módulos criptográficos que rejeitaram solicitações junto com a chave de criptografia usada no script correspondente.

Rejeições de chave de módulo



Nota:
Se um script diferente tentar usar o mesmo módulo criptográfico usando o mesmo tipo de chave, o valor de **Imposto pela última vez** será atualizado. Não será gerada outra linha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Neste exemplo, em 2020-02-10_15:55:17, o primeiro módulo rejeitou uma solicitação porque a chave do módulo1 foi comprometida. Em 2020-02-10_07:24:05, o segundo módulo rejeitou uma solicitação porque a chave do segundo módulo estava suspensa.

Para conceder a permissão para que os scripts usem o módulo de criptografia na próxima vez em que forem executados, crie uma política de acesso ao módulo para a criptografia de script. Para obter mais informações, consulte Configuração de acesso do script a dados criptografados.

Programação de criptografia em massa, descriptografia e trabalhos de recriação de chaves

Programe trabalhos de criptografia, descriptografia e recriação de chaves para serem executados no horário mais adequado à sua instância.

Antes de Iniciar

Os trabalhos de criptografia, descriptografia e recriação de chaves podem consumir muito tempo e recursos. Portanto, considere programá-los em horários que não sejam de pico. Certifique-se também de que o usuário que programa o trabalho tenha o acesso apropriado para cada trabalho.

Função necessária: sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A criptografia e a descriptografia em massa também estão disponíveis no formulário Configurações de campo criptografado. Consulte Execução de criptografia ou descriptografia em massa para obter instruções.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Trabalhos de segurança**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha o formulário de programação.

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho de criptografia, descriptografia ou recriação de chave.
Tipo	Tipo de trabalho: ○ **Migração de chave de contexto para módulo:** migração em massa de chaves de contexto de criptografia para módulos de criptografia, incluindo a criação de registros de políticas de acesso ao módulo para controles de acesso nos módulos de criptografia ○ **Contexto de migração de dados para módulo**: migra dados criptografados por contextos de criptografia para módulos de criptografia ○ **Anexo de descriptografia em massa**: descriptografa todos os anexos criptografados em registros para uma única tabela definida no campo **Tabela**. ○ **Anexo de criptografia em massa**: criptografa todos os anexos criptografados em registros para uma única tabela definida no campo **Tabela**. ○ **Criptografia em massa** : Criptografa qualquer valor preexistente na coluna/campo definido usado na Configuração de Criptografia de Campo ○ **Módulo de descriptografia em massa**: descriptografa qualquer valor preexistente na coluna/campo definido usado na Configuração de Edge Encryption com o módulo único.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Módulo múltiplo de descriptografia em massa**: descriptografa qualquer valor preexistente na coluna/campo definido usado na Configuração de Edge Encryption com módulos múltiplos. ○ **Rechaveamento em massa** : Criptografa novamente qualquer valor preexistente na coluna/campo definido usado na Configuração de criptografia de campo usando a chave ativa atual do módulo. ○ **Migração de contexto de anexo para módulo**: criptografa qualquer anexo pré-existente na tabela definida na configuração de Edge Encryption. Qualquer anexo criptografado anteriormente com um contexto é criptografado novamente com o módulo.
Estado	O estado inicial do trabalho é Novo. Após sua execução conforme agendado, o estado será atualizado de acordo.
Início da janela de tempo	Hora de início do trabalho no formato 24h.
Término da janela de tempo	Hora de finalização do trabalho no formato 24h.
Tabela	Tabela a ser criptografada ou descriptografada.
Campo	Campo a ser criptografado ou descriptografado.
Resumo	Informações de status do trabalho quando ele estiver em execução, for concluído ou apresentar erros.

Nota:
Por causa da sobrecarga do sistema, você deve programar a execução de trabalhos de criptografia, descriptografia e recriação de chaves em massa em horários fora de pico. O ServiceNow AI Platform executa o trabalho entre o **Início da janela de tempo** e o **Término da janela de tempo**. Se o trabalho não for concluído em uma janela de processamento, ele continuará durante a próxima janela de processamento especificada até que todo o processamento seja concluído.

4. Clique em **Enviar**.
5. Depois de programar um trabalho, é possível pode fazer o seguinte.
   - Clicar em **Cancelar trabalho** para cancelar um trabalho em execução.
   - Clicar em **Iniciar** para iniciar um trabalho imediatamente.
   - Clicar em **Atualizar** para salvar quaisquer mudanças feitas na programação do trabalho.
   - Clicar em **Excluir** para excluir o trabalho agendado.

Execução de criptografia ou descriptografia em massa

Você pode executar a criptografia em massa em configurações de criptografia, bem como uma descriptografia em massa para descriptografar valores anteriormente criptografados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você também pode criar trabalhos agendados de criptografia e descriptografia em massa. Consulte Programação de criptografia em massa, descriptografia e trabalhos de recriação de chaves para obter instruções.

A criptografia e a descriptografia em massa estão disponíveis somente quando uma configuração de campo criptografado usa o módulo criptográfico único. A descriptografia em massa está disponível para o método de criptografia única e múltipla.

Nota:
A criptografia e a descriptografia em massa devem ser executadas apenas fora dos horários de pico porque as operações consomem muitos recursos e tempo.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações de Campo Criptografado**.
2. Abra a configuração de campo criptografado do campo que deseja criptografar ou descriptografar em massa.
3. Em Links relacionados, selecione uma opção disponível.
   - **Programar trabalho de descriptografia em massa**
   - **Programar trabalho de criptografia em massa**
4. Confirme sua seleção na caixa de diálogo.

Resultado
Se estiver executando uma criptografia em massa, todos os valores serão criptografados tendo o módulo de criptografia definido no registro de configuração do campo criptografado. Se uma descriptografia em massa estiver sendo executada, somente os campos criptografados com um módulo de criptografia ao qual você tem acesso serão descriptografados.

Carregar anexos para criptografia

Proteja arquivos confidenciais criptografando anexos de registro usando Criptografia de campo e condições de linha.


Antes de Iniciar
Função necessária: Qualquer função que se alinhe à política de acesso ao módulo (MAPA) criada pelo administrador.

Procedimento
1. Navegue até um registro.
2. Selecione **Gerenciar anexos** ícone de clipe de papel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Em **Anexos** , selecione o módulo com o qual criptografar **Criptografar com módulo**opções suspensas.



Nota:

Se Condições de linha tiverem sido adicionadas à Configuração do campo de criptografia, esta opção não será exibida. O anexo seria criptografado automaticamente com o módulo definido na condição Linha. Da mesma forma, esta opção suspensa só será exibida ao usar o ícone Gerenciar anexos e não se o anexo for adicionado arrastando e soltando.

4. Selecione **Escolha o arquivo** para localizar o anexo e selecione **Aberto** para anexá-lo.

Resultado
Os arquivos anexados são exibidos na parte superior do formulário. Anexos criptografados são indicados por um ícone de cadeado. Somente usuários com o módulo de criptografia para exibir arquivos criptografados os verão listados.

Exemplos de Criptografia de campo Enterprise

Estes exemplos orientam você na criptografia de campos e anexos usando chaves fornecidas pelo cliente.

Criptografia de campo Enterprise passo a passo

Este passo a passo mostra como criptografar um campo em sua instância usando o Criptografia de campo Enterprise com o Estrutura de gestão principal (KMF). Ele também mostra como usar sua própria chave.

Antes de Iniciar

Nota:
Este procedimento se aplica apenas à funcionalidade Criptografia de campo Enterprise. Consulte Ativar Criptografia de campo para obter mais informações sobre como obter Criptografia de campo Enterprise.

Função necessária: admin ou security_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
security_admin é uma função privilegiada, para obter detalhes sobre como usar funções privilegiadas, consulte Elevar para uma função privilegiada.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este passo a passo começa com uma instância em que você já criou e carregou sua chave criptográfica pessoal. Você pode usar a chave da ServiceNow, mas este exemplo usa uma chave fornecida pelo cliente.

Depois que a chave foi armazenada em um módulo criptográfico, comece a configurar campos em sua instância com acesso limitado de determinados usuários, como salário ou número de CPF. Em Configuração de campo criptografado, especifique qual equipe autorizada pode acessar dados confidenciais.

Esta tarefa demonstra dois cenários. Um exemplo criptografa o campo **Descrição resumida** em um incidente para usuários que não estão autorizados a exibir os dados confidenciais.

Os anexos também podem ser criptografados e visíveis somente para usuários com acesso, ou ficar visíveis para todos os usuários que não estejam impedidos de visualizar os dados. Consulte Tutorial de criptografia de anexo para criptografar um anexo.

Procedimento

1. Certifique-se de que o Criptografia de campo Enterprise esteja habilitado.
2. Crie um módulo criptográfico para column_level_encryption.
   Consulte Criar módulo criptográfico para Criptografia de campo Criação de um módulo criptográfico para obter mais informações.
3. Navegar até **Segurança do sistema** > **Configurações de Campo Criptografado**.
4. Clique em **Nova**.
5. No formulário, preencha os campos.


Formulário de Configuração de campo criptografado

Campo	Descrição
Tipo	A **coluna** é necessária para usar sua chave pessoal.
Tabela	Tabela que armazena as informações confidenciais. Para este exemplo, selecione **Incidente [incidente]**.
Coluna	Coluna ou informações específicas que representam os dados confidenciais a serem criptografados. Para este exemplo, selecione **short_description**.
Ativo	Opção de marcar como **Ativo** para usar a configuração do campo.
Preservação de igualdade de algoritmo	A opção é selecionada automaticamente.
Módulo de criptografia	Módulo criado para usar com a chave pessoal.
Método	A opção **Módulo único** é usada para aplicar as políticas para um módulo. **Vários módulos** é usado para aplicar as políticas em vários módulos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de configuração de campo de criptografia



6. Clique em **Enviar**.

Estabeleça uma política de acesso ao módulo para atribuir acesso ao módulo criptográfico. Consulte Criação de uma política de acesso ao módulo para obter informações adicionais.

7. Navegar até **Gestão de chave** > **Políticas de Acesso ao Módulo** > > **Criar novo(a)** > **.**
8. No formulário, preencha os campos.


Formulário de política de acesso ao módulo

Campo	Descrição
Nome da política	Nome da política, como descrição resumida.
Módulo de criptografia	Módulo de criptografia criado para criptografar sua chave.
Tipo	Tipo de designação de acesso à política de criptografia. Use **Função** para conceder acesso ao campo criptografado somente aos usuários que tenham a função atribuída.
Função de destino	A função que tem acesso ao campo criptografado. Para este exemplo, selecione **Administrador**.
Ativo	Opção para ativar a Política de acesso ao módulo.
Resultado	A opção **Rastrear** permite o acesso ao campo para a função selecionada. (Para restringir o acesso a esse campo para a função selecionada, selecione **Rejeitar** ou**Rejeitar estritamente**.)

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de política de acesso ao módulo



9. Clique em **Enviar**.
10. Como um usuário com a função sn_kmf.admin, navegue até **incidente** > **Novo(a)**.

Exemplo de campo criptografado visível



Agora é possível exibir o campo Descrição resumida com base na configuração da política de acesso ao módulo.

Nota:
A função sn_kmf.admin recebeu acesso de usuário ao campo criptografado e Descrição resumida, definindo a política de acesso ao módulo como **Rastrear**. Observe o ícone de cadeado ( ) abaixo do nome do campo indicando que o campo é um campo criptografado.


Agora você pode acessar o módulo **Incidentes** como um usuário final para testar a configuração do campo criptografado.

11. Faça o login como um usuário que deve ser impedido de exibir os dados criptografados no campo configurado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dados de nível de campo criptografados



Quando você acessa o número do incidente, os dados na Descrição resumida não ficam visíveis.

Resultado

Você usou com sucesso sua chave simétrica para controlar o acesso a um campo específico usando o Criptografia de campo Enterprise.

Tutorial de criptografia de anexo

Este passo a passo mostra como criptografar um campo em sua instância usando o Criptografia de campo Enterprise com o Estrutura de gestão principal (KMF). Ele também mostra como usar sua própria chave.

Antes de Iniciar

Nota:
Este procedimento se aplica apenas à funcionalidade Criptografia de campo Enterprise. Consulte Ativar Criptografia de campo para obter mais informações sobre como obter Criptografia de campo Enterprise.

Função necessária: kmf cryptographic manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este passo a passo começa com uma instância que você já tenha criado e carregado a sua chave criptográfica pessoal. Você pode usar a chave, mas este exemplo usa uma chave fornecida pelo cliente.

Carregue anexos confidenciais em sua instância e limite o acesso de determinados usuários. Use a Configuração de campo criptografado para especificar a equipe autorizada que pode acessar dados confidenciais.

Mostramos como criptografar anexos para ficarem visíveis somente para usuários com acesso, ou ficarem visíveis para todos os usuários que não estejam impedidos de visualizar os dados. Neste exemplo, restringimos uma determinada função de acessar um anexo no módulo **Incidentes**.

Nota:
Embora você possa usar vários módulos com Criptografia de campo Enterprise a criptografia de anexo deve usar módulos únicos.

Procedimento

1. Certifique-se de que o Criptografia de campo Enterprise esteja habilitado.
2. Crie um módulo criptográfico.
   Para obter mais informações, consulte Criar módulo criptográfico para Criptografia de campo.
3. Navegar até **Segurança do sistema** > **Configurações de Campo Criptografado**.
4. Clique em **Nova**.
5. Preencha o formulário:


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da Configuração de campo criptografado

Campo	Descrição
Tipo	Selecione **Anexo** para usar sua chave pessoal para criptografar um anexo da **Tabela** selecionada. Para este exemplo, selecione **Incidente**.
Tabela	Selecione a tabela para acessar as informações confidenciais. Para este exemplo, selecione **Incidente [incidente]**.
Ativo	Marque como **Ativo** para poder usar a configuração do campo.
Preservação de igualdade de algoritmo	Ao selecionar Criptografia de campo Enterprise este campo fica visível com base na tabela selecionada.
Módulo de criptografia	Selecione o módulo criado para usar com a chave pessoal.
Método	A opção **Módulo único** é usada para aplicar as políticas para um módulo. **Vários módulos** é usado para aplicar as políticas em vários módulos.

Tabela de Configuração de campo criptografado



6. Clique em **Enviar**.

Estabeleça uma Política de acesso ao módulo para atribuir acesso ao módulo criptográfico. Consulte Criação de uma política de acesso ao módulo para obter informações adicionais.

7. Navegar até **Gestão de chave** > **Políticas de Acesso ao Módulo** > **Tudo**.
8. Clique em **Nova**.
9. Preencha o formulário:

Campos de Política de acesso ao módulo


Campo	Descrição
Nome da política	Insira um nome para a política, como "Política de anexo".
Módulo de criptografia	Selecione o módulo de criptografia criado para criptografar sua chave.
Tipo	Selecione **Função** para restringir o acesso ao campo criptografado de usuários com a função atribuída.
Função de destino	Selecione a função que tem acesso ao campo criptografado. Para este exemplo, selecione **itil**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Campo	Descrição
Ativo	Marque esta caixa de seleção para poder usar a Política de acesso ao módulo.
Resultado	Selecione **Rejeitar estritamente** para controlar o acesso ao anexo da função selecionada. (Para conceder acesso à função selecionada, selecione **Rastrear**.)

Formulário de Política de acesso ao módulo



10. Clique em **Enviar**.
11. Como administrador ou como uma pessoa que criou o incidente, navegue até **Incidentes** e adicione um anexo às **Atividades** na lista relacionada de **Anotações**.

Anexo disponível por função



12. Faça login como um usuário com acesso restringido ao anexo criptografado.
13. Abra o incidente e role até a seção **Atividades:**.
    O link para abrir o anexo não poderá ser acessado por usuários com a função restrita.
14. Agora você usou com sucesso sua chave fornecida pelo cliente para controlar o acesso a um anexo específico usando Criptografia de campo Enterprise.

Criptografia de campo Enterprise

Criptografia de campo Enterprise usa o. Estrutura de gestão principal(KMF) para permitir que você personalize e gerencie como os campos e anexos são criptografados e descriptografados em sua instância. Uma assinatura é necessária para usar Criptografia de campo Enterprise.

Importante:
Este tópico aborda a versão empresarial do Criptografia de campo. Para obter informações sobre a versão padrão do Criptografia de campo, ou para aprender as diferenças entre as duas versões, consulte Explorando Criptografia de campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criptografia de campo Enterprise tem como premissa Criptografia de campo e usa o. Estrutura de gestão principal e seu suporte total de funções de gestão de chaves. Criptografia de campo Enterprise fornece proteção de chave e gestão do ciclo de vida da chave para criptografia de campo no nível da aplicação. Todas as chaves são protegidas com uma hierarquia de encapsulamento de chaves, em última análise, enraizada nos FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2-L3 Hardware Security Modules (HSM).

O Criptografia de campo Enterprise oferece a capacidade de gerenciar como os campos compatíveis são criptografados e descriptografados de acordo com as práticas do NIST 800-57 . Ele também usa a versão mais atualizada da criptografia em nível de campo, incluindo a integração para proteção e gerenciamento de chave apropriados.

Especificamente, Criptografia de campo Enterprise usa o. KMF módulos de criptografia, concedendo mais controle da criptografia do lado do servidor. KMF verifica a proteção de chave de criptografia de dados apropriada usando hierarquia de chaves e criptografia de envelope. Sua instância criptografa os dados por meio de módulos criptográficos que você configura. É possível criar uma política de acesso para cada módulo e, em seguida, configurar as especificações criptográficas e as políticas de acesso e controlar a gestão do ciclo de vida das chaves.

O Criptografia de campo Enterprise oferece suporte a políticas de acesso ao módulo com base em:

- Escopo
- Função
- Script
- Troca de recursos
- Usuário do Sistema

Consulte Criação de uma política de acesso ao módulo para obter informações adicionais.


Nota:
Para obter detalhes sobre os recursos compatíveis do Criptografia de campo e como fazer upgrade e assinar o Criptografia de campo Enterprise direito consulte Pacote de assinatura do Gerenciamento de criptografia e chaves.

Termos de criptografia

Termo	Descrição
Gerenciamento de chave 	Suporte para gerenciamento de chave O KMF (Key Management Framework) é fundamental para o Criptografia de campo Enterprise Obtenha os seguintes recursos: • Gestão do ciclo de vida das chaves. • Rotação de chave. Consulte Girar chaves para obter detalhes. • Proteção de chave e geração de chave com módulos de segurança de hardware (HSMs) FIPS 140-2-L3. • Separação de funções e deveres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termo	Descrição
	• A transferência segura de chaves de criptografia de dados entre instâncias, como instâncias de produção e não produção. • Chaves fornecidas pelo cliente (CSK) com quebra de chave. • Criptografia não determinística. • Criptografia/descriptografia em massa • Auditoria de acesso/uso de chave. Consulte Referência da estrutura de gestão de chaves para obter detalhes.
Chave fornecida pelo cliente 	Suporte para chaves fornecidas pelo cliente Um dos maiores benefícios do Criptografia de campo Enterprise é que você pode usar suas próprias chaves de criptografia. Os administradores têm a opção de usar chaves fornecidas pela ServiceNow ou suas próprias chaves fornecidas pelo cliente (CSK) para criptografia no ServiceNow AI Platform®. Você também pode gerenciar o ciclo de vida da chave e decidir quando revogar, girar e desativar as chaves. Depois de habilitar as chaves fornecidas pelo cliente e criar um módulo criptográfico, é preciso baixar um token e uma chave efêmera pública. O token e a chave pública são usados para encapsular sua chave e carregá-la na instância. Para usar chaves fornecidas pelo cliente, consulte Definição das configurações de Edge Encryption para selecionar o tipo de chave e Usando chaves fornecidas pelo cliente com Criptografia de campo Enterprise.
Criptografia de campo 	Suporte para Edge Encryption e criptografia de anexo A criptografia de campo e a criptografia de anexo usam módulos criptográficos e políticas de acesso por meio de Configurações de campo criptografado. O formulário de Configuração de campo criptografado é usado para a escolha de um tipo de criptografia de *coluna* ou de *anexo*. Consulte Definição das configurações de campo criptografado para obter mais informações e os tipos de campo compatíveis.
Criptografia não determinística 	Suporte para criptografia não determinística. O Criptografia de campo Enterprise é compatível com a *criptografia não determinística* para maior segurança. Se o sistema criptografar os mesmos dados mais de uma vez, os textos cifrados serão diferentes a cada vez. A criptografia não determinística está disponível com a criptografia AES (Advanced Encryption Standard) com CBC (Cipher Block Chaining).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termo	Descrição
	Você pode habilitar este recurso por meio da opção Preservação de igualdade na fase de Definição de algoritmo da especificação criptográfica. Crie uma especificação criptográfica para um módulo criptográfico e defina um algoritmo de criptografia e gere uma chave. Consulte Criação de um módulo criptográfico para definir os mecanismos usados para operações criptográficas e para obter mais informações sobre como habilitar a criptografia não determinística.
Resource Exchange 	Resource Exchange Criptografia de campo Enterprise chave de instância para instância de maneira segura usando as APIs criptográficas KMF para fornecer confidencialidade, integridade, autenticação e não recusa. Resource Exchange é um recurso KMF que oferece a capacidade de trocar recursos entre instâncias de maneira segura. Consulte Troca de recursos do Key Management Framework para obter detalhes.

Nota:
Se você optar por não ativar Criptografia de campo Enterprise você ainda pode usar Criptografia de campo. Consulte Explorando Criptografia de campo para obter informações.

O Criptografia de campo Enterprise oferece suporte a clientes no local. Ele não é compatível com a Separação de domínios.

Suporte para campos criptografados adicionais

A versão padrão de Criptografia de campo está limitado a cinco colunas criptografadas. Criptografia de campo Enterprise oferece suporte a um número ilimitado de colunas criptografadas.

Informações sobre campo compatíveis

Os seguintes tipos de campo podem ser criptografados:

- Anexos
- Data
- Data/Hora
- E-mail
- HTML
- Diário
- Entrada do diário
- Lista de Diários
- Telefone
- Texto de cadeia de caracteres
- Campo Traduzido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- HTML traduzido
- Texto Traduzido
- URL

Criptografia de anexo

Criptografia de anexo por padrão

Clientes que usam Criptografia de campo Tenha anexos criptografados por padrão em tabelas que tenham um tipo de Configuração de campo criptografado (EFC) ativo `Attachment`.

Essa criptografia padrão definida pela configuração EFC significa que os administradores não precisam declarar manualmente que um anexo deve ser criptografado no carregamento dessas tabelas.

Os administradores podem proibir os usuários de anexar arquivos não criptografados

Para obter detalhes, consulte Impedir que usuários anexem arquivos não criptografados.

Recusar criptografia padrão

Se você não quiser que os anexos sejam criptografados por padrão com base na configuração EFC, é possível recusar essa opção entrando em contato com o suporte da ServiceNow.

Para recusar este recurso, crie um caso junto ao suporte da ServiceNow e inclua esta declaração no comentário do registro do caso:

"Eu [nome do cliente] entendo que estou solicitando que a ServiceNow desative uma prática recomendada de segurança para anexos, e que a [empresa do cliente] assume qualquer risco adicional relacionado à configuração e ao uso de anexos não criptografados na aplicação ServiceNow."

Suporte de API

O Criptografia de campo Enterprise atualiza as APIs setDisplayValue() e setValue() para que possam inserir dados criptografados de campos criptografados. Ele também permite que getDisplayValue() e getValue() retornem valores de texto não criptografado.

O script a seguir ilustra essas mudanças de API quando a descrição resumida do incidente é criptografada:

```
var gr = new GlideRecord('incident'); //creates a new incident
gr.setValue('short_description','test123'); //sets the value to test123
var sys_ID = gr.insert(); //inserts the record in the Incident table.
gs.info(gr.getValue('short_description')); //displays the unencrypted value
```

Ao usar getValue() para obter texto criptografado, o script não retorna mais o texto cifrado. O script exibe o texto sem formatação, supondo que o usuário tenha acesso ao módulo criptográfico. Para usuários que não têm acesso ao módulo criptográfico, getValue() exibe o texto cifrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criptografia da nuvem com gerenciamento de chave

O ServiceNow® Criptografia da nuvem oferece armazenamento criptografado para o banco de dados usando criptografia de bloco, junto com gerenciamento de chave aprimorado. O Criptografia da nuvem está disponível com o pacote de assinatura da Criptografia da plataforma ServiceNow®.


O Criptografia da nuvem oferece:

- Separação de trabalhos.
- Rotação de chaves gerenciadas pela ServiceNow.
- Opção de chaves gerenciadas pelo cliente.

Nota:
Considere essa opção se sua organização exigir o uso de material de chaves gerado por suas próprias bibliotecas ou ferramentas criptográficas, um sistema corporativo de gestão de chaves ou um HSM (Hardware Security Module, módulo de segurança de hardware). Consulte Operações de gerenciamento de chaves para obter detalhes.

O diagrama a seguir mostra como o Criptografia da nuvem funciona:

Visão geral da Criptografia da nuvem



O módulo de gerenciamento de chaves do Criptografia da nuvem consiste nos seguintes submódulos:

- Operações de gerenciamento de chaves:
  - Acesse a lista de chaves.
  - Execute operações de rotação de chave.
  - Retire chaves gerenciadas pelo cliente.
- Transações de gestão de chaves:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Faça referência a todas as transações que ocorreram nas chaves que foram usadas.

Use sua própria chave gerenciada pelo cliente para criptografia.

Em determinadas circunstâncias, ao usar chaves gerenciadas pelo cliente, é possível optar por uma solicitação de retirada de chave. Para fazer isso, você deve licenciar a SKU do complemento opcional Retirada e Reabastecimento da Criptografia da nuvem e solicitar que um membro da equipe Suporte e atendimento ao cliente ative a funcionalidade de retirada.

A opção "Configurações de política de controle de quórum" ficará disponível após a ativação do recurso de retirada. Caso contrário, o módulo não ficará visível no menu. Somente é possível ativar esse recurso ao usar chaves gerenciadas pelo cliente. Essa política permite a definição de configurações em relação ao quórum quando há a ativação do recurso de retirada. Para obter mais detalhes sobre o recurso, consulte Política de controle de quórum.

A Criptografia da nuvem é compatível com instâncias de produção e não produção dos bancos de dados MariaDB e RaptorDB. A Criptografia da nuvem é compatível com o ServiceNow Commercial Cloud, o GCC (Government Customer Cloud) pod 101 e a SPP-AU (ServiceNow Protected Platform – Austrália).

Licenciamento e habilitação de Criptografia da nuvem

Para obter informações sobre o licenciamento de Criptografia da nuvem, consulte Pacote de assinatura do Gerenciamento de criptografia e chaves.

Para clientes licenciados com novas instâncias, o novo provisionamento de instância incluirá Criptografia da nuvem.

Para que os clientes licenciados com instâncias existentes solicitem que uma instância seja movida para a Criptografia da nuvem, siga as instruções em KB1117369. Você deve ter a função de administrador de cliente ou de administrador de parceiro para solicitar o item do Catálogo de serviços para Habilitar a Criptografia da nuvem em sua instância. A habilitação deste recurso exige uma janela de manutenção de uma hora.

IU da Criptografia da nuvem

Quando a Criptografia da nuvem está habilitada, a IU (User Interface, interface do usuário) dela fica visível para o usuário security_admin quando ele tem a função sn_kmf.admin.

Para acessar a IU da Criptografia da nuvem, pesquise por **Gestão da chave de criptografia da nuvem** na barra de navegação. Navegue até a seção **Operações de gestão de chaves** para ver informações sobre chaves de criptografia, como detalhes da chave ativa, e se a Criptografia da nuvem está habilitada para a instância.

Operações de gerenciamento de chaves

O submódulo de Operações de gerenciamento de chave fornece acesso para exibir e gerenciar todas as chaves de criptografia usadas com o ServiceNow Criptografia da nuvem.

Introdução à Criptografia da nuvem


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados do ciclo de vida da chave

Em qualquer momento, haverá apenas uma chave ativa no sistema. Ao selecionar uma chave, você acessa a atividade da chave selecionada, como quais chaves foram giradas ou retiradas e o carimbo de data/hora correspondente.

O estado do ciclo de vida da chave é atualizado de acordo com a operação de gerenciamento de chave realizada.



Consulte Girar uma chave gerenciada pela ServiceNow ou Girar uma chave gerenciada pelo cliente para obter detalhes.

Nota:
O processo de rotação de chave pode levar até 20 minutos para ser concluído.

Girar uma chave gerenciada pela ServiceNow

Gire a chave gerenciada pela Criptografia da nuvem ServiceNow ativa.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: sn_kmf.admin ou sn_kmf.cryptographic_manager

Importante:
Se você estiver usando chaves gerenciadas pelo cliente, consulte Girar uma chave gerenciada pelo cliente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > **Operações de gestão de chaves**.
   A lista de Metadados da chave da Criptografia da nuvem será carregada. Todas as chaves usadas em sua instância serão listadas. Somente uma chave pode estar ativa em um determinado momento.

   Se estiver acessando o módulo do Criptografia da nuvem pela primeira vez, as entradas de chave ficarão disponíveis após a execução de uma rotação de chave inicial. Uma chave gerenciada pela ServiceNow é o padrão no sistema.

2. Selecione a chave ativa na tabela.
   A tabela Definição de chave será exibida com informações gerais sobre a chave gerada pela ServiceNow.
3. Selecione o botão **Girar chave**.
   Será exibida uma notificação com a opção de continuar a rotação da chave ou de cancelar a operação.
4. Selecione **OK** para girar a chave.
   Uma mensagem de confirmação será exibida na parte superior da página de Definição de chave.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Retorne à tela Operações de gerenciamento de chaves para atualizar a tabela Metadados de chave da Criptografia da nuvem.
   Serão listadas as entradas para a chave ativa atual e a chave que está sendo gerada para girar no lugar da chave ativa atual. Consulte estados do ciclo de vida da chave da Estrutura de gestão de chaves para os diferentes estados disponíveis.

   A chave ativa será listada com uma versão de chave `0` e a chave gerada terá uma versão de `1`.

6. Abra a entrada da chave original para exibir as Transações de gerenciamento de chave.
   Para obter mais informações, consulte Transações de gestão de chaves.
   A chave anteriormente ativa, versão `0`, será atualizada para o estado do ciclo de vida da chave de `Rotação` e a nova chave, versão `1`, estará `Ativa`.

Preparação da sua chave gerenciada pelo cliente

Siga estas etapas para preparar sua chave gerenciada pelo cliente para carregar em sua instância.

Antes de Iniciar
Funções necessárias: sn_kmf.admin ou sn_kmf.cryptographic_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para uma chave gerenciada pelo cliente, você pode usar qualquer biblioteca criptográfica ou HSM para gerar sua chave. Esta chave deve ser uma chave AES de 256 bits e ser encapsulada por um certificado de encapsulamento de Criptografia da nuvem com um esquema de criptografia RSAES_OAEP_SHA_256.

Nota:

Se você optar por usar a ferramenta criptográfica OpenSSL para gerar sua chave, a versão do OpenSSL deverá ser 1.1.1x ou posterior.

Se estiver criando e encapsulando sua chave gerenciada pelo cliente usando o Windows, será necessário gerar a chave encapsulada por meio de aplicações de suporte de shell do Bash, como o Git Bash.

Procedimento

1. Gere um valor aleatório para usar como sua chave simétrica AES-256 usando o OpenSSL.

   Por exemplo, usando o openSSL, é possível gerar essa chave com o comando `openssl rand 32`.

   Para ter compatibilidade, sua chave simétrica deve possuir os seguintes atributos:

Atributo	Valor
Tipo de chave	Chave simétrica baseada em algoritmo Padrão de criptografia avançada (AES).
Tamanho da chave	256 bits (32 bytes)
Requisito de encapsulamento de chave	○ Algoritmo de criptografia RSA ○ Preenchimento de criptografia assimétrica ideal (OAEP)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Valor
	○ Função de hash SHA-256 (RSAES_OAEP_SHA_256) ○ Codificação usando o algoritmo Base64

2. Salve a chave em um arquivo.
   Por exemplo, o comando `openssl rand 32 > plaintext_key.bin` do openSSL gera uma chave de 32 bytes e a salva em um arquivo chamado `plaintext_key.bin`.

   Importante:
   Salve esse arquivo com segurança para referência futura. Essa chave será encapsulada com a chave pública para carregamento.

3. Extraia a chave pública do arquivo de certificado de encapsulamento baixado da sua instância:

```
openssl x509 -pubkey -noout -in wrapping_cert.pem > public_key.pem
```

   Nota:
   Consulte para obter informações sobre como baixar o certificado de encapsulamento.

4. Encapsule a chave gerada com a chave pública baixada com o certificado de encapsulamento usando o algoritmo RSAES_OAEP_SHA_256:

```
cat plaintext_key.bin | openssl pkeyutl -encrypt -inkey public_key.pem -pubin -pkeyopt
 rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:sha256 | openssl base64 -A -out
 wrapped_key.txt
```

   Um arquivo especificado nesse comando contém uma chave gerenciada pelo cliente que pode ser fornecida à SN para o processo do CMK.

Alternância entre a ServiceNow e as chaves gerenciadas pelo cliente

Alterne entre chave gerenciada pelo cliente ou chaves gerenciadas pela ServiceNow para uso no ServiceNow Criptografia da nuvem.

Por padrão, sua instância está configurada para usar chaves gerenciadas pela ServiceNow e a geração de chave de criptografia do ServiceNow está ativa. No entanto, os administradores podem optar por usar chaves gerenciadas pelo cliente. Também podem optar por retornar para chaves gerenciadas pela ServiceNow.

Girar uma chave gerenciada pelo cliente

Gire a chave gerenciada pelo cliente de sua instância depois de encapsular a chave gerenciada do cliente para Criptografia da nuvem.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: sn_kmf.admin ou sn_kmf.cryptographic_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > **Operações de gestão de chaves**.
   A lista de **Metadados da chave do Criptografia da nuvem** será carregada. Todas as chaves que foram usadas em sua instância serão listadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Na lista de **Metadados de chave do Criptografia da nuvem**, abra o registro da sua chave ativa.
   Se tiver várias chaves, selecione aquela com o estado Ativo no **Estado do ciclo de vida da chave**. Só existe uma chave ativa na sua instância.
3. No registro de definição de chave, selecione o botão **Girar chave**.
4. Na janela **Carregar chave gerenciada do cliente**, execute as etapas listadas.

   a. Selecione **Baixar certificado de encapsulamento**.
   O `zip public_certificate ....` será baixado para sua máquina local e usado para encapsular sua chave gerenciada pelo cliente.

   > **Aviso:**
   > Evite possíveis problemas relacionados a certificados baixando o certificado de encapsulamento sempre que girar ou alternar para uma chave gerenciada pelo cliente.

   b. Selecione **Procurar** para carregar sua chave gerenciada pelo cliente e, em seguida, localize e selecione sua chave de criptografia encapsulada.
   Para escolher um arquivo diferente, selecione-o e clique em **Remover**.

   c. Feche a janela Anexos.

   d. Clique em **OK** para carregar sua chave.
   Se a chave estiver no formato correto, será exibida uma mensagem de confirmação. Caso contrário, será exibida uma mensagem de erro. O arquivo de chave será anexado ao registro de definição de chave.

   Na tabela Transações de gerenciamento de chave, as etapas de download do certificado e de carregamento da chave são listadas. Consulte Transações de gestão de chaves para obter detalhes sobre as etapas de solicitação.

5. Navegar até **Tudo** > **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > **Operações de gestão de chaves** para ver a lista de chaves.
   Na lista de chaves, você poderá ver um novo registro para sua chave gerenciada pelo cliente. Essa nova chave terá um valor de **Origem** de **customer_supplied** e estará no estado **Ativo**. Sua chave anterior estará no estado **Rotacionado**.

Alternar para uma chave gerenciada pelo cliente

Use sua chave gerenciada pelo cliente no ServiceNow Criptografia da nuvem.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.admin ou sn_kmf.cryptographic_manager

Para alternar para uma chave gerenciada pelo cliente, é necessário que você tenha uma chave gerenciada pelo cliente encapsulada para carregar como parte dessas etapas. Para obter detalhes sobre como preparar essa chave para carregá-la, consulte Preparação da sua chave gerenciada pelo cliente. Depois de carregar sua chave, esse processo inicializará uma rotação de chave para sua nova chave.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > **Operações de gestão de chaves**.
2. Na lista de **Metadados de chave do Criptografia da nuvem**, abra o registro da sua chave ativa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se tiver várias chaves, selecione aquela com o estado Ativo no **Estado do ciclo de vida da chave**. Só existe uma chave ativa na sua instância.

3. Na seção **Links relacionados** do formulário, clique no link **Alternar para chave gerenciada pelo cliente**.
4. Na caixa de diálogo **Alternar para chave gerenciada pelo cliente**, clique no botão **Carregar chave gerenciada**.
5. Na caixa de diálogo **Carregar chave gerenciada** pelo cliente execute os passos listados.

   a. Selecione **Baixar certificado de encapsulamento**.

   > **Aviso:**
   > Evite possíveis problemas relacionados a certificados baixando o certificado de encapsulamento sempre que girar ou alternar para uma chave gerenciada pelo cliente.

   b. Selecione **Navegar** e siga as instruções para selecionar e carregar a chave do seu dispositivo.

   c. Selecione **Alternar para chave gerenciada pelo cliente**.

   Uma solicitação para alternar para a chave gerenciada do cliente será gerada pela instância. No formulário atual, será possível ver que o **estado do ciclo** de vida da chave originalmente ativa foi alterado para **Girado**.
6. Navegar até **Tudo** > **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > **Operações de gestão de chaves** para ver a lista de chaves.
   Na lista de chaves, você poderá ver um novo registro para sua chave gerenciada pelo cliente. Essa nova chave terá um valor de **Origem** de **customer_supplied** e estará no estado **Ativo**.

Resultado

Sua instância agora usará sua chave gerenciada pelo cliente noServiceNow Criptografia da nuvem.

> **Importante:**
> Certifique-se de que uma cópia de sua chave de criptografia esteja sempre disponível em um local seguro para operações de gerenciamento de chaves. Sem essa chave, sua instância pode ficar inacessível.

Alternância para uma chave gerenciada da ServiceNow

Alterne uma chave gerenciada pelo cliente de volta para uma chave gerenciada pela ServiceNow Criptografia da nuvem.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.admin ou sn_kmf.cryptographic_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > **Operações de gestão de chaves**.
2. Na lista de **Metadados de chave do Criptografia da nuvem**, abra o registro da sua chave ativa.
   Se tiver várias chaves, selecione aquela com o estado Ativo no **Estado do ciclo de vida da chave**. Só existe uma chave ativa na sua instância.
3. Na seção **Links relacionados** do formulário, clique no link **Alternar para chave gerenciada pela ServiceNow**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na caixa de diálogo **Alternar para chave gerenciada pela ServiceNow**, clique no botão **Alternar para chave gerenciada pela ServiceNow**.
   Uma solicitação para alternar para a chave gerenciada pela ServiceNow será gerada pela instância. No formulário atual, será possível ver que o **estado do ciclo** de vida da chave originalmente ativa foi alterado para **Girado**.
5. Navegar até **Tudo** > **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > **Operações de gestão de chaves** para ver a lista de chaves.
   Na lista de chaves, você poderá ver um novo registro para sua chave gerenciada pela ServiceNow. Essa nova chave terá um valor de **Origem** de **ServiceNow** e estará no estado **Ativo**.

Programar rotação de chaves

Defina uma programação para a rotação automática das chaves gerenciadas por ServiceNow. Este processo desativa automaticamente uma chave de criptografia e substitui a chave antiga por uma chave criptográfica recém-gerada. Se você estiver usando uma chave gerenciada pelo cliente, esta programação pode fornecer um lembrete para girar suas chaves personalizadas manualmente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > **Configurações de rotação de chave programada**.
2. Marque a caixa de seleção **Habilitar rotação de chave agendada**.
3. Preencha os campos restantes com base em suas necessidades de negócios.

Configurações de rotação de chave agendada

Campo	Descrição
Número de meses entre as rotações de chaves (máximo de 60 meses)	Número de meses entre as rotações de chaves. Esse valor é 12 por padrão e pode ter um máximo de 60 meses.
Dia da semana para executar a rotação de chaves	Dia da semana em que a rotação de chaves é feita.
Hora do dia para executar a rotação de chaves	Hora do dia em que a rotação de chaves é feita.
Data e hora da próxima rotação de chaves	Data e hora da próxima rotação agendada de chaves. Esse valor não é editável diretamente e é calculado automaticamente com base em suas escolhas.
Número de dias antes da rotação de chaves para enviar o lembrete (máximo de 15 dias)	Número de dias antes da data da rotação de chaves em que sua instância envia notificações.
As notificações por e-mail são enviadas para a seguinte lista de administradores de segurança aprovados	Lista de usuários que recebem notificações para rotação de chaves. O **administrador do sistema** está nesta lista por padrão.

4. Selecione **Enviar**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois de selecionar Enviar, você verá uma notificação na parte superior do formulário. As notificações confirmam a rotação de chaves e a programação de notificação.

Aviso:

Cada rotação de chave agendada tem uma assinatura exclusiva, que garante a integridade do trabalho e detecta qualquer modificação não autorizada. A assinatura de um trabalho agendado é exclusiva em cada instância. Ao clonar um trabalho de rotação de chave agendada de uma instância de origem A para uma instância de destino B, o trabalho agendado na instância B falhará na validação de assinatura. Se isso ocorrer, você pode recriar a assinatura desmarcando e marcando novamente a caixa de seleção **Habilitar rotação de chave agendada**. Para obter mais detalhes sobre esse problema, consulte KB1247113 .

Retirar uma chave gerenciada pelo cliente

Depois que a funcionalidade de retirada de chave gerenciada pelo cliente for ativada, uma operação de retirada se tornará disponível na página Operações de gerenciamento de chaves. As operações de retirada de chave e de aprovação de quórum também podem ser gerenciadas.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: sn_kmf.admin ou sn_kmf.cryptographic_manager

Esta seção se aplica somente se você tiver licenciado a Retirada e o Reabastecimento da Criptografia da nuvem, um complemento opcional para Criptografia da nuvem.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > > **Operações de gestão de chaves**.
2. Selecionar a chave gerenciada pelo cliente ativa da tabela.
   A tabela de definição de chaves exibe informações gerais sobre a chave do cliente. Uma função de chave de retirada agora está disponível.
3. Selecione a **Retirar chave** para acionar o processo de retirada.

Aviso:

Será exibida uma mensagem de aviso de Retirar chave. A retirada da chave acionará o desligamento da sua instância até que uma operação de restauração seja realizada com a chave retirada.


Perigo:
Você só pode executar uma operação de restauração com a mesma chave que foi retirada. Se você quiser rotacionar para outra chave, faça isso depois de restaurar a chave que foi retirada.

Se a chave gerenciada pelo cliente retirada não for restaurada dentro do intervalo de tempo no qual ServiceNow retém backups (consulte o POP [Procedimento operacional padrão] de backup e restauração para obter mais detalhes), os backups de banco de dados da instância ficarão inacessíveis. Os dados de backup perdidos dessa forma não são recuperáveis.

4. Selecione **OK** para retirar a chave.
   Selecione **Cancelar** se houver alguma dúvida sobre a função de retirada da chave.
   Você retornará para a tela Definição de chave e será exibida uma mensagem de confirmação.
5. Atualize a página Definição de chave para exibir a solicitação de retirada pendente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Se a política de controle de quórum tiver sido ativada, o fluxo de trabalho de aprovação deverá ser concluído com sucesso para concluir a retirada da chave. Consulte Gerenciar controle de quórum para obter detalhes.

Reabastecer uma chave gerenciada pelo cliente

Depois que uma operação de retirada de chave for concluída, a chave gerenciada pelo cliente deverá ser reabastecida em sua instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.admin ou sn_kmf.cryptographic_manager

Nota:
Esta seção se aplica somente se você tiver licenciado a Retirada e o Reabastecimento da Criptografia da nuvem.

Procedimento

1. Vá para Now Support e navegue até **Catálogo de serviços** > **Catálogo** > **Gestão de instâncias** > **Restauração de instância - Reabastecer chave gerenciada**.
2. Clique em **Solicitar**.
3. Na janela **Restauração de instância - Reabastecer chave gerenciada**, selecione sua instância na lista suspensa **Selecionar instância**.
4. Baixe o certificado de encapsulamento clicando no texto do **certificado de encapsulamento**.

Aviso:
Você deve baixar um novo certificado de encapsulamento sempre que girar ou carregar uma chave gerenciada pelo cliente.

5. Prepare sua chave para upload.
   Para obter detalhes sobre este processo, consulte Preparação da sua chave gerenciada pelo cliente.
6. Na seção **Etapa 4**, clique em **Procurar e carregar** para carregar sua chave encapsulada a partir do dispositivo local.
   Depois que a chave for carregada, você poderá vê-la em **Arquivo abaixo carregado com sucesso**. Se precisar carregar novamente a chave, clique em **Remover arquivo** e carregue a chave novamente conforme descrito nas etapas anteriores.
7. Clique em **Girar chave** para concluir o reabastecimento.

Política de controle de quórum

A Política de controle de quórum especifica o número mínimo de aprovações necessárias entre o número total de aprovadores selecionados para atingir o quórum de retirada de chave gerenciada pelo cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

> **Aviso:**
> Você deve assinar um adendo jurídico para ativar a funcionalidade de retirada de chave. A opção Configurações da política de controle de quórum ficará disponível quando o recurso de retirada for habilitado. Caso contrário, o módulo não estará visível no menu da app. Após a retirada da chave, sua instância não estará mais disponível até que a chave de criptografia seja reabastecida e esteja ativa novamente.

Em determinadas circunstâncias, convém criar uma retirada de chave. Você deve primeiro solicitar a funcionalidade de retirada de chave do Suporte e atendimento ao cliente e preencher um adendo jurídico.

A Política de controle de quórum especifica o número mínimo de aprovações necessárias entre o número total de aprovadores selecionados para atingir o quórum de retirada de chave gerenciada pelo cliente. Por exemplo, há um total de cinco aprovadores, mas somente quatro aprovações são necessárias para atingir o quórum. Quando quatro aprovações são obtidas, a solicitação de retirada é processada e a chave retirada.

Sempre que uma operação de retirada é realizada em um grupo habilitado para aprovação de quórum, um fluxo de trabalho para aprovação de quórum é acionado. Uma notificação por e-mail é enviada a todos os usuários que podem conceder aprovação. As tarefas também são geradas nas contas dos aprovadores, que eles veem no painel ao fazer login em sua conta da ServiceNow.

Os usuários podem conceder aprovações da instância, do e-mail ou da página Operações de gerenciamento de chaves. A operação de retirada de chave é bloqueada até que o quórum seja atendido.

Quando o número mínimo de aprovadores for atingido, o quórum será atingido e a retirada da chave será acionada. A retirada é realizada e registrada, incluindo os nomes dos usuários que aprovaram a solicitação.

Consulte Configurar as definições de política de controle de quórum para obter detalhes da configuração.

Configurar as definições de política de controle de quórum

Siga estas etapas para configurar as definições de política de controle de quórum

Antes de Iniciar

Funções necessárias: sn_kmf.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

> **Aviso:**
> Você deve assinar um adendo jurídico para ativar a funcionalidade de retirada de chave. A opção Configurações da política de controle de quórum ficará disponível quando o recurso de retirada for habilitado. Caso contrário, o módulo não estará visível no menu do app. Após a retirada da chave, sua instância não estará mais disponível até que a chave de criptografia esteja ativa novamente.


Procedimento

1. Solicite a funcionalidade de retirada de chave do Suporte e atendimento ao cliente.
2. Navegar até **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > **Configurações de política de controle de quórum**.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Marque a caixa de seleção **Controle de quórum habilitado**.



São exibidos campos adicionais que são necessários para configurar o controle de quórum.



4. Preencha os campos para completar o formulário.

5. Clique em **Enviar**.
   Uma mensagem de confirmação será exibida.

O que Fazer Depois

As ações de retirada estão disponíveis em Operações de gerenciamento de chaves.

Gerenciar controle de quórum

Depois que um fluxo de trabalho de operação de retirada for acionado, as ações de quórum poderão ser gerenciadas na página Operações de gerenciamento de chaves. A operação de retirada de chave é bloqueada até que o quórum seja atendido.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_kmf.admin ou sn_kmf.cryptographic_manager


Quando o quórum for aprovado ou rejeitado, o solicitante da retirada da chave receberá um e-mail informando se o quórum foi atingido ou negado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Execute as etapas para retirar uma chave gerenciada pelo cliente encontrada em Operações de gerenciamento de chaves.
2. Exiba as guias *`Solicitações de controle de quórum`* e *`Aprovadores de controle de quórum`* que foram ativadas.




3. Abra o. **Solicitações de controle de quórum** para exibir a solicitação real criada.
   - Estado:
     - Aberto: a ação de retirada principal está aguardando o quórum ser atendido.
     - Encerrado concluído: o quórum foi atendido e não há nenhuma ação adicional nesta solicitação de quórum específica.
   - Aprovação:
     - Solicitado: os e-mails de aprovação foram enviados e o fluxo de trabalho foi acionado para atingir o quórum.
     - Aprovado: a chave será retirada e a instância será encerrada.
     - Negado: a solicitação de quórum foi cancelada e nenhuma ação adicional é realizada com esta solicitação. Uma nova solicitação de retirada será necessária para retirar a chave.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Abra a guia Aprovadores de controle de quórum para exibir a lista de aprovadores e o estado da solicitação de aprovação.



Estado:

- Solicitado: o aprovador ainda não executou uma ação na solicitação de aprovação.
- Aprovado: a solicitação foi aprovada no e-mail ou na página de aprovações.

5. Selecione a guia **Transações de gerenciamento de chaves** para exibir o andamento da etapa de solicitação da retirada da chave.
   - Etapa 0 – Solicitação de quórum: a solicitação de quórum real. A solicitação de quórum deve ser concluída para acionar as etapas de retirada de chave.
   - Etapa 1 – Retirada de chave: a etapa de retirada de chave. Ela é composta pelas etapas dois a sete.
   - Etapa 2 – Request_preparation: cria uma solicitação para acionar o encapsulamento e a rotação.
   - Etapa 3 – request_integrity_check: valida se a solicitação é legítima e segura.
   - Etapa 4 – request_validation: valida que há uma solicitação em andamento. Somente uma solicitação de rotação pode ser processada por vez.
   - Etapa 5 – hsm_key_delete: faz a chamada para KeySecure para excluir a chave ativa.
   - Etapa 6 – key_metadata_withdraw: converte o estado do ciclo de vida de metadados da chave ativa em "destruído".
   - Etapa 7 – post_withdraw: faz uma chamada para encerrar a instância.

Tradução automática

Aprovar ou negar uma solicitação de controle de quórum

Aprove ou negue uma solicitação de controle de quórum das Transações de gerenciamento de chaves.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando uma solicitação de quórum é criada, o número mínimo de aprovações é exigido pelos membros. Depois que um fluxo de trabalho de operação de retirada for acionado, as ações de quórum poderão ser gerenciadas utilizando diversos métodos. Os usuários podem conceder aprovações da página Operações de gerenciamento de chaves, Minhas aprovações na instância, ou diretamente do e-mail de solicitação. A operação de retirada de chave é bloqueada até que o quórum seja atendido.

Este procedimento descreve como aprovar ou negar uma solicitação de quórum na página "Operações de gerenciamento de chaves".

Antes de Iniciar

Funções necessárias: sn_kmf.admin ou sn_kmf.cryptographic_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão da Chave de criptografia da nuvem** > **Transações de gestão de chaves** > **Aprovadores de controle de quórum**.
2. Selecione seu nome de usuário na tabela.
3. Aprove ou negue a solicitação.

Aprovar ou negar uma solicitação de quórum

Quando uma solicitação de quórum é criada, o número mínimo de aprovações é exigido pelos membros. Depois que um fluxo de trabalho de operação de retirada for acionado, as ações de quórum poderão ser gerenciadas utilizando diversos métodos. Os usuários podem conceder aprovações da página Operações de gerenciamento de chaves, **Minhas aprovações** na instância, ou diretamente do e-mail de solicitação. A operação de retirada de chave é bloqueada até que o quórum seja atendido.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: sn_kmf.admin ou sn_kmf.cryptographic_manager

Transações de gestão de chaves

O submódulo de Transações de gerenciamento de chave exibe todas as transações que ocorreram nas chaves em sua instância ServiceNow.


- Uma transação de chave é definida pelo seguinte:
  - composta por várias etapas de solicitação.
  - Um único *`ID de solicitação`* é compartilhado em todas as etapas da solicitação.
  - A etapa inicial, sequência de solicitação 0, de uma transação fornece o estado atual da transação geral.

    Conforme mostrado na imagem abaixo, o *`Status de solicitação`* geral da etapa 0 é de Concluído.
- É possível identificar o seguinte para transação por meio da etapa de solicitação individual:
  - A ordem de cada etapa em uma transação pode ser identificada pelo número de sequência da etapa.
  - O status de cada transação é visível por meio do status da etapa da solicitação.
  - Se qualquer etapa além da etapa inicial falhar, a transação geral terá um status de Falha. Se todas as etapas tiverem sido concluídas, o status da transação também será Concluído.

A tela a seguir é um exemplo do tipo de informação exibida com uma rotação de chave do ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A tabela a seguir exibe as informações de campo disponíveis na página Transações de gerenciamentos de chave.

Transações de gestão de chaves

Campo	Descrição
ID de solicitação	ID exclusivo gerado pelo sistema para a ação que está sendo executada Um ID de solicitação é compartilhado em todas as etapas da solicitação.
Ação de solicitação	Exibe a ação da operação de chave que está sendo executada.
Status da solicitação	• Processamento: uma solicitação foi inserida, mas ainda não foi concluída. • Concluído: a solicitação foi concluída com sucesso. • Falha: ocorreu um problema e o processo não foi concluído. **Nota:** Entre em contato com a Suporte e atendimento ao cliente e forneça o número da solicitação em que a ocorreu a falha.
Alias da chave	Entrada alfanumérica.
Estado de ciclo de vida da chave	Consulte estados do ciclo de vida da chave da Estrutura de gestão de chaves para obter definições.
Origem	• Chave ServiceNow • Chave gerenciada pelo cliente
Versão da chave	Quando uma chave gira, o número da versão aumenta.
Sequência de solicitação	Exibe a ordem na qual uma solicitação está sendo processada no sistema.
Etapa de solicitação	Exibe qual etapa está sendo processada no sistema durante a rotação da chave. A quantidade e o conteúdo das etapas variam de acordo com o tipo de operação de chave realizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transações de gestão de chaves

Campo	Descrição
	1. request_preparation: cria uma solicitação para acionar o encapsulamento e a rotação. 2. request_integrity_check: valida se a solicitação é legítima e segura. 3. request_validation: valida que há uma solicitação em andamento. Somente uma solicitação de rotação pode ser processada por vez. 4. attachment_process: extrai o material da chave encapsulada do anexo. (Etapa adicional ao girar uma chave gerenciada pelo cliente). 5. hsm_<key type> _upload: carrega o material da chave encapsulada para o KeySecure do HSM. 6. key_metadata_rotate: gera os novos metadados de chave. 7. post_rotate_request: envia uma solicitação para executar a rotação da chave. 8. post_rotate_response: resposta para executar a rotação de chave com base na solicitação da instância do cliente. **Nota:** Forneça a etapa da solicitação ao Suporte e atendimento ao cliente para analisar a progressão do status caso uma etapa da solicitação não seja concluída.
Status da etapa de solicitação	• Concluído: a rotação foi bem-sucedida. • Falha: a rotação não foi bem-sucedida. **Nota:** Forneça a etapa da solicitação ao Suporte e atendimento ao cliente para analisar a progressão do status caso uma etapa da solicitação não seja concluída.

Registro em log da Criptografia da nuvem

Saiba mais sobre as opções de registro em log do Criptografia da nuvem.

Tabelas de registro em log da Criptografia da nuvem

Use essas tabelas para encontrar informações de registro em log relacionadas às transações da Criptografia da nuvem em sua instância.

Tabela	Descrição
Metadados da Criptografia da nuvem	Os Metadados da Criptografia da nuvem capturam os principais metadados do gerenciamento do ciclo de vida. Nesta tabela, encontre informações importantes sobre o ciclo de vida, o estado e a versão. Ela é atualizada após cada operação de chave.
Transações de gerenciamento de chaves [dare_key_request]	As Transações de gerenciamento de chave capturam informações de transação de gerenciamento de chave. Nessa tabela, você pode encontrar o registro em log

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
	para cada etapa de uma transação. Ela registra todas as informações de erro de uma transação no campo de **mensagem de erro**.
Auditorias do sistema [sys_audit]	A tabela de Auditorias do sistema captura inserções e atualizações em todos os registros auditados em sua instância. Nela, você pode encontrar mudanças nos registros na sua instância, quando essas mudanças foram feitas e qual conta de usuário iniciou a mudança.


Monitoramento de operações de rotação de chave

Use a tabela Metadados de chave da Criptografia da nuvem [dare_key_metadata] para encontrar informações sobre o ciclo de vida da sua chave. Nela, pode encontrar informações como origem, data de ativação, estado e versão de suas chaves.

Use a tabela Transações de gerenciamento de chaves [dare_key_request] para monitorar transações de operações de chave. Nessa tabela, é possível encontrar todas as solicitações relacionadas às suas chaves, incluindo o estado, o status e a etapa do processo em que a solicitação se encontra. As solicitações concluídas são retidas nesta tabela com o status **Concluído**.


Este exemplo mostra uma operação de rotação de chave. Durante esta operação, o estado do ciclo de vida da chave antiga é atualizado de ativo para girado, e o estado da versão, de ativo para descontinuado.

Definição de chave para uma chave girada



Observando a tabela Auditorias do sistema [sys_audit], os administradores podem ver as mudanças feitas nos registros na tabela Metadados da Criptografia da nuvem [dare_key_metadata]. Os administradores podem ver quais registros foram atualizados e quando. As entradas de log também registram o campo que foi alterado e os valores antigos e novos.

Logs de auditoria de uma chave retirada




Os administradores podem exibir os registros na tabela de Metadados da Criptografia da nuvem [dare_key_metadata]. Nos registros de auditoria abaixo, o status da solicitação foi alterado de processamento para concluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de auditoria de uma chave retirada




Registro em log para operações de retirada de chave

As informações de registro em log sobre a retirada de chave são armazenadas na tabela Auditorias [sys_audit]. Essas informações de registro em log contêm informações sobre quem iniciou a retirada da chave e quando a retirada ocorreu.


Este exemplo mostra uma operação de retirada de chave. Durante essa operação, o estado do ciclo de vida da chave é atualizado de gerado para ativo e para destruído. A versão da chave é atualizada de desconhecida para ativa e para descontinuada.

Definição de chave para uma chave retirada



Observando a tabela Auditorias do sistema [sys_audit], os administradores podem ver as mudanças na tabela Metadados da Criptografia da nuvem [dare_key_metadata].

Logs de auditoria de uma chave retirada



Detecção de adulteração

Use a detecção de adulteração para melhorar a segurança, detectando mudanças não autorizadas nas configurações de controle de quórum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Processo de detecção de adulteração

Quando habilitada, a detecção de adulteração valida suas configurações de controle de quórum verificando se há modificações não autorizadas (adulteração). A detecção de adulteração usa o HMAC (hash-based message authentication code, código de autenticação de mensagem baseado em hash).

1. Quando uma configuração é alterada ou criada, sua instância cria um HMAC. O HMAC é baseado no valor do registro de configuração (dare_property).
2. Sempre que sua instância usa essas configurações, a detecção de adulteração as valida usando o HMAC.
3. Se a configuração for validada com sucesso, ela poderá ser usada pela plataforma, caso contrário, não poderá.


A detecção de adulteração é executada diariamente em sua instância

A detecção de adulteração verifica suas configurações para adulteração usando um trabalho agendado diariamente e relata falhas de validação em seu nó e logs de segurança. A detecção de adulteração envia uma notificação para os administradores de segurança e KMF sobre falhas de validação.



A detecção de adulteração é executada antes de executar uma retirada de chave

A detecção de adulteração também valida suas propriedades quando você solicita uma retirada de chave. Se suas configurações não forem aprovadas na validação, a retirada da chave não será executada. Nesse caso, você deve resolver todos os problemas de validação antes que a retirada da chave possa concorrer.



Identificar adulteração

A detecção de adulteração atualiza seus logs quando a validação falha.

Se a detecção de adulteração não validar qualquer uma das configurações de controle de quórum, essas falhas serão exibidas em seus logs de nó e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de segurança. A entrada de log inclui o sys_id do registro de configurações (dare_property) que falhou na validação.


```
2022-06-28 13:45:46 (582) Default-thread-5
 B6FAC1F6C3D01110CF37169D7940DD6E txid=231c4d72c310 SEVERE
 HMAC_VALIDATION_FAILED:The dare_property record with sys_id:
 776e3200c3210110900b169d7940dd76 failed HMAC validation

2022-06-28 13:47:35 (264) Default-thread-8
 B6FAC1F6C3D01110CF37169D7940DD6E txid=8e8cc972c310 SEVERE
 HMAC_VALIDATION_FAILED:The dare_property record with sys_id:
 758b3200c3210110900b169d7940dd76 failed HMAC validation
```

O registro em log exibe informações semelhantes a esses exemplos quando a validação falha. Validações bem-sucedidas não aparecem nos logs.


A detecção de adulteração exibe uma mensagem de aviso na página de configurações de controle de quórum

Se uma configuração de controle de quórum falhar na validação, você pode ver um aviso ao exibir a página de configurações da Política de controle de quórum em sua instância. O aviso inclui o sys_id do registro de configurações (dare_property) que falhou na validação.



A detecção de adulteração envia notificações para usuários com as funções *`Security Admin`* e *`KMF Admin`*

Se a detecção de adulteração não validar qualquer uma das configurações de controle de quórum, os administradores de segurança e os administradores de KMF receberão uma notificação semelhante a este exemplo.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resolver problemas de adulteração com o suporte da ServiceNow

Importante:
As falhas de validação de detecção de adulteração só podem ser resolvidas com a assistência do suporte da ServiceNow.



Se a detecção de adulteração não validar qualquer uma das configurações de controle de quórum, entre em contato com o suporte da ServiceNow para obter assistência na resolução do problema. Depois que um agente de suporte resolve a falha de validação, os administradores de segurança e KMF recebem uma notificação indicando que o problema foi resolvido.

Subject: IMPORTANT: Cloud Encryption Properties Reset

At your request, ServiceNow support has reset the following list of Cloud Encryption properties to their default values.
If you did not request this action, contact ServiceNow support immediately.

Reset properties:
com.glide.dare_key_mgmt.quorum.approvers(903a3212c3210110cf37169d7940dda8)

Ref:MSG0000116_0HAz8U1r59OmppqV8ysg

Criptografia completa de disco

A criptografia completa de disco (FDE) aplica a criptografia a todo o sistema de armazenamento somente no servidor de banco de dados, porque este é o único componente de armazenamento de dados do cliente. A FDE protege somente contra perda física ou roubo de dispositivos de armazenamento. Quando os servidores de disco criptografados estão ligados e fornecendo dados, a criptografia não fornece proteção adicional.

Criptografia completa de disco

A criptografia completa de disco pode ser relevante para organizações altamente regulamentadas, mas pode adicionar um custo significativo à implantação de ServiceNow de um cliente . As medidas em vigor da ServiceNow para reduzir a perda ou o roubo de dispositivos de armazenamento também podem ser um fator na sua seleção.

Da perspectiva da ServiceNow AI Platform, todos os fluxos de dados são descriptografados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ambientes comerciais usam criptografia completa de disco (FDE) com hardware validado FIPS 140 ou dispositivos de armazenamento que estão no processo de validação junto com uma opção de hardware dedicado ServiceNow a um custo extra. A FDE se aplica ao próprio hardware e, portanto, fornece criptografia em repouso para todos os dados armazenados em cada instância atribuída a você.

Para obter mais detalhes sobre como selecionar FDE e opções de hardware dedicadas, entre em contato com seu representante ServiceNow.

Edge Encryption

O ServiceNow® Edge Encryption ™ criptografa dados confidenciais nas instalações da sua empresa antes de enviá-los pela Internet para sua instância da ServiceNow (criptografada em trânsito), onde permanecerão criptografados em repouso.

Importante:

O Edge Encryption foi colocado no status de fim de vendas em novembro de 2024 e está na fase de fim de renovação a partir da versão Yokohama.

ServiceNow A Criptografia de plataforma é a solução recomendada daqui para frente. Para obter mais informações, consulte Fim da renovação do Edge Encryption .

Explorar



Conheça os recursos e o valor comercial do Edge Encryption.

Plano




Entenda como planejar o Edge Encryption.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalar



Instale o Edge Encryption.



Atualizando o Edge Encryption de upgrade

Saiba como fazer upgrade do Edge Encryption.

Configurar



Entenda como configurar o Edge Encryption.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como explorar o Edge Encryption

O Edge Encryption é um sistema de criptografia de rede que reside em sua rede e que criptografa e descriptografa dados confidenciais conforme eles trafegam entre o datacenter e a nuvem do ServiceNow.

O que é Edge Encryption

Também conhecido como criptografia do "lado do cliente", o Edge requer que todo o tráfego bidirecional do usuário passe por proxies mantidos em sua infraestrutura. Você tem controle total sobre o gerenciamento de chaves porque elas são armazenadas no proxy na sua infraestrutura. A ServiceNow AI Platform não pode descriptografar seu texto cifrado para acessar suas chaves.

O recurso Edge Encryption é uma opção com custo adicional que fornece a capacidade de controlar a criptografia de ponta a ponta dos dados e o gerenciamento de chaves. O Edge Encryption usa uma aplicação proxy, fornecido pela ServiceNow e instalado por você em sua própria rede. Essa aplicação de proxy tokeniza padrões de dados especificados ou criptografa campos de cadeia de caracteres, campos de data, campos de data/hora e dados de anexo antes de serem enviados do seu ambiente para a sua instância. A aplicação de proxy também descriptografa os mesmos dados, novamente somente em sua própria rede, usando chaves armazenadas somente em sua própria rede.

As chaves de criptografia relevantes e a configuração existem somente no proxy do Edge na sua rede e não estão visíveis para a ServiceNow. Os dados são criptografados a partir do momento em que saem do ambiente e só são descriptografados na recuperação. Em nenhum momento os dados são acessíveis em texto sem formatação por sistemas ou pessoal da ServiceNow.

Quem usa Edge Encryption

Somente um usuário conectado à instância por meio de um servidor proxy em sua rede pode exibir dados criptografados em texto simples. Da mesma forma, somente um usuário security_admin conectado a uma instância por meio de um servidor proxy em sua rede pode configurar e administrar o Edge Encryption.

Como o servidor proxy reside na sua rede, você possui e gerencia as chaves de criptografia e elas nunca são enviadas para a instância. Como resultado, a ServiceNow nunca mostra dados confidenciais em texto não criptografado.

Além da configuração de proxy do Edge e do gerenciamento de regras, você é responsável pelos requisitos usuais de operação de um servidor em seu ambiente (incluindo hospedagem, roteamento, backup, configuração de DNS e assim por diante) para habilitar e oferecer suporte a seus proxies do Edge.

Criptografia e tokenização

O Edge Encryption oferece suporte à criptografia (por meio de configurações de criptografia) e à tokenização (por meio de padrões de criptografia) como um meio de proteger suas informações confidenciais.

Configurações de criptografia

Você pode criptografar campos individuais usando configurações de criptografia. O Edge Encryption é compatível com chaves de criptografia AES de 128 bits e AES de 256 bits. O Edge Encryption oferece suporte a tipos de criptografia padrão, de preservação de igualdade e de preservação de ordem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Além dos anexos, você pode criptografar os seguintes tipos de campo:

- Data
- E-mail
- Data/Hora
- HTML
- Endereço IP
- Diário
- Entrada de Diário
- Texto de várias linhas
- Texto de linha única
- Cadeia de caracteres
- URL

Nota:

Se um campo de diário a ser criptografado for adicionado ao fluxo de atividades, todas as entradas do usuário no campo serão criptografadas no fluxo de atividades.

Caracteres de vários bytes nos tipos de campo compatíveis podem ser criptografados.

Também é possível criptografar os seguintes tipos de variáveis do catálogo de serviços:

- Tipos de Cadeia de caracteres
  - Texto de linha única
  - Texto de várias linhas
  - Texto de linha única larga
- Data
- Data/Hora
- URL
- E-mail
- HTML
- Endereço IP


Padrões de criptografia

É possível usar padrões de criptografia para tokenizar cadeias de caracteres que correspondem a padrões regulares, como CPF e números de cartão de crédito. Embora as configurações de criptografia devam ser o principal método de criptografia, use os padrões de criptografia como um suplemento para proteger informações confidenciais encontradas fora dos campos criptografados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O servidor proxy do Edge Encryption requer um banco de dados MySQL em sua rede somente se estiver usando criptografia de preservação de ordem ou padrões de criptografia. Valores de texto não criptografado são armazenados no banco de dados do proxy em sua rede. Por esse motivo, é essencial que você proteja e faça backup regularmente do seu banco de dados de proxy. Para obter recomendações, consulte Componentes do Edge Encryption.



Edge Encryption na ServiceNow AI Platform

O Edge Encryption atua como um gateway entre seu navegador e sua instância da ServiceNow. O tráfego do seu navegador passa pelo gateway em seu caminho para a instância da ServiceNow. O gateway, por sua vez, é configurado para criptografar dados de saída que estão marcados para criptografia. O tráfego de entrada é descriptografado por meio do gateway e o usuário final vê o texto não criptografado no navegador. A vantagem desta implementação sob uma perspectiva de controle de segurança é que a criptografia e o gerenciamento de chaves são tratados externamente a partir da ServiceNow.

Prós e contras

Como acontece com Criptografia de campo Enterprise e. Criptografia de campo, Edge Encryption impõe algumas limitações funcionais em uma instância como resultado da segurança adicional. O proxy local do Edge, no entanto, também fornece algumas funcionalidades adicionais relacionadas à classificação quando comparado ao Criptografia em nível de coluna.

Prós:

- O Edge Encryption fornece controle absoluto de quem vê suas informações e evita violações de dados.
- As informações permanecem no servidor proxy e nunca saem da rede sem criptografia.
- As informações são criptografadas em trânsito, antes mesmo de atingirem a instância da ServiceNow.
- Você mantém e gerencia todas as suas próprias chaves de criptografia. Mais ninguém, nem mesmo o pessoal da ServiceNow, pode acessar suas chaves.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Você pode escolher a força do algoritmo de criptografia: AES-128 ou AES-256.
- O Edge Encryption inclui a capacidade de criptografar texto de cadeia de caracteres, campos de Data e Data/Hora, anexos, URLs e diários.
- O Edge Encryption fornece criptografia Padrão, de Preservação de igualdade e de Preservação de ordem de dados em repouso no banco de dados e na instância.
- As regras de criptografia permitem gravar scripts personalizados que informam ao servidor proxy especificamente o que criptografar e onde colocar essas informações criptografadas na instância. Esses scripts são úteis quando a estrutura de dados não corresponde exatamente à instância da ServiceNow.
- Os padrões de criptografia permitem tokenizar informações como senhas.

Contras:

- O Edge Encryption requer um salto de rede extra por meio do cluster de proxies do Edge e processamento extra, o que pode adicionar atraso ao tráfego. O atraso de processamento adicionado da aplicação Edge Encryption é insignificante em comparação com o salto de rede.
- Manter suas próprias chaves de criptografia pode ser complexo e demorado.
- Você pode manter no máximo duas chaves, sem flexibilidade para definir chaves diferentes para diferentes subconjuntos de colunas/dados ou para diferentes funções e assim por diante.
- O Edge Encryption tem o efeito colateral de impedir o servidor ou a plataforma de descriptografar os dados para executar qualquer manipulação dos dados descriptografados. Como consequência, a funcionalidade e o processamento de dados na ServiceNow AI Platform podem ser restritos ao criptografar colunas com o Edge Encryption.

O que saber antes de começar

Como a criptografia e a tokenização mudam a natureza dos dados, o Edge Encryption pode afetar outros processos de instância. Antes de usar o Edge Encryption, considere com cuidado o impacto em sua instância.

Como o servidor proxy é instalado e mantido em sua rede, o Edge Encryption requer administração e gerenciamento de rede. Revise os requisitos de rede para garantir uma implementação sem problemas.

Analise os tópicos a seguir para entender o impacto do Edge Encryption em sua instância:

- Planejamento do Edge Encryption
- Requisitos do sistema Edge Encryption
- Dimensionando seu ambiente do Edge Encryption
- Calcule o tamanho do banco de dados de preservação de ordem e tokenização
- Limitações do Edge Encryption
- Gerenciamento de chaves do Edge Encryption

Componentes do Edge Encryption

O Edge Encryption é composto pelo servidor proxy do Edge Encryption, que é executado em um servidor em sua rede, e pelo plug-in Edge Encryption que deve ser instalado em sua instância

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

da ServiceNow. Se estiver usando tipos de criptografia que preservam a ordem ou padrões de criptografia, um banco de dados de proxy também deve ser instalado em sua rede.

Aplicação de proxy

Ao passar pelo servidor proxy do Edge Encryption, o plug-in do Edge Encryption permite que você especifique quais campos, padrões e anexos devem ser criptografados. Você também pode gerenciar regras de criptografia para criptografar solicitações específicas e programar trabalhos de criptografia em massa.

Servidor proxy

O servidor proxy do Edge Encryption usa regras de criptografia para identificar em uma solicitação HTTP o que precisa ser criptografado e criptografa antes de encaminhar a solicitação para a instância. Para descriptografia, o servidor proxy do Edge Encryption examina as respostas HTTP em busca de dados criptografados e os descriptografa antes de enviar a resposta de volta para o cliente. Para que essa descriptografia aconteça, todas as solicitações e respostas HTTP devem passar pelo servidor proxy do Edge Encryption. Essas solicitações HTTP incluem todas as solicitações originadas de um navegador, bem como solicitações SOAP ou REST.

Banco de dados do proxy

Se estiver usando criptografia de preservação de ordem ou padrões de criptografia, os servidores proxy devem contar com um banco de dados MySQL localizado em sua rede. Todos os servidores proxy em sua rede devem usar o mesmo banco de dados.

O banco de dados do proxy contém essas tabelas.

Tabelas de banco de dados do proxy

Nome	Descrição
db_id	ID exclusivo do banco de dados
edge_token_map	Dados de padrão de criptografia
token_map	Dados de criptografia de preservação de ordem

Como fazer o backup do seu banco de dados de proxy

Como os padrões de criptografia dependem de tokenização, os valores de texto não criptografado são armazenados no banco de dados do proxy. Se o banco de dados for perdido, os valores de texto não criptografado não poderão ser restaurados. É essencial que você mantenha backups regulares. Para evitar perda de dados, faça backup do banco de dados do proxy de acordo com as recomendações ServiceNow.

- Faça backup do seu banco de dados a cada 24 horas.
- Mantenha os arquivos de log binário do banco de dados MySQL por pelo menos dois dias. Depois de restaurar um backup, use o log binário para gerar novamente todos os dados perdidos desde o backup mais recente.

Clientes do Edge Encryption

O Edge Encryption usa três clientes para informar à instância que o proxy está em execução, para sincronizar as solicitações entre o proxy e a instância e para encaminhar todas as solicitações do usuário final para a instância após qualquer criptografia em potencial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cliente	Descrição
Cliente de pulsação/keepalive	Responsável por enviar uma solicitação para a instância da ServiceNow a cada 5 segundos para que a instância saiba que esse proxy está instalado e em execução. As solicitações orientam o campo last_response_on na tabela de proxy do Edge e, como consequência, orientam o estado do proxy. Se o seu sistema tiver problemas para enviar as solicitações, ou se a solicitação ou o processamento da solicitação estiverem atrasados, a instância poderá marcar o proxy como sem resposta, mesmo se os outros clientes (incluindo o para tráfego do usuário) estiverem ativos e em execução. Esse cliente também controla o status online do proxy na instância. A propriedade *edgeencryption.proxy.keepalive.interval* controla a taxa de pesquisa desse cliente. O padrão é 5 (segundos).
cliente de pesquisa/sincronização	Responsável por várias solicitações que o proxy envia à instância para sincronizar na configuração do Edge Encryption (por exemplo, qual tabela, coluna ou anexo a ser criptografado, chaves, trabalhos, regras e padrões de tokenização). A propriedade *edgeencryption.config.poll.interval* controla a taxa de pesquisa desse cliente. **⚠ Aviso:** Não mude esta configuração. Mudar a configuração padrão do intervalo de pesquisa de proxy pode resultar em atrasos de sincronização ao atualizar as configurações do Edge Encryption.
cliente de tráfego padrão/de usuário	Para todo o restante, esse cliente lida com as todas as solicitações do usuário final e as encaminha para a instância da ServiceNow após qualquer criptografia em potencial. Esse cliente também lida com respostas da instância, encaminhando-as para o usuário final após qualquer descriptografia em potencial.

Gerenciamento de chaves do Edge Encryption

Você é responsável por fornecer e gerenciar as chaves de criptografia usadas pelo Edge Encryption.

Este tópico se refere a chaves para o produto Edge Encryption. Se você estiver procurando informações sobre o Key Management Framework, que pode ser usado com Criptografia de campo, consulte Key Management Framework .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao obter e criar chaves de criptografia compatíveis com os tipos de criptografia usados pelo Edge Encryption, considere o seguinte:

- Se deve ser usado o AES de 128 bits ou o AES de 256 bits. Você deve definir uma chave de criptografia AES de 128 bits padrão, mesmo que ela não seja usada.
- Se deve ser usado o sistema de arquivos, o Java KeyStore ou o Enterprise Key Management (EKM).
- Quando girar chaves de criptografia.
- Quando e se um trabalho de criptografia em massa deve ser usado para criptografar novamente os dados usando a nova chave.

Antes de remover uma chave dos arquivos de configuração de proxy e do repositório de chaves, é essencial descriptografar todos os dados na instância que usa a chave. É possível fazer isso adicionando uma nova chave de criptografia e programando um trabalho de rotação de chave em massa.

Repositórios de chaves

O Edge Encryption é compatível com os seguintes tipos de armazenamento de chave.

Repositório de arquivo

As chaves são armazenadas em um arquivo em um sistema de arquivos que pode ser acessado pelo proxy do Edge Encryption. As chaves de criptografia armazenadas em um arquivo não são criptografadas, portanto, é sua responsabilidade proteger esses arquivos.

Java KeyStore

As chaves são armazenadas no JCEKS KeyStore do Java. Um Java KeyStore é protegido por senha, portanto, é mais seguro do que armazenar chaves em um arquivo no repositório de arquivos. Um único Java KeyStore pode armazenar várias chaves e as elas são identificadas por um alias de chave, facilitando o gerenciamento de várias chaves.

Enterprise Key Management (EKM)

As chaves são armazenadas e recuperadas com os sistemas de gerenciamento de chaves SafeNet KeySecure ou Unbound Technology.

O proxy do Edge Encryption é fornecido com o arquivo do Java JCEKS KeyStore chamado keystore.jceks no diretório do repositório de chaves. Este arquivo do repositório de chaves contém a chave pública da ServiceNow usada para validar regras de criptografia assinadas pela ServiceNow.

Nota:
Se estiver usando um repositório de chaves diferente do sistema de base Java JCEKS KeyStore, você deverá importar a chave pública da ServiceNow para o repositório de chaves. O alias da chave pública é *servicenow*.

Além das chaves de criptografia, o Java JCEKS KeyStore é usado para armazenar o par de chaves RSA para assinar digitalmente a configuração de criptografia e as regras de criptografia armazenadas na instância, além do certificado digital que o proxy do Edge Encryption usa para estabelecer uma conexão segura com os navegadores e outros clientes.

Controle de versões de chave da SafeNet para Edge Encryption

Use o controle de versões de chave da SafeNet para simplificar a mudança de chaves. Em vez de criar um alias para cada nova chave, o controle de versões de chave da SafeNet mantém o mesmo alias e incrementa a versão.

Você deve configurar o controle de versões de chave na SafeNet antes de configurar o controle de versões de chave da SafeNet no servidor proxy do Edge.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Os proxies do Edge instalados antes da versão London são compatíveis com chaves da SafeNet, mas não com o controle de versões de chaves da SafeNet. Se você usar por engano uma chave com controle de versão em um proxy do Kingston ou anterior, ao fazer upgrade para uma versão London ou posterior, o proxy do London ou posterior detectará o problema e, para evitar possível perda de dados, não iniciará.

Você deve primeiro programar um trabalho de rotação de chave em massa ou um trabalho de rotação de chave única para substituir a chave com controle de versão antiga da SafeNet por uma chave sem controle de versão e, em seguida, criar uma nova chave com controle de versão da SafeNet, se necessário. Essa nova chave com controle de versão é segura para uso com o proxy do London ou posterior e você pode reiniciar o proxy.

Configuração de chave de criptografia


Se estiver usando chaves com controle de versão da SafeNet, a seção Mudar chaves padrão do formulário Configuração de chave de criptografia incluirá novos campos para a **versão de chave** das chaves padrão de 128 bits e 256 bits. Os campos **Versão de chave** de chave estarão esmaecidos e não poderão ser editados.



Para obter os procedimentos, consulte Configurar chaves de criptografia na instância.

Chaves com controle de versão

Se estiver usando chaves com controle de versão da SafeNet, ao navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de Chave de criptografia** > **Todas as chaves**as chaves com controle de versão incluem **Versão da chave** .



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um número de versão não aparece nas entradas iniciais feitas na seção Mudar chaves padrão do formulário de Configuração de chave de criptografia. Quando o servidor proxy solicita uma chave da SafeNet, o sistema adiciona uma nova linha para o alias e adiciona a **Versão da chave**.

No exemplo acima, **AES128key** está listada três vezes:

- A primeira listagem, sem indicação de **versão da chave**, é a entrada inicial.
- A segunda listagem, com **1** na coluna **Versão da chave**, é a primeira versão da chave retornada da SafeNet.
- A segunda listagem, com **2** na coluna **Versão da chave**, é a segunda versão da chave retornada da SafeNet.
- Conforme outras versões da chave são retornadas da SafeNet, novas linhas são adicionadas para registrar a **Versão da chave** em uso atual.

Configurações e padrões de criptografia

Com o Edge Encryption, você pode criptografar campos e tokenizar cadeias de caracteres.

Configurações de criptografia

Você pode criptografar campos individuais usando configurações de criptografia. O Edge Encryption oferece suporte a chaves de criptografia AES de 128 bits. Se os arquivos de Política de Jurisdição de Força Ilimitada do Java Cryptography Extension (JCE) estiverem instalados, o Edge Encryption será compatível a chaves de criptografia AES de 256 bits para cada tipo de criptografia. O Edge Encryption é compatível com os seguintes tipos de configurações de criptografia.

Criptografia padrão

O valor criptografado de um campo será diferente cada vez que o campo for criptografado, mesmo quando o valor do campo permanecer o mesmo. A criptografia padrão é a forma mais robusta de criptografia. Os campos que usam criptografia padrão não podem ser classificados, agrupados ou filtrados.

Criptografia de preservação da igualdade

O valor criptografado de um campo será o mesmo quando o valor do campo permanecer o mesmo. É compatível com a comparações de igualdade e agrupamento por operações em um campo.

Nota:
Quando a criptografia de preservação de igualdade for selecionada para um campo que já contém dados, a execução de um grupo por ação no campo poderá não agrupar campos com o mesmo valor se um estiver criptografado e o outro não.

Criptografia de preservação de ordem

Usa tokens e criptografia para proteger dados em seu banco de dados de proxy. Oferece suporte a comparações de igualdade, operações de grupo por e a capacidade de classificar dados. O tipo de criptografia de preservação de ordem só será compatível se houver um banco de dados MySQL configurado para o servidor proxy do Edge Encryption.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Ao usar a criptografia de preservação de ordem e o banco de dados do proxy estiver desativado, as atualizações podem ser feitas nos campos usando a criptografia de preservação de ordem. No entanto, a ordem de classificação não será correta ao tentar classificar dados com base nesses campos. Os grupos também não funcionarão como esperado. Quando o banco de dados do proxy estiver operacional novamente, programe um trabalho de reparo de token de ordem para reparar tokens ausentes.

Tipos de criptografia

Os tipos de criptografia a seguir estão listados em qualidade de segurança decrescente.

Tipo de criptografia	Descrição
AES 256 padrão	Os campos não podem ser filtrados, classificados ou comparados.
AES 128 padrão	Os campos não podem ser filtrados, classificados ou comparados.
Preservação de igualdade AES 256	Os campos podem ser filtrados usando comparações de igualdade.
Preservação de igualdade AES 128	Os campos podem ser filtrados usando comparações de igualdade.
Preservação de ordem AES 256	Os campos podem ser classificados e a filtragem de comparação de igualdade pode ser usada. Requer o uso de um banco de dados MySQL em sua rede.
Preservação de ordem AES 128	Os campos podem ser classificados e a filtragem de comparação de igualdade pode ser usada. Requer o uso de um banco de dados MySQL em sua rede.

Padrões de criptografia

Você pode proteger dados confidenciais encontrados em cadeias de caracteres usando padrões de criptografia. Depois que um padrão de criptografia é armazenado e ativado, o servidor proxy do Edge Encryption identifica cadeias de caracteres que correspondem ao padrão nas solicitações. Uma vez localizada, a cadeia de caracteres de texto não criptografado é armazenada no banco de dados do proxy e substituída na instância por um token. Use padrões de criptografia para tokenizar cadeias de caracteres que correspondem a padrões regulares, como CPF e números de cartão de crédito. Embora recomendemos as configurações de criptografia como principal método de criptografia, use os padrões de criptografia como um suplemento para proteger informações confidenciais encontradas fora dos campos criptografados.

Nota:
O servidor proxy do Edge Encryption requer um banco de dados MySQL em sua rede somente se estiver usando criptografia de preservação de ordem ou padrões de criptografia. Valores de texto não criptografado são armazenados no banco de dados do proxy em sua rede. Por esse motivo, é essencial que você proteja e faça backup regularmente do seu banco de dados de proxy. Para obter recomendações, consulte Componentes do Edge Encryption.

Tópicos relacionados

- Como criptografar campos usando configurações de criptografia
- Como tokenizar cadeias de caracteres usando padrões de criptografia

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalação com Edge Encryption

O Edge Encryption instala tabelas para armazenar dados relacionados à criptografia, propriedades do sistema para configurar o comportamento padrão e a função edge_encryption para administrar o Edge Encryption.

Tabelas instaladas com Edge Encryption

O Edge Encryption adiciona as seguintes tabelas.

Configuração do Edge Encryption [sys_encryption_configuration]

Contém campos e tabelas criptografados para os quais os anexos serão criptografados.

Regra do Edge Encryption [sys_encryption_rule]

Contém um registro para cada regra. Uma regra tem um nome, a condição quando ela é usada, um script e um campo de ordem.

Log de inserção inválida do Edge Encryption [sys_edge_encryption_invalid_insert_log]

Contém mensagens de log criadas para tentativas de salvar dados não criptografados em um campo criptografado.

Proxy do Edge Encryption [sys_encryption_proxy]

Contém informações sobre a aplicação de proxy de criptografia.

Tipo de criptografia de proxy do Edge [sys_proxy_encryption_type]

Usado para habilitar e desabilitar tipos de criptografia no formulário de criptografia.

Execução de trabalho de criptografia [sys_encryption_job_execution]

Oferece suporte a trabalhos de criptografia em massa.

Parte da execução do trabalho de criptografia [sys_encryption_job_execution_chunk]

Oferece suporte a trabalhos de criptografia em massa.

Trabalho de criptografia agendado [sysauto_encryption_job]

Lista trabalhos agendados de criptografia, descriptografia, rotação de chave, reparo de token de ordem e recuperação de banco de dados.

Configuração de chave de criptografia [sys_encryption_key_configuration]

Lista as chaves de criptografia padrão

Chave de criptografia [sys_encryption_key]

Lista as chaves e os atributos de chave disponíveis.

Chave de criptografia de proxy [sys_encryption_proxy_key]

Lista as chaves de criptografia de proxy.

Propriedades instaladas com o Edge Encryption

O Edge Encryption adiciona as seguintes propriedades.

Nota:
Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

glide.edge.pattern.disallowed.chars

Uma lista de caracteres que não são permitidos nos padrões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Tipo**: uma cadeia de caracteres de uma lista de valores separados por vírgulas
- **Local**: Tabela [sys_properties] Propriedades do sistema

glide.edge.pattern.min.size

O tamanho mínimo do padrão permitido. Permitir padrões menores significa encontrar mais correspondências, o que aumenta a sobrecarga.

- **Tipo**: número
- **Valor padrão**: 5
- **Local**: Tabela [sys_properties] Propriedades do sistema

sn_edge_encryption.logging.destination

Onde as mensagens são registradas.

- **Tipo**: cadeia de caracteres
- **Valor padrão**: arquivo
- **Local**: Tabela [sys_properties] Propriedades do sistema

sn_edge_encryption.logging.verbosity

O nível de registro em log a ser usado.

- **Tipo**: cadeia de caracteres
- **Valor padrão**: info
- **Local**: Tabela [sys_properties] Propriedades do sistema

sn_edge_encryption.encryption.proxy.buildtag

A versão do proxy registrada com sua instância.

- **Tipo**: cadeia de caracteres
- **Local**: Tabela [sys_properties] Propriedades do sistema

sn_edge_encryption.cleartext.allowed

Quando verdadeiro, permite que o texto não criptografado seja salvo em um campo criptografado. Isso acontece quando um usuário está acessando a instância sem passar pelo proxy do Edge Encryption. Quando falso, o sistema impede que o texto não criptografado seja salvo em um campo criptografado.

- **Tipo**: booleano
- **Valor padrão**: falso
- **Local**: Tabela [sys_properties] Propriedades do sistema

Planejamento do Edge Encryption

A implementação bem-sucedida do Edge Encryption requer planejamento e preparação.

Na fase de planejamento, responda as seguintes questões.

- Quais campos devem ser criptografados?
- Quais tipos de criptografia devem ser usados?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Quantos proxies do Edge Encryption são necessários? Consulte Dimensionando seu ambiente do Edge Encryption para recomendações e considerações.
- Se foram usados um tipo de criptografia de preservação de ordem ou padrões de criptografia, onde está localizado o banco de dados MySQL?
- Qual sistema de gerenciamento de chaves será usado?

Os administradores do sistema, administradores de rede e membros da equipe de segurança têm diferentes tarefas a cumprir para implementar Edge Encryption.

- Os administradores do sistema precisam da função de administrador de segurança. O administrador do sistema deve:
  - Baixar a aplicação de proxy do Edge Encryption.
  - Configurar uma conta de usuário do Edge Encryption a serem usados pelos proxies para se conectarem à instância. A função edge_encryption deve ser atribuída ao usuário.
  - Configurar chaves de criptografia e definir as chaves padrão.
  - Configurar o Edge Encryption na instância.
  - Programar trabalhos de criptografia.
  - Monitorar o Edge Encryption.
  - Criar e editar regras de criptografia.
- O administrador da rede deve:
  - Instalar a aplicação de proxy do Edge Encryption.
  - Conhecer os endereços de rede dos servidores proxy e o banco de dados do proxy usado para preservar a ordem e os padrões de criptografia.
  - Instalar o banco de dados do proxy a ser usado para preservar a ordem e os padrões de criptografia.
  - Iniciar e parar as aplicações de proxy.
  - Executar gerenciamento de chave de criptografia.
  - Determinar como mapear usuários para aplicações de proxy de criptografia. Isso pode ser feito com configurações de DNS ou regras de roteamento e é específico para cada rede.
  - Gerenciar vários servidores proxy.
  - Configurar os pools e as definições do balanceador de carga.
- Seu administrador de segurança deve determinar os tipos de criptografia a serem atribuídos a cada campo.

Requisitos do sistema Edge Encryption

É possível executar a aplicação de proxy Edge Encryption em servidores ou máquinas virtuais que são executados em sistemas operacionais Microsoft Windows ou Linux. Para obter o desempenho ideal, verifique se sua configuração atende a esses requisitos.

Requisitos do Java

A máquina host que instala ou executa o servidor proxy Edge Encryption deve manter uma versão compatível do Java. As versões atualmente compatíveis são Java 11.0.6 ou posterior na série da versão 11.x

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O Java 8 não será mais compatível a partir da versão Utah. Faça o upgrade do seu ambiente com o proxy Edge Encryption para Java 11 antes de tentar instalar a versão Utah do proxy Edge Encryption.

Nota:
O Java não permite chaves de força ilimitada automaticamente. Você deverá habilitar especificamente o uso da criptografia AES de 256 bits.

Suporte para OpenJDK

O ServiceNow AI Platform é compatível com o OpenJDK versão 11.

Configuração mínima do servidor proxy

Um servidor proxy necessita da seguinte configuração mínima:

- 4 GB de RAM por servidor proxy (Recomendamos 6 GB é para a maioria das implantações).

  Nota:
  O host do servidor proxy requer pelo menos 1 GB de RAM a mais do que o servidor proxy. O host do servidor proxy precisa de 1 GB extra para serviços do sistema operacional. Por exemplo, se você configurar um servidor proxy para usar 4 GB de RAM, deverá instalar pelo menos 5 GB de RAM no host do servidor proxy.

  Como o servidor proxy requer pelo menos 4 GB de memória, os JREs de 32 bits e os sistemas operacionais de 32 bits já não compatíveis a partir da versão London.

- CPU de 3 GHz ou mais (De preferência, CPU de 4 núcleos para desempenho ideal).
- Vários servidores proxy por trás de um balanceador de carga. O número de servidores proxy necessários depende do número de nós de aplicação, do número de usuários simultâneos e do número de servidores necessários para o failover. Consulte Dimensionando seu ambiente do Edge Encryption para obter mais informações.
- Capacidade de execução simultaneamente com outros serviços, dependendo da utilização do servidor e da disponibilidade de recursos.

Sistemas compatíveis com servidor proxy

Os seguintes sistemas são compatíveis

Sistema Compatível	Descrição
Windows Server 2012, 2012-R2, 2016 e edições 2019	• Máquinas virtuais ou hardware físico • Sistemas de 64 bits
Linux	• Máquinas virtuais ou hardware físico • Sistemas de 64 bits Em sistemas Linux de 64 bits, você deve instalar a biblioteca GNU C de 32 bits

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sistema Compatível	Descrição
	(glibc). O comando de instalação do CentOS é yum install glibc.i686.

Requisitos de versão do servidor proxy

Mantenha a sua versão do proxy do Edge Encryption em sincronia com a versão da instância ServiceNow (mesma versão principal, por exemplo Tokyo). Para eliminar o tempo de inatividade durante o processo de upgrade, o proxy do Edge Encryption é compatível com versões anteriores. No entanto, é importante realizar o upgrade o mais rápido possível para garantir que os usuários possam acessar novos recursos e correções de erros importantes.

Requisitos de conexão do servidor proxy

O servidor proxy que executa a aplicação Edge Encryption deve ser capaz de se comunicar com as máquinas em sua rede. Certifique-se de que o servidor proxy tenha estes privilégios de rede:

Privilégio de rede	Descrição
Acesso ao firewall	Configure quaisquer firewalls entre o servidor proxy e os dispositivos do cliente para permitir uma conexão. Se sua rede usa uma zona desmilitarizada (DMZ) para adicionar uma camada extra de segurança à sua rede local (LAN) e se os protocolos de segurança de rede limitam o acesso à porta de dentro da rede para o DMZ, talvez seja necessário implantar um servidor proxy em uma máquina dentro do DMZ.
Acesso de rede	Configure cada cliente para permitir que o servidor proxy se conecte a ele. Se a segurança da rede impedir que você configure novas máquinas que possam se conectar aos clientes, instale o servidor proxy em uma máquina existente com privilégios de conexão.
Acesso à instância	Certifique-se de que o servidor proxy tenha acesso à rede para a instância. Certifique-se de configurar a rede do servidor proxy para permitir o tráfego pela porta TCP 443.
Conta de rede	Instale o servidor proxy com um administrador local ou de domínio.

Requisitos do sistema de preservação de pedidos e de banco de dados de tokenização

A criptografia que preserva a ordem e os padrões de criptografia exigem a configuração de um banco de dados Oracle MySQL para o servidor proxy do Edge Encryption. A criptografia de preservação de ordem permite que qualquer operação de comparação seja aplicada diretamente nos dados criptografados, sem descriptografar os dados antes. Os padrões de criptografia permitem substituir padrões de cadeia de caracteres por tokens (a chamada tokenização) antes de serem enviados e armazenados no banco de dados. Devido ao tamanho do banco de dados do MySQL, use um servidor proxy dedicado para executar o banco de dados de preservação de ordem e de tokenização.

Os requisitos mínimos do sistema de banco de dados incluem:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Banco de dados MySQL	Requisito
Versão	Banco de Dados MySQL versões 5.7 e 8.0 **Nota:** As versões 5.5 e 5.6 do MySQL não são mais testadas e atingiram o fim do suporte.
SO	Sistemas de 64 bits
CPU	CPU de 2 GHz ou mais (De preferência, CPU de 4 núcleos para obter um desempenho ideal).
RAM	16 GB
Disco	Rede de Área de Armazenamento (SAN) ou armazenamento local (RAID 10 é recomendado)
Tamanho	Determinado pelo número de registros potenciais multiplicado pelo tamanho do registro. Consulte Calcule o tamanho do banco de dados de preservação de ordem e tokenização.
Configuração	Cluster de alta disponibilidade. Se você não tiver certeza de como configurar o servidor MySQL, entre em contato com o MySQL para obter informações de configuração.

Dimensionando seu ambiente do Edge Encryption

A escolha do número de servidores proxy para o seu ambiente é uma tarefa importante. Considere o número de usuários, as necessidades de redundância e a latência aceitável.

Redundância

Mantenha servidores proxy redundantes em caso de falha de hardware. Os servidores proxy devem estar localizados atrás de um balanceador de carga para fornecer um caminho funcional para todos os usuários se um servidor proxy ficar inacessível. Certifique-se de que, no mínimo, dois servidores proxy estejam sempre disponíveis.

Tamanho

O tamanho se refere ao número de servidores proxy necessários para evitar a latência adicional produzida pela criptografia de dados. Dependendo do uso, é possível reduzir a quantidade de latência adicionando servidores proxy. Por exemplo, se forem executadas criptografias em massa regularmente, adicione servidores proxy adicionais para lidar com a carga ou execute as criptografias em massa quando a carga do usuário for leve. Além disso, o hardware em que o servidor proxy é executado influencia o desempenho e a latência. Servidores proxy em execução em hardware com CPUs mais rápidas, mais CPUs e mais RAM têm rendimento maior do que sistemas mais lentos e limitados.

As diretrizes a seguir presumem que o servidor proxy está sendo executado com pelo menos os requisitos mínimos de hardware. Para determinar o número de servidores proxy:

- Considere configurar um servidor proxy para cada dois nós de aplicação na instância.
- Para redundância, configure um mínimo de dois servidores proxy atrás de um balanceador de carga.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Adicione um servidor proxy extra para cada 500 usuários simultâneos.
- Dependendo da redundância desejada, adicione servidores proxy adicionais para failover.

Por exemplo, para uma instância com 2.000 usuários, você deve ter pelo menos cinco servidores proxy atrás de um balanceador de carga. Este cálculo inclui um servidor proxy para cada 500 usuários, com um servidor proxy extra para failover. Determine com antecedência quando se aproximará o limite de 500 usuários e coloque outro servidor proxy no pool do balanceador de carga.

Balanceadores de carga

Para equilibrar as solicitações e melhorar o tempo de resposta do servidor, distribua os servidores proxy em um pool de balanceador de carga. Configure balanceadores de carga para usar o método "menos conexões". Esse método conecta as solicitações ao servidor proxy com o menor número de conexões ativas, evitando a sobrecarga de um único proxy.

Utilização da CPU

Como a criptografia e a tokenização de dados são operações com uso intensivo de CPU, os picos de CPU durante a criptografia de dados são normais e esperados. Quando a utilização da CPU é superior a 80% por vários minutos de uma vez, provavelmente o servidor proxy tem muito trabalho a fazer. Quando isso acontece, a latência aumenta no período em que a utilização da CPU está alta. Se a latência persistir, adicionar outro servidor proxy pode ajudar a diminui-la.

Memória

O servidor proxy deve ter um mínimo de 4 GB de RAM disponível (6 GB recomendado). Defina os limites inicial e superior de memória do servidor proxy com as configurações recomendadas.

Calcule o tamanho do banco de dados de preservação de ordem e tokenização

Se estiver usando criptografia de preservação de ordem ou padrões de criptografia, determine o tamanho do banco de dados MySQL multiplicando o número de registros potenciais pelo tamanho do registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use uma máquina dedicada para executar o banco de dados de preservação de pedidos e de tokenização. Não execute o banco de dados no mesmo hardware que o servidor proxy.

Procedimento

1. Determine o número potencial de registros que podem incluir campos criptografados com criptografia de preservação de ordem.
   a. Multiplique o número de configurações de criptografia usando a criptografia de preservação de ordem pelo número de registros aos quais cada configuração é aplicada.
   b. Para permitir o crescimento, multiplique o resultado por três.
2. Multiplique o resultado da etapa 1 por 1.536.
   1.536 é o tamanho médio de um registro em bytes.
3. Se estiver usando padrões de criptografia, execute as etapas 1–2 para registros em token e adicione o resultado ao total.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
O valor calculado é o tamanho recomendado em bytes para seu banco de dados de preservação de pedido e tokenização.

Limitações do Edge Encryption

O Edge Encryption tem impacto nas funções do sistema. Avalie com cuidado o impacto da criptografia de um campo.

Restrições de tipos de campo

Só é possível criptografar os seguintes tipos de campo:

- Data
- E-mail
- Data/Hora
- HTML
- Endereço IP
- Diário
- Entrada de Diário
- Texto de várias linhas
- Texto de linha única
- Cadeia de caracteres
- URL

Não é possível criptografar os seguintes tipos de campo:

- Campos de opção
- Campos virtuais
- Campos em tabelas do sistema, exceto para determinados campos em sys_user
- Campos do sistema em tabelas
- Campos numéricos ou campos associados a um esquema de numeração automática
- Qualquer outro tipo de campo não listado acima

Restrições adicionais:

- Quando um campo de diário é criptografado, o botão **Publicar** é inativado, mesmo se houver vários campos de diário e somente um deles estiver criptografado.
- Os campos criptografados não estão disponíveis nas caixas **Ir para** e de filtro de cabeçalho.
- Ao criptografar campos usados como um índice, só é possível usar tipos de criptografia de preservação de pedido e preservação de igualdade. Campos indexados não podem ser criptografados usando o tipo de criptografia padrão.

Para obter mais informações, consulte Tipos de campo .

Restrições de filtragem e pesquisa

Criptografia padrão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao selecionar uma cadeia de caracteres, data, data/hora ou campo de URL com uma configuração de campo criptografado padrão como o operando esquerdo em um filtro, não haverá opções de filtragem disponíveis.

Criptografia de preservação da igualdade

Ao selecionar uma cadeia de caracteres, data, data/hora ou campo de URL com uma configuração de campo criptografado de preservação de igualdade como o operando esquerdo em um filtro, os seguintes operadores ficam disponíveis

- **é**
- **não é**
- **está vazio**
- **não está vazio**

Criptografia de preservação de ordem

Ao selecionar uma cadeia de caracteres com uma configuração de campo criptografado de preservação de pedido como o operando esquerdo em um filtro os seguintes operadores ficam disponíveis, além de **é**, **não é**, **está vazio**não está vazio:

- **maior que**
- **menor que**

Ao selecionar um campo de data ou data/hora ou campo com uma configuração de campo criptografado de preservação de pedido como o operando esquerdo em um filtro, os seguintes operadores ficam disponíveis, além de **é**, **não é**, **está vazio**não está vazio:

- **depois**
- **antes**
- **após ou em**
- **antes ou em**

Seletores de data e data/hora

Em campos de Data, use o seletor de data para especificar a data:



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Em campos de Data/Hora, use o seletor de data e hora para especificar a data e a hora:



Filtros de condição de lista

As opções **Mostrar correspondência** e **Filtrar** são compatíveis com listas. Somente correspondências exatas são retornadas ou filtradas.

Nota:
A adição de campos criptografados em filtros de condição é compatível com scripts, como políticas de IU e regras de negócio.

Restrições de configuração

Restrições e comportamento das configurações de criptografia:

- Depois de adicionar um campo à tabela Configuração do Edge Encryption, não será possível excluir o registro de configuração. Se não desejar mais que um campo seja criptografado, desative o registro na tabela Configuração do Edge Encryption e programe um trabalho de criptografia para descriptografar os dados.
- Se um campo em uma tabela primária estiver marcado para ser criptografado, ele também será criptografado em todas as tabelas herdadas. Por exemplo, se o campo **Descrição resumida** na Tabela de tarefas estiver criptografado, o conteúdo do campo **Descrição resumida** na tabela Incidente será criptografado.
- Se um campo herdado de uma tabela primária estiver marcado para ser criptografado, o campo na tabela primária não poderá ser criptografado. Por exemplo, se o campo **Descrição resumida** na tabela Incidente for marcado para ser criptografado, o conteúdo do campo **Descrição resumida** na Tabela de tarefas não poderá ser criptografado. Nesse exemplo, é possível criptografar a **Descrição resumida** na tabela Problema.
- Quando um campo com uma configuração de criptografia definida for exportado para qualquer formato, a saída incluirá valores criptografados mesmo quando exportados por meio do servidor proxy.
- Não é possível importar dados para um campo com uma configuração de criptografia definida.
- Não é possível criptografar campos de Data e Data/Hora herdados. Os campos Data ou Data/Hora herdados de uma tabela primária não estão listados na lista suspensa do campo **Coluna** e não será possível criar configurações de criptografia de Data ou Data/Hora para esses campos.
- Só é possível criptografar um campo de Cadeia de caracteres ou URL de uma tabela primária ou de uma tabela secundária, mas não de ambas.

Restrições de instância

Impacto do uso do Edge Encryption na instância:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A lógica de back-end não pode processar dados criptografados. Quando a instância tiver dados criptografados, qualquer regra de negócio, script de back-end ou recurso de back-end que depende da avaliação dos dados no campo criptografado não será executado corretamente.

  Nota:
  Os dados criptografados com criptografia de preservação de igualdade ou de pedido ainda são aprovados nas verificações de equivalência quando comparados com um valor criptografado idêntico.

- Como o processamento de e-mail vai dos sistemas de e-mail direto para a instância e não pode passar pelo proxy do Edge, os dados enviados ou recebidos por e-mail não podem ser criptografados ou descriptografados pelo proxy do Edge.
  - Dados e anexos em e-mails de entrada não são criptografados.
  - Dados e anexos em e-mails de saída permanecem criptografados e não podem ser descriptografados.
- Os scripts executados no servidor não podem mudar os dados criptografados.
- A pesquisa global não é compatível. Como a pesquisa global tenta pesquisar dados criptografados e de texto não criptografado, os resultados podem não ser os esperados.
- Os dados criptografados não podem ser copiados e colados em um registro em que o campo não esteja criptografado.
- Dependendo do tipo de criptografia selecionado, a funcionalidade da interface do usuário para os campos criptografados será reduzida. Por exemplo, a possibilidade de comparar, agrupar por, classificar e pesquisar pode ser afetada. Geralmente, quanto mais forte for a criptografia selecionada, mais a funcionalidade será reduzida.
- Nenhum hardware ou software de gerenciamento de criptografia chave de criptografia é compatível, exceto Java KeyStore, SafeNet e Unbound Technology.
- Embora vários servidores proxy conectados a uma única instância sejam compatíveis, o gerenciamento e o monitoramento do cluster de proxy de criptografia não estão disponíveis. Cada proxy deve ser gerenciado separadamente.
- Configurações do sistema, como carga de trabalho e o número de campos criptografados, podem afetar o desempenho dos campos criptografados.
- O servidor proxy do Edge Encryption só pode se conectar a uma instância.
- Se a sua instância usar um banco de dados Oracle e o campo Cadeia de caracteres marcado para ser criptografado tiver mais de 2925 caracteres, esse campo não poderá ser classificado mesmo quando a criptografia de preservação de ordem estiver selecionada.
- Se sua instância usa um banco de dados Oracle, o único conjunto de caracteres compatível é o Unicode AL32UTF8.
- Dados criptografados não podem ser usados em relatórios.
- Edge Encryption não pode ser usado com o Arquivamento de dados.
- Os proxies do Edge Encryption não podem criptografar solicitações que usam a REST Request API em lote. Se você estiver usando proxies do Edge Encryption, desabilite os lotes REST definindo `glide.uxf.disable_rest_batching` propriedade do sistema como verdadeira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalando o Edge Encryption

Você pode instalar um proxy do Edge Encryption manualmente ou usando o instalador interativo do Edge Encryption.

Requisitos do Java

A máquina host que instala ou executa o servidor proxy Edge Encryption deve manter uma versão compatível do Java. As versões compatíveis atuais são Java 17.0.3 ou posterior na série de versões 17.x.

Nota:
Java 11 não é mais compatível a partir da versão Yokohama. Atualize seu ambiente com Edge Encryption Proxy para Java 17 antes de tentar instalar Yokohama ou versões posteriores do Edge Encryption proxy.

Instalando o servidor proxy

A instalação do Edge Encryption inclui estas etapas.

- Instale a aplicação de proxy Edge Encryption em um servidor em sua rede usando o instalador interativo ou o instalador manual.
- Gere o par de chaves RSA para configurações de assinatura digital e regras de criptografia
- Instale a Java Cryptography Extension (JCE) se você planeja usar a criptografia AES 256.
- Se estiver usando uma conexão SSL segura, obtenha um certificado do servidor e importe-o para o Java KeyStore.
- Configure o repositório de chaves e a chave de criptografia.
- Se for necessário usar tipos de criptografia de preservação de ordem ou padrões de criptografia, configure um banco de dados MySQL em uma máquina em sua rede.
- Defina as propriedades desejadas. As propriedades estão localizadas no arquivo de configuração edgeencryption.properties.
- Especifique um servidor proxy como fonte confiável para que o Edge Encryption possa processar solicitações provenientes desse servidor proxy.

Acesso ao servidor proxy

Quando a instalação estiver concluída, aponte o navegador de cada usuário para um proxy do Edge Encryption usando o formato de URL:<host> :<port> . Os valores são determinados pelas propriedades de host e porta no arquivo edgeencryption.properties.

Como o exemplo com os seguintes valores:

Propriedade	Valor de exemplo
edgeencryption.proxy.host	hostname.mycompany.com
edgeencryption.proxy.http.port	8081

Um cliente acessará o servidor proxy usando o seguinte endereço: `http://hostname.mycompany.com:8081/`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Configurações de DNS e regras de roteamento podem ser usadas. Os valores de host e porta são determinados pelo administrador da rede.

Solicitar o Edge Encryption

O plug-in do Edge Encryption (com.glide.edgeencryption) está disponível como uma assinatura separada.

Antes de Iniciar


Para adquirir uma assinatura, entre em contato com o seu gerente de contas ServiceNow. O gerente de contas pode providenciar para que o plug-in seja ativado nas instâncias de produção e subprodução da sua organização, geralmente dentro de alguns dias.

Se você não tem um gerente de conta, se decidiu atrasar a ativação após a compra ou se quer avaliar o produto em uma instância de subprodução sem custos, siga estas etapas.


Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.



3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.



4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Configurar uma conta de usuário do Edge Encryption

Os proxies do Edge Encryption se conectam à instância como um usuário para obter e atualizar informações de configuração de criptografia. Crie uma conta de usuário para essa finalidade e atribua a ele a função edge_encryption.

Antes de Iniciar

O plug-in do Edge Encryption deve ser instalado para que você possa atribuir a função.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Em sua instância do ServiceNow, crie uma conta de usuário a ser usada pelas aplicações de proxy do Edge Encryption.
2. Atribua a função edge_encryption ao usuário.

Baixar o servidor proxy do Edge Encryption

Baixe a aplicação do servidor proxy do Edge Encryption da sua instância e copie o arquivo para cada computador que executará o servidor proxy do Edge Encryption.

Antes de Iniciar

Antes de iniciar este procedimento, o plug-in do Edge Encryption deve ser instalado e ativado em sua instância.

Nota:
O proxy do Edge Encryption só é oficialmente compatível com o Oracle JRE.

Função necessária: security_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Instalação e downloads** > **Downloads**.
2. Para usar o instalador interativo, clique em **Baixar instalador interativo**.

   Se estiver instalando o servidor proxy manualmente, selecione a versão do SO para seu servidor proxy.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Como o servidor proxy requer pelo menos 4 GB de memória para ser executado, os JREs de 32 bits e os sistemas operacionais de 32 bits já não compatíveis a partir da versão Washington DC.

3. Copie o instalador em cada computador que executará o servidor proxy Edge Encryption.

Nota:
Se você estiver instalando o servidor proxy do Edge Encryption manualmente, copie o arquivo ZIP para cada computador que executará o servidor proxy do Edge Encryption.

O que Fazer Depois

Depois de baixar o instalador do Edge Encryption, Instalar o servidor proxy Edge Encryption usando o instalador interativo. Se estiver instalando manualmente, Instalar o servidor proxy do Edge Encryption usando o instalador de linha de comando.

Instalar o servidor proxy Edge Encryption usando o instalador interativo

Instale o servidor proxy do Edge Encryption em um computador Windows ou Linux usando o instalador interativo.

Antes de Iniciar

Nota:
Os arquivos do repositório de chaves SafeNet KeySecure não são compatíveis com o instalador Edge Encryption. Para usar um repositório de chaves SafeNet KeySecure, Instalar o servidor proxy do Edge Encryption usando o instalador de linha de comando.

O plug-in do Edge Encryption deve ser instalado e ativado em sua instância antes de iniciar este procedimento. Certifique-se de o Java versão 11.0.6 ou mais recente esteja instalado na máquina que executa o instalador do Edge Encryption.

Função necessária:

- security_admin em sua instância do ServiceNow
- administrador local ou de domínio em um host do Windows
- usuário do serviço com acesso total ao sistema de arquivos em um host Linux

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de instalar um novo servidor proxy, você pode executar o instalador novamente para realizar testes para detectar problemas com uma instalação ou modificar as configurações atuais. Suas opções incluem:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Instalar novo**: instale um novo servidor proxy.
- **Verificar instalação**: execute testes para detectar e corrigir problemas em uma instalação anterior.
- **Reinstalar existente**: execute testes para detectar e corrigir problemas em uma instalação anterior e exibir ou modificar as configurações existentes.

Nota:
Se estiver instalando o servidor proxy em uma máquina Linux em uma porta privilegiada (porta 80 ou 443), você deverá executar o instalador como um usuário raiz com acesso total ao sistema de arquivos. Para restringir o acesso ao sistema de arquivos após a instalação do servidor proxy, use o recurso SetUID no instalador do proxy. Para habilitar este recurso, inicie o instalador como root ou sudo root. Quando solicitado pelo instalador, forneça o nome de usuário e o grupo de usuários de um usuário sem privilégios. O servidor proxy será instalado com os privilégios do sistema de arquivos do usuário fornecido. Você pode ignorar esta etapa para continuar a instalação padrão com privilégios raiz.

Procedimento

Use o instalador para instalar vários proxies para sua instância em várias máquinas, garantindo que os seguintes critérios se apliquem:

- Todos os proxies devem ter as mesmas chaves de criptografia e o mesmo par de chaves RSA usado para assinar digitalmente configurações e regras de criptografia.
- A chave de criptografia deve ser a chave padrão configurada na instância.
- Quando um banco de dados de proxy for configurado como parte da instalação, todos os proxies deverão usar o mesmo banco de dados de proxy.

  Talvez você precise de um banco de dados de proxy para criptografia de preservação de igualdade, criptografia de preservação de ordem ou tokenização. Se você não usar nenhum desses recursos, não será necessário um banco de dados de proxy.

O que Fazer Depois

Para usar o NVDA, um leitor de tela de Tecnologia de Assistência projetado para ler aplicações Java habilitadas para acessibilidade criadas para usuários de teclado, consulte Configurar um host Windows de 64 bits para usar NVDA de 32 bits com aplicações Java.

Depois de instalar o servidor proxy do Edge Encryption, defina o limite de memória inicial e o limite superior de memória do servidor proxy.

Instale o servidor proxy do Edge Encryption (instalador interativo)

Instale o proxy do Edge Encryption em um computador Windows ou Linux.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Baixe o instalador do servidor proxy do Edge Encryption.
2. Abra o instalador de proxy do Edge Encryption.

Nota:
Se a instalação for feita em uma máquina Windows, você deve executar o instalador como Administrador.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Para executar o instalador como Administrador em uma máquina Windows, clique com o botão direito do mouse no Prompt de comando e selecione **Executar como administrador**.

b. Na linha de comando, navegue até o diretório que contém o arquivo .jar baixado.

c. Execute o seguinte comando: `java -jar<file name>.jar`.

Instalador do proxy do Edge Encryption da ServiceNow



3. Para instalar um novo servidor proxy, selecione**Instalar novo**.
Se um proxy já estiver instalado, você poderá executar o instalador para:

- **Verificar instalação**: execute testes para detectar e corrigir problemas em uma instalação anterior.
- **Reinstalar existente**: execute testes para detectar e corrigir problemas em uma instalação anterior e exibir ou modificar as configurações existentes.

4. Configure o **Local de instalação** e a **instância de destino da ServiceNow**.

a. Clique em **Procurar** para selecionar um local de instalação ou insira manualmente um caminho de instalação.

b. Insira o URL da instância de destino da ServiceNow.
Inclua o protocolo e o número da porta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example
https://example.servicenow.com:443

c. Insira o nome de usuário e a senha de um usuário com a função edge_encryption na instância de destino da ServiceNow.

5. Clique em **Avançar**.
6. Defina as **Configurações de conexão** e as **configurações de proxy**.

Configuração	Descrição
Host de Proxy	Nome de domínio totalmente qualificado da máquina na qual o servidor proxy está sendo instalado. **Nota:** Clique em **Detectar FQDN** para pesquisar o nome de domínio totalmente qualificado da máquina e preenchimento prévio do campo **Host do proxy**. Junto com a porta, essa propriedade define o URL usado pelo cliente para acessar o servidor proxy.
Porta HTTP	Porta no proxy para comunicação HTTP.
Porta HTTPS	Porta no proxy para comunicação HTTPS.
Nome do proxy	Nome do proxy e do serviço. O nome do proxy deve ser exclusivo.
Intervalo de pesquisa de proxy	Intervalo de pesquisa em segundos Com a configuração padrão, demora 5 segundos para o proxy aprender sobre as mudanças na configuração de criptografia. Valores maiores fazem com que a instância demore mais para detectar proxies que ficaram online. **Nota:** Alterar a configuração padrão do Intervalo de pesquisa de proxy pode resultar em atrasos na detecção de quando um proxy fica online.
Intervalo de manutenção de atividade do proxy	Tempo em segundos entre os pings emitidos pelo proxy para a instância. Os pings são emitidos periodicamente para verificar a conectividade entre o proxy e a instância. O valor padrão é 10. O valor mínimo é 5.

7. Clique em **Instalar**.
O servidor proxy do Edge Encryption é instalado. A instalação pode demorar alguns minutos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar a proteção das propriedades do CyberArk

De forma opcional, configure a proteção das propriedades do CyberArk para armazenar com segurança senhas do Edge Encryption em um cofre digital centralizado e seguro.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve comprar e configurar o CyberArk AIM (Application Identity Management) antes de configurar os parâmetros de conexão do CyberArk e as credenciais protegidas para um servidor proxy. Como parte da instalação do cliente AIM, o arquivo JavaPasswordSDK.jar é instalado no diretório de instalação do cliente AIM. O cofre da CyberArk é instalado em um servidor protegido independente e os clientes do AIM permitem acesso seguro a esse servidor.

Nota:
Você deve instalar o cliente CyberArk AIM em cada computador host em que um proxy de borda está instalado.

No instalador do Edge, você deve especificar o local do arquivo JavaPasswordSDK.jar para configurar a conexão do CyberArk com o proxy do Edge. Você também deve inserir outros valores definidos durante a instalação do cliente do AIM.

A configuração do armazenamento de senha do CyberArk é opcional. Se não quiser configurar o armazenamento de senha do CyberArk, clique em **Ignorar** nas telas do CyberArk.

Procedimento

1. Na página Conexão do CyberArk do instalador Edge Encryption, insira os parâmetros de conexão do CyberArk.

Parâmetros de conexão do CyberArk

Configuração	Descrição
Caminho para PasswordSDK.jar	O caminho para o arquivo JavaPasswordSDK.jar instalado na máquina host do Windows durante a configuração do CyberArk.
ID de Aplicativo	O **ID do app** inserido durante a configuração do CyberArk.
Nome do cofre	O **Nome do cofre** do aplicativo inserido durante a configuração do CyberArk.

2. Clique em **Avançar**.
3. Na página Credenciais protegidas do CyberArk do instalador, insira as credenciais a serem protegidas pelo CyberArk.
   - Para usar um único nome de credencial para todas as senhas protegidas, marque a caixa de seleção **Aplicar um nome de credencial a todas as credenciais**, insira o nome da credencial e clique em **Aplicar**.
   - Insira o nome da credencial para um ou mais campos a seguir. Nomes de credenciais são os nomes de usuário inseridos para as chaves SSH durante a configuração do CyberArk.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Credenciais protegidas do CyberArk

Configuração	Descrição
Usuário do Edge Encryption	O nome da credencial do CyberArk para um usuário do Edge Encryption.
Armazenamento de chaves da assinatura	O nome da credencial do CyberArk para o armazenamento de chaves da assinatura.
Armazenamento de chaves de certificado HTTPS	O nome da credencial do CyberArk para o armazenamento de chaves da certificação HTTPS.
Armazenamento das chaves da criptografia	O nome da credencial do CyberArk para o armazenamento de chaves da criptografia.
Banco de dados	O nome da credencial do CyberArk para o armazenamento de chaves do banco de dados.
Armazenamento de chaves do certificado HTTPS da SafeNet	O nome da credencial do CyberArk para o armazenamento de chaves da certificação HTTPS da SafeNet.
Servidor SafeNet	O nome da credencial do CyberArk para o servidor SafeNet.
Encaminhar proxy	O nome da credencial do CyberArk para encaminhamento de proxy.

4. Clique em **Avançar**.

Configurar a chave de assinatura

Configure a chave de assinatura depois de instalar o servidor proxy por meio do instalador de proxy do Edge Encryption.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A chave de assinatura sinaliza mudanças para configurações e propriedades feitas pelo servidor proxy. A chave de assinatura deve ser um par de chaves RSA assimétrico em um JCEKS KeyStore.

Nota:
Se estiver instalando vários proxies, cada proxy deve usar a mesma chave de assinatura.

Procedimento

1. Na página Chave de assinatura do instalador do Edge Encryption, selecione o repositório de chaves na máquina host para armazenar a chave de assinatura.
   - **Criar novo Java KeyStore**: insira o local do diretório, o nome e a senha do novo repositório de chaves.
   - **Usar repositório de chaves existente**: insira o local do arquivo de repositório de chaves e a senha.
2. Clique em **Avançar**.
3. Selecione ou crie uma chave de assinatura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Nova chave**: crie uma chave de assinatura para este proxy.
- **Usar chave existente**: use um par de chaves RSA do repositório de chaves selecionado.
- **Importar chave existente**: importe um par de chaves RSA de um repositório de chaves diferente. Navegue até o arquivo de repositório de chaves, insira a senha do repositório de chaves e selecione o alias da chave. Forneça um novo alias para a chave.

4. Clique em **Avançar**.

Configurar o certificado HTTPS

Para permitir que os clientes se conectem ao servidor proxy do Edge Encryption usando uma conexão SSL segura, importe o certificado HTTPS para o servidor proxy.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O proxy do Edge Encryption fornece o certificado HTTPS para clientes que tentam se conectar.

Procedimento

1. Na página Certificado HTTPS do instalador do Edge Encryption , selecione o repositório de chaves para armazenar o certificado.
   - **Criar novo Java KeyStore**: insira o local do diretório, o nome e a senha do novo repositório de chaves.
   - **Usar repositório de chaves existente**: insira o local do arquivo de repositório de chaves e a senha.
2. Clique em **Avançar**.
3. Selecione ou importe um certificado.
   O alias da chave é o alias fornecido para o certificado.
   - **Usar certificado existente**: use um certificado existente no repositório de chaves selecionado.
   - **Importar de arquivo ou do KeyStore**: importe um certificado de um repositório de chaves diferente ou de um arquivo .cer. Navegue até o arquivo de repositório de chaves ou até o arquivo .cer, insira a senha e selecione o alias. Você deve fornecer um novo alias para o certificado.
4. Clique em **Avançar**.

Configure a chave de criptografia AES de 128 bits

Depois de configurar o certificado HTTPS por meio do instalador de proxy do Edge Encryption, configure a chave de criptografia AES de 128 bits para criptografar seus dados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A chave de criptografia é um arquivo de texto sem formatação dentro do diretório `/chaves` ou uma chave secreta dentro de um repositório de chaves. Se estiver utilizando um repositório de chaves para suas chaves de criptografia AES de 128 bits e AES de 256 bits, elas deverão usar o mesmo repositório de chaves.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se estiver atualizando um certificado SSL em um servidor proxy do Edge, consulte Atualizar certificado SSL.

Procedimento

1. Selecione o local da chave de criptografia.
2. Clique em **Avançar**.
3. Selecione ou crie a chave de criptografia.
4. Clique em **Avançar**.
5. Configure a chave na instância de acordo com os requisitos definidos no seu instalador.
   Para configurar a chave na instância, navegue até a instância e defina uma chave padrão. Consulte Configurar chaves de criptografia na instância. Certifique-se de que o alias, o tamanho e o tipo da chave correspondam aos requisitos definidos no instalador.

Requisitos de chave padrão



6. Depois que a chave estiver configurada na instância, retorne ao instalador e clique em **Avançar**.

Configurar a chave de criptografia AES de 256 bits

Depois de configurar a chave AES de 128 bits por meio do instalador de proxy do Edge, é possível configurar opcionalmente a chave de criptografia AES de 256 bits para criptografar seus dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A chave de criptografia é um arquivo de texto sem formatação dentro do diretório /chaves ou uma chave secreta dentro de um repositório de chaves. Caso use um repositório de chaves para suas chaves de criptografia AES de 128 bits e AES de 256 bits, ambas as chaves deverão usar o mesmo repositório de chaves. Se não desejar configurar uma chave de criptografia AES de 256 bits, selecione **Ignorar** para continuar instalando o servidor proxy.

Se estiver atualizando um certificado SSL em um servidor proxy do Edge, consulte Atualizar certificado SSL.

Procedimento
1. Selecione o local da chave de criptografia.
2. Selecione **Avançar**.
3. Selecione ou crie a chave de criptografia.
4. Selecione **Avançar**.
5. **Opcional:** Se quiser usar a criptografia AES de 256 bits, consulte Configurar a chave de criptografia AES de 256 bits.
6. Para usar a criptografia AES de 256 bits, você também deve configurar a chave de criptografia padrão do AES de 256 bits na instância.

   Para fazer isso, navegue até a instância e defina uma chave padrão. Consulte Configurar chaves de criptografia na instância. Certifique-se de que o alias, o tamanho e o tipo da chave correspondam aos requisitos definidos no instalador.
7. Após a configuração da chave na instância, retorne ao instalador e selecione **Avançar**.

Atualizar certificado SSL

Ao atualizar um certificado SSL em um servidor proxy do Edge, você deve excluir o antigo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao atualizar um certificado SSL em um servidor proxy do Edge, você deve também excluir o certificado antigo. Caso contrário, o certificado antigo (na forma de um alias no arquivo do KeyStore) continuará a ser usado mesmo que o servidor proxy do Edge esteja configurado para usar o novo certificado.

Procedimento
1. No servidor proxy do Edge, liste as entradas no Java KeyStore:

```
keytool -list -keystore keystore.jceks -storetype jceks -storepass MY_SUPER_PASSWORD
```

2. Remova o certificado SSL antigo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
keytool -delete -alias MY_OLD_ALIAS -keystore keystore.jceks -storetype jceks -storepass
 MY_SUPER_PASSWORD
```

3. Adicione o novo certificado SSL ao Java KeyStore.

Configurar o banco de dados do proxy do Edge Encryption

Se estiver usando tipos de criptografia que preservam a ordem ou padrões de criptografia, você pode configurar opcionalmente as propriedades do banco de dados do proxy do EdgeEdge Encryption.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para usar tipos de criptografia que preservam a ordem ou padrões de criptografia é obrigatório ter um banco de dados MySQL em execução na rede Essa tarefa conecta o proxy ao banco de dados, mas não instala ou configura o banco de dados.

Nota:
Se estiver usando vários servidores proxy, todos os servidores proxy devem usar o mesmo banco de dados de proxy. Os valores inseridos no instalador devem ser os mesmos para todos os servidores proxy.

Procedimento

1. Confirme ou mude o URL do banco de dados, que é o local do banco de dados do proxy.
2. No campo **Nome**, insira o nome do banco de dados do proxy.
   O valor padrão é *`edgeencryption`*.
3. Insira o nome de usuário e a senha para acessar o banco de dados do proxy.
4. Clique em **Avançar**.

Inicializar o servidor proxy do Edge Encryption

Depois da instalação e configuração do proxy do Edge Encryption você pode iniciar o proxy a partir do instalador.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento


1. Depois de configurar as chaves na instância e o banco de dados do proxy, retorne ao instalador do proxy do Edge Encryption e clique em **Iniciar**.
2. Se um problema for detectado, ou para verificar o status do seu servidor proxy, clique em **Verificar status** para verificar se o proxy está sendo executado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma mensagem exibirá o status do proxy.

Status do proxy



O que Fazer Depois

Depois de instalar com sucesso o servidor proxy do Edge Encryption, Definir o limite de memória inicial e o limite superior de memória do servidor proxy.

Verificar e solucionar problemas de instalação do servidor proxy do Edge Encryption

Depois da instalação do o proxy Edge Encryption, você poderá verificá-la para localizar problemas ou iniciar e parar o proxy.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador


Procedimento

1. Abra o instalador de proxy do Edge Encryption.
2. Selecione **Verificar instalação**.
3. Clique em **Diretório de proxy** e selecione o diretório do proxy.
4. Clique em **Executar testes**.
   Os resultados do teste serão exibidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testes de instalação do proxy do Edge Encryption



5. Clique em **Avançar**.
   Se for encontrado um problema, você poderá percorrer o instalador para corrigir a configuração. Se nenhum problema for encontrado, o instalador irá para a página **Inicializar**. Você pode verificar o status do proxy, interromper o proxy ou iniciar o proxy na página **Inicializar**.

Instalar o servidor proxy do Edge Encryption usando o instalador de linha de comando

Instale manualmente vários servidores proxy do Edge Encryption em sua rede.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: security_admin em sua instância da ServiceNow e administrador local na máquina host.

Se foram usados tipos de criptografia de preservação ou padrões de criptografia, configure um banco de dados MySQL em uma máquina na sua rede, caso ainda não exista.

Nota:
Se estiver usando chaves de criptografia da Unbound Technology com Edge Encryption, instale o servidor proxy usando o instalador de linha de comando na máquina cliente Unbound. O servidor proxy Edge Encryption deve ser executado na mesma máquina que o cliente da Unbound Technology.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Primeiro, configure um único servidor proxy do Edge Encryption. Depois que o primeiro servidor proxy for executado com sucesso, adicione servidores proxy adicionais para uma instância para garantir um ambiente ideal. Consulte Dimensionando seu ambiente do Edge Encryption para determinar o número de servidores proxy adicionais necessários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalar o servidor proxy do Edge Encryption (instalador de linha de comando)

Instale o proxy do Edge Encryption em um computador Windows ou Linux de 64 bits.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

O Java versão 11.0.6 ou posterior na série de versões 11.x é necessário para executar o instalador.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Instale o servidor proxy do Edge Encryption em uma máquina na sua rede usando o comando apropriado da sua máquina de destino. Se estiver instalando o servidor proxy do Edge Encryption em uma máquina Windows, deverá instalar adicionalmente o servidor proxy como um serviço do Windows.

Quando você atualiza o servidor proxy do Edge Encryption, o sistema faz backup do proxy antigo no diretório backup.dist-upgrade-<timestamp> sob o diretório de instalação atual. O diretório de backup é gerado durante o processo de upgrade e armazena as informações do proxy antigo.

Quando você executa uma atualização por meio da linha de comando, um dist-upgrade.log pode ser gerado no diretório em que o comando é executado. O dist-upgrade.log contém logs do processo de atualização.

Em caso de falha na atualização, o sistema cria um diretório fail-backup.dist-upgrade-<timestamp> . Além disso, logs/wrapper.log no diretório de proxy original também pode conter informações de falha.

Procedimento

1. Crie o diretório de instalação
2. Baixe o arquivo do proxy do Edge Encryption para o diretório de instalação.
3. Abra o terminal e mude para o diretório de instalação.

> **Nota:**
> Se a instalação ocorrer em uma máquina Windows, você deve iniciar o Prompt de comando do Windows com privilégios de administrador.

4. Execute este comando para a máquina de destino e altere as variáveis de acordo com sua configuração: `java -jar edgeencryption-<version>-all.jar -m install –n <proxy_name> --instancehost <host> -p <port> --protocol https –s <install_path>`

Opção	Variável	Descrição
nenhum	versão	Número da versão do proxy do Edge Encryption que está sendo usado para executar a operação atual.
-m	modo	Modo de tempo de execução. As opções são "instalar" para um novo servidor proxy do Edge ou "dist-upgrade" para fazer upgrade de um servidor proxy do Edge existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Variável	Descrição
-n	proxy_name	Nome do instalado Edge Encryption servidor proxy. Use um proxy_name exclusivo para poder identificar instâncias de proxy específicas.
--instancehost	Host	O nome do host da sua instância da ServiceNow (por exemplo, mycompany.service-now.com).
-p	porta	Portar seu ServiceNow a instância escuta. Conexões HTTPS normalmente seguras escutam na porta **443** E as conexões HTTP escutam na porta **80** .
--protocol	protocolo	Protocolo que o proxy do Edge instalado usa ao se conectar ao back-end ServiceNow host. Normalmente, isso é **HTTPS** (Preferencial para conexões TLS seguras) ou **HTTP** (Conexões sem TLS) Dependendo do protocolo compatível com a instância do host.
-s	install_path	Caminho para o diretório ou pasta em que o novo proxy do Edge está instalado (o diretório de destino). Se o diretório ainda não existir, este comando o criará. Se existir, não deve conter uma instalação existente. Se esta opção for ignorada, o nome da pasta padrão será derivado do proxy_name e da porta (por exemplo, EdgeProxy_443), no diretório atual.

Nota:
Não copie e cole comandos do navegador. Ocasionalmente, as operações de copiar/colar fazem com que caracteres inesperados sejam colados na máquina de destino e resultem na execução incorreta do comando. É melhor digitar o comando manualmente usando a documentação como referência.

Para ver a tela de ajuda, execute este comando com –help opção: java -jar edgeencryption-<version>-all.jar --help

5. Se a instalação for feita em uma máquina Windows, instale o proxy do Edge Encryption como um serviço do Windows.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. **Opcional:** Mude o nome do serviço abrindo o arquivo conf/wrapper.conf no novo proxy e definindo as propriedades na tabela a seguir.

Propriedade	Descrição
wrapper.ntservice.name	Nome exclusivo do serviço de proxy do Edge Encryption.
wrapper.ntservice.displayname	Edge Encryption: o nome de exibição do serviço de proxy.
wrapper.ntservice.description (opcional)	Descrição do servidor proxy.

Se esta etapa não for executada, o serviço de proxy do Edge Encryption será instalado com o nome de **Edge Encryption**.

b. Salve e feche o arquivo.

c. Abra o Prompt de comando do Windows e faça cd para ServerName_port /bin.

d. Execute oedgeencryption.bat install.

Resultado

O diretório ProxyName_port será criado no diretório atual. O arquivo edgeencryption.properties será atualizado com os valores de host, porta e protocolo da linha de comando.

Criar e configurar o par de chaves RSA para a assinatura digital

Crie um par de chaves RSA que o servidor proxy pode usar para criar a assinatura digital para assinar mudanças nas propriedades de criptografia e na configuração.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Para gerar e validar a assinatura digital, um par de chaves RSA deve ser gerado e armazenado no JCEKS Java KeyStore e cada proxy deve ser configurado para usar este par de chaves. Gere um par de chaves de criptografia usando o comando keytool.

Para usar o utilitário keytool com um proxy instalado no SElinux (CentOS), você deve habilitar o carregamento de bibliotecas compartilhadas do diretório de instalação do proxy java. Para fazer isso, execute o seguinte comando como raiz.

```
chcon -R -t texrel_shlib_t proxy_install_dir/java/jre /lib
```

Você deve usar a versão Java 1.8 do utilitário keytool. Uma cópia do utilitário pode ser encontrada em <proxy install dir>java/jre/bin/keytool.

Procedimento

1. Mude para o diretório do KeyStore no diretório de download do proxy.
2. Mude a senha padrão.

A senha padrão é *changeme*.

```
keytool -keystore keystore.jceks -storetype jceks -storepasswd -new <newpassword>
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Crie um par de chaves de criptografia.

   Nota:
   Não insira uma senha para a chave quando o utilitário keytool solicitar uma.

   Insira este comando em uma única linha.

   ```
   keytool -genkeypair -alias <key alias> -keyalg rsa -keystore keystore.jceks
   -storetype jceks -storepass <keystore password> -keysize 2048
   ```

4. Atualize o arquivo de propriedade do proxy de criptografia (edgeencryption.properties).

   a. Mude para o diretório <installation directory>/conf/.

   b. Abra o arquivo edgeencryption.properties.

   c. Insira as propriedades da assinatura digital.

      Essas propriedades devem ser as mesmas para todos os proxies.

5. Salve e feche o arquivo edgeencryption.properties.

Importar e configurar o certificado de conexão SSL segura

Para usar uma conexão SSL segura, importe um certificado do servidor e adicione-o ao Java KeyStore.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Você deve obter o certificado do servidor e a chave privada correspondente antes de adicioná-lo ao Java KeyStore.

Procedimento

1. Gere uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) usando o comando `openssl`.

   ```
   openssl req -newkey rsa:2048 -keyout PRIVATEKEY.key -out MYCSR.csr
   ```

2. Envie seu CSR (MYCSR.csr no exemplo acima) para sua autoridade de certificação para que ele seja assinado.

3. Crie um repositório de chaves P12 para importação usando o comando `openssl`.

   ```
   openssl pkcs12 -export -in MYSIGNEDCERT.pem -inkey PRIVATEKEY.key -name shared >
   MY_SERVER.p12
   ```

4. Armazene seu certificado e chave privada em um arquivo jceks.

   ```
   keytool -importkeystore -destkeystore keystore.jceks -deststoretype jceks -srckeystore
   MY_SERVER.p12 -srcstoretype pkcs12 -alias MYALIAS
   ```

   O alias, mostrado no exemplo como `MYALIAS`, pode ser qualquer valor. Você usará este alias na propriedade `edgeencryption.proxy.https.cert.alias` no arquivo `edgeencryption.properties` localizado na pasta <installation directory>/conf/.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Pare e reinicie o proxy do Edge.

> **Nota:**
> Durante uma reinicialização, o servidor proxy fica off-line por um curto período de tempo. A duração é determinada pelo seu ambiente e quanto tempo leva para parar e reiniciar o serviço de proxy.

Configure o repositório de chaves e as chaves de criptografia.

Configure o repositório de chaves e as chaves de criptografia usadas pelo servidor proxy do Edge Encryption.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Determine com cuidado o tipo apropriado de repositório de chaves a ser usado com base nas necessidades da sua organização.

Repositório de chave compatível	Descrição
Repositório de arquivo	As chaves são armazenadas em um arquivo em um sistema de arquivos acessado pelo servidor proxy do Edge Encryption. Como as chaves de criptografia armazenadas em um arquivo não são criptografadas, é sua responsabilidade proteger esses arquivos.
Java KeyStore	Um Java KeyStore: ○ Armazena chaves em um Java JCEKS KeyStore. ○ É protegido por senha e mais seguro do que armazenar chaves em um arquivo no sistema de arquivos. ○ Pode armazenar várias chaves. Um alias de chave representa cada chave, facilitando o gerenciamento de várias chaves. O proxy do Edge Encryption é fornecido com o arquivo do Java JCEKS KeyStore chamado keystore.jceks no diretório do repositório de chaves. Este arquivo do repositório de chaves contém a chave pública da ServiceNow usada para validar regras de criptografia assinadas pela ServiceNow.
Enterprise Key Management (EKM)	**SafeNet KeySecure** As chaves são armazenadas e recuperadas com os sistemas de gerenciamento de chaves SafeNet KeySecure. Você deve garantir uma licença com a Gemalto, baixar as bibliotecas e instalar o SafeNet KeySecure em uma máquina host em sua rede antes de configurar o repositório de chaves no servidor proxy do Edge Encryption. **Tecnologia não associada**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Repositório de chave compatível	Descrição
	A chave de criptografia encapsulada codificada em base64 é armazenada como arquivo de texto no servidor proxy Edge Encryption. A implementação da Unbound Technology (antiga Dyadic Security) mantém o controle da chave encapsulada. O servidor proxy do Edge Encryption deve ser executado na mesma máquina que o cliente da tecnologia não associada.

Nota:
Se estiver usando um repositório de chaves diferente do sistema de base Java JCEKS KeyStore, você deverá importar a chave pública da ServiceNow para o repositório de chaves. O alias da chave pública é *servicenow*.

2. Configure o repositório de chaves e as chave de criptografia na sua rede local.

Configurar um repositório de chaves no Java KeyStore

Você pode usar um Java KeyStore para armazenar chaves de criptografia.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Você deve usar a versão Java 1.8 do utilitário keytool. Uma cópia do utilitário pode ser encontrada em <proxy install dir>/java/jre/bin/keytool.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O proxy do Edge Encryption é fornecido com o arquivo do Java JCEKS KeyStore chamado keystore.jceks no diretório do repositório de chaves. Este arquivo do repositório de chaves contém a chave pública da ServiceNow usada para validar regras de criptografia assinadas pela ServiceNow.

Procedimento

1. Configure as propriedades do repositório de chaves.
   a. Mude para o diretório <installation directory>/conf/.
   b. Abra o arquivo edgeencryption.properties.
   c. Insira as propriedades do Java KeyStore.
2. Salve e feche o arquivo edgeencryption.properties.

O que Fazer Depois
Depois de configurar o Java KeyStore, Criar chaves de criptografia usando a ferramenta Java KeyStore.

Criar chaves de criptografia usando a ferramenta Java KeyStore

Você pode usar a ferramenta de chave fornecida com a distribuição do proxy de criptografia para criar chaves de criptografia AES de 128 bits e AES de 256 bits.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Você deve usar a versão Java 1.8 do utilitário keytool. Uma cópia do utilitário pode ser encontrada em <proxy install dir>/java/jre/bin/keytool.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para saber mais sobre o utilitário keytool, consulte a documentação do Java SE.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
A Java KeyStore requer que nome do alias (nome da chave, alias de chave) contenha letras minúsculas e números.

Procedimento

1. Mude para o diretório <installation directory>/keystore/.
2. Para criar a chave de criptografia, execute um dos comandos a seguir.

Nota:
Se optar por executar esses comandos a partir um diretório diferente do diretório de repositório de chaves (ou seja, a etapa anterior foi ignorada), deve alterar a opção *-keystore* para incluir o caminho do diretório atual para o diretório de repositório de chaves. Por exemplo, se você estava no <installation directory>\bin, a opção seria `-keystore ../keystore/keystore.jceks`.

Opção	Descrição
AES 128	`keytool -genseckey -alias 128bitkey -keyalg aes -keysize 128 -keystore keystore.jceks -storetype jceks`
AES 256	`keytool -genseckey -alias 256bitkey -keyalg aes -keysize 256 -keystore keystore.jceks -storetype jceks`

Adicione o alias à instância ao atribuir chaves padrão.

Nota:
A senha da chave deve ser igual à senha do repositório de chaves.

Configurar um repositório de chaves SafeNet KeySecure

Se estiver usando um repositório de chaves SafeNet, copie um conjunto de bibliotecas para o diretório de distribuição do proxy.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Você deve instalar e configurar o repositório de chaves da SafeNet antes de executar esta etapa. Garanta uma licença com a Thales para baixar as bibliotecas.

Nota:
Para o IngrianNAE versão 8.12, você também deve baixar o arquivo commons-collections.jar

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
No Linux, os caminhos de arquivo usam uma barra (/).

Procedimento

1. Mude para o diretório <installation directory>/conf/ e abra o arquivo edgeencryption.properties.
2. Insira as propriedades do repositório de chaves da SafeNet.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode configurar o repositório de chaves da SafeNet usando autenticação de nome de usuário/ senha ou autenticação de certificado de cliente, mas não uma combinação dos dois.

Example

Exemplo de repositório de chaves da SafeNet usando autenticação de nome de usuário e senha.

```
edgeencryption.nae.retries = 3
edgeencryption.nae.enabled = true
edgeencryption.nae.server = url
edgeencryption.nae.port = 9000
edgeencryption.nae.protocol = ssl
edgeencryption.nae.keystore.path = keystore/safenet_truststore
edgeencryption.nae.keystore.password = password
edgeencryption.nae.user = safenet_user
edgeencryption.nae.password = safenet_password
```

Example

Exemplo de repositório de chaves da SafeNet usando autenticação de cerificado do cliente Esse método de autenticação elimina a necessidade de armazenar o nome de usuário e a senha do servidor SafeNet no arquivo de propriedades.

```
edgeencryption.nae.retries = 3
edgeencryption.nae.enabled = true
edgeencryption.nae.server = url
edgeencryption.nae.port = 9000
edgeencryption.nae.protocol = ssl
edgeencryption.nae.keystore.path = keystore/safenet_clientcert
edgeencryption.nae.keystore.password = password
edgeencryption.nae.client.certificate = cert_name
```

3. Adicione ou crie uma chave no repositório de chaves da SafeNet.
   Adicione o nome da chave (alias) à instância ao atribuir chaves padrão.
4. Salve e feche o arquivo edgeencryption.properties.

Upgrade de Kingston ou inferior para London ou superior

Se você usar um servidor SafeNet NAE para armazenamento de chaves com o Edge, antes de atualizar o proxy do Kingston ou inferior para o London ou superior, será necessário copiar os arquivos de cliente ProtectApp JAR do SafeNet da Gemalto e adicionar novas propriedades.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
No Linux, os caminhos de arquivo usam uma barra (/).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Copie os seguintes arquivos de <installation directory>/lib para <installation directory>/nae directory:
   - commons-collections<version>.jar
   - ingrianlog4j-api-<version>.jar
   - ingrianlog4j-core-<version>.jar
   - ingrianNAE-<version>.jar
2. Na versão atual (sem upgrade) do proxy, atualize o arquivo <installation directory>/conf/edgeencryption.properties adicionando as duas propriedades a seguir:
   - *edgeencryption.ekm.provider.classname* = com.snc.edgeencryption.encryption.CloudEdgeNaeKeyProvider
   - *edgeencryption.thirdparty.vendor.library.path* = <directory path to the directory where you copied the jar files in step 1>

     Nota:
     edgeencryption.thirdparty.vendor.library.path para Java 11.
3. Salve as mudanças.
4. Prossiga com o upgrade para o London ou superior.

Configurar chaves de tecnologia não associada

Use as chaves de Tecnologia não associada (anteriormente Segurança Diádica) com o Edge Encryption, armazenando a chave de criptografia encapsulada codificada em base64 como arquivo de texto no servidor proxy do Edge Encryption e fornecendo o alias da chave de encapsulamento. A implementação da tecnologia não associada mantém o controle da chave de encapsulamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Em sua implementação de tecnologia não associada, identifique a chave de encapsulamento e a chave encapsulada. Use o algoritmo RSA/ECB/OAEPWITHSHA-256ANDMGF1PADDING para encapsulamento e preenchimento. Exporte a chave encapsulada no formato de texto codificado em base64. Salve o arquivo usando o alias da chave como o nome sem extensão de arquivo.

Nota:
Se estiver usando chaves de criptografia da Unbound Technology com Edge Encryption, instale o servidor proxy usando o instalador de linha de comando na máquina cliente Unbound. O servidor proxy Edge Encryption deve ser executado na mesma máquina que o cliente da Unbound Technology.

Procedimento

1. Adicione a chave de criptografia encapsulada no formato de texto codificado em base64 ao diretório <proxy-installation-directory>/keys.
   O nome do arquivo deve ser o alias da chave sem nenhuma extensão de arquivo.
2. Atualize o arquivo edgeencryption.properties.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Mude para o diretório <proxy-installation-directory>/conf.

b. Abra o arquivo edgeencryption.properties.

c. Insira as propriedades do repositório de arquivos e defina o valor de *`edgeencryption.keyfile.directory`* como chaves.

Essa propriedade instrui o servidor proxy a procurar a chave de criptografia no diretório do <Java-home-directory>/keys.

Para obter mais informações sobre propriedades do Edge Encryption, consulte Propriedades do servidor proxy do Edge Encryption.

d. Remova o comentário das propriedades da configuração do provedor Diádica e defina o valor de *`edgeencryption.ekm.provider.rsa.wrapping.key.alias`* como o alias da chave de encapsulamento em sua implementação não associada.

e. Salve e feche o arquivo.

O que Fazer Depois

Adicione o alias da chave de criptografia à instância. O alias da chave de criptografia é o nome do arquivo da chave de criptografia encapsulada adicionada ao diretório <proxy-installation-directory>/keys. Por exemplo, se o nome do arquivo no diretório for myunboundkey, adicione este nome ao campo **Alias da chave**. Consulte Configurar chaves de criptografia na instância.

Criar uma chave de criptografia armazenada em um arquivo

Você pode usar um arquivo de texto simples como um repositório de chaves. Cada arquivo contém uma única chave de criptografia.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Essa etapa cria o armazenamento de chave e a chave de criptografia.

Nota:
O nome do arquivo de chave deve corresponder ao alias de chave especificado na tabela de chaves de criptografia na instância. Consulte Configurar chaves de criptografia na instância.

Procedimento

1. Crie um arquivo na pasta /keys do diretório de instalação do servidor proxy.
2. Adicione aa chave de criptografia à instância.

Opção	Descrição
AES 128	Insira a chave de criptografia, de exatamente 16 bytes, no arquivo.
AES 256	Insira a chave de criptografia, de exatamente 32 bytes, no arquivo.

3. Atualize o arquivo edgeencryption.properties.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Mude para o diretório <installation directory>/conf/.

b. Abra o arquivo edgeencryption.properties.

c. Insira as propriedades do repositório de arquivo.

d. Salve e feche o arquivo.

Configurar chaves de criptografia na instância

O Edge Encryption fornece as ferramentas para gerenciar chaves de criptografia sem colocar o proxy offline.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Antes de configurar novas chaves de criptografia na instância:

1. Crie a chave de criptografia.
2. Disponibilize a nova chave para todos os proxies de criptografia. Copie o arquivo ou o arquivo do Java KeyStore para cada proxy ou certifique-se de que cada proxy tenha acesso ao dispositivo Java KeyStore ou Enterprise Key Management (EKM).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os aliases de chave devem ser exclusivos. Cada alias de chave deve ter o mesmo tamanho e tipo de chave em cada proxy, ou a chave não poderá ser atribuída como padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de Chave de criptografia** > **Configurar chaves**.
2. Na seção Adicionar novas chaves do formulário, conclua as etapas a seguir para adicionar uma nova chave.

> **Importante:**
> Se estiver usando chaves com controle de versão da SafeNet, uma coluna adicional da **versão da chave** será exibida. A **versão da chave** não pode ser editada. Clique no link **Recuperar versões de chave mais recentes** nos Links relacionados para recuperar a versão mais recente de cada chave do proxy do Edge.

Linhas na lista com um **X** na coluna esquerda podem ser excluídas. Chaves que foram usadas como padrão ou que tenham um **Status** de **Disponível** não podem ser excluídas.

a. Clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.

b. Na caixa de edição, insira um nome para a chave e clique na marca de seleção.

Os aliases de chave são letras minúsculas e números. As letras maiúsculas serão alteradas para letras minúsculas quando você clicar em **Atualizar**. Os aliases de chave devem ser exclusivos.

> **Nota:**
> Se estiver usando chaves de tecnologia não associadas, adicione o alias da chave de criptografia. O alias da chave de criptografia é o nome do arquivo da chave de criptografia encapsulada adicionada ao diretório <proxy-installation-directory>/keys. Por exemplo, se o nome do arquivo no diretório for myunboundkey, adicione este nome ao campo **Alias da chave**.

c. Na mesma linha, clique duas vezes na coluna **Tamanho da chave**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Na caixa de seleção, escolha um tamanho de chave, **128 bits** ou **256 bits**, e clique na marca de seleção.

e. Na mesma linha, clique duas vezes na coluna **Tipo**.

f. Na caixa de seleção, selecione um tipo de chave, **Arquivo**, **Keystore**, **SafeNet**ou **Não associado**e clique na marca de seleção.

g. Quando terminar de adicionar chaves, clique em **Próxima etapa**.
Você deve especificar um alias, tamanho de chave e tipo de chave para cada chave antes de prosseguir.

3. Na seção Status das chaves do formulário, verifique o **Estado** da chave e certifique-se de que ela esteja **Disponível**.
4. Quando a chave estiver **Disponível**, clique em **Próxima etapa**.
Isso pode levar alguns minutos.

Nota:
Se estiver usando chaves com controle de versão da SafeNet, uma coluna adicional da **versão da chave** será exibida. A **versão da chave** não pode ser editada.

A instância rastreia o status de cada chave de criptografia disponível para qualquer proxy. Quando uma chave estiver disponível em todos os proxies, seu estado se tornará o de **Disponível**. Se o estado não mudar após alguns minutos, verifique se a chave está disponível em todos os proxies. Se o estado permanecer **Indisponível**, um ou mais proxies não terão a chave.

Estados de chaves de criptografia

Status	Descrição
Disponível	Todos os proxies online têm a chave.
Indisponível	Essa é uma nova chave e os proxies ainda não carregaram, ou houve uma falha em pelo menos um proxy ao carregar a chave.

5. Na seção Alterar chaves padrão do formulário, siga um destes procedimentos:
   - Digite o alias da chave.
   - Clique no ícone de lupa e selecione um alias.

Nota:
Se estiver usando chaves com controle de versão da SafeNet, será exibido um campo adicional para a **versão da chave**. A **Versão de chave** ficará esmaecida e não poderá ser editada. Escolha somente a versão de chave mais recente. Se escolher uma versão anterior, a mensagem a seguir será exibida ao clicar em **Atualizar** ou em **Próxima etapa**.

> One of the default keys chosen is not the latest version available for the key. Please use the latest version.

Se as chaves padrão não forem as versões mais recentes das chaves da SafeNet, o link **Atualizar chaves padrão para a versão mais recente** aparecerá nos Links relacionados. Clique no link para atualizar as chaves padrão para usar a versão mais recente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Na seção Programar rotação de chave do formulário, agende um trabalho de rotação de chave em massa ou um trabalho de rotação de chave única para criptografar os dados existentes usando a nova chave de criptografia.

   Se não executar um trabalho de rotação de chave em massa ou um trabalho de rotação de chave única, os dados existentes permanecerão criptografados com a chave antiga até que sejam acessados novamente.

Configurar propriedades adicionais no arquivo de propriedades do Edge Encryption.

Depois de instalar o servidor proxy do Edge Encryption na rede e configurar o repositório de chaves e as chaves, configure as propriedades adicionais do Edge Encryption.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Abra o arquivo <installation directory>/conf/edgeencryption.properties e configure as seguintes propriedades do servidor proxy do Edge Encryption:
   - Propriedades do destino (instância)
   - Propriedades da conta de usuário
   - Propriedades do proxy
   - Se estiver usando tipos de criptografia de preservação de ordem ou padrões de criptografia, configure as Propriedades do banco de dados
   - Propriedades de texto não criptografado e de VI estático
2. Salve e feche o arquivo.

Configurar um proxy da web

Se a sua rede usa um proxy da web, você pode configurar o proxy do Edge Encryption para usar o proxy da web.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se sua rede não usa um proxy da Web, deixe as propriedades do proxy da Web comentadas no arquivo de configuração.

O servidor proxy do Edge Encryption oferece suporte à conexão HTTP e à autenticação básica com o proxy da web.

Procedimento

1. Mude para o diretório <installation directory>/conf/.
2. Abra o arquivo edgeencryption.properties.
3. Configure as propriedades do proxy web
4. Salve e feche o arquivo edgeencryption.properties.
5. Se o proxy da web estiver usando um certificado de servidor específico do cliente, adicione este certificado ao JVM usado pelo servidor proxy do Edge Encryption para estabelecer confiança entre o proxy da web e o servidor proxy do Edge Encryption.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Use o comando `cd` para navegar até <Java home directory>/jre/lib/security/cacerts

b. Execute o comando: `keytool -keystore cacerts -importcert -alias<chooseAlias> -file<certificateFile>`

Definir o limite de memória inicial e o limite superior de memória do servidor proxy

Defina o limite de memória inicial e o limite superior de memória do servidor proxy para especificar quanta memória ele pode consumir. Defina esses limites para evitar problemas de desempenho em sua implementação do Edge Encryption.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como diretriz, defina o limite de memória inicial e o limite de superior de memória com o mesmo valor. Em qualquer máquina, aloque 2 GB da memória física para o sistema operacional (SO). Em seguida, aloque o restante da memória física para o heap usando as propriedades de limite inicial e limite superior de memória. Por exemplo, em uma máquina com 8 GB de memória, aloque 2 GB para o sistema operacional e aloque os 6 GB (6144 m) restantes para os limites inicial e superior de memória.

Importante:
Se o servidor proxy do Edge Encryption estiver em execução, será necessário interrompê-lo e reiniciá-lo após atualizar essas propriedades.

Procedimento

1. No diretório do servidor proxy, abra <install dir>/conf/wrapper.conf.

2. Para definir o limite de memória inicial, adicione a seguinte linha no final do arquivo:

```
wrapper.java.additional.<number>=-Xms<min_memory_in_MB>m
```

Configure `<number>` como o próximo `<number>` disponível na sequência das propriedades `wrapper.java.additional<number>` definidas no arquivo `wrapper.conf`.

Example

Por exemplo, você tem a seguinte lista de propriedades `wrapper.java.additional.<number>`:

```
wrapper.java.additional.1=
wrapper.java.additional.2=
```

O `<number>` máximo na lista acima é **2**. Ao adicionar a linha `wrapper.java.additional.<number>=-Xms<min_memory_in_MB>m`, defina o `<number>` como **3**, que é o próximo número disponível.

Importante:
Não deixe lacunas na sequência de numeração.

Defina `<min_memory_in_MB>` com o número de megabytes de memória restantes após a alocação de 2 GB de memória para o sistema operacional.

3. Defina o limite superior de memória
Como um limite superior de memória não está definido no sistema base, o servidor proxy pode usar toda a memória disponível. Se outros serviços estiverem sendo executados no servidor, defina o limite superior de memória.

Adicione a seguinte linha no final do arquivo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

wrapper.java.additional.<number>=-Xmx<max_memory_in_MB>m

Configure <number> como o próximo <number> disponível na sequência das propriedades wrapper.java.additional<number> definidas no arquivo wrapper.conf.

Example

Por exemplo, você tem a seguinte lista de propriedades wrapper.java.additional.<number>:

```
wrapper.java.additional.1=
wrapper.java.additional.2=
```

O <number> máximo na lista acima é **2**. Ao adicionar a linha wrapper.java.additional.<number>=-Xmx<max_memory_in_MB>m, configure <number> como **3**, que é o próximo número disponível.

Nota:
Não deixe lacunas na sequência de numeração.

Defina <max_memory_in_MB> com o número de megabytes de memória restantes após a alocação de 2 GB de memória para o sistema operacional.

4. Salve e feche o arquivo.

Example: Exemplo: configuração dos limites de memória inicial e de limite superior do servidor proxy

```
wrapper.java.additional.1 = -Djava.io.tmpdir=../tmp
wrapper.java.additional.2 = -Dcloudedge.home.dist=..
# must ensure UTF8 encoding when running on Windows
wrapper.java.additional.3 = -Dfile.encoding=UTF8
# additional properties for heap settings
wrapper.java.additional.4 = -Xms6144m
wrapper.java.additional.5 = -Xmx6144m
```

O que Fazer Depois

Iniciar o proxy do Edge Encryption.

Iniciar o proxy do Edge Encryption

Depois da instalação e configuração do proxy do Edge Encryption você pode iniciar o proxy a partir da linha de comando.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Antes de iniciar o proxy de criptografia, verifique o seguinte:

- O plug-in do Edge Encryption foi ativado na instância.
- O arquivo edgeencryption.properties nesta máquina foi configurado.
- O banco de dados de proxy está em execução, caso esteja usando tipos de criptografia de preservação de ordem ou padrões de criptografia

Nota:
Pode ser que na primeira vez que você configura o arquivo edgeencryption.properties ou muda as propriedades, não deseje definir a propriedade de criptografia de senha. Depois de verificar se tudo está funcionando, você poderá definir a propriedade de criptografia de senha, encerrar o proxy e reiniciá-lo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Execute o servidor proxy.

Opção	Descrição
Em uma máquina Linux	**a.** cd para ServerName_port **b.** Execute ./startup.sh
Em uma máquina do Windows	Execute as seguintes etapas na linha de comando como administrador: **a.** cd para ServerName_port/bin **b.** Execute edgeencryption.bat start

2. Verifique o log no servidor proxy para verificar se o proxy está em execução.

Ofuscar senhas no arquivo de propriedades

Ofusque senhas no arquivo edgeencryption.properties para compartilhar o arquivo de propriedades sem revelar senhas em texto não criptografado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Certifique-se de que o servidor proxy do Edge Encryption esteja configurado e em execução com êxito antes de definir esta propriedade. Antes de definir esta propriedade, Interromper o proxy do Edge Encryption.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A definição desta propriedade pode dificultar a depuração de problemas de conexão e acesso durante a inicialização. Somente defina esta propriedade em ambientes de produção depois que o proxy tiver sido configurado e testado com sucesso.

Procedimento

1. Mude para o diretório <installation directory>/conf/.
2. No diretório conf, crie um arquivo de texto contendo uma cadeia de caracteres ou frase complexa que possa ser usada como senha usada pelo proxy para ofuscar as senhas no arquivo edgeencryption.properties. Essa senha deve ser aleatória e complexa, não relacionada às senhas em si.
3. Abra o arquivo edgeencryption.properties.
4. Defina a propriedade de criptografia de senha.
5. Salve e feche o arquivo edgeencryption.properties.

O que Fazer Depois
Depois de definir esta propriedade, você pode Iniciar o proxy do Edge Encryption.

Adicionar manualmente um proxy adicional

Depois que o primeiro proxy doEdge Encryption for configurado e testado corretamente, você poderá configurar proxies adicionais em uma máquina Linux ou Windows. Não é recomendável instalar vários proxies na mesma máquina.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Adicione servidores proxy adicionais em máquinas adicionais para garantir um ambiente ideal. Consulte Dimensionando seu ambiente do Edge Encryption para determinar o número de proxies adicionais necessários.

Nota:
Assegure-se de que todos os proxies tenham as mesmas chaves de criptografia e o mesmo par de chaves RSA usado para assinar digitalmente configuração e regras de criptografia. Se foi configurado um banco de dados de proxy como parte da instalação, todos os proxies deverão usar esse mesmo banco de dados de proxy.

Procedimento

1. Instale o proxy usando o comando apropriado.
   Para obter mais informações, consulte Instale o servidor proxy do Edge Encryption (instalador interativo).
2. Copie todas as chaves de criptografia e o arquivo `edgeencryption.properties` do primeiro proxy para o novo proxy.
   As chaves de criptografia podem estar localizadas no repositório de chaves do proxy, no diretório `/keys` ou em um repositório de chaves SafeNet KeySecure.
3. Abra o arquivo `edgeencryption.properties` no novo proxy.
4. Altere as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
edgeencryption.proxy.name	Nome exclusivo do serviço de proxy.
edgeencryption.proxy.host	O nome do servidor, o endereço IP ou o nome de domínio totalmente qualificado do computador que executa o proxy.
edgeencryption.proxy.http.port	Porta no proxy para comunicação HTTP. Deve ser exclusiva em todos os processos da máquina.
edgeencryption.proxy.https.port	Porta no proxy para comunicação HTTPS. Deve ser exclusivo entre os processos na máquina.

5. Se estiver instalando o servidor proxy em um computador Windows, mude o nome do serviço abrindo o arquivo `conf/wrapper.conf` no novo proxy e incluindo as propriedades listadas na tabela a seguir.

Nota:
Essa etapa deve ser executada antes da inicialização do servidor proxy.

Propriedade	Descrição
wrapper.ntservice.name	Nome exclusivo do serviço de proxy do Edge Encryption.
wrapper.ntservice.displayname	Edge Encryption: o nome de exibição do serviço de proxy.
wrapper.ntservice.description (opcional)	Descrição do servidor proxy.

6. Salve e feche o arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Inicialize o proxy usando o comando apropriado.
   Para obter mais informações, consulte Iniciar o proxy do Edge Encryption.

Autenticar um servidor proxy do Edge Encryption

Especifique um servidor proxy como fonte confiável para que o Edge Encryption possa processar solicitações provenientes desse servidor proxy.

Antes de Iniciar

Se um servidor proxy não for autenticado, o log do console incluirá a seguinte mensagem:

```
WARN This Edge Encryption proxy has not yet been authenticated by the instance.
Please navigate to the matching Proxy record on your ServiceNow instance and authenticate it.
```

Se você tentar acessar o proxy, receberá a mensagem: `Este site não pode ser acessado`.

Para manter o proxy em um estado operacional durante o processo de upgrade, a autenticação não é necessária até que a atualização do proxy seja bem-sucedida.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Proxies**.
2. Selecione o proxy e clique em **Autenticar**.

Resultado

O proxy passa de **Não autenticado** para **Pendente** e para **Autenticado**. O status muda de **Não autenticado** para **Pendente** quando você inicia a autenticação. Quando a autenticação é concluída, o status muda de **Pendente** para **Autenticado** e você pode acessar o proxy e o Edge Encryption pode aceitar solicitações do proxy.

Nota:
Se você parar e reiniciar o proxy, ele permanecerá **Autenticado** e será reiniciado com êxito.

Interromper o proxy do Edge Encryption

Você interromper um proxy do Edge Encryption na linha de comando.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Interrompa o servidor proxy.

Opção	Descrição
Em uma máquina Linux	Execute `./shutdown.sh`
Em uma máquina do Windows	Execute `edgeencryption.bat stop` Para remover o serviço do Windows, execute `edgeencryption.bat remove`

2. Verifique o log no servidor proxy para verificar se o proxy foi interrompido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Desinstalar o proxy do Edge Encryption no Linux

Você pode desinstalar o proxy do Edge Encryption. Se estiver atualizando o proxy, não será necessário encerrar e desinstalar a versão atual.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Você deve ter acesso ao computador que executa o proxy do Edge Encryption.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de encerrar o proxy do Edge Encryption, certifique-se de que nenhum usuário esteja conectado à instância usando o proxy.

O proxy de criptografia em execução no Linux opera como um processo único. Você pode encerrar esse processo para acomodar tarefas como reimplantar o proxy de criptografia em outra máquina host, atualizar a versão do proxy, atualizar a versão Java ou alterar o nome exclusivo do proxy de criptografia ao implantar o proxy de criptografia em vários servidores proxy.

Procedimento

1. Você pode salvar o arquivo edgeencryption.properties antes de excluir o diretório de distribuição.
2. Execute o script de shell `shutdown.sh`.
3. Verifique o log no servidor proxy para verificar se o servidor proxy foi encerrado.
4. Exclua os arquivos na pasta de distribuição.

Desinstalar o proxy do Edge Encryption no Windows

Você pode desinstalar o proxy do Edge Encryption. Se estiver atualizando o proxy, não será necessário encerrar e desinstalar a versão atual.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Você deve ter acesso ao computador que executa o proxy do Edge Encryption.

Antes de encerrar o proxy do Edge Encryption, certifique-se de que nenhum usuário esteja conectado à instância usando o proxy.

Procedimento

1. Você pode salvar o arquivo edgeencryption.properties antes de excluir o diretório de distribuição.
2. Execute `edgeencryption.bat stop`
3. Execute `edgeencryption.bat remove`
4. Verifique o log no servidor proxy para verificar se o servidor proxy foi encerrado.
5. Exclua os arquivos na pasta de distribuição.

Configurar SSO de provedores múltiplos com o Edge Encryption

Configure o SSO de provedores múltiplos para habilitar o login por meio do URL do servidor proxy do Edge Encryption ou do URL da instância. Se estiver implementando o Single Sign-on (SSO) de vários provedores com o Edge Encryption habilitado, alguns usuários

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

talvez precisem fazer login na sua instância por meio do servidor proxy do Edge Encryption, enquanto outros usuários não.

Antes de Iniciar

- Habilite o plug-in Integration - Multiple Provider Single Sign-On Installer (com.snc.integration.sso.multi.installer).
- Habilite o plug-in Edge Encryption (com.glide.edgeencryption) e certifique-se de que um ou mais servidores proxy estejam configurados em sua rede.
- Determine o URL do servidor proxy do Edge Encryption no qual os usuários farão login usando o SSO de provedores múltiplos. Para determinar o URL de um servidor proxy do Edge Encryption, consulte Instalando o Edge Encryption.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O usuário que faz login precisará usar o URL apropriado para fazer login, usando o Edge Proxy ou não.

- Se estiver roteando todos os usuários por meio do servidor proxy do Edge Encryption, configure o registro de identificação do provedor e defina o URL do servidor proxy nos campos **Página inicial da ServiceNow**, **ID da entidade/do emissor**e **URI do público**.
- Para rotear alguns usuários por meio do servidor proxy e alguns usuários para a instância, crie dois registros de provedor de identificação. Ambos os registros devem usar o mesmo valor no campo **URL do provedor de identidade**. No entanto, um dos registros será roteado por meio do servidor proxy, enquanto o outro será roteado para a instância.
  - Login pelo nome da instância: https://<instance name>.service-now.com/login_with_sso.do?glide_sso_id=<sys_id do registro de IdP para proxy não Edge
  - Faça login via proxy do Edge: https://<edge hostname> :<port> /login_with_sso.do?glide_sso_id= <sys_id do registro IdP para o proxy do Edge

Procedimento

1. Habilite a duplicação de URLs do provedor de identidade nos registros de provedor de identidade.
   Uma restrição exclusiva evita a duplicação do URL do provedor de identidade em dois registros de provedor de identidade diferentes. Você pode habilitar a duplicação do URL do provedor de identidade em vários registros de IdP, definindo um campo como falso.
   a. Navegar até **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
   b. Abra o registro de definição do campo **idp** na tabela Provedores de identidade [saml2_update1_properties].
   c. Configure o formulário para adicionar o campo **Exclusivo**.
   d. Certifique-se de que o valor do campo **Exclusivo** esteja definido como **falso**.
2. Navegar até **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
3. Crie dois registros de provedor de identidade para o mesmo provedor de identidade: um usando o URL da instância e um usando o URL do servidor proxy Edge Encryption.
   Para criar um registro de provedor de identidade, consulte Criar um provedor de identidade externo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Para o URL do servidor proxy do Edge Encryption, preencha o formulário usando estes valores.

Campo	Valor
URL do provedor de identidade	Importado dos metadados do IdP
Página inicial do ServiceNow	O URL da página inicial do servidor proxy. Por exemplo: https://<proxy hostname> :<port>/navpage.do
ID da entidade/do emissor	https://<proxy hostname>:<port>
URI do público	https://<proxy hostname>:<port>

b. Clique em **Enviar**.

c. Para o URL da instância, preencha o formulário usando esses valores.

Campo	Valor
URL do provedor de identidade	Importado dos metadados do IdP
Página inicial do ServiceNow	https://<instance>.service-now.com/navpage.do
ID da entidade/do emissor	https://<instance>.service-now.com/navpage.do
URI do público	https://<instance>.service-now.com/navpage.do

d. Clique em **Enviar**.

4. Opcional: Se estiver usando mais de um provedor de identidade, modifique a saída de instalação do MultiSSO.

a. Navegar até **Definição do Sistema** > **Saídas de Instalação**.
O sistema exibe a lista atual de saídas de instalação.

b. Abra a saída de instalação do **MultiSSO**.

c. Localize a declaração a seguir no campo **Script**.

```
var samlResponseTxt = request.getParameter("SAMLResponse");
if (!GlideSession.get().isLoggedIn() && GlideStringUtil.notNil(samlResponseTxt)) {
   var idpRecord = this.getIdPRecord(request);
   if (idpRecord) {
      SSO_Helper.debug("IdP found based on SAML response: " +
 idpRecord.getUniqueValue());
      return new SSO_Helper(idpRecord.getUniqueValue(), false, null, true);
   }
}
```

d. Substitua a declaração pelo código a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
var samlResponseTxt = request.getParameter("SAMLResponse");
if (!GlideSession.get().isLoggedIn() && GlideStringUtil.notNil(samlResponseTxt)) {
  /* // You have two profiles that use the same IdP entity id it cannot use
  // the IdP issuer / entity id from the response otherwise it may result in the
  // wrong IdP profile. IdP initiated login will not work
  var idpRecord = this.getIdPRecord(request);
  if (idpRecord) {
    SSO_Helper.debug("IdP found based on SAML response: " +
idpRecord.getUniqueValue());
    return new SSO_Helper(idpRecord.getUniqueValue(), false, null, true);
    }*/
  return new SSO_Helper(null, true);
  }
```

Nota:
O login iniciado pelo IdP não funcionará nesta configuração.

e. Clique em **Atualizar**.

5. Opcional: Se estiver usando mais de uma empresa, configure os usuários para SSO de vários provedores e atualize o sys_id do registro do provedor de identidade, dependendo do usuário.

(Optional) Para obter mais informações, consulte Configuração de usuários para SSO de vários provedores.

- Para configurar um usuário para fazer login por meio do servidor proxy do Edge Encryption, use o sys_id do registro do provedor de identidade que usa o URL do servidor proxy do Edge Encryption.
- Para configurar um usuário para efetuar login na instância, use o sys_id do registro do provedor de identidade que usa o URL da instância.

URLs de login

URL	Destino do login
https://<proxy hostname>:<port>/login_with_sso.do?glide_sso_id=<sys_id do registro IdP do URL do servidor proxy>	Faz login por meio do servidor proxy.
https://<instance name>.service-now.com/login_with_sso.do?glide_sso_id=<sys_id do registro IdP do URL da instância>	Faz login por meio da instância.

Propriedades do servidor proxy do Edge Encryption

O arquivo de configuração edgeencryption.properties localizado na pasta <installation directory>/conf/ contém propriedades usadas para configurar seu ambiente.

Você deve reiniciar o servidor proxy depois de fazer mudanças em qualquer propriedade do servidor proxy.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de texto não criptografado e de VI estático

edgeencryption.customer.assigned.known.cleartext	Use o texto não criptografado ara permitir que a instância verifique se todos os proxies estão usando as mesmas chaves. Na inicialização, o proxy criptografa o texto não criptografado e o envia para a instância. A instância não conhece o texto não criptografado, nem são enviadas chaves para a instância. Essa propriedade deve ser a mesma para todos os proxies.
edgeencryption.encrypter.static.iv	VI estático (vetor de inicialização) usado na criptografia de preservação de igualdade e preservação de ordem. Esta propriedade deve ser a mesma para todos os proxies e deve ter exatamente 16 bytes (16 caracteres ASCII).

Propriedades da assinatura digital

edgeencryption.proxy.signature.keystore.path	Caminho e nome do arquivo do Java KeyStore.
edgeencryption.proxy.signature.keystore.password	Senha. A senha padrão é <changeme>. Altere a senha após instalar o Java KeyStore.
edgeencryption.proxy.signature.keystore.keyalias	O alias de chave fornecido como o argumento -alias quando o par de chaves RSA é gerado.

Propriedade de repositório de arquivos

edgeencryption.keyfile.directory	O diretório especifica onde os arquivos de chave são armazenados. Se estiver usando o Java KeyStore ou um repositório de chaves SafeNet KeySecure, deixe esta propriedade comentada. Exemplo: `edgeencryption.keyfile.directory=keys` Se estiver usando chaves de tecnologia não associadas, remova o comentário desta propriedade e defina o valor do diretório de chaves.

Propriedades gerais de configuração

edgeencryption.config.poll.interval	Intervalo de pesquisa em segundos Com a configuração padrão demora 5 segundos para o proxy aprender sobre as mudanças na configuração de criptografia. Valores maiores fazem com que a instância demore mais para detectar proxies que ficaram offline.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	Aviso: Não mude esta propriedade. Alterar a configuração padrão do Intervalo de pesquisa de proxy pode resultar em atrasos na detecção de quando um proxy fica online.
edgeencryption.rules.dir	Pasta onde as regras de criptografia são armazenadas no proxy.
edgeencryption.encryption.order_preserving.cache.enable	A configuração determina se o cache é usado para oferecer suporte a tipos de criptografia de preservação de ordem.
edgeencryption.encryption.order_preserving.cache.size	Tamanho máximo de cache, em bytes
edgeencryption.jobs.concurrency	Número máximo de trabalhos de criptografia em massa que podem ser executados simultaneamente neste proxy.
edgeencryption.jobs.requests_per_second	Número de solicitações de trabalho http por segundo que podem ser enviadas para a instância por este proxy.
edgeencryption.attachments.request.timeout.seconds	Tempo limite da solicitação de carregamento de anexo em segundos.
edgeencryption.request.buffer.size	Tamanho de uma solicitação de criptografia. Se uma solicitação de criptografia for maior do que esse tamanho, o excesso será salvo no disco. **Aviso:** Não mude esta propriedade.
edgeencryption.httpclient.request.buffer.size	Tamanho da solicitação do cliente. Se uma solicitação do cliente for maior do que esse tamanho, o excesso será salvo no disco. **Aviso:** Não mude esta propriedade.
edgeencryption.httpclient.header.size	Tamanho do cabeçalho de solicitação/resposta. • Valor mínimo: 8K • Valor máximo: 32K **Aviso:** Não mude esta propriedade.
edgeencryption.proxy.idle.timeout	Tempo em segundos após o qual uma transação expira. Valor padrão: 300 (segundos)
edgeencryption.proxy.keepalive.interval	Tempo em segundos entre os pings emitidos pelo proxy para a instância. Os pings são emitidos periodicamente para verificar a conectividade entre o proxy e a instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	• Valor padrão: 10 (segundos) • Valor mínimo: 5 (segundos)
edgeencryption.register.retry.count	Número máximo de vezes que o proxy executa ping na instância para tentar registrar. Valor padrão: 0 (sem limite)
edgeencryption.tokenization.exclusion.list	Os padrões de criptografia não podem tokenizar cadeias de caracteres encontradas nesses campos.

Propriedades do Java KeyStore

edgeencryption.keystore.path	Caminho para o Java KeyStore. Se estiver usando um repositório de arquivo ou um repositório de chaves SafeNet KeySecure, deixe esta propriedade comentada. Exemplo: `edgeencryption.keystore.path = keystore/keystore.jceks`
edgeencryption.keystore.password	Senha usada pelo proxy para se conectar ao Java KeyStore. Se estiver usando um repositório de arquivo ou um repositório de chaves SafeNet KeySecure, deixe esta propriedade comentada.

Propriedades de registro em log

As propriedades de registro em log são encontradas no arquivo lo4gj2.properties encontrado no diretório <installation directory>/conf/. Essas propriedades são alteradas somente para solução de problemas ou quando orientadas pelo suporte ServiceNow. Para obter detalhes, consulte Como aumentar o registro em log de depuração do proxy do Edge Encryption .

Propriedades de repositório de chaves do dispositivo NAE

edgeencryption.nae.retries	Número de novas tentativas a serem realizadas.
edgeencryption.nae.enabled	A configuração indica se um dispositivo NAE está disponível.
edgeencryption.nae.server	Nome do servidor NAE.
edgeencryption.nae.port	Porta usada pelo servidor NAE.
edgeencryption.nae.protocol	Protocolo usado pelo servidor NAE.
edgeencryption.nae.keystore.path	Caminho para o repositório de chaves no servidor NAE.
edgeencryption.nae.keystore.password	Senha do repositório de chave NAE
edgeencryption.nae.username	Nome de usuário a ser usado para autenticação com o dispositivo NAE.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

edgeencryption.nae.password	Senha a ser usada para autenticação com o dispositivo NAE.
edgeencryption.nae.client.certificate	Certificado localizado no repositório de chaves no servidor NAE. Defina esta propriedade para autenticar usando um certificado em vez de um nome de usuário e senha.

Propriedade de senha

edgeencryption.encrypter.properties.password	Nome do arquivo na pasta `conf` que contém uma cadeia de caracteres usada em um processo seguro para ofuscar senhas no arquivo `edgeencryption.properties`. **Nota:** Nome do arquivo na pasta `conf` que contém uma cadeia de caracteres usada em um processo seguro para ofuscar senhas no arquivo `edgeencryption.properties`.

Propriedades do proxy

edgeencryption.proxy.host	O nome do servidor, o endereço IP ou o nome de domínio totalmente qualificado do computador que executa o proxy. Junto com a porta, essa propriedade define o URL usado pelo cliente para acessar o servidor proxy.
edgeencryption.proxy.name	Nome do proxy. Deve ser exclusivo para cada proxy.
edgeencryption.proxy.http.port	Porta no proxy para comunicação HTTP.
edgeencryption.proxy.https.port	Porta no proxy para comunicação HTTPS.

Propriedade bloqueada da configuração de proxy

edgeencryption.proxy.locked	Quando verdadeiro, o proxy não aceita mudanças de configuração de criptografia ou mudanças de regra de criptografia pela instância. Defina essa propriedade na instância de produção depois que todas as configurações e regras de criptografia sejam as finais.

Propriedades do banco de dados do proxy

edgeencryption.db.url	Local do banco de dados do proxy. Deve ser o mesmo para todos os proxies de criptografia que se conectem à mesma instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

edgeencryption.db.user	Nome de usuário para acessar o banco de dados do proxy. Deve ser o mesmo para todos os proxies de criptografia que se conectem à mesma instância.
edgeencryption.db.password	Senha para acessar o banco de dados do proxy. Deve ser o mesmo para todos os proxies de criptografia que se conectem à mesma instância.
edgeencryption.db.name	Nome do banco de dados do proxy Deve ser o mesmo para todos os proxies de criptografia que se conectem à mesma instância. O padrão desta propriedade é `edgeencryption`.
edgeencryption.db.bootstrap.file	Arquivo de inicialização do banco de dados do proxy. O arquivo é relativo ao diretório `sql/`. Deve ser o mesmo para todos os proxies de criptografia que se conectem à mesma instância. **⚠ Aviso:** Em circunstâncias normais, não altere este parâmetro.

Propriedades de desempenho do servidor proxy

As propriedades de desempenho do servidor proxy não estão presentes no arquivo de configuração por padrão. Para mudar os valores padrão, você deve adicionar as propriedades e reiniciar o servidor proxy. Para obter mais informações, consulte Diagnóstico e desempenho do Edge Encryption.

edgeencryption.stat.collection.enabled	Habilita a coleta de estatísticas usadas pelo painel de desempenho do servidor proxy do Edge Encryption. Valor padrão: verdadeiro Adicione essa propriedade e configure o valor como falso para desabilitar a coleta de estatísticas usada pelo painel de desempenho do servidor proxy do Edge Encryption.
edgeencryption.stat.collection.interval	Duração do intervalo em segundos durante o qual o servidor proxy doEdge Encryption coleta estatísticas. O valor não pode ser inferior a 30 segundos. Valor padrão: 30 (segundos)

Propriedades da certificação SSL

Reinicie o proxy se você alterar o valor de qualquer propriedade de certificação SSL. O sistema usa o par de chaves HTTPS na inicialização para estabelecer a conexão do servidor proxy e determinar como o proxy responde às solicitações do cliente.

edgeencryption.proxy.https.cert.alias	Alias do certificado fornecido pelo servidor proxy para conexão de clientes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

edgeencryption.proxy.https.keystore.path	Caminho para o repositório de chaves que contém o certificado HTTPS.
edgeencryption.proxy.https.keystore.password	Senha para o repositório de chaves que contém o certificado HTTPS.

Propriedades do destino (instância)

edgeencryption.target.host	Nome do host da instância. Deve ser o mesmo para todos os proxies de criptografia que se conectem à mesma instância. Essa propriedade é definida quando o proxy é instalado. Por exemplo, instancename.servicenow.com
edgeencryption.target.port	Porta de instância. Deve ser o mesmo para todos os proxies de criptografia que se conectem à mesma instância. Essa propriedade é definida quando o proxy é instalado.
edgeencryption.target.protocol	Protocolo de instância. Deve ser o mesmo para todos os proxies de criptografia que se conectem à mesma instância. Essa propriedade é definida quando o proxy é instalado. As opções incluem: • http • https

Propriedades do provedor de tecnologia não associado

edgeencryption.ekm.provider.classname	Nome da classe interna para a implementação. **⚠ Aviso:** Não mude esta propriedade.
edgeencryption.thirdparty.vendor.library.path	Caminho para o arquivo JAR da API não associada na máquina do cliente não associada.
edgeencryption.ekm.provider.rsa.wrapping.key.alias	Encapsulamento de alias de chave na implementação de tecnologia não associada. Deve ser a mesma para todos os proxies.

Propriedades da conta de usuário

edgeencryption.target.username	Nome de usuário usado pelo proxy para fazer login na instância. O usuário deve ter a função edge_encryption. Consulte Configurar uma conta de usuário do Edge Encryption.
edgeencryption.target.password	Senha usada pelo proxy para fazer login na instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do proxy da web

edgeencryption.webproxy.host	Nome ou endereço IP do proxy da web.
edgeencryption.webproxy.port	Porta no proxy da web.
edgeencryption.webproxy.user	Nome de usuário usado para se conectar ao proxy da web. Se o proxy da web não usar autenticação, deixe esta propriedade comentada.
edgeencryption.webproxy.password	Senha a ser usada para se conectar ao proxy da web. Se o proxy da web não usar autenticação, deixe esta propriedade comentada.

Propriedades de criptografia de proxy descontinuadas

edgeencryption.encrypter.default.key128

Especifica o nome da chave AES 128 atual. Uma chave AES 128 deve estar disponível mesmo se não for usada. Deve ser a mesma para todos os proxies.

Execute a manutenção dessas chaves na instância.

edgeencryption.encrypter.default.key256

Especifica o nome da chave AES 256 atual. Deve ser a mesma para todos os proxies.

Execute a manutenção dessas chaves na instância.

edgeencryption.encrypter.key

Especifica o nome de cada chave e é usado para especificar as chaves padrão. Este é o alias de chave integrado com os metadados incluídos com cada item criptografado e, portanto, é armazenado na instância. O nome da chave deve ter letras minúsculas.

edgeencryption.encrypter.type

Especifica o tipo de sistema de armazenamento de chaves de criptografia.

edgeencryption.encrypter.file

Especifica o caminho e o nome do arquivo de texto associado à chave.

edgeencryption.encrypter.password

Especifica a senha para acessar o armazenamento de chaves.

Integração do CyberArk com o servidor proxy Edge

Use o CyberArk para armazenar senhas em um cofre digital centralizado e seguro para proteger senhas que foram armazenadas anteriormente em texto não criptografado e protegidas por acesso a arquivo, ou que foram criptografadas por meio de um segundo arquivo.

O CyberArk AIM (Application Identity Management) evita o acesso não autorizado, eliminando senhas codificadas e visíveis. O AIM armazena senhas em um cofre digital em um servidor protegido independente, onde elas são representadas como credenciais digitais. Os clientes do AIM (os servidores proxy do Edge) usam credenciais digitais da CyberArk e acessam o servidor independente para recuperar as senhas protegidas. Nenhuma senha é armazenada nos servidores proxy do Edge ou na instância.


Credenciais do cofre digital da CyberArk

É necessário comprar e configurar o CyberArk antes de configurar a integração do CyberArk com o servidor proxy do Edge.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para adicionar uma credencial ao CyberArk (que é lida pelo proxy do Edge), defina o **Nome da plataforma** da credencial como **Unix via SSH** e certifique-se de criar um **Nome** de credencial **Personalizado** ou anotar o **Nome** de credencial **gerado automaticamente**. Quando você configura o proxy do Edge para usar essa credencial, o servidor proxy faz a correspondência entre o **Nome** dessa credencial com a configuração no proxy.



Cada entrada de credencial contém uma **Senha** que está sendo protegida, bem como um **Nome** de credencial usado por uma aplicação para acessar essa senha.


Nota:
As credenciais do CyberArk não são chaves de criptografia.

Como adicionar o CyberArk durante uma instalação de proxy do Edge

O instalador de proxy inclui uma nova página de configuração para a realização da integração do CyberArk. Ela é opcional caso não deseje incluir o CyberArk ao instalar seu proxy com o instalador de proxy. Você também pode definir manualmente a integração do CyberArk no arquivo de configuração.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O instalador de proxy também inclui uma nova página de credenciais protegidas do CyberArk. Essa página permite configurações de diferentes propriedades usando um nome único ou vários nomes de credencial. Ela é opcional caso não deseje incluir o CyberArk ao instalar seu proxy com o instalador de proxy.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Proteção de senha do CyberArk

Qualquer campo de senha no instalador de proxy do Edge com uma credencial do CyberArk configurada no cofre do CyberArk e especificado na página Credenciais protegidas do CyberArk do instalador estará esmaecido e conterá a mensagem Protegido pelo CyberArk.

Usando um balanceador de carga com servidor proxy do Edge

Você pode usar um balanceador de carga para balancear a carga entre os servidores proxy na configuração do proxy Edge Encryption. Se o balanceador de carga e os servidores proxy estiverem usando portas diferentes, especifique o nome do host e a porta HTTPS do balanceador de carga para permitir que os usuários exibam respostas em seus navegadores.

Importante:
Todos os ambientes de produção devem incluir pelo menos dois servidores proxy do Edge Encryption para redundância.

Processamento de solicitação do Edge sem um balanceador de carga

Se não estiver usando um balanceador de carga, uma solicitação será processada conforme descrito abaixo.

1. O usuário emite uma solicitação de um navegador.
2. O navegador envia a solicitação para o servidor proxy do Edge.
3. O servidor proxy envia a solicitação para a instância da ServiceNow.
4. A instância da ServiceNow retorna a resposta ao servidor proxy.
5. O servidor proxy adiciona seu próprio número de porta no cabeçalho da resposta antes de retornar a resposta ao navegador do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A solicitação foi concluída com sucesso porque o usuário pode visualizar a resposta do servidor proxy no número de porta especificado no cabeçalho da resposta.

Processamento de solicitação do Edge com um balanceador de carga

No entanto, se você estiver utilizando um balanceador de carga, o navegador do usuário se comunicará diretamente com o balanceador de carga, não com o servidor proxy. Uma solicitação será processada conforme descrito abaixo.

Nota:
O exemplo a seguir usa 1025 como o número da porta do servidor proxy.

1. O usuário emite uma solicitação de um navegador.
2. O navegador envia a solicitação para um IP Virtual (VIP) do balanceador de carga, também conhecido como Servidor virtual.
3. O VIP está configurado para apontar para o servidor proxy (por exemplo, 10.2.200.148:1025), portanto, o balanceador de carga encaminha a solicitação para o servidor proxy.
4. O servidor proxy envia a solicitação para a instância da ServiceNow.
5. A instância da ServiceNow retorna a resposta ao servidor proxy.
6. O servidor proxy reescreve o cabeçalho do local na resposta com valores configurados nas propriedades de risk-servicenow.dev.echonet: 1025.
   - **Host**: edgencryption.proxy.host
   - **Porta HTTP**: edgeencryption.proxy.http.port
   - **Porta HTTPS**: edgeencryption.proxy.https.port
7. O servidor proxy encaminha a resposta para o balanceador de carga com o cabeçalho do local apontando para a porta do servidor proxy.

O resultado depende de o balanceador de carga e os servidores proxy estarem usando a mesma porta.

- Se o balanceador de carga e os servidores proxy estiverem usando a mesma porta, a solicitação será bem-sucedida porque o usuário receberá a resposta da mesma porta identificada no cabeçalho de resposta.
- Se o balanceador de carga e os servidores proxy estiverem usando portas diferentes, a solicitação falhará porque o navegador do usuário se comunicará somente com o balanceador de carga, mas a resposta estará no servidor proxy.

Solução

O problema poderia ser resolvido simplesmente usando o balanceador de carga e todos os servidores proxy do Edge na mesma porta, mas essa não é a solução ideal. Uma solução melhor seria habilitar o sistema para identificar qual porta o balanceador de carga usa.

As propriedades a seguir permitem que o servidor proxy do Edge redirecione as mensagens de resposta para o balanceador de carga se o servidor proxy e o balanceador de carga estiverem usando portas diferentes.

- *edgeencryption.proxy.rewrite.location.host* especifica o nome do host usado para acessar a ServiceNow por meio do balanceador de carga.
- *edgeencryption.proxy.rewrite.location.https.port* especifica a porta HTTPS usada para acessar a ServiceNow por meio do balanceador de carga.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar o balanceador de carga

Se o balanceador de carga e os servidores proxy estiverem usando portas diferentes, especifique o nome do host e a porta HTTPS do balanceador de carga para permitir que os usuários exibam respostas em seus navegadores.

Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- administrador local ou de domínio em um host do Windows
- usuário do serviço com acesso total ao sistema de arquivos em um host Linux

Procedimento

1. Faça login no host do servidor proxy como administrador, administrador de domínio ou usuário do serviço.
2. Navegue até o diretório de instalação do proxy do Edge e selecione conf/edgeencryption.properties.
3. Configure as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
edgeencryption.proxy.rewrite.location.host	Se sua configuração do Edge incluir um balanceador de carga para balancear a carga entre os servidores proxy, as respostas serão reescritas no balanceador de carga para que as solicitações possam ser concluídas. ○ Se houver um balanceador de carga na configuração do proxy, especifique o nome do host usado para acessar a ServiceNow por meio do balanceador de carga. ○ Opcional: se não houver nenhum balanceador de carga na configuração do proxy, você poderá definir este valor como o nome do host usado pelo servidor proxy.
edgeencryption.proxy.rewrite.location.https.port	Se sua configuração do Edge incluir um balanceador de carga para balancear a carga entre os servidores proxy, especifica a porta HTTPS usada para acessar a ServiceNow por meio do balanceador de carga. ○ Se houver um balanceador de carga na configuração, especifique a porta HTTPS usada para acessar a ServiceNow por meio do balanceador de carga. ○ Opcional: se não houver nenhum balanceador de carga na configuração do proxy, você poderá configurar este valor como a porta HTTPS usada pelo servidor proxy.

4. Salve o arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
As solicitações podem ser concluídas porque os usuários agora podem exibir as respostas em seus navegadores.

Atualizando o Edge Encryption

Os upgrades de instância e de servidor proxy exigem consideração especial em um ambiente Edge Encryption.

Upgrades de instância

Upgrades de instância em um ambiente Edge Encryption exigem cuidado para garantir que os controles de borda funcionem corretamente após o upgrade da instância.

Durante um upgrade de instância, não adicione, edite ou exclua:

- Configurações do Edge Encryption
- Regras do Edge Encryption
- Padrões de tokenização do Edge Encryption
- Trabalhos agendados do Edge Encryption
- Configurações-chave do Edge Encryption
- Upgrades agendados do Edge Encryption
- Configurações de IP da lista de proibições do Edge Encryption

Qualquer trabalho agendado em execução durante o upgrade da instância não será concluído. Para concluir o trabalho interrompido, execute-o novamente depois que a instância for atualizada. Ao reprogramar o trabalho, o processamento que ocorreu antes do upgrade da instância não é perdido e o trabalho continua a processar somente os dados que ainda não foram processados.

Upgrades do servidor proxy

Programe um upgrade de proxy para permitir que a instância atualize o servidor proxy Edge Encryption ou atualize manualmente o servidor proxy a qualquer momento.

> ⚠ **Aviso:**
> Para um upgrade no Windows, você pode encontrar problemas de bloqueio de arquivo e o upgrade pode falhar. Para que o upgrade seja bem-sucedido, não deixe nenhum arquivo aberto no diretório de instalação. Além disso, não deve haver nenhum shell no diretório de instalação. Em especial, se você iniciar o proxy na linha de comando (via `bin\edgeencryption.bat install/start`) enquanto estiver no diretório de instalação, feche esse shell ou remova-o do diretório de instalação posteriormente. Nenhum arquivo no diretório de instalação deve ser aberto por um editor ou por qualquer outra aplicação.

Bibliotecas de terceiros

Bibliotecas de terceiros, como a Gemalto, serão perdidas durante os upgrades de servidor proxy e de instância se forem mantidas no mesmo diretório. Para evitar a perda de bibliotecas de terceiros durante os upgrades, você pode:

1. Adicionar manualmente a seguinte propriedade a "edgeencryption.properties":

```
edgeencryption.ekm.provider.classname =
com.snc.edgeencryption.encryption.CloudEdgeNaeKeyProvider
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Adicionar a propriedade de local da biblioteca do fornecedor *edgeencryption.thirdparty.vendor.library.path* e a definir como /path/to/jars.

   Por exemplo:

   edgeencryption.thirdparty.vendor.library.path = /app/servicenow/libs

3. Copie os JARs da SafeNet para esse caminho.

Depois de instalar as bibliotecas de terceiros fora da instalação Edge Encryption, elas não serão mais perdidas durante os upgrades.

Upgrades agendados

Importante:
Durante os upgrades da Instância ServiceNow, atualize também a versão do seu servidor proxy para se alinhar com a versão da instância e reduzir o risco de problemas de compatibilidade.

Programe um upgrade para permitir que a instância atualize o servidor proxy no horário agendado. Esta funcionalidade estará disponível por padrão após a atualização. Um upgrade agendado inclui os seguintes eventos:

1. O servidor proxy verifica com a instância para ver se há uma nova versão disponível para upgrade. Novas versões geralmente se tornam disponíveis quando a instância recebe upgrade.
2. O administrador recebe uma notificação ao fazer login quando uma nova versão do servidor proxy está disponível.
3. O administrador pode Agendar um upgrade do servidor proxy do Edge Encryption para cada servidor proxy.

   Nota:
   Somente usuários com a função "security_admin" podem criar uma programação de upgrade por meio do servidor proxy.

4. Depois que a atualização é agendada, o servidor proxy é atualizado automaticamente no horário agendado. Durante o upgrade, o servidor proxy fica off-line por apenas um curto período de tempo.

   Nota:
   Como o servidor proxy é reiniciado durante o upgrade, ele fica off-line por um curto período de tempo. A duração é determinada pelo seu ambiente e quanto tempo leva para parar e reiniciar o serviço de proxy.

5. Durante o upgrade agendado, um novo diretório de proxy é criado, seus arquivos de configuração são copiados para ele e novas propriedades são gravadas no arquivo de propriedades existente. Os seguintes arquivos ou diretórios no seu diretório de proxy antigo são copiados para o novo diretório de proxy.
   - Diretório /conf
   - Diretório /keys
   - Diretório /keystore
   - Arquivo java/jre/lib/security/cacerts

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como resultado, suas chaves, armazenamentos de chaves, configurações e certificados serão preservados.

Nota:
Somente os arquivos acima são copiados para o novo diretório de proxy. Quaisquer outros arquivos personalizados no diretório do servidor proxy não são preservados durante um upgrade agendado. O arquivo de log de atualização pode ser encontrado no diretório do proxy original na seguinte pasta: <original-proxy-directory>/tmp/upgrade-wrapper/bin.

Pré-requisitos para upgrades agendados

Antes de agendar um upgrade para um proxy de Edge Encryption, verifique o seguinte:

1. A variável de ambiente *JAVA_HOME* aponta para uma instalação Java na máquina que está fora da estrutura de diretórios do proxy de Edge Encryption.
2. A variável de ambiente *JAVA_HOME* aponta para uma instalação do java que está na versão 1.8_u144 ou superior.
3. O parâmetro `-Djava.io.tmpdir` no arquivo "wrapper.conf" do proxy de Edge Encryption aponta para um diretório que está FORA da estrutura de diretórios do proxy de Edge Encryption e o proxy tem permissões de leitura/gravação/execução no diretório. Como opção, você pode comentar todo o parâmetro para que o Java use a localização tmp padrão.

Upgrades manuais

Em vez de criar uma programação de upgrade, você pode fazer o upgrade manualmente cada servidor proxy por meio da linha de comando. Consulte Upgrade manual de um servidor proxy de Edge Encryption em execução no Linux ou Upgrade manual de um servidor proxy de Edge Encryption em execução no Windows.

Status de compilação de proxy

Você pode identificar facilmente se um servidor proxy está desatualizado navegando até **Configuração de Edge Encryption** > **Proxies** > **Tudo**. O status da compilação de proxy é indicado na coluna **Compilação de proxy** pelas seguintes cores:

Verde


Seu servidor proxy está atualizado.

Amarelo

Seu servidor proxy está desatualizado e um upgrade é necessário.

Laranja

Falha no upgrade. O servidor proxy será revertido para a versão antiga para garantir que não haja tempo de inatividade.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como solucionar problemas de falha no upgrade agendado de proxy

Quando um upgrade agendado de proxy falha, o servidor proxy é revertido para a versão que você possuía até o momento. Todos os dados, chaves e arquivos de configuração originais são preservados. Esse processo pode levar vários minutos. Entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente para garantir um upgrade bem-sucedido.

Para determinar o motivo da falha, você pode verificar o **Motivo da falha** na programação de upgrade. Além disso, o diretório de instalação do upgrade com falha é mantido para que os arquivos de log estejam disponíveis para solução de problemas.

Nota:
Antes de excluir qualquer diretório de proxy extra, sempre confirme qual diretório é o atual ao revisar os arquivos de log. Se os arquivos de log tiveram atividade recente, o proxy poderá estar conectado à sua instância.

Se um upgrade agendado de proxy falhar repetidamente, você poderá atualizar seu servidor proxy manualmente. Consulte Upgrade manual de um servidor proxy de Edge Encryption em execução no Linux e Upgrade manual de um servidor proxy de Edge Encryption em execução no Windows.

Requisitos mínimos de Java

A máquina host que instala ou executa o servidor proxy Edge Encryption deve manter uma versão compatível do Java. As versões compatíveis atuais são Java 17.0.3 ou posterior na série de versões 17.x.

Nota:
Java 11 não é mais compatível a partir da versão Yokohama. Atualize seu ambiente com Edge Encryption Proxy para Java 17 antes de tentar instalar Yokohama ou versões posteriores do Edge Encryption proxy.

Se estiver usando a criptografia AES de 256 bits com o Java 8 atualização 141 (8u141) ou inferior, você deverá instalar os arquivos de política de jurisdição da Extensão de Criptografia Java (JCE), copiando-os no diretório inicial do Java do sistema de cada host do servidor proxy Edge Encryption. Adicione esses arquivos à pasta <Java-home-directory>/jre/lib/security antes de executar um upgrade agendado ou manual. Para instalar os arquivos de política de criptografia do AES de 256 bits, consulte Configurar a chave de criptografia AES de 256 bits.

Ambientes com versões de proxy mistas

Embora não seja recomendado um ambiente que execute versões antigas e atualizadas do servidor proxy, ele será compatível se todos os servidores proxy estiverem na mesma família de versões da sua instância. Por exemplo, se você tiver uma instância na versão Yokohama, seu ambiente oferecerá suporte a servidores proxy de qualquer patch Yokohama ou hot fix. No entanto, as seguintes limitações se aplicam:

- Se um servidor proxy oferecer suporte a uma funcionalidade que outro não oferece, você verá um comportamento inconsistente, dependendo de qual servidor proxy é usado.
- Se um servidor proxy estiver desatualizado, ele pode não incluir melhorias de segurança recentes.

Se um servidor proxy de uma versão anterior estiver registrado com uma versão mais recente da instância, você receberá notificações regulares de que o servidor proxy está desatualizado. Para garantir um ambiente ideal e seguro, ServiceNow recomenda sempre atualizar seu servidor proxy para a versão mais recente do software compatível com sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como agendar um upgrade do servidor proxy do Edge Encryption

Crie uma programação de upgrade para permitir que a instância atualize um servidor proxy desatualizado.

Antes de Iniciar

Para agendar um upgrade, você deve estar conectado à sua instância por meio do servidor proxy.
Se estiver usando a criptografia AES de 256 bits com o Java 8 atualização 141 (8u141) ou inferior, você deverá instalar os arquivos de política de jurisdição da Extensão de Criptografia Java (JCE), copiando-os no diretório inicial do Java do sistema de cada host do servidor proxy Edge Encryption. Adicione esses arquivos à pasta <Java-home-directory>/jre/lib/security antes de executar um upgrade agendado ou manual. Para instalar os arquivos de política de criptografia do AES de 256 bits, consulte Configurar a chave de criptografia AES de 256 bits.

Função necessária: security_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que o upgrade é agendado, o servidor proxy é atualizado automaticamente no horário agendado. Durante o upgrade, o servidor proxy fica off-line por apenas um curto período de tempo.

Nota:
Como o servidor proxy é reiniciado durante o upgrade, ele fica off-line por um curto período de tempo. A duração é determinada pelo seu ambiente e quanto tempo leva para parar e reiniciar o serviço de proxy.

Durante o upgrade agendado, um novo diretório de proxy é criado, seus arquivos de configuração são copiados para ele e novas propriedades são gravadas no arquivo de propriedades existente. Os seguintes arquivos ou diretórios no seu diretório de proxy antigo são copiados para o novo diretório de proxy.

- Diretório /conf
- Diretório /keys
- Diretório /keystore
- Arquivo java/jre/lib/security/cacerts

Como resultado, suas chaves, armazenamentos de chaves, configurações e certificados serão preservados.

Nota:
Somente os arquivos acima são copiados para o novo diretório de proxy. Quaisquer outros arquivos personalizados no diretório do servidor proxy não serão preservados durante um upgrade agendado.
O arquivo de log de upgrade pode ser encontrado no diretório do proxy original na seguinte pasta: <original-proxy-directory>/tmp/upgrade-wrapper/bin.

Se vários servidores proxy estiverem desatualizados, você deverá agendar um upgrade para cada servidor proxy individualmente.

Nota:
Evite hospedar vários servidores proxy na mesma máquina. No entanto, se o seu ambiente incluir esta configuração, não programe upgrades para vários proxies ao mesmo tempo na mesma máquina.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Proxies** > **Cronogramas de upgrade**.
2. Clique em **Nova**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Preencha o formulário.

Formulário de programação de upgrade do proxy do Edge Encryption

Campo	Descrição
Servidor proxy	O servidor proxy que receberá upgrade.
Versão de destino	Versão para a qual você está atualizando seu servidor proxy. Este valor é somente leitura e está definido como a versão de proxy mais atualizada disponível para sua instância.
Hora de início agendada	Data e hora de início do upgrade.
Ativo	Se o upgrade agendado está ativo. Se este campo não for selecionado, o upgrade não será executado na data e hora Agendadas.
Status	O status do upgrade. Este valor é somente leitura. Os possíveis status incluem: ○ Pendente ○ Em execução ○ Concluído ○ Reprovado

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

O tempo normal para um upgrade é inferior a 15 minutos. Depois que um upgrade é executado, você pode ver os detalhes da atualização para saber mais sobre ele. Se o upgrade falhar, analise o **Motivo da falha** para determinar as próximas etapas.

Detalhes do upgrade

Campo	Descrição
Versão de origem	A versão que o servidor tinha até o momento do upgrade.
Versão de destino	A versão para a qual o servidor recebeu upgrade.
Hora de início real	Hora em que o upgrade começar.
Hora de término	Hora em que o upgrade terminar.
Motivo da falha	Motivo da falha no upgrade.

Upgrade manual de um servidor proxy de Edge Encryption em execução no Linux

Atualize um proxy em execução no Linux.

Antes de Iniciar

Se estiver usando a criptografia AES de 256 bits com o Java 8 atualização 141 (8u141) ou inferior, você deverá instalar os arquivos de política de jurisdição da Extensão de Criptografia Java (JCE), copiando-os no diretório inicial do Java do sistema de cada host do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

servidor proxy Edge Encryption. Adicione esses arquivos à pasta <Java-home-directory>/jre/lib/security antes de executar um upgrade agendado ou manual. Para instalar os arquivos de política de criptografia do AES de 256 bits, consulte Configurar a chave de criptografia AES de 256 bits.

Função necessária: security_admin ou administrador local na máquina do host

Procedimento

1. Baixe o arquivo de atualização do proxy do Edge Encryption para o diretório de instalação.
   a. Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Instalação e downloads** > **Downloads**
   b. Selecione o link **Baixar o instalador de linha de comando**.
   c. Quando o download começar, selecione o diretório de instalação como o local de download.
2. Mude para o diretório de instalação.
3. Execute o seguinte comando:

   ```
   java -jar edgeencryption-dist-<version>-linux-x86-64.jar -m dist-upgrade -c <proxy directory>
   ```

Opção	Descrição
diretório de proxy	O diretório no diretório de instalação em que o proxy foi instalado inicialmente. Este diretório é criado pela instalação.

   Se deseja ver a tela de ajuda, execute este comando sem argumentos: `java -jar edgeencryption-dist-<version>-linux-x86-64.jar`

   Um novo diretório de proxy é criado com um carimbo de data/hora atual. Um backup do diretório de proxy antigo é mantido como "backup.dist-upgrade_timestamp" no novo diretório de instalação do proxy. O proxy antigo é encerrado e o novo é inicializado. Todas as conexões/transações abertas no servidor proxy antigo são encerradas.
4. Verifique o log do proxy no novo diretório e a instância para confirmar se o novo proxy está em execução.

Upgrade manual de um servidor proxy de Edge Encryption em execução no Windows

Atualize um proxy em execução no Windows.

Antes de Iniciar

Se estiver usando a criptografia AES de 256 bits com o Java 8 atualização 141 (8u141) ou inferior, você deverá instalar os arquivos de política de jurisdição da Extensão de Criptografia Java (JCE), copiando-os no diretório inicial do Java do sistema de cada host do servidor proxy Edge Encryption. Adicione esses arquivos à pasta <Java-home-directory>/jre/lib/security antes de executar um upgrade agendado ou manual. Para instalar os arquivos de política de criptografia do AES de 256 bits, consulte Configurar a chave de criptografia AES de 256 bits.

Função necessária: security_admin ou administrador local na máquina do host

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Baixe o arquivo de atualização do proxy do Edge Encryption para o diretório de instalação.
   a. Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Instalação e downloads** > **Downloads**
   b. Selecione o link **Baixar o instalador de linha de comando**.
   c. Quando o download começar, selecione o diretório de instalação como o local de download.
2. Inicie o programa de terminal "cmd" do Windows com privilégios de administrador.
3. Mude para o diretório de instalação.
4. Execute o seguinte comando:

   ```
   java -jar edgeencryption-dist-<version>-all.jar -m dist-upgrade -c <proxy directory>
   ```

Opção	Descrição
diretório de proxy	O diretório no diretório de instalação em que o proxy foi instalado inicialmente. Este diretório é criado pela instalação.

   Se deseja ver a tela de ajuda, execute este comando sem argumentos: `java -jar edgeencryption-dist-<version>-all.jar`

   Um novo diretório de proxy é criado com um carimbo de data/hora atual. Um backup do diretório de proxy antigo é mantido como "backup.dist-upgrade_timestamp" no novo diretório de instalação do proxy. O proxy antigo é encerrado e o novo é inicializado. Todas as conexões/transações abertas no servidor proxy antigo são encerradas.
5. Verifique o log do proxy no novo diretório e a instância para confirmar se o proxy foi atualizado e está em execução.

Como reverter um upgrade do servidor proxy do Edge Encryption

Se um upgrade de proxy não for bem-sucedida, você poderá reverter para a versão anterior.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se um upgrade falhar ao usar o recurso de upgrade agendado na versão Yokohama, o servidor proxy reverterá automaticamente para a versão antiga. O servidor proxy antigo é armazenado sem modificações em um diretório de backup.

Se você quiser reverter um upgrade manual, siga estas etapas.

Procedimento

1. Encerre o proxy.
2. Exclua o novo diretório de proxy.
3. Renomeie o diretório de backup para o nome do proxy.
   O diretório de backup estará no diretório de instalação do proxy com o nome <proxy name>_backup
4. Inicie o proxy.
5. Verifique o log do proxy e a instância para confirmar se o proxy está on-line.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurando o Edge Encryption

Depois que o servidor proxy Edge Encryption estiver instalado e em execução, gerencie o Edge Encryption por meio do servidor proxy.

Você deve concluir todas as etapas de Instalando o Edge Encryption antes de criar configurações de criptografia e padrões de criptografia na instância.

Nota:
Para acessar a configuração Edge Encryption, você deve fazer login por meio do servidor proxy e elevar para a função "security_admin".

Rotação de chaves de criptografia

Execute a rotação da chave de criptografia da instância. Adicione uma nova chave, mude a atribuição de chave padrão e programe uma rotação de chave em massa ou uma rotação de chave única.

Antes de definir uma chave de criptografia como a chave padrão, disponibilize-a para cada proxy. Isso garante que os proxies tenham a chave para criptografar dados quando ela for atribuída como padrão. Todos os proxies devem ter acesso a uma chave antes de ela ser atribuída como padrão.

Aviso:
Antes de excluir uma chave do proxy, configure e execute um trabalho de rotação de chave em massa para garantir que nenhum dado na instância a use. Se alguma informação ainda estiver criptografada com essa chave, você não poderá descriptografar as informações depois de exclui-la.

Comportamento de classificação e filtragem de borda

Sempre que mudar as chaves padrão, certifique-se de executar uma rotação de chave (seja em massa ou única). Caso contrário, você poderá receber resultados inesperados ao classificar e filtrar registros. Como exemplo, considere o seguinte cenário:

1. Você cria registros criptografados usando uma chave de criptografia.
2. Você cria uma nova chave e a define como padrão.
3. Você cria um novo conjunto de registros criptografados usando a nova chave de criptografia.

Se filtrar por qualquer campo criptografado quando conectado por meio do proxy do Edge, todos os registros podem não ser filtrados corretamente ou podem aparecer inesperadamente. O filtro funciona somente para registros criptografados usando a chave padrão atual. Os registros criptografados usando a chave padrão anterior ainda aparecem na exibição de lista.

Se classificar por qualquer campo criptografado quando conectado por meio do proxy do Edge, você verá dois grupos de registros com o mesmo texto legível no campo criptografado.

Programação de trabalho de rotação de chave única

Programe um trabalho para localizar dados criptografados usando um alias de chave especificado e, em seguida, criptografar novamente os dados com a chave de criptografia padrão atual. Os dados são descriptografados antes de serem criptografados novamente com a chave padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de programar este trabalho, atualize a chave padrão em **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de Chave de criptografia** > **Definir chaves padrão**.

Procedimento

1. Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Manutenção** > **Programar rotação única de chaves**.
2. Preencha os campos do formulário, conforme apropriado.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome descritivo.
Tipo de trabalho	Selecionar **Rotação de chave única**.
Chave	Insira a chave a ser descontinuada. Verifique se esta chave não é mais a chave padrão em **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de Chave de criptografia** > **Definir chaves padrão**.
Estimar contagem de registros	Número estimado total de registros para processar. Indisponível ao executar uma rotação de chave única.
Processar registros históricos	Selecione para processar registros históricos na tabela Auditoria se o campo for auditado. Ao criptografar registros históricos para um campo na tabela Auditoria, os valores novos e antigos serão criptografados. Este campo é somente leitura e ativo. Para saber mais sobre os campos auditados, consulte Auditoria.
Estimar a contagem máxima de registros de auditoria	Número estimado máximo de registros auditados para processar. Indisponível ao executar uma rotação de chave única.
Ativo	Desmarque esta caixa de seleção se quiser desativar esse trabalho.
Executar	Selecione o período entre as execuções do trabalho.
Início	Insira a data e a hora para executar o trabalho pela primeira vez.

3. Clique no ícone de menu no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
   O campo **Estimar contagem de registros** não é compatível ao processar campos auditados.

Programação de trabalho de rotação de chave em massa

Programe um trabalho para localizar dados criptografados com qualquer chave anterior e, em seguida, criptografar novamente os dados com as chaves de criptografia padrão atuais. Os dados são descriptografados antes de serem criptografados novamente com a chave padrão atual.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Manutenção** > **Programar rotação em massa de chaves**.
2. Preencha os campos do formulário, conforme apropriado.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome descritivo.
Tipo de trabalho	Selecionar **Rotação de chave em massa**.
Estimar contagem de registros	Número estimado total de registros para processar. Não disponível ao executar uma rotação de chave em massa.
Processar registros históricos	Selecione para processar registros históricos na tabela Auditoria se o campo for auditado. Ao criptografar registros históricos para um campo na tabela Auditoria, os valores novos e antigos serão criptografados. Este campo é somente leitura e ativo. Para saber mais sobre os campos auditados, consulte Auditoria.
Estimar a contagem máxima de registros de auditoria	Número estimado máximo de registros auditados para processar. Não disponível ao executar uma rotação de chave em massa.
Ativo	Desmarque esta caixa de seleção para desativar esse trabalho.
Executar	Selecione o período entre as execuções do trabalho.
Início	Insira a data e a hora para executar o trabalho pela primeira vez.

3. Clique no ícone de menu no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
   O campo **Estimar contagem de registros** não é compatível ao processar campos auditados.

Programação de trabalho de rotação de chave de anexo

Programe um trabalho para localizar anexos criptografados usando um alias de chave especificado e, em seguida, criptografar novamente os anexos com a chave de criptografia padrão atual. Os anexos são descriptografados antes de serem criptografados novamente com a chave padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Manutenção** > **Programar rotação de chave com anexo**.
2. Preencha os campos do formulário, conforme apropriado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome descritivo.
Tipo de trabalho	Selecione **Rotação de chave de anexo**
Ativo	Desmarque a marca de seleção se quiser desativar esse trabalho.
Tabela	Selecione uma tabela.
Executar	Selecione o período entre as execuções do trabalho.
Início	Insira a data e a hora para executar o trabalho pela primeira vez.

3. Clique no ícone de menu no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
4. Para visualizar uma contagem de registros estimada para ser atualizada, clique em **Contagem de registros estimada**.
5. Para executar o trabalho imediatamente, clique em **Executar agora**.

Como criptografar campos usando configurações de criptografia

Como criptografar campos criando configurações de criptografia.

Para configurar Edge Encryption, você deve estar conectado à instância por meio do proxy. Teste todas as mudanças em uma instância de não produção antes de aplicá-las à instância de produção.

Como definir chaves de criptografia

Depois de configurar um ou mais proxies e configurar uma chave de criptografia padrão, a instância verifica se as chaves estão disponíveis para todos os proxies. Você não pode tornar padrão uma chave de criptografia sem que todos os proxies tenham a chave. Depois que uma chave padrão é definida, você pode criar configurações de criptografia.

Como atribuir campos e anexos a serem criptografados

Atribuir campos e anexos a serem criptografados significa atribuir um tipo de criptografia ao campo ou anexo. Antes de marcar um campo como criptografado, avalie as seguintes questões.

- Determine quais recursos do sistema podem ser afetados.
- Examine todos os scripts para uso do campo.
- Faça os ajustes desejados no tamanho do campo. Depois que um campo tiver sido configurado para criptografia, seu tamanho não poderá ser alterado.

Marcar um campo para ser criptografado expande seu tamanho para armazenamento dos dados criptografados. O processo de expansão do tamanho do campo pode levar muito tempo, dependendo do número de registros na tabela.

Suporte de API

O Criptografia de campo atualiza as APIs `setDisplayValue()` e `setValue()` para que possam inserir dados criptografados de campos criptografados. Ele também permite que `getDisplayValue()` e `getValue()` retornem valores de texto não criptografado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O script a seguir ilustra essas mudanças de API quando a descrição resumida do incidente é criptografada:

```
var gr = new GlideRecord('incident'); //creates a new incident
gr.setValue('short_description','test123'); //sets the value to test123
var sys_ID = gr.insert(); //inserts the record in the Incident table.
gs.info(gr.getValue('short_description')); //displays the unencrypted value
```

Ao usar `getValue()` para obter texto criptografado, o script não retorna mais o texto cifrado. Seu script retorna o texto sem formatação, supondo que o usuário tenha acesso ao módulo criptográfico. Se o usuário não tiver acesso ao módulo criptográfico, `getValue()` retornará o texto cifrado.

Como criar uma configuração de Edge Encryption

Selecione os campos a serem criptografados e identifique o tipo de criptografia.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de criptografia** > **Criar novo(a)**.
2. Preencha o formulário.

Campo	Descrição
Tabela	A tabela que contém o campo a ser criptografado.
Tipo	Se deve criptografar uma coluna de tabela ou anexos para a tabela. Selecionar **Coluna**.
Coluna	O campo a ser criptografado. Aparece somente quando o **Tipo** é **Coluna**. Somente os campos "Cadeia de caracteres", "Data", "Data/Hora", "Registro", "Entrada de registro" e "URL" são compatíveis. ○ **Campos "Cadeia de caracteres" e "URL"**: você pode adicionar uma configuração de criptografia a uma tabela primária ou secundária. ○ **Campos "Data" e "Data/hora"**: você pode adicionar uma configuração de criptografia somente a uma tabela primária. Você não pode adicionar uma nova configuração de criptografia a uma tabela secundária. **Nota:** Dependendo do número de registros afetados pelos campos "Data" e "Data/Hora" que você está criptografando, pode levar alguns minutos para criar a configuração de criptografia. Certifique-se de criar a configuração de criptografia para esses dois campos quando o volume de transação na instância estiver baixo.
Tipo de criptografia	O tipo de criptografia a ser usado.

Nota:
Uma combinação específica de tabela e campo pode ter apenas uma configuração ativa por vez.

3. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Depois de adicionar o registro de configuração de criptografia, é possível criar um trabalho de criptografia para criptografar os dados existentes. Se você não executar um trabalho de criptografia, o Edge criptografará os dados existentes na próxima vez em que os dados forem alterados. Para obter detalhes, consulte Como programar um trabalho de criptografia.

Como criar uma configuração de criptografia de variável

Selecione as variáveis do catálogo de serviços serem criptografados e identifique o tipo de criptografia.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de criptografia de variável**.
2. Na lista **Configurações de variável do Edge Encryption**, clique em **Novo**.
3. Preencha o formulário.

Campo	Descrição
Variável	A variável a ser criptografada.
Tipo de criptografia	O tipo de criptografia a ser usado.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Depois de adicionar o registro de configuração de criptografia, é possível criar um trabalho de criptografia para criptografar os dados existentes. Se você não executar um trabalho de criptografia, o Edge criptografará os dados existentes na próxima vez em que os dados forem alterados. Para obter detalhes, consulte Como programar um trabalho de criptografia.

Como desativar uma configuração de criptografia

Depois de configurar anexos de um campo ou de uma tabela a serem criptografados, você pode parar a criptografia desativando a configuração de criptografia. Depois de desativar a criptografia, é possível executar um trabalho de descriptografia para campos ou um trabalho de descriptografia de anexo para remover os dados criptografados da instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Aviso:
Desativar uma configuração de criptografia não exclui o registro de criptografia e o tipo de criptografia não pode ser alterado.

Procedimento

1. Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Configurações de Edge Encryption** > **Tudo**.
   A lista **Configurações de Edge Encryption** será exibida.
2. Clique na configuração de criptografia a ser desativada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O formulário **Configuração de Edge Encryption** será exibido.

3. Clique na caixa **Ativo**.
   A caixa **Ativo** ficará desmarcada.
4. Clique em **Atualizar**.
   A lista **Configurações de Edge Encryption** será exibida.

O que Fazer Depois

Você pode executar um trabalho de descriptografia ou de descriptografia de anexo para descriptografar dados na instância. Se você não executar um trabalho, os dados criptografados serão descriptografados na próxima vez em que forem alterados.

Como programar um trabalho de criptografia

É possível programar um trabalho para localizar e criptografar dados não criptografados em um campo especificado ao usar a chave de criptografia padrão configurada para o campo. Se você não criar um trabalho de criptografia após configurar um campo para criptografia, somente os novos valores serão criptografados.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de criptografia** > **Tudo** para criar um trabalho para um campo ou **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de criptografia de variável** para criar um trabalho para uma variável.
2. Clique no campo para o qual você deseja programar um trabalho de criptografia.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Programar trabalho de criptografia em massa**.

   O formulário **Trabalho de criptografia agendado** é mostrado com todos os campos preenchidos. A parte inferior do formulário mostra registros de quaisquer execuções de trabalho anteriores.
4. Preencha os campos no formulário, conforme apropriado.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome descritivo.
Ativo	Desmarque esta caixa de seleção se quiser desativar esse trabalho.
Tipo de trabalho	Selecione **Criptografia**.
Tabela	Selecione uma tabela.
Coluna	Selecione uma coluna.
Contagem de registro estimada	Número estimado total de registros para processar. Preenche depois de selecionar **Estimar a contagem de registros**.
Processar registros históricos	Selecione para processar registros históricos na tabela Auditoria se o campo for auditado. Ao criptografar registros históricos para um campo na tabela Auditoria, os valores novos e antigos serão criptografados. Para saber mais sobre os campos auditados, consulte Auditoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Estimar a contagem máxima de registros de auditoria	Número estimado máximo de registros auditados para processar. Preenche depois de selecionar **Estimar a contagem de registros**. Este campo só fica visível quando **Processar registros históricos** for selecionado. **Nota:** A estimativa pode ser maior do que o número real de registros processados.
Executar	Selecione o período entre as execuções do trabalho.
Início	Insira a data e a hora para executar o trabalho pela primeira vez.

5. Clique no ícone de menu no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
6. Para visualizar uma contagem de registros estimada para ser atualizada, clique em **Estimar contagem de registros**.
7. Para executar o trabalho imediatamente, clique em **Executar agora**.

Como programar um trabalho de descriptografia

Você pode programar um trabalho para descriptografar dados em um campo criptografado para armazenar dados limpos na instância.

Antes de Iniciar

Nota:
Você deve marcar o registro de criptografia como inativo para o campo (desmarque a caixa **Ativo**) para executar o trabalho de descriptografia.

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de criptografia** > **Tudo** para criar um trabalho para um campo ou **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de criptografia de variável** para criar um trabalho para uma variável.
2. Clique no campo que você deseja descriptografar.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Programar trabalho de descriptografia em massa**.

   O formulário **Trabalho de criptografia agendado** é mostrado com todos os campos preenchidos. A parte inferior do formulário mostra os registros de execuções de trabalho anteriores.

4. Preencha os campos no formulário, conforme apropriado.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome descritivo.
Tipo de trabalho	Selecione **Descriptografia**.
Ativo	Desmarque esta caixa de seleção se quiser desativar esse trabalho.
Tabela	Selecione uma tabela.
Coluna	Selecione uma coluna.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Contagem de registro estimada	Número estimado total de registros para processar. Preenche depois de selecionar **Estimar a contagem de registros**.
Processar registros históricos	Selecione para processar registros históricos na tabela Auditoria se o campo for auditado. Ao criptografar registros históricos para um campo na tabela Auditoria, os valores novos e antigos serão criptografados. Para saber mais sobre os campos auditados, consulte Auditoria.
Estimar a contagem máxima de registros de auditoria	Número estimado máximo de registros auditados para processar. Preenche depois de selecionar **Estimar a contagem de registros**. Este campo só fica visível quando **Processar registros históricos** for selecionado. **Nota:** A estimativa pode ser maior do que o número real de registros processados.
Executar	Selecione o período entre as execuções do trabalho.
Início	Insira a data e a hora para executar o trabalho pela primeira vez.

5. Clique no ícone de menu no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
6. Para visualizar uma contagem de registros estimada para ser atualizada, clique em **Estimar contagem de registros**.
7. Para executar o trabalho imediatamente, clique em **Executar agora**.

Como criptografar anexos usando criptografia padrão

Você pode criptografar anexos para tabelas específicas.

Todos os anexos de uma tabela usam o mesmo tipo de criptografia. Os anexos criptografados não são pesquisados ao executar uma pesquisa de texto. Somente os tipos de criptografia padrão são permitidos para anexos. Os tipos de criptografia com preservação de pedido ou de igualdade não são permitidos.

Para uma sessão ignorar o proxy Edge Encryption :

- Em um registro com criptografia de anexo ativada:
  - O usuário pode ver que há anexos e os nomes dos anexos.
  - O usuário não pode adicionar novos anexos.
- Em um registro sem criptografia de anexo ativada:
  - O usuário pode abrir e baixar anexos existentes.
  - O usuário pode adicionar novos anexos.

Para uma sessão usando o proxy de criptografia, o usuário pode abrir e baixar anexos existentes e adicionar novos anexos.

Como configurar criptografia de anexo

Selecione as tabelas cujos anexos serão criptografados e identifique o tipo de criptografia.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Configurações de Edge Encryption** > **Criar novo(a)**.
2. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.

Configuração de Edge Encryption

Campo	Descrição
Tabela	Selecione uma tabela cujos anexos serão criptografados.
Tipo	Se deve criptografar uma coluna de tabela ou anexos para a tabela. Selecionar **Anexo**.
Coluna	O campo da tabela a ser criptografado. Este campo aparece quando o **Tipo** é **Coluna**e não quando o **Tipo** é **Anexo**.
Tipo de criptografia	O tipo de criptografia a ser usado. Para anexos, somente o padrão AES128 e o padrão AES256 são permitidos.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Depois que o registro de criptografia for adicionado, você poderá criar um trabalho de criptografia de anexo para criptografar os anexos existentes. Se não executar esse trabalho, o sistema criptografará novos anexos quando você os anexar.

Nota:
Se você marcar o `atributo edge_encryption_clear_attachment_allowed` como **verdadeiro** na entrada do Dicionário de Coleção da tabela, os anexos não criptografados serão adicionados a uma tabela usando o Edge Encryption para criptografar anexos. Se este atributo for habilitado, você deverá configurar um Trabalho de criptografia de anexo para que todos os anexos não criptografados adicionados sejam criptografados.

Como programar um trabalho de criptografia de anexos

É possível programar um trabalho para localizar e criptografar quaisquer anexos não criptografados em uma tabela especificada ao usar a chave de criptografia padrão configurada para a tabela.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de criptografia** > **Tudo**.
2. Clique na tabela para a qual você deseja programar um trabalho de criptografia.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Programar trabalho de criptografia em massa**.

   O formulário **Trabalho de criptografia agendado** é mostrado com todos os campos preenchidos. A parte inferior do formulário mostra os registros de execuções de trabalho anteriores.

4. Preencha os campos no formulário, conforme apropriado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome descritivo.
Ativo	Desmarque esta caixa de seleção se quiser desativar esse trabalho.
Tipo de trabalho	Selecione **Criptografia de anexo**.
Tabela	Selecione uma tabela.
Executar	Selecione o período entre as execuções do trabalho.
Início	Insira a data e a hora para executar o trabalho pela primeira vez.

5. Clique no ícone de menu no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
6. Para visualizar uma contagem de registros estimada para ser atualizada, clique em **Estimar contagem de registros**.
7. Para executar o trabalho imediatamente, clique em **Executar agora**.

Como programar um trabalho de descriptografia de anexos

Você pode programar um trabalho para descriptografar quaisquer anexos criptografados de uma tabela especificada para armazenar anexos limpos na instância.

Antes de Iniciar

Nota:
Você deve marcar o registro de criptografia da tabela como inativo (desmarque a caixa **Ativo**) antes de executar o trabalho de descriptografia. Caso contrário, nada será executado.

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de criptografia** > **Tudo**.
2. Clique na tabela com os anexos que você deseja descriptografar.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Programar trabalho de descriptografia de anexos em massa**.

   O formulário **Trabalho de criptografia agendado** é mostrado com todos os campos preenchidos. A parte inferior do formulário mostra os registros de execuções de trabalho anteriores.
4. Preencha os campos no formulário, conforme apropriado.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome descritivo.
Tipo de trabalho	Selecione **Descriptografia de anexo**.
Ativo	Desmarque a marca de seleção se quiser desativar esse trabalho.
Tabela	Selecione uma tabela.
Executar	Selecione o período entre as execuções do trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Início	Insira a data e a hora para executar o trabalho pela primeira vez.

5. Clique no ícone de menu no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
6. Para visualizar uma contagem de registros estimada para ser atualizada, clique em **Estimar contagem de registros**.
7. Para executar o trabalho imediatamente, clique em **Executar agora**.

Como alterar o tipo de criptografia de um campo ou anexo

Você pode alterar o tipo de criptografia de um campo ou anexo selecionando um novo tipo de criptografia no registro de configuração de criptografia existente. Uma combinação específica de tabela e campo pode ter apenas uma configuração ativa por vez.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Configuração de criptografia** > **Tudo**.
   A lista **Configurações de Edge Encryption** será exibida.
2. Abra o registro da configuração de criptografia a ser alterada.
3. Clique no menu suspenso **Tipo de criptografia** e selecione um novo tipo de criptografia.

   Nota:
   Para anexos, somente o padrão AES128 e o padrão AES256 são permitidos.

4. Se necessário, execute um trabalho de criptografia ou de criptografia de anexo.
   Não é necessário executar um trabalho de criptografia. Se você não executá-lo, o campo ou anexo será criptografado usando o novo tipo de criptografia na próxima vez em que o campo ou o anexo for alterado.

Como tokenizar cadeias de caracteres usando padrões de criptografia

Você pode substituir padrões de cadeia de caracteres por tokens antes de serem enviados e armazenados na instância.

Antes de Iniciar

Para usar padrões de criptografia, você deve instalar e configurar um banco de dados MySQL na sua rede. Este é o mesmo banco de dados usado para criptografia de preservação de pedido. Para criar ou editar padrões de criptografia, você deve estar conectado à instância por meio do proxy.

Função necessária: security_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar padrões de sistema de base ou criar seus próprios padrões. Os padrões do sistema base são padrões avançados. Os padrões de criptografia incluem as seguintes limitações.

- Não é permitido um padrão de todos os caracteres alfabéticos.
- O tamanho mínimo do padrão é de cinco caracteres. Você pode mudar esta configuração usando uma propriedade do sistema.
- Os quantificadores "*" e "+" são proibidos nos padrões de criptografia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Os padrões de criptografia correspondem a palavras completas, não a partes de cadeias de caracteres incorporadas em uma cadeia de caracteres maior. As palavras são definidas por espaços e caracteres não disponíveis para inclusão em um padrão.
- Se a mesma cadeia de caracteres for enviada para a instância várias vezes, ela será substituída pelo mesmo token.
- Há suporte para pesquisa de texto em correspondências exatas. A cadeia de caracteres de consulta é trocada por um token quando enviada para a instância. A pesquisa é realizada em tokens, e quando os resultados da pesquisa forem retornados para o servidor proxy, os tokens serão substituídos pelo texto não criptografado. Recursos como lematização não são compatíveis.

Ao usar padrões, o texto não criptografado nunca sai da rede. Quando o servidor proxy corresponde a um padrão em uma solicitação que vai para a instância, o proxy substitui a cadeia de caracteres por um token do mesmo tamanho. O token é enviado para a instância em vez da cadeia de caracteres de texto não criptografado. Quando a resposta é enviada da instância para o servidor proxy, o proxy substitui o token pela cadeia de caracteres. Quando exibida por meio do servidor proxy, a cadeia de caracteres é exibida como texto não criptografado.

Nota:
Campos criptografados não são verificados quanto a padrões de criptografia.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Padrões de criptografia** > **Criar novo(a)**.
   Como alternativa, você pode navegar até **Padrões avançados** para ativar ou editar um padrão pré-configurado.
2. Insira o nome do padrão.
3. Defina o **Tipo de entrada de padrão do Edge**.

Opção	Descrição
Básico	Uma série de tipos de caracteres. Na guia **Entrada padrão básica**, clique em **Adicionar** e selecione um tipo de caractere. O **Exemplo de padrão** exibe o padrão conforme os caracteres são adicionados. Clique em **Novo bloco** para mover o próximo caractere para a linha seguinte. Isso permite agrupar caracteres em um padrão longo. Clique em **X** para excluir o último caractere do padrão.
Avançado	Uma expressão Java RegEx. Se "avançado" for selecionado, você não poderá mudar o tipo de entrada de volta para "básico". No campo **Exemplo de correspondência**, insira um exemplo de padrão para testar a expressão RegEx. No campo **Padrão**, insira

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	uma expressão Java RegEx. Clique em **Validar** para verificar se a expressão corresponde ao exemplo de padrão.

O tipo de entrada define como você vai inserir o padrão. Não afeta o modo como ele será usado.

4. Clique em **Enviar**.

Como reparar ou recuperar dados criptografados de preservação de pedido

Se você tiver a função de administrador de segurança, poderá programar trabalhos realizados pelo proxy Edge Encryption para reparar ou recuperar campos que usam criptografia de preservação de pedido.

Programar trabalhos para:

- Reparar tokens de pedido.
- Recriar o banco de dados do proxy.

A execução desses trabalhos pode ser uma operação demorada, o que pode afetar o desempenho do proxy Edge Encryption. Programe esses trabalhos em um horário em que nenhum usuário ou um conjunto mínimo de usuários esteja usando o sistema, como à meia-noite no fim de semana.

Como programar um trabalho de reparo de token de pedido

Você pode programar um trabalho para localizar e reparar campos onde o token de pedido está ausente.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use esses trabalhos para reparar campos individuais em uma tabela ou para reparar todos os campos usando a criptografia de preservação de pedido. Execute este trabalho quando o banco de dados do proxy estiver off-line durante a execução da instância, o que resulta em campos de preservação de pedido que não têm tokens de pedido.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Manutenção** > **Programar reparo de token de pedido**.
2. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome descritivo.
Tipo de trabalho	Selecione **Reparo de token de pedido**.
Todos os campos	Marque esta caixa de seleção para reparar todas as tabelas.
Tabela	Selecione uma tabela.
Coluna	Selecione uma coluna.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Ativo	Desmarque esta caixa de seleção se quiser desativar esse trabalho.
Executar	Selecione o período entre as execuções do trabalho.
Início	Insira a data e a hora para executar o trabalho pela primeira vez.

3. Clique no ícone de menu no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
4. Para visualizar uma contagem de registros estimada para ser atualizada, clique em **Contagem de registros estimada**.

Como programar um trabalho de recuperação de banco de dados do proxy

Execute este trabalho quando o banco de dados do proxy perder dados. Este trabalho encontra todos os registros que foram criptografados com um token (tipo de criptografia de preservação de pedido) e os envia para o proxy para que o banco de dados do proxy possa ser recriado.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Manutenção** > **Programar recuperação de banco de dados**.
2. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome descritivo para este trabalho.
Tipo de trabalho	Selecione **Recuperação de banco de dados**.
Ativo	Desmarque esta caixa de seleção se quiser desativar esse trabalho.
Executar	Selecione o período entre as execuções do trabalho.
Início	Insira a data e a hora para executar este trabalho pela primeira vez.

3. Clique no ícone de menu no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
4. Para visualizar uma contagem de registros estimada para ser atualizada, clique em **Estimar contagem de registros**.

Como configurar a lista de proibições de endereços IP

Impeça que um endereço IP em sua rede envie solicitações para sua instância

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Como o servidor proxy Edge Encryption reside em sua rede, ele pode estar sujeito a verificações de vulnerabilidade por parte do software de rede. Para impedir que o scanner IP ou outras solicitações sejam encaminhadas para sua instância ServiceNow, você pode adicionar endereços IP, intervalos de IP ou máscaras de rede a uma lista de proibições. Qualquer conexão com o servidor proxy de um endereço listado como proibição é encerrada e não é encaminhada para sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para inserir um endereço IP em uma lista de proibições, você deve logar na sua instância por meio do servidor proxy.

Importante:
Certifique-se de compreender a topologia da rede antes de adicionar endereços IP na sua rede a uma lista de proibições. Se um endereço IP for adicionado à lista de proibições, qualquer usuário com esse endereço IP será impedido de acessar o servidor proxy Edge Encryption.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Manutenção** > **Endereços IP da lista de proibições**.
   A exibição de lista "Lista de proibições de IP de proxy de criptografia" [edge_encryption_ip_blacklist] é aberta.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha o formulário.

Campo	Descrição
Servidor proxy	O servidor proxy Edge Encryption que está impedido de encaminhar solicitações de endereços na lista de proibições.
IP, intervalo de IPs ou máscara de rede	As solicitações deste endereço IP, intervalo ou máscara de rede não são encaminhadas para sua instância ServiceNow. Os valores de exemplo incluem: ○ Endereço IP: 10.10.10.5 ○ Intervalo de IP: 10.10.10.1-15 ○ Máscara de rede: 10.10.10.0/24 **Nota:** Você pode usar endereços IPv4 ou IPv6
Ativo	Se o registro está ativo. Somente endereços IP de registros ativos são impedidos de enviar solicitações para a instância.
Descrição	Descrição do registro da lista de proibições.

4. Clique em **Enviar**.
5. Repita essas etapas para todos os outros proxies para os quais um endereço IP deve ser proibido.

Resultado
O servidor proxy Edge Encryption encerra qualquer conexão de endereços IP, intervalos ou máscaras de rede na lista de proibições e não pode encaminhar a solicitação para a instância.

Como criptografar dados de um produtor de registro

Crie regras de criptografia a partir do registro do produtor de registro para configurar o seu servidor proxy Edge Encryption para permitir inserções de um produtor de registro.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os produtores de registro permitem que os usuários finais criem registros baseados em tarefas, como registros de incidentes, a partir de Catálogo de serviços e de Portal de serviços. Se um produtor de registro tentar inserir dados em um campo marcado para criptografia, uma mensagem de inserção inválida será exibida e os dados não serão salvos no campo.

A criptografia de dados de um produtor de registro requer uma configuração de criptografia definida para o campo de destino. Verifique se você criou uma configuração de criptografia para o campo de destino e a tabela antes de criar uma regra de criptografia de um produtor de registro. Consulte Como criar uma configuração de Edge Encryption. Para criptografar anexos de um produtor de registro, Como configurar criptografia de anexo.

Procedimento

1. Faça login na sua instância por meio do servidor proxy Edge Encryption.
2. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Produtores de Registros**.
3. Criar um produtor de registro ou abrir um registro de produtor de registro existente.
4. Em **Links relacionados**, selecione **Criar regra de Edge Encryption**.
   Duas regras de criptografia inativas são criadas automaticamente para criptografar dados enviados do produtor de registro para o campo marcado para criptografia.

Regra de criptografia	Descrição
<RecordProducerName>	Regra criada para processar parâmetros POST do Catálogo de serviços e mapear variáveis para campos na instância.
<RecordProducerName>Json	Regra criada para processar uma carga JSON do Portal de serviços e mapear variáveis para campos na instância.

5. Ative as regras de criptografia necessárias criadas pelo produtor de registro.
   a. Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Regras** > **Tudo**.
   b. Dependendo de onde o produtor de registro será usado, abra a regra de criptografia associada criada pelo produtor de registro e selecione o sinalizador **Ativo**.
      Se estiver usando o produtor de registro em Catálogo de serviços, ative a regra de criptografia <RecordProducerName>. Se estiver usando o produtor de registro em Portal de serviços, ative a regra de criptografia <RecordProducerName>Json.
6. **Opcional:** Examine o campo **Ação** da regra de criptografia e adicione os nomes de campo ou as instruções necessárias.

   (Optional) Se um produtor de registro mapeia diretamente uma variável para um campo em uma tabela, a regra de criptografia mapeia automaticamente a variável para o campo correto. No entanto, se uma variável for mapeada indiretamente por meio de vários scripts na plataforma, talvez seja necessário atualizar as regras para mapear cada variável para o campo correto.


   Example

   (Optional) A regra de criptografia abaixo foi criada a partir do produtor de registro "Indisponibilidade do relatório" e processa os parâmetros POST do Catálogo de serviços


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

para mapear variáveis para campos na instância. Substitua "FILL ME IN" pelo campo de destino.



A regra de criptografia abaixo foi criada a partir do produtor de registro "Indisponibilidade do relatório" e processa uma carga JSON de Portal de serviços para mapear variáveis para campos na instância. Adicione outras instruções para mapear quaisquer variáveis de script para os campos de destino.



Quando a carga do produtor de registro for examinada, o elemento "error_message" irá conter o valor do campo "short_description". Ao adicionar a instrução a seguir, você poderá mapear a variável de script "error_message" para o campo "short_description".

```
if (jsonElement.getName() == 'error_message')
      jsonElement.valueFor(tableName, 'short_description');
```

O valor do campo **Ação** se torna:

```
function ReportOutageJsonAction(request) {
 var tableName = 'incident';
 // Some fields are set in script, additional parameter lines may need to be added
 // current.comments is accessed via script from notes; // assignment to current.comments
 does NOT replace existing values
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
// current.short_description is accessed via script from short_description;
// current.description is accessed via script from current.short_description;
// current.caller_id is accessed via script from gs.getUserID();
var jsonContent = request.getAsJsonContent();
for (var jsonElementItr = jsonContent.getIterator('variables'); jsonElementItr.hasNext();) {
 var jsonElement = jsonElementItr.next();
 if (jsonElement.getName() == 'error_message')
  jsonElement.valueFor(tableName, 'short_description');
            } else {
        jsonElement.valueFor(tableName, jsonElement.getName());
}
}
```

Resultado
As duas regras de criptografia permitem que o produtor de registro insira valores em campos marcados para criptografia do Catálogo de serviços ou do Portal de serviços.

Como definir uma regra de criptografia personalizada

Pode ser necessário identificar e criptografar informações confidenciais em solicitações HTTP no caminho para sua instância. Você pode gravar regras de criptografia para identificar, interpretar e criptografar dados nessas solicitações, mapeando campos na solicitação para nomes de campo de tabela em sua instância.

O que é uma regra de criptografia?

Regras de criptografia são scripts executados no servidor proxy Edge Encryption para mapear campos em uma solicitação para campos em uma tabela em sua instância ServiceNow. Uma regra de criptografia informa ao servidor proxy Edge Encryption como criptografar dados em cargas personalizadas.

Nota:
As regras de criptografia são compatíveis somente com o ECMAScript 3 e versões anteriores.

Quando usar regras personalizadas

Um conjunto de regras de criptografia está incluído como parte do plug-in Edge Encryption. Essas regras tratam de muitos casos de uso da plataforma principal, como:

- Editar um campo no formulário de edição de lista
- Atualizar um registro no formulário de registro
- Gerenciar um serviço web direto
- Processar dados da REST API (Application Program Interface, interface de programação de aplicação)

As aplicações criadas usando formulários e listas padrão devem funcionar sem regras de criptografia personalizadas.

Se você desenvolver scripts que contenham dados que devem ser criptografados, crie regras de criptografia para localizar e mapear esses dados para nomes de campo de tabela do Glide. Por exemplo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Processadores com script
- Serviços da web com script
- Scripted REST APIs, IUs ou scripts Ajax

Formato de uma regra de criptografia

As regras incluem três partes:

- **Condição**: identifica o tipo de solicitação.
- **Ação**: mapeia campos na solicitação para campos em uma tabela, criptografando valores que são mapeados para campos com configurações de criptografia definidas.
- **Ordem**: prioridade da regra. A regra de prioridade mais baixa com uma condição atendida é a única regra executada. Como as regras de negócios, elas são executadas da menor para a maior.

Com exceção das solicitações de anexo, as solicitações HTTP são avaliadas pelo servidor proxy Edge Encryption. O servidor proxy Edge Encryption avalia todas as condições de regra de criptografia em ordem de prioridade até que todas as condições retornem falsas ou uma condição retorne verdadeira. Quando uma condição retorna verdadeira, a ação é executada na solicitação, e o resultado é encaminhado para a instância. Nenhuma outra condição será avaliada. Como resultado, as condições da regra de criptografia devem ser as mais específicas possível. Uma regra genérica pode ser avaliada como verdadeira para uma solicitação destinada a ser processada por outra regra, fazendo com que a solicitação seja processada pela ação incorreta. Se uma condição genérica for inevitável, a regra deverá ser marcada com um valor de ordem alto para que regras mais específicas sejam avaliadas primeiro.

Diretrizes para criação de regras de criptografia

Criar regras de criptografia eficientes e otimizadas pode reduzir o tempo de processamento para validação de script.

Diretriz geral: quando as regras ficarem longas, faça o possível para minimizar o número de blocos e as divida sempre que possível. O ideal é que as regras personalizadas se apliquem a casos de uso específicos, em vez de abranger vários casos, com instruções ifs ou switch no script de ação.

1. Divida as regras sempre que possível. Por exemplo,
   - Crie regras diferentes para tabelas diferentes e certifique-se de que cada regra seja executada somente em sua respectiva tabela.
   - Crie regras diferentes para cada produtor de registro de destino ou pelo menos para cada subconjunto de produtores de registro. Em vez de uma regra direcionada a dezenas de sys_ids, você pode criar várias regras diferentes direcionadas a subconjuntos menores de produtores de registro ou até mesmo criar uma regra por sys_id.

   Nota:
   Criar várias regras requer mais manutenção. A vantagem é que várias regras mais simples podem ser validadas com mais eficiência do que regras mais longas e complexas.

2. Minimize o número de blocos. Como o mecanismo de processamento verifica cada bloco ao avaliar os scripts, um grande número de blocos causa atrasos na validação. Por exemplo,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Substitua todos os blocos `if` por uma pesquisa de matriz e substitua todos os blocos na pesquisa de matriz por apenas um bloco `if`.
- Combine os blocos `if` sempre que for possível agrupá-los.

APIs da regra de criptografia

As regras de criptografia são gravadas em JavaScript e utilizam APIs de Edge Encryption para localizar e criptografar informações confidenciais no corpo de uma solicitação. A API usa expressões semelhantes ao xPath para navegar pelo conteúdo JSON e XML.

As APIs de Edge Encryption processam a solicitação fora do fluxo conforme é gravada no fluxo de saída. A análise de fluxo permite que as regras de criptografia tenham um bom desempenho na rede. No entanto, buscar e analisar o conteúdo do corpo várias vezes pode levar a resultados inesperados. Para evitar esse possível problema, as solicitações devem ser processadas pela ação em uma única passagem.

Ao criar regras de criptografia, você não pode usar APIs do Glide, inclusões de script, regras de negócio ou quaisquer parâmetros globais, como `current`. Como as regras são criadas para objetos HTTP, um objeto `request` global está disponível.

Ao criar regras de criptografia, você não pode usar APIs do gerenciador de lista de permissões ou aplicações com escopo.

Tratamento de erros

Se uma condição ou ação de regra de criptografia gerar uma exceção, verifique o log do proxy para obter informações sobre a solução de problemas.

Inspeção da solicitação do cliente

Antes de criar uma regra de criptografia personalizada, você deve determinar o formato da solicitação do cliente que entra no servidor proxy Edge Encryption.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como as regras de criptografia iteram nas solicitações do cliente e determinam o que precisa ser criptografado, você deve entender o tipo de solicitação para a qual uma regra está sendo criada. O formato da solicitação do cliente determina a estrutura da regra de criptografia e as APIs disponíveis para uso na regra.

Procedimento

1. Inspecione a solicitação do cliente

Dependendo da origem da solicitação, as ferramentas a seguir estão disponíveis para inspecionar a solicitação e determinar o formato.

Origem da solicitação	Ferramentas disponíveis
Navegador do cliente	Use o console do desenvolvedor no seu navegador para inspecionar a solicitação do cliente. Ferramentas úteis incluem:


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Origem da solicitação	Ferramentas disponíveis
	○ Monitor de rede do Firefox ○ Painel de rede do Chrome
Fonte externa/de terceiros	Use um analisador de protocolo HTTP para inspecionar a solicitação. Ferramentas úteis incluem: ○ Wireshark ○ Obtenção de HTTP Como alternativa, você geralmente pode usar documentação da origem externa para determinar o formato da solicitação.

2. Na solicitação do cliente, inspecione o pacote e determine:
   - O método de solicitação do cliente
   - O caminho do URL da solicitação
   - Os parâmetros de URL
   - Os parâmetros POST, se houver
   - O formato do corpo da solicitação, se incluído

Example



Resultado
A inspeção da solicitação fornece uma compreensão dos campos que você precisa filtrar e iterar em sua regra de criptografia. Para entender os campos no objeto `request`, consulte Objeto "request".

Criação de uma nova regra de criptografia

Regras de criptografia são usadas pelo proxy para encontrar conteúdo em solicitações HTTP que devem ser criptografadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin
Antes de criar uma regra de criptografia, você deve fazer a Inspeção da solicitação do cliente para determinar o formato.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para criar ou editar regras de criptografia, você deve estar conectado à instância por meio de um proxy de criptografia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração de Edge Encryption** > **Regras** > **Criar novo(a)**.
2. Na caixa **Nome**, insira um nome.
3. Em **Tipo de solicitação**, selecione um método HTTP.
   - **HTTP Post**
   - **HTTP Get**
   - **HTTP Put**
   - **Patch HTTP**
   - **HTTP Delete**

   Nota:
   As instâncias pré-Jakarta permitem somente os métodos **HTTP Get** e **HTTP Post**.
4. Na caixa **Condição**, insira uma instrução JavaScript que defina quando a regra deve ser executada.
5. Na caixa **Ação**, insira uma função JavaScript a ser executada quando a condição for verdadeira.
6. Na caixa **Ordem**, insira a prioridade relativa da regra.
7. Clique em **Enviar** ou salve o formulário.

Condições da regra de criptografia

As condições da regra de criptografia determinam se a regra deve ser executada.

Uma condição de regra de criptografia deve retornar como verdadeira se a regra for para lidar com a solicitação HTTP; caso contrário, ela deve retornar como falsa.

Ao criar sua condição, lembre-se de que somente uma regra é executada por solicitação. Como resultado, a condição deve ser tão geral ou específica quanto necessário para executar nas circunstâncias pretendidas.

Nota:
Tenha cuidado ao executar verificações no conteúdo da condição. Verificações excessivas podem ser caras para o servidor proxy e aumentar a latência ao lidar com solicitações complexas.

A condição pode usar o tipo de método, o tipo de conteúdo, o caminho de URL ou qualquer parâmetro de cadeia de caracteres de consulta de URL para determinar se a regra deve processar a solicitação. A condição tem acesso a esses campos por meio do objeto Objeto "request". Antes de criar uma condição de regra de criptografia, certifique-se de ter inspecionado a solicitação do cliente e compreendido as condições necessárias para acionar a regra.

Nota:
Para criar regras eficientes, considere maneiras fáceis de descartar solicitações que você não deseja que sejam avaliadas por uma regra. Primeiramente, crie sua condição para retornar falso para essas solicitações. Este método aumenta o desempenho e roteia rapidamente a solicitação para a regra correta.

APIs e objetos da regra de criptografia são disponíveis para as condições da regra de criptografia.

Exemplo usando "path" e "postParams"

```
/*This condition checks if the request coming in has a path ending in
"/sample_processor.do" and if a post parameter exists in that request called myPostParam */
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
function SampleCondition(request) {
  if (endsWith(request.path, "/sample_processor.do") && request.postParams.myPostParam) {
     return true;
  }
  return false;
}
```

Exemplo usando "urlParams" e "contentType"

```
/* This condition checks if a url parameter exists in the query called
myUrlParam and if the content type contains 'xml'
(if so, you can expect the body to be an XML payload).
Then, it checks if the xml payload contains myXmlTag */

function SampleCondition2(request) {
  if (request.urlParams.myUrlParam && request.contentType.indexOf('xml') > -1 &&
 request.xmlContains('myXmlTag')) {
     return true;
  }
 return false;
}
```

Ações da regra de criptografia

Uma regra de criptografia mapeia campos em uma solicitação do cliente para campos em uma tabela na sua instância e identifica os campos marcados para criptografia.

Uma ação de regra de criptografia é executada somente quando a condição dessa regra retorna verdadeira. Uma regra de criptografia identifica os dados a serem criptografados em sua carga de solicitação. Como a regra itera sobre o conteúdo do objeto de solicitação, você deve compreender o formulário e a estrutura do corpo da solicitação e determinar o que deve ser criptografado na solicitação. Os dados a serem criptografados podem estar localizados em:

- Um parâmetro POST ou URL.
- Conteúdo JSON ou XML em um parâmetro POST ou URL.
- Uma carga JSON.
- Uma carga XML.

Antes de gravar uma ação de regra de criptografia, certifique-se de fazer a:

- Inspeção da solicitação do cliente.
- Identificação de onde os dados confidenciais estão localizados no objeto request.
- Determinação do campo e o nome da tabela para inserir dados ou compreender como extrair isso dinamicamente da solicitação.

APIs e objetos da regra de criptografia estão disponíveis para as condições e ações da regra de criptografia.

APIs e objetos da regra de criptografia

Use APIs da regra de criptografia para analisar e criptografar valores em solicitações que se movem por meio do servidor proxy Edge Encryption para a instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As APIs disponíveis para sua regra de criptografia dependem do formato do objeto "request". Por exemplo, se o parâmetro "contentType" do objeto "request" for XML, você poderá usar XML APIs para analisar e criptografar valores na carga. Depois de determinar o tipo de objeto em sua solicitação, você pode criar uma regra de criptografia usando as APIs disponíveis.

As APIs de regra de criptografia estão disponíveis nos scripts de ação e condição da regra de criptografia.

Objeto "request"

O objeto `request` é um objeto global disponível nos scripts de ação e condição da regra do Edge Encryption.

O objeto `request` é um objeto JavaScript que representa a solicitação do cliente que chega ao servidor proxy Edge Encryption. Você deve criar sua regra de criptografia para analisar o objeto `request`, mapear valores do objeto `request` para campos em uma tabela na instância e criptografar todos os dados confidenciais no objeto `request`.

O objeto `request` inclui os seguintes atributos e dados da solicitação do cliente:

Campos do objeto "request"

Campo	Descrição
path	A parte do caminho do URL.
requestMethod	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE.
contentType	O campo de cabeçalho "Content-Type".
urlParams	Os parâmetros na cadeia de caracteres de consulta. Isso também pode ser avaliado para uma cadeia de caracteres.
postParams	Se for uma publicação de formulário, conterá os parâmetros de publicação.

request – getAsJsonContent()

Retorna a solicitação como um objeto iterável do tipo `JsonNode`.

Este método está disponível somente em uma regra de Edge Encryption se o corpo da solicitação for uma carga JSON válida. Se você não tiver certeza de qual formato o corpo da solicitação inclui, verifique o campo "contentType" no objeto `request`.

Depois que a solicitação é retornada como um objeto `JsonNode`, você pode usar JSON APIs para iterar no objeto e criptografar os campos.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
JsonNode	A solicitação como um `JsonNode` iterável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

request – getAsXmlContent()

Retorna o conteúdo da solicitação como um objeto iterável do tipo `XMLContent`.

Este método está disponível somente em uma regra de Edge Encryption se o corpo da solicitação for uma carga XML válida. Se você não tiver certeza de qual formato o corpo da solicitação inclui, verifique o campo "contentType" no objeto `request`.

Depois que a solicitação é retornada como um objeto `XMLContent`, você pode usar o XML APIs para iterar no objeto e criptografar os campos.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
XMLContent	A solicitação como um objeto iterável do tipo `XMLContent`.

request – XMLContains (cadeia de caracteres "path")

Retorna verdadeiro se o caminho fornecido existir no DOM XML.

Este método está disponível somente se o corpo da solicitação for uma carga XML válida. Se você não tiver certeza de qual formato o corpo da solicitação inclui, verifique o campo "contentType" no objeto `request`.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
path	Cadeia de caracteres	Instrução XPath que você está procurando.

Retorna

Tipo	Descrição
Booliano	Se o caminho fornecido existir ou não no DOM XML.

APIs de parâmetro POST e URL

Os parâmetros POST e URL podem ser acessados como propriedades do objeto `request` usando request.postParams e request.urlParams.

Qualquer parâmetro único pode ser acessado como uma propriedade dos objetos primários `postParams` e `urlParams` chamando request.postParams.myParam. Qualquer parâmetro acessado dessa forma é um objeto da classe subjacente `ParameterValue`. Quaisquer APIs nessa classe podem ser chamadas em qualquer parâmetro.

Depois de fazer a Inspeção da solicitação do cliente, pode ser necessário acessar e criptografar os valores de parâmetro do objeto `request`. Dependendo dos dados na solicitação do cliente, você pode criptografar valores e mapeá-los para campos na instância de várias maneiras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como criptografar o valor de uma tabela e campo conhecidos

Se você souber o nome da tabela de instância e do campo que conterá os dados criptografados, poderá defini-los explicitamente na regra de criptografia. Por exemplo, você sabe que a solicitação será processada na instância para criar um incidente e deseja criptografar o parâmetro **text** no campo de descrição. Nesse caso, você pode criar a ação a seguir.

```
function SampleAction1() {
   request.postParams.text.valueFor('incident', 'description');
}
```

Como criptografar o valor de uma tabela e campo definidos dinamicamente

Por outro lado, se você não souber o nome do campo que os dados criptografados preencherão, poderá defini-los dinamicamente usando **tableName** e **fieldName**.

O exemplo abaixo processa uma solicitação genérica que pode armazenar dados em diferentes tabelas de tarefa (como incidente, problema e change_request) na instância.

```
function SampleAction2() {
   var tableName = request.urlParams.table;
   for (var parameter in request.postParams) {
      var currentParam = request.postParams[parameter];
      var fieldName = currentParam.toString();
      if (fieldName == 'text') {
         currentParam.valueFor(tableName, 'description')
      } else {
         currentParam.valueFor(tableName, fieldName);
      }
   }
}
```

Esta ação:

- Obtém a tabela de destino dos parâmetros de URL.
- Itera sobre os parâmetros de URL.
- Solicita ao servidor proxy Edge Encryption para criptografar qualquer parâmetro de URL com um nome que corresponda a um campo marcado para criptografia.
- Pesquisa um parâmetro específico chamado `text` e solicita que o proxy Edge Encryption criptografe o valor com base na configuração de Edge Encryption de descrição na tabela de incidentes.

Neste exemplo, o método valueFor() não está executando nenhuma criptografia. Em vez disso, o método solicita ao servidor proxy Edge Encryption para verificar se o par de tabela/campo no objeto "request" está marcado para criptografia com uma configuração de criptografia e, se aplicável, criptografá-lo.

Como criptografar JSON ou XML em um parâmetro

Um parâmetro POST ou URL pode incluir conteúdo JSON ou XML. Nesse caso, você pode processar o conteúdo do parâmetro, iterar os valores e criptografar os campos obrigatórios. Neste exemplo, o **tableName** ainda é acessado de um parâmetro POST, mas o valor do campo são os **dados**do objeto JSON.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
function SampleAction3() {
   var tableName = request.postParams.table;
   var data = request.postParams.data;
   var dataIterator = data.getAsJsonContent().iterator();
   while (dataIterator.hasNext()) {
      var jsonElement = dataIterator.next();
      var fieldName = jsonElement.getName();
      if (fieldName == 'text') {
         jsonElement.valueFor(tableName, 'description');
      } else {
         jsonElement.valueFor(tableName, fieldName);
      }
   }
}
```

Um exemplo de uma ação de regra de criptografia que processa XML em um parâmetro POST.

```
function SampleAction4() {
   var tableName = request.postParams.table;
   var data = request.postParams.data;
   var dataIterator = data.getAsXmlContent().getIteratorOverAllChildren();
   while (dataIterator.hasNext()) {
      var jsonElement = dataIterator.next();
      var fieldName = jsonElement.getName();
      if (fieldName == 'text') {
         jsonElement.valueFor(tableName, 'description');
      } else {
         jsonElement.valueFor(tableName, fieldName);
      }
   }
}
```

Como criptografar uma consulta

Você pode encontrar uma consulta codificada em um parâmetro na solicitação do cliente que contém dados confidenciais. Para corresponder um campo em uma consulta a um valor criptografado no banco de dados da instância, é preciso criar uma regra de criptografia que peça ao proxy para verificar se um campo na consulta está marcado para criptografia. O método encodedQueryFor() analisa uma consulta codificada em uma determinada tabela e verifica se algum campo na consulta tem configurações de criptografia.

Neste exemplo, a regra itera sobre os parâmetros procurando o parâmetro **filter**, que deve ser uma consulta codificada do Glide.

```
function SampleAction5() {
   var tableName = request.urlParams.table;
   for (var parameter in request.postParams) {
      var currentParam = request.postParams[parameter];
      var fieldName = currentParam.toString();
      if (fieldName == 'filter') {
         currentParam.encodedQueryFor(tableName);
      } else {
         currentParam.valueFor(tableName, fieldName);
      }
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    }
}
```

Por exemplo, se o valor do **filter** for `short_description=My sensitive information^number=INC000056^category=Outage`, a consulta se tornará `short_description=<Encrypted(My sensitive information)>^number=INC000056^category=Outage` na instância.

ParameterValue "toString()"

Converte o valor do parâmetro POST ou URL para uma cadeia de caracteres.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
Cadeia de caracteres	O valor do parâmetro como uma cadeia de caracteres.

ParameterValue "getAsJsonContent()"

Retorna a solicitação como um objeto iterável do tipo `JsonNode`.

Este método está disponível somente em uma regra de Edge Encryption se o corpo da solicitação for uma carga JSON válida. Se você não tiver certeza de qual formato o corpo da solicitação inclui, verifique o campo "contentType" no objeto `request`.

Depois que a solicitação é retornada como um objeto `JsonNode`, você pode usar JSON APIs para iterar no objeto e criptografar os campos.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
JsonNode	A solicitação como um `JsonNode` iterável.

ParameterValue "getAsXmlContent()"

Retorna o conteúdo da solicitação como um objeto iterável do tipo `XMLContent`.

Este método está disponível somente em uma regra Edge Encryption e assume que o corpo da solicitação é uma carga XML válida. Você pode verificar o "contentType" para se certificar.

Depois que a solicitação é retornada como um objeto `XMLContent`, você pode usar o XML APIs para iterar no objeto e criptografar os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
XMLContent	A solicitação como um objeto iterável do tipo `XMLContent`.

ParameterValue "encodedQueryFor(cadeia de caracteres "tableName")"

Especifica que o valor do elemento é uma consulta codificada na tabela especificada.

Chamar esta função em um parâmetro informa ao proxy que o valor do parâmetro é uma Cadeia de caracteres de consulta codificada na tabela especificada. O proxy analisa a consulta codificada e criptografa os campos dessa consulta que devem ser criptografados.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
tableName	Cadeia de caracteres	A tabela na qual você espera que a consulta seja executada.

Retorna

Tipo	Descrição
vazio	

ParameterValue – valueFor(cadeia de caracteres "tableName", cadeia de caracteres "fieldName")

Especifica que o valor do elemento seja mapeado para o campo especificado na tabela especificada.

Chamar este método em um valor de elemento informa ao proxy que o valor desse elemento é mapeado para o campo especificado na tabela especificada. Dessa forma, o proxy verifica se o campo deve ser criptografado.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
tableName	Cadeia de caracteres	O nome da tabela.
fieldName	Cadeia de caracteres	O nome do campo.

Retorna

Tipo	Descrição
vazio	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

XML APIs

As XML APIs podem ser usadas depois de chamar `getAsXmlContent()` no objeto `request` ou em uma propriedade `ParameterValue`.

Ao usar XML APIs para gravar sua regra de criptografia, você pode seguir um formato geral:

1. Chame `getAsXmlContent()` no objeto `request` ou em uma propriedade `ParameterValue`. Isso retorna um objeto iterável da classe `XMLContent` subjacente.
2. Chame `getIterator()` ou `getIterator(cadeia de caracteres "xPath")` no objeto `XMLContent`. Isso retorna um objeto `XMLElementIterator` que pode ser usado para iterar em elementos "XML".
3. Chame o método `hasNext()` no objeto `XMLElementIterator` para determinar se outro elemento está disponível.
4. Chame `next()` no objeto `XMLElementIterator` para retornar o próximo elemento "XML". Você não pode chamar `next()` sem primeiro chamar `hasNext()`.
5. Chame `valueFor(cadeia de caracteres "tableName", cadeia de caracteres "fieldName")` no elemento "XML". Este método informa ao proxy que o valor desse elemento é mapeado para o campo especificado na tabela especificada. Dessa forma, o proxy verifica se o campo deve ser criptografado.

Nota:
Para determinar se você deseja chamar `valueFor(cadeia de caracteres "tableName", cadeia de caracteres "fieldName")` em um elemento "XML", você pode usar o método `getName()` para retornar o nome do elemento.

Mapeamento para um campo-tabela conhecido na instância

Neste exemplo, a carga XML será processada na instância para inserir registros na tabela de incidentes. O campo de descrição preencherá "short_description" no incidente.

```
<data>
  <record>
    <name>'Test Record 1'</name>
    <description>'Test Record 1 Description'</description>
    <tag>critical</tag>
  </record>
  <record>
    <name>'Test Record 2'</name>
    <description>'Test Record 2 Description'</description>
    <tag>security</tag>
  </record>
</data>
```

A seguinte ação de regra de criptografia pode ser aplicada:

```
function sampleXmlAction1() {
  var xmlContent = request.getAsXmlContent();
  // This loop iterates over all description tags that match the given path
  var xmlElementIterator = xmlContent.getIterator('data/record/description');
  while (xmlElementIterator.hasNext()) {
    var xmlElement = xmlElementIterator.next();
    xmlElement.valueFor('incident', 'short_decription');
  }
}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta ação itera por meio de marcadores **description** e solicita que o servidor proxy criptografe os valores e os insira em "incident.short_description" na instância.

Nota:
Esta regra encontra todos os marcadores **description** em todos os marcadores **record** na carga XML. Se houver apenas uma ocorrência de um marcador para criptografar, a regra ainda usará a estrutura "xPath" e "iterador". No entanto, ele itera apenas uma vez no loop.

Mapeamento para um campo-tabela desconhecido na instância

Neste exemplo, a regra itera sobre os marcadores **record**, mas não sabe quais marcadores esperar no marcador **record**. O único conhecido é que os marcadores nos marcadores **record** correspondem aos nomes das colunas especificadas no parâmetro de URL da tabela.

A regra também especifica que, se a tabela for incidente, os dados no marcador **description** devem ser criptografados e armazenados no campo "short_description" na instância.

```
function sampleXmlAction2() {
   var xmlContent = request.getAsXmlContent();
   var tableName = request.urlParam.table;
   // This first iterator will iterate over all record elements
   var xmlElementIterator = xmlContent.getIterator('data/record');
   while (xmlElementIterator.hasNext()) {
      encryptFieldsInRecord(xmlElementIterator.next());
   }
}
function encryptFieldsInRecord(xmlElement) {
   //Then, iterate over all tags representing fields in the table
   var fieldIterator = xmlElement.getIteratorOverAllChildren();
   while (fieldIterator.hasNext()) {
      var field = fieldIterator.next();
      var fieldName = childElement.getName();
      //if table is incident, then description is encrypted for the short_description field
      if (tableName == 'incident' && fieldName == 'description') {
         field.valueFor(tableName, 'short_description');
      } else {
         //if table is not incident, ask the proxy to check if the given field is encrypted for the
 given table
         field.valueFor(tableName, fieldName);
      }
   }
}
```

Na função *`encryptFieldsInRecord()`*, o método *`valueFor()`* é chamado em uma tabela e em um campo que são atribuídos dinamicamente com base na solicitação. Mesmo que os nomes da tabela e do campo possam mudar, a regra solicita que o proxy verifique se o campo na tabela deve ser criptografado com base nas configurações de criptografia definidas.

Se o campo não estiver configurado para criptografia ou se o marcador não corresponder a um campo na tabela, o proxy ignorará esse marcador. Se o marcador corresponder a um campo marcado para criptografia, o servidor proxy Edge Encryption criptografará o valor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso de uma consulta codificada

Neste exemplo, todos os marcadores têm o atributo **filter**, que indica se o marcador contém uma consulta codificada.

```
<data>
   <record>
      <name filter="false">'Test Record 1'</name>
      <description filter="false">'Test Record 1 Description'</description>
      <query filter="true">category=1^name=edge</query>
   </record>
   <record>
      <name filter="false">'Test Record 2'</name>
      <description filter="false">'Test Record 2 Description'</description>
      <query filter="true">category=2^severity=3</query>
  </record>
</data>
```

A seguinte ação de regra de criptografia pode ser aplicada:

```
function sampleXmlAction3() {
  var xmlContent = request.getAsXmlContent();
  var tableName = request.urlParam.table;
  // This first iterator will iterate over all record elements
  var xmlElementIterator = xmlContent.getIterator('data/record');
  while (xmlElementIterator.hasNext()) {
     encryptFieldsInRecord(xmlElementIterator.next());
  }
}
function encryptFieldsInRecord(xmlElement) {
  //this time we want to iterate over all tags representing fields in the table
  var fieldIterator = xmlElement.getIteratorOverAllChildren();
  while (fieldIterator.hasNext()) {
     var field = fieldIterator.next();
     var fieldname = childElement.getName();
     //let's look at the filter attribute, if true, then encrypt as encoded query
     if (field.getAttributeValue('filter') == 'true') {
        field.encodedQueryFor(tableName);
     } else {
        //if it is false then check if the field should be encrypted
        field.valueFor(tableName, fieldName);
     }
  }
}
```

Se o valor do atributo **filter** for verdadeiro, a regra solicitará que o servidor proxy criptografe os valores na consulta codificada. Se for falso, a regra solicitará que o proxy verifique se o campo deve ser criptografado.

XMLContent

Um objeto global que fornece métodos para iterar no conteúdo XML.

Você pode acessar um objeto *`XMLContent`* chamando getAsXmlContent() em um objeto *`request`*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você acessa dados XML em um parâmetro POST ou URL chamando request.postParams.<parameter name>.getAsXmlContent() ou request.urlParams.<parameter name>.getAsXmlContent().

XMLContent – getIterator()

Retorna um objeto *XMLElementIterator* para o conteúdo XML.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
XMLElementIterator	Um objeto que pode ser usado para iterar elementos no objeto *XMLContent*.

XMLContent – getIterator(cadeia de caracteres "xPath")

Retorna um objeto *XMLElementIterator* para o conteúdo XML com base no parâmetro especificado.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
xPath	Cadeia de caracteres	Uma expressão semelhante a xPath que especifica onde iniciar no objeto *XMLContent*.

Retorna

Tipo	Descrição
XMLElementIterator	Um objeto que pode ser usado para iterar elementos no objeto *XMLContent*.

XMLElementIterator

Fornece métodos para iterar elementos "XML".

Você obtém um objeto *XMLElementIterator* chamando o método *getIterator()* da classe *XMLContent*.

XMLElementIterator – hasNext()

Determina se há outro elemento disponível.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Retorna

Tipo	Descrição
Booliano	Verdadeiro se outro elemento estiver disponível.

XMLElementIterator – next()

Retorna o próximo elemento no iterador.

Você não pode chamar `next()` sem primeiro chamar `hasNext()`.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
XMLElement	O próximo elemento XML.

XMLElement

Fornece métodos para iterar por meio de elementos "XML" e mapear valores para campos em uma tabela.

Você obtém um objeto `XMLElement` chamando o método `next()` de um objeto `XMLElementIterator`.

XMLElement – getIterator(cadeia de caracteres "xPath")

Retorna um objeto `XMLElementIterator` para o elemento "XML" com base no parâmetro especificado.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
xPath	Cadeia de caracteres	Uma expressão semelhante a xPath que especifica onde iniciar no objeto `XMLElement`.

Retorna

Tipo	Descrição
XMLElementIterator	Um objeto que pode ser usado para iterar elementos no objeto `XMLElement`.

XMLElement – getIteratorOverAllChildren()

Retorna um objeto `XMLElementIterator` que inclui todos os subelementos para o elemento "XML" com base no parâmetro especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
XMLElementIterator	Um objeto que pode ser usado para iterar elementos no objeto `XMLElement`.

XMLElement – valueFor(cadeia de caracteres "tableName", cadeia de caracteres "fieldName")

Especifica que o valor do elemento seja mapeado para o campo especificado na tabela especificada.

Chamar este método em um valor de elemento informa ao proxy que o valor desse elemento é mapeado para o campo especificado na tabela especificada. Dessa forma, o proxy verifica se o campo deve ser criptografado. Se o nomes da tabela e do campo forem desconhecidos, você pode chamar o método `valueFor()` em uma tabela e em um campo que serão atribuídos dinamicamente com base na solicitação.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
tableName	Cadeia de caracteres	O nome da tabela.
fieldName	Cadeia de caracteres	O nome do campo.

Retorna

Tipo	Descrição
vazio	

XMLElement – encodedQueryFor(cadeia de caracteres "tableName")

Especifica que o valor do elemento é uma consulta codificada para a tabela especificada.

Chamar esta função em um elemento informa ao proxy que o valor do elemento é uma Cadeia de caracteres de consulta codificada para a tabela especificada. O proxy analisa a consulta codificada e criptografa os campos dessa consulta que devem ser criptografados.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
tableName	Cadeia de caracteres	A tabela na qual você espera que a consulta seja executada.

Retorna

Tipo	Descrição
vazio	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

XMLElement – getName()

Retorna o nome do elemento.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
Cadeia de caracteres	O nome do elemento.

XMLElement – getAttributeValue(cadeia de caracteres "attribute")

Retorna o valor do atributo especificado.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
attribute	Cadeia de caracteres	Nome do atributo.

Retorna

Tipo	Descrição
Cadeia de caracteres	O valor do atributo.

JSON APIs

As JSON APIs podem ser usadas depois de chamar `getAsJsonContent()` no objeto `request` ou em uma propriedade `ParameterValue`.

Ao usar JSON APIs para gravar sua regra de criptografia, você pode seguir um formato geral:

1. Chame `getAsJsonContent()` no objeto `request`. Isso retorna um objeto iterável da classe `JsonNode` subjacente.
2. Chame `iterator()` ou `getIterator(cadeia de caracteres "xPath")` no objeto `JsonNode`. Isso retorna um objeto `JsonNodeIterator` que pode ser usado para iterar nós no objeto "JSON".
3. Chame o método `hasNext()` no objeto `JsonNodeIterator` para determinar se outro elemento está disponível.
4. Chame `next()` no objeto `JsonNodeIterator` para retornar o próximo elemento "JSON". Você não pode chamar `next()` sem primeiro chamar `hasNext()`.
5. Chame `valueFor(cadeia de caracteres "tableName", cadeia de caracteres "fieldName")` no elemento "JSON". Este método informa ao proxy que o valor desse

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

elemento é mapeado para o campo especificado na tabela especificada. Dessa forma, o proxy verifica se o campo deve ou não ser criptografado.

Nota:
Para determinar se você deseja chamar `valueFor(cadeia de caracteres "tableName", cadeia de caracteres "fieldName")` em um elemento "JSON", você pode usar o método `getName()` para retornar o nome do elemento.

Mapeamento para um campo-tabela conhecido na instância

Neste exemplo, a carga JSON é processada na instância para inserir registros na tabela de incidentes. O campo de descrição preenche "short_description" no incidente.

```
{
   data: {
      records: [
         {
            "name": "Test Record 1",
            "description": "Test Record 1 Description",
            "tag": "security"
         },
         {
            "name": "Test Record 1",
            "description": "Test Record 1 Description",
            "tag": "security"
         }],
      "query": "assigned_to=3D4860165813e63a00d00abd322244b092^category=vulnerability"
   },
   "source": "10.11.13.14"
}
```

A seguinte regra pode ser aplicada:

```
function sampleJsonAction1() {
   var jsonContent = request.getAsJsonContent();
   // This loop iterates over all description elements in the records array
   var jsonNodeIterator = jsonContent.getIterator('/data/records/description');
   while (jsonNodeIterator.hasNext()) {
      var jsonNode = jsonNodeIterator.next();
      jsonNode.valueFor('incident', 'short_decription');
   }
}
```

Esta ação itera por meio de nós **description** e solicita que o servidor proxy criptografe os valores e os insira em "incident.short_description" na instância.

Nota:
Esta regra encontra todos os nós **description** dentro da carga JSON. Se houver apenas uma ocorrência de um nó para criptografar, a regra ainda usará a estrutura "xPath" e "iterador". No entanto, ele itera apenas uma vez no loop.

Mapeamento para um campo-tabela desconhecido na instância

Neste exemplo, a regra itera sobre os **records**, mas não tem certeza de quais nós esperar. O único conhecido é que para cada objeto em **records**, os nós correspondem aos nomes das colunas especificadas no parâmetro de URL da tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A regra também especifica que, se a tabela for incidente, os dados no nó **description** devem ser criptografados e armazenados no campo "short_description" na instância.

```
function sampleJsonAction2() {
   var jsonContent = request.getAsJsonContent();
   var tableName = request.urlParam.table;
   // This first iterator will iterate over all record elements
   var jsonNodeIterator = jsonContent.getIterator('data/records');
   while (jsonNodeIterator.hasNext()) {
         encryptFieldsInRecord(jsonNodeIterator.next());
   }
}
function encryptFieldsInRecord(jsonNode) {
   //this time we want to iterate over all nodes
   var fieldIterator = jsonNode.iterator();
   while (fieldIterator.hasNext()) {
         var field = fieldIterator.next();
         var fieldname = childElement.getName();
         if (fieldName == 'description') {
            field.valueFor(tableName, 'short_description');
         } else {
            field.valueFor(tableName, fieldName);
         }
   }
}
```

Na função `encryptFieldsInRecord()`, o método `valueFor()` é chamado em uma tabela e em um campo que são atribuídos dinamicamente com base na solicitação. Mesmo que os nomes da tabela e do campo possam mudar, a regra solicita que o proxy verifique se o campo na tabela deve ser criptografado com base nas configurações de criptografia definidas.

Se o campo não estiver configurado para criptografia ou se o nome do nó não corresponder a um campo na tabela, o proxy ignorará esse nó. Se o nome do nó corresponder a um campo marcado para criptografia, o proxy criptografará o valor.

Uso de uma consulta codificada

```
function sampleJsonAction3() {
   var jsonContent = request.getAsJsonContent();
   var tableName = request.urlParam.table;
   // This first iterator will iterate over all record elements
   var jsonNodeIterator = jsonContent.getIterator('data');
   while (jsonNodeIterator.hasNext()) {
      var jsonNode = jsonNodeIterator.next();
      if (jsonNode.getName() == 'records')
         encryptRecors(jsonNodeIterator.next());
      else if (jsonNode.getName() == 'query')
         jsonNode.encodedQueryFor(tableName);
   }
}
function encryptRecords(jsonNode) {
   //we iterate over all fields in the node
   var recordIterator = jsonNode.iterator();
   while (recordIterator.hasNext()) {
      encryptFieldsInRecord(recordIterator.next());
   }
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
}
function encryptFieldsInRecord(jsonNode) {
   //this time we want to iterate over all nodes
   var fieldIterator = jsonNode.iterator();
   while (fieldIterator.hasNext()) {
         var field = fieldIterator.next();
         var fieldname = childElement.getName();
         field.valueFor(tableName, fieldName);
   }
}
```

Neste exemplo, a regra itera sobre **data**. Ao encontrar **records**, ele executa a mesma lógica do segundo exemplo, iterando sobre os campos em cada nó. Quando encontra o nó **query**, ele chama *`encodedQueryFor()`* para criptografar valores que devem ser criptografados na consulta.

JsonNode

Um objeto global que fornece métodos para iterar no conteúdo JSON.

Você pode acessar um objeto *`JsonNode`* chamando getAsJsonContent() em um objeto *`request`*.

Você acessa um conteúdo JSON em um parâmetro POST ou URL chamando request.postParms.<parameter name>.getAsJsonContent() ou request.urlParms.<parameter name>.getAsJsonContent().

JsonNode – getIterator(cadeia de caracteres "xPath")

Retorna um objeto *`JsonNodeIterator`* para o conteúdo JSON.

Este método só pode ser usado no nó raiz, mas pode ser usado para percorrer profundamente o objeto JSON. As travessias subsequentes devem usar o método *`iterator()`*.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
xPath	Cadeia de caracteres	Uma expressão xPath.

Retorna

Tipo	Descrição
JsonNodeIterator	Um objeto que pode iterar nós no objeto "JSON".

JsonNode – iterator()

Retorna um objeto *`JsonNodeIterator`* que itera em todos os nós secundários do nó atual.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Retorna

Tipo	Descrição
JsonNodeIterator	Um objeto que pode iterar nós no objeto "JSON".

JsonNode – getAsString()

Retorna o valor do nó atual como uma cadeia de caracteres.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
Cadeia de caracteres	O valor do nó atual.

JsonNode – getAsString(cadeia de caracteres "propertyName")

Retorna o valor da cadeia de caracteres à propriedade especificada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
propertyName	Cadeia de caracteres	Nome da propriedade.

Retorna

Tipo	Descrição
Cadeia de caracteres	O valor da propriedade.

JsonNode – getName()

Retorna o nome do atual nó JSON.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
Cadeia de caracteres	Nome do atual nó JSON.

JsonNode – valueFor(cadeia de caracteres "tableName", cadeia de caracteres "fieldName")

Especifica que a propriedade JSON seja mapeada para o campo especificado na tabela especificada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Chamar este método em uma propriedade JSON informa ao proxy que o valor dessa propriedade é mapeado para o campo especificado na tabela especificada. Dessa forma, o proxy decide se o campo deve ser criptografado. Se o nomes da tabela e do campo forem desconhecidos, você pode chamar o método `valueFor()` em uma tabela e em um campo que serão atribuídos dinamicamente com base na solicitação.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
tableName	Cadeia de caracteres	O nome da tabela.
fieldName	Cadeia de caracteres	O nome do campo.

Retorna

Tipo	Descrição
vazio	

JsonNode – encodedQueryFor(cadeia de caracteres "tableName")

Especifica que o valor da propriedade JSON é uma consulta codificada para a tabela especificada.

Chamar esta função em um nó JSON informa ao proxy que o valor é uma Cadeia de caracteres de consulta codificada para a tabela especificada. O proxy analisa a consulta codificada e criptografa os valores para os campos dessa consulta que devem ser criptografados.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
tableName	Cadeia de caracteres	A tabela na qual você espera que a consulta seja executada.

Retorna

Tipo	Descrição
vazio	

JsonNodeIterator

Você obtém um objeto `JsonNodeIterator` chamando os `métodos getIterator ()` ou `iterator ()` da classe `JsonNode`.

JsonNodeIterator – hasNext()

Determina se há outra propriedade disponível.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Retorna

Tipo	Descrição
Booliano	Verdadeiro se outra propriedade estiver disponível.

JsonNodeIterator – next()

Retorna a próxima propriedade no iterador.

Você não pode chamar `next()` sem primeiro chamar `hasNext()`.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

Retorna

Tipo	Descrição
JsonNode	O próximo `JsonNode`.

print(cadeia de caracteres "message")

Imprime uma mensagem no arquivo de log do wrapper: <proxy server directory>/logs/wrapper_<date>.log.

Este método está disponível somente em um script de ação de regra Edge Encryption.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
message	Cadeia de caracteres	A mensagem a ser gravada no arquivo de log do wrapper.

Retorna

Tipo	Descrição
vazio	

Palavras-chave proibidas

O proxy Edge Encryption valida scripts de regra de criptografia antes de salvar a regra. Muitas palavras-chave JavaScript não são permitidas em scripts de regra de criptografia.

Palavras-chave proibidas

Palavra-chave
__DIR__
__FILE__
__LINE__
__parent__

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Palavras-chave proibidas

Palavra-chave
__proto__
Error
eval
getClass
getPrototypeOf
Java
javax
javafx
JavaImporter
load
loadWithNewGlobal
new
Packages
Object
prototype
RegExp
setPrototypeOf
this
throw

Atributos do dicionário do Edge Encryption

Adicione atributos de dicionário a tabelas e campos para controlar como eles funcionam com o Edge Encryption.

Para definir um atributo do dicionário como verdadeiro, você deve inserir `attribute=true` no campo **Atributos**. Para adicionar um atributo de dicionário a um registro, consulte Altering tables and fields using dictionary attributes .

Edge Encryption excluído [edge_encryption_excluded]

Determina se o campo é excluído da criptografia.

Quando definido como `verdadeiro`, o campo ou a tabela não podem ser criptografados. Quando definido como `falso`, o campo ou a tabela podem ser criptografados.

- Valor: verdadeiro/falso
- Elemento de destino: campo ou tabela
- Valor padrão: falso

Edge Encryption habilitado [edge_encryption_enabled]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Determina se o campo está qualificado para criptografia por meio de uma configuração de criptografia.

Quando definido como `verdadeiro`, o campo está qualificado para criptografia. Quando definido como `falso`, o campo não está qualificado para criptografia. Como esse atributo é usado pelo sistema e não pode ser modificado, ele não é exibido para o usuário.

Nota:
Esse atributo não indica que um campo está criptografado nem aciona nenhuma lógica de criptografia no campo. Em vez disso, o atributo determina a possibilidade de o campo ser criptografado por um usuário.

- Valor: verdadeiro/falso
- Elemento de destino: campo
- Valor padrão: verdadeiro para campos de cadeia de caracteres

Texto não criptografado do Edge Encryption permitido [edge_encryption_clear_text_allowed]

Determina se os scripts do lado do servidor podem anexar dados não criptografados a uma cadeia de caracteres criptografada no campo para ações do usuário realizadas por meio do servidor proxy ou qualquer script automatizado do lado do servidor, como trabalhos agendados.

Quando definido como `verdadeiro`, é permitido anexar dados. Quando definido como `falso`, não é permitido anexar dados.

- Valor: verdadeiro/falso
- Elemento de destino: campo
- Valor padrão: falso

Separação de domínio e Edge Encryption

A separação de domínio é compatível em circunstâncias limitadas com Edge Encryption. Edge Encryption fornece a capacidade de criptografar dados de dentro do ambiente do cliente por meio do uso de configurações, regras e chaves específicas definidas no proxy Edge Encryption. O proxy Edge Encryption não reconhece o domínio e não é compatível a configurações específicas do domínio. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio.

Como a separação de domínio funciona no Edge Encryption

O Edge Encryption pode ser usado onde não são necessárias chaves, configurações e regras específicas de domínio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Integração de dados com Edge Encryption

Para integrar dados de terceiros com uma instância usando Edge Encryption, você deve rotear os dados por meio do servidor proxy Edge Encryption usando integrações compatíveis. As integrações compatíveis usam regras de criptografia do sistema de base que mapeiam dados em cada carga para campos em uma tabela.

Como carregar dados em campos marcados para criptografia

Edge Encryption não são compatíveis à importação ou exportação de dados para o Excel, CSV, XML ou outros tipos de arquivo de ou para campos com configurações de criptografia definidas.

ODBC Driver

Criptografe as solicitações e consulte os dados por meio do servidor proxy Edge Encryption usando o ODBC Driver.

Saiba mais: Integração do ODBC Driver do Edge Encryption

MID Server

Você pode configurar o MID Server para rotear dados por meio de um servidor proxy Edge Encryption. No entanto, algumas restrições se aplicam.

Saiba mais: Integração do MID Server do Edge Encryption

Serviços Web REST/SOAP

Use os serviços web SOAP/REST para atualizar ou recuperar dados de registro por meio do servidor proxy Edge Encryption.

Saiba mais: Serviços Web

Serviço Web JSONv2

Use as APIs do serviço Web JSONv2 para atualizar ou recuperar dados de registro por meio do servidor proxy Edge Encryption. As regras de criptografia do sistema base são compatíveis com APIs de recuperação e modificação de dados.

- Para inserir um único registro usando a API de modificação de dados, use os métodos `insert()` ou `insertMutiple()`.
- Para inserir múltiplos registros usando a API de modificação de dados, use o método `insertMutiple()`.

Saiba mais: Serviço Web JSONv2

Para criptografar dados de integrações de terceiros personalizadas não listadas acima, crie regras de criptografia personalizadas. Consulte Como definir uma regra de criptografia personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Como carregar anexos em registros marcados para criptografia

Os anexos podem ser carregados para tabelas com criptografia de anexo configurada usando serviços Web REST e SOAP.

Integração do ODBC Driver do Edge Encryption

Configure o ODBC Driver para consultar dados criptografados por Edge Encryption. O servidor proxy Edge Encryption criptografa as solicitações do ODBC Driver para a instância ServiceNow quando Edge Encryption está integrado ao ODBC Driver.

As respostas criptografadas da instância são descriptografadas por meio do servidor proxy Edge Encryption antes de passar para o ODBC Driver em sua rede.



Para uma integração bem-sucedida, o ODBC Driver deve confiar no certificado do servidor proxy Edge Encryption . Se o certificado do servidor proxy Edge Encryption for assinado por uma autoridade de certificação confiável para o ODBC Driver, o servidor proxy Edge Encryption será automaticamente confiável. No entanto, se uma autoridade de certificação confiável para o ODBC Driver não tiver assinado o certificado do servidor proxy Edge Encryption, você deverá importar o certificado autoassinado para o armazenamento confiável do ODBC.

Como importar um certificado autoassinado para o armazenamento confiável ODBC

Se uma autoridade de certificação confiável para o ODBC Driver não tiver assinado o certificado do servidor proxy Edge Encryption, você deverá importar um certificado autoassinado para o armazenamento confiável do ODBC. Você pode exportar o certificado do servidor proxy Edge Encryption e importá-lo para o armazenamento confiável do ODBC.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Para determinar se uma autoridade de certificação confiável pelo ODBC Driver assinou o certificado do servidor proxy Edge Encryption, execute o seguinte comando no diretório de armazenamento de chaves no diretório inicial do proxy para exibir uma lista de autoridades de certificação confiáveis pelo ODBC Driver:

```
keytool -keystore "<ODBC directory>\ip\Java\jre\lib\security\cacerts" -list
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

Na maioria dos casos, o cliente se conecta aos proxies Edge Encryption por meio de um balanceador de carga, portanto, o certificado seria o certificado configurado no balanceador de carga.

No caso em que não há balanceador de carga entre o cliente e o servidor proxy de borda, o certificado é o certificado apresentado pelo Edge Proxy e está configurado no arquivo *edgeencryption.properties*.

```
edgeencryption.proxy.https.port = 9090
edgeencryption.proxy.https.keystore.path = keystore/keystore
edgeencryption.proxy.https.keystore.password = password
edgeencryption.proxy.https.cert.alias = jetty
```

Para obter detalhes sobre como editar as propriedades, consulte Configurar propriedades adicionais no arquivo de propriedades do Edge Encryption

Procedimento

1. Mude para o diretório de armazenamento de chaves no diretório inicial do proxy.
2. Verifique o armazenamento de chaves do certificado autoassinado.
   a. Para verificar o armazenamento de chaves do certificado, você pode executar o seguinte comando para listar todos os itens no armazenamento de chaves.
   ```
   keytool -list -keystore keystore.jceks -storetype jceks -v
   ```
   b. Localize o alias de chave na lista de itens.
3. Usando o alias de chave, exporte o certificado para um arquivo .cer.
   ```
   keytool -export -alias <key alias> -keystore keystore.jceks -storetype jceks -rfc -file <file name>.cer
   ```
4. Mude para o seu diretório de armazenamento confiável do ODBC: ODBC\ip\Java\jre\lib\security\cacerts.
5. Importe o certificado para o seu armazenamento confiável ODBC.
   ```
   keytool -keystore cacerts -importcert -alias $<key alias> -file <file name>.cer
   ```

Como definir as propriedades do ODBC Driver

Defina as propriedades do ODBC Driver para rotear solicitações por meio do servidor proxy Edge Encryption.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento


1. No Windows, navegue até **Início** > **Programas** > **Console de gestão de ODBC da ServiceNow**.
2. Expanda a raiz da árvore do console para: ServiceNow ODBC Manager\Manager\<installation location>\Services\ServiceNow_ODBC\Data Source Settings\ServiceNow\IP Parameters.
3. Clique duas vezes no atributo **DataSourceIPProperties**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Altere o **valor** para o URL do servidor proxy Edge Encryption, como https://<IP address>:<port>

DataSourceIPProperties



5. Clique em **OK**.

O que Fazer Depois

O ODBC Driver agora está configurado para rotear solicitações para a instância por meio do servidor proxy Edge Encryption.

Integração do MID Server do Edge Encryption

Configure o MID Server para rotear dados por meio de um servidor proxy Edge Encryption.

Quando integrado ao MID Server, o servidor proxy Edge Encryption atua como endpoint do MID Server. Dessa forma, o servidor proxy Edge Encryption criptografa e descriptografa os dados que passam entre a instância ServiceNow e o MID Server.

Limitações ao integrar com o MID Server

Quando os dados do MID Server são configurados para passar pelo servidor proxy Edge Encryption, as seguintes limitações se aplicam:

- A criptografia dos campos de Fila do ECC não é compatível.
- Os dados criptografados não podem ser usados com Descoberta ou Mapeamento de serviços.

Como apontar o MID Server para o servidor proxy Edge Encryption

Para passar dados de MID Server por meio do servidor proxy Edge Encryption, atualize o arquivo de configuração MID Server para apontar MID Server para o servidor proxy Edge Encryption.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao configurar MID Server para passar pelo servidor proxy Edge Encryption, você não pode usar as propriedades do proxy da Web no arquivo de configuração MID Server para rotear o tráfego por meio do servidor proxy Edge Encryption para sua instância. Em vez disso, você deve definir o servidor proxy Edge Encryption como o endpoint de MID Server.

Procedimento

1. Navegue até o seu diretório local MID Server e abra o arquivo config.xml.
2. Encontre o elemento `<parameter name="url" value="https://YOUR_INSTANCE.service-now.com" />` e mude a propriedade de valor para o URL do seu servidor proxy Edge Encryption.
   Por exemplo, `http://hostname.mycompany.com:8081`
   Essa etapa direciona MID Server para passar o tráfego para o servidor proxy Edge Encryption em vez da instância. O servidor proxy Edge Encryption, por sua vez, criptografa todos os campos necessários e passa a carga para a instância.
3. Salve e feche o arquivo.
4. Se estiver em execução, reinicie MID Server.

Diagnóstico e desempenho do Edge Encryption

Monitore as tendências de desempenho do servidor proxy Edge Encryption e analise os erros gerados pelo servidor proxy Edge Encryption.

Desempenho do proxy de borda


Veja tendências-chave de desempenho do servidor proxy Edge Encryption usando o gráfico de proxy de borda definido na página inicial de desempenho ServiceNow. As tendências monitoradas incluem:

- Tempos de resposta máximo e médio entre o cliente, o servidor proxy e a instância.
- CPU, espaço em disco e uso de memória da máquina host.
- Latência máxima e média da rede entre o servidor proxy e a instância ServiceNow.

Nota:
Edge Encryption servidores proxy com nomes duplicados não reportam tendências de desempenho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Processamento de borda (máximo e médio)

Tempo máximo e médio em milissegundos para processar uma solicitação. Esses pontos de dados são tendências gerais ao longo do tempo.

- **Tempo total**: tempo para o servidor proxy receber uma solicitação de um cliente e enviar uma resposta. Esse ponto de dados é a soma dos pontos de dados subsequentes.
- **Resposta do proxy**: tempo para o servidor proxy processar uma resposta da instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Viagem de ida e volta entre instância e proxy**: tempo para o servidor proxy enviar uma solicitação para a instância e receber uma resposta. Inclui a latência de rede entre o servidor proxy e a instância e o tempo gasto pela instância para processar a solicitação.
- **Regras**: tempo para o servidor proxy avaliar uma solicitação usando regras de criptografia definidas.
- **Solicitação de proxy**: tempo para o servidor proxy processar uma solicitação do cliente e encaminhá-la para a instância.

Desempenho do proxy de borda (máximo e médio)

Percentual máximo e médio de recursos usados na máquina host.


- Uso de CPU
- Uso da memória
- Uso de disco

Latência do proxy de borda

Latência máxima e média da rede em milissegundos em um determinado ponto no tempo. A latência é determinada pelo tempo de ida e volta para um servidor proxy enviar um ping simples para a instância e receber uma resposta.

Relatórios de erro de proxy

Navegar até **Configuração de Edge Encryption** > **Diagnóstico e solução de problemas** > **Relatórios de erro de proxy** para exibir todos os erros do servidor proxy coletados nos últimos sete dias.



Os erros são coletados durante um período de um minuto. A cada minuto, um relatório de erro é gerado. O eixo vertical exibe o número de relatórios de erro nos últimos sete dias que incluem cada erro. Por exemplo, mesmo se o erro "DEFAULT_ERROR_CODE" for gerado várias vezes ao longo de um período de relatório de um minuto, a barra "DEFAULT_ERROR_CODE" atingirá apenas o número um no eixo **Número de relatórios de erro**.

Nessa exibição, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Clicar em cada barra de código de erro de proxy para ver o relatório sobre um único erro para cada servidor proxy. Nessa exibição, você pode clicar novamente na barra para exibir o texto de erro na tabela Estatística de proxy Edge Encryption [edge_encryption_stat]. Siga os links no texto de erro para ver mais informações e possíveis etapas de correção.
- Clique em **Outro** para ver a página dois do relatório de erro.

Nota:
Se você tiver mais de um servidor proxy com o mesmo nome, será exibido um único erro "DUPLICATE_PROXY_NAME" no Relatório de erro de proxy. Nenhum outro erro é relatado para servidores proxy com nomes duplicados. Se você encontrar este erro, certifique-se de que todos os servidores proxy tenham nomes exclusivos.

Recursos adicionais de monitoramento

A instância rastreia todos os proxies de criptografia. Cada servidor proxy Edge Encryption é registrado ao ser inicializado. A instância é notificada quando:

- Um novo servidor proxy Edge Encryption é inicializado.
- Um servidor proxy Edge Encryption foi encerrado intencionalmente.

Se um servidor proxy Edge Encryption tentar registrar-se com uma instância que não tenha Edge Encryption instalado, o proxy não será iniciado.

Todos os arquivos de configuração de criptografia são auditados. Os registros excluídos são auditados em todos os arquivos de configuração de criptografia. Os registros de auditoria são adicionados na tabela "sys_audit". Para exibir o histórico de um registro de configuração específico, exiba o registro e clique em **Histórico** > **Lista** no menu. O Trabalho de criptografia em massa não é auditado.

Use os seguintes recursos adicionais para monitorar seus servidores proxy.

Tabela	Descrição
Tentativas de inserção inválidas [sys_edge_encryption_invalid_insert_log]	Lista de tentativas de salvar os seguintes dados em campos criptografados: • Dados não criptografados. • Dados que não vieram de um proxy Edge Encryption. A instância rejeita e registra qualquer tentativa de salvar esses dados. Se você tiver a função de administrador de segurança, poderá exibir os logs na lista Tentativas de inserção inválidas.
Falhas de trabalho [sys_encryption_job_execution]	Uma lista de trabalhos que não foram executados com sucesso.
Logs do sistema	A instância verifica periodicamente se há mensagens de cada servidor proxy registrado. Se um servidor proxy não tiver enviado uma mensagem no intervalo de tempo necessário, um erro será registrado. A mensagem de log contém informações sobre o proxy de criptografia e a última vez em que o proxy fez ping na instância. Se a instância determinar que nenhum dos proxies de criptografia está online, uma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
	mensagem será registrada. Essas mensagens são adicionadas ao log do sistema.

Como desabilitar ou reduzir a coleta de estatísticas do Edge Proxy

Impeça que o servidor proxy Edge Encryption envie estatísticas do Conjunto de gráficos do Edge Proxy para a página inicial de Desempenho ServiceNow ou reduza a frequência da coleta de estatísticas.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou security_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao adicionar propriedades no arquivo de configuração edgeencryption.properties, você pode:

- Desabilitar o conjunto de gráficos do Edge Proxy.
- Alterar o intervalo durante o qual as estatísticas são coletadas pelo servidor proxy Edge Encryption. Por padrão, as estatísticas são coletadas a cada 30 segundos.

Procedimento

1. No diretório de instalação do servidor proxy, abra o arquivo de configuração edgeencryption.properties localizado na pasta <installation directory>/conf/.
2. Adicione uma das Propriedades do servidor proxy do Edge Encryption.
3. Reinicie o servidor proxy.

Como aumentar a depuração do registro em log para o proxy Edge Encryption

Aumente o nível de registro em log para interpretar os logs e depurar problemas com o proxy.

No momento, há três opções para aumentar a depuração do registro em log no proxy Edge Encryption. Aumentar o nível de registro em log para depurar problemas fornece informações ao suporte técnico para analisar o problema com o benefício de declarações de log mais detalhadas.

Dependendo do problema que está sendo depurado, configure a depuração do registro em log de uma das três maneiras:

- Depuração de problemas diferentes da conectividade SSL
- Métricas de tempo de registro em log para solicitações por meio do proxy
- Depuração de problemas com conectividade SSL entre o proxy Edge Encryption e a instância

Para todos os casos de depuração, você pode exibir e interpretar os logs por conta própria ou abrir um incidente para obter uma interpretação do suporte técnico da ServiceNow fornecendo a descrição do problema e como ele é reproduzido.

Depuração de problemas com a aplicação Edge Encryption diferente da conectividade SSL

Use este método para depurar problemas com a aplicação Edge Encryption, sem parar e reiniciar o proxy. Essas etapas aumentam o nível de registro em log e ajudam a solucionar problemas de causa raiz com mais declarações de log detalhadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Nota:
As mudanças feitas no arquivo $proxy_installation_location/conf/log4j2.properties são aceitas pelo proxy em cerca de 60 segundos após você fazer suas mudanças. Você não precisa reiniciar os proxies.

Procedimento

1. No arquivo $proxy_installation_location/conf/log4j2.properties, localize a seguinte linha.

```
logger.edge.level=info
```

2. Mude a linha acima para:

```
logger.edge.level=debug
```

3. Salve a mudança.
   Pode levar até 60 segundos para que a mudança seja aplicada, mas isso não requer uma reinicialização do proxy.
4. Reproduza seu problema.
5. Verifique se há declarações de log de depuração relacionadas à aplicação no arquivo $proxy_installation_location/logs/edgeencryption.log.

Resultado
Depois de fazer a mudança de propriedade, você pode ver detalhes adicionais no arquivo $proxy_installation_location/logs/edgeencryption.log. Quando terminar a depuração, reverta a mudança feita no arquivo $proxy_installation_location/conf/log4j2.properties.

Métricas de tempo de registro em log para solicitações por meio do proxy

Habilite uma métrica de tempo de registro em log para adicionar uma declaração de métrica para cada solicitação tratada pelo proxy Edge Encryption. Cada uma dessas declarações de métrica de tempo de registro em log contém informações úteis sobre a solicitação, como tempos de processamento e qual regra de criptografia foi usada.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Nota:

As demais configurações de registro em log são adicionadas ao arquivo $proxy_installation_location/conf/log4j2.properties. As mudanças feitas são aceitas dinamicamente pelo proxy em cerca de um minuto após as mudanças no arquivo serem feitas. Dessa forma, você não precisa reiniciar os proxies.

Procedimento

1. Modifique o arquivo $proxy_installation_location/conf/log4j2.properties adicionando as seguintes linhas no fim do arquivo

```
appender.timinglog.type=RollingFile
appender.timinglog.name=TimingLog
appender.timinglog.fileName=../logs/edgenetwork.log
appender.timinglog.filePattern=../logs/$
${date:yyyy-MM}/edgenetwork-%d{yyyy-MM-dd-HH}-%i.log.gz
appender.timinglog.layout.type=PatternLayout
appender.timinglog.layout.pattern=%d [%t] %-5p %m%n
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
appender.timinglog.policies.type=Policies
appender.timinglog.policies.size.type=SizeBasedTriggeringPolicy
appender.timinglog.policies.size.size=500MB
appender.timinglog.strategy.type=DefaultRolloverStrategy
appender.timinglog.strategy.max=4

logger.timing.name=com.snc.edgeencryption.metrics.EdgeEncryptionTimingMetricCache
logger.timing.level=debug
logger.timing.additivity=false
logger.timing.appenderRef.rolling.ref=TimingLog
```

2. Salve o arquivo.

Resultado

Depois que o arquivo log4j.properties é salvo, os seguintes tipos de mensagens aparecem no arquivo de log $proxy_installation_location/logs/edgenetwork.log para tempos de rede.

```
2022-07-21 12:56:15,783 [qtp1971991758-7700] DEBUG
 com.snc.edgeencryption.metrics.EdgeEncryptionTimingMetricCache -
 request_uri=/api/now/ui/presencesysparm_auto_request=true&cd=1658433375754
 request_method=POST client_request_received="2022-07-21 12:56:15,015"
 proxy_request_processing_time=6 all_rules_processing_time=0
 rule_executed="REST JSON" rule_execution_time=1 proxy_instance_round_trip=14
 proxy_response_processing_time=1 total_time_from_proxy=21 reponse_code=201
 glide_user=SCv3_1:BAz1ZK7ee9XoroG2nvMlixHpgTvsT4fY2bwQvnH2WdU=:y5HGsTTqo3Pjq6
G0xk4LoazCwCiWRJk4/6SpbXuBzqg=:6816f79cc0a8016401c5a33be04be441
 jsessionid_suffix=037A66
```

Os valores nas mensagens de log são os seguintes:

```
request_uri: The URI being requested

request_method: The HTTP method being used, for example, GET, POST, PUT, PATCH,
 DELETE

client_request_received: The timestamp noting when the HTTP client request arrived at the
 Edge proxy

proxy_request_processing_time: How long the Edge proxy took to process the request in
 milliseconds

all_rules_processing_time: Total time it took to execute all of the Edge Encryption rules for the
 request in milliseconds

rule_executed: The name of the encryption rule that was executed

rule_execution_time: How long it took to execute listed rule_executed in milliseconds

proxy_instance_round_trip: The time from when the Edge proxy sent the request to the instance
 until the instance sent the response and was received by the edge proxy in milliseconds

proxy_response_processing_time: How long the Edge proxy took to process the response in
 milliseconds

total_time_from_proxy: The total time from when the Edge proxy received the request from the
 client and returned the response to the client in milliseconds
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

response_code: HTTP response code

glide_user: The glide_user cookie value

jsessionid_suffix: The JSession cookie suffix associated with the request

Como depurar problemas com conectividade SSL entre o proxy Edge Encryption e a instância

Use este método para depurar problemas com conectividade SSL entre o proxy Edge Encryption e sua instância, como falha de acesso à instância por meio do proxy. Essas etapas aumentam o registro em log e ajudam a encontrar declarações de log detalhadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Nota:
A depuração de conectividade SSL só é relevante ao solucionar problemas do tipo de conectividade TLS. Na prática, isso não é comum e raramente necessário.

Procedimento

1. Interrompa o servidor proxy.
2. Adicione a seguinte linha ao arquivo $proxy_installation_location/conf/wrapper.conf, que é uma propriedade de inicialização do Java:

   wrapper.java.additional.<next available number in sequence> = -Djavax.net.debug=all

   Por exemplo:

   For example: wrapper.java.additional.4 = -Djavax.net.debug=all

3. Salve a mudança e reinicie o servidor proxy.
4. Reproduza seu problema de conectividade.

Resultado

Depois de reproduzir a depuração do problema, as declarações do log relacionadas à troca de SSL podem ser encontradas no arquivo $proxy_installation_location/logs/wrapper_<current date>.log. Quando terminar a depuração, você pode remotamente fazer o registro em log adicional removendo ou comentando a linha criada nas etapas anteriores.

Criptografia de banco de dados

A ServiceNow® oferece criptografia de banco de dados (DBE) e métodos de criptografia de disco completo para clientes com obrigações estatutárias de proteção de dados que podem exigir proteção em repouso para todos os dados.

Importante:
A partir da versão Washington DC, o Database Encryption está sendo preparado para descontinuação futura. A Criptografia da nuvem é a solução de substituição para criptografia de dados em repouso. Para obter detalhes, consulte Criptografia da nuvem com gerenciamento de chave

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar	Solicitação	Referência
		
Conheça os principais recursos e o valor comercial da Criptografia de banco de dados.	Saiba mais sobre como solicitar rotação de chaves do banco de dados.	A DBE-CCS (Database Encryption with Customer-Controlled Switch, Criptografia de banco de dados com switch controlado pelo cliente) é uma solução de criptografia que criptografa todos os dados em repouso quando eles não estão em uso no banco de dados.

Explorando a criptografia de banco de dados

A ServiceNow® oferece criptografia de banco de dados (DBE) e métodos de criptografia de disco completo para clientes com obrigações estatutárias de proteção de dados que podem exigir proteção em repouso para todos os dados.


Importante:
A partir da versão Washington DC, o Database Encryption está sendo preparado para descontinuação futura. A Criptografia da nuvem é a solução de substituição para criptografia de dados em repouso. Para obter detalhes, consulte Criptografia da nuvem com gerenciamento de chave

A Criptografia de banco de dados permite que todos os dados sejam protegidos com criptografia AES-256 simétrica, esteja o banco de dados online ou offline. Da perspectiva da ServiceNow AI Platform, todos os fluxos de dados são descriptografados.

- A Criptografia de banco de dados oferece suporte a todos os dados armazenados para serem criptografados em tempo real, fornecendo proteção para os dados on-line e off-line sem perda de funcionalidade.
- A criptografia de disco completo protege os dados off-line em caso de perda ou roubo de disco.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Com a criptografia de banco de dados, todos os dados armazenados são criptografados e os registros ou tabelas individuais são descriptografados na memória enquanto são acessados. Os dados novos ou alterados são criptografados conforme são inseridos em uma tabela e os arquivos de log de atividade associados (bin, refazer, desfazer e erro) também são criptografados.

A criptografia de banco de dados é transparente para os usuários, sem perda de funcionalidade. Ao usar este recurso, todas as instâncias são criptografadas, junto com o tráfego de replicação e os backups. A clonagem de instância ainda está disponível com um impacto mínimo no desempenho de até 5% para usar a Criptografia de banco de dados. As instâncias novas e existentes em versões compatíveis do ServiceNow AI Platform podem aproveitar a criptografia do banco de dados.

Conforme ilustrado, ServiceNow armazena e gerencia chaves usando uma hierarquia de chave de três níveis:



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Uma chave AES-256 específica do cliente é criada pelo mecanismo de banco de dados e é usada para criptografar os dados.
2. Uma segunda chave AES-256 específica do cliente é criada pelo mecanismo de banco de dados e usada para proteger a chave de primeiro nível.
3. Uma terceira chave AES-256 é criada e armazenada nos dispositivos de gerenciamento de chaves validados FIPS 140 nos datacenters da ServiceNow. Esta chave protege a chave de segundo nível e é exclusiva por instância de cliente.

A ServiceNow AI Platform também oferece suporte à criptografia de banco de dados com um comutador fornecido pelo cliente, DBE com CCS. Essa é uma solução de criptografia que criptografa todos os dados em repouso quando não estão em uso no banco de dados. Ela usa criptografia AES padrão do setor sem afetar a funcionalidade. O banco de dados criptografa os dados conforme eles são gravados no disco e descriptografa os dados conforme eles são lidos do disco. Isso significa que as aplicações sempre terão os dados em um estado não criptografado para executar a lógica e as funções necessárias.

Nota:
A criptografia de banco de dados não é compatível com instâncias no local.

Se estiver usando suas próprias chaves de criptografia de banco de dados, consulte Criptografia de banco de dados com comutador controlado pelo cliente.

Solicitar rotação de chaves do banco de dados

Gire a chave do banco de dados anualmente ou conforme necessário enviando uma solicitação ao suporte.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Importante:
A partir da versão Washington DC, o Database Encryption está sendo preparado para descontinuação futura. A Criptografia da nuvem é a solução de substituição para criptografia de dados em repouso. Para obter detalhes, consulte Criptografia da nuvem com gerenciamento de chave

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A rotação de chave ocorre à noite nas 24 horas anteriores à data de expiração e não interrompe o serviço da instância.

Nota:
Atualmente, a rotação de chave está disponível somente nos ambientes ServiceNow Comercial, GCC (Government Community Cloud), França e Cingapura.

Procedimento

Entre em contato com o Suporte e atendimento ao cliente para solicitar qualquer uma das seguintes ações de rotação:

- Inscrever-se para executar a rotação anual de chaves em todas as instâncias designadas.
- Obter um relatório histórico das últimas três rotações de chave contendo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Nome da instância
- Nome e versão da chave.
- Datas e horários de rotação.

- Programar uma rotação de chave antecipada fora da rotação anual agendada.

Criptografia de banco de dados com comutador controlado pelo cliente

A DBE-CCS (Database Encryption with Customer-Controlled Switch, Criptografia de banco de dados com switch controlado pelo cliente) é uma solução de criptografia que criptografa todos os dados em repouso quando eles não estão em uso no banco de dados.

Importante:

A Criptografia de banco de dados com comutador controlado pelo cliente iniciou seu processo de fim de vida útil e atingiu os marcos de fim de venda e fim de renovação a partir da versão Yokohama. Para obter suporte à criptografia de dados em repouso, consulte Criptografia da nuvem com gerenciamento de chave.

Visão geral

A Criptografia de banco de dados com comutador controlado pelo cliente usa criptografia AES padrão do setor, sem impacto na funcionalidade. O banco de dados criptografa os dados conforme eles são gravados no disco e são descriptografados pelo banco de dados conforme são lidos do disco. As aplicações sempre têm os dados em um estado não criptografado para executar a lógica e as funções necessárias.

O DBE-CCS utiliza tecnologia nativa do banco de dados, geralmente chamada de Tablespace Encryption ou Transparent Data Encryption. Para obter mais detalhes sobre a tecnologia, consulte o site MariaDB em "Criptografia de Tablespace".

O DBE-CCS requer que você configure um endpoint REST HTTPS que fornece periodicamente a chave secreta para a instância ServiceNow. O endpoint do CCS retorna a chave secreta do cliente criptografada com a chave pública da instância do banco de dados.

Endpoint do cliente

Importante:
Sua organização é a única responsável pela configuração e manutenção do endpoint do CCS. A especificação do endpoint do cliente é fornecida em KB0789788 .

Um parceiro de tecnologia da ServiceNow, Fortanix, está disponível para implementar o endpoint do cliente para você. Entre em contato diretamente com o parceiro de tecnologia para obter detalhes da integração. Para saber mais, consulte Como usar o Fortanix Data Security Manager com a ServiceNow .

Compatível com várias versões ServiceNow

Importante:
A Criptografia de Banco de Dados é uma oferta de infraestrutura paga independente de versão. Ela pode ser aplicada a qualquer versão com suporte e a instâncias novas ou existentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Outras referências

Consulte essas referências para obter informações adicionais sobre DBE com CCS:

Referência	Descrição
KB0993681	Architecture of Database Encryption Customer Controlled Switch (Arquitetura da criptografia de banco de dados com comutador controlado pelo cliente)
KB0789788	Guia de implementação da DBE com CCS

Nota:
Para acessar artigos da base de conhecimento, você deve primeiro realizar a autenticação em Now Support.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de acessos

O Gerenciamento de acesso permite que você tenha acesso à instância do ServiceNow® com segurança.

Acesso de confiança zero




O Zero Trust Access garante que todos os acessos a aplicações e dados sejam concedidos com base em privilégio mínimo, após a verificação da identidade do usuário e uma avaliação de risco.

Separação de domínios



Com ServiceNow AI Platform Os provedores de serviço (SPs) podem fornecer aos clientes uma integração mais rápida, atender à conformidade e proteger seus dados usando a separação de domínios.

Autenticação




A autenticação da ServiceNow valida a identidade de um usuário que acessa uma instância e, em seguida, autoriza o usuário a recursos que correspondem à função do usuário ou função de trabalho.

ACL



As regras para listas de controle de acesso (ACLs) restringem o acesso aos dados exigindo que os usuários passem por um conjunto de requisitos antes que possam interagir com eles.

Filtragem de dados



Use a filtragem de dados para controlar o acesso a tabelas e registros com base nos atributos do assunto ao executar consultas de leitura.

Funções de segurança



Funções de segurança fornecem segurança extra, de forma que cada usuário deve ter pelo menos uma função para que a instância possa distinguir entre usuários internos e externos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conexões e credenciais



As credenciais e as informações de conexão são necessárias para obter acesso a um computador ou dispositivo de rede para Descoberta, Mapeamento de serviços e Gestão de nuvem ou para executar o trabalho usando a Orquestração.

Controle de acesso da ServiceNow



O plug-in SNC Access Control permite que você controle quais funcionários do Atendimento ao cliente e suporte podem acessar sua instância e quando.

Zero Trust Access (ZTA)

O ZTA (Zero Trust Access, acesso de confiança zero) é um modelo de segurança que pressupõe que nenhum usuário ou dispositivo é confiável por padrão.

Explorar



Ativar



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conheça os recursos e o valor comercial do Zero Trust Access.

Entenda como ativar o acesso Zero Trust.

Configurar



Configurar o acesso Zero Trust.

Referência - Propriedades



Saiba mais sobre as propriedades no acesso Zero Trust.

Tradução automática

Explorar o Zero Trust Access

O ZTA (Zero Trust Access, acesso de confiança zero) é um modelo de segurança que pressupõe que nenhum usuário ou dispositivo é confiável por padrão.

O ZTA garante que todos os acessos a aplicações e dados sejam concedidos com base em privilégio mínimo, após a verificação da identidade do usuário e uma avaliação de risco.


Política de acesso à sessão baseada em confiança zero

ServiceNow A Política de acesso à sessão baseada em confiança zero permite que as organizações reduzam dinamicamente os privilégios do usuário em uma sessão da Web com base em vários fatores, incluindo endereço IP, localização, método de autenticação, funções do usuário, grupo, presença de MFA e atributos compartilhados pelo Provedor de identidade (IDP). Isso pode ajudar a proteger as organizações contra acessos não autorizados e violações de dados, mesmo quando usuários com altos privilégios acessam aplicativos a partir de dispositivos ou locais não confiáveis.

Zero Trust - acesso à sessão baseada em política

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Permite que os administradores de segurança reduzam o acesso dos usuários a sessões baseados em endereço IP, localidade, atributos do Provedor de identidade e atributos de usuários usando políticas de autenticação adaptável.



Nota:

- As configurações de Acesso à sessão só podem ser realizadas com a função `security_admin`. Promova sua função para `security_admin`.
- O Acesso à sessão não é compatível com integrações.
- O Acesso à sessão não tem impacto se a função reduzida ou limitada não for atribuída a um usuário. Nesse caso não haverá mudanças na sessão conectada. O usuário continuará acessando a instância com os privilégios atribuídos.
- O Acesso à sessão não tem impacto enquanto o usuário estiver conectado à instância e, simultaneamente, o administrador configurar a política. O usuário precisa encerrar a sessão para que a política seja aplicada.
- O acesso à sessão não é impactado quando o usuário está em uma rede confiável e, posteriormente, muda para uma VPN (mudança de local ou rede) em uma sessão.
- O Acesso à sessão é imposto no momento do login. Mudanças nos parâmetros de risco durante a sessão não resultarão na redução do acesso. Por exemplo, um usuário que sair da rede corporativa para uma rede não confiável após estabelecer a sessão não terá seu acesso reduzido. Isso é, a menos que o usuário encerre a sessão e faça login novamente.
- Recurso de acesso à sessão (acesso zero trust - ZTA), funções como `snc_internal` e. `snc_external` não pode ser removido.
- O recurso Acesso à sessão (acesso zero trust - ZTA) não remove uma função do `sys_user_has_role` ou a tabela de associação do grupo de usuários. Com base na política ZTA, ele estabelece a sessão do usuário com funções reduzidas ou limitadas.
- Os scripts em execução no contexto do sistema não honrarão as funções da sessão do ZTA.

Caso de uso

A seguir você encontrará alguns casos de uso do Zero Trust Access:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Reduza os privilégios com base no risco associado à sessão. Por exemplo, um usuário com função de executante que faz login de fora da rede confiável pode ser configurado para ter somente a função de solicitante para a sessão.
- Reduza o acesso com base na resposta do IDP para uma sessão de usuário se ele estiver usando um dispositivo não confiável. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo do provedor de identidade para acesso à sessão.

Esse rebaixamento de função garante que o usuário não tenha outras permissões em uma sessão. Quando o usuário fizer login de uma rede confiável, todas as permissões serão atribuídas a essa sessão.

Várias condições de IP e várias atribuições de função ou grupo podem ser definidas como parte da política.

Zero Trust Access - Dispositivos móveis

Você pode usar a política Zero Trust Access - Acesso à sessão na política Autenticação adaptável para reduzir as funções ou os privilégios da sessão específica em dispositivos móveis.

Você pode ativar o Zero Trust Access – Acesso à sessão em dispositivos móveis habilitando **glide.authenticate.session_access.mobile.enabled** na tabela de propriedades do sistema.

Para usar o Zero Trust Access – Acesso à sessão em dispositivos móveis com os atributos de IDP, basta configurar o campo **glide.authenticate.session_access.mobile.refresh_token_interval**. Isso permitirá que os administradores controlem com eficácia o acesso à sessão com base no token de atualização.

Para obter mais informações, consulte Configure Zero Trust Access for mobile .

Ativar Zero Trust Access

Ative o. **Zero Trust - Acesso à sessão baseado em política** `com.snc.zero_trust_session_access` Plug-in para permitir que os administradores de segurança reduzam ou limitem o acesso do usuário em uma sessão com base no endereço IP, localização, atributos do provedor de identidade e atributos do usuário usando políticas de autenticação adaptável.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tipo de plug-in: pago e requer licença.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in **Zero Trust - Acesso de sessão baseado na política** (`com.snc.zero_trust_location_access`) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Configurar função de acesso à sessão

Configure o Acesso à sessão para reduzir o acesso de usuários a sessões baseadas em IP, localidade, atributos do Provedor de identidade e atributos de usuários usando políticas de autenticação adaptável.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Nota:

- As configurações de Acesso à sessão só podem ser realizadas com a função security_admin. Promova sua função para security_admin.
- O Acesso à sessão não é compatível com integrações.
- O Acesso à sessão não tem impacto se a função reduzida ou limitada não for atribuída a um usuário. Nesse caso não haverá mudanças na sessão conectada. O usuário ainda continuará acessando a instância com os privilégios atribuídos.
- O Acesso à sessão não tem impacto enquanto o usuário estiver conectado à instância e, simultaneamente, o administrador configurar a política. O usuário precisa encerrar a sessão para que a política seja aplicada.
- O Acesso à sessão é imposto no momento do login. Mudanças nos parâmetros de risco durante a sessão não resultarão na redução do acesso. Por exemplo, um usuário que sair da rede corporativa para uma rede não confiável após estabelecer a sessão não terá seu acesso reduzido. Isso é, a menos que o usuário encerre a sessão e faça login novamente.
- Recurso de acesso à sessão (acesso zero trust - ZTA), funções como snc_internal e. snc_external não pode ser removido.
- O recurso Acesso à sessão (acesso zero trust - ZTA) não remove uma função do sys_user_has_role ou a tabela de associação do grupo de usuários. Com base na política ZTA, ele estabelece a sessão do usuário com funções reduzidas ou limitadas.
- Os scripts em execução no contexto do sistema não honrarão as funções da sessão do ZTA.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Acesso de confiança zero** > **Configurações de função de acesso à sessão**.
2. Para criar uma configuração de função de acesso à sessão, selecione **"Novo"**.
3. No formulário, preencha os campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Configuração de função de acesso à sessão

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração
Descrição	Descrição resumida da configuração
Política	Escolha a política de autenticação adaptável. Use o ícone de pesquisa para exibir a lista de políticas.
Ação	**"Remover funções"** ou **"Limitar funções"**. ○ **Remover funções**: quando o usuário configurado está conectado, a lista de funções fornecida na função ou na Lista agrupada é removida da sessão. ○ **Limitar a funções**: quando o usuário configurado está conectado, somente as funções selecionadas são fornecidas ao usuário e todas as outras funções são removidas da sessão.
Lista de funções	Escolha as funções na lista de funções.
Lista agrupada	Escolha as funções na Lista agrupada que você deseja remover ou limitar ao usuário.

4. Selecione **"Enviar"**.

O login para usuários com base nos países configurados ocorre da seguinte forma:

- Em **Remover funções**, os usuários dos países configurados com as funções selecionadas não mais têm essas funções para a sessão.
- Em **Limitar funções**, os usuários dos países configurados com as funções selecionadas só têm essas funções para a sessão.



Para aprender mais sobre como remover ou limitar funções de uma sessão com um exemplo de caso de uso, consulte Tutorial: usar o acesso Zero Trust.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema de acesso Zero Trust

Use as propriedades do sistema para habilitar e personalizar o acesso Zero Trust para atender aos seus requisitos de segurança.

Propriedades



Propriedades do sistema de acesso Zero Trust

Propriedade	Descrição
Habilitar o acesso à sessão Zero Trust	Opção que permite que administradores usem o recurso de Acesso à sessão Zero Trust. O valor padrão é falso.
Habilitar registro em log de depuração para Acesso à sessão de Zero Trust	Opção para habilitar registro em log de depuração para acesso à sessão Zero Trust.
Preferência para remover/limitar funções em caso de conflito. Sempre que uma função comum fizer parte do conjunto de funções de remover e limitar, a precedência será decidida com base nessa propriedade.	**Remover funções** ou **Limitar funções**.
O número de dias após o qual os dados de auditoria de acesso à sessão serão excluídos. O valor padrão é 30 dias e o máximo é de 180 dias.	Por padrão, são 30 dias.
O número de segundos após os quais o token de atualização será revogado se a política de acesso à sessão estiver usando atributos de IdP. Deve ser um valor entre a vida útil do token de acesso e a vida útil do token de atualização. O valor padrão é de 1.800 segundos.	O valor padrão é de 1.800 segundos.
Informações a serem exibidas quando alguns privilégios forem removidos da sessão de um usuário.	Descrição que você deseja exibir para os usuários em relação à limitação ou remoção de privilégios. Descrição de exemplo: Com base nas políticas de segurança definidas pelo administrador, algumas de suas funções foram removidas desta sessão. Entre em contato com o administrador para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Auditorias de acesso à sessão

As auditorias de acesso à sessão exibem os logs de Acesso à sessão e as informações relacionadas à sessão de um usuário.

Auditorias

A auditoria de Acesso à sessão exibe as informações de auditoria da seguinte forma:

Nota:
Use a propriedade `glide.authenticate.session_access.log_audit_event` para preencher as informações de auditoria.



Auditorias de acesso à sessão

Campo	Descrição
Usuário	Detalhes do usuário.
ID da Sessão	Detalhes sobre a sessão exibidos como um ID exclusivo.
Cliente Mobile	Os detalhes do cliente móvel. **ServiceNow Agent** (Now Agent) e **Solicitação da ServiceNow** (Now Mobile).
Políticas de acesso à sessão aplicadas	A políticas de Acesso à sessão que é aplicada.
Funções a serem removidas	Funções que foram removidas do usuário durante o registro em log.
Limitar às funções	Funções que foram limitadas para o usuário durante o registro em log.
Lista agrupada para remover funções	Informações sobre o grupo que removeu as funções do usuário.
Lista agrupada para limitar funções	Informações sobre o grupo que limitou as funções do usuário.
Cliente Mobile	Detalhes do usuário conectado pelo dispositivo móvel que teve o acesso reduzido ou removido.
Atributo de IdP	O IDP que foi usado para essa sessão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Auditorias de acesso à sessão

Campo	Descrição
Endereço IP	Detalhes do endereço IP usado pelo usuário para fazer login.
Criado em	Detalhes da data e hora do registro do usuário criado.

Tutorial: usar o acesso Zero Trust

Procedimento para usar o recurso acesso Zero Trust em um caso de uso de ponta a ponta.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Habilite a propriedade **habilitar acesso à sessão**.

Nota:

- As configurações de Acesso à sessão só podem ser realizadas com a função security_admin. Promova sua função para security_admin.
- O Acesso à sessão não é compatível com integrações.
- O Acesso à sessão não tem impacto se a função reduzida ou limitada não for atribuída a um usuário. Nesse caso não haverá mudanças na sessão conectada. O usuário ainda continuará acessando a instância com os privilégios atribuídos.
- O Acesso à sessão não tem impacto enquanto o usuário estiver conectado à instância e, simultaneamente, o administrador configurar a política. O usuário precisa encerrar a sessão para que a política seja aplicada.
- O Acesso à sessão é imposto no momento do login. Mudanças nos parâmetros de risco durante a sessão não resultarão na redução do acesso. Por exemplo, um usuário que sair da rede corporativa para uma rede não confiável após estabelecer a sessão não terá seu acesso reduzido. Isso é, a menos que o usuário encerre a sessão e faça login novamente.
- Recurso de acesso à sessão (acesso zero trust - ZTA), funções como snc_internal e. snc_external não pode ser removido.
- O recurso Acesso à sessão (acesso zero trust - ZTA) não remove uma função do sys_user_has_role ou a tabela de associação do grupo de usuários. Com base na política ZTA, ele estabelece a sessão do usuário com funções reduzidas ou limitadas.
- Os scripts em execução no contexto do sistema não honrarão as funções da sessão do ZTA.

O Acesso à sessão é um recurso que permite aos administradores reduzir ou restringir dinamicamente um conjunto de funções para o usuário quando ele estiver tentando fazer login na instância a partir de ambientes diferentes, como logins de redes não confiáveis, dispositivos diferentes e assim por diante.

O acesso à sessão pode ser controlado pela política criada e pela ação selecionada ao executar a configuração. Estes são alguns dos cenários:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Quando a política for verdadeira e a ação de funções estiver definida como **"Remover funções"**, as funções selecionadas e as funções secundárias associadas serão removidas para o usuário ao tentar fazer login na instância.
- Quando a política for verdadeira e a ação de funções estiver definida como **"Limitar às funções"** somente as funções selecionadas e suas funções secundárias associadas serão atribuídas ao usuário ao tentar fazer login na instância.

O procedimento a seguir explica uma configuração ponta a ponta da configuração de acesso à sessão com base na qual a função é limitada ao usuário que está fazendo login na instância. Da mesma forma, você também pode remover funções selecionando a opção **"Remover funções"** durante a configuração.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Acesso à sessão** > **Configurações de função de acesso à sessão**.
2. Na página "Configurações de função de acesso à sessão", selecione **"Novo"**.
3. Para limitar qualquer função do usuário, preencha os campos a seguir no formulário:
   - Nome
   - Descrição
   - Política
   - Ação
   - Lista de funções
   - Lista agrupada

   a. Escolha **"Limitar às funções"** para limitar as funções do usuário.
   Por exemplo: **itil**.

   b. Escolha a função **conhecimento** na lista de funções.

   c. Escolha a **Política**.

   Você pode criar a política de Acesso à sessão usando uma política de autenticação e critérios de filtro (função, grupo, IP, local) com políticas de entrada e condições.


   Use a política na configuração de Acesso à sessão. Por exemplo, se quiser limitar a função (conhecimento) do usuário que faz login fora do local (nesse caso, Austrália).

   d. Escolha a Ação como **"Limitar às funções"**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando a política for verdadeira, somente as funções selecionadas e suas funções secundárias associadas estarão disponíveis ao usuário ao tentar fazer login na




instância.

e. Selecione **Enviar**.

Da mesma forma, você pode escolher o grupo na Lista agrupada para restringir ou remover funções dos usuários dentro do grupo.

Quando o usuário faz login na instância fora da Austrália, somente a função de **Conhecimento** e suas funções secundárias associadas são atribuídas à sessão registrada e outras funções do usuário são restritas.

Após o login, o usuário receberá a seguinte mensagem de erro na plataforma no seu perfil:



O usuário deve entrar em contato com os administradores e fornecer o ID de correlação para averiguação.

Nota:
O ID de correlação é o sys_id do registro de auditoria correspondente na tabela de auditoria de acesso à sessão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure o atributo do provedor de identidade para acesso à sessão

Use o atributo Provedor de identidade (IdP) criado a partir da resposta SAML (Security Assertion Markup Language) e do OpenID Connect (OIDC) para remover ou restringir o acesso à sessão do usuário à instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Habilite a **propriedade habilitar acesso à sessão**.

Nota:
Para usar a configuração de função de acesso à sessão, se promova como `security_admin`.

O acesso à sessão pode ser controlado pela política criada e pela ação selecionada ao executar a configuração. Estes são alguns dos cenários:

- Quando a política for verdadeira e a ação de funções estiver definida como **Remover funções** junto com a entrada e a condição do atributo IDP, as funções selecionadas e suas funções secundárias associadas serão removidas para o usuário ao tentar fazer login na instância.
- Quando a política for verdadeira e a ação de funções estiver definida como **Limitar às funções** junto com a entrada e a condição do atributo IDP, as funções selecionadas e suas funções secundárias associadas serão atribuídas ao usuário ao tentar fazer login na instância.

O procedimento a seguir mostra as etapas para configurar o atributo IDP a partir da resposta do SAML, uma entrada de política para controlar o acesso à sessão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Acesso à sessão** > **Configurações de função de acesso à sessão**.
2. Na página “Configurações de função de acesso à sessão”, selecione **“Novo”**.
3. Para remover qualquer função do usuário, preencha os campos a seguir no formulário:
   - Nome
   - Descrição
   - Política
   - Ação
   - Lista de funções
   - Lista agrupada

   a. Escolha **“Remover funções”** para remover funções do usuário.
   Por exemplo: **itil**.

   b. Escolha a função **itil** na lista de funções.

   c. Escolha a **Política**.
   Para saber mais sobre como criar políticas usando diferentes critérios de filtro com a criação de política de Autenticação adaptável, consulte Critérios de filtro.

   d. Escolha Ação como “Remover funções”.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando a política for verdadeira e a ação de funções estiver definida como **"Remover funções"**, as funções selecionadas serão removidas para o usuário ao tentar fazer login na instância.

e. Na Entrada de política, crie a Entrada de política e a Condição de política.
Por exemplo:

- **Entrada de política**: atributo de pontuação de risco do Okta (IDP).
- **Condições da política**: condição de pontuação de risco definida entre 60 a 80.



Com base nesta configuração, quando o valor do atributo de pontuação de risco do Okta (IDP) passar de 80, o usuário não será autenticado com as funções (**funcionário**) e suas funções secundárias que foram removidas da instância, sendo autenticado somente com outras funções atribuídas. Se a pontuação de risco estiver entre 60 e 80, o usuário será autenticado na instância com todas as funções.

Para obter mais informações sobre como criar a Política do contexto de pós-autenticação com políticas de entrada e condição, consulte Contexto de pós-autenticação.

Nota:
Se a propriedade **Habilitar acesso à sessão** estiver inativa, a configuração de Acesso à sessão não restringirá ou removerá as funções do usuário.

f. Selecione **Enviar**.

Zero Trust Access para dispositivos móveis

O ZTA (Zero Trust Access, acesso de confiança zero) é um modelo de segurança que pressupõe que nenhum usuário ou dispositivo é confiável por padrão.


Você pode usar a política Zero Trust Access - Acesso à sessão na política Autenticação adaptável para reduzir as funções ou os privilégios da sessão específica dos usuários em dispositivos móveis.

Para habilitar o Zero Trust Access no dispositivo móvel, você deve executar as seguintes tarefas:

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- As configurações de Acesso à sessão só podem ser realizadas com a função security_admin. Promova sua função para security_admin.
- Ative a **Zero Trust - Acesso à sessão baseado em política** com.snc.zero_trust_session_access.
- Habilite o **glide.authenticate.session_access.mobile.enabled** na tabela de propriedades do



sistema.

- Configure o campo **glide.authenticate.session_access.mobile.refresh_token_interval** para controlar o acesso à sessão em dispositivos móveis com base no token de



atualização.


> **Nota:**
> Você deve configurar os segundos do token de atualização ao usar um IDP para logins por aplicativo para celular. Por padrão, os usuários são desconectados dos aplicativos para celular após 1.800 segundos (30 minutos).

- Habilitar acesso Zero Trust como verdadeiro em **Registros de aplicações** Para a aplicação cliente para celular (cliente OAuth). Nesse

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

caso, **ServiceNow Agent** (Now Agent) e **ServiceNow Request** (Now



Name	Active	Type	Client ID	Comments	Refresh Token Lifespan	Access Token Lifespan	Enable Zero Trust Access
ADFS	true	External OIDC Provider	{adfds-application-client-identifier-here}		8,640,000	1,800	false
Auth0	true	External OIDC Provider	{auth0-application-client-id-here}		8,640,000	1,800	false
Azure AD	true	External OIDC Provider	{azure-ad-application-id-here}		8,640,000	1,800	false
Facebook	true	External OIDC Provider	{client-id}		8,640,000	1,800	false
Google	true	External OIDC Provider	{google-application-client-identifier-here}		8,640,000	1,800	false
Mobile API	true	OAuth Client	ac0dd3408c10310069070l0c2cc6ef6d	Used by the mobile app to allow access t...	0	300	false
Okta	true	External OIDC Provider	{okta-application-client-id-here}		8,640,000	1,800	false
ServiceNow Agent	true	OAuth Client	ff97fbb4da33130045 91cc3a291b47fd		8,640,000	1,800	true
ServiceNow Classic Mobile App	false	OAuth Client	3e57bb02663102004d010ee8f561307a		8,640,000	10,800	false
ServiceNow Request	true	OAuth Client	5c54dc934a022300cb7946e6ec6ec172		8,640,000	1,800	true
ServiceNow SDK	true	OAuth Client	543e5655f77746a28228c6009a599dfb		8,640,000	1,800	false
ServiceNow Virtual Agent Example App	true	OAuth Client	2c403f19ac901300b303eef6c8b842d3		8,640,000	10,800	false
Sidebar Microsoft Teams Graph	true	OAuth Provider			8,640,000	1,800	false
Sidebar Slack Oauth Entity	true	OAuth Provider			8,640,000	1,800	false
Sidebar Slack OAuth User Token	true	OAuth Provider			8,640,000	1,800	false
Sidebar Teams Token Auth	true	External OIDC Provider	common		8,640,000	1,800	false
Trino Connector	true	OAuth Client	TRINO_CONNECTOR_OAUTH_CLIENT		8,640,000	15	false

Mobile).

- Configure a função de Acesso à sessão para reduzir ou remover funções dos usuários que fazem login com base nas entradas e condições da política. Para saber mais sobre a configuração, consulte Configurar função de acesso à sessão.

A configuração avalia o login para reduzir ou remover as funções dos usuários que acessam sua instância ServiceNow® com base nos filtros e nas condições da política. Para obter mais informações, consulte Configure Zero Trust Access for mobile .

CA (Continuous Authentication, autenticação contínua)

ServiceNow a autenticação contínua do permite que você verifique novamente e autentique um usuário se ele acessar recursos protegidos por você.

Explorar



Conheça os recursos e o valor comercial da Autenticação contínua.

Ativar



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Entenda como ativar a autenticação contínua.

Configurar



Configurar autenticação contínua.

Referência - Propriedades



Conheça as propriedades
da Autenticação contínua.

Tradução automática

Explorando a autenticação contínua

ServiceNow A autenticação contínua (CA) do permite que você verifique novamente e autentique um usuário se ele acessar recursos protegidos por você.

ServiceNow a autenticação contínua do é um mecanismo de segurança projetado para verificar a identidade de um usuário não apenas no login inicial, mas durante toda a sessão do usuário. A CA foi criada ServiceNow a arquitetura de segurança de acesso zero trust da que tem como objetivo aprimorar a segurança garantindo que o usuário continue sendo quem afirma ser, mesmo após o processo de autenticação inicial.

A CA trabalha com os seguintes princípios de acesso zero trust:

- **Verificar explicitamente** Nenhuma confiança implícita para nenhum usuário, dispositivo ou sistema em uma rede, independentemente do local. Cada usuário e dispositivo deve ser explicitamente autenticado e autorizado, independentemente do local ou do acesso passado.
- **Use acesso de privilégio mínimo** Conceda somente o mínimo de acesso ou permissões necessárias para executar tarefas específicas e limitar possíveis danos de contas ou sistemas comprometidos."
- **Presumir violação** : Em vez de depender apenas da prevenção, presuma a violação e concentre-se na detecção, contenção e resposta proativas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A CA fornece a capacidade de impor autenticação em etapa ou reautenticação com base nos dados que os usuários estão acessando e nas atividades que estão executando. Ser optado pelos administradores para criar políticas de segurança em um nível de tabela ou classe de dados.

Você pode impor autenticação em etapa (MFA) ou reautenticação (SSO - SAML ou OIDC) em uma sessão conectada sempre que houver uma tentativa do usuário de acessar informações de identificação pessoal (PII) e dados confidenciais.

Nota:
Você deve instalar o. **Zero Trust - Autenticação contínua** (`com.snc.zero_trust_continuous_authentication`) Para optar a CA que requer uma licença.

Benefícios

A seguir estão alguns dos benefícios de usar a CA:

- **Segurança aprimorada** : Ao verificar continuamente a identidade do usuário, o sistema pode detectar e responder a possíveis ameaças à segurança com mais rapidez.
- **Risco reduzido de apropriação de conta** : Mesmo que um invasor obtenha acesso à sessão de um usuário, a autenticação contínua pode ajudar a impedir que ele acesse dados confidenciais.

Casos de uso

A seguir estão alguns dos casos de uso para usar a CA:

- Imponha a reautenticação antes de permitir o acesso a dados confidenciais usando políticas diferentes.
- Impor reautenticação periódica ou autenticação em etapa usando políticas diferentes:
  - Use a reautenticação que pode incluir MFA do IdP e SSO do IdP.
  - Use autenticação em etapa com ServiceNow MFA de .

Funções na CA

A CA tem as seguintes funções:

- CA Admin (ca_admin): Capacidade de criar, editar e exibir políticas de CA. Configure as propriedades da CA e exiba painéis (métricas) da CA.
- Administrador de políticas (ca_policy_admin): Capacidade de criar, editar e exibir políticas de CA.
- Auditor (ca_auditor): Capacidade de exibir painéis (métricas) da CA. E políticas e logs de CA.

Para configurar a CA, você deve elevar sua função para **ca_admin** e execute as configurações de política.

Nota:
Todas essas 3 funções são funções elevadas.

Módulos na CA

A seguir estão os diferentes módulos na CA:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Políticas : Exiba as diferentes políticas de autenticação contínua que são criadas.
- Métricas : Exiba as diferentes métricas de autenticação contínua para fins de KPI e entenda o uso da CA em sua organização.
- Propriedades do sistema : Use as propriedades do sistema para habilitar e personalizar a autenticação contínua (CA) para atender aos requisitos de segurança de acesso zero trust.

Tópicos relacionados

Políticas

Métricas

Propriedades do sistema

Pré-trabalho para autenticação contínua

Ativando autenticação contínua

Configuração da autenticação contínua

Sessão de alta garantia com autenticação contínua

Políticas

Exiba as diferentes políticas de autenticação contínua criadas.

O formulário Políticas de CA inclui os detalhes das políticas de CA criadas para a tabela ou classe de dados. Você pode gerenciar registros de política a partir das políticas personalizadas.


Para acessar a página Políticas, navegue até **Tudo** > **Autenticação contínua**, selecione **Políticas** guia. A seguir estão os detalhes da política exibidos na página:

Página Políticas

Campo	Descrição
Nome da política	Nome da política
Descrição	Descrição de política
Ativo	Status da política
Tipo de recurso	Tipo de recurso selecionado usado para a política
Classificação	Classificação de dados selecionada para a política
Tabelas	Tabelas selecionadas para a política
Criação em	Detalhes da criação da política

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tópicos relacionados

- Métricas
- Propriedades do sistema
- Explorando a autenticação contínua

Métricas

Exiba as diferentes métricas para autenticação contínua.

Para acessar a página de métricas, navegue até **Tudo** > **Autenticação contínua**, selecione **Métricas** guia.


A seguir estão os diferentes detalhes de KPI que você pode exibir para autenticação contínua:

Métricas

Métricas	Descrição
Total de políticas	KPI para o número de políticas de autenticação contínua criadas para os usuários.
Total de classificações protegidas	KPI para o número de classificações protegidas devido à criação da política de CA.
Etapa ou reautenticação com falha	KPI para o número de falhas em etapas (MFA) ou reautenticação (SSO).
Número de vezes que as políticas foram invocadas	KPI para o número total de vezes que as políticas de CA são invocadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Os detalhes do KPI são exibidos por 180 dias. Para exibir mais de 180 dias de dados históricos, você deve licenciar **Performance Analytics** .

Tópicos relacionados

- Políticas
- Métricas
- Propriedades do sistema
- Explorando a autenticação contínua

Propriedades do sistema


Use as propriedades do sistema para habilitar e personalizar a autenticação contínua (CA) para atender aos requisitos de segurança de acesso zero trust.

Propriedades

Para acessar a página de propriedades, navegue até **Tudo** > **Autenticação contínua**, selecione **Propriedades** guia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A seguir estão as diferentes propriedades do sistema para a CA:

Propriedades do sistema de Autenticação contínua

Propriedade	Descrição
Propriedades gerais	
Autenticação contínua (*glide.zta.continuous_authentication.enabled*)	Habilite para usar o recurso de autenticação contínua
Habilitar depuração (*glide.zta.continuous_authentication.debug.enabled*)	Habilite para exibir as informações de depuração relacionadas à autenticação contínua.
Alta garantia	
Duração da sessão de alta garantia (*glide.zta.high_assurance.session.timeout*)	Especifique a duração da sessão de alta garantia, após a qual os usuários finais devem se autenticar novamente. Padrão: 10 minutos. **Nota:** O valor deve estar entre 1 e 480.
Duração da sessão de alta garantia padrão após o login (*glide.zta.default.high_assurance.session.timeout*)	Especifique a duração em minutos da duração da sessão de alta garantia padrão no login do usuário. Valor padrão: **5** minutos. **Nota:** A propriedade só se aplica ao login local.
Configurar mensagem de exibição do usuário final (*glide.zta.high_assurance.session.message*)	Especifique a mensagem exibida para o usuário final para reautenticação. Mensagem padrão: `Um ou mais recursos exigem autenticação adicional devido a uma política criada pelo administrador .`
Total de vezes com falha na autenticação antes do bloqueio da conta do usuário (*glide.zta.high_assurance.session.max.login.failed_attempts*)	Defina o máximo de tentativas de autenticação com falha antes que os usuários sejam desconectados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema de Autenticação contínua

Propriedade	Descrição
	Nota: O valor deve estar entre 3 e 10.
Propriedades de auditoria	
Total de dias para manter registros de auditoria (*glide.zta.continuous_authentication.audit.lifespan*)	Especifique o número de dias em que você deseja salvar os registros de auditoria da CA. **Nota:** O valor deve estar entre 1 e 180.
Número total de dias após os quais as políticas serão excluídas após desativadas (*glide.zta.continuous_authentication.policy.lifespan*)	Especifique o número de dias após os quais as políticas de CA são excluídas.

Importante:

- Por padrão, as sessões de alta garantia não são necessárias para sessões de aplicativo para celular, mesmo quando uma política de autenticação contínua está ativa na origem. Para mudar esse comportamento e bloquear o acesso de sessões do aplicativo para celular, atualize o. **glide.zta.high_assurance.mobile.session.allowed** valor da propriedade para falso .
- . **sys_properties** , **sys_continuous_auth_policy** , **sys_user** As tabelas são excluídas para CA e não podem ser adicionadas à configuração da política de CA.

Tópicos relacionados

Explorando a autenticação contínua

Políticas

Métricas

Pré-trabalho para autenticação contínua

Pré-trabalho para autenticação contínua

Execute o pré-trabalho a seguir antes de usar a autenticação contínua (CA).

A CA foi criada ServiceNow a arquitetura de segurança de acesso zero trust da que tem como objetivo aprimorar a segurança garantindo que o usuário continue sendo quem afirma ser, mesmo após o processo de autenticação inicial.

Nota:
Você deve instalar o. **Zero Trust - Autenticação contínua** (com.snc.zero_trust_continuous_authentication) Para optar a CA que requer uma licença.

A configuração da CA pode ser realizada com base no seguinte:

- LDAP ou login local (nome de usuário e senha)
- Login SSO (SAML ou OIDC) .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

CA para login local

Quando os usuários estão executando login local e para verificar a identidade dos usuários, a MFA é usada como um mecanismo de autenticação. Se os usuários não tiverem configurado a MFA, será obrigatório concluir a configuração.

Nota:

- Em Yokohama, a MFA é imposta aos usuários para cada login no ServiceNow executando login local.
- Certifique-se de que as propriedades de MFA estejam Ativas e configuradas com base em seu requisito. Para saber mais sobre as propriedades de MFA, consulte Propriedades do sistema de Autenticação multifator.

Para saber mais, consulte Sessão de alta garantia para login não SSO.

CA para login SSO


Quando os usuários estão executando login baseado em SSO (SAML ou OIDC). Para verificar a identidade dos usuários, o mesmo SSO usado durante o login inicial é mostrado como a nova verificação com reautenticação ou MFA do IdP.

Nota:

- Você deve instalar o. **Zero Trust - Autenticação contínua** (`com.snc.zero_trust_continuous_authentication`) Para optar a CA que requer uma licença.
- Ative o Integration - Instalador Single Sign-on de vários provedores (*`com.snc.integration.sso.multi.installer`* plug-in).

Você deve configurar o IdP para CA da seguinte forma:

- Habilite a caixa de seleção que deve ser definida em um determinado registro de vários SSO para validar esse conjunto pronto para usar a CA.



- Para OIDC, a CA depende do redirecionamento de volta para `now/continuous_authentication/high_assurance/oidc/consumer` Endpoint, que deve ser configurado no IdP. A reautenticação e as opções de MFA do IdP estão disponíveis.
- Para SAML, os registros SSO usam o script de recertificação padrão para todos os Provedores de identidade (IdP) para oferecer suporte à reautenticação.

Nota:

- Para configurar a etapa para **Okta** você pode usar **ContinuousAuth_Okta_stepUp_Script** No registro do IdP. Para saber mais, consulte isso documentação .
- Para configurar a etapa para **Entra ID** ou **Azure** você pode usar **ContinuousAuth_Azure_stepUp_Script** e adicione a declaração necessária. Para saber mais, consulte isso documentação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para saber mais, consulte Alta garantia para login SSO.

Tópicos relacionados

Explorando a autenticação contínua

Ativando autenticação contínua

Configuração da autenticação contínua

Ativando autenticação contínua

Para ativar o recurso Autenticação contínua em sua instância, instale o. **Zero Trust - Autenticação contínua** (com.snc.zero_trust_continuous_authentication plug-in).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Este plug-in permite que os administradores de segurança definam políticas de segurança que exigem autenticação em etapa (MFA) ou reautenticação (SSO) em uma sessão conectada, com base nos dados que o usuário está acessando e nas atividades que está executando.

Você deve instalar o. **Zero Trust - Autenticação contínua** (com.snc.zero_trust_continuous_authentication) Para optar a CA que requer uma licença.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre **Zero Trust - Autenticação contínua** (com.snc.zero_trust_continuous_authentication plug-in) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tópicos relacionados

Pré-trabalho para autenticação contínua

Configuração da autenticação contínua

Sessão de alta garantia com autenticação contínua

Configuração da autenticação contínua

Configure políticas de autenticação contínua (CA) para autenticar novamente os usuários se houver uma tentativa de acessar recursos protegidos por você.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Função necessária: Administrador (ca_admin)

> **Nota:**
> Você deve elevar sua função para **ca_admin** .

- Você deve instalar o. **Zero Trust - Autenticação contínua** (`com.snc.zero_trust_continuous_authentication`) Para optar a CA que requer uma licença.
- Habilite a autenticação contínua (*`glide.zta.continuous_authentication.enabled`*propriedade do sistema). Para obter mais informações, consulte Propriedades do sistema.
- Ative o Integration - Instalador Single Sign-on de vários provedores (*`com.snc.integration.sso.multi.installer`*plug-in).
- Entenda o pré-trabalho necessário antes de configurar a CA para a instância. Para obter mais informações, consulte Pré-trabalho para autenticação contínua.
- As políticas de CA podem ser configuradas para Classe de dados ou Tabela.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação contínua**.
2. Selecione **Políticas** guia.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos:


Autenticação contínua

Campo	Descrição
Nome da política	Nome da política
Descrição	Descrição genérica da política
Selecionar os recursos	Opções: ○ **Classe de dados** . Você pode criar uma classe de dados e usá-la para a configuração da política de CA. **Nota:** Para saber mais sobre como criar classe de dados, consulte Classificação de dados. ○ **Tabela**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ○ A tabela selecionada com metadados exibe um erro. ○ Você precisa verificar se realmente deseja restringir o acesso à tabela de metadados, pois isso pode afetar o acesso à configuração dos usuários. ○ . **sys_properties** , **sys_continuous_auth_policy** , **sys_user** As tabelas são excluídas para CA e não podem ser adicionadas à configuração da política de CA.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode usar um dos métodos de login para a política de CA:

- **Login baseado em SSO** : Especifique os campos em **Autenticação contínua** No registro Provedor de identidade e defina o registro Provedor de identidade como **Ativo** .




Para saber mais sobre a configuração de Provedores de identidade, consulte OIDC e. SAML .

- **Login não baseado em SSO** : Por padrão, se não houver nenhum provedor de identidade com configuração de autenticação contínua, a autenticação multifator (MFA) será usada como método de login. Certifique-se de que as propriedades de MFA estejam Ativas e configuradas com base em seu requisito. Para saber mais sobre as propriedades de MFA, consulte Propriedades do sistema de Autenticação multifator.

5. Selecione **Salvar e ativar** .

Resultado
Com base nos detalhes fornecidos para a configuração, a política de CA é criada com ACLs (Access Control List, lista de controle de acesso) para a tabela ou classe de dados selecionada. Você pode exibir os detalhes das ACLs criadas selecionando **Exibir ACLs** na página de política.




A política de CA criada solicita ao usuário a autenticação para acessar a tabela ou a classe de dados que você protegeu usando a política, com base nos cenários a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O usuário que realizou login local para fazer login na instância é exibido com a MFA da plataforma para autenticação em etapa.




Nota:
O fator de MFA usado recentemente pelos usuários é exibido para autenticação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O usuário que realizou login SSO (OIDC ou SAML) para fazer login na instância é exibido com o SSO para reautenticação.



Uma sessão de alta garantia agora foi estabelecida para o usuário. A sessão de alta garantia está limitada à duração da sessão de alta garantia (`glide.zta.high_assurance.session.timeout` propriedade do sistema). Se o tempo da sessão de alta garantia exceder o tamanho da propriedade, o usuário será solicitado a reautenticação ou autenticação em etapa.

Para saber mais sobre a configuração de ponta a ponta da autenticação contínua para tabela ou dados, consulte:

- Tutorial: Configurar autenticação contínua para uma tabela.
- Tutorial: Configurar autenticação contínua para uma classe de dados.

Tópicos relacionados

Explorando a autenticação contínua

Pré-trabalho para autenticação contínua

Ativando autenticação contínua

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tutorial: Configurar autenticação contínua para uma tabela

Procedimento que descreve a configuração de ponta a ponta da política de autenticação contínua para uma tabela e os impactos para os usuários devido às mudanças de configuração.

Antes de Iniciar

- Função necessária: Administrador (ca_admin)

> **Nota:**
> Você deve elevar sua função para **ca_admin** .

- Você deve instalar o. **Zero Trust - Autenticação contínua** (com.snc.zero_trust_continuous_authentication) Para optar a CA que requer uma licença.
- Habilite a autenticação contínua (*glide.zta.continuous_authentication.enabled*propriedade do sistema). Para obter mais informações, consulte Propriedades do sistema.
- Ative o Integration - Instalador Single Sign-on de vários provedores (*com.snc.integration.sso.multi.installer*plug-in).
- Entenda o pré-trabalho necessário antes de configurar a CA para a instância. Para obter mais informações, consulte Pré-trabalho para autenticação contínua.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação contínua**.
2. Selecione **Políticas** guia.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos:


Autenticação contínua

Campo	Descrição
Nome da política	Nome da política
Descrição	Descrição genérica da política
Selecionar os recursos	Selecione **Tabela** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ○ Neste exemplo, **Incidente** a tabela está selecionada. Você pode selecionar até tabelas com base em seus requisitos. ○ A tabela selecionada com metadados exibe um erro. Você precisa verificar se realmente deseja restringir o acesso à tabela de metadados, pois isso pode afetar o acesso à configuração dos usuários. ○ . **sys_properties** , **sys_continuous_auth_policy** , **sys_user** As tabelas são excluídas para CA e não podem ser adicionadas à configuração da política de CA.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode usar um dos métodos de login para a política de CA:

- **Login baseado em SSO** : Especifique os campos em **Autenticação contínua** No registro Provedor de identidade e defina o registro Provedor de identidade como **Ativo** .




Para saber mais sobre a configuração de Provedores de identidade, consulte OIDC e. SAML .

- **Login não baseado em SSO** : Por padrão, se não houver nenhum provedor de identidade com configuração de autenticação contínua, a autenticação multifator (MFA) será usada como método de login. Certifique-se de que as propriedades de MFA estejam Ativas e configuradas com base em seu requisito. Para saber mais sobre as propriedades de MFA, consulte Propriedades do sistema de Autenticação multifator.

5. Selecione **Salvar e ativar** .


Resultado
Com base nos detalhes fornecidos para a configuração, a política de CA é criada com ACLs (Access Control List, lista de controle de acesso) para a tabela ou classe de dados selecionada. Você pode exibir os detalhes das ACLs criadas selecionando **Exibir ACLs** na página de política.



A política de CA criada solicita ao usuário a autenticação para acessar a tabela (nesse caso **Incidente** que você protegeu usando a política. Os usuários podem selecionar **Autenticar** opção.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Execute a autenticação com base no seguinte:


- O usuário que realizou login local para fazer login na instância é exibido com a MFA da plataforma para autenticação em etapa.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O usuário que realizou login SSO (OIDC ou SAML) para fazer login na instância é exibido com o SSO para reautenticação.



Após a autenticação bem-sucedida, a tabela é exibida.



Uma sessão de alta garantia agora foi estabelecida para o usuário. A sessão de alta garantia está limitada à duração da sessão de alta garantia (`glide.zta.high_assurance.session.timeout` propriedade do sistema). Se o tempo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

da sessão de alta garantia exceder o tamanho da propriedade, o usuário será solicitado a reautenticação ou autenticação em etapa.

Tópicos relacionados

Configuração da autenticação contínua

Sessão de alta garantia com autenticação contínua

Explorando a autenticação contínua

Tutorial: Configurar autenticação contínua para uma classe de dados

Procedimento que descreve a configuração de ponta a ponta da política de autenticação contínua para uma classe de dados e os impactos para os usuários devido às mudanças de configuração.

Antes de Iniciar

- Função necessária: Administrador (ca_admin)

> **Nota:**
> Você deve elevar sua função para **ca_admin** .

- Você deve instalar o. **Zero Trust - Autenticação contínua** (com.snc.zero_trust_continuous_authentication) Para optar a CA que requer uma licença.
- Habilite a autenticação contínua (*glide.zta.continuous_authentication.enabled*propriedade do sistema). Para obter mais informações, consulte Propriedades do sistema.
- Ative o Integration - Instalador Single Sign-on de vários provedores (*com.snc.integration.sso.multi.installer*plug-in).
- Entenda o pré-trabalho necessário antes de configurar a CA para a instância. Para obter mais informações, consulte Pré-trabalho para autenticação contínua.

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação contínua**.
2. Selecione **Políticas** guia.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos:

Autenticação contínua

Campo	Descrição
Nome da política	Nome da política
Descrição	Descrição genérica da política
Selecionar os recursos	Selecione **Classe de dados** . Você pode criar uma classe de dados e usá-la para a configuração da política de CA. **Nota:** Para saber mais sobre como criar classe de dados, consulte Classificação de dados.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Você pode usar um dos métodos de login para a política de CA:

- **Login baseado em SSO** : Especifique os campos em **Autenticação contínua** No registro Provedor de identidade e defina o registro Provedor de identidade como **Ativo** .



Para saber mais sobre a configuração de Provedores de identidade, consulte OIDC e. SAML .


- **Login não baseado em SSO** : Por padrão, se não houver nenhum provedor de identidade com configuração de autenticação contínua, a autenticação multifator (MFA) será usada como método de login. Certifique-se de que as propriedades de MFA estejam Ativas e configuradas com base em seu requisito. Para saber mais sobre as propriedades de MFA, consulte Propriedades do sistema de Autenticação multifator.

5. Selecione **Salvar e ativar** .


Resultado
Com base nos detalhes fornecidos para a configuração, a política de CA é criada com ACLs (Access Control List, lista de controle de acesso) para a tabela ou classe de dados selecionada. Você pode exibir os detalhes das ACLs criadas selecionando **Exibir ACLs** na página de política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A política de CA criada solicita ao usuário a autenticação da classe de dados (neste caso, a classe de dados definida para a tabela **Recuperação de conta** que você protegeu usando a política. Os usuários podem selecionar **Autenticar** opção.




Execute a autenticação com base no seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


- O usuário que realizou login local para fazer login na instância é exibido com a MFA da plataforma para autenticação em etapa.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O usuário que realizou login SSO (OIDC ou SAML) para fazer login na instância é exibido com o SSO para reautenticação.



Após a autenticação bem-sucedida, a tabela com a classe de dados é exibida.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma sessão de alta garantia agora foi estabelecida para o usuário. A sessão de alta garantia está limitada à duração da sessão de alta garantia (`glide.zta.high_assurance.session.timeout` propriedade do sistema). Se o tempo da sessão de alta garantia exceder o tamanho da propriedade, o usuário será solicitado a reautenticação ou autenticação em etapa.

Tópicos relacionados

- Configuração da autenticação contínua
- Sessão de alta garantia com autenticação contínua
- Explorando a autenticação contínua

Sessão de alta garantia com autenticação contínua

Estabelecer sessão de alta garantia para com ServiceNow autenticação contínua de .

Uma sessão de alta garantia é uma medida de segurança para estabelecer uma conexão segura e confiável com as identidades (usuários) que acessam os dados e são verificados com um alto grau de confiança.

ServiceNow A alta garantia do é alcançada por meio de métodos de autenticação robustos que aplicam a reautenticação usando métodos como autenticação multifator (MFA) e Single Sign-on (SSO) enquanto os usuários tentam acessar dados confidenciais.

Quando o usuário se autentica novamente ou executa a autenticação em etapa (MFA), há uma sessão de alta garantia que é estabelecida, o que fornece a capacidade para os usuários acessar os dados protegidos pelo administrador de CA com base na configuração da política de CA.

A seguir estão os métodos de reautenticação usados para estabelecer alta garantia com base no tipo de login:

- Alta garantia para login SSO
- Alta garantia para login não SSO

A sessão de alta garantia criada pelo usuário é válida com base na duração da sessão de alta garantia (`glide.zta.high_assurance.session.timeout` Determinado pelo administrador da CA.

A sessão de alta garantia pode ser personalizada com base em seus requisitos, definindo **Alta garantia** propriedades do sistema:

Propriedades do sistema High Assurance

Campo	Descrição
Duração da sessão de alta garantia (`glide.zta.high_assurance.session.timeout`)	Especifique a duração da sessão de alta garantia, após a qual os usuários finais devem se autenticar novamente. Padrão: 30 minutos. **Nota:** O valor deve estar entre 1 e 480.
Duração padrão da sessão de alta garantia após o login	Especifique a duração em minutos da duração da sessão de alta garantia padrão no login do usuário. Valor padrão: **5** minutos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Propriedades do sistema High Assurance

Campo	Descrição
	Nota: Esta propriedade só se aplica a logins não sso.
Configurar mensagem de exibição do usuário final (*glide.zta.high_assurance.session.message*)	Especifique a mensagem exibida para o usuário final para reautenticação. Mensagem padrão: Um ou mais recursos exigem autenticação adicional devido a uma política criada pelo administrador .
Total de vezes com falha na autenticação antes do bloqueio da conta do usuário (*glide.zta.high_assurance.session.max.login.failed attempts*)	Defina o máximo de tentativas de autenticação com falha antes que os usuários sejam desconectados. **Nota:** O valor deve estar entre 3 e 10.

Sessão de alta garantia como medida preventiva

Os usuários que trabalham com dados de alto privilégio, como transações financeiras, informações governamentais, PII, podem estabelecer uma sessão de alta garantia como uma medida preventiva para evitar notificações de autenticação frequente durante a sessão conectada.

A sessão de alta garantia pode ser criada pelos próprios. Para criar uma sessão de alta garantia, selecione **Perfil de usuário** > **Perfil**. Em **Links relacionados** , selecione **Criar sessão de alta garantia** . Verifique sua identidade para criar uma sessão de alta garantia.



Tópicos relacionados

- Explorando a autenticação contínua
- Pré-trabalho para autenticação contínua
- Configuração da autenticação contínua

Alta garantia para login SSO

Estabeleça uma sessão de alta garantia para login SSO usando ServiceNow autenticação contínua de .

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma sessão de alta garantia é uma sessão que requer que um usuário verifique sua identidade e se autentique com uma identidade específica ou provedores de identidade por um intervalo de tempo específico.

ServiceNow O recurso de autenticação contínua (CA) do permite criar políticas que criam uma sessão de alta garantia para os usuários que acessam informações de identificação pessoal (PII), dados confidenciais ou restringem o acesso a dados explícitos que você deseja proteger.

Quando o usuário se autentica novamente, há uma sessão de alta garantia que é estabelecida, o que permite que os usuários acessem os dados protegidos pelo administrador da CA com base na configuração da política da CA.


Você pode criar políticas de CA para verificar a identidade dos usuários e a autenticação dos usuários para acessar os dados que você protegeu. Você pode configurar a política de CA e fornecer os detalhes dos Provedores de identidade no registro Provedores de identidade para estabelecer uma sessão de alta garantia.



Os usuários que estão executando login baseado em SSO (SAML ou OIDC) e sempre que há uma tentativa de acessar os dados protegidos, a tela de reautenticação é exibida com o mesmo SSO que foi usado pelo usuário durante o login inicial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Após a autenticação SSO bem-sucedida, os dados protegidos são exibidos para os usuários por um determinado intervalo de tempo. Você pode configurar as propriedades para mudar o limite de tempo com base em seu requisito. Para saber mais, consulte Sessão de alta garantia com autenticação contínua.

Executar uma reautenticação com login SSO (SAML ou OIDC) cria uma sessão de alta garantia que estabelece uma conexão segura e confiável com as identidades (usuários) que estão acessando os dados protegidos.

Uma sessão de alta garantia estabelecida para o usuário é limitada à duração da sessão de alta garantia (`glide.zta.high_assurance.session.timeout` propriedade do sistema). Se o tempo da sessão de alta garantia exceder o tamanho da propriedade, o usuário será solicitado a reautenticação ou autenticação em etapa.

Tópicos relacionados

- Sessão de alta garantia com autenticação contínua
- Pré-trabalho para autenticação contínua
- Configuração da autenticação contínua

Sessão de alta garantia para login não SSO

Estabeleça sessão de alta garantia para logins não SSO (local ou LDAP) usando ServiceNow autenticação contínua de .

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma sessão de alta garantia é uma sessão que requer que um usuário verifique sua identidade e se autentique com uma identidade específica ou provedores de identidade por um intervalo de tempo específico.

ServiceNow O recurso de autenticação contínua (CA) do permite criar políticas que criam uma sessão de alta garantia para os usuários que acessam informações de identificação pessoal (PII), dados confidenciais ou restringem o acesso a dados explícitos que você deseja proteger.

Quando o usuário executa a autenticação em etapa (MFA), há uma sessão de alta garantia que é estabelecida, o que permite que os usuários acessem os dados protegidos pelo administrador de CA com base na configuração da política de CA.

Você pode criar políticas de CA para verificar a identidade dos usuários e a autenticação dos usuários para acessar os dados que você protegeu. Os usuários que estão executando login não baseado em SSO (local ou LDAP) e sempre que há uma tentativa de acessar os dados protegidos, a tela de autenticação em etapa (MFA) é solicitada aos usuários.



Após a autenticação bem-sucedida, os dados protegidos são exibidos para os usuários por um determinado intervalo de tempo. Você pode configurar as propriedades para mudar o limite de tempo com base em seu requisito. Para saber mais, consulte Sessão de alta garantia com autenticação contínua.

Nota:
Se os usuários não tiverem configurado a MFA, será obrigatório concluir a configuração.

A execução da autenticação em etapa (MFA) cria uma sessão de alta garantia que estabelece uma conexão segura e confiável com as identidades (usuários) que estão acessando os dados protegidos.

Uma sessão de alta garantia estabelecida para o usuário é limitada à duração da sessão de alta garantia (`glide.zta.high_assurance.session.timeout`propriedade do sistema).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o tempo da sessão de alta garantia exceder o tamanho da propriedade, o usuário será solicitado a reautenticação ou autenticação em etapa.


Tópicos relacionados

- Sessão de alta garantia com autenticação contínua
- Pré-trabalho para autenticação contínua
- Configuração da autenticação contínua

Logs de auditoria de autenticação contínua

Descreve os detalhes sobre logs de autenticação contínua (CA). Os logs da CA exibem todas as tentativas de autenticação realizadas pelos usuários.

As informações de auditoria de log relacionadas à CA estão disponíveis em **Continuous_auth_log.LIST** página. Você pode digitar **Continuous_auth_log.LIST** Na navegação para exibir os logs da CA.



A página de log exibe informações sobre o método de autenticação, o ID de correlação e outros detalhes relacionados à sessão do usuário.

Domain Separation para provedores de serviço

Com a ServiceNow Plataforma, os provedores de serviço (SPs) podem fornecer a seus clientes uma integração mais rápida, atender à conformidade e proteger seus dados usando o Domain Separation. Você pode separar dados de cliente, processos e relatórios em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Os SPs controlam quem vê e acessa qual conteúdo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar



Saiba mais sobre Domain Separation.

Configurar



Configurar Domain Separation.

Referência



Obtenha detalhes sobre Domain Separation.

Analisar



Saiba mais sobre como analisar a Separação de domínios

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorando o Domain Separation

Com o Domain Separation, é possível separar dados, processos e tarefas administrativas em domínios definidos logicamente.

O Domain Separation é melhor para os clientes que:

- Precisam impor a segregação de dados absoluta entre entidades de negócios (separação de dados).
- Personalizam as definições do processo de negócios e as interfaces do usuário para cada domínio (administração delegada).
- Mantêm alguns processos e emissão de relatórios globais em uma única instância.
- Separam dados entre provedores de serviço, clientes, parceiros ou sub-organizações.
- Têm diferenças de processo pequenas ou moderadas entre os clientes.

O Domain Separation em comparação a instâncias separadas

Embora o Domain Separation forneça suporte a vários locatários, a multilocação ainda está contida em uma única instância. Algumas propriedades, dados e processos globais são compartilhados em todos os domínios. Por exemplo, ter o sistema *Lembrar minhas informações* na página de login do sistema é global e não pode ser especificado por domínio.

Se você precisar da separação completa e total de todas as propriedades do sistema e não precisar de emissão de relatórios globais ou processos globais, instâncias separadas são a melhor opção.

Separação de dados

Os membros de um domínio veem somente os dados contidos em seu domínio ou os domínios secundários que estão abaixo na hierarquia de domínio. Por padrão, todos os usuários e todos os registros são membros do domínio global, a menos que um administrador os atribua a um domínio específico. Depois que você atribui um usuário ou registro a um domínio, a instância compara o domínio do usuário ao domínio do registro para determinar se o usuário pode exibir o registro.

As aplicações da ServiceNow são definidas com os seguintes níveis de suporte incremental. Esses níveis são baseados na perspectiva de casos de uso reais e personas.

Separação de dados: os locatários veem somente os dados que eles têm permissão para ver. Os locatários podem ter acesso a outros dados do locatário, mas não podem consultar os dados do locatário se não tiverem acesso.

Separação de IU: oferece suporte a uma experiência específica de locatário para elementos de IU, como exibições, listas, rótulos e assim por diante.

Separação de lógica de negócios: é possível criar políticas de sistema específicas de locatário, como notificações por e-mail, regras de negócio, scripts de cliente, política de IU e ações de IU.


Modelagem hierárquica: vários locatários aninhados para que os locatários primários possam acessar recursos de locatários secundários. A lógica de negócios para locatários primários é executada automaticamente para locatários secundários, e pode ser substituída em qualquer nível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Inteligência entre locatários (escopo do domínio): lida automaticamente com os dados, metadados, lógica de negócios e contexto de processamento para locatários que têm acesso a dados de locatários adicionais.

Em geral, os dados definidos em um nível superior na hierarquia de domínio não são visíveis em níveis inferiores na hierarquia.




Migração de caminho de domínio

Caminhos do domínio são usados para todos os clientes. A numeração de domínio não é usada. Suporte e atendimento ao cliente pode ajudar no upgrade.

Alternativas ao Domain Separation

Instâncias separadas são uma alternativa comum ao Domain Separation. Isso fornece um alto grau de flexibilidade no atendimento aos requisitos para clientes e partes interessadas com pouco ou nenhum impacto sobre os outros.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aviso:
Antes de ativar o Domain Separation, consulte seu representante para verificar se ela é adequada para o seu ambiente. O Domain Separation adiciona um nível de despesa de administração. Embora possa ser desabilitado, ele não pode ser removido de uma instância.

Tópicos relacionados

Práticas recomendadas do Domain Separation para provedores de serviço

Plug-in Separação de domínios

Configuração que pode ser delegada a clientes internos ou externos


O Domain Separation foi projetado para dar aos provedores de serviço ServiceNow® (SPs) a capacidade de configurar os serviços que oferecem aos clientes. Ele não foi projetado para permitir que seus clientes administrem esses serviços por conta própria, exceto em algumas áreas que este tópico detalha.

Visão geral

É seguro para os clientes do SP, por conta própria, gerenciar os dados contidos em seu domínio que não afetam o licenciamento ou outros clientes. Por exemplo, é seguro para um cliente criar novos relatórios ou gerenciar itens de configuração, mas não é seguro para ele personalizar campos, escolhas, regras de negócios e outros processos em que possam afetar outros clientes na mesma instância.

As ServiceNow funções administrativas do sistema de base e seus controles de acesso na plataforma ServiceNow são projetados para uma única equipe de administradores por instância. Por exemplo, a função domain_admin é concedida a um dos recursos do SP para gerenciar todas as configurações de domínio da instância e para criar novos domínios. Para todas as tarefas de administração específicas do domínio, o SP deve criar novas funções de "administrador do cliente" e controles de acesso conforme necessário para conceder acesso específico aos clientes.

A imagem a seguir é uma visão geral das funções de administrador comuns em várias categorias do que é seguro para um cliente.



Pode conceder acesso

Exemplos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Gerenciamento de dados de IC no CMDB
- Criação de relatórios
- Atualizações de dados de usuário existentes ou novos usuários sem funções
- Atualizações nos registros de dados principais existentes, como departamento, grupo, local, centro de custos ou novos grupos sem funções e novos departamentos/centros de custos/local.

Prossiga com cuidado

Exemplos:

- Itens do catálogo: para criar itens do catálogo específicos do cliente que podem ser atualizados pelo cliente, dois recursos podem ser usados juntos: Domain Separation para itens do catálogo (Domain Separation e Catálogo de serviços) habilita o proprietário da instância a criar itens no domínio do cliente. O proprietário da instância pode criar uma função para permitir que os clientes atualizem campos seguros, como preço, descrição e imagens. O Construtor de catálogo (novo na versão Quebec) oferece à equipe de administração do SP a capacidade de criar modelos de item seguros para distribuição aos clientes, a fim de criar novos itens em seu domínio a partir de uma experiência de IU prescritiva.
- Gerenciamento de usuários/grupos: é seguro criar uma função de "administrador do cliente" que pode criar e modificar registros de usuários, mas adicionar e remover funções pode afetar a segurança e o licenciamento. Não há nenhuma maneira no sistema de base de subdividir funções que são seguras para um cliente poder concedê-las. O mesmo se aplica à criação e modificação de grupos. Embora o próprio grupo possa ser modificado, a adição ou subtração de funções deve ser controlada.
- Flow Designer : ServiceNow Workflow Studio é a ferramenta de desenvolvimento usada para criar o processo (fluxo de trabalho) das tabelas. A função flow_designer concede aos clientes acesso sem script para criar fluxos. Eles podem ler e clonar todos os fluxos nos domínios acima deles na hierarquia. Eles podem criar e modificar fluxos em seu domínio. Isso não pode acontecer em um silo. Qualquer pessoa que possa afetar o processo deve ser adicionada à equipe de administração global da governança para que os processos não se cancelem ou causem outros conflitos.

Não conceder acesso

Entender como os campos de escolha funcionam é útil para entender por que somente a equipe de administração do SP deve gerenciá-los.

- Estrutura de um campo de opção: os valores do campo de opção são armazenados na tabela sys_choice e agrupados com base em: Tabela, Domínio e Idioma.

  Por exemplo, o campo **Estado** em uma Tarefa está disponível para todas as tabelas que estendem uma Tarefa. Isso significa que cada tabela pode ter seus próprios valores, esses valores podem ser multiplicados por domínio e os valores de domínio podem ser multiplicados por idioma.

  Todos os valores de **Estado** em todas as tabelas, domínios e idiomas são considerados os valores do campo **Estado**.

- Como as mudanças nos campos de opção funcionam: quando um campo de opção é atualizado, uma carga é criada com todos os valores para esse campo (Tabelas, Domínios, Idiomas). Quando você instala esta carga em uma instância, todos os valores

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

existentes para o campo são excluídos e os novos valores são carregados. Isso garante que não haja entradas duplicadas ou valores restantes que não sejam mais válidos.

Por esse motivo, é impossível dar a um cliente em uma instância separada por domínio a capacidade de atualizar campos de escolha diretamente, pois isso afetaria a instância inteira. Além disso, você não pode atualizar as opções diretamente em uma instância de produção porque quaisquer Conjuntos de atualizações importados que afetem esse campo substituirão as opções existentes. Em alguns casos, os campos de escolha podem orientar os próprios processos, que seriam interrompidos se um cliente alterasse esses campos.

Para saber mais, consulte:

- Exploring user administration
- Criar uma regra de ACL
- Caminho de aprendizado do provedor de serviços na ServiceNow University
- Domain Separation para provedores de serviço
- Conceitos sobre provedor de serviço
- Compatibilidade de aplicações com o Domain Separation
- Notas de versão do Domain Separation

Atribuição de domínio

Por padrão, o Domain Separation adiciona um campo de domínio às tabelas e suas extensões.

Você também pode estender o Domain Separation para qualquer nova tabela criada, adicionando um campo **sys_domain** à definição do dicionário da tabela. Por padrão, o sistema separa por domínio as tabelas de plataforma e de aplicação de linha de base quando apropriado.

Aviso:
ServiceNow não recomenda separar por domínio tabelas de plataforma (qualquer tabela com o prefixo sys_, como as tabelas de Entrada de Dicionário [sys_dictionary] e de Substituição de Entrada de Dicionário [sys_dictionary_override]) porque isso pode produzir resultados inesperados.

Cada registro é atribuído a um único domínio. Esse domínio é armazenado no campo **sys_domain**. Várias tabelas, por padrão, têm a coluna **sys_domain** e já são separadas por domínio.

O valor do campo **sys_domain** contém o domínio atribuído ao registro por qualquer um dos seguintes:

- Empresa à qual o usuário pertence
- Regra de negócio ao criar o registro
- Módulo usado ao criar o registro
- Modelo de formulário usado ao criar o registro
- Domínio do registro primário
- Domínio atribuído ao registro do Usuário
- Domínio do usuário que o cria

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O sistema evita que as seguintes tabelas sejam separadas por domínio:

- Controle de acesso [sys_security_acl]
- Inclusão de script [sys_script_include]
- Propriedades do sistema [sys_properties]
- Entidades da lista de exclusões/inclusões de segurança [sys_security_restricted_list]
- Entrada de dicionário [sys_dictionary]
- Substituição de entrada de dicionário [sys_dictionary]

Atribuição de usuários a empresas

Os administradores podem atribuir rapidamente usuários a um domínio atribuindo-os a uma empresa. Depois que os usuários são atribuídos a um domínio, os registros herdam automaticamente o domínio do usuário.

Por exemplo, atribuir Bow Ruggeri à empresa ACME o atribui automaticamente ao domínio ACME. Atribuir Don Goodliffe à empresa Initech o atribui automaticamente ao domínio Initech. Todos os registros criados por eles são adicionados automaticamente ao domínio apropriado.

Uso de regras de negócios para atribuir domínios

Os administradores podem usar uma regra de negócios para definir automaticamente um valor de domínio ao criar um registro. A regra de negócios deve definir um valor no campo **sys_domain**. Os administradores devem garantir que há uma coluna **sys_domain** disponível para a tabela de registro. Para saber mais, consulte Práticas recomendadas do Domain Separation para provedores de serviço.

Uso de módulos para atribuir domínios

Os administradores podem usar o parâmetro de URL **sysparm_domain** para atribuir automaticamente novos registros a um domínio específico de um módulo. Os administradores devem criar um módulo com um valor de **Argumento** : sysparm_domain = sys_ID de domínio.

Uso de modelos de formulário para atribuir domínios

Os administradores podem usar um modelo de formulário para atribuir automaticamente novos registros a um domínio específico. Os administradores devem adicionar o campo **sys_domain** ao formulário e selecionar um valor de domínio. Por exemplo, definir o campo **sys_domain** como domínio **TOP/ACME** atribui automaticamente todos os registros desse modelo ao domínio TOP/ACME.

Herança de domínio em tabelas

Por padrão, os registros relacionados herdam o domínio do registro primário. Por exemplo:

- Um registro de tarefa de mudança herda o domínio do registro de solicitação de mudança primário.
- Um registro de problema herda o domínio do registro de incidente primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atribuição automática de domínio com base nos domínios do usuário

Se nenhuma outra condição de domínio se aplicar, um registro herdará automaticamente o domínio do usuário que a cria.

Domínios de visibilidade e domínios "contém"

Os domínios de visibilidade controlam o que um usuário ou grupo de usuários específico pode ver. Os domínios "contém" controlam o que um domínio inteiro de usuários pode ver.

Domínios de visibilidade

O elemento "Domínios de visibilidade" determina se os usuários de um domínio podem acessar registros de outro domínio. Associe esse elemento aos registros de Usuário [sys_user] e Grupo [sys_user_group] em listas relacionadas nesses registros. Os grupos concedem a seus membros os domínios de visibilidade do grupo. Quando um usuário sai de um grupo, ele perde os domínios de visibilidade do grupo. Conceder aos usuários um domínio de visibilidade concede todos os direitos aos registros nesse domínio com base nas regras de ACL (lista de controle de acesso).

Um domínio de visibilidade:

- É um relacionamento de usuário para domínio e foi concedido explicitamente.
- Não é um domínio secundário.
- Não é controlado pela seleção no seletor de domínio. Os usuários com acesso a um domínio de visibilidade sempre veem os dados desse domínio e de seus domínios secundários.

Nota:
Usar domínios de visibilidade excessivamente não é recomendado. Embora a visibilidade seja um método para permitir que os usuários acessem registros, é melhor usar os domínios "contém" para um controle mais robusto.

Domínios "contém"

Normalmente, os relacionamentos primário-secundário definem a hierarquia de domínio. Um domínio "contém" permite que você relacione domínios conforme a necessidade, independentemente de relacionamentos primário-secundário. No entanto, domínios "contém" concedem visibilidade somente aos dados do domínio. Os processos não são afetados por relacionamentos de conteúdo.

Um domínio "contém":

- É um relacionamento muitos para muitos, domínio para domínio.
- Pode ter domínios secundários. Quando um domínio é selecionado, você pode ver os dados desse domínio e seus secundários.
- É controlado pela seleção no seletor de domínio.

Nota:
Quando você abre o registro de domínio, o escopo é definido para o domínio desse registro, portanto, você pode ver somente os domínios secundários. Escolha **Alternar escopo do domínio** no menu para preencher a lista relacionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de domínio "contém"

Quando o domínio inicial de um usuário é A e o domínio A contém os domínios B e C, todos se tornam domínios de mesmo nível. Isso significa que o usuário vê os dados dos domínios A, B e C enquanto está no domínio inicial A. Se os usuários mudarem os domínios com o seletor de domínio para o Domínio B, eles verão somente os dados no Domínio B. Quando os usuários interagirem com um registro do Domínio B ou Domínio C diretamente, eles verão somente os dados desse domínio.

Exemplo de domínio de visibilidade

Usando a visibilidade de domínio, se Don Goodliffe estiver no domínio do banco de dados e Bow Ruggeri estiver no domínio Rede e nenhum incidente estiver no domínio global, Don não poderá acessar os incidentes de Bow devido à separação de dados.

Como herdar domínios de visibilidade com base em associação de grupo

Se você definir a tabela de domínio como a tabela Grupo [sys_user_group], os usuários poderão herdar domínios de visibilidade com base em sua associação de grupo.

Tópicos relacionados

Consultas "contém" e acesso ao domínio

Práticas recomendadas do Domain Separation para provedores de serviço

Escopo do domínio

O escopo do domínio define o que os usuários podem e não podem acessar.

Cada usuário tem dois escopos de domínio ao estabelecer uma sessão em uma instância separada por domínio.

- O*escopo da sessão* é definido após o estabelecimento da sessão para o domínio listado no registro de usuário do usuário. Os usuários podem alterar manualmente o escopo do domínio da sessão no seletor de domínio.
- *O escopo do registro* usa o domínio do registro e está ativo ao exibir o formulário de qualquer registro.

Por padrão, o escopo do registro tem precedência sobre o escopo da sessão para que os usuários em domínios de nível superior sigam as restrições de dados e de processo de cada registro. No entanto, esses usuários podem optar por expandir ou recolher o escopo do domínio para mostrar ou ocultar dados de outros domínios. Por exemplo, um usuário no domínio do Provedor de Serviço (SP) também tem visibilidade em domínios secundários, como o domínio ACME. Ao observar um registro de incidente do domínio ACME, o usuário pode optar por expandir o escopo do domínio para mostrar valores do domínio SP ou recolher o escopo do domínio para mostrar somente os valores de registro que correspondem ao domínio ACME do registro.

Nota:
Os usuários sempre têm acesso aos dados de domínios que foram concedidos explicitamente a eles pela visibilidade do domínio.

Usuários com a função de usuário domain_expand_scope podem selecionar o escopo do domínio na ação de IU **Alternar escopo do domínio** no formulário. Quando o escopo do registro estiver em vigor, clique na ação de IU para expandir para o escopo da sessão e exibir todos os dados disponíveis com base no domínio do usuário e nos domínios secundários. Quando o escopo da sessão estiver em vigor, clique na ação de IU para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

recolher para registrar o escopo e exibir somente os dados que correspondem ao domínio do registro atual.

Nota:
Um registro não exibe a ação de IU para alternar o escopo do domínio se o registro estiver no domínio global ou se o domínio do usuário corresponder ao domínio do registro.

Seleção de valor de registro de outros domínios

Os usuários que podem ver vários domínios têm a opção de selecionar valores de registro de um domínio diferente do domínio do registro.

Por exemplo, os agentes de central de serviços que trabalham para um provedor de serviços podem atribuir determinados incidentes a si próprios para resolver problemas em nome de seus clientes. Quando eles fazem isso, o campo de incidente **Atribuído a** pode conter um usuário do domínio SP, mesmo que o próprio registro de incidente esteja associado a um domínio secundário, como ACME.

Selecionar um valor de registro de outro domínio não muda o domínio do registro. O registro retém seu domínio original. Quando um usuário exibe um registro com valores de vários domínios, a visibilidade do domínio do usuário determina o que ele vê.

Seleção de valor de registro

Quando estas condições forem atendidas	O usuário tem acesso a esses elementos de IU
O usuário tem acesso ao domínio do registro atual referenciado em um campo.	O usuário pode: • Consulte o valor de exibição do campo de referência. Por exemplo, vê o nome do usuário no campo **Atribuído a**. • Veja o registro relacionado do ícone de referência. Por exemplo, vê o registro de usuário para o usuário no campo **Atribuído a**. • Selecione valores de qualquer domínio visível. Por exemplo, pode selecionar usuários dos domínios SP e ACME.
O usuário não tem acesso ao domínio do registro atual referenciado em um campo.	O usuário pode: • Não consultar os valores de exibição do campo de referência. (Este é o caso se o Domain Separation foi ativado em Madrid ou versões posteriores e o usuário não tem acesso ao domínio desse registro.) • Selecione somente valores do domínio do registro. Por exemplo, pode selecionar apenas usuários do domínio ACME.

Domínios e empresas associadas

Com o Domain Separation, você pode cascatear as mudanças feitas em um registro da empresa para o domínio e outros registros associados à empresa.

Por padrão, o sistema atribui usuários automaticamente ao mesmo domínio da empresa. Por exemplo, todos os usuários da empresa ACME se tornam automaticamente membros do domínio TOP/ACME.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Usuários com a função de administrador podem mudar seus próprios registros de usuário e, portanto, mudar os domínios. Os Provedores de Serviço podem desabilitar a administração delegada ou configurar um processo de aprovação para verificar se o usuário precisa da função de administrador.

Quando você muda o domínio de uma empresa, a instância muda automaticamente o domínio dos seguintes registros associados para corresponder ao novo domínio da empresa.

- Locais
- Departamentos
- Grupos
- Usuários

Nota:
A instância não muda automaticamente o domínio de qualquer registro no qual você tenha marcado a caixa de seleção **Domínio gerenciado**.

Desativação de domínios e empresas associadas

Quando você desativa um domínio, a instância também conclui automaticamente as seguintes ações.

- Desativa todas as empresas no domínio.
- Impede que todos os usuários atribuídos à empresa inativa façam login.

Nota:
Quando um usuário de uma empresa inativa tenta fazer login, o usuário vê uma mensagem de erro semelhante a Empresa inativa - seu acesso a esta instância não está autorizado.

Por exemplo, se você desativar o domínio ACME dos dados de amostra, a instância também desativará a empresa ACME e os três usuários de amostra serão bloqueados.

Conceitos para provedores de serviço

Esses conceitos funcionam com os ServiceNow recursos da plataforma existentes para ajudá-lo a resolver casos de uso comuns.


Fila global v.2

O conceito de fila global fornece uma exibição virtual única de tarefas que residem em várias instâncias. O conceito cria uma aplicação personalizada para fornecer a um executante uma exibição do trabalho que reside em várias instâncias sem precisar replicar tarefas ou dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral



Provedores de serviço com agentes trabalhando em tarefas de vários sistemas tendem a integrar os dados de volta a uma instância central, ou uma "cadeira giratória" entre as instâncias. Embora esse método possa ser apropriado em alguns casos, pode ser caro e demorado para criar e manter. Esse método também abre o provedor para possíveis considerações de requisitos de auditoria e de dados, como Regulamento de proteção geral de dados (GDPR) em todas as instâncias em que os dados residem agora.


A fila global v.2 é uma alternativa: com esse método, os agentes podem ver os dados atribuídos a eles a partir de uma única instância sem que os dados soberanos persistam na instância em que estão conectados. Por exemplo, nos casos em que os clientes têm requisitos de residência de dados, mas permitem o acesso por agentes de outros países, o provedor pode usar um Help Desk "follow-the-sun" usando a fila global v.2.

Saiba mais sobre a Prova de Conceito da Fila Global v.2 no site do ServiceNow Knowledge.

Nota:
Na versão Quebec para frente, a Prova de conceito da fila global foi atualizada para a Fila global v. 2.

Conector do provedor de serviço

A aplicação conectora do provedor de serviços é um design de referência para a criação de ServiceNow uma Aplicação da Store para os clientes usarem na integração com os sistemas. As aplicações do provedor de serviço ajudam a acelerar a integração e a criar integrações padronizadas.




Benefícios dos conectores de serviço

Quando os provedores de serviços (fornecedores, parceiros) publicam conectores, a integração do cliente é mais rápida, o que significa faturamento mais rápido. As instâncias integradas aumentam a produtividade, a visibilidade no ServiceNow ecossistema e os benefícios do programa de parceiros. Os benefícios específicos são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Elimina integrações personalizadas, incluindo o custo de serviços necessários para entregá-las e mantê-las.
- Os serviços são definidos pelo provedor em suas ServiceNow instâncias e eliminam a necessidade de complexidade e custo de integrações personalizadas.
- Fluxos de trabalho e solicitações de catálogo podem ser sincronizados com os processos e aprovações do cliente que precedem os processos do provedor, para que os clientes possam seguir seus próprios processos.
- Quaisquer dados criados ou modificados (por exemplo, ICs) para o cliente na instância do provedor podem ser sincronizados de volta para a instância do cliente para sua visibilidade e uso em processos.



Principais recursos

Recurso	Descrição
Interface do usuário	Um conector de serviço deve incluir no mínimo os seguintes componentes de IU: • Relatórios/Painéis - Relatórios e painéis predefinidos por persona ajudam com visibilidade. • Menu e módulos - O cliente deve ser capaz de encontrar a aplicação por meio do menu descritivo do **Provedor de serviços XYZ**. • Funções - Cada conector requer funções de usuário e administrador para garantir que o acesso possa ser controlado pelo cliente. Por exemplo, "x_snc_xyz_user" ou "x_snc_xyz_admin". • Integração - A integração rápida é essencial para uma boa experiência do cliente e deve ser incluída por meio de playbook, Configuração assistida ou item do catálogo de forma que nenhum serviço profissional seja necessário para o cliente entrar em operação. (Há serviços profissionais disponíveis, mas a integração pode ser realizada sem eles).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso	Descrição
	• Configuração - Os pontos de dados devem ser integrados aos processos para considerar a maior parte da configuração de processo normal que um cliente precisa alcançar. Isso elimina serviços profissionais tanto quanto possível. • Documentação - A documentação completa aumenta a satisfação do cliente e a facilidade de uso. • Integração de suporte ou informações de contato - O cliente precisa de uma maneira fácil de permanecer em contato com o provedor de serviço em caso de problemas, dúvidas ou solicitações.
Tarefas	O uso da aplicação para tarefas, como incidentes, casos, mudanças, problemas e assim por diante, deve ser predefinido no conector. Essas integrações são criadas usando Workflow Studio e IntegrationHub para garantir o mais alto nível de resiliência e desempenho.
CMDB	A sincronização de dados principais, como os ICs necessários para os processos ITIL apropriados, deve ser mantida em sincronia entre as instâncias do provedor e do cliente.
Fluxos de trabalho	Todos os fluxos de trabalho devem ser projetados em Workflow Studio para garantir resiliência e desempenho.
Catálogos	O catálogo do provedor do qual o cliente solicita deve ser incluído na aplicação como um catálogo de produção de registro. A solicitação gerada pelo item na instância do cliente deve ser realizada no eBonded com as instâncias do provedor. Os fluxos de trabalho do provedor mantêm a solicitação atualizada e sincronizam novamente com a instância do cliente.
Processos do cliente	Quaisquer mecanismos para sincronizar solicitações com a instância do provedor devem permitir que os processos do cliente interajam com as solicitações antes que elas sejam enviadas para a instância do provedor. Durante o processamento do provedor, as aprovações podem ser enviadas para a instância do cliente conforme necessário.
Integração	As integrações devem ser criadas usando Workflow Studio e IntegrationHub para garantir o mais alto nível de resiliência e desempenho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Possíveis componentes que você pode incluir em um Conector de serviço

Componente	Descrição
Replicação de dados da instância (IDR)	Quando a replicação é o objetivo: • Pode ser usado para integração de processos, mas pode ser muito rígido, dependendo da lógica de integração de complexidade com base na transição de estado • Para saber mais, consulte Replicação de dados da instância
IntegrationHub	Quando a integração de processos é o objetivo: • Mais fácil de injetar no meio de um processo, como parte de uma etapa complexa ou condicional no meio de um fluxo • Para saber mais, consulte IntegrationHub
Fila de trabalho global (virtual)	Quando a federação de tarefas é o objetivo e o armazenamento de dados externamente não é aceitável: • Usado quando os agentes estão trabalhando em várias instâncias ServiceNow e precisam ver todo o trabalho em aberto atribuído a eles • As linhas retornadas devem ser limitadas a menos de 1000 • Para saber mais, consulte Fila de trabalho global
Tabelas remotas	Quando o uso de dados externos sem armazenamento é o objetivo: • Usado para conectar uma instância a fontes de terceiros, ou a outra instância, para recuperar dados externos e, opcionalmente, armazená-los em cache na memória. Os dados são tratados como uma tabela na instância para fins somente leitura, como agrupar, classificar, agregar e filtrar. • Para saber mais, consulte Recuperar dados externos usando tabelas e scripts remotos
Flow Designer	Quando o design de processo é o objetivo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componente	Descrição
	• Usado para automatizar processos em um único ambiente de design. Os proprietários de processo podem usar linguagem natural para automatizar aprovações, tarefas, notificações e operações de registro sem codificação. • Para saber mais, consulte Flow Designer .

Saiba mais sobre a Prova de Conceito do Conector de Serviço no site do ServiceNow Knowledge.

Instalação com Domain Separation

Vários componentes da plataforma são adicionados ou modificados com o Domain Separation.

Funções

Função	Descrição
domain_admin	Pode criar, editar e excluir domínios.

Adições a campos [sys_domain]

O campo sys_domain é adicionado às seguintes tabelas:

Tabelas com o campo sys_domain

Tabelas
sys_attachment
sys_user_has_role
sys_group_has_role
sys_email
sys_user_group
core_company
cmn_location
cmn_department
sys_gauge
sys_report
kb_feedback
sysapproval_approver
sys_user_grmember

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo para a tabela de tarefas

As extensões MSP adicionam um campo task_for à tabela de tarefas. Esse campo de referência refere-se à tabela do Usuário.

Opções para o Tipo de grupo

As Extensões MSP adicionam várias novas opções-padrão ao campo de tipo da tabela Grupo. Adicione ou atualize esses tipos conforme necessário para oferecer suporte a seus domínios.

Tabelas
Segurança
Suporte
Visibilidade

Regras de negócio

Nome	Tabela	Descrição
Domínio - Ativar/ Desativar	core_company	Ativa o domínio relacionado se pelo menos uma de suas empresas estiver ativa. Desativa o domínio relacionado se todas as empresas relacionadas estiverem inativas.
Domínio - Empresa em Cascata	core_company	Mantém o domínio da empresa em sincronia com seus usuários, grupos, departamentos e locais.
Domínio - Domínio em cascata - E-mail	sys_email	Mantém o domínio de um e-mail sincronizado com seus anexos.
Domínio - Domínio em cascata - Grupo	sys_user_group	Mantém o domínio de um grupo em sincronia com suas funções herdadas (registros sys_group_has_role).
Domínio - Domínio em cascata - Knowledge	kb_knowledge	mantém o domínio de um artigo de conhecimento em sincronia com o feedback relacionado.
Domínio - domínio em cascata - tarefa	tarefa	Mantém o domínio em sincronia com tarefas relacionadas a wf_context, wf_executing, wf_history, anexos, e-mails, task_sla e seu fluxo de trabalho, sysapproval_approver e seu fluxo de trabalho e sysapproval_group e seu fluxo de trabalho.
Domínio - domínio em cascata - usuário	sys_user	Mantém o domínio de um usuário em sincronia com seus registros de associação de grupo (sys_user_grmember) e função (sys_user_has_role).
Domínio - domínio	wf_workflow_version	Mantém os domínios em sincronia com as versões de fluxo de trabalho relacionadas para wf_activity e wf_transition.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Tabela	Descrição
em cascata - versão		
Domínio - Desativar empresas	domínio	Desativa empresas relacionadas se um domínio for desativado.
Domínio - Padrão - Tarefa	tarefa	Define o domínio da tarefa com base na tarefa do domínio do usuário. Se esse domínio for global, define o domínio como Padrão.
Domínio - Padrão - Usuário	sys_user	Define o domínio de um usuário como Padrão se o domínio for global.
Domínio - Proibir registro de domínio global	domínio	Impede a criação de um domínio com o nome global.
Domínio - Cópia de substituição	sys_app_application	Quando uma aplicação é substituída por um domínio, cria uma cópia de seus módulos para a nova aplicação.
Domínio - Cópia de substituição	sys_data_policy2	Quando uma política de dados é substituída por um domínio, cria uma cópia de suas regras de política de dados para a nova política de dados.
Domínio - Cópia de substituição	sys_gauge	Quando um medidor é substituído por um domínio, cria uma cópia de suas contagens de medidor para o novo medidor.
Domínio - Cópia de substituição	sys_ui_action	Quando uma ação de IU é substituída por um domínio, cria uma cópia de suas visualizações de ação de IU para a nova ação de IU.
Domínio - Cópia de substituição	sys_ui_list_control_embedded	Quando um controle de lista integrada é substituído por um domínio, cria uma cópia de seus scripts de cliente e servidor para o novo controle de lista integrada.
Domínio - Cópia de substituição	sys_ui_policy	Quando uma política de IU é substituída por um domínio, cria uma cópia de suas ações de política IU para a nova política de IU.
Domínio - Definir domínio - Aprovações	sysapproval_approver	Define o domínio com base no registro que está sendo aprovado.
Domínio - Definir domínio - Anexo	sys_attachment	Define o domínio com base no domínio do registro primário.
Domínio - Definir domínio - CMDB_CI	cmdb_ci	Define o domínio de um IC ao de sua empresa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Tabela	Descrição
Domínio - Definir domínio - Departamento	cmn_department	Define o departamento de um IC ao de sua empresa.
Domínio - Definir domínio - Domínio	domínio	Define o domínio de um domínio para si mesmo.
Domínio - Definir domínio - E-mail	sys_email	Define o domínio com base no domínio do registro primário. O registro primário de um e-mail é o registro especificado no campo de instância.
Domínio - Definir domínio - Feedback	kb_feedback	Define o domínio de um feedback de conhecimento ao de seu artigo de conhecimento.
Domínio - Definir domínio - Grupo	sys_user_group	Define o domínio de um grupo ao de sua empresa.
Domínio - Definir domínio - Aprovações de grupo	sysapproval_group	Define o domínio com base no registro que está sendo aprovado.
Domínio - Definir domínio - Função de grupo	sys_group_has_role	Define o domínio de uma função de grupo ao de seu grupo.
Domínio - Definir domínio - Local	cmn_location	Define o domínio de um local ao de sua empresa.
Domínio - Definir domínio - ANS de tarefa	task_sla	Define o domínio do ANS de uma tarefa ao de sua tarefa.
Domínio - Definir domínio - Usuário	sys_user	Define o domínio de um usuário ao de sua empresa.
Domínio - Definir domínio - Função do usuário	sys_user_has_role	Define o domínio de uma função do usuário ao de seu usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Tabela	Descrição
Domínio - Definir domínio - Histórico de atividades do WF	wf_history	Define o domínio do histórico de atividades de fluxo de trabalho com base no domínio do contexto de fluxo de trabalho primário.
Domínio - Definir domínio - Contexto do WF	wf_context	Define o domínio de contexto de fluxo de trabalho com base no domínio do registro referenciado, se houver.
Domínio - Definir domínio - Atividade em exec do WF	wf_executing	Define o domínio de atividade em execução do fluxo de trabalho com base no domínio do contexto de fluxo de trabalho primário.
Domínio - Definir tarefa para - Mudança	change-request	Ao converter um tíquete em uma solicitação de mudança, define o campo Solicitado por com o valor Tarefa do tíquete.
Domínio - Definir tarefa para - Incidente	incidente	Ao converter um tíquete em um incidente, define o campo Solicitante com o valor Tarefa do tíquete.
Domínio - Validar Padrão	domínio	Garante que apenas um domínio tenha a caixa de seleção Padrão marcada.
Domínio - Validar Primário	domínio	Garante que apenas um domínio tenha a caixa de seleção Primário marcada.
Regras de negócio Instaladas com o plug-in Domain Support		
Mudar domínio definido	sys_dictionary	Define o domínio definido como o domínio atual.
Propriedades de suporte do domínio	sys_properties	Define as propriedades do sistema para corresponder ao método de consulta de domínio (caminhos de domínio ou numeração de domínio).

Scripts de cliente

Client script	Descrição
Domínio - Definir empresa e local (sys_script)	Monitora o campo do solicitante do incidente quanto a mudanças. Se os campos de empresa e local ainda não tiverem um valor, o script adicionará essas informações do registro do solicitante. Se os campos de empresa e local já tiverem um valor, o script manterá os valores existentes.
Script desativado	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Client script	Descrição
(BP) Definir local como usuário	Monitora o campo de local do incidente e define o campo de local como o local do solicitante.

Tópicos relacionados

Práticas recomendadas do Domain Separation para provedores de serviço

Compatibilidade de aplicações com o Domain Separation

Muitas aplicaçõesServiceNow oferecem suporte ao Domain Separation no sistema de base, mas nem todas. Algumas aplicações compatíveis incluem limitações nos dados e configurações administrativas que podem ser separadas por domínio. Essas definições delineiam os níveis de suporte do Domain Separation da perspectiva dos casos de uso reais e das pessoas que os usam.

Níveis de suporte do Domain Separation

ServiceNow aplicações que oferecem suporte ao Domain Separation podem oferecer suporte à separação de dados e roteamento de dados, ter separação de lógica de negócios avançada ou oferecer suporte à administração de nível de locatário (cliente) da aplicação. ServiceNow das aplicações são definidos com os seguintes níveis de suporte incremental.

Basic	Standard	Enhanced
• Data is domain-separated • Logic exists to ensure proper data routing, caching, rollups, and aggregations • Global configuration operational for multiple tenants	• Application properties are domain-aware as needed • Business logic can be domain-separated by the instance owner per tenant	• Data-driven process enables failsafe configuration by tenants through the UI to drive business logic

Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica para gerenciar dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço (SP) de aplicação.
- Na aplicação, a interface do usuário, as chaves de cache, a emissão de relatórios, acúmulos e agregações usam o domínio em tempo de execução de produção.
- O proprietário da instância deve conseguir configurar a aplicação para funcionar em vários locatários.

Caso de uso de exemplo: quando um SP usa o bate-papo para responder a uma mensagem de locatário-cliente, o cliente deve ser capaz de ver a resposta do SP.

Padrão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Inclui nível de suporte **Básico**.
- Lógica de negócios: os processos podem ser criados ou modificados por cliente pelo provedor de serviços (SP). Os casos de uso refletem o uso adequado da aplicação por vários clientes de SP em uma única instância.
- O proprietário da instância deve ser capaz de configurar a lógica de negócios do produto mínimo viável (MVP) e os parâmetros de dados por locatário conforme esperado para a aplicação específica.

Exemplo de caso de uso: um administrador deve ser capaz de fazer os comentários obrigatórios quando um registro é encerrado para um locatário, mas não para outro.

Aprimorado

- Inclui os níveis **Básico** e **Padrão**.
- O processo orientado por dados permite que os clientes do provedor de serviços modifiquem a lógica de negócios baseada em casos de uso definidos. Essas configurações são baseadas em IU e à prova de falhas para que as configurações de um cliente não possam afetar outro.
- Os locatários da instância devem ser capazes de configurar por conta própria a lógica de negócios do produto minimamente viável (MVP) e os parâmetros de dados. Essa lógica e os parâmetros seriam esperados para a função normal da aplicação.

Exemplo de caso de uso: os clientes locatários de um ambiente compartilhado devem ser capazes de mudar o impacto, a urgência ou a matriz de prioridade para definir a prioridade em seu domínio.

Nota:
Domínio efetivo (*)

Às vezes, um recurso de plataforma ou aplicação pode oferecer suporte a casos de uso de SP, mesmo sem a estrutura de domínio. Em caso afirmativo, os casos de uso devem detalhar seu suporte ao Domain Separation. Um asterisco (*) após o nível de suporte indica este tipo de configuração.

Recurso compatível	Básico	Padrão	Aprimorado
A coluna domínio está presente nas tabelas de aplicação do sistema de base	●	●	●
A configuração específica do domínio é gerenciada pelo proprietário da instância	●	●	●
Os domínios de locatário podem gerenciar os próprios dados de aplicação.		●	●

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso compatível	Básico	Padrão	Aprimorado
As propriedades da aplicação reconhecem o domínio quando necessário.			
Lógica de negócios e processos podem ser separados por domínio pelo proprietário da instância.			
A lógica de negócios e os processos podem ser administrados pelo domínio do locatário.			

Níveis de suporte por aplicação

Pacote de produtos	Aplicação	Nível de suporte
App development and low-code	App Engine Studio	Sem suporte
	Automation Center	Básico
	Hub Automação de processos robóticos (APR)	Básico
	ServiceNow Studio	Sem suporte
	Construtor de tabelas	Básico
	Central de gestão do App Engine	Sem suporte
	Exploring Decision Tables	Padrão
	Integração do Enterprise Resource Planning	Sem suporte
	Mineração personalizada de ERP	Sem suporte
	Construtor de IU Next Experience	Básico
Customer Service Management	Comunidades	Sem suporte
	Customer Service Management	Básico
	Gestão de versões	Básico*
	Gestão de pedidos para Customer Service Management	Básico
	Suporte pós-vendas	Básico
	Domain separation in Workforce Optimization for Customer Service	Básico
DevOps	Domain separation and DevOps Change Velocity	Sem suporte
	Domain separation and DevOps Config	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de produtos	Aplicação	Nível de suporte
Gestão de serviços a funcionários	Prestação de serviços de RH	Básico*
	Saúde e segurança	Sem suporte
	Contract Management Pro	Básico
	Prestação de serviços jurídicos	Básico
	Gestão de serviços de compras (PSM)	Sem suporte
	Pacote de Local de trabalho seguro	Consulte o site de aplicações para obter os níveis de suporte de aplicações individuais
	Conector de pesquisa do SharePoint Online	Básico
	Solicitação universal	Básico
	Tarefa universal	Básico
	Otimização da força de trabalho para RH	Básico
Gestão ambiental, social e de governança (ESG)	Gestão ambiental, social e de governança (ESG)	Básico
Field Service Management	Gestão de serviços de campo	Básico
Governança, risco e conformidade	Business Continuity Management	Básico
	Governança, risco e conformidade (GRC)	Básico
	Resiliência operacional	Básico
Produtos do setor		
•Financial Services	Operações com cartão para serviços financeiros	Básico
	Operações de depósito de Serviços financeiros	
	Operações de pagamento de Serviços financeiros	
	Intelligent Servicing for Fraud	
	Manutenção de seguro de propriedade e sinistro	
	Manutenção de seguro de vida	
	Sinistros de seguro	
	Serviços financeiros Know Your Customer	
	Operações de crédito de Serviços financeiros	
	Processador de documentos de serviços financeiros	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de produtos	Aplicação	Nível de suporte
• Saúde e ciências da vida	Ajuda para prontuários médicos eletrônicos	Básico
	Gestão de serviços de assistência médica e ciências biológicas Core	Básico
	Pre-Visit Management	Básico
	Patient Support Services	Básico
	Vaccine Administration Management	Básico
Operações comerciais de manufatura	Operações comerciais de manufatura	Padrão
	Núcleo de varejo	Básico
	Gestão de tarefas de varejo	Básico
• Produção	Industrial Process Manager	Padrão
	Operational Technology Manager	Padrão
	Operational Technology Vulnerability Response	Padrão
	Operational Technology Manager	Padrão
Telecommunications, Media, and Technology (TMT)	Gestão de sucesso do cliente	Básico
	Gestão de problemas do atendimento ao cliente	Básico
	Now Assist for Telecommunications, Media and Technology (TMT)	Básico (herdado de Domain separation in the Now Assist Admin console).
	Proactive Service Experience Workflows	Padrão
	Central de controle de serviços	Padrão
	Product Support for Technology application	Básico (herdado de Customer Service Management).
	Telecommunications Network Inventory	Básico
IT Asset Management	Insights da nuvem	Sem suporte
	Gestão de ativos de hardware - HAM	Aprimorado
	Software Asset Management	Aprimorado
	Gestão de ativos empresariais	Padrão
Gestão estratégica de portfólios (SPM)	Agile Development	Básico*
	Alignment Planner Workspace	Básico
	Application Portfolio Management	Básico
	Gestão de custos	Sem suporte
	Gestão de demandas	Básico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de produtos	Aplicação	Nível de suporte
	Gestão financeira	Sem suporte
	Investment Funding	Básico
	Project Portfolio Management	Básico*
	Gestão de versões	Básico*
	SAFe (Scaled Agile Framework)	Básico*
	Gestão de testes	Básico*
	Estrutura de objetivos	Básico
IT Operations Management	Cloud Provisioning and Governance	Básico
	Agent Client Collector	Básico
	Descoberta	Padrão
	Gestão de eventos	Básico
	Espaço de operações de serviços para ITOM	Básico
	Análise de logs de integridade	Básico
	Inteligência para métricas	Básico
	Mapeamento de serviços	Básico
	Cloud Migration Assessment	Básico
	Biblioteca de Ações	Sem suporte
	Cloud Configuration Governance	Sem suporte
	Governança de marcadores	Básico
	Faturamento dos Insights da nuvem	Sem suporte
	Provisionamento e governança de nuvem: Google Cloud	Básico
	Provisionamento e governança de nuvem: Terraform	Básico
	Espaço de operações na nuvem	Básico
	Descoberta na nuvem	Padrão
IT Service Management	Benchmarks	Sem suporte
	Gestão de mudanças	Básico
	Coaching	Básico
	Gestão de melhorias contínuas	Básico
	Gestão de contratos	Sem suporte
	Domain separation and Digital Product Release	Básico
	Linha de gasto	Sem suporte

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de produtos	Aplicação	Nível de suporte
	Gestão de comunicações de incidentes	Padrão
	Gestão de incidentes	Padrão
	Gestão de serviços de instalações	Padrão
	Gestão de incidentes	Padrão
	Agendamento de plantão	Padrão
	Gestão de ativos	Básico
	Gestão de problemas	Padrão
	Compras	Padrão*
	Catálogo de produtos	Padrão
	Gestão de solicitações	Padrão
	Catálogo de serviços	Padrão
	Gestão de nível de serviço	Básico
	Gestão de portfólio de serviços	Básico*
	Site Reliability Operations	Básico*
	Indisponibilidade de tarefa	Básico
	Domain separation and Vendor Management Workspace	Sem suporte
	Walk-Up Experience	Básico
Configuração e navegação para celular	Móvel	Básico
Now Intelligence	Painéis	Básico
	Performance Analytics	Aprimorado
	Otimização de processos	Básico
	Emissão de relatórios	Básico
	Análise da experiência do usuário	Básico
O ServiceNow AI Platform	Administração	
	Domain separation and Agent Chat	Padrão
	ServiceNow AI Platform Capacidades	
	Interface do usuário	
	Atribuição avançada de trabalho	Padrão
	Pesquisa com IA	As pesquisas respeitam as restrições de domínio de registros indexados
	App Engine Studio	Sem suporte
	Gestão de aplicações	Sem suporte
	Avaliações	Padrão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de produtos	Aplicação	Nível de suporte
	Automated Test Framework	Padrão*
	Serviços de voz da ServiceNow	
	Assinatura de código	Suporte básico
	Pesquisa contextual	Padrão
	Gestão de configuração (CMDB)	Padrão
	Sistema de gestão de conteúdo	Sem suporte
	Credenciais e conexões	Padrão
	Certificação de dados	Básico*
	Classificação de dados	Aprimorado
	Privacidade de dados	Sem suporte
	Gestão de dados	Básico*
	Desenvolvimento delegado	Sem suporte
	Visualizações de dependências	Básico
	Serviços de documentos	Sem suporte
	Tradução dinâmica	Básico
	Edge Encryption	Suporte básico
	Conectores de conteúdo externo	Sem suporte*
	Criptografia de campo	Sem suporte
	Criptografia	Sem suporte
	Criptografia da nuvem com gerenciamento de chaves	Suporte básico
	Normalização de Campo	Sem suporte
	Flow Designer	Padrão*
	Configuração assistida	Sem suporte
	Domain separation and Integration Hub	Padrão*
	Integrações com aplicações e fontes de dados de terceiros	Básico+Padrão
	Gestão de conhecimento	Padrão
	Serviço de envio de mensagens Hermes	Sem suporte
	Documentos gerenciados	Sem suporte
	MetricBase	Básico
	Natural Language Understanding	Básico+Padrão
	Notificações	Padrão
	ODBC Driver	Básico*
	Orquestração	Padrão*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de produtos	Aplicação	Nível de suporte
	Redefinição de senha	Padrão
	Segurança da plataforma	Página principal do Domain Separation
	Privacidade de dados	Sem suporte
	Inteligência preditiva	Padrão
	Gatilhos proativos	Básico
	Designer de automação de processos	Básico
	Tabelas remotas	Sem suporte
	Cronogramas	Básico
	Depurador de script	Básico
	Sugestões de pesquisa	Sem suporte
	portal de serviços	Sem suporte
	Conectores do Service Graph	Sem suporte
	Domain separation and Sidebar	Padrão
	Fluxos de Estado	Sem suporte
	Gestão de assinaturas	Básico*
	Gestão de enquetes	Básico*
	Inteligência para tarefas	Sem suporte
	Domain separation and Time Card	Básico*
	Construtor de IU	Padrão
	Virtual Agent	Básico
	Visual Task Boards	Básico
	Serviços Web	Padrão*
	Fluxo de trabalho	Padrão*
	Espaço	Padrão
Security Operations	Conformidade de configuração	Padrão
	Gestão de dados de configuração	Básico
	Ingestão de infração do IBM QRadar	Básico
	Integração de ingestão de alerta da API de segurança do Microsoft Graph	Básico
	Resposta a incidentes de segurança	Padrão
	Inteligência contra ameaças	Padrão
	Resposta a vulnerabilidades	Padrão
Gestão de serviços	Gestão de serviços de instalações	Padrão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de produtos	Aplicação	Nível de suporte
	Manutenção planejada	Padrão*
	Gatilhos proativos	Básico
	Editor de código da NOW	Sem suporte
	Otimização da força de trabalho para ITSM	Básico
	Espaço de gestão de fornecedores	Básico

Práticas recomendadas do Domain Separation para provedores de serviço

Você pode criar, implementar e manter o Domain Separation para aplicações e serviços.

Noções básicas de domínio

Com o Domain Separation (também conhecido como ServiceNow Arquitetura de plataforma multilocatária), você pode separar os dados da aplicação, interface do usuário e lógica de negócios em uma única instância de cliente que oferece suporte à modelagem hierárquica com inteligência entre locatários. A lógica de negócios descreve como o Domain Separation está configurado e quais regras estão afetando a configuração.

Antes de iniciar a jornada do Domain Separation, aqui estão algumas práticas recomendadas a serem seguidas. Selecione os tópicos conforme desejado ou siga-os na ordem clicando nos links abaixo da imagem.



Explicação sobre o Domain Separation

Com o Domain Separation, você pode separar dados de aplicação, IU e lógica de negócios, como regras ou fluxos de trabalho, em uma única instância de cliente. A separação desses elementos em domínios definidos logicamente oferece suporte a hierarquias específicas para todos os clientes que usam suas aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Noções básicas de domínio

O Domain Separation, também conhecido como ServiceNow arquitetura de plataforma multilocatária, adiciona uma despesa considerável ao gerenciamento de uma instância. No entanto, se você usar o Domain Separation corretamente, ele poderá melhorar a eficiência, adicionar mais segurança e aumentar o desempenho das instâncias de seus clientes.

Você não pode separar alguns padrões e propriedades globais, como propriedades do sistema e esquema de tabela, por locatário.

Antes de começar a separar domínios, leia as diretrizes a seguir.

O que você pode fazer com o Domain Separation


- Separação de dados: permite que os locatários do domínio vejam somente os dados que eles têm permissão para ver. Os locatários podem ter acesso a outros dados do locatário, mas não podem consultar os dados do locatário aos quais eles não têm acesso.
  - Quando você atualiza registros de dados, eles não geram registros de Update Sets.
  - Os usuários, incluindo as contas do cliente que são usadas para integrações, veem somente os dados nos domínios que eles têm permissão para acessar.
  - Clientes, agentes e executantes veem dados que pertencem aos clientes e às organizações aos quais eles oferecem suporte.
- Separação de IU: oferece suporte a uma experiência específica de locatário para elementos de IU, como exibições, listas, rótulos e assim por diante.
  - Você pode substituir a interface do usuário baseada no navegador, incluindo menus da aplicação, listas, formulários, e painéis. Você também pode personalizá-los para um domínio específico ou conjunto de domínios enquanto preserva a lógica básica do processo.
  - Os provedores de serviço podem alterar a identidade visual exibida e os elementos de IU para atender às necessidades individuais do cliente.
- Separação de lógica de negócios: cria políticas de sistema específicas de locatário, como notificações por e-mail, regras de negócio, scripts de cliente, política de IU e ações de IU.
- Modelagem hierárquica: aninha seus vários locatários para que os locatários primários possam acessar recursos de locatários secundários. A lógica de negócios para locatários primários é executada automaticamente para locatários secundários, que você pode substituir em qualquer nível.
- Inteligência entre locatários: lida automaticamente com dados, metadados, lógica de negócios e contexto de processamento para locatários com acesso a dados de locatários adicionais.

Resumo do Domain Separation

O gráfico a seguir mostra a divisão de dados, o processo e a separação da IU. Esses conceitos são discutidos em detalhes na seção Práticas recomendadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Arquitetura de domínio


Registros de usuário são atribuídos a um valor de domínio que representa o domínio inicial do usuário. Os usuários não têm acesso a dados em domínios primários, domínios de mesmo nível ou domínios em outras ramificações da hierarquia.

Consulte Consultas "contém" e acesso ao domínio para opções avançadas para conceder visibilidade de domínio adicional.

O diagrama a seguir mostra como o processo de arquitetura flui para os domínios



secundários.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Proposta de valor do Domain Separation

Com o Domain Separation, os provedores de serviço podem ter uma arquitetura de instância multilocatária que entrega ofertas com eficiência e segurança aos clientes. Padrões de processo universais fortes, design de processo orientado por dados, governança estrita e administração centralizada ajudam a maximizar esses benefícios.

Benefícios do Domain Separation

Os locatários de um domínio se beneficiam de um rápido retorno do investimento, menor despesa administrativa e aproveitamento dos serviços de negócio fornecidos pelos proprietários da instância.

Aqui está uma exibição rápida desses benefícios.

Proprietário da instância	Locatários do domínio
Produtividade dos funcionários do provedor de serviço	Maior segurança
Somente deltas de processo mantidos	Processos e recursos pré-criados
Eficiências de administração	É necessária uma equipe reduzida
Menos integrações de cliente	Integração mais rápida
Capacidade de atualização e escalabilidade	Aproveitamento das versões mais recentes
Segregação de dados	Serviços fornecidos pelo proprietário da instância
Emissão de relatórios globais	

Definição do Domain Separation

Com o Domain Separation (também conhecido como a ServiceNow® Arquitetura de plataforma multilocatária), você pode separar dados da aplicação, IU e lógica de negócios em uma única instância de cliente que oferece suporte à modelagem hierárquica com inteligência entre locatários (cliente).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Domain Separation

As aplicações separadas por domínio ServiceNow são definidos com as seguintes propriedades:

Separação de dados

Permite que os clientes vejam somente os dados que eles têm permissão para ver. Os clientes podem ter acesso a outros dados do cliente, mas não podem consultar os dados do cliente se eles não tiverem acesso.

Separação de IU

Oferece suporte a uma experiência específica de locatário para elementos de IU, como exibições, listas, rótulos e assim por diante.

Separação de lógica de negócios

Oferece suporte a políticas de sistema específicas de cliente, como notificações por e-mail, regras de negócio, scripts de cliente, política de IU e ações de IU.

Modelagem hierárquica

Oferece suporte a vários locatários aninhados para que os locatários primários (clientes) possam acessar recursos do cliente secundário. A lógica de negócios para clientes primários é executada automaticamente para clientes secundários e pode ser substituída em qualquer nível.

Inteligência entre clientes (escopo do domínio)

Lida automaticamente com dados, metadados, lógica de negócios e contexto de processamento para locatários que têm acesso a dados de locatários adicionais.

Hierarquias do Domain Separation

Crie uma hierarquia ao definir uma arquitetura de domínio para rastrear seus processos e fluxos de trabalho.

Amostra das hierarquias do Domain Separation

O diagrama a seguir é um bom ponto de partida para definir a arquitetura de domínio. Ele demonstra o relacionamento entre os domínios superiores e inferiores e como o processo, os dados e as regras de negócio afetam os domínios primários e secundários.

- No exemplo a seguir, TOP é um domínio de processo. Ele nunca deve conter usuários. Em vez disso, TOP deve conter os novos processos que os proprietários de instância desenvolvem e as substituições desses processos do domínio global.
- Somente o provedor de serviço (SP) tem acesso ao domínio-padrão. Este domínio nunca contém usuários ativos. Ele contém somente os dados "perdidos" que você precisa reatribuir ao domínio correto.

  Nota:
  Quando os dados não são atribuídos a um domínio específico, eles são movidos para o domínio-padrão. Eles estão temporariamente "perdidos" e precisam ser atribuídos ao domínio correto.

- Tarefas e usuários sem um domínio são colocados no domínio-padrão automaticamente quando você cria ou atualiza domínios. Você pode substituir essa ação desmarcando a opção **Padrão** neste registro ou selecionando a opção **Padrão** em outro registro de domínio. Se você ainda não definiu um domínio-padrão, as tarefas e os usuários sem domínio serão movidos para o domínio global.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Não mova dados entre domínios enquanto estiver usando a instância.
- Se algum dado terminar no domínio-padrão, isso significa que você tem um problema de configuração ou de procedimento para resolver.


Você não vê a palavra "Global" neste diagrama porque não há domínio global. Lembre-se de que "global" é a ausência de um domínio em um registro.

Por exemplo, uma tabela sem campo de domínio significa que a tabela contém todos os registros globais. Uma tabela que tem um campo de domínio significa que qualquer registro sem um domínio é um domínio global.

A palavra "global" está no campo de domínio. Ela é usada automaticamente quando o registro não tem domínio.

Registros globais estão disponíveis para todos os usuários da instância, a menos que eles estejam restritos por configurações de segurança.

- Use o domínio-padrão para garantir que os registros não terminem no domínio global em tabelas que nunca devem ter registros globais.
- Os proprietários da instância devem fazer a triagem dos registros no domínio-padrão e movê-los para o domínio correto.



Hierarquias do domínio

- Primário/secundário: processo e dados afetados
  - Design baseado em um fluxo do processo.
  - Lembre-se de que os domínios primários podem acessar todos os dados nos domínios secundários.
- Domínio "Contém": somente os dados são afetados. Por exemplo, fazer com que o SP no diagrama contenha TOP não faz com que os processos no SP sejam executados no domínio TOP e para baixo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Concede direitos de acesso a dados a indivíduos em grupos que exigem acesso dedicado a determinados domínios.
- Contém causas ou condições a serem adicionadas às consultas de banco de dados que podem causar problemas de desempenho com grandes conjuntos de dados e domínio.

- Visibilidade: a hierarquia que está sempre visível para os usuários depois que você fornece acesso. Somente os dados são afetados, não os processos.
  - Concede acesso aos dados de um domínio a outro domínio que não tinha esse acesso quando a hierarquia primária e secundária foi criada.
  - Permite que os usuários vejam todos os dados nos domínios aos quais eles têm acesso de visibilidade, o tempo todo, independentemente do registro em que estão trabalhando.

Nota:
Use com moderação, já que a Visibilidade pode permitir um acesso completo que você não pretende.

Princípios básicos para definir uma hierarquia de domínio

Casos de uso irrestritos e restritos para o Domain Separation.

Muitos SPs têm clientes que declaram implicitamente que o acesso a seus domínios deve ser estritamente regulamentado, o que restringe o uso da função "contém" no domínio TOP. O diagrama a seguir explica como atenuar essa regulamentação dividindo os domínios em domínios Restritos e Irrestritos.


1. Os clientes existem em uma "vertical" específica da hierarquia do Domain Separation. Isso significa que eles consomem somente processos definidos em seu domínio e todos os domínios primários acima deles na hierarquia. Todos os processos definidos em domínios que não estão em sua hierarquia linear primária-secundária não se aplicam.


   Nota:
   Clientes ou "locatários" são entidades que são separadas umas das outras, não como departamentos ou unidades de negócios que compartilham recursos entre si.

2. Super verticais (restritos, serviços de gerente e assim por diante) são permitidos, desde que os clientes pertençam apenas a um deles.
3. Serviços, produtos ou ofertas que precisam estar disponíveis horizontalmente para todos os clientes não são definidos em hierarquias do domínio separadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





Aqui estão alguns exemplos de casos de uso:


- Em TOP, você pode criar dois domínios, *Irrestrito* e *Restrito*.
  - Coloque os clientes e seus domínios que não têm restrições de visibilidade de SP em Irrestrito.
  - Coloque os clientes e seus domínios que têm esse requisito em Restrito.
- Os administradores do sistema podem usar as funções "contém" e "visibilidade" de maneira eficiente e direcionada.
  - Aplique "contém" a Irrestrito, para que um único "contém" possa conceder visibilidade à maioria dos clientes.
  - Aplique a visibilidade do domínio usando "grupos de visibilidade do domínio" a domínios específicos, conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Árvores de Decisão do Cliente

O diagrama a seguir descreve como escolher qual modelo de hierarquia é ideal para você. Você pode escolher hierarquias separadas, híbridas ou compartilhadas, dependendo de quais processos e funcionalidades você deseja nas estruturas de domínio.



Para saber mais sobre a arquitetura de hierarquia, consulte Arquitetura de referência do provedor de serviço.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contexto e Domain Separation

O contexto da sessão de um usuário determina os processos, os dados e a interface do usuário (IU) conforme o usuário navega pelas exibições de lista, páginas iniciais, relatórios e artigos de conhecimento. O contexto é determinado pelos processos que você cria, as regras de negócio que você define, seus fluxos de trabalho e outros fatores.

Contexto da sessão do usuário

Muitos fatores determinam o contexto de uma sessão de usuário, como perfis de usuário, grupos, critérios da empresa e assim por diante. No diagrama a seguir, você vê que os incidentes que uma empresa criou fazem parte do contexto.



O usuário neste exemplo tem um domínio inicial de Dimensões de nuvem.


1. A identidade visual reflete as configurações no domínio Dimensões de nuvem e no registro da empresa.
2. O navegador de aplicações mostra os itens que são herdados de domínios de nível superior, bem como os módulos que são definidos no domínio Dimensões de nuvem.
3. As páginas iniciais e os dados da lista refletem os dados visíveis para o usuário. Esses dados são baseados no contexto da sessão do usuário. Nesse caso, o usuário no domínio Dimensões de nuvem pode ver os dados em Dimensões de nuvem, domínios secundários e o domínio global.

O contexto da sessão do usuário começa no domínio inicial

No diagrama a seguir, você pode ver os elementos do contexto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O administrador do sistema define os domínios iniciais dos usuários em seus registros de usuário. Normalmente, o domínio inicial de um usuário é definido como o mesmo domínio da empresa. Quando o usuário faz registro em log, o seletor de domínio é definido automaticamente como o domínio inicial do usuário. Os usuários podem retornar ao domínio inicial a qualquer momento, clicando no ícone de seta no seletor de domínio.

A lista do seletor de domínio inclui domínios no contexto de sessão do usuário. Os usuários podem limitar ainda mais o contexto da sessão selecionando domínios secundários com o seletor.

O contexto da sessão do usuário inclui o domínio inicial do usuário e todos os domínios secundários. Este conjunto de domínios no contexto da sessão do usuário é anexado automaticamente a cada consulta enviada ao banco de dados. Dessa forma, os resultados são limitados apenas aos dados nesses domínios e aos dados globais. Este processo está incorporado no código compilado que não está acessível.

As contas de serviço usadas para integrações também têm contexto da sessão do usuário. Há contexto de usuário e contexto de registros, cada um com seus próprios dados em seu próprio domínio. Esses contextos afetam as integrações. Consultas de banco de dados (registros) são limitadas da mesma forma que usuários interativos (usuários), o que significa que elas funcionam normalmente, mas são limitadas por quaisquer restrições que o desenvolvedor tenha configurado.

Você pode aprender sobre maneiras adicionais de adicionar domínios ao contexto de sessão de um usuário em Arquitetura de referência do provedor de serviço.

Contexto de registro

Conforme um usuário detalha registros individuais, o contexto de registro é ativado. O contexto de registro determina os elementos e processos de IU a serem aplicados ao registro.


O domínio de um registro determina o processo, os dados e a disponibilidade de elementos de IU no registro.

Nota:

- O contexto de registro persiste mesmo se o domínio do usuário for alterado.
- Os usuários podem exibir registros simultaneamente em várias guias do navegador, enquanto mantêm seu próprio contexto de registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Segregação e proteção de dados com Domain Separation

Você pode segregar e proteger dados na plataforma ServiceNow de várias maneiras, dependendo das necessidades do cliente.

Segregação de dados de várias maneiras

O diagrama a seguir mostra quatro maneiras de segregar dados. Você pode usar instâncias separadas, Domain Separation, segurança contextual e regras de negócio, e a própria arquitetura de referência como formas de segregar dados.



Você pode segregar dados destas quatro maneiras:

1. Personalizar a arquitetura de referência com qualificadores e filtros para que os departamentos e grupos de uma empresa possam se concentrar em seu próprio trabalho. Ao segregar os dados entre esses departamentos ou grupos, um departamento ou grupo não pode ver registros de outro departamento ou grupo.
2. Adicionar segurança contextual e regras de negócio Antes da consulta como camadas adicionais de segurança para proteger contra violações de dados. Consulte Contexto e Domain Separation e Regras de negócio Antes da consulta para saber mais sobre o Domain Separation e as regras de negócio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Adicionar outro nível de segurança em uma empresa usando o Domain Separation. Os dados de cada consulta ao banco de dados são limitados aos dados visíveis em um domínio antes que a segurança contextual e as regras de negócio sejam executadas.
4. Como usar instâncias separadas para segregar os dados no banco de dados e na camada da aplicação.

Instâncias separadas, Domain Separation, segurança contextual e regras de negócio, e a arquitetura de referência são formas de segregar dados. Essas quatro maneiras estão relacionadas entre si, conforme indicado pela seta Abrangência de necessidade no diagrama. Como cada camada interage com as outras camadas depende de como você definiu a configuração do Domain Separation.

Nem todas as organizações exigem o Domain Separation. Você pode encontrar outras alternativas, como instâncias separadas ou uma única instância sem um domínio. Para saber mais sobre essas alternativas, consulte Avaliação da necessidade do Domain Separation.

Inteligência entre locatários

Uma arquitetura de vários locatários é onde você tem uma única instância que atende a vários locatários. Dados, metadados, lógica de negócios e contexto de processamento para locatários são resolvidos automaticamente com acesso a dados de locatários adicionais.

Um único locatário versus vários locatários

Instância de locatário único

Você é um cliente ServiceNow, comprou as licenças e depende de você decidir quais serviços deseja. Você pode fazer upgrade quando quiser, ver visualizações de todos os novos recursos excelentes e configurar sua instância imediatamente. Ser um único locatário tem estes benefícios e restrições:

- Você tem custos iniciais e despesas administrativas mais altos, mas tem mais liberdade para reformar e expandir.
- Você tem custos mais altos para obter e manter a instância e a equipe de administração de suprimentos. Embora você seja livre para criar o ambiente conforme necessário, você deve estar em conformidade com as ServiceNow práticas e padrões recomendados.

Instância de vários locatários

Outra pessoa é proprietária da instância, possivelmente um provedor de serviço com vários clientes. Eles fazem upgrade quando desejam e colocam novos serviços na instância quando desejam. Se você é cliente de um provedor de serviço, provavelmente está na instância dele porque quer o que ele oferece. Vários locatários têm estes benefícios e restrições:

- Uma equipe centralizada administra configurações, integrações e upgrades.
- O proprietário da instância presta serviços adicionados.
- Os locatários do domínio têm custos iniciais mais baixos para usar a plataforma ServiceNow, têm custos mensais mais baixos porque a compartilham com muitos locatários e não precisam empregar uma equipe para administrar o ambiente.
- Benefícios compartilhados de solicitações ou mudanças que são iniciadas por outros locatários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alternativas à separação de domínios

Você pode usar uma instância separada como alternativa à separação de domínios para seus clientes. Uma instância separada permite a flexibilidade para atender aos requisitos de separação de dados nos grupos e departamentos em uma organização com pouco ou nenhum impacto nas outras pessoas.

Instâncias separadas

Prós e contras de instâncias separadas

Instância separada	Instância única - sem domínio
Pontos positivos	**Pontos positivos**
Criada para atender a cada cliente/organização	Pode tratar de cenários simples
Minimize o impacto da personalização em outras pessoas	Custo
Coordenação de programação de versão	**Pontos negativos**
Limpar separação	Modificações extensas no código de linha de base
Escolha a região DATACENTER	Código do sistema de base modificado ignorado durante os upgrades
Pontos negativos	Deve abordar todas as tabelas secundárias e de suporte também
Custo	Testes extensivos necessários
Alinhamento de instâncias	Nenhuma ServiceNow equipe de produto para evoluir seu código personalizado
Esforço de teste para upgrades	
Duplicação de esforço	
Integrações necessárias	

Você pode cronometrar os upgrades e versões separadamente para cada instância. No entanto, se você optar por usar instâncias separadas, precisará coordenar bastante com outras pessoas que estão administrando as instâncias. Ao configurar uma instância com segurança contextual, visualizações do formulário, qualificadores de referência, filtros e condições robustas, você não precisa usar a Separação de domínios em sua empresa.

Com uma instância separada, você pode lidar com a separação de dados e processos, mas os proprietários da instância devem manter e acompanhar as extensas personalizações necessárias para instâncias separadas.

Tópicos relacionados

Contexto e Domain Separation

Arquitetura de referência do provedor de serviço

Avaliação da necessidade do Domain Separation

Você pode descobrir que o Domain Separation nem sempre funciona para as organizações de seus clientes. É melhor que você baseie sua decisão de optar pelo Domain Separation observando as necessidades dos clientes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Motivos para o Domain Separation

Esses fatores podem ajudá-lo a decidir escolher o Domain Separation para as organizações de seus clientes:

- Seus clientes têm alinhamento moderado de processos e requisitos gerais de plataforma.
- Seus clientes planejam trabalhar em tarefas como executantes em vez de solicitantes.
- Seus clientes têm um acordo contratual que requer que os registros de dados sejam isolados, mas o proprietário da instância determinou que o requisito pode ser tratado em outro lugar na configuração.
- Os proprietários de instância da sua empresa têm entidades inteiras que operam como organizações fisicamente separadas e não compartilham dados, mas a emissão de relatórios completa ainda é necessária. Domínios separados permitem a visibilidade dos dados quando configurados corretamente.

Motivos para não usar o Domain Separation


Esses fatores podem apontar motivos pelos quais as organizações de seus clientes podem não querer configurar o Domain Separation:

- Seus clientes desejam administrar seu ambiente, ter total propriedade sobre ele e definir o mapa para expansão.
- Seus clientes exigem que os dados e o processo no nível físico ou de banco de dados sejam completamente isolados.

Nota:

As instâncias separadas por domínio contêm um banco de dados compartilhado, portanto, isso prejudica o requisito de isolamento.

- Os departamentos na organização de seus clientes desejam isolar registros. (Controles de acesso podem ser suficientes).
- Todos os seus clientes desejam processos, regras de negócio e fluxos de trabalho próprios.
- A cultura corporativa é de não colaboração entre as organizações de seus clientes.
- Seus clientes interagem com a plataforma somente como usuários finais.



Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefícios do Domain Separation

O Domain Separation pode funcionar melhor para as organizações dos clientes do que qualquer outro método para separar os dados entre grupos e departamentos.

Resumo dos benefícios do Domain Separation

Você pode habilitar o Domain Separation com um plug-in ServiceNow que tenha funcionalidade integrada à plataforma principal. A configuração de domínios separados é gerenciada por um gerente de produto que tem suporte de uma equipe de desenvolvimento. Aprimoramentos e correções para a funcionalidade do Domain Separation estão inclusos nas versões ServiceNow e prontos para serem usados pelos clientes. Para assistência com o Domain Separation, os proprietários da instância podem usar Suporte e atendimento ao cliente recursos, como o Portal de serviços .



Como uma consulta ao banco de dados funciona com o Domain Separation

Usar consultas de banco de dados com Domain Separation nas aplicações dos clientes os ajuda a proteger seus dados. Essas consultas aceleram os processos de configuração e compilação.

Como o Domain Separation protege os dados


Na figura a seguir, a tabela Incidente [incidente] tem um campo de domínio que é herdado da tarefa do incidente. Ao ver este campo de domínio, você sabe que os registros na tabela podem ter atribuições de domínio.

Quando os usuários fazem login, seu domínio inicial aparece com o conjunto de domínios que eles podem acessar. Isso é chamada de contexto da sessão do usuário. Para obter mais informações sobre os contextos das sessões, consulte Contexto e Domain Separation.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consulta ao banco de dados com o Domain Separation



1. Em um navegador, o usuário de uma das empresas, a Acme, seleciona o módulo Incidentes em aberto para exibir todos os incidentes em que ativo = verdadeiro.
2. O filtro active=true é enviado para a aplicação.
3. A aplicação envia uma consulta ao banco de dados anexando uma cláusula WHERE a active=true. A cláusula WHERE limita os registros de incidentes que são retornados aos registros que estão no domínio do usuário ou aos domínios que o usuário pode acessar. Somente os registros nesses domínios são retornados à aplicação para processamento.
4. A segurança contextual é aplicada, limitando ainda mais os dados que são retornados ao usuário. Os registros de incidentes aparecem na lista de Incidentes abertos.

Nota:

Ao aplicar a segurança contextual, você cria limites para os dados que são retornados ao usuário. Esses limites protegem outros conteúdos que você pode não querer que os usuários vejam.

Para saber mais sobre segurança contextual, consulte Contexto e Domain Separation.

Nota:
Esta lógica de processamento se aplica a todas as consultas ao banco de dados, incluindo as consultas que são acionadas usando integrações.

Níveis de suporte do Domain Separation

Escolha entre três categorias para separação de domínios de uma aplicação para as organizações dos clientes.

Aplicações que oferecem suporte ao Domain Separation podem oferecer suporte à separação de dados e roteamento de dados, ter separação de lógica de negócios avançada ou oferecer suporte à administração de nível de locatário (cliente) da aplicação. Essas definições delineiam os níveis de suporte da perspectiva dos casos de uso reais e das pessoas que os implementam.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Níveis de suporte ServiceNow incrementais



Nível	Tipo	Resumo
Sem suporte		• O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados. • Este nível não é considerado separado por domínio.
Básico	Gestão de dados de clientes	• Lógica de negócios: garante que os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicação. • Na aplicação, a interface do usuário, as chaves de cache, a emissão de relatórios, os acúmulos, as agregações, e assim por diante, levam em consideração as propriedades do domínio em tempo de execução. • Os proprietários da sua instância devem conseguir configurar a aplicação para funcionar normalmente em vários locatários. Caso de uso: quando um provedor de serviço usa o bate-papo para responder a uma mensagem do cliente, o cliente deve ser capaz de ver a resposta.
Padrão	Gestão de processo dos clientes	• Inclui o nível Básico • Lógica de negócios: os processos podem ser criados ou modificados por cliente pelo provedor de serviço. Os casos de uso refletem como a aplicação é usada por vários clientes de provedor de serviço em uma única instância. • Os proprietários da instância precisam ser capazes de configurar a lógica de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nível	Tipo	Resumo
		negócios do MVP (Minimum Viable Product, produto mínimo viável) e os parâmetros de dados por cliente para a aplicação específica. Caso de uso: um administrador deve ser capaz de fazer os comentários necessários quando um registro é encerrado para um cliente, mas não para outro.
Aprimorado	Configuração autogerenciada pelo cliente	• Inclui os níveis Básico e Padrão • Permite que os clientes do provedor de serviço modifiquem a lógica de negócios baseada em casos de uso definidos. Essas configurações são baseadas em IU e à prova de falhas para que as configurações de um cliente não possam afetar outro cliente. • Os clientes da instância devem ser capazes de configurar a lógica de negócios do MVP e os parâmetros de dados. Caso de uso: o cliente de um ambiente compartilhado deve ser capaz de fazer mudanças de acordo com o impacto, a urgência ou a prioridade em um domínio.
Domínio efetivo*		Em alguns casos, um recurso de plataforma ou aplicação pode oferecer suporte a casos de uso de provedor de serviço, mesmo se a estrutura de domínio não estiver sendo usada. Os casos de uso devem ser detalhados para oferecer suporte ao Domain Separation. Um asterisco (*) após o nível de suporte indica este tipo de configuração. Caso de uso: antes da versão New York, Catálogo de serviços não tinha suporte de domínio, mas os proprietários da instância podiam configurar catálogos e itens separados para cada locatário em uma instância separada por domínio usando critérios do usuário. O resultado foi que cada locatário pode usar o Catálogo de serviços no nível Padrão.

Para exibir todos as aplicações listadas por seu nível de suporte, consulte Compatibilidade de aplicações com o Domain Separation.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resumo

O Domain Separation é uma estrutura que você deve usar para tornar as aplicações cientes dos clientes.


Considere os recursos da estrutura de domínio, os casos de uso de negócios de suas aplicações, quais são as personas e como elas usam a aplicação antes que você possa usar a estrutura para tornar sua aplicação passível de suporte.

Arquitetura de referência do provedor de serviço

Os clientes podem acessar os serviços do provedor de serviço (SP) usando um portal projetado para que eles acessem sua instância separada por domínio.

Atributos básicos da arquitetura de referência do provedor de serviço

- Você não atribui executantes a um domínio. Em vez disso, você os compartilha entre domínios. Isso torna mais difícil auditar quantos executantes você tem por domínio.
- Você pode compartilhar e aproveitar a administração de domínio. Isso significa que não há sobrecarga e que você pode otimizar licenças.
- O número de usuários na instância pode mudar quando você obtém um novo cliente. Um novo cliente pode resultar em dezenas ou até mesmo centenas de milhares de novos usuários no sistema. O número total de usuários é virtualmente ilimitado em um ambiente compartilhado.



- SP customers access SP services via a portal to the SP Domain Separated instance
- SP uses ServiceNow shared instance(s) to manage their service delivery
- SP could have a shared instance per region to support data sovereignty requirements

Legend:

Centralized governance at the SP

Centralized administration at the SP. Shared business requirements and configurations

Both SP and customer fulfillers on one instance


Customer requesters on each instance

O portal para serviços de SP é dedicado ou compartilhado com a instância compartilhada do SP. Os provedores de serviço usam instâncias compartilhadas de ServiceNow para gerenciar sua entrega de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Hierarquia de referência para instâncias separadas por domínio



Comparação da arquitetura de referência do SP

Standalone (SA)		Multi-Tenant (MT)		Hybrid (MT+SA)		SIAM (Multi-Vendor)	
Platform as a Service	Enterprise scale	Processes simplified	Cost reduction	Managed Services (MT)	Custom Services (SA)	Service Integration	Multi-supplier governance
Customer wants full power of platform to Solve own needs outside those offered by SP.	Large customer: Transactions or data amount stored cause for multiple nodes or dedicated hardware.	Global governance & admin for business use case & process can be developed & maintained on the instance. Best when used w/ minor-to-moderate process differences among customers or sub-entities.	Lower administration, transaction, & onboarding costs, & ongoing operational costs for resources & licensing. Faster onboarding = more revenue.	Standardized re-usable services. procedures. processes, & resources delivered on a single ServiceNow instance to multiple Customers.	Services for sole use of customer, offerings specific to industry or vertical solutions, government, or regulatory requirements, applications that do not support Domain Separation.	Multiple best in class Service providers for individual services bringing together tooling, reporting, SLAs, strategy, & design for unified customer experience.	Unified governance across all providers to ensure organization requirements are met & that all providers cooperate on behalf of the customer.

Árvores de decisão da arquitetura de referência do provedor de serviço

Você pode usar árvores de decisão e um gráfico de comparação para determinar se um novo cliente deve ser adicionado a uma instância compartilhada ou à sua própria instância dedicada.


Árvores de decisão

Use essas árvores de decisão para ajudar seus clientes a decidir se devem usar uma instância gerenciada ou dedicada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Árvore de decisão do cliente



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Comparação da arquitetura de referência do SP

Standalone (SA)		Multi-Tenant (MT)		Hybrid (MT+SA)		SIAM (Multi-Vendor)	
Platform as a Service	Enterprise scale	Processes simplified	Cost reduction	Managed Services (MT)	Custom Services (SA)	Service Integration	Multi-supplier governance
Customer wants full power of platform to Solve own needs outside those offered by SP.	Large customer: Transactions or data amount stored cause for multiple nodes or dedicated hardware.	Global governance & admin for business use case & process can be developed & maintained on the instance. Best when used w/ minor-to-moderate process differences among customers or sub-entities.	Lower administration, transaction, & onboarding costs, & ongoing operational costs for resources & licensing. Faster onboarding = more revenue.	Standardized re-usable services. procedures. processes, & resources delivered on a single ServiceNow instance to multiple Customers.	Services for sole use of customer, offerings specific to industry or vertical solutions, government, or regulatory requirements, applications that do not support Domain Separation.	Multiple best in class Service providers for individual services bringing together tooling, reporting, SLAs, strategy, & design for unified customer experience.	Unified governance across all providers to ensure organization requirements are met & that all providers cooperate on behalf of the customer.

Arquitetura de referência do provedor de serviço para instâncias dedicadas

Os clientes do provedor de serviço (SP) podem acessar os serviços de SP usando um portal para uma instância dedicada. Os SPs usam essas instâncias dedicadas para gerenciar sua entrega de serviço.

Instâncias dedicadas



Atributos


- As instâncias dedicadas exigem que você tenha uma administração separada e equipes dedicadas. Você precisa de várias licenças para os administradores e desenvolvedores que fazem login em várias instâncias.
- Cada instância tem um número finito de solicitantes e executantes. Ao obter um novo cliente, você deve adquirir uma instância que se baseie no tamanho e na escala da empresa do cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instância compartilhada

Instância dedicada versus compartilhada



Comparação da arquitetura de referência do SP

Standalone (SA)		Multi-Tenant (MT)		Hybrid (MT+SA)		SIAM (Multi-Vendor)	
Platform as a Service	Enterprise scale	Processes simplified	Cost reduction	Managed Services (MT)	Custom Services (SA)	Service Integration	Multi-supplier governance
Customer wants full power of platform to Solve own needs outside those offered by SP.	Large customer: Transactions or data amount stored cause for multiple nodes or dedicated hardware.	Global governance & admin for business use case & process can be developed & maintained on the instance. Best when used w/ minor-to-moderate process differences among customers or sub-entities.	Lower administration, transaction, & onboarding costs, & ongoing operational costs for resources & licensing. Faster onboarding = more revenue.	Standardized re-usable services. procedures. processes, & resources delivered on a single ServiceNow instance to multiple Customers.	Services for sole use of customer, offerings specific to industry or vertical solutions, government, or regulatory requirements, applications that do not support Domain Separation.	Multiple best in class Service providers for individual services bringing together tooling, reporting, SLAs, strategy, & design for unified customer experience.	Unified governance across all providers to ensure organization requirements are met & that all providers cooperate on behalf of the customer.

Arquitetura de referência do provedor de serviço para híbrido


Use a arquitetura de referência do provedor de serviço (SP) híbrido para obter uma solução personalizada. Os clientes precisam de uma instância dedicada para um serviço específico. Eles ainda podem usar a instância SP compartilhada para outros serviços, mas isso requer a integração de cada instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Arquitetura híbrida

O cliente pode ser responsável por entregar este serviço adicional diretamente. Você precisa criar uma solução híbrida de vários atributos para o cliente oferecer.



Atributos

- Você pode compartilhar e aproveitar a administração da instância. Isso significa que não há despesa e que você pode otimizar licenças.
- Se houver uma nova instância para um ambiente descentralizado, a equipe do programa será responsável e financiada adequadamente como usuários administradores dedicados para essa instância. Em um ambiente centralizado em que todas as instâncias derivam de um plano gráfico, você precisa de licenças de administração duplicadas.
- Você não atribui executantes a um domínio. Em vez disso, você os compartilha entre domínios.
- Se um cliente estiver compartilhando um ambiente compartilhado e um ambiente dedicado, ele precisará de um executante em ambos os ambientes. Isso significa mais trabalho para cada equipe porque os processos de instâncias compartilhadas e dedicadas exigem trabalho diferente para cada instância.
- O número de usuários na instância pode mudar quando você obtém um novo cliente. Um novo cliente pode resultar em dezenas ou até mesmo centenas de milhares de novos usuários no sistema. O número total de usuários é virtualmente ilimitado em um ambiente compartilhado.
- Cada instância tem um número finito de solicitantes e executantes. Ao obter um novo cliente, você deve adquirir uma instância que se baseie no tamanho e na escala da empresa do cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comparação da arquitetura de referência do SP

Standalone (SA)		Multi-Tenant (MT)		Hybrid (MT+SA)		SIAM (Multi-Vendor)	
Platform as a Service	Enterprise scale	Processes simplified	Cost reduction	Managed Services (MT)	Custom Services (SA)	Service Integration	Multi-supplier governance
Customer wants full power of platform to Solve own needs outside those offered by SP.	Large customer: Transactions or data amount stored cause for multiple nodes or dedicated hardware.	Global governance & admin for business use case & process can be developed & maintained on the instance. Best when used w/ minor-to-moderate process differences among customers or sub-entities.	Lower administration, transaction, & onboarding costs, & ongoing operational costs for resources & licensing. Faster onboarding = more revenue.	Standardized re-usable services. procedures. processes, & resources delivered on a single ServiceNow instance to multiple Customers.	Services for sole use of customer, offerings specific to industry or vertical solutions, government, or regulatory requirements, applications that do not support Domain Separation.	Multiple best in class Service providers for individual services bringing together tooling, reporting, SLAs, strategy, & design for unified customer experience.	Unified governance across all providers to ensure organization requirements are met & that all providers cooperate on behalf of the customer.


Arquitetura de referência do provedor de serviço para Gestão e integração de serviço (GIS)

A arquitetura Gestão e integração de serviço GIS (Gestão e integração de serviços) para SP (service provider, provedor de serviço) integra serviços para uma experiência unificada do cliente.

Atributos da arquitetura GIS

- Serviços de SP para acesso de clientes em um portal dedicado ou compartilhado com a instância compartilhada do SP.
- Os SPs usam instâncias compartilhadas da ServiceNow para gerenciar sua entrega de serviço.

Resumo da arquitetura GIS



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comparação da arquitetura de referência do SP

Standalone (SA)		Multi-Tenant (MT)		Hybrid (MT+SA)		SIAM (Multi-Vendor)	
Platform as a Service	Enterprise scale	Processes simplified	Cost reduction	Managed Services (MT)	Custom Services (SA)	Service Integration	Multi-supplier governance
Customer wants full power of platform to Solve own needs outside those offered by SP.	Large customer: Transactions or data amount stored cause for multiple nodes or dedicated hardware.	Global governance & admin for business use case & process can be developed & maintained on the instance. Best when used w/ minor-to-moderate process differences among customers or sub-entities.	Lower administration, transaction, & onboarding costs, & ongoing operational costs for resources & licensing. Faster onboarding = more revenue.	Standardized re-usable services. procedures. processes, & resources delivered on a single ServiceNow instance to multiple Customers.	Services for sole use of customer, offerings specific to industry or vertical solutions, government, or regulatory requirements, applications that do not support Domain Separation.	Multiple best in class Service providers for individual services bringing together tooling, reporting, SLAs, strategy, & design for unified customer experience.	Unified governance across all providers to ensure organization requirements are met & that all providers cooperate on behalf of the customer.


Termos do Domain Separation

Com uma instância ServiceNow, você pode melhorar a eficiência, adicionar mais segurança e aumentar o desempenho das organizações do cliente. É útil entender alguns dos termos mais comuns ao criar as configurações.

Domínio gerenciado

Em um domínio gerenciado, o campo **Domínio gerenciado** permite que os administradores de domínio selecionem manualmente um domínio para o usuário, grupo, departamento, local ou registro de IC, em vez de usar o domínio que é atribuído automaticamente a partir do registro da empresa.

Se você quiser mudar essas propriedades, poderá substituí-las para personalizar ainda mais as funções das aplicações em cada um dos domínios.



- Common Use Cases
  - Set admins to 'global'
  - Set support groups to 'global'
- UI Policy shows Domain when Managed domain = true

Tables with managed_domain	
User [sys_user]	Location [cmn_location]
Group [sys_user_group]	Department [cmn_department]
Configuration Item [cmdb_ci]	

Tabelas de processo

Em tabelas de processo, se você vir um valor no campo **Substituições [sys_overrides]**, existe um registro de substituição de processo. Isso significa que a administração delegada, que é como os administradores podem definir políticas específicas de domínio, está em

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

vigor. Os administradores no domínio global podem usar o link relacionado **Expandir/ recolher escopo do domínio** para ver registros de substituição.

Nota:
Os relatórios são separados em domínios e contêm um campo **Substituições**. Para exibir todos os relatórios do domínio global, use o link relacionado **Expandir escopo do domínio**.

Ao exibir tabelas de processo de um domínio, você vê somente os registros de processo relevantes para o domínio selecionado. Quando você exibe uma tabela de processo do domínio global, o link relacionado **Expandir escopo do domínio** é exibido para permitir que você veja todos os registros de processo, incluindo as substituições. Para exibir somente os registros de processo relevantes para global novamente, use o link relacionado **Recolher escopo do domínio**.

O recurso de escopo do domínio é usado somente para tabelas de processo e faz com que a visibilidade dos dados na tabela mude na direção oposta. Por exemplo, um registro no domínio primário pode ser visto no secundário, mas um primário não pode ver um registro secundário. Isso permite que o processo flua para os domínios secundários.



Tipos de domínios

Diferentes tipos de domínios podem ajudar a organizar os processos e dados e como eles funcionam na aplicação ou recurso.

Domínio do cliente

No domínio do cliente está a interface do usuário, bem como o processo que controla como os dados são usados.

O domínio ACME na imagem a seguir é um domínio de cliente.

Domínio do processo

Você cria processos para como os dados são usados e o que eles fazem no domínio. Esses processos devem ter estes atributos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Processos específicos e configurações de IU para um conjunto de domínios
- Não há dados principais de qualquer tipo (como dados específicos do usuário).
- O domínio TOP na imagem a seguir é um domínio de processo.

Domínio de Dados

O domínio de dados contém dados relevantes para vários clientes. Esses dados podem ser compartilhados sem compartilhar os domínios reais do cliente. Cada cliente tem seu próprio domínio de dados e pode acessá-lo.

Nota:

Este tipo de domínio não é comum e pode causar problemas de desempenho se usado em excesso. Consulte um arquiteto de SP antes do uso.

Exemplo: o domínio pode conter tarefas com as quais a ACME, a Cisco e o SP precisam interagir.


O domínio-padrão na imagem a seguir é um domínio de dados.

Dados do usuário

Os dados de registro do usuário nunca pertencem ao domínio global ou a qualquer um dos domínios de processo. Os usuários são criados principalmente em domínios de cliente e às vezes podem ser criados em domínios de dados.

As contas de administrador são especiais, pois não devem ser usadas como usuários diários da instância e devem estar no domínio global para facilitar as funções administrativas.

Hierarquia de domínio



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas, administrador, processo global

Listas

No domínio global, se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer rótulo de campo de opção, selecionar **Configurar opções**e adicionar uma nova opção, a opção será enviada por push automaticamente para todas as listas específicas de domínio desse campo. Se a nova opção estiver marcada como **Selecionada**, ela será adicionada como ativa. Se a nova opção estiver marcada como **Disponível**, ela será adicionada como inativa.

Administração de Instância

Os administradores do proprietário da instância devem lidar com toda a criação, modificação e manutenção de processos normais em uma instância separada por domínio. Os gerentes de domínio individuais podem manter algumas partes de processos orientados por dados. Os tipos de gerenciadores de domínio mantêm a administração do usuário, oferecem suporte a associações de grupo e locais ou gerenciam aplicações projetadas com a administração de locatários em mente.

Processo/parâmetros globais

Você pode criar e manter o processo que afeta o domínio global, bem como definir os parâmetros. Essas propriedades são comuns a todos os usuários de uma instância separada por domínio.

Exemplos: propriedades do sistema, substituições de dicionário, `sys_documentation` (rótulos de campo), o modelo de dados (classes, tipos de IC e assim por diante), tabelas e campos [sys_dictionary] (o acesso pode ser restrito), indexação (índices de texto, bem como banco de dados), ACLs, saídas de instalação, ações de entrada, páginas públicas e interceptadores.

Como separar por domínio uma tabela personalizada

Pode ser necessário criar tabelas personalizadas em domínios separados. Este tópico cobre o procedimento e o conceito por trás de uma tabela personalizada de separação de domínio.

1. Criação de um campo sys_domain

Nota:
Se uma tabela do sistema ou uma tabela não tiver sido separada por domínio pelo plug-in Separação de domínios, é melhor não a separar por domínio.

Use esses pontos como diretriz para criar um campo sys_domain.

- Crie um novo campo como um tipo *`domain_id`*.
  - Nome da coluna: sys_domain
  - Outros atributos: definidos automaticamente
- O Sys_domain_path é criado automaticamente.

O nome da coluna **sys_domain** está reservado no ServiceNow AI Platform, o que significa que o sistema o reconhece e aplica automaticamente o tipo de campo e os atributos apropriados para você. Esta configuração automática também cria um campo **sys_domain_path** correspondente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Defina o nome da coluna como `sys_domain` em vez de usar o rótulo.
- A Separação de domínios não é apropriado para todas as tabelas. Em geral, se uma tabela fizer parte da instância base e essa tabela não tiver um campo **sys_domain**, você deverá deixá-la assim.

Um campo **sys_domain** é criado automaticamente quando você cria um campo do tipo domain_id com o nome "sys_domain".

2. Como adicionar uma regra de negócio para definir o domínio

Sem regras de negócio

O domínio é definido como o domínio atual do usuário que cria o registro.

Com regras de negócio

O domínio é atribuído usando lógica de script, normalmente com base no campo Empresa.

Além de um `campo sys_domain`, as tabelas personalizadas precisam de uma regra de negócios semelhante a **Domínio - Definir domínio - Tarefa**para definir o valor do campo de domínio. Além disso, você precisará de **Domínio - Padrão - Tarefa**, que move registros sem um domínio para o domínio-padrão se a primeira regra não conseguir atribuir um domínio.

Na tabela de tarefas, revise as regras de negócio do Domínio. Preste atenção especial ao campo Pedido. A prioridade de execução é fornecida pelo campo Pedido de baixo para alto.

A primeira regra executada, **Domínio - Definir domínio - Tarefa**, tentará definir o domínio do registro com base no domínio da empresa do registro.

Se a primeira regra não encontrar um domínio apropriado, a segunda regra, **Domínio - Padrão - Tarefa**, será executada. Esta regra define o domínio do registro como o domínio-padrão.

Por fim, se o domínio de um registro de tarefa mudar, a regra de negócio **Domínio - Domínio em cascata - Tarefa** mudará o domínio em todos os registros relacionados à tarefa, como fluxos de trabalho, métricas, ANSs e anexos.

3. Como adicionar uma regra de negócio se a Etapa 2 falhar

Se a regra de negócios inicial não definir um domínio e o domínio ainda estiver vazio ou global, uma segunda regra de negócio será executada. Esta regra examina o campo `task_for` que se baseia no campo solicitante ou `solicitado`. Esta regra verifica se você pode definir o domínio do registro com base no domínio do usuário. Caso contrário, esta regra define o domínio do registro como o domínio-padrão.

A seguir está um script de exemplo para a regra de negócio:

```
/* essentially
If (task_for is set)
  set the domain to the user's domain
ELSE
  set the domain to the default domain
*/
```

4. Domínio - domínio em cascata - tarefa

As tarefas podem ter muitas tabelas relacionadas que funcionam juntas para objetivos de negócios. Esses registros relacionados incluem fluxo de trabalho, ANS, aprovações, anexos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e e-mail. Se o domínio de uma tarefa mudar, o domínio dos registros relacionados também deverá mudar, para que eles permaneçam visíveis para os usuários no novo domínio.

Esta Regra em cascata é normalmente acionada quando você limpa registros do domínio-padrão.

Os registros relacionados a um Domínio em cascata contidos no script são mostrados de forma semelhante ao exemplo:

```
/*
* Keep domains in sync w/related records for:
* workflow context
* workflow history
* approver tables and related workflows
* attachments
* emails
*/
```

Como personalizar propriedades e temas de domínio

Você pode personalizar as propriedades e os temas da empresa de seus clientes nos domínios que configurou. A personalização faz com que as instâncias se encaixem na aparência geral das empresas.

Como personalizar temas e logotipos da empresa

No registro da empresa, você pode personalizar temas de design e logotipos específicos para cada empresa.

Como personalizar o domínio

Por padrão, quando você tem o plug-in do provedor de serviço instalado, as regras de negócio padrão contidas nas tabelas principais fazem com que o domínio do registro seja definido como o domínio da empresa associada ao registro. A empresa pode controlar tabelas como Tarefa, Usuário, Grupo, Local, Departamento e assim por diante.

Com todas essas tabelas, exceto a tabela de Tarefas, você pode substituir o domínio em que um registro é criado. Isso fornece mais opções de personalização.

Como gerenciar o Domain Separation para usos específicos

Você pode configurar domínios separados para notificações por e-mail e personalizar as propriedades de catálogo, tabelas, usuários, grupos e exibições. Isso permite que você forneça um comportamento mais específico em cada domínio, dando aos clientes mais flexibilidade.

E-mails

Você pode usar domínios separados para notificações por e-mail e substituições. Ao usar domínios separados para notificações, você pode fazer uma substituição com base no domínio apenas do registro anexado, não no domínio inteiro do usuário.

Catálogo de serviços

O Catálogo de serviços agora está separado por domínio para que seus clientes possam ver e acessar o catálogo. Os itens são processados como condições OR quando vários itens são usados. Os provedores de serviço devem administrar as categorias e os itens para que eles se encaixem especificamente em seus próprios critérios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuários e grupos

Use somente contas de administrador no domínio global porque os administradores precisam de acesso a todos os domínios. Faça todos os testes de aplicação de um domínio real, não no domínio global. As substituições não são processadas corretamente no domínio global. Os administradores também devem receber contas de usuário na produção, se quiserem usar a aplicação.

Trabalho com campos

Há vários pontos a serem considerados ao trabalhar com campos. Preste muita atenção a esses campos porque eles podem ter muitas variações que afetam as configurações.

Listas

Há listas pessoais, globais e de domínio, bem como várias exibições de cada um.

Formulários

Há listas globais e de domínio, bem como várias exibições de cada um.

Um banco de dados

Todos os campos que você cria existem para todos os usuários, em um banco de dados. Considere o impacto global antes de criar um.

Nota:
Os scripts de ACL não podem impedir que um campo seja exibido em uma lista porque eles não são executados. Você pode adicionar uma ACL de LEITURA para ocultar um campo dos usuários se a ACL for baseada somente em função.

Criação de tabelas

Ao criar uma tabela, você deve adicionar um campo `sys_domain` ou `sys_overrides`. Qualquer tabela que contenha dados que os usuários da instância devem acessar precisa do campo `sys_domain`. Tabelas que estendem ou oferecem suporte a processos e que precisam fluir para domínios secundários também precisam do campo `sys_domain`.

Configuração do Domain Separation com o seletor de domínio

Use o seletor de domínio com inteligência e lembre-se da abordagem 80/15/5 para não personalizar muito e afetar o desempenho da instância.

Verificação do domínio antes de fazer mudanças

O seletor de domínio reúne todos os domínios em uma lista para você escolher.

Se a sessão expirar e mesmo se você não for desconectado, a sessão retornará ao domínio no registro do usuário. Você também perde funções elevadas ao mesmo tempo. Nesse caso, o seletor de domínio ainda pode mostrar o último domínio selecionado se o quadro superior da lista não tiver sido recarregado. Por esse motivo, você deve recarregar sua lista completamente se tiver ficado ausente da instância por algum tempo.

Configuração no domínio TOP ou no domínio global

O Domain Separation funciona melhor quando você fornece serviços aos clientes que são na maioria-padrão em sua configuração e definição de usuário e grupo. Quanto mais você personaliza e cria soluções "pontuais", mais uma margem de erro é criada. Quando você cria seus processos e lógica de negócios, todas as variações devem estar em propriedades que funcionam automaticamente para cada cliente. Embora os processos ainda possam ser

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ajustados conforme necessário, tome muito cuidado ao decidir quando e em que grau criar uma configuração exclusiva para um único cliente.

Você precisa usar uma abordagem “80-15-5” na configuração dos domínios para evitar uma margem muito grande para personalização e, portanto, erros.

- Abordagem recomendada para configuração:
  - **Padrão** de**80%**ou mais
  - **Paramétrico** de**15%** ou mais
  - **Configuração** inferior a **5%**
- Determine se uma mudança sugerida deve ser uma propriedade global ou configurável.
- Não exagere, adicionando mais e mais personalizações que precisam ser gerenciadas. Em vez disso, faça o seguinte:
  - Comece com os recursos do sistema de base e verifique as lacunas antes de fazer mudanças.
  - Procure soluções sem código.
  - Use scripts do lado do servidor, crie APIs modulares e crie propriedades separadas por domínio.
  - Se você precisar usar Client scripts, use somente APIs ServiceNow. Limite as chamadas "síncronas" (aquelas que vão e voltam do cliente para o servidor, também chamadas de AJAX).
  - Grave todos os scripts de forma lógica para mantê-los simples e eficazes. Imponha revisões de pares de mudanças de código e certifique-se de que todos estejam seguindo o Práticas recomendadas do Domain Separation para provedores de serviço nesta seção.

Considerações de desempenho do Domain Separation

Ao configurar o Domain Separation na aplicação e serviços, certifique-se de considerar o número e as propriedades dos domínios que você cria. Muitos domínios com muitas propriedades podem afetar o desempenho da instância.

Limitação de domínios com muitas propriedades

Você pode criar quantos domínios forem necessários, mas certifique-se de não criar domínios desnecessários na instância. Colocar muitos domínios na instância com muitas propriedades pode afetar o desempenho da instância.

O número de domínios não é o que afeta o desempenho, mas o que há neles. Muitas propriedades podem tornar o seletor de domíniomais lento, o que torna mais lenta a experiência geral do usuário dos clientes. Se você estiver carregando o seletor de domínio e já tiver um grande número de domínios com muitas propriedades, o seletor de domínio precisará carregar todos os domínios antes de fornecer o controle na sessão. Esse processo pode levar a uma indisponibilidade na qual você não pode acessar nada na instância até que o seletor de domínio seja concluído. Antes de criar novos domínios, navegue até a hierarquia de domínio em **Administrador de Domínio** > **Mapa de domínio** e certifique-se de que você realmente precisa criar um novo domínio ou se existe hierarquia de domínio pode funcionar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso do seletor de domínio IU principal

O seletor de referência de domínio está disponível em IU principal. Com o seletor de referência, você não carrega todos os domínios de uma vez, mas o domínio é pesquisado conforme você começa a inserir o nome do seu domínio no seletor de domínio.

Habilite o seletor de referência de domínio em IU principal seguindo estas etapas:

1. No navegador de aplicações, insira `sys_properties.list`.
2. Defina a propriedade *`glide.ui.domain_reference_picker.enabled`* como verdadeira.
3. Atualize o navegador.

Nota:
Não carregue um grande número de domínios (mais de 30) por meio de integração ou Conjuntos para importação sem fazer alguns testes antes ou você pode desativar a instância.

Configuração de hierarquias do domínio

Você pode evitar lentidões e impactos no desempenho na instância, sabendo como as hierarquias do domínio funcionam e configurando-as corretamente.

Com base na hierarquia de domínio, os usuários têm acesso aos dados em seu domínio inicial e a todos os domínios secundários. O processo flui para baixo para os domínios secundários e os dados sobem.

Faça mudanças na hierarquia de domínio existente somente quando necessário. Quando você atualiza o primário de um domínio, o sistema restabelece o domínio primário com todos os seus domínios secundários que mudam a hierarquia do domínio. Quando a hierarquia de domínio é atualizada, o sistema aciona uma atualização em cascata em todas as tabelas relacionadas a domínios para os registros criados nesse domínio. Como resultado, um grande número de tabelas de suporte também precisa ser atualizado.

Pelas mesmas razões, mesmo que você precise mudar a hierarquia de domínio, nunca faça uma atualização em massa. Imagine o número de consultas que o sistema precisa executar para mudar a hierarquia do domínio. Sempre faça uma atualização em pequenos lotes. Antes de iniciar o próximo lote de atualizações, verifique se os registros de Solicitação de trabalho de domínio (DWR - Domain Work Request) foram processados. As DWRs são relatórios que exibem se há erros após a mudança da hierarquia de domínio.

Rastreamento de registros DWR

Na tabela syslog_domain, procure uma entrada de informações na coluna Mensagem da **execução DWR concluída.** para confirmar que a DWR foi concluída.

Como verificar se há erros e avisos nos logs do domínio

Verifique os logs de domínio para encontrar erros ou avisos nos processos de caminho de domínio e configurações de hierarquia.


Você pode encontrar os logs de domínio na tabela Logs de domínio [syslog_domain]. Quando a hierarquia do domínio é atualizada, o sistema aciona um trabalho agendado para recalcular os caminhos de domínio. A tabela logs de domínio captura os resultados.

Procure erros e avisos nessa tabela. Depois de revisar essa tabela, você precisa resolver esses erros e executar o validador de caminho de domínio novamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Neste exemplo de log, o sistema detectou dez registros órfãos na tabela sys_ui_list. Os erros nesses registros devem ser corrigidos para que o caminho de domínio seja executado com êxito.



Error	10 records detected in 'sys_ui_list' that are not in any existing domain and Domain Paths. Fix the domain value in these records & run validator again.	com.glide.domain.validator
Error	10 records detected in 'sys_ui_list' that are not in any existing domain and Domain Paths. Fix the domain value in these records & run validator again. Entries causing the error are as follows:sys_id:1d13ae40470002007f47563dbb9a7170, sys_domain:11722b01473231007f47563dbb9a7154 sys_id:22e34b23470002007f47563dbb9a718c, sys_domain:11722b01473231007f47563dbb9a7154 sys_id:4c85fa809f233100fc6cd4b4232e706b, sys_domain:11722b01473231007f47563dbb9a7154 sys_id:94648b23470002007f47563dbb9a711b, sys_domain:11722b01473231007f47563dbb9a7154 sys_id:a0844b23470002007f47563dbb9a71ef, sys_domain:11722b01473231007f47563dbb9a7154 sys_id:a95ff2c09f233100fc6cd4b4232e7096, sys_domain:11722b01473231007f47563dbb9a7154 sys_id:bd25f4719f233100fc6cd4b4232e70da, sys_domain:11722b01473231007f47563dbb9a7154 sys_id:c1263e809f233100fc6cd4b4232e70f6, sys_domain:11722b01473231007f47563dbb9a7154 sys_id:d8a72c45475002007f47563dbb9a71bb, sys_domain:11722b01473231007f47563dbb9a7154 sys_id:e4c3ce39eb10020045e1a5115206fea0, sys_domain:60e014f69f013100fbf01f80a57fcf00	com.glide.domain.validator

Para saber mais sobre erros de Domain Separation, consulte Solução de problemas de erros da separação de domínios.

Importância do domínio-padrão

Organizar seus domínios é uma parte crucial do processo do Domain Separation. Se você não definir um domínio-padrão, novas tarefas e registros de usuário serão enviados para o domínio global. Qualquer um pode ver os registros no domínio global, o que significa que os dados podem ser vistos quando não deveriam.

Quando você define o domínio-padrão, seus registros não ficam visíveis para nenhum usuário que não seja um administrador.

Nota:
O acesso-padrão pode ser alterado concedendo aos usuários visibilidade para o domínio-padrão ou o domínio primário.

Você sempre deve definir um domínio-padrão para os registros de domínio na instância. O domínio-padrão é onde o sistema atribui automaticamente a tarefa e os registros de usuário que ainda não foram atribuídos a um domínio.

Ao criar um domínio-padrão na tela Administração de domínio, adicione o nome Padrão no campo **Nome** para diferenciá-lo de outros domínios. Marque a caixa de seleção **Padrão** do registro.

Mantenha regularmente os registros criados no domínio-padrão e mova-os para os domínios corretos. Se os registros aparecem com frequência no domínio-padrão, talvez seja necessário investigar o motivo. O ideal é que você verifique se todos os registros foram criados nos domínios apropriados (não nos domínios globais ou padrão).

Consultas "contém" e acesso ao domínio

Use uma consulta "contém" somente em casos especiais, como quando os usuários ou grupos precisam ver dados de um domínio ao qual eles não têm acesso, mas você não deve mover esses usuários para um domínio. Criar domínio "contém" e acesso de usuário ou grupo para um domínio deve ser uma exceção, somente quando absolutamente necessário.

"Contém" é um relacionamento de domínio para domínio que é muitos para muitos e não tem efeito no fluxo do processo. Se você criar um grande número de relacionamentos de domínio "contém" ou fornecer acesso amplo, gerará consultas com muitas condições OR. As condições OR são lentas e afetam o desempenho da instância. Em vez de usar muitos relacionamentos "contém", configure a hierarquia de domínio da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consulta de amostra

```
SELECT ... FROM task task0 ignore index(number) WHERE task0.`sys_class_name`
= 'incident' AND (task0.`sys_domain_path` = '/' OR task0.`sys_domain_path` LI
KE '!!$/!!(/%' OR task0.`sys_domain_path` LIKE '!!$/!!$/!!&/%') ORDER BY task
0.`number` DESC limit 0,20
```

Antes de mover usuários para um domínio, verifique se eles realmente devem ter acesso a esse domínio. Considere os benefícios e as limitações. A consulta acima é apenas para um relacionamento contém. Se você tiver um domínio que contém outro domínio e esse domínio for o primário de vários outros domínios, terá muito mais condições OR. Tenha cuidado ao criar um mapa de domínio para não afetar o desempenho da instância.

Método de consulta de caminhos do domínio

Você pode criar consultas eficazes com caminhos do domínio.

Use caminhos do domínio em vez do spool de domínio (`sys_domain`) ou da numeração de domínio. As consultas que usam caminhos do domínio são muito mais rápidas do que o spool ou a numeração.

Caminhos do domínio é o método de consulta padrão para instâncias que têm o Domain Separation habilitado.

Se você quiser verificar o método de consulta na instância, procure as seguintes propriedades do sistema no painel do administrador:

- *`If domain path is enabled`*: Na tabela Propriedades do sistema, você vê `glide.sys.domain.provider = domain_paths` e `glide.sys.domain.paths.installed = true`.
- *`If domain path is not enabled`*: Na tabela Propriedades do sistema, você vê `glide.sys.domain.provider != domain_paths,glide.sys.domain.paths.installed=false`

Depuração de consultas lentas e SQL

A depuração de SQL e consultas lentas pode ajudar a resolver problemas de lentidão em uma instância.

Ao depurar uma instância, você pode habilitar a depuração SQL para procurar consultas lentas ou procurar consultas lentas verificando a tabela Consultas lentas [sys_query_pattern] navegando até **Diagnóstico do sistema > Estatísticas > Consultas lentas**. Esta tabela armazena todas as consultas lentas na instância.

Ao pesquisar a tabela, procure consultas que contenham `domain_path` para determinar se as consultas lentas são devido ao caminho do domínio em sua instância.

Se você encontrar consultas lentas, tente analisar por que elas são lentas.

Motivos comuns para consultas lentas

- Uma consulta tem muitas condições OR (para obter mais informações, consulte Consultas "contém" e acesso ao domínio). Na hierarquia de domínio, coloque o usuário ou um domínio em um nível de hierarquia em que contém ou a visibilidade não são necessários.
- O método de consulta não é o método de consulta de caminho de domínio (para obter mais informações, consulte Método de consulta de caminhos do domínio): se você não estiver usando o método de consulta de caminho de domínio, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Uma consulta precisa de um banco de dados para ser indexado para que você possa ver o que há no banco de dados rapidamente. Se você puder identificar a consulta lenta, execute o "plano de explicação" para ver se há opções de indexação disponíveis. O "plano de explicação" é uma função do SQL que mostra a consulta e o que está acontecendo com ela.

Regras de negócio Antes da consulta

Você pode usar uma regra de negócio Antes da consulta para ajudar a oferecer suporte à segregação de dados em uma instância. Aplicações ServiceNow que oferecem suporte à Separação de domínios podem oferecer suporte à separação de dados e roteamento de dados, ter separação de lógica de negócios avançada ou oferecer suporte à administração de nível de locatário (cliente) da aplicação.

Uma regra de negócio Antes da consulta é um código suplementar usado para oferecer suporte à segregação de dados em ambientes separados por domínio.

Aviso:
Não use a regra de negócio Antes da consulta no lugar do plug-in Separação de domínios. Esta regra de negócio não impede o vazamento de dados com a mesma segurança que o plug-in.

Uso da regra de negócio Antes da consulta para segregação de dados

Você pode usar a regra de negócio Antes da consulta com a segregação de dados nas seguintes situações:

- Quando a Separação de domínios não é compatível com uma aplicação ServiceNow e você deve conceder ou restringir o acesso à tabela ou linha a um ou mais clientes não internos fora da organização do provedor de serviço.

  Nota:
  Antes de começar a desenvolver, entre em contato com o ServiceNow Suporte ao cliente sobre o roadmap da aplicação para esse produto; melhorias no suporte ao domínio podem ser planejadas para as próximas versões.

- Quando uma tabela é separada por domínio, mas o acesso a suas linhas deve ser concedido ou restrito com base em determinadas condições que se aplicam somente a um conjunto de domínios no sistema.

  Nota:
  Por exemplo, um cliente no domínio X tem vários fornecedores que oferecem suporte a esse domínio e esses fornecedores têm acesso para ver somente os registros atribuídos a eles.

Pontos a serem considerados antes de criar regras de negócio Antes da consulta

Você pode criar um script de regras de negócio Antes da consulta para impedir o acesso à tabela primária e secundária com base em uma combinação de informações do usuário, associações de grupo, empresas, funções ou condições de campo específicas do registro. As regras de negócio Antes da consulta são colocadas em domínios separados e criadas para serem aplicadas globalmente a uma ramificação específica de uma hierarquia de domínio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Onde for possível, crie regras de negócio Antes da consulta na parte mais baixa possível da hierarquia de domínio para que a regra seja executada somente para os usuários aos quais se aplica.
- Saiba que há cenários no sistema em que as regras de negócio podem não ser executadas ou em que uma interação acionada pelo usuário pode não acionar uma regra de negócio para ser executada. Por exemplo, uma regra de negócio não será executada quando você tiver mapas de transformação com regras de negócio Executar desativadas ou tiver scripts com o fluxo de trabalho desabilitado.
- Sempre preencha o campo de condição para especificar quando a regra será executada. Por exemplo, você pode especificar se a regra de negócio se aplica somente a determinados fornecedores em um domínio.

Aviso:
Ao projetar e codificar regras de negócio (especialmente regras de negócio de Consulta), limite as cláusulas OR e as pesquisas em campos não indexados. Muitas cláusulas OR e pesquisas em campos não indexados podem tornar as consultas lentas ou afetar o desempenho da instância.

- Use as regras de negócio Antes da consulta somente quando necessário. Muitas regras Antes da consulta podem afetar o desempenho da instância.

As regras de negócio Antes da consulta são executadas antes das listas de controle de acesso (ACLs) e têm um desempenho melhor em geral. Isso é verdadeiro especialmente quando você limita os resultados retornados aos usuários em ambientes de provedor de serviço (SP) que têm acesso a vários domínios no sistema.

Nota:
A filtragem de dados é transparente (ao contrário das ACLs) para os usuários que não veem a mensagem de restrição de Segurança de dados⋯. ao interagir com dados.

Quando não usar as regras de negócio Antes da consulta e ACLs

Tenha cuidado ao usar regras de negócio Antes da consulta e ACLs para separar dados do cliente. Ao usar regras de negócio e ACLs, você cria personalizações que devem ser mantidas. As personalizações podem causar problemas de desempenho. As equipes de desenvolvimento devem criar processos para garantir que não violem o sistema.

A Separação de domínios fornece escalabilidade e governança com o método de consulta de caminho de domínio atual (v3), que é uma estrutura amplamente compatível. As equipes da Plataforma e do App ServiceNow são responsáveis pela manutenção da estrutura, aliviando o cliente.

Para empresas com muitos clientes em várias instâncias, o uso excessivo de consultas Antes e ACLs pode fazer com que as consultas de banco de dados não funcionem bem.

Como a Separação de domínios é habilitada

Você pode habilitar a Separação de domínios com um plug-in ServiceNow. Um gerente de produto, com o suporte de uma equipe de desenvolvimento, gerencia a funcionalidade. Aprimoramentos e correções para a funcionalidade da Separação de domínios estão incluídos nas versões ServiceNow. Os proprietários de instância podem consultar Suporte e atendimento ao cliente recursos, como Portal de serviços, em https://support.servicenow.com para obter assistência com a Separação de domínios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como evitar um caminho de domínio em scripts

Caminhos do domínio podem fazer com que os valores do script sejam alterados ou até mesmo interrompidos, portanto, não os use em scripts.

O script não deve depender do caminho de domínio porque se você mudar a hierarquia do domínio, o caminho de domínio será recalculado e seu valor será alterado. Quando isso acontece, os scripts são inúteis ou podem gerar erros ou ficarem inválidos. A melhor estratégia é não escrever seus scripts com base em caminhos do domínio.

Use o campo **sys_domain** nos scripts em vez de depender do caminho de domínio. Se você alterar a hierarquia de domínio, o caminho de domínio será recalculado e seu valor será alterado, o que pode fazer com que o scripts sejam inúteis, gerem erros ou fiquem inválidos. Procure regras de negócio do sistema de base, que usam o campo **sys_domain**, para obter algumas ideias antes de criar seus próprios scripts.

A plataforma ServiceNow não captura os valores de sys_domain_path em um conjunto de atualizações para evitar problemas com diferenças na hierarquia de domínio de cada instância. Portanto, você deve validar a hierarquia de domínio depois de importar um conjunto de atualizações para garantir que os valores de caminho de domínio para seus registros estejam corretos.

Para saber mais sobre o caminho de domínio, consulte Solicitação de separação de domínios e Central de Separação de domínios.

Atribuições de domínio

O modo como você atribui um domínio afeta o valor do campo sys_domain. As atribuições contêm designs e propriedades de negócios que afetam o funcionamento da aplicação em cada domínio.

Valor do campo sys_domain

O valor do campo **sys_domain** contém o domínio atribuído ao registro por qualquer um dos seguintes:

- Empresa à qual o usuário pertence
- Regra de negócio usada ao criar o registro
- Módulo usado ao criar o registro
- Modelo de formulário usado ao criar o registro
- Domínio do registro primário
- Domínio atribuído ao registro do usuário
- Domínio do usuário que o cria

Certifique-se de que as estratégias e designs de atribuição de domínio estejam bem documentadas e testadas para que você crie registros conforme essas estratégias e os designs sejam inseridos no domínio correto. Assim, você poderá ver as propriedades de cada domínio caso precise duplicá-las ou modificá-las.

Domain Separation e o plug-in Customer Service Management (CSM)

Para obter o melhor resultado, saiba como as propriedades no plug-in CSM funcionam. Quando o plug-in está habilitado, você pode ver o status dos registros nos domínios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os proprietários da instância devem entrar em contato com Suporte e atendimento ao cliente para habilitar a propriedade *csm_auto_account_domain_generation*.

Nota:
Esta propriedade de sistema base está localizada na tabela de propriedades do sistema e está disponível depois que os plug-ins CSM são habilitados.

O que a propriedade faz

Sempre que uma nova conta na aplicação Atendimento ao cliente é criada, um domínio é criado e colocado sob o domínio TOP. Se o campo primário no formulário de conta estiver preenchido e um novo registro for inserido, ele criará essa conta como um subdomínio do primário.

O que acontece se esta propriedade não for verdadeira e o domínio estiver habilitado

Novos registros de conta em um ambiente separado por domínio são colocados automaticamente no domínio padrão.

Na barra de cabeçalho, você pode ver o status dos registros com o plug-in habilitado.

Suporte para Separação de domínios

Assistência adicional para a Separação de domínios

Visão geral de vídeo da Separação de domínios

Exploração, Aprendizado, Desenvolvimento



Práticas recomendadas

Dicas e truques para criar e desenvolver sua estrutura de domínio com inteligência

Conceitos para provedores de serviço

Conceitos que funcionam com a plataforma ServiceNow para ajudá-lo a resolver casos de uso comuns



Níveis de suporte por aplicação

Sua aplicação é compatível com a Separação de domínios? Consulte os níveis de suporte e os casos de uso.



Classes


- Para desenvolvedores: ServiceNow Domain Separation do site do desenvolvedor
- Para provedores de serviço: Domain Separation para provedores de serviço (login da ServiceNow University necessário)

Pacote de Local de trabalho seguro e separação de domínio

ServiceNow As aplicações Local de trabalho seguro ajudam você a reabrir seus locais de trabalho e oferecem suporte à saúde e à segurança de seus funcionários após emergências e pandemias como a COVID-19. O pacote tem muitas aplicações para ajudar sua

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

			organização a mobilizar, recuperar e recriar.
	**Configuração e administração** • Upgrades • Solicitação de separação de domínios • Criação de um domínio • Configuração que pode ser delegada a clientes internos ou externos		**Solução de problemas** • Pesquise artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos • Contato Suporte e atendimento ao cliente • Pergunte ou responda questões na comunidade

Configuração e administração do Domain Separation

Configurar o Domain Separation envolve solicitar a ativação de um plug-in, definir opções e atribuir usuários e registros a domínios.

Faça o seguinte para configurar o Domain Separation:

1. Solicitação de separação de domínios
2. Criação de um domínio
3. Como adicionar um campo de domínio a uma tabela

Você também pode executar estas tarefas administrativas básicas em domínios:

- Como habilitar ou desabilitar um domínio
- Exibição de relacionamentos do domínio
- Expansão do escopo do domínio
- Criação de uma lista de seleção específica de domínio

Consulte Administração avançada do domain separation para obter uma lista de tarefas a serem executadas depois de configurar o Domain Separation e executar a administração básica.

Solicitação de separação de domínios

Todos os recursos de suporte de domínio são ativados com um plug-in chamado **Domain Support - Domain Extensions Installer**. Os administradores podem solicitar a ativação desse plug-in.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Para adquirir uma assinatura, entre em contato com o seu gerente de contas ServiceNow. O gerente de contas pode providenciar para que o `com.glide.domain.msp_extensions.installer` plug-in seja ativado nas instâncias de produção e desenvolvimento da sua organização, geralmente dentro de alguns dias.

Se você não tem um gerente de conta, se decidiu atrasar a ativação após a compra ou se quer avaliar o produto em fase de desenvolvimento sem custos, siga estas etapas.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa


Se o plug-in Domain Support - Domain Extensions Installer já estiver ativo, o conteúdo do plug-in Domain Support - Domain Extensions Installer não será instalado para evitar um possível conflito com uma implementação existente.

O Domain Separation substitui a Separação de empresa. A partir da versão Helsinki, o plug-in Company Separation não pode mais ser ativado. No entanto, se a separação de empresa já estiver ativa quando você ativar o Domain Separation, os dois plug-ins estarão ativos ao mesmo tempo. Você pode controlar o status de ativação de separação da empresa com a propriedade `glide.db.separation.field`.

Nota:
Caminhos de domínio são usados para todos os clientes na versão Helsinki em diante. A numeração de domínio não é mais usada. Suporte e atendimento ao cliente pode ajudar no upgrade.

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.



3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.


Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Ativar plug-in



7. Selecione **Enviar**.
Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Resultado

Ativar o plug-in Domain Extension Installer habilita estes recursos:

- O Domain Separation é baseado na tabela Domínio [sys_domain].
- A administração delegada permite que cada domínio tenha uma política separada.
- Todos os registros fazem parte do domínio global.
- O domínio do usuário atual determina o domínio a ser usado ao exibir ou operar em um registro em um domínio diferente.

Tópicos relacionados

Plug-in Domain Separation

Plug-in Separação de domínios

O plug-in Domain Support - Domain Extensions Installer ativa vários recursos e propriedades da Separação de domínios de uma só vez. Esse plug-in é normalmente conhecido como plug-in Separação de domínios.

Prática recomendada para ativar o plug-in Separação de domínios

Como parte do desenvolvimento da Separação de domínios, os administradores devem solicitar a ativação desse plug-in. Para obter melhores resultados, ative o plug-in Separação de domínios no início do processo de desenvolvimento, de preferência antes de qualquer outro plug-in ser habilitado.

Importante:
Solicite a ativação do plug-in Domain Extensions Installer (com.glide.domain.msp_extensions.installer) antes de ativar a Separação de domínios (plugin com.snc.pa.domain_support).

Se você habilitar a Separação de domínios no final da ServiceNow implementação ou depois que uma instância for ativada, sua aplicação estará em risco no desempenho e no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

processo. Em instâncias estabelecidas, dependendo de como as coisas foram estruturadas no desenvolvimento, o risco para a plataforma e sua usabilidade podem ser altos. Para saber mais sobre o processo da Domain Separation, consulte Explorando o Domain Separation.

Por exemplo, quando o plug-in Separação de domínios está habilitado, a coluna **Domínio** (sys_domain) é adicionada à tabela de tarefas e todos os registros existentes são colocados automaticamente em **global**. Para usar um script para atribuir todos os registros nos domínios corretos, é necessária uma hierarquia primário/secundário estabelecida. Esses tipos de ações de script podem ser corrompidos ou perdidos, além de um possível tempo de inatividade da produção, conforme grandes quantidades de dados são movidas. Muito do código da plataforma também é colocado em **global**, como regras de negócio, scripts de cliente, exibições de formulário e fluxos de trabalho.

Se um cliente criar ou modificar o código ServiceNow, haverá risco para o desempenho e a usabilidade da plataforma. Os proprietários de instância podem atrasar severamente sua implementação ou passar por longos períodos de inatividade com esse tipo de abordagem.

Recursos do plug-in Separação de domínios

Estes recursos são habilitados quando você ativa o plug-in:

- A Separação de domínios é baseado na tabela Domínio [sys_domain].
- A administração delegada permite que cada domínio tenha uma política separada.
- Todos os registros fazem parte do domínio global.
- O domínio do usuário atual determina o domínio a ser usado ao exibir ou operar em um registro em um domínio diferente.

Tópicos relacionados

Práticas recomendadas do Domain Separation para provedores de serviço

Propriedades do sistema do domínio e preferências do usuário

Os administradores têm acesso às propriedades e preferências do usuário que controlam o escopo do domínio.

Propriedades

Novas ativações do Domain Separation restringem automaticamente o escopo do domínio ao domínio do registro para todos os dados ou processos relacionados. Quando o usuário exibe um registro em um formulário, os dados relacionados do registro (como o selecionador de referência e os dados da lista relacionada) e os processos aplicados (como as regras de negócio e os scripts de cliente) são restritos ao escopo do domínio do registro. Se houver registros em várias guias, cada guia terá seu próprio escopo do domínio com base no registro aberto nessa guia. As propriedades a seguir restringem o escopo do domínio ao domínio do registro e ao domínio da sessão atual do usuário.

Propriedades do sistema do domínio

Propriedade	Detalhes
glide.sys.domain.use_record_domain_for_processes	Restringe o escopo do domínio ao domínio do registro para todos os processos. Esta propriedade não se aplica a regras de negócio. As regras de negócio são sempre processadas a partir do registro de domínio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema do domínio

Propriedade	Detalhes
	• *Tipo*: verdadeiro | falso • *Valor padrão*: verdadeiro • *Local*: Tabela propriedades do sistemna [sys_properties]
glide.sys.domain.use_record_domain_for_data	Restringe o escopo do domínio ao domínio do registro para todos os dados. • *Tipo*: verdadeiro | falso • *Valor padrão*: verdadeiro em novas ativações de domínio da Fuji em diante (upgrades de instâncias mais antigas que a Fuji não têm esta propriedade na tabela) • *Local*: Tabela propriedades do sistemna [sys_properties]

Quando a propriedade `glide.sys.domain.use_record_domain_for_processes` ou `glide.sys.domain.use_record_domain_for_data` é definida como **verdadeira**, as seguintes propriedades não são usadas, independentemente de sua configuração:

- `glide.sys.domain.use_record_domain`
- `glide.sys.domain.use_record_domain_for_client_scripts`
- `glide.sys.domain.domain_change_notify`
- `glide.sys.domain.no_change_roles`

Para obter uma lista completa de propriedades, consulte Propriedades do sistema disponíveis .

Nota:

Em novas ativações do Domain Separation começando com a versão Jakarta, o domínio da sessão determina as regras de negócio executadas na tabela de domínio. Nas versões anteriores, as regras de negócio executadas na tabela de domínio eram definidas com base na hierarquia de domínio recém-criado. Esse comportamento é modificado pela propriedade `glide.sys.domain.skip_domain_insert_businessrules`. Definir esta propriedade como verdadeira melhora significativamente o desempenho de inserção de domínio.

Propriedades de escopo do domínio para regras de negócio executadas na tabela de domínio

Propriedade	Detalhes
glide.sys.domain.skip_domain_insert_businessrules	Especifica o escopo do domínio para regras de negócio executadas na tabela de domínio. Em novas ativações do Domain Separation, o padrão da propriedade é verdadeiro e as regras de negócio são determinadas pelo domínio da sessão. Em implementações existentes, o padrão da propriedade é falso e as regras de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de escopo do domínio para regras de negócio executadas na tabela de domínio

Propriedade	Detalhes
	negócio são determinadas pela hierarquia de domínio recém-criado. • *Tipo*: verdadeiro | falso • *Valor padrão*: Verdadeiro em novas ativações de domínio começando com Jakarta. Falso em implementações existentes.
glide.sys.domain.skip_non_global_businessrule_if_nodomain	Garante que apenas bus.rules do domínio global sejam executadas ao usar queryNoDomain () ou quando a tabela não estiver separada por domínio, para que você possa ignorar quaisquer outras regras de negócio • *Tipo*: verdadeiro | falso • Definir a propriedade como falso restaura o comportamento antigo e não se alinha com as ServiceNow® práticas recomendadas. • Recomendado: separe as tabelas por domínio; sempre tente usar o domínio do registro em vez do domínio da sessão.

Preferências do usuário

Além disso, os administradores de usuário podem definir as seguintes preferências do usuário globalmente ou por usuário:

Preferências do usuário do escopo de domínio

Preferência	Categoria	Atualizada Por	Detalhes
glide.domain.session_scope	Domínio	Somente administradores	Quando verdadeiro, define o escopo-padrão para o domínio da sessão do usuário em vez do domínio do registro. Quando falso, o escopo-padrão é o domínio do registro. Usuários com a função do usuário domain_expand_scope ainda podem mudar o escopo do domínio conforme necessário. • **Tipo**: verdadeiro | falso • **Valor padrão**: falso
glide.domain.session_scope_notification	Domínio	Somente administradores	Quando verdadeiro, exibe uma dica visual de que os valores de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preferências do usuário do escopo de domínio

Preferência	Categoria	Atualizada Por	Detalhes
			registro incluem um escopo do domínio expandido. Quando falso, a notificação fica oculta. • **Tipo**: verdadeiro | falso • **Valor padrão**: verdadeiro

Tópicos relacionados

Propriedades da aplicação Separação de domínios

Criação de um domínio

É possível criar um domínio criando um registro na tabela [domain].

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar um novo domínio, tenha em mente o seguinte:

- Somente um domínio pode ser o domínio-padrão.
- Somente um domínio pode ser o domínio primário.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador de Domínio** > **Domínios**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos necessários (consultar tabela).
4. Clique em **Enviar**.

Campos de formulário de domínio

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo para o domínio.
Tipo	Selecione um tipo de domínio que descreva o domínio. Por padrão, os tipos de domínio são *Fornecedor*, *Cliente* e *MSP*. Você também pode adicionar suas próprias escolhas.
Primário	Marque a caixa de seleção se este domínio for o domínio de nível superior na hierarquia. O domínio de nível superior tem apenas domínios secundários e nenhum domínio primário.
Padrão	Selecione se este domínio deve ser o domínio-padrão para sua hierarquia.
Primário	Selecione o nome do domínio superior na hierarquia que contém este domínio. Este campo deve ter um valor para o domínio aparecer no mapa de domínios.
Ativo	Marque a caixa de seleção para disponibilizar o domínio para uso. Você deve selecionar esta opção para que este domínio apareça no mapa de domínios.
Descrição	Insira uma descrição para o domínio.

Cada registro de domínio também pode ter vários registros relacionados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Empresas
- Domínios "contém"
- Incluído em

O que Fazer Depois
Para alterar a hierarquia de domínio, vá para a lista relacionada Domínios Contains e selecione o registro de domínio secundário (contido) do relacionamento "contém".

Como tornar um domínio o padrão

Torne um domínio o domínio padrão ao qual o sistema atribui automaticamente a tarefa e os registros de usuário que ainda não foram atribuídos a um domínio.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Se você não definir um domínio-padrão, novas tarefas e registros de usuário serão colocados no domínio global.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador de Domínio** > **Domínios**.
2. Abra o domínio que você deseja que seja o domínio padrão, por exemplo, Principal.
3. Configure o layout do formulário para adicionar o campo **Padrão**.
4. Marque a caixa de seleção **Padrão**.
5. Clique em **Atualizar**.

Como gerenciar manualmente o domínio para registros específicos

Por padrão, o sistema atribui usuários automaticamente a um domínio baseado no registro da empresa do usuário. Em alguns casos, no entanto, os administradores de domínio desejam gerenciar manualmente o domínio ao qual um registro específico pertence.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O campo **Domínio gerenciado** permite que os administradores de domínio selecionem manualmente um domínio para o usuário, grupo, departamento, local ou registro de IC, em vez de usar o domínio é atribuído automaticamente a partir do registro da empresa. O campo **Domínio gerenciado** está disponível nesses tipos de registro.

- Registros de usuário
- Registro de grupo
- Registros do departamento
- Registros do local
- Registros de IC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até o registro que você deseja gerenciar manualmente.
2. Marque a caixa de seleção Domínio **gerenciado**.
3. No campo **Domínio**, selecione o domínio do registro.
4. Clique em **Atualizar**.

Desmarcar a caixa de seleção **Domínio gerenciado** oculta o campo **Domínio** e o registro usa o valor de domínio da empresa do registro.

Tópicos relacionados

Práticas recomendadas do Domain Separation para provedores de serviço

Tabelas separadas por domínio

Você pode ver rapidamente quais tabelas são separadas por domínio na instância com o recurso Tabelas separadas por domínio.

Visão geral

Use o recurso Tabelas separadas por domínio para ver quais tabelas são separadas por domínio. Comece a digitar "domínio" no filtro **Todos** para acessar **Tabelas separadas por domínio** no painel de navegação esquerdo.

Você pode filtrar esta exibição para exibir ou remover nomes de coluna para procurar determinadas propriedades ou atributos que estão incluídos em suas tabelas. Existem dois tipos de tabela que são exibidos na lista:

- Tabelas que têm uma coluna *`sys_domain`* explícita, em que o nome da **coluna** exibe o valor *`sys_domain`* na lista.
- Tabelas que usam o atributo *`domain_master`* para derivar o Domain Separation de um registro referenciado, em que a coluna **Atributos** inclui o valor *`domain_master=ref-field-value`*.

Ao usar as seleções Mostrar correspondência ou Filtrar no menu Nome da coluna, você pode exibir esses dois tipos de tabelas.

Visualizador de substituição de domínio

Com o Visualizador de substituição de domínio, você pode ver e gerenciar todas as substituições de processo de uma só vez em toda a instância.

Visão geral

Em vez de criar uma pesquisa elaborada de substituições em seus scripts, você pode usar o Visualizador de substituição de domínio para localizá-los rapidamente. Comece a digitar "domínio" no filtro **Todos** para acessar **Visualizador de substituição de domínio** no painel de navegação esquerdo.

O seletor de tabela no Visualizador de substituição de domínio exibe uma lista somente das tabelas que contêm substituições de registro, junto com uma contagem de substituições nessa tabela. Depois de selecionar uma tabela, uma lista de todos os registros primários com substituições é retornada. Você pode exibir rapidamente todos os **registros primários**, o **domínio** do registro primário e uma **contagem** de substituições para cada registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecionar **Substituições de exibição** carrega uma nova guia em que todas as substituições, incluindo o registro primário, são exibidas na exibição de lista padrão. Selecione uma tabela na lista suspensa para exibir todos os registros e substituições. Selecione **Exibir substituições** em um registro para exibir todas as substituições específicas de registro.

Nota:
Somente tabelas com substituições são listadas.

Para saber mais, consulte Criar substituições de propriedade separada por domínio .

Como habilitar ou desabilitar um domínio

Quando você ativa ou desativa um domínio, o status de ativação é propagado para as empresas no domínio.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você ativa um registro de empresa, o Domain Separation ativa automaticamente o domínio associado da empresa. Por exemplo, se você ativar a empresa ACME, também ativará o domínio TOP/ACME.

Procedimento

1. Navegue até o registro do domínio.
2. Desmarque ou marque a caixa de seleção **Ativo**.
3. Clique em **Atualizar**.

Aviso:
Não exclua domínios. Desative os domínios de que você não precisa mais em vez de excluí-los.

Como adicionar um campo de domínio a uma tabela

Como um administrador, separe por domínio uma tabela personalizada adicionando um campo sys_domain a ela.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

Não adicione domínios às tabelas do sistema de base.

Procedimento

1. Navegue até a exibição de lista da tabela.
   Por exemplo, digite <table name>.list no filtro de navegação.
2. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da lista e selecione **Configurar** > **Layout de Lista**.
3. Na seção **Criar novo campo**, insira sys_domain como **Nome** e ID de domínio como **Tipo**.
4. Clique em **Adicionar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **Salvar**.

Nota:

Qualquer outro meio de criar um campo adiciona um prefixo **u_** ao nome da coluna. Mas com o campo de domínio, o sistema cria automaticamente o campo sem o prefixo **u_**. Você pode usar a seguinte funcionalidade como um atalho: Sempre que você criar um campo **sys_domain**, nomeie-o como **sys_domain** e deixe o tipo de campo como está. O sistema define automaticamente o tipo de campo como **ID de domínio** e o rótulo do campo como **Domínio**, economizando alguns cliques.

Adicionar domínios às tabelas do sistema base requer testes, atualizações e adição de nova lógica proibitivamente completos. Além disso, em muitos casos, o código-fonte não está acessível para o cliente.

Exibição de relacionamentos do domínio

O mapa de domínio oferece aos administradores de domínio uma representação somente leitura dos domínios ativos na instância e como eles se relacionam entre si.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Todos os mapas de domínio devem ter um domínio definido como o domínio primário. Além disso, cada domínio no mapa de domínios deve atender a estes critérios:

- O campo **Primário** deve ser preenchido (o domínio primário é a única exceção).
- A caixa de seleção **Ativo** deve ser marcada.

O mapa de domínio não desenha relacionamentos de domínio para domínios que não atendem aos critérios de mapeamento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador de Domínio** > **Mapa de domínio**.
2. Clique nos ícones de mais (**+**) ou menos (**-**) nos cabeçalhos do domínio para mostrar ou ocultar subdomínios.

Seleção de um domínio primário

O domínio primário indica o domínio de nível superior no mapa de domínio.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O domínio primário não pode ter um domínio primário e deve ter pelo menos um domínio secundário. Só pode haver um domínio primário de cada vez. Se você selecionar outro domínio como o domínio primário, ele substituirá o domínio primário anterior.


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador de Domínio** > **Domínios**.
2. Selecione o domínio que você deseja que seja o domínio primário, por exemplo, TOP.
3. Marque caixa de seleção **Primário**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Atualizar**.



Tradução automática

Criação de relacionamentos "contém" entre domínios

Crie um relacionamento “contém” entre domínios para mudar a hierarquia de domínio.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa


Os domínios em um relacionamento "contém" herdam as configurações do domínio que o contém. O domínio contido permite que os usuários vejam os dados no domínio contido, bem como qualquer um de seus secundários. Os processos não são afetados por um relacionamento "contém".

Procedimento

1. Navegue até a tabela do domínio.
2. Selecione o registro de domínio que é o domínio secundário (contêiner) do novo relacionamento "contém".
3. Alterne o escopo do domínio para alternar entre o escopo da sessão e o escopo do registro, se necessário.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na lista relacionada Domínios "contém", clique em **Editar**.
5. Selecione o registro de domínio que é o domínio secundário (contido) do relacionamento "contém". Somente domínios secundários aparecem por padrão quando o seletor de domínio é definido como Global. Alterne o escopo do domínio para ver todos os domínios.
6. Clique em **Salvar**e em **Atualizar**.



Tópicos relacionados

Práticas recomendadas do Domain Separation para provedores de serviço

Expansão do escopo do domínio

Por padrão, quando um usuário no domínio global exibe uma tabela que contém uma coluna **sys_overrides**, o usuário vê apenas os registros do domínio global. Quando um administrador no domínio global exibe uma tabela de processo, esse administrador vê somente os registros que estão nessa tabela de processo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Mude a `glide.sys.restrict_global_domain_processes` propriedade para **verdadeira**.
2. Para exibir registros de todos os domínios, clique em **Expandir Escopo do domínio** em Links relacionados.
3. Para retornar à exibição de registros somente do domínio global, clique em **Recolher Escopo do Domínio**.

Como adicionar domínios a uma lista de domínios de visibilidade

Adicionar um domínio de visibilidade permite que um usuário ou grupo veja e potencialmente edite registros de outro domínio, independentemente da associação de domínio normal do usuário ou grupo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atribuir domínios de visibilidade a todos os membros de um grupo é preferencial em vez de concedê-los a usuários individuais.


Nota:
Adicionar um domínio de visibilidade não muda uma tabela ou os requisitos de regra de controle de acesso de um registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até a tabela do grupo.
2. Selecione o grupo para o qual você deseja fornecer domínios de visibilidade.
3. Adicione a lista relacionada a **Domínios de visibilidade** ao formulário.
4. Na lista relacionada **Domínios de visibilidade**, clique em **Editar**.
5. Selecione os registros de domínio que você deseja que o grupo ou domínio veja.
6. Clique em **Salvar**e em **Atualizar**.



Como conceder domínios de visibilidade a um usuário individual


Embora seja possível adicionar domínios de visibilidade para usuários específicos no formulário do usuário, é melhor adicioná-los somente por meio de grupos. Controla as permissões e o acesso caso os indivíduos mudem de departamento ou saiam da empresa.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Usuários** > **Usuário**.
2. Selecione o usuário para o qual você deseja fornecer domínios de visibilidade.
3. Adicione a lista relacionada a **Domínios de visibilidade** ao formulário.
4. Na lista relacionada Domínios de visibilidade, clique em **Editar**.
5. Selecione os registros de domínio que você deseja que o usuário veja.
6. Clique em **Salvar**e em **Atualizar**.



A lista integrada do Domínio de visibilidade contém os seguintes campos.

Campo	Descrição
Domínio	Domínio que está visível para o grupo ou usuário.
Herdados	O domínio é herdado da visibilidade do domínio ou de um domínio primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Concedido por	Nome do grupo que concedeu visibilidade ao domínio.
Visibilidade primária	Nome do domínio primário e usado para agrupar registros. Se o registro primário for excluído, todos os registros com o mesmo primário também serão excluídos.

Criação de uma lista de seleção específica de domínio

Os administradores podem configurar listas de seleção para conter entradas específicas para um domínio específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Selecione o domínio no seletor de domínio ao qual a opção deve ser adicionada.
2. Clique com o botão direito do mouse no campo de opção que você deseja personalizar e selecione **Configurar opções**.
3. Atualize ou adicione opções.
4. Envie mudanças por meio do processo de mudança normal, como conjuntos de atualizações.

Nota:
Os administradores devem garantir que as opções sejam exclusivas entre os domínios para evitar confusão administrativa no domínio global.

Se um administrador adicionar uma nova opção do domínio global, os usuários de domínios inferiores na hierarquia verão a nova opção no final de suas listas de seleção atuais. Se a nova opção não estiver ativa no nível global, ela estará disponível para os usuários do domínio por meio de **Configurar opções**, mas não será exibida como uma opção ativa.

Administração avançada do domain separation

Os administradores podem exibir informações sobre o domain separation, identificar possíveis problemas e alterar as definições de configuração.

Você pode executar estas tarefas administrativas avançadas em domínios:

- Uso de menus de seleção de domínio
- Exibição de relacionamentos do domínio

Uso de menus de seleção de domínio

A instância oferece seleção de domínio por meio de dois formatos de menu.

- Seletor de domínio: fornece uma lista suspensa simples de domínios disponíveis.
- Seletor de referência de domínio: ativa um campo de referência que oferece filtragem e um recurso de entrada de preenchimento automático. Use este formato para listas mais longas.

O posicionamento desses seletores e o procedimento para mostrá-los ou ocultá-los diferem dependendo da versão da interface do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como habilitar menus de seleção de domínio em IU principal

Exibir o seletor de domínio em IU principal habilita o seletor de domínio por padrão. Depois de habilitar o seletor de domínio, você pode adicionar uma propriedade do sistema para habilitar o seletor de referência de domínio.

Antes de Iniciar

Nota:
O domain separation (plug-in com.snc.pa.domain_support) é necessário para habilitar o seletor de referência de domínio.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Clique no ícone de engrenagem no cabeçalho.
2. Na guia Geral, clique no comutador **Mostrar seletor de domínio no cabeçalho**.
   O seletor de domínio aparece no cabeçalho IU principal.
3. **Opcional:** Habilite o seletor de referência de domínio.

   Nota:
   Habilitar o seletor de referência de domínio remove a opção global da lista. Para retornar ao seu domínio inicial, clique na seta de retorno ao lado do campo de referência. Os usuários administradores podem clicar na seta de retorno para retornar ao domínio global.

   a. Digite `sys_properties.list` no navegador de aplicações.
   b. Se ainda não estiver presente, adicione a propriedade `glide.ui.domain_reference_picker.enabled` e defina o valor como **verdadeiro**.
   c. Atualize o navegador.
   O seletor de referência de domínio aparece no IU principal cabeçalho.

Restrição do acesso ao seletor de domínio

Use uma propriedade do sistema para restringir o acesso ao seletor de domínio em IU principal e Next Experience.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador


Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, os usuários com a função ITIL e as funções que incluem a função ITIL (como o administrador) podem acessar o seletor de domínio em Next Experience. Você pode conceder acesso a outras funções adicionando-as à propriedade ou restringir as funções removendo-as. É recomendável restringir a função apenas a administradores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os administradores podem conceder acesso a usuários criando uma propriedade do sistema na tabela sys_properties.



Procedimento

1. Abra a tabela Propriedades do sistema [sys_properties].
2. Adicione esta propriedade: `glide.ui.polaris.domain_picker.role`
3. Configure o valor da propriedade como uma lista de funções separada por vírgulas: **admin, itil**.
   Para saber mais, consulte Configurar seletores do Next Experience

Propriedades da aplicação Separação de domínios

O plug-in Separação de domínios tem duas novas tabelas para dar aos provedores de serviço mais flexibilidade na personalização de suas aplicações que usam a Separação de domínios. Essas tabelas são a tabela de Propriedade de aplicação do sistema [sys_application_property] e a tabela de Valor de propriedade de aplicação do sistema [sys_application_property_value].

Como ass novas tabelas oferecem mais opções

Com as aplicações de provedor de serviço (SP), determinadas ações podem variar dependendo no domínio. No entanto, a tabela Propriedades do sistema [sys_properties] ServiceNow® do sistema de base não é separada por domínio, portanto, não atende aos requisitos para aplicações que usam a Separação de domínios.

Cada cliente de SP pode querer personalizar suas aplicações de forma diferente. Anteriormente, os recursos que podiam ser personalizados eram definidos como apenas um valor global. Os desenvolvedores de aplicações precisam de uma tabela mais flexível. Agora você pode modificar sua aplicação sem precisar criar código sempre que quiser adicionar ou alterar a funcionalidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como as substituições funcionam nas novas tabelas


Os desenvolvedores geralmente usam a tabela ServiceNow Propriedade do sistema [sys_properties] para criar várias funções em aplicações. Se você quiser desenvolver uma aplicação para se comportar de forma diferente em domínios diferentes, será necessário personalizá-la.

Na versão Paris, a nova tabela de Propriedade da aplicação [sys_application_property] simplifica essa personalização. Em vez de ir diretamente para a tabela de Propriedade do sistema para obter um valor, a tabela de propriedades da aplicação vai para a tabela de Aplicação do sistema primeiro. Esta nova tabela agora armazena a lógica necessária para configurar sua aplicação. Se encontrar uma propriedade na nova tabela, ele usará esse conteúdo. Se não houver informações nessa tabela, ele muda para a tabela de propriedades do sistema de base.

Ao configurar o suporte para a Separação de domínios, você pode adicionar lógica de domínio a esta nova tabela de Propriedades da aplicação. Esta tabela pode conter propriedades que não existem na tabela Propriedades do sistema. Ou você pode adicionar propriedades à tabela de configuração que podem substituir qualquer propriedade selecionada na tabela Propriedades do sistema.

Por exemplo, digamos que você queira configurar uma aplicação com o recurso Primeiro dia da semana. Às vezes, você pode querer que o primeiro dia da semana seja o domingo. Em outros casos, você pode querer que o primeiro dia da semana seja a segunda-feira. Na tabela do sistema de base, pode haver apenas uma opção de Dia 1, que é o domingo. Com a nova tabela, você pode armazenar outra propriedade, tornando o Dia 1, domingo, e um domínio secundário, segunda-feira.

Esta figura mostra como o sistema extrai propriedades da tabela Propriedade das aplicações antes de ir para a tabela Propriedade do sistema [sys_properties].




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como os aplicativos com escopo funcionam na nova tabela

A nova tabela de Propriedades da aplicação é compatível com aplicações com escopo. O nome da propriedade da aplicação, semelhante ao nome da propriedade do sistema, é exclusivo, o que significa que ele é prefixado com o nome do escopo se não for global. O escopo de uma aplicação afeta sua configuração. O escopo pode determinar qual Dia 1 é definido como domingo e qual como segunda-feira. Você pode usar a mesma propriedade, mas personalizá-la para que o Dia 1, domingo, seja o domínio primário e o Dia 1, segunda-feira, seja o domínio secundário. Na nova tabela, há uma coluna de domínio e uma coluna de escopo, portanto, você pode definir essas propriedades para cada uma.

Você pode usar a exibição Expandir escopo de domínio na tabela sys_application_property_value para mostrar todas as substituições, conforme mostrado na imagem a seguir.



Nota:

Se essas tabelas não estiverem disponíveis, certifique-se de ter ativado o plug-in Domain Extension Installer (com.glide.domain.msp_extensions.installer).

Novas tabelas de propriedades da aplicação

A nova tabela de Propriedade da aplicação do sistema [sys_application_property] contém estes campos:

- nome
- descrição
- tipo (escolha de cadeia de caracteres, verdadeiro | falso, inteiro, fuso horário, cor e assim por diante)
- default_value
- propriedade (referência a sys_properties)
- usage_notes
- read_roles
- write_roles
- chave exclusiva: (nome)

A nova tabela de Valor de propriedade da aplicação do sistema [sys_application_property_value] contém estes campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_application_property (ref para sys_application_property)
- sys_domain
- sys_overrides
- valor
- chave exclusiva: (sys_application_property, sys_domain)

Novas APIs

As novas APIs também são compatíveis com aplicativos com escopo. As propriedades da aplicação separadas por domínio têm APIs distintas. A API GlideApplicationProperty tem dois novos métodos programáveis, disponíveis em aplicações globais e com escopo. Consulte GlideApplicationProperty - com escopo, gGlobal para saber mais sobre essas novas APIs.

Tópicos relacionados

Práticas recomendadas do Domain Separation para provedores de serviço

Ferramenta de migração de domínio

Use a Ferramenta de migração de domínio para mover um cliente de um ambiente separado por domínio para sua própria instância dedicada.

Plug-in da Ferramenta de migração de domínio

O plug-in da Ferramenta de migração de domínio (com.glide.domain.migration_tool) simplifica a tarefa de mover um cliente de um ambiente separado por domínio para uma instância dedicada mais flexível. Os clientes podem migrar para uma instância separada para aproveitar melhor os recursosServiceNow AI Platform. Embora o plug-in Separação de domínios esteja instalado, as propriedades de separação de dados e processos estão desativadas.

Nota:
Você deve solicitar uma instância clonada e solicitar a ativação do plug-in Domain Migration Tool antes de usá-la.

A Ferramenta de migração de domínio será executada somente se a separação de dados e de processo estiver habilitada na instância separada por domínio:

- A propriedade de dados `glide.sys.domain.partitioning` deve ser definida como **verdadeira**.
- A propriedade de processos `glide.sys.domain.delegated_administration` deve ser definida como **verdadeira**.

O que a ferramenta de migração faz

- Automatiza grande parte do processo de migração, especialmente a limpeza de dados.
- Migra a instância separada por domínio para uma nova instância dedicada.
- Exclui dados da instância dedicada.

Nota:
A ferramenta não exclui dados globais, no domínio de destino ou em domínios de dados adicionais (se especificado).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Recolhe os dados do processo ou, se não for possível recolher, exclui os dados do processo
- Mantém registros de processo que são visíveis para o domínio de destino
- Atualiza as tabelas especiais sys_choice, sys_ui_list e sys_ui_related_list
- Limpa os registros adicionados por plug-ins Separação de domínios:
  - Regras de negócio
  - Ações de IU
  - Trabalhos agendados
  - Saídas de instalação
  - Módulos de navegação
- Desabilita o Separação de domínios e remove domínios da instância clonada:
  - Define estas propriedades como **falsas** na instância clonada:
    - *glide.sys.domain.partitioning*
    - *glide.sys.domain.delegated_administration*
    - *glide.sys.domain.enabled*
  - Exclui todos os domínios, exceto o domínio de destino e todos os domínios de dados adicionais especificados.
- Atualiza o campo **Status** na tabela domain_migration_tool_status.

Status individual das tabelas

Status	Descrição
Pendente	Status-padrão de tabelas separadas por domínio durante a migração. As tabelas estão Agendadas para serem migradas, mas ainda não iniciaram a migração.
Falha	Falha no nível da tabela. Se o processo de migração for concluído com erros, este status indica quais tabelas têm erros.
Em execução	O status da tabela que está sendo migrada no momento. Somente uma tabela pode ter este status e migrar no momento.
Bem-sucedido	O status das tabelas que foram migradas com sucesso.
Concluído com êxito	O processo de migração foi concluído sem erros.
Concluído com erros	O processo de migração foi concluído com erros.

- Registra em log o andamento e o status em syslog_domain

  A origem é **MigrationTool** para todas as entradas de log associadas à migração.

  - Registra em log cada tabela de dados e quantas tabelas de dados permanecem
  - Registra em log cada tabela de processo e quais registros de domínio estão sendo desativados ou excluídos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que a ferramenta de migração não faz

- Clonar a instância
- Criar outra instância separada por domínio
- Migrar registros (dados ou processo) se as propriedades de separação de dados ou de processo forem desabilitadas antes de executar a ferramenta
- Alterar quaisquer dados na instância de origem
- Excluir dados globais, no domínio de destino ou em domínios de dados adicionais (se especificado)

O que você deve fazer após executar a ferramenta

A Ferramenta de migração de domínio automatiza a remoção de dados fora dos domínios desejados (o domínio de destino, quaisquer domínios de dados adicionais e o domínio global). Você deve avaliar todas as configurações restantes para garantir que elas sejam apropriadas e funcionem para a instância dedicada. Por exemplo, se você tivesse uma regra de negócio que definisse o campo de domínio em registros, convém desabilitar essa regra de negócios, já que ela não atende mais a uma finalidade.

Migração da instância separada por domínio para uma nova instância dedicada.

Mova um cliente de um ambiente separado por domínio para seu próprio ambiente de instância dedicada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Eleve para a função security_admin.
   Consulte Elevação para uma função privilegiada para obter detalhes.
2. Navegar até **Tudo** > **Administrador de Domínio** > **Ferramenta de migração de domínio**.
   Acesse também com **domain_migration_tool_status.list**.
3. Clique em **Novo**.
4. Preencha o formulário.

Campo	Descrição
Domínio de destino	Especifique o domínio usado para o processo e os dados que você deseja migrar. Somente o domínio de destino é retido, não qualquer um de seus secundários, a menos que especificado no campo **Domínios de dados adicionais**.
Domínios de dados adicionais	Opcionalmente, especifique os domínios de dados adicionais que você deseja migrar. Se você quiser migrar o domínio de destino e todos os seus secundários, deverá especificar todos os secundários.


5. Selecione **Enviar**.
6. Abra o formulário que você acabou de enviar.
7. Navegar até **Tudo** > **Central da Separação de domínios** > **Configurar auditorias** .
   Consulte Central de Separação de domínios para obter informações adicionais.
8. Defina a auditoria **Validar esquema de tabela separada por domínio** como **Ativa** e atribua uma programação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta é uma auditoria de domínio de precaução para verificar previamente o esquema quanto à integridade de tabelas separadas por domínio. Isso permite que você corrija erros antes de executar a migração.

9. Execute a **Programação de auditoria** que inclui o esquema.
   Consulte Execução de auditorias imediatamente para obter detalhes.
10. Resolver problemas retornados da auditoria.




11. Selecione **Iniciar migração**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A barra de andamento do rastreador de execução e a ferramenta de migração de domínio são acionadas.



- A tabela de migração atual em andamento é exibida junto com a porcentagem total de tabelas migradas com êxito.
- A tabela em que todas as tabelas separadas por domínio são registradas com o status da migração, o número total de registros em cada tabela e o número de registros migrados.
- A contagem de tabelas em que a migração falhou também é registrada.
- O **Status** é atualizado conforme a ferramenta executa suas funções.
- A migração de domínio ainda estará em execução em segundo plano se você fechar a barra de andamento. Acesse a tabela `sys_execution_tracker` e procure por **Migração em Execução nas Tabelas** para verificar o processo de migração em execução em segundo plano.

O Status da Ferramenta de migração de domínio exibe os seguintes campos:

Campos de Status da ferramenta de migração de domínio


Campo	Descrição
Status	Exibe o status da migração. ○ **Migrando tabelas de dados...**: status em andamento. ○ **Migração bem-sucedida**: o status atualizado após uma migração bem-sucedida. ○ **Erro de configuração observado em uma das tabelas separadas por domínio**: indica uma falha na migração de dados. Foi encontrado um erro de esquema, a migração não será iniciada. Execute a auditoria **Validar esquema de tabela separada por domínio**. A auditoria falhará e mostrará as tabelas que não seguem o padrão de esquema. ○ **Concluído com erros nas tabelas de revisão**: o número de tabelas para lidar com a migração de esquema é listado. Localize as falhas em Rever contagem de tabelas e resolva os problemas de esquema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Falha na migração de domínio para tabelas...**: registros que não sejam de destino devem ser excluídos manualmente das tabelas com falha. ○ **Concluído com êxito**: quando todas as tabelas forem migradas.
Domínio de destino	O domínio de destino selecionado para migração.
Domínios de dados adicionais	Preenche se vários domínios de migração foram selecionados.
Rever contagem de tabelas	Este campo será preenchido somente se houver falha na migração de uma tabela. Se não houver falhas, essa contagem será zero. Nesse caso, as tabelas serão revisadas para tentar novamente a migração. Se não houver falhas, não será necessário revisitar as tabelas ou tentar novamente a migração.
Tabela em andamento atual	Exibe o nome da tabela que está sendo migrada. Após a migração bem-sucedida, este campo ficará vazio.

12. Selecione o link **Clique aqui** na página Status da ferramenta de migração de domínio para abrir o Rastreador de execução.




Também é possível acessar a tabela `sys_execution_tracker` e procurar por **Migração em execução nas tabelas** para verificar o processo de migração em execução em segundo plano.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


13. Selecione **Mostrar status** na seção Links relacionados para acessar a barra de andamento a qualquer momento durante a migração.



Caso uma tabela falhe na verificação de esquema, o status geral do Status da migração de tabelas separadas por domínio será **Falha**.



Haverá entradas com **Falha** para cada tabela correspondente.




O restante da migração continuará e um resumo de todas as tabelas com falha e o número total de **Rever contagem de tabelas**


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

serão preenchidos no Status da ferramenta de migração de domínio.



O **Status** é **Concluído com êxito** quando a migração é concluída.



Administração de processos

A administração de processos permite que os administradores definam políticas específicas de domínio.

As políticas definidas na parte inferior da hierarquia de domínio substituem as políticas definidas na parte superior da hierarquia de domínio. Enquanto em um domínio, os administradores podem definir versões específicas do domínio dessas políticas e configurações globais:

- Scripts de cliente
- Políticas do sistema
- Nomes de aplicações e módulos
- Funções da aplicação
- Filtros de módulo

Aviso:
Todos os usuários com a função de administrador têm acesso especial a todos os recursos, funções e dados do sistema porque os administradores podem substituir as regras de ACL e passar em todas as verificações de função. Conceda este privilégio com cuidado.

Quando os usuários têm a função de **administrador**, todas as políticas na instância estão disponíveis para eles, independentemente do domínio atribuído. Eles podem inserir um domínio específico e, em seguida, somente as políticas nesse domínio ou superior serão visíveis e processadas durante uma transação relevante. Quando um administrador modifica uma política que está em um domínio superior ou no domínio global, o sistema cria automaticamente um novo registro para o domínio atual desse administrador. Ele não modifica a política original, a aplicação ou o registro do módulo. Este novo registro substitui o original.

Para fazer mudanças em uma política em um domínio de nível inferior, vá para esse domínio e modifique a política. Esta abordagem cria o registro de política em seu domínio que substitui o registro de política de nível superior.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Não altere a política de nível superior e, em seguida, altere o campo **Domínio** dessa política. Esta abordagem não cria um registro de política no domínio de nível inferior, nem mantém o registro de política para o domínio de nível superior.

O campo **sys_overrides** indica que uma política, aplicação ou módulo em um nível inferior na hierarquia substitui um registro em um nível superior. O sistema define automaticamente este campo quando um administrador tenta modificar uma política, aplicação ou módulo que pertença a outro domínio superior na hierarquia.

Em vez de alterar o registro de nível superior, a tentativa de atualização é alterada para uma inserção e o campo **sys_overrides** é definido para indicar a política de nível superior, a aplicação ou o módulo que está sendo substituído. Posteriormente, quando os registros de uma transação relevante forem carregados, a política, a aplicação ou o módulo específico do domínio será usado em vez do original.

Domínios para administração de processos

Por padrão, a administração de processos sempre usa o domínio do registro para determinar quais políticas aplicar.

O domínio do registro tem precedência sobre o domínio do usuário. Se não houver políticas no domínio do registro, a administração delegada verificará se há políticas no próximo nível mais alto da hierarquia de domínio. A pesquisa de políticas de domínio continua na hierarquia de domínio até atingir o domínio global. Se não houver políticas de domínio inferiores na hierarquia de domínio, a administração de processos usará as políticas para o domínio global.

Por exemplo, Fred Luddy é um usuário no domínio Acme que pode ver registros nos domínios secundários da Acme: Atlanta, Acme: San Diego e Acme: NY. Quando este usuário abre um registro no domínio Acme: San Diego, a administração de processos verifica primeiro se há políticas no domínio Acme: San Diego. Se não houver políticas neste nível da hierarquia de domínio, a administração de processos verificará se há políticas do domínio Acme. Se não houver políticas no domínio Acme, a administração de processos usará as políticas para o domínio global pois não há outros domínios superiores na hierarquia de domínio.

Administração de processos de amostra com aplicações específicas do domínio


O exemplo a seguir ilustra a administração de processos com aplicações e módulos específicos de domínio.

Como administrador do domínio da Oceanic, David Loo decide personalizar a aplicação de configuração. Para começar, David revisa os módulos disponíveis no módulo da aplicação Configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como iniciar a exibição da aplicação Configuração



David decide renomear a aplicação de configuração para CMDB e permitir que a função inventory_admin veja a aplicação.

Amostra de mudanças específicas do domínio para a aplicação Configuração

Applications | New | Go to Title | 1 to 20 of 46

All > Active = true > Device type != Mobile

Title	Active	Order	Roles	Name	Domain	Overrides
Asset Management	true	900	asset	asset	global	
BSM Map	true		admin itil	bsm_map	global	
Change	true	400	itil	change_management	global	
CMDB	true	600	itil inventory_admin	configuration_management	Database	configuration_management
Content Management	true		content_admin	cms	global	
Contract Management	true	1,000	asset contract_manager	asset_contracts	global	
Domain Admin	true		domain_admin	domain_admin	global	
ECC	true		admin	ecc	global	
Homepage Admin	true		admin	home	global	
Incident	true	200	itil	incident_management	global	
Instance Clone	true		clone_admin	instance_clone	global	
Knowledge Base	true	800	knowledge	km	global	
Metrics	true		itil_admin metric_admin	metrics	global	
MID Server	true		admin	MID	global	
Organization Management	true	875	asset	organization_management	global	
Problem	true	300	itil	problem_management	global	
Reports	true	1,100	itil	reports	global	
SAML 2 Single Sign-on	true		admin	saml_2_single_sign_on	global	
SAML Single Sign-on	true		admin	SAML Single Sign-on	global	


Activate | Deactivate | Actions on selected rows... | 1 to 20 of 46

Em seguida, David decide mudar a aplicação Incident ativando o módulo **Aberto - em estado "Novo"** e adicionando um novo item de filtro para mostrar incidentes em aberto na categoria Oceanic.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de mudanças específicas do domínio para o módulo Aberto - estado "Novo"



Isso cria uma nova entrada de módulo na aplicação em vez de substituir o módulo existente no domínio global.

Exibição específica do domínio da aplicação Incident




Se outro administrador de outro domínio, como Fred Luddy, fizer login e olhar a aplicação Configuração, as configurações do domínio global serão exibidas.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição da aplicação de David Loo



Exibição de aplicações de Fred Luddy



Tradução automática

Como habilitar o registro em log de domínio detalhado e mensagens de depuração

O registro em log de domínio e as mensagens de depuração permitem que você solucione problemas de erros de configuração do domínio.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Certifique-se de que você é a instância mais recente para melhor desempenho.

Procedimento

1. Na Central de Separação de domínios, navegue até **Administrador de domínio**.
2. Clique em **Configurar Domain Center**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Para **Habilitar registro em log de domínio detalhado**, marque a caixa de seleção **Sim**.
4. Clique em **Atualizar**.

Exibição de uma mensagem de domínio em tempo real

Você pode exibir mensagens de domínio em tempo real dos logs do sistema.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Habilitar registro em log de domínio detalhado: Navegue até **Tudo** > **Administrador de Domínio** > **Central da Separação de domínios** > **Configurar central do domínio** > **Habilita o registro em log do domínio detalhado** > **Sim** (ou definir propriedade glide.sys.domain.verbose . **Verdadeiro**).
2. Navegar até **Diagnóstico do sistema** > **Depuração de sessão** > **Habilitar tudo**.
   Como esta é uma revisão em tempo real, não há necessidade de permitir a execução da sessão de depuração antes de verificar os arquivos de log.
3. Navegue até o console de depuração da sessão para exibir os logs de domínio do sistema detalhados.
4. Pesquise o texto Consulta em relação à tabela.

   Esta consulta encontra mensagens de log neste formato:

```
08:36:43.974: [Domain Paths] Query against table incident restricted by domain values
 [Database Atlanta[db53580b0a0a0a6501aa37c294a2ba6b],
Database[287ee6fea9fe198100ada7950d0b1b73],
Database San Diego[db53a9290a0a0a650091abebccf833c6], global, NY
 DB[5f74727dc0a8010e01efe33a251993f9]]
```

   Neste exemplo, o usuário que visualizou a tabela Incident viu somente os registros correspondentes aos domínios do banco de dados Atlanta, banco de dados, banco de dados San Diego, global e banco de dados de NY.

Exibição de uma mensagem de histórico do domínio

Exiba mensagens de domínio histórico no arquivo de log para solucionar problemas de separação de domínios.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Habilitar registro em log de domínio detalhado: Navegue até **Tudo** > **Administrador de Domínio** > **Central da Separação de domínios** > **Configurar central do domínio** > **Habilita o registro em log do domínio detalhado** > **Sim** (ou definir propriedade glide.sys.domain.verbose . **Verdadeiro**).
2. Navegar até **Diagnóstico do sistema** > **Depuração de sessão** > **Habilitar tudo**.
3. Deixe a sessão de depuração ser executada por um período de tempo, como um dia, antes de verificar os arquivos de log.
4. Navegar até **Logs do sistema** > **Utilitários** > **Download de arquivo de log do nó**.
5. Abra o registro do dia que você deseja exibir.
   Os arquivos de log usam o formato de nomenclatura localhost_log.<aaaa-mm-dd> .txt .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Clique no link relacionado ao log de **Download**.
7. Abra o arquivo de log baixado em um editor de texto e pesquise mensagens de log com o seguinte formato:

   Consulta em relação à tabela incident restrita por valores de domínio [global, Software [8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7]]

   Neste exemplo, um usuário viu somente registros da tabela Incident que correspondiam aos domínios global e de Software.

Solução de problemas de erros da separação de domínios

Se você encontrar problemas da Separação de domínios, revise esta lista de soluções.

Erro ou sintoma	Solução
Um sys_id de domínio aponta para um domínio não existente	Este erro ocorre quando um registro de dados, como um usuário ou um registro de tarefa, tem um valor de coluna sys_domain cujo sys_id não existe na tabela de domínio atual. O domínio sys_id pode ter sido excluído acidentalmente ou pode se referir a uma tabela de domínio anterior se você alterou a tabela de domínio. Para corrigir o erro, abra uma lista da tabela que contém o erro e filtre o valor sys_domain inválido. Em seguida, insira manualmente o valor sys_domain correto ou remova-o. **Nota:** Você pode ter sys_ids de domínio inválido em qualquer tabela que faça referência à tabela de domínio. Por exemplo, IDs de domínio inválidas podem ocorrer nas tabelas Domínio de visibilidade do usuário [sys_user_visibility], Domínio de visibilidade do grupo [sys_user_group_visibility]e Domínio contido [domain_contains].
Um caminho de domínio ou número de domínio sys_id aponta para o domínio incorreto	Este erro ocorre quando uma consulta de número de domínio ou de caminho de domínio está fora de sincronia com o nome de domínio real. Este erro pode ocorrer com números de domínio quando adicionar domínios requer renumeração ou durante a conversão de números de domínio em caminhos de domínio. Para corrigir o erro, verifique os resultados em Central de Separação de domínios. Se o erro persistir, você poderá editar manualmente o valor das colunas sys_domain_path ou sys_domain_number para apontar para o domínio apropriado.
A estrutura da árvore do domínio está corrompida	Este erro ocorre se houver uma série de relacionamentos de domínio que criam um loop infinito entre os domínios. Para corrigir o erro, abra uma lista da tabela de domínio e edite manualmente os valores do domínio "contém" para não formar um loop.

Utilitário de ativação de separação de domínios na pós-produção

O utilitário de ativação do Domain Separation de pós-produção ajuda na ativação do Domain Separation em um ambiente dinâmico.

Plug-in Utilitário de ativação do Separação de domínios de pós-produção

O plug-in Utilitário de ativação de separação de domínio de pós-produção (com.glide.domain.activation_utility) simplifica a tarefa de criar um ambiente separado por

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

domínio em um ambiente dinâmico de pós-produção. Os clientes podem ativar a Separação de domínios em ambientes de pós-produção para aproveitar melhor o. ServiceNow AI Platform. O utilitário fornece uma configuração assistida passo a passo para criar domínios.

Nota:
O processo de preencher registros de domínio em tabelas separadas por domínio requer tempo de inatividade ou acesso restrito à instância.

O que o utilitário Ativação faz

- Fornece uma configuração assistida passo a passo para criar domínios.
- Executa um trabalho em segundo plano para lidar com a instalação do Domain Separation com as propriedades Processo e Separação de dados desabilitadas.
- Mantém registros de processo que estão visíveis para o domínio de destino (primeiro)
- Detecta, identifica e registra erros em log durante o processo de criação do domínio
- Apresenta resoluções para erros comuns
- Registra em log todas as ações realizadas durante o processo de configuração para fins de auditoria
- Gera um resumo detalhado, incluindo todas as ações realizadas, domínios criados e todas as mudanças feitas no sistema

Domain Job Management

A Separação múltipla de domínios da fila é atualizada sequencialmente em um único trabalho em segundo plano usando o Gerenciador de trabalhos de domínio.

Quando um registro de domínio é modificado, como reassociação ou uma mudança na hierarquia, por padrão, um trabalho é executado para corrigir todos os registros em tabelas separadas por domínio. Você pode controlar quando esse comportamento ocorre com **Gerenciador de trabalhos de domínio** e monitorar o andamento do trabalho em andamento com **Exibir andamento do trabalho** botão.

Use **Gerenciador de trabalhos de domínio** para pausar trabalhos de domínio, coloque várias mudanças de tabela de domínio na fila e acione o trabalho em fila quando estiver pronto com todas as mudanças.

Andamento do Trabalho do Domínio

Rótulo	Descrição
Tipo de trabalho	O tipo de trabalho atual
Status	O status do trabalho, consulte **Estado do trabalho** no gerenciador de trabalhos para obter mais informações.
Andamento	Andamento do trabalho em andamento

Gerenciador de Trabalhos do Domínio

Campo	Descrição
Tipo de trabalho	Tipos de trabalho de suporte: Mudança de hierarquia

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciador de Trabalhos do Domínio

Campo	Descrição
Estado do trabalho	• Ativo • Pausados **Nota:** Por padrão, os trabalhos pausados serão retomados automaticamente em 1 hora. Marque esta opção para desabilitar e ativar manualmente o trabalho mais tarde

Excluir por domínio

Limpe domínios inativos no nível de folha na hierarquia de domínio com uma ferramenta controlada e automatizada.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do Domain Separation

Procedimento

1. **Tudo** > **Administrador de Domínio** > **Fila de limpeza**
2. Selecione **Preparar para limpeza** botão.
3. Selecione os domínios a serem enfileirados para exclusão.
   A lista mostra todos os domínios de nível folha inativos disponíveis que podem ser selecionados para exclusão.
4. Selecione **Save** (Salvar).
   Os domínios selecionados agora refletirão um **Pronto para preparação** estado na tabela. Os domínios devem ser preparados antes de serem enfileirados para exclusão.
5. Selecione **Mover para preparação** botão.
6. Insira o número de dias para reter o domínio em fases antes da exclusão.

   Nota:
   Quando o domínio for movido para **Exclusão em fase e planejada** estado, ele não pode ser removido da fila de limpeza.

Antes que um domínio seja excluído, os administradores de domínio podem acessar a pegada de dados do domínio.

7. Selecione **Visualizar dados do domínio** botão.
   Um trabalho será enfileirado para verificar os domínios inativos em busca de metadados.
8. Depois que o trabalho for executado, selecione um registro de domínio para exibir seus metadados.

Central de Separação de domínios

Audite seus domínios regularmente para revelar problemas.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral

A Central de Separação de domínios é um painel onde você pode programar e configurar auditorias para todos os domínios armazenados na tabela domain_audit_definition. O painel permite que você revise os resultados da auditoria e se aprofunde nos erros e avisos do domínio. Você pode encontrar o painel da Central de Separação de domínios em <ServiceNow-instance-name>/domaincenter.

A Central de Separação de domínios fornece várias auditorias. Você não pode criar a sua própria. Você pode, no entanto, configurar a frequência de execução. As auditorias são executadas em todos os domínios armazenados na tabela domain_audit_definition.



Configuração de auditorias

Você pode configurar se uma auditoria está ativa e com que frequência ela é executada.

1. Na Central de Separação de domínios, selecione **Configurar auditorias**.

   A página **Configurar auditorias é** exibida.

2. Configure cada auditoria que você deseja ativar. As auditorias estão inativas por padrão.
   a. Selecione uma auditoria.
   b. Marque a caixa **Ativa** para ativar a auditoria.
   c. Especifique a frequência de execução da auditoria no campo **Frequência**.

      A Central de separação de domínios executa todas as auditorias marcadas com a mesma frequência ao mesmo tempo. Não selecione **Diariamente** para auditorias executadas em tabelas grandes.

   d. Repita essas etapas para cada auditoria que você deseja ativar.
3. Selecione **Salvar**.

Cronogramas de auditorias

Configure uma ou mais auditorias para serem executadas diariamente, semanalmente ou mensalmente. O programador especifica em que dias e horas executar essas auditorias. Todas as auditorias com a mesma frequência de programação são executadas sequencialmente a partir do horário configurado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Na Central de Separação de domínios, selecione **Cronogramas de auditorias**.

   A página **Programação de auditoria** é exibida.

2. Configure os cronogramas de auditorias.
   a. Selecione um nome de programação.
   b. Especifique a hora do dia para executar a auditoria.

      As unidades de tempo são medidas com o relógio de 24 horas, ou seja, 14 é igual a 2 PM.

   c. Para cronogramas semanais, selecione o dia da semana para executar a auditoria, em que 1 é o domingo.
   d. Para cronogramas mensais, selecione o dia do mês para executar a auditoria.
   e. Repita o procedimento para os outros cronogramas.
3. Selecione **Salvar** para salvar as mudanças de configuração.
4. Selecione **Executar agora** para executar todas as auditorias Agendadas para execução na frequência mostrada na parte superior do painel direito, por exemplo, se o título do painel for **Programação de auditoria de domínio - Diariamente**, todas as auditorias executadas diariamente serão executadas.

Para ver o status de uma auditoria em execução, na Central de Separação de domínios, selecione o número na caixa **Auditorias em execução**.

Execução de auditorias imediatamente

As auditorias normalmente são executadas conforme agendado. Você pode, no entanto, executar todas as auditorias sob comando.

1. Na Central de Separação de domínios, selecione **Cronogramas de auditorias**.

   A página **Programação de auditoria** é exibida.

2. Selecione o nome da programação de auditoria que você deseja executar, por exemplo, diária, semanal ou mensal.
3. Selecione **Executar agora**.

Para ver o status de uma auditoria em execução, na Central de Separação de domínios, selecione o número na caixa **Auditorias em execução**.

Configuração da Central de Separação de domínios

1. Na Central de Separação de domínios, selecione **Configurar Domain Center**.
2. Na página **Configurar Domain Center**, para **Habilitar registro em log de detalhes no domínio**, selecione **Sim** para armazenar logs detalhados que ajudam a diagnosticar problemas relacionados ao domínio. O registro em log detalhado pode causar problemas de desempenho.

   Esses logs se referem aos logs do lado do servidor na tabela syslog_domain. Para obter informações sobre como exibir os logs, consulte Exibir auditorias com avisos e falhas.

3. No slushbucket, selecione e mova todas as suas tabelas grandes para a coluna **Selecionada**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As auditorias diárias não devem ser executadas em tabelas grandes. Os nomes de tabelas esmaecidos na coluna **Selecionada** são grandes e não podem ser movidos para a coluna **Disponível**.

4. Selecione **Atualizar**.

Exibição de auditorias com avisos e falhas

No painel, **Erros** e **Avisos** fornecem informações detalhadas sobre auditorias que encontraram problemas. Os logs relacionados ao domain separation residem no servidor na tabela syslog_domain.

1. Na Central de Separação de domínios, selecione o número na caixa **Erros** ou **Avisos**.

   A página **Erros** ou **Avisos** é exibida, respectivamente.

2. Selecione uma das auditorias na lista.

   A página exibe informações detalhadas sobre problemas com a auditoria selecionada. As mensagens em **Detalhes do resultado da auditoria** se referem aos valores na tabela syslog_domain para auditorias de tabela que revelaram erros ou avisos.

3. Para ver os logs no servidor que fornecem informações sobre auditorias de aviso ou erro:
   a. Copie o valor de **ID de detalhe** no painel esquerdo de um aviso ou erro.
   b. No Navegador de filtros do HI, insira *`syslog_domain.do`*.

      A página Log de domínio é exibida.

   c. No campo de pesquisa **Origem**, insira `=<Detail-ID>` (sem espaço após o sinal de igual), por exemplo, =f6a00fd29a85b300a9503a81b9169678.

      A página Log de domínio exibe somente os logs relacionados à auditoria com a ID de detalhe que você especificou. Cada linha na tabela especifica um registro diferente no qual a auditoria encontrou problemas. Observe que o campo **Mensagem** nesta página corresponde aos valores exibidos na coluna **Mensagem** do Domain Service Center. O formato da mensagem corresponde ao tipo de auditoria.

4. Selecione:
   - **Executar auditoria novamente**— Execute uma auditoria novamente para ver se ela ainda encontra um aviso ou erro.
   - **Desativar auditoria**— Desative uma auditoria.
   - **Copiar detalhes**— Copia os detalhes da auditoria para a área de transferência.

Exibição de auditorias em execução e pendentes

As auditorias ativas são executadas periodicamente ou na fila para execução, conforme agendado. Você pode exibir o status à medida que são executadas.

1. Selecione o número na caixa **Auditorias em execução** para exibir as auditorias que estão em execução no momento ou com execução pendente.

   A página **Auditorias em execução** é exibida.

2. Selecione uma auditoria para obter mais informações sobre ela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visualização de auditorias inativas

1. Selecione o número na caixa **Auditorias inativas**.

   A página **Auditorias inativas** exibe todas as auditorias que estão desativadas no momento.

2. Selecione uma das auditorias para exibir mais informações sobre ela.
3. Para ativar uma auditoria, selecione a caixa **Ativa** e use o campo **Frequência** para especificar a frequência de execução da auditoria.
4. Selecione **Atualizar**.

Configuração da Central de separação de domínios

Especifique quais tabelas em domínios são grandes e se você deseja registro em log detalhado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode programar auditorias para execução diária, semanal ou mensal. As auditorias executadas em tabelas grandes podem levar um tempo significativo. Por esse motivo, evite executar auditorias diárias em tabelas grandes. Iniciar uma nova auditoria em uma que está levando mais de um dia para ser executada pode ter consequências negativas.

O registro em log detalhado pode fornecer mais informações sobre os problemas encontrados durante as auditorias, no entanto, pode causar problemas de desempenho.

Procedimento

1. Na Central de separação de domínios, selecione **Configurar Domain Center**.
   A página Configurar Domain Center é exibida.
2. Selecione **Sim** para **Habilitar registro em log detalhado do domínio**, para armazenar logs detalhados que ajudam a diagnosticar problemas relacionados ao domínio.
   Esses logs se referem aos logs do lado do servidor na tabela de Log do domínio [syslog_domain]. Para obter informações sobre como exibir os logs, consulte a seção Exibir auditorias com avisos e falhas.
3. Na lista, mova todas as suas tabelas grandes para a coluna **Selecionada**.
   As auditorias diárias não devem ser executadas em tabelas grandes. Os nomes de tabelas esmaecidos na coluna **Selecionada** são grandes e não podem ser movidos para a coluna **Disponível**.
4. Selecione **Atualizar**.
5. Se você tiver tabelas grandes que nunca devem ser auditadas, defina a propriedade do sistema `com.glide.domain.audit.big_tables.additional` como uma lista separada por vírgulas desses nomes de tabela.

Configuração de auditorias

Configure se uma auditoria está ativa e com que frequência ela é executada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Na Central de separação de domínios, clique em **Configurar auditorias**.
   T será exibido.
2. Na página Configurar auditorias, configure cada auditoria que você deseja ativar.
   As auditorias estão inativas por padrão.

   a. Clique em uma auditoria.

   b. Clique na caixa de seleção **Ativa** para ativar a auditoria.

   c. Especifique a frequência de execução da auditoria no campo **Frequência**.
   A Central de separação de domínios executa todas as auditorias marcadas com a mesma frequência ao mesmo tempo. Não selecione **Diariamente** para auditorias executadas em tabelas grandes.

   d. Repita as etapas a-c para cada auditoria que você deseja ativar.

3. Clique em **Salvar**.

Programação de auditorias

Especifique a hora e o dia em que as auditorias são executadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Foram configuradas uma ou mais auditorias para serem executadas diariamente, semanalmente ou mensalmente. O programador especifica em que dias e horas executar essas auditorias. Todas as auditorias com a mesma frequência de programação são executadas sequencialmente a partir do horário configurado.

Procedimento

1. Na Central de Separação de domínios, clique em **Cronogramas de auditorias**.
   A página Programação de auditoria é exibida.
2. Configure os cronogramas de auditorias.

   a. Clique em um nome de programação.

   b. Especifique a hora do dia para executar a auditoria.
   As unidades de tempo usam o relógio de 24 horas (ou seja, 14 é igual a 2 PM).

   c. Para cronogramas semanais, selecione o dia da semana para executar a auditoria, em que 1 é o domingo.

   d. Para cronogramas mensais, selecione o dia do mês para executar a auditoria.

   e. Repita o procedimento para os outros cronogramas.

3. Clique em **Salvar** para salvar as mudanças de configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. **Opcional:** Clique em **Executar agora** para executar todas as auditorias Agendadas para execução na frequência mostrada na parte superior do painel direito.
   Por exemplo, se o título do painel for **Programação de auditoria de domínio - Diariamente**, **Executar agora** executará imediatamente todas as auditorias Agendadas para execução diária.

O que Fazer Depois
Para ver o status de uma auditoria em execução, na Central de Separação de domínios, clique no número na caixa **Auditorias em execução**.

Execução de auditorias imediatamente

As auditorias normalmente são executadas conforme agendado. Você pode, no entanto, executar todas as auditorias sob comando.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você não pode executar auditorias individuais manualmente. Você pode, no entanto, executar todas as auditorias configuradas com a mesma frequência de programação. Por exemplo, você pode executar todas as auditorias configuradas para serem executadas diariamente.

Procedimento

1. No Centro de Separação de domínios, clique em **Cronogramas de auditorias**.
2. Clique no nome da programação de auditoria que você deseja executar (por exemplo, diária, semanal ou mensal).
3. Clique em **Executar Agora**.

O que Fazer Depois
Para ver o status de uma auditoria em execução, no Centro de Separação de domínios, clique no número na caixa **Auditorias em execução**.

Exibição de auditorias com avisos e erros

a Central de Separação de domínios fornece detalhes sobre erros e avisos de auditoria.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
No painel Central de Separação de domínios, **Erros** e **Avisos** fornecem informações detalhadas sobre auditorias que encontraram problemas. Os logs relacionados ao Domain Separation residem no servidor na tabela syslog_domain. Erros são problemas que requerem atenção imediata. Avisos não levam a falhas, mas apresentam práticas recomendadas, por exemplo, não tornar o nome de domínio muito longo.

Procedimento

1. Na Central de Separação de domínios, clique no número na caixa **Erros** ou **Avisos**.
   A página **Erros** ou **Avisos** é exibida.
2. Clique em uma das auditorias na lista.
   A página exibe informações detalhadas sobre problemas com a auditoria selecionada. As mensagens em **Detalhes do resultado da auditoria** se referem aos valores na tabela syslog_domain no servidor para auditorias de tabela que revelaram erros ou avisos.
3. Para ver os logs no servidor que fornecem informações sobre auditorias de aviso ou erro:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Copie o valor de **ID de detalhe** no painel esquerdo de um aviso ou erro.

b. Na instância que executa a Central de Separação de domínios, no **Navegador de filtros**, insira `syslog_domain.list`.
A página Log de domínio é exibida.

c. No campo de pesquisa da coluna **Origem**, insira `=<Detail-ID>` (sem espaço após o sinal de igual), por exemplo, `=f6a00fd29a85b300a9503a81b9169678`.
A página Log de domínio exibe somente os logs relacionados à auditoria com a ID de detalhe que você especificou. Cada linha na tabela especifica um registro diferente no qual a auditoria encontrou problemas. Observe que o campo **Mensagem** nesta página corresponde aos valores exibidos na coluna **Mensagem** do Domain Service Center. As informações incluídas na mensagem correspondem ao tipo de auditoria.

4. **Opcional:** Selecione uma das seguintes propriedades:
   - **Executar auditoria novamente**— Execute uma auditoria novamente para ver se ela ainda encontra um aviso ou erro.
   - **Desativar auditoria**— Desative uma auditoria.
   - **Copiar detalhes**— Copia os detalhes da auditoria para a área de transferência.

Exibição de resultados em execução e pendentes

Você pode exibir auditorias em execução e pendentes para ver seu status.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As auditorias ativas são executadas periodicamente ou na fila para execução, conforme agendado. Você pode exibir o status à medida que são executadas.

Procedimento

1. Clique no número na caixa **Auditorias em execução** para exibir as auditorias que estão em execução no momento ou com execução pendente.
   A página Auditorias em execução aparece.
2. Clique em uma auditoria em execução ou pendente para ver informações sobre ela.

Visualização de auditorias inativas

Você pode exibir todas as auditorias inativas em um lugar e, opcionalmente, ativá-las.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Clique no número na caixa **Auditorias inativas**.
   A página Auditorias inativas exibe todas as auditorias que estão desativadas no momento.
2. Clique em uma das auditorias para exibir mais informações sobre ela.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. **Opcional:** Ative uma auditoria ao clicar na caixa **Ativa** e especificar a frequência de execução da auditoria no campo **Frequency**.
4. Clique em **Atualizar**.

Autenticação


A autenticação do ServiceNow valida a identidade de um usuário que acessa uma instância e, em seguida, autoriza o usuário a recursos que correspondem à função do usuário ou à função de trabalho.

Iniciar



Single Sign-on (SSO) de vários provedores

Nome de usuário e senha configurados em provedores de identidade, que têm uma conta de usuário correspondente no banco de dados.




OAuth de entrada e saída

A autenticação baseada em OAuth valida a identidade do cliente que tenta estabelecer uma relação de confiança no sistema usando um protocolo de autenticação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Política de acesso de API

A política de acesso de API define as permissões e o acesso a uma API que pode ser controlada por meio de uma política.



Autenticação de token de resumo

Nome de usuário e segredo na tabela, executa uma operação de hash que é específica do usuário, como SHA1, SHA 256 ou MD5. Esse valor deve ser anexado como parte do sufixo do URL, que funciona no parâmetro de consulta.



Autenticação com limite de tempo

Configurar autenticação baseada em link no

ServiceNow

instância. O link configurado pode ser compartilhado por e-mail ou SMS com o usuário, permitindo que utilize esses links para fazer login na instância.



Autenticação Multifator (MFA)

A MFA permite que você forneça o segundo nível de autenticação, o que inclui o uso de senha de um app de autenticação, chave de hardware, autenticador biométrico, SMS ou e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Autenticação baseada em certificados

Certificados codificados por PEM exclusivos mapeados para usuários, em vez de nome de usuário e senha, para autenticação baseada em certificados.



Registro de autoatendimento

Use o registro pelo próprio usuário externo para integrar um grande volume de usuários externos em sua instância.



LDAP

Faça a integração com um diretório LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) para simplificar o processo de login do usuário

Você pode usar vários métodos diferentes para autenticar usuários. As credenciais do usuário são correspondidas a diferentes credenciais salvas para cada método.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O plug-in SSO Okta foi descontinuado.
- Para saber mais sobre as propriedades de segurança que afetam o processamento de autorização, consulte Controle de acesso Em Configurações de proteção de segurança da instância.
- Você pode usar o SAML e a Autenticação Digest por meio da aplicação Multiple Provider SSO.


Autenticação adaptável

Use a estrutura de política de autenticação adaptável para impor controles de autenticação contextual aos usuários certos no momento certo. A autenticação adaptável usa políticas de autenticação para avaliar as solicitações de autenticação e negar ou permitir o acesso à sua instância com base nas condições de política especificadas.

Use as políticas e contextos de autenticação adaptável para restringir o acesso de usuários e APIs com base em critérios como endereço IP, função do usuário e grupo de usuários à sua instância. Você pode configurar as políticas de autenticação internas de acordo com seus requisitos de segurança.

Por exemplo, um administrador pode configurar `Allow Access Policy` para permitir logins de usuários somente dentro de um intervalo confiável de endereços IP e que sejam membros de uma função específica. Quando atribuída a `Post-authentication context`, a política de acesso nega o acesso de endereços IP não confiáveis.

Para definir uma mensagem personalizada no idioma da sua instância, você precisa adicionar a chave, o par de valores em sys_ui_message.list e atualizar o registro sys_ui_message. Ao fazer login com uma senha incorreta, a mensagem personalizada no idioma preferencial será exibida.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes da autenticação adaptável

Políticas de autenticação

As políticas de autenticação avaliam as solicitações de autenticação com base nas condições de política especificadas e permitem ou negam o acesso, dependendo da saída da avaliação das condições de política. Por exemplo, o acesso será permitido somente se todas as condições de política especificadas na **Política de permissão de acesso** forem avaliadas como verdadeiras.

As políticas de autenticação usam as informações fornecidas pelos critérios de filtro para comparar com as condições da política a fim de determinar se o acesso à instância deve ser concedido. Por exemplo, um critério de filtro fornece o endereço IP de um usuário; logo, uma condição de política determina se este endereço está dentro do intervalo específico antes de conceder acesso. Saiba mais sobre políticas de autenticação em Políticas de autenticação.

Contextos da política de autenticação

Os contextos da política de autenticação definem como e quando as políticas são aplicadas durante o processo de login. O contexto de pré-autenticação é executado antes que uma tela de login seja mostrada ao usuário O contexto de pós-autenticação é executado depois que o usuário insere as credenciais. Para usar uma política, ela deve ser atribuída a um contexto de política. Para obter detalhes sobre esses contextos, consulte Contextos da política de autenticação.

Critérios de filtro

Os critérios de filtro (também chamados de entradas de política) são usados como entradas para as condições de política. As condições de política usam essas entradas para verificar e atender aos requisitos das solicitações de autenticação. Essas entradas fornecem informações como função do usuário, intervalo de IP e provedor de identidade. Para obter mais detalhes sobre os critérios de filtro, consulte Critérios de filtro.

Propriedades da autenticação

Use as propriedades da autenticação para controlar se a autenticação adaptável está ativa em sua instância. Você também pode usar as propriedades para habilitar a depuração e definir as mensagens que os usuários veem quando o acesso é bloqueado. Para obter detalhes sobre estas propriedades, consulte Como configurar as propriedades da autenticação adaptável.

Políticas de acesso de REST API

Você pode usar os critérios de filtro da estrutura de autenticação adaptável para restringir o acesso a REST APIs ServiceNow de entrada. Para obter mais informações, consulte Políticas de acesso de REST API.

Separação de domínio e autenticação adaptável

A autenticação adaptável é compatível com instâncias separadas por domínio no nível de condição da política de autenticação. As condições da política afetam o domínio no **Domínio** de registros no campo [sys_domain]. As condições de política no domínio global afetam todos os domínios.

Eventos de autenticação adaptável

É possível usar a tabela de eventos de autenticação adaptável para saber sobre os eventos que ocorreram especificamente em relação ao recurso de autenticação adaptável. Para obter mais informações, consulte Eventos de autenticação adaptável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como ativar a autenticação adaptável

Você pode ativar o plug-in Adaptive Authentication (com.snc.adaptive_authentication) para a Autenticação adaptável se tiver a função de administrador.


Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Busque pelo plug-in **Autenticação adaptável** (com.snc.adaptive_authentication) usando o critério de filtro e a barra de pesquisa.



   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

O que Fazer Depois

Configure suas políticas de autenticação para aplicar controles de autenticação contextual em sua instância.

Depois que suas políticas estiverem configuradas: Habilite a autenticação adaptável usando a política **Habilitar política de autenticação**. Para obter mais detalhes sobre as propriedades de autenticação adaptável, consulte Como configurar as propriedades da autenticação adaptável.

Critérios de filtro

Os critérios de filtro (também chamados de entradas de política) são usados como entradas para as condições de política a fim de verificar e atender aos requisitos de uma solicitação de autenticação.

Use critérios de filtro para fornecer políticas de autenticação de informações, como endereço IP, funções ou grupos de um usuário. Adicione esses critérios na seção **Condições da política** de suas políticas.

Existem sete tipos de critérios de filtro usados na autenticação adaptável. Suas políticas de autenticação podem usar um ou mais desses critérios para avaliar as solicitações de autenticação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O filtro de local e o filtro do provedor de identidade estão disponíveis com o recurso de acesso Zero Trust. Para obter mais informações, consulte Zero Trust Access (ZTA).

Tipos de critérios de filtro

Tipo	Descrição
Critério de filtragem de IP	Filtra usuários com base nos endereços IP do usuário. IPv4 e IPv6 são compatíveis.
Critérios de filtro por função	Use os critérios de filtro para filtrar usuários com base em suas funções.
Critérios de filtro por grupo	Filtra usuários com base no grupo de usuários que pertence.
Critérios para filtro de local	Use os critérios para filtro de local para filtrar usuários com base na localização deles.
Critérios de filtro de atributos do provedor de identidade	Use os atributos do Provedor de Identidade que são recebidos da resposta SAML do IdP como um critério de filtro para autenticação.

Critérios genéricos

Além dos tipos listados anteriormente, há quatro critérios de filtro genéricos. Esses critérios não aparecem no navegador de filtros, mas você pode selecioná-los ao adicionar entradas de política às suas políticas de autenticação.

Tipos de critérios de filtro genéricos

Tipo	Descrição
Esquema de autenticação	Use para filtrar com base no esquema de autenticação do usuário. Esse critério tem duas opções de seleção: • Nome de usuário e senha, o que denota um login local • SSO, que denota um login baseado em Multi-SSO (SAML, OIDC ou Digest). **Nota:** Esse critério de filtro está disponível somente quando o plug-in **Integration - Multiple Provider Single Sign-On Installer**[com.snc.integration.sso.multi.installer] estiver instalado.
Provedor de identidade	Use para filtrar com base no provedor de identidade do usuário. Use-o juntamente com os critérios do esquema de autenticação para ter controle granular sobre o processo de login. Esse critério é uma referência à tabela **Provedores de identidade** [sso_properties]. **Nota:** Esse critério de filtro está disponível somente quando o plug-in **Integration - Multiple Provider Single Sign-On Installer**[com.snc.integration.sso.multi.installer] estiver instalado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de critérios de filtro genéricos

Tipo	Descrição
MFA baseada em função	Use para filtrar com base no recurso de MFA baseada em função. Esse critério é um critério de filtro do tipo booliano que indica se a MFA baseada em função está habilitada para o usuário.
MFA baseada no usuário	Use para filtrar com base no recurso de MFA baseada no usuário. Esse critério é um critério de filtro do tipo booliano que indica se a MFA baseada no usuário está habilitada para o usuário.
aplicativo para celular Trusted	Filtro de aplicativo Trusted Mobile para habilitar o acesso do app pela instância.

Filtro de IP

Use critérios de filtro IP para filtrar os usuários com base nos endereços IP deles. IPv4 e IPv6 são compatíveis.

Os critérios de filtro por IP permitem filtrar usuários com base nos endereços IP do usuário. Você pode configurar uma política de autenticação para permitir ou negar acesso a um endereço específico ou intervalo de endereços.

Como criar critérios de filtro por IP

Os critérios de filtro por IP permitem filtrar usuários com base nos endereços IP do usuário. Você pode configurar uma política de autenticação para permitir ou negar acesso a um endereço específico ou intervalo de endereços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Critérios de filtro** > **Critério de filtragem de IP**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os seguintes campos.


Formulário de critérios de filtro por IP

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a rede IP.
Descrição	Descrição resumida da rede IP.
Aplicação	Escopo da aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de registro de critérios de filtro por IP



4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
5. Na guia **Intervalo de IP**, clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
   Você pode inserir um único endereço IP ou vários intervalos de endereços IP. Por exemplo, para um intervalo de endereços IP, insira 192.0.2.0 na coluna **IP inicial** e 192.0.2.255 na coluna **IP final**.

   Nota:
   Para um único endereço IP, certifique-se de inserir o mesmo endereço IP nas colunas **IP inicial** e **IP Final**. Ao inserir um endereço IP na coluna **IP inicial**, deixe a coluna **IP final** em branco e salve o registro. A coluna **IP final** é preenchida automaticamente com o mesmo endereço do **IP inicial**.

6. Na guia **Sub-rede (CIDR)**, clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
   Insira o endereço IP da rede e a máscara de rede no formato Roteamento entre domínios sem classe (CIDR). Por exemplo, insira 255.255.255.0 como IP de rede e 25 como máscara de rede.



Filtro de função

Use os critérios de filtro para filtrar usuários com base em suas funções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os critérios de filtro por função permitem filtrar usuários com base nas funções. Você pode configurar uma política de autenticação para permitir ou negar acesso a uma lista de funções do usuário.

Como criar critérios de filtro por função

Os critérios de filtro por função permitem filtrar usuários com base nas funções. Você pode configurar uma política de autenticação para permitir ou negar acesso a uma lista de funções do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Critérios de filtro** > **Critérios de filtro por função**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os seguintes campos.

Formulário de critério de filtro por função

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a função.
Aplicação	Escopo da aplicação.
Descrição	Descrição resumida da função.

Exemplo de registro de critérios de filtro por função



4. Em **Funções para critérios**, clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
5. Crie uma condição para uma função específica usando o Construtor de condições.


   Por exemplo, você pode criar uma condição que permita somente usuários com funções "admin", "itil" ou "snc_internal". Para obter mais informações sobre o Construtor de condições, consulte Como criar uma declaração de condição usando o Construtor de condições .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Atualmente, a referência com pontos não é compatível com critérios de filtro de função.
- Os seguintes operadores não são compatíveis com critérios de filtro de função:
  - Não é
  - Não contém
  - É diferente de
  - está vazio
  - É igual a
  - Não está vazio
  - É uma cadeia de caracteres vazia



Filtro de grupo

Filtra usuários com base no grupo de usuários que pertence.

Critérios de filtro por grupo permite ou nega usuários com base no grupo de usuários que pertence.

Como criar critérios de filtro por grupo

Critérios de filtro por grupo permite ou nega usuários com base no grupo de usuários que pertence.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Critérios de filtro** > **Critério de filtro de grupo**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os seguintes campos.

Critérios de filtro por grupo


Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o grupo.
Descrição	Descrição resumida do grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Aplicação	Escopo da aplicação.

Exemplo de registro de critérios de filtro por grupo



4. Na guia **Grupos para critérios**, clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
5. Clique no ícone de pesquisa , pesquise e selecione um grupo de usuários.
6. Clique no ícone Salvar.

Filtro de localização

Os critérios do filtro de localização podem ser usados como entrada de filtro para usuários com base na localização do usuário.

O filtro de localização é um critério de filtro que os administradores podem usar ao criar as políticas de autenticação com base na localização física do dispositivo.

Nota:

- O filtro de local está disponível com o recurso de acesso Zero Trust. Para obter mais informações, consulte Zero Trust Access (ZTA).
- A instância deve estar em ADCv2. Se a instância não estiver em ADCv2, as informações de localização do usuário não estarão disponíveis.

Os critérios de filtro de localização permitem que você execute o seguinte:

- Agir como entrada de política para condições de política para verificar e atender aos requisitos de autenticação.
- Forneça a capacidade de criar políticas de autenticação adaptável com base no **país**.
- Permita ou não o acesso de instância de regiões.
- Use a política de pré-autenticação ou pós-autenticação baseada em localização geográfica para:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Impeça o acesso de países sancionados, fora de uma região com controles de privacidade rígidos, a critério da empresa.
- Permita o acesso de áreas somente dentro de regiões escolhidas pela empresa com políticas de privacidade.
- Configure a lista de países permitidos para autenticação.

Casos de uso

A seguir estão alguns dos casos de uso para critérios de filtro de local para Autenticação adaptável:

- Bloquear o acesso à instância de um país.
- Permitir o acesso à instância somente de um país.
- Impor autenticações em etapas ou MFA para logins de determinado país.
- Reduzir ou limitar as funções com base no país do usuário.
- Os critérios de filtro de local podem ser usados para MFA, ZTA (Confiança zero), contexto de pré-autenticação e contexto de pós-autenticação.

Identificação do local

Os serviços de localização de usuários são fornecidos por terceiros - MaxMind.

A localização do usuário é identificada por meio da VPN a partir do cabeçalho x-forwarded-for. Caso não haja nenhum cabeçalho preenchido pelo serviço, somente o IP da VPN (local) será exibido como o local do usuário.

Nota:
Se houver locais incorretos exibidos após a configuração do filtro de local, consulte o artigo da base de conhecimento para solucionar o problema.

Ativar acesso baseado no local

Ative a **Confiança zero - Acesso baseado no local** (com.snc.zero_trust_location_access) para permitir que os administradores configurem políticas de autenticação adaptável com base na localização do usuário.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

- Plug-in dependente: autenticação adaptável
- Tipo de plug-in: pago e requer licença.
- A instância deve estar em ADCv2. Se a instância não estiver em ADCv2, então as informações de local do usuário não estarão disponíveis.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in **Confiança zero - Acesso baseado no local** (com.snc.zero_trust_location_access) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

> **Nota:**
> Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Criar critérios para filtro de localização

Use os critérios para filtro de localização a fim de filtrar entradas para autenticação de usuários com base na localização deles.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Plug-in necessário: **Confiança Zero - Acesso baseado em local** (com.snc.zero_trust_location_access).

Propriedade: habilite a propriedade de autenticação adaptável.

> **Nota:**
> Os administradores só poderão criar a política com base em filtros de localização se a localização estiver disponível para a sessão do usuário atual.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Critérios de filtro** > **Critérios para filtro de local**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os seguintes campos.


Formulário de critérios para filtro de local

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar os critérios.
Descrição	Breve descrição dos critérios.
Aplicação	Escopo da aplicação.

4. Nas seções **Localizações**, na guia Localizações para critérios, clique duas vezes para **Inserir uma nova linha**.
5. Especifique as localizações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



6. Selecione **Enviar**.

Tutorial: Use o critério para filtro de local

Descreve as etapas para usar critérios para filtro de local na política de autenticação e restringir o acesso aos usuários com base em suas localizações.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Plug-in necessário: **Confiança Zero - Acesso baseado em local** (com.snc.zero_trust_location_access).

Propriedade: habilite a propriedade de autenticação adaptável.

Nota:
Os administradores só poderão criar a política com base em filtros de localização se a localização estiver disponível para a sessão do usuário atual.

O procedimento a seguir descreve como criar e usar os critérios para filtro de local em uma política de autenticação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Critérios de filtro** > **Filtro de localização**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os seguintes campos.

Formulário de critérios para filtro de local


Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar os critérios.
Descrição	Breve descrição dos critérios.
Aplicação	Escopo da aplicação.

4. Nas seções **Localizações**, na guia Localizações para critérios, clique duas vezes para **Inserir uma nova linha**.
5. Especifique as localizações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, use algumas das regiões APAC para controlar os logins dos usuários provenientes da APAC.



Com base nos critérios definidos no exemplo, você pode controlar logins da Indonésia, Chinae Malásia para sua instância.

6. Selecione **Enviar**.
7. Use os critérios de filtro criados em qualquer contexto de autenticação (pré, pós, MFA) e Acesso à sessão.

   Para saber mais sobre a configuração com base no contexto de autenticação e no Acesso à sessão, consulte:

   - Contexto de pré-autenticação do filtro de local
   - Contexto de pós-autenticação do filtro de local
   - Filtro de local no contexto de MFA
   - Filtro de local para Acesso à sessão

   Você pode usar a mensagem de erro - ID de propriedade (glide.auth.policy.ui.error.message) para exibir uma mensagem de erro personalizada para o usuário quando houver uma tentativa falha de login devido a uma política de autenticação.

Uso do contexto de pré-autenticação do filtro de local

Use o critério do filtro de local criado no Contexto de pré-autenticação.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Plug-in necessário: **Confiança Zero - Acesso baseado em local** (com.snc.zero_trust_location_access).

Crie um Filtro de local com os países que você deseja restringir o acesso dos usuários. Para obter mais informações, consulte Criar critérios para filtro de localização.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contexto da política de autenticação** > **Contexto de pré-autenticação**.


   Quando uma política é escolhida no contexto da política de pré-autenticação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecionar a política de Negar acesso como padrão permite o acesso a todos os usuários e só nega o acesso quando a condição da política de negar acesso estiver selecionada como verdadeira.
- Selecionar a política de Aprovar acesso como padrão nega o acesso a todos os usuários e só aprova o acesso quando a condição da política de permitir acesso estiver selecionada como verdadeira.


O exemplo mostra como você pode restringir os logins dos locais especificados. Você pode escolher a política de Negar acesso e a política associada (Negar acesso) como a política de pré-autenticação e especificar suas entradas e condições.



2. Selecione o ícone de informações e selecione **Registro em aberto** para abrir o. **Política de negação** registro.

> **Nota:**
> O exemplo descrito nesta tarefa é de **Política de negação**. Você também pode usar a **Política de permissão** e definir as condições relacionadas para controlar os logins.

3. Na política de Negar acesso, na seção de Entradas de política, selecione **"Novo"**.




4. Adicione a entrada do filtro de local e **"Salvar"**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Tradução automática

Por exemplo, região APAC.



O filtro é adicionado como **Entrada de política**.

5. Na guia Condições da política, selecione **"Nova"**.
6. Na página Condições, forneça o rótulo, as condições e defina como verdadeiro.



Nota:

- Neste exemplo, a seleção de verdadeiro como uma condição implica que os usuários que fizerem login a partir das regiões configuradas não poderão se conectar a instância.
- Se a condição for definida como falsa, somente os usuários das regiões configuradas poderão se conectar a instância, e os outros usuários não poderão se conectar a instância.

7. Selecione **Enviar**.
   Os usuários que selecionam o link da instância e fazem login a partir dos países configurados recebem uma mensagem de erro sobre o acesso negado (essa mensagem de erro é configurada pelos seus administradores na página de propriedades da política).

Uso do contexto de pós-autenticação do filtro de local

Usando o critério do filtro de local criado no Contexto de pós-autenticação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Plug-in necessário: **Confiança Zero - Acesso baseado em local** (com.snc.zero_trust_location_access).

Crie um Filtro de local com os países que você deseja restringir o acesso dos usuários. Para obter mais informações, consulte Criar critérios para filtro de localização.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contexto da política de autenticação** > **Contexto de pós-autenticação**.

   Quando uma política é escolhida no contexto da política de pós-autenticação:

   - Selecionar a política de Negar acesso como padrão permite o acesso a todos os usuários e só nega o acesso quando a condição da política de negar acesso estiver selecionada como verdadeira.
   - Selecionar a política de Aprovar acesso como padrão nega o acesso a todos os usuários e só aprova o acesso quando a condição da política de permitir acesso estiver selecionada como verdadeira.


   O exemplo mostra como você pode configurar um usuário itil com uma condição para acessar somente a instância a partir de um local específico (EUA). E os usuários itil não podem fazer login a partir de outros países.

   Depois que os usuários fornecem suas credenciais na página de login. Você pode escolher a política de Permitir acesso e a política associada (Permitir acesso) como a política de pós-autenticação e especificar suas entradas e condições.

2. Selecione o ícone de informações e selecione **Registro em aberto** para abrir o. **Política de permissão** registro.

   Nota:
   O exemplo descrito nesta tarefa é de **Política de permissão**. Você também pode usar **Política de negação** e definem as condições de acordo para controlar o login.

3. Na política de Permitir acesso, na seção de Entradas de política, selecione **"Novo"**.




4. Adicione os critérios de filtragem de função e de local.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


a. Como adicionar critérios de filtro de função:

- Crie entrada de filtro de função como



itil.

- Crie uma Condição para o filtro de função e a defina como



verdadeira.


Para obter mais informações sobre como criar filtros de função, consulte Como criar critérios de filtro por função.

b. Adição de critérios para filtro de local:


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Crie entrada para filtro de local. Adicione "Estados Unidos" no Local.



- Crie uma Condição para filtro de local e o defina como verdadeiro.




Para obter mais informações sobre como criar filtros de função, consulte Criar critérios para filtro de localização.

A política de permissão de acesso mostra as entradas e as condições da política criadas nas etapas anteriores:

- Entradas de política: itil, usuário itil dos EUA
- Condições da política: login do usuário itil, condição de usuário itil dos EUA.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:

- Neste exemplo, a seleção de verdadeiro como uma condição implica que os usuários itil que fazem login a partir dos EUA (país configurado) podem se conectar a instância.
- Se a condição for definida como falsa, os usuários itil dos EUA (país configurado) não poderão se conectar a instância, e os outros usuários não poderão se conectar a instância.

5. Selecione **"Enviar"** ou **"Atualizar"** para atualizar o contexto de pós-autenticação.
   Os usuários itil que selecionam o link da instância, especificam suas credenciais e, em seguida, se conectam fora do país configurado (EUA) recebem uma mensagem de erro sobre o acesso negado (mensagem de erro que é configurada pelos seus administradores na página de propriedades da política).

Uso do filtro de local no contexto de MFA

Use o critério do filtro de local criado no Contexto de MFA.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Plug-in necessário: **Confiança Zero - Acesso baseado em local** (com.snc.zero_trust_location_access).

O procedimento a seguir descreve como você pode criar um Filtro de local com os países que você quiser configurar o MFA como um segundo fator de autenticação para os usuários com base em localização.


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contexto da política de autenticação** > **Contexto de MFA**.
2. Selecione **Política de MFA em etapa** ícone de informações e selecione **Registro em aberto** para abrir o. **Contexto de MFA** .
3. Na página Política de MFA em etapa crescente, na guia Entradas de política, selecione **"Novo"**.
4. Adicione a entrada do Filtro de local e **"Enviar"**.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, se quiser exibir a MFA para usuários que fazem login na instância de fora da Austrália.



5. Na página Política de MFA em etapa crescente, selecdione a guia Condições de política e selecione **"Nova"**.
6. Na página Condições, forneça o rótulo, as condições e defina como verdadeiro.



7. Selecione **Enviar**.
8. Na página Política de MFA em etapa crescente, ative a Política de MFA se ela estiver **Desativada**.
9. Selecione **"Atualizar"** para atualizar a configuração.

Os usuários fora do país configurado (Austrália) que selecionarem o link da instância e especificarem suas credenciais serão mostrados a tela de MFA para fornecer as credenciais do segundo fator de autenticação para fazerem login na instância.

Usar filtro de local para acesso à sessão

Use os critérios de filtro de local criados em Acesso à sessão para reduzir as funções com base no local do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Plug-in necessário: **Confiança Zero - Acesso baseado em local** (com.snc.zero_trust_location_access).

O procedimento a seguir descreve como criar um filtro de local com os países que você deseja remover ou limitar as funções aos usuários com base no local.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Acesso de confiança zero** > **Configurações de função de acesso à sessão**.
2. Para criar uma configuração de função de acesso à sessão, selecione **"Novo"**.
3. No formulário, preencha os campos:

Configuração de função de acesso à sessão

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração
Descrição	Descrição resumida da configuração
Política	Escolha a política de acesso. Use o ícone de pesquisa para exibir a lista de políticas. **Nota:** Você precisa adicionar a entrada e as condições do filtro de local abrindo o registro de políticas.
Ação	**"Remover funções"** ou **"Limitar funções"**. ○ **Remover funções**: quando o usuário configurado está conectado, a lista de funções fornecida na função ou na lista agrupada é removida da sessão logada. ○ **Limitar a funções**: quando o usuário configurado está conectado, somente as funções selecionadas são fornecidas ao usuário e todas as outras funções são removidas da sessão logada.
Lista de funções	Escolha a função na lista de funções.
Lista agrupada	Escolha a função na lista agrupada.

4. Selecione **"Enviar"**.

O login para usuários com base nos países configurados ocorre da seguinte forma:

- Se for **Remover funções**, os usuários dos países configurados no filtro de local serão removidos com as funções configuradas para a sessão.
- Se for **Limitar às funções**, os usuários dos países configurados no filtro de local terão apenas as funções que foram configuradas para a sessão.

Para aprender mais sobre como remover ou limitar funções de uma sessão, consulte Tutorial: usar o acesso Zero Trust.

Filtro de atributos do provedor de identidade

Use os atributos do provedor de identidade que são recebidos da resposta SAML (Security Assertion Markup Language) e do OpenID Connect (OIDC) do IdP (Provedor de identidade) como critérios de filtro para autenticação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para buscar todos os atributos de um IdP por meio da resposta SAML e OIDC, você deve executar uma conexão de teste com o IdP. Após um teste de conexão bem-sucedido, os atributos são adicionados a uma nova guia na página de configuração do provedor de Identidade.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:


- Atributos do provedor de identidade para linguagem de marcação de declaração de segurança
- Atributos do provedor de identidade para OpenID Connect

Atributos do provedor de identidade para linguagem de marcação de declaração de segurança

Use os atributos do provedor de identidade que são recebidos da resposta SAML (Security Assertion Markup Language) e do OpenID Connect (OIDC) do IdP (Provedor de identidade) como critérios de filtro para autenticação.

Para obter todos os atributos de um IdP por meio da resposta do SAML, execute um teste de conexão com o IdP. Após um teste de conexão bem-sucedido, os atributos são adicionados a uma nova guia na página de configuração do provedor de Identidade.

- O filtro Provedor de identidade está disponível com o recurso de acesso Zero Trust. Para obter mais informações, consulte Zero Trust Access (ZTA).
- Os critérios de filtro de atributo do IdP podem ser usados em Contexto de pós-autenticação, Zero Trust Access (ZTA) rebaixamento de sessão, e. Contexto de autenticação multifator.



Você também pode adicionar atributos selecionando **"Novo"** na seção "Atributos do provedor de identidade" e usar esses atributos para a Autenticação adaptável definindo como `verdadeiro`.

Os **Atributos do provedor de identidade** são exibidos com os seguintes detalhes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de critérios para filtro de local

Campo	Descrição
Nome	Nome do atributo fornecido pelo Provedor de Identidade.
Nome de exibição	Nome de exibição é o nome detalhado usado para os critérios de filtro. **Nota:** Você pode fornecer um nome legível como um Nome de exibição. Em alguns casos, o Nome de exibição fornecido pelos Provedores de Identidade é longo e não pode ser lido.
Valor Padrão	O valor padrão é usado para avaliação de critérios de filtro caso o atributo esteja ausente na resposta do SAML.
Usar na autenticação adaptável	Opção para usar o Atributo na Autenticação adaptável.

Nota:
Os atributos preenchidos do IdP Azure têm nome e nome de exibição com limitação de caracteres devido ao tamanho do nome do atributo.

Você também pode adicionar novos atributos selecionando **"Novo"** na seção **Atributos dos provedores de identidade**.

Se o uso na autenticação adaptável estiver definido como verdadeiro, o atributo selecionado será adicionado como critério de filtro nos critérios de filtro genéricos. Por exemplo, **risk_score** definido como verdadeiro. A página Critérios de filtro genérico tem um novo filtro criado.

Use Atributo do provedor de identidade como critérios de filtro para SAML

Use o Atributo de provedor de identidade (IDP) da resposta do SAML (Security Assertion Markup Language, Linguagem de marcação de segurança) como critério de filtro para uma política de autenticação.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin


Você pode criar uma política de acesso à sessão usando o contexto de política (pré-autenticação, pós-autenticação, autenticação multifator) e critérios de filtro (função, grupo, IP, local) com políticas de entrada e condições.

O procedimento a seguir mostra as etapas necessárias para configurar o atributo IdP da resposta do SAML como uma entrada de política para controlar a autenticação no contexto de **pós-autenticação**, de **autenticação multifator (MFA)**e de **acesso baseado em política de Confiança Zero**.

Os atributos do IDP Okta estão exibidos na captura de tela a seguir. Você deve definir o Uso na Autenticação adaptável como verdadeiro para usá-lo no contexto de políticas de **Pós-autenticação**, de **Autenticação multifator (MFA)**e de **acesso baseado em política de Confiança Zero**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Políticas de acesso de pós-autorização, MFA e Confiança Zero são executadas depois que os usuários inserem as credenciais ou a resposta do SSO.

Procedimento


1. Uso do atributo IDP em contexto da política de pós-autenticação.
   Exemplo: configuração para habilitar logins a partir dos atributos de IDP Okta se o dispositivo for confiável.

   a. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contextos de política de autenticação** > **Contexto da política de pós-autenticação.**.

   b. Selecione **"Permitir política"** e abra o registro de política.

   c. Na Entrada de política, crie a Entrada de política e a Condição de política.


   - **Entrada de política**: Adicionar **device_trusted-okta**.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Condições da política**: **device_trusted-okta** é confiável e o **Provedor de identidade** é okta.



Com base nessa configuração, quando o dispositivo for confiável no Okta (IdP), o usuário será autenticado na instância.


Para obter mais informações sobre como criar um Contexto de pós-autenticação com políticas de entrada e condição, consulte Contexto de pós-autenticação.

2. Uso do atributo IDP em contexto de política MFA.
Exemplo: configuração para habilitar MFA a partir dos atributos IDP Okta se o dispositivo não for confiável.

a. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contextos de política de autenticação** > **Contexto da política de autenticação de MFA.**.

b. Na Entrada de política, crie a Entrada de política e a Condição de política.


- **Entrada de política**: Adicionar **device_trusted-okta**.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Condições da política**: **device_trusted-okta** é not_trusted (não confiável) e o **Provedor de identidade** é okta.



Com base nessa configuração, quando o dispositivo for "não confiável" no Okta (IdP), o usuário terá que passar por um segundo fator de autenticação para se conectar à instância.

Para obter mais informações sobre como criar um Contexto de autenticação MFA com políticas de entrada e condição, consulte Contexto de autenticação multifator.


3. Uso do atributo IDP para acesso em sessões com política de Confiança Zero
Exemplo: configuração para reduzir o privilégio da função itil dos atributos IDP Okta se o dispositivo não for confiável.

a. Navegar até **Tudo** > **Acesso de confiança zero** > **Configurações de função de acesso à sessão**.

b. Crie uma configuração de função de acesso à sessão

c. Na Entrada de política, crie a Entrada de política e a Condição de política.


- **Entrada de política**: Adicionar **device_trusted-okta** e **tem a função itil**.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Condições da política**: **device_trusted-okta** é not_trusted (não confiável), **Provedor de identidade** é okta e **tem função itil** é verdadeiro.



Com base nesta configuração, quando o usuário itil usar um dispositivo que é não confiável pelo Okta (IdP), os privilégios do usuário serão reduzidos para a sessão conectada.

Para obter mais informações sobre como criar uma política de acesso a sessões de Confiança Zero com políticas de entrada e condição, consulte Zero Trust Access (ZTA).

Atributos do provedor de identidade para OpenID Connect

Use os atributos do provedor de identidade que são recebidos do OpenID Connect (OIDC) do provedor de identidade (IdP) como critérios de filtro para autenticação.

Você pode criar manualmente os atributos do IdP com base nas declarações recebidas como parte do token de ID.


Nota:

- O filtro Provedor de identidade está disponível com o recurso de acesso Zero Trust. Para obter mais informações, consulte Zero Trust Access (ZTA).
- Os critérios de filtro de atributo do IdP podem ser usados em Contexto de pós-autenticação, Zero Trust Access (ZTA) rebaixamento de sessão, e. Contexto de autenticação multifator.

Adicione os atributos do IdP selecionando **Novo** Na seção Atributos do provedor de identidade e use esses atributos para autenticação adaptável definindo-o como verdadeiro .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



. **Fator de risco** Definido na configuração OIDC nos atributos do provedor de identidade é das declarações do token de ID. Este valor pode ser uma declaração existente ou uma declaração personalizada conforme configurado no lado do IdP. Use esta declaração em vários contextos de autenticação para personalizar e controlar o comportamento de login do usuário.

Os **Atributos do provedor de identidade** são exibidos com os seguintes detalhes:

Formulário de critérios para filtro de local

Campo	Descrição
Nome	Nome do atributo fornecido pelo Provedor de Identidade.
Nome de exibição	Nome de exibição é o nome detalhado usado para os critérios de filtro. **Nota:** Você pode fornecer um nome legível como um Nome de exibição. Em alguns casos, o Nome de exibição fornecido pelos Provedores de Identidade é longo e não pode ser lido.
Valor Padrão	O valor padrão é usado para avaliação de critérios de filtro caso o atributo esteja ausente na resposta do SAML.
Usar na autenticação adaptável	Opção para usar o Atributo na Autenticação adaptável.

Nota:
Os atributos preenchidos do IdP Azure têm nome e nome de exibição com limitação de caracteres devido ao tamanho do nome do atributo.

Você também pode adicionar novos atributos selecionando **"Novo"** na seção **Atributos dos provedores de identidade**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o uso na autenticação adaptável estiver definido como verdadeiro, o atributo selecionado será adicionado como critério de filtro nos critérios de filtro genéricos. Por exemplo, **risk_score** definido como `verdadeiro`. A página Critérios de filtro genérico tem um novo filtro criado.

Use Atributo do provedor de identidade como critérios de filtro para OIDC

Use o atributo Provedor de identidade (IdP) da resposta do OpenID Connect (OIDC) como um critério de filtro para a política de autenticação.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Você pode criar uma política de acesso à sessão usando o contexto de política (pré-autenticação, pós-autenticação, autenticação multifator) e critérios de filtro (função, grupo, IP, local) com políticas de entrada e condições.

O procedimento a seguir mostra as etapas necessárias para configurar o atributo IdP da resposta do SAML como uma entrada de política para controlar a autenticação no contexto de **pós-autenticação**, de **autenticação multifator (MFA)**e de **acesso baseado em política de Confiança Zero**.

Os atributos do IdP do Okta são exibidos na captura de tela a seguir. Você deve definir o Uso na Autenticação adaptável como verdadeiro para usá-lo no contexto de políticas de **Pós-autenticação**, de **Autenticação multifator (MFA)**e de **acesso baseado em política de Confiança Zero**.

Nota:
Políticas de acesso de pós-autorização, MFA e Confiança Zero são executadas depois que os usuários inserem as credenciais ou a resposta do SSO.

Procedimento

1. Uso do atributo IDP em contexto da política de pós-autenticação.
   Exemplo: Configurar para habilitar o login dos atributos do IdP do Okta se o dispositivo for confiável.

   a. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contextos de política de autenticação** > **Contexto da política de pós-autenticação.**.


   b. Selecione **"Permitir política"** e abra o registro de política.

   c. Na Entrada de política, crie a Entrada de política e a Condição de política.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Entrada de política** Adicionar **Fator de risco** .



- **Condições da política** : **Fator de risco** maior que 5 e. **Esquema de autenticação** . Single Sing-on .



Com base nessa configuração, quando o dispositivo for confiável no Okta (IdP), o usuário será autenticado na instância.

Para obter mais informações sobre como criar um Contexto de pós-autenticação com políticas de entrada e condição, consulte Contexto de pós-autenticação.

2. Uso do atributo IDP em contexto de política MFA.
Exemplo: configuração para habilitar MFA a partir dos atributos IDP Okta se o dispositivo não for confiável.


a. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contextos de política de autenticação** > **Contexto da política de autenticação de MFA.**.

b. Na Entrada de política, crie a Entrada de política e a Condição de política.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Entrada de política** Adicionar **Fator de risco** .



- **Condições da política** : **Fator de risco** maior que 5 e. **Esquema de autenticação** . Single Sing-on .



Com base nessa configuração, quando o dispositivo for "não confiável" no Okta (IdP), o usuário terá que passar por um segundo fator de autenticação para se conectar à instância.

Para obter mais informações sobre como criar um Contexto de autenticação MFA com políticas de entrada e condição, consulte Contexto de autenticação multifator.

3. Uso do atributo IDP para acesso em sessões com política de Confiança Zero
Exemplo: configuração para reduzir o privilégio da função itil dos atributos IDP Okta se o dispositivo não for confiável.

a. Navegar até **Tudo** > **Acesso de confiança zero** > **Configurações de função de acesso à sessão**.


b. Crie uma configuração de função de acesso à sessão

c. Na Entrada de política, crie a Entrada de política e a Condição de política.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Entrada de política** Adicionar **Fator de risco** e. **Tem função itil** .



- **Condições da política** : **Fator de risco** maior que 5 e. **Esquema de autenticação** . Single Sing-on .



Com base nesta configuração, quando o usuário itil usar um dispositivo que é não confiável pelo Okta (IdP), os privilégios do usuário serão reduzidos para a sessão conectada.

Para obter mais informações sobre como criar uma política de acesso a sessões de Confiança Zero com políticas de entrada e condição, consulte Zero Trust Access (ZTA).

Contextos da política de autenticação

Use contextos da política de autenticação para determinar como e quando sua instância aplica políticas de autenticação.

Os contextos de autenticação definem como e quando uma política é aplicada durante o processo de login. Atribua uma política a um contexto de política para definir entradas e condições relacionadas a como sua instância lida com a autenticação.

Contexto de pré-autenticação

No contexto de pré-autorização, as políticas são executadas quando um usuário acessa a instância pela primeira vez, antes de ver a tela de login. Você pode usar o contexto de pré-autorização para permitir ou negar o acesso antes que os usuários sejam solicitados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a fornecer credenciais de login com base na política selecionada. Como essas políticas são avaliadas antes de um usuário inserir qualquer informação, elas não conseguem levar em conta critérios como funções ou grupos de um usuário.

Para obter mais detalhes sobre este contexto, consulte Contexto de pré-autenticação.

Contexto de pós-autenticação

No contexto de pós-autorização, as políticas são executadas depois que os usuários inserem as credenciais ou a resposta do SSO. Sua instância permite ou nega o acesso com base na política selecionada. Como seus usuários se identificaram por meio das credenciais de login deles, a política pode usar as informações do usuário para determinar se deve conceder acesso.

Para obter mais detalhes sobre este contexto, consulte Contexto de pós-autenticação.

Contexto de MFA (autenticação multifator)

As políticas atribuídas ao contexto de MFA definem se ela deve ser aplicada durante o processo de login. A aplicação da MFA à sua instância é determinada pela configuração de políticas neste contexto. Para obter mais detalhes sobre este contexto, consulte Contexto de autenticação multifator.

Contexto de recuperação de conta

Os administradores podem configurar a recuperação de conta (ACR) para executar atividades de recuperação, como lidar com erros de configuração de SSO ou certificados expirados. Para usar a recuperação de conta, registre pelo menos uma conta de administrador como um usuário de recuperação de conta. O Single Sign-on não pode ser ativado em sua instância até que pelo menos uma conta seja configurada. Para obter mais informações sobre o contexto aplicável, consulte Contexto de recuperação de conta.

Contexto de validação de sessão

Você pode usar o Contexto de validação de sessão com a estrutura de política de Autenticação adaptável. A estrutura utiliza políticas de autenticação para avaliar as solicitações de autenticação (sessão) para negar ou permitir o acesso com base nas condições da política. Para obter mais informações, consulte Contexto de validação de sessão.

Política padrão

No contexto da política, você pode definir uma política padrão no campo **Política padrão**. Este padrão define como sua instância responde ao resultado da sua política. As opções de política padrão disponíveis são determinadas pelo contexto que você está usando. Obtenha mais detalhes sobre essas opções nos documentos que descrevem esses contextos individuais.

Contexto de pré-autenticação

O contexto da política de pré-autenticação define como e quando uma política é imposta durante o processo de login. A política usada neste contexto é executada antes que os usuários vejam a tela de login.

Registro de contexto de pré-autenticação

As políticas no contexto de pré-autenticação são executadas quando um usuário acessa a instância pela primeira vez, antes de ver uma tela de login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode usar o contexto de pré-autenticação para permitir ou negar acesso antes que os usuários sejam solicitados a fornecer credenciais de login com base na política selecionada. Como essas políticas são avaliadas antes que um usuário insira qualquer informação, elas não podem considerar critérios como funções ou grupos de um usuário.

Use os campos em **Contexto da política de pré-autenticação** registro para definir como sua instância usa sua política.

Formulário Contexto de pré-autenticação

Campo	Descrição
Nome	Nome do contexto da política. Este campo é estático e não pode ser alterado.
Descrição	Descrição do contexto
Política padrão	Define o comportamento padrão desse contexto ao avaliar a política. Selecione uma das seguintes opções. **Política de permissão** Nega o acesso a todos os usuários por padrão e só permite o acesso quando as condições da política selecionada no campo **Permitir política** são avaliadas como verdadeiras. **Política de negação** Permite o acesso a todos os usuários por padrão e só nega o acesso quando as condições da política selecionada no campo **Negar política** são avaliadas como verdadeiras.
Política de permissão	A política usada nesse contexto. Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de permissão**.
Política de negação	A política usada nesse contexto. Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de negação**.

Nota:

Você só pode usar os critérios Filtro de IP, Filtro de aplicativo para celular confiável e Filtro de local no contexto da Política de pré-autenticação.

Entradas e condições da política

As guias **Entradas de política** e **Condições de política** exibem as entradas e as condições da política selecionada no campo **Política de permissão** ou **Política de negação**. Essas guias servem como referência, mas não podem ser usadas para mudar as entradas ou condições da política. Para modificar sua política, navegue até ela usando o ícone de referência ( ) ao lado do campo **Política de permissão** ou **Política de negação**.

Este exemplo mostra um registro de contexto de política de pré-autenticação configurado para negar acesso por padrão. O contexto usa uma política chamada **Política de negação de acesso**, que tem um conjunto de entradas e condições que são exibidas nas guias **Entrada de política** e **Condição de política**.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Somente filtros baseados em IP, filtros baseados em localização ou filtro de aplicativo para celular confiável podem ser usados no contexto da política de pré-autenticação.
- Sempre que houver um conjunto de pré-autenticação com condições não absolutas ou critérios de filtro, uma mensagem de erro será exibida informando que a política ou o contexto não pode ser configurado. É recomendável validar todas as entradas para o contexto de pré-autenticação antes de executá-lo na instância.

  Por exemplo: Se o administrador estiver fora da rede confiável e configurar o contexto de pré-autenticação com intervalos de IP, se os intervalos de IP não corresponderem à sessão atual do administrador, o administrador será bloqueado.

Formulário de contexto da política de pré-autenticação



Contexto de pós-autenticação

O contexto da política de pós-autenticação define como e quando uma política é aplicada durante o processo de login. A política usada neste contexto é executada depois que os usuários veem a tela de login.

Registro do contexto de pós-autenticação

No contexto de pós-autorização, as políticas são executadas depois que os usuários inserem as credenciais ou a resposta do SSO. Sua instância permite ou nega o acesso com base na política selecionada. Como seus usuários se identificaram por meio das credenciais de login deles, a política pode usar as informações do usuário (como função ou grupo) para determinar se deve conceder acesso.

Use os campos no registro de contexto da política de pós-autenticação para definir como sua instância usa a política.

Formulário do contexto de pós-autenticação

Campo	Descrição
Nome	Nome do contexto da política. Este campo é estático e não pode ser alterado.
Descrição	Descrição do contexto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário do contexto de pós-autenticação


Campo	Descrição
Política padrão	Define o comportamento padrão desse contexto ao avaliar a política. Selecione uma das seguintes opções. **Política de permissão** Nega o acesso a todos os usuários por padrão e só permite o acesso quando as condições da política selecionada no campo **Permitir política** são avaliadas como verdadeiras. **Política de negação** Permite o acesso a todos os usuários por padrão e só nega o acesso quando as condições da política selecionada no campo **Negar política** são avaliadas como verdadeiras.
Política de permissão	A política usada nesse contexto. Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de permissão**.
Política de negação	A política usada nesse contexto. Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de negação**.

Entradas e condições da política

As guias **Entradas de política** e **Condições de política** exibem as entradas e as condições da política selecionada no campo **Política de permissão** ou **Política de negação**. Essas guias servem como referência, mas não podem ser usadas para mudar as entradas ou condições da política. Para modificar as configurações da sua política, navegue até ela usando o ícone de referência ( ) ao lado do campo **Política de permissão** ou **Política de negação**.

Este exemplo mostra um registro de contexto de política de pós-autenticação configurado para negar acesso por padrão. O contexto usa uma política chamada **Política de negação de acesso**, que tem um conjunto de entradas e condições que são exibidas nas guias **Entrada de política** e **Condição de política**.

Formulário do contexto da política de pós-autenticação



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contexto de autenticação multifator

O contexto da política de autenticação multifator (MFA) usa uma política para definir como e quando a MFA é imposta durante o processo de login.

Registro de contexto de MFA

O contexto da política de MFA define se os usuários devem fornecer uma segunda forma de autenticação ao fazer login. Diferente das políticas de pós-autenticação e pré-autenticação, esse contexto não nega o acesso à sua instância. A política selecionada nesse contexto tem precedência sobre configurações baseadas em usuário ou em função para autenticação multifator.

Para acessar o contexto de MFA, navegue até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Contexto de MFA**.

Use os campos no registro de contexto da política de pós-autenticação para definir como sua instância usa a política.

Nota:

- Se a política padrão for a **Política de MFA em etapa crescente**, a autenticação multifator será mostrada aos usuários caso a política configurada na **Política de MFA em etapa crescente** seja avaliada como verdadeira. A política tem precedência sobre a configuração baseada em função ou em usuário.
- A MFA com login SSO estará disponível apenas se a propriedade glide.authenticate.mfa.with.multisso.enabled estiver definida como verdadeira.
- Você pode navegar até o registro da Política de autenticação para adicionar ou editar as "Entradas de política" nos campos de política referenciados (**Política de MFA em etapa crescente** ou **Política de MFA em etapa decrescente**).
- A política de contexto de MFA se aplica somente a logins de usuário. Isso não se aplica à autenticação de API, autenticação básica e concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth.

Formulário de contexto de MFA

Campo	Descrição
Nome	Nome do contexto da política. Este campo é estático e não pode ser alterado.
Descrição	Descrição do contexto
Política padrão	Define o comportamento padrão desse contexto ao avaliar a política. Selecione uma das seguintes opções. **Política de MFA em etapa crescente** Aplica a MFA aos usuários quando as condições de política definidas no campo **Política de MFA em etapa crescente** são avaliadas como verdadeiras. **Política de MFA em etapa decrescente** Aplica a MFA por padrão. A MFA não é aplicada apenas quando as condições de política definidas no campo **Política de MFA em etapa decrescente** são avaliadas como verdadeiras.
Política de MFA em etapa crescente	A política usada nesse contexto. Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de MFA em etapa crescente**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de contexto de MFA

Campo	Descrição
Política de MFA em etapa decrescente	A política usada nesse contexto. Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de MFA em etapa decrescente**.


Entradas e condições da política

As guias **Entradas de política** e **Condições de política** exibem as entradas e as condições da política selecionada no campo **Política de MFA em etapa crescente** ou **Política de MFA em etapa decrescente**. Essas guias servem como referência, mas não podem ser usadas para mudar as entradas ou condições da política. Para modificar as configurações da sua política, navegue até ela usando o ícone de referência ( ) ao lado do campo **Política de MFA em etapa crescente** ou **Política de MFA em etapa decrescente**.

Nota:
As condições de política podem ser criadas aqui, mas como prática recomendada, é recomendável adicionar novas condições de política na página de política.

Este exemplo mostra um registro de contexto de MFA configurado usando uma política de MFA em etapa crescente. Essa política padrão significa que a MFA é aplicada apenas quando as condições definidas na política são avaliadas como verdadeiras. O contexto usa uma política chamada **Política de MFA em etapa crescente**, que tem um conjunto de entradas e condições que são exibidas nas guias **Entrada de política** e **Condição de política**.

Formulário de contexto de política de MFA



Políticas de fator de MFA

As políticas de fator de MFA são um componente crítico da postura de segurança de uma organização, permitindo que você aplique etapas de verificação adicionais além das senhas. Essas políticas definem os métodos de autenticação que os usuários devem empregar para acessar, fornecendo uma abordagem flexível e personalizável para autenticação. Para obter mais informações, consulte Políticas de fator de autenticação multifator.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contexto de recuperação de conta

O contexto de recuperação de conta usa uma política para definir como e quando a recuperação de conta pode ser estabelecida.

Os administradores podem exibir e modificar este contexto e sua política associada navegando até **SSO Multiprovedor** > **Recuperação de conta** > **Contexto de recuperação de conta**.

Nota:
Por padrão, a política é a **Política de permissão**. Por padrão, o login é restrito para os usuários e será permitido somente se as condições definidas na **Política de permissão** forem avaliadas como verdadeiras.

Use os campos no registro de contexto de recuperação de conta para definir como sua instância usa a política.

Formulário de contexto de recuperação de conta

Campo	Descrição
Nome	Nome do contexto da política. Este campo é estático e não pode ser alterado.
Descrição	Descrição do contexto
Política padrão	Define o comportamento padrão desse contexto ao avaliar a política. Selecione uma das seguintes opções: • Política de permissão • Política de negação
Política de permissão	Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de permissão**.
Política de negação	Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de negação**.


Entradas e condições da política

As guias **Entradas de política** e **Condições de política** exibem as entradas e as condições da política selecionada no campo **Política de permissão** ou **Política de negação**. Essas guias servem como referência, mas não podem ser usadas para mudar as entradas ou condições da política. Para modificar suas configurações de política, navegue até a política usando o ícone de informações ao lado de **Política de permissão** ou **Política de negação** campo.

Nota:
As condições de política podem ser criadas a partir daqui, mas como prática recomendada, é recomendável adicionar novas condições de política na página de política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Contexto de validação de sessão

Use o Contexto de validação de sessão como uma camada adicional de proteção contra sequestro de sessão ou de cookies.

Você pode usar o Contexto de validação de sessão com a estrutura de política Autenticação adaptável. A estrutura utiliza políticas de autenticação para avaliar as solicitações de autenticação para negar ou permitir o acesso com base nas entradas e condições da política.

A política de Contexto de validação de sessão pode ser utilizada em conjunto com a política de pós-autenticação, em que o administrador pode impor restrições de IP a todos ou determinados usuários durante a sessão conectada.

O recurso de Contexto de validação de sessão avalia os endereços IP com base nas condições definidas e permite acesso à instância em uma sessão. Os resultados do Contexto de validação de sessão são os seguintes:

- Política de negação: definir a política de negação de acesso como a política padrão permite que os usuários continuem a sessão por padrão. A sessão é encerrada somente quando uma das condições de política definidas na política de negação de acesso é avaliada como verdadeira.
- Política de permissão: definir a política de permissão de acesso como a política padrão encerra a sessão do usuário imediatamente, a menos que uma das condições de política definidas na política de permissão de acesso seja avaliada como verdadeira.

Nota:

- Por padrão, o Contexto de validação de sessão de uma política de autenticação é definido como **Política de permissão**.
- O Contexto de validação de sessão é implementado por meio da Política de permissão. Não é recomendável definir o contexto como Política de negação.

O Contexto de validação de sessão funciona com base no seguinte mecanismo:

- Captura o endereço IP do usuário na criação da sessão a partir da solicitação do usuário e o armazena na sessão e no banco de dados.
- Rejeita uma solicitação quando o endereço IP difere daquele da sessão ou fora dos intervalos de IP válidos definidos pelo cliente que você definiu.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O Contexto de validação da sessão:

- Está somente disponível para usuários autenticados.
- Não é aplicável a sessões de usuário convidado ou aplicativos para celular nativos.
- É opcional e com base no requisito de que ele pode ser configurado.
- É somente executado para solicitações após o login.

Benefícios da validação de sessão

O Contexto de validação de sessão oferece os seguintes benefícios:

- Restringe o acesso a ServiceNow® quando os sequestradores copiam os cookies da sessão do usuário de um dispositivo para outro para representar a sessão.
- Restringe o acesso à sessão do usuário se ele estiver usando uma rede não segura.
- Configura as diversas regras e intervalos de IP por grupo de usuários ou função para logins de usuário.

Registro de contexto de validação de sessão

As políticas no contexto de validação da sessão executam as solicitações após o login.

Use os campos no registro de contexto da política de validação de sessão para definir como sua instância usa a política.

Formulário de contexto de validação de sessão

Campo	Descrição
Nome	Nome do contexto da política. Este campo é estático e não pode ser alterado.
Descrição	Descrição do contexto.
Política padrão	Define o comportamento padrão desse contexto ao avaliar a política. Selecione uma das seguintes opções. **Política de permissão** Nega o acesso a todos os usuários por padrão e só permite o acesso quando as condições no campo **Política de permissão** são avaliadas como verdadeiras. **Política de negação** Permite o acesso a todos os usuários por padrão e só nega o acesso quando as condições no campo **Política de negação** são avaliadas como verdadeiras.
Política de permissão	A política usada nesse contexto. Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de permissão**.
Política de negação	A política usada nesse contexto. Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de negação**.

Você pode escolher a **Política de validação de sessão** como Política de permissão ou Política de negação com base na entrada e nas condições da política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

Você só pode usar os critérios de filtro IP, Função e Grupo para a política de Validação de sessão.

Entradas e condições da política

As guias **Entradas de política** e **Condições de política** exibem as entradas e as condições da política selecionada no campo **Política de permissão** ou **Política de negação**. Essas guias servem como referência, mas não podem ser usadas para mudar as entradas ou condições da política. Para modificar sua política, navegue até ela usando o ícone de referência (ⓘ) ao lado do campo **Política de permissão** ou **Política de negação**.

Ativar contexto de validação de sessão

Use o Contexto de validação de sessão para restringir o acesso à ServiceNow® quando agentes mal-intencionados copiarem os cookies de sessão de um usuário de um dispositivo para outro para representar a sessão ou restringir o acesso à sessão do usuário se ele estiver usando uma rede não segura.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Para usar a validação de sessão, você deve seguir as seguintes etapas:


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Políticas de autenticação** > **Todas as políticas**.
2. Selecione a **Política de validação de sessão** na página Políticas (sys_authentication_policy_list.do).
3. Especifique as **Entradas da política** e **Condições da política**.
4. Defina as condições como **verdadeiras** ou **falsas** para os filtros que você adicionou.
5. Marque a caixa de seleção **Ativo** para ativar a política depois que você configurar a Política de validação de sessão com entradas e condições de política.
6. Marque uma caixa de seleção **Forçar AuthnRequest** para o provedor de identidade padrão na tabela sso_properties se a instância tiver o SSO configurado.
7. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Políticas de autenticação** > **Propriedades**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Defina a propriedade do sistema session.validation.enabled como **Sim**.



Resultado

O recurso de Validação de sessão será ativado. É possível configurar as entradas e condições da política para que a política use o recurso. Para saber mais, consulte Tutorial: como configurar a validação de sessão.

Tutorial: como configurar a validação de sessão

Configure a validação de sessão na estrutura de Autenticação adaptável para criar uma camada adicional de proteção contra sequestro de sessão ou de cookies.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Plug-in necessário: **Autenticação adaptável** (com.snc.adaptive_authentication)


Para configurar a validação de sessão, você deve seguir as seguintes etapas:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Políticas de autenticação** > **Todas as políticas**.
2. Selecione a **Política de validação de sessão** na página Políticas (sys_authentication_policy_list.do).
3. Selecione **Entradas de política**.
   a. Selecione **Novo** ou **Editar**.
   b. Escolha o tipo de entrada de política (critérios de filtro) que você deseja criar.
      As opções disponíveis são Critérios de filtro de IP, Função e de Grupo. Escolha **Critério de filtro de IP**.
   c. Preencha o formulário com os detalhes do filtro e informe o **Intervalo de IPs**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Para saber mais sobre como criar um filtro de IP, consulte Como criar critérios de filtro por IP.


d. Selecione **Enviar**.

4. Selecione **Condições de política** na página Política de validação de sessão.

a. Selecione **Novo**.

b. Preencha o formulário e defina a Condição para a entrada de política.


> **Nota:**
> Você pode definir as condições como `verdadeiras` ou `falsas` com base na configuração da entrada de política. Neste exemplo, foi definida como `verdadeira`. Neste caso, definir a condição como verdadeira permite que somente o usuário com o endereço IP configurado faça login.




5. Marque a caixa de seleção `Ativo` para ativar a política depois que a Política de validação de sessão for configurada com entradas e condições de política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



6. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Políticas de autenticação** > **Propriedades** E habilite a propriedade Validação de sessão.




7. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contextos de política de autenticação** > **Contexto de validação de sessão**.
8. Configure a Política padrão como **Política de permissão** ou **Política de negação** para definir o contexto de validação da sessão de acordo com a entrada e as condições da política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Por padrão:

- O contexto de validação da sessão é definido como **Política de permissão**.
- A Política de permissão está selecionada como **Política de validação de sessão**.



Resultado
A configuração avalia a sessão de login com base no seguinte:

- Restringe o acesso à instância ServiceNow® quando os sequestradores copiam os cookies da sessão do usuário de um dispositivo para outro para representar uma sessão.
- Restringe o acesso à sessão do usuário se ele estiver usando uma rede não segura.

Políticas de autenticação

As políticas de autenticação avaliam as solicitações de autenticação com base nas condições de política especificadas e permitem ou negam o acesso, dependendo da saída da avaliação das condições de política. Por exemplo, o acesso será permitido somente se todas as condições de política especificadas na **Política de permissão de acesso** forem avaliadas como verdadeiras.

Use as políticas de autenticação internas ou crie uma política de autenticação de acordo com seus requisitos de segurança. Você pode encontrar as políticas em sua instância navegando até **Autenticação adaptável** > **Políticas de autenticação** > **Todas as políticas**.

Nota:
A qualquer momento, a Política de permissão de acesso ou a Política de negação de acesso podem ser executadas, mas não ambas.

Política	Descrição
Política de permissão de acesso	Nega todas as solicitações de autenticação por padrão. Permite somente as solicitações de autenticação que correspondem às condições de política especificadas.
Política de pré-autenticação de permissão de acesso	Permite a política de pré-autenticação de acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Política	Descrição
Permissão para que usuários não locais façam login	Escolha esta política para permitir que usuários que não sejam locais façam login. Usado no contexto de fluxos de recuperação do SSO.
Política de negação de acesso	Permite as solicitações de autenticação por padrão. Nega somente as solicitações de autenticação que correspondem às condições de política especificadas.
Política de bloqueio global	Nega as solicitações de acesso de usuários e APIs antes da autenticação. Esta política pode ser usada como uma alternativa ao Controle de acesso de endereços IP.
Política de validação de sessão	A política de autenticação avalia os critérios de filtro (por exemplo, endereço IP) para determinar se uma sessão deve permanecer ativa para as solicitações de entrada. Você deve definir os critérios de filtro nesta política.
Política de negação de login local	Escolha esta política para bloquear todos os logins locais. Usado no contexto de fluxos de recuperação do SSO.
Política de MFA em etapa decrescente	Escolha a **Política de MFA em etapa decrescente** como a política padrão em situações em que os usuários não precisam de autenticação MFA. Quando as condições de política definidas na Política de MFA em etapa crescente são avaliadas como verdadeiras, os usuários não precisam fazer login usando a MFA.
Política de MFA em etapa crescente	Escolha a **Política de MFA em etapa crescente** como a política padrão para exigir a autenticação de MFA quando as condições da política definidas nessa Política forem avaliadas como verdadeiras.

Como configurar uma política de autenticação

Configure uma política de autenticação para definir entradas e condições a serem usadas para conceder acesso a uma instância ou aplicar a autenticação multifator.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Políticas de autenticação** > **Todas as políticas**.

Nota:

Para ver exemplos de políticas concluídas, você pode avaliar estas políticas em sua instância:

- POLÍTICA DE DEMONSTRAÇÃO: permite login local somente para administradores do intervalo de IPs confiáveis
- POLÍTICA DE DEMONSTRAÇÃO: permite login local somente para administradores
- POLÍTICA DE DEMONSTRAÇÃO: restringe a autenticação baseada em nome de usuário e senha para usuários específicos

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Clique no botão **Novo** para criar um novo registro de política.
3. No formulário da **Política**, preencha os seguintes campos.

Formulário de política

Campo	Descrição
Nome	Nome da sua política.
Aplicação	A aplicação com escopo para a política. Este campo é preenchido automaticamente com a aplicação atual.
Descrição	Descrição da política
Ativo	Se esta política está ativa.

4. Na guia **Entradas de política**, clique em **Editar**.
5. Selecione um ou mais critérios de filtro na lista **Coleção** e mova-os para a **Lista de entradas de política** na **Política de permissão de acesso**.



Nota:
Para obter informações sobre como criar seus próprios critérios de filtro para usar nesta seção, consulte Critérios de filtro.

6. Na guia **Condições da política**, clique em **Novo**.
7. No formulário, preencha os campos:

Formulário de condições

Campo	Descrição
Rótulo	Nome para identificar a condição.
Descrição	Descrição da condição.
Condição	Combinação lógica de várias entradas de política (critérios de filtro) para avaliar solicitações de autenticação. Por exemplo, você pode criar condições que permitem somente prestadores de serviços de uma lista de endereços IP confiáveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. **Opcional:** Repita a etapa 7 para criar condições de política adicionais.

> **Nota:**
> Se várias condições de política forem criadas, a saída final da política de acesso dependerá da lógica OU da saída de todas as condições de política. Isso significa que a política será avaliada como verdadeira se qualquer uma das condições de política for atendida.

9. Clique em **Salvar**.

Como adicionar uma política de autenticação a um contexto de política de autenticação

Adicione uma política de autenticação a um dos contextos de política de autenticação. O contexto de autenticação usa as entradas e condições da política para determinar se os usuários têm acesso concedido à instância ou se a MFA é aplicada aos usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contextos de política de autenticação**e selecione uma das entradas dependendo das suas necessidades.

   Contexto de pré-autenticação

   Use o contexto de pré-autorização para avaliar sua política antes que o usuário veja a tela de login. Os usuários têm acesso concedido ou negado com base nesta avaliação.

   Contexto de pós-autenticação

   Use o contexto de pós-autorização para avaliar sua política depois que o usuário inserir as credenciais de login. Os usuários têm acesso concedido ou negado com base nesta avaliação. Como ela ocorre depois que a instância identifica o usuário, as políticas nesse contexto podem fazer a avaliação com base nos dados do usuário, como a função ou grupo que pertencem.

   Contexto de MFA

   Use o contexto da MFA para determinar se um usuário deve usar a autenticação multifator ao fazer login.

   Contexto de validação de sessão

   Use o contexto de validação de sessão para avaliar o endereço IP configurado com base nas condições definidas como um filtro e permitir o acesso à instância em uma sessão.

2. No campo **Política padrão**, selecione um valor.
   O valor neste campo determina como o contexto usa o resultado das condições da sua política.

   As opções disponíveis neste campo dependem do contexto selecionado. Para obter detalhes sobre esses contextos, consulte Contextos da política de autenticação.

3. Atribua uma política ao contexto.
   O nome do campo depende do contexto selecionado.

   Contexto de pré-autenticação e de pós-autenticação

   Esses contextos têm um campo de **Política de negação** ou **Política de permissão**, dependendo da seleção no campo **Política padrão**.

   Contexto de MFA

   Esses contextos têm um campo de **Política de MFA em etapa crescente** ou **Política de MFA em etapa decrescente**, dependendo da seleção no campo **Política padrão**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contexto de validação de sessão

Este contexto tem um campo de **Política de permissão** ou **Política de negação**, dependendo da seleção no campo **Política padrão**.

4. Clique em **Atualizar**.
   Depois de atualizar o registro, você pode ver as entradas e as condições da política nas guias **Entrada de política** e **Condições de política**.

Eventos de autenticação adaptável

É possível usar a tabela de eventos de autenticação adaptável para se informar sobre os eventos.

Abaixo, há alguns dos logs que é possível rastrear na tabela de eventos de autenticação adaptável:

- glide.adaptive.auth.log.success.event: para conhecer os eventos success de pós-autenticação e logins na API.
- glide.adaptive.auth.log.mfa.relax.event: para conhecer os eventos mfa_relaxation do contexto de MFA.

Nota:

- Para o contexto pré-autenticação, políticas de acesso à REST API do tipo "pre_auth": por padrão, há o registro em log dos eventos de falha. Não é possível registrar eventos de sucesso em log.
- Para o contexto pós-autenticação, políticas de acesso à REST API com um tipo diferente de "pre_auth": por padrão, há o registro em log dos eventos de falha. Para que ocorra o registro em log dos eventos de sucesso, é necessário ativar a propriedade glide.adaptive.auth.log.success.event.
- Para MFA: por padrão, há o registro em log dos eventos de Imposição de MFA.
- Para que ocorra o registro em log dos eventos de Abrandamento de MFA, é necessário ativar a propriedade glide.adaptive.auth.log.mfa.relax.event. O evento de Abrandamento de MFA registraria em log o mesmo evento que Imposição de MFA, mas com o campo Resultado preenchido com Falso.

Como configurar as propriedades da autenticação adaptável

Depois de ativar a Autenticação adaptável, configure as propriedades da autenticação adaptável de acordo com seus requisitos de segurança.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Políticas de autenticação** > **Propriedades**.
2. Configure as seguintes propriedades:

Propriedades da autenticação adaptável

Propriedade	Descrição	Valor
Habilitar política de autenticação (glide.authenticate.auth.policy.enabled)	Opção para habilitar a política de autenticação	Sim | Não

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição	Valor
Habilitar registro em log da depuração das políticas de autenticação (glide.authenticate.policy.debug)	Opção para habilitar registro em log de depuração nas políticas de autenticação.	Sim | Não
Código de erro HTTP que será exibido para o usuário quando o acesso estiver bloqueado pela Política de bloqueio global (glide.authenticate.global.blocking_policy.error_code)	Código de erro HTTP exibido durante o login quando a Política de bloqueio global bloqueia o login do usuário.	Selecione entre: ○ Proibido (403) ○ Não encontrado (404)
Mensagem de erro que será exibida ao usuário quando o acesso estiver bloqueado pela Política de Bloqueio Global (somente aplicável quando o código de erro HTTP "Proibido (403)" for selecionado) (glide.authenticate.global.blocking_policy.error_message)	Mensagem de erro exibida quando a Política de bloqueio global bloqueia o acesso.	Campo de texto
Habilitar fluxo de confiança do dispositivo (glide.authenticate.preauth.allow.trusted.device)	Opção para habilitar o fluxo de dispositivo confiável.	Sim | Não
Número máximo de dispositivos confiáveis que um usuário pode registrar (glide.trusted.device.max.count)	É o número máximo de dispositivos confiáveis que um usuário pode registrar.	Campo de texto
Ignorar o registro do dispositivo para o fluxo de confiança do dispositivo se o usuário for da rede confiável (glide.authenticate.preauth.skip.user.registration)	Opção para ignorar o registro se o usuário estiver tentando se registrar na rede confiável	Sim | Não
Propriedade para habilitar o recurso de validação de sessão. Defina como verdadeiro depois de ativar a política do contexto de validação de sessão e configurar os filtros e condições desejados (session.validation.enabled)	Opção para habilitar o recurso de validação de sessão. Defina como verdadeiro depois de ativar a política do contexto de validação de sessão e configurar os filtros e condições desejados.	Sim | Não

Tutorial: como configurar uma autenticação adaptável

Use essas etapas de exemplo para configurar a autenticação adaptável em uma instância.

Para usar este tutorial, você deve ter uma instância com a Autenticação adaptável ativada. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte Como ativar a autenticação adaptável.

Os exemplos orientarão você na criação de uma nova política e na aplicação a uma instância. Neste tutorial, você vai:

Criar um registro de critérios de filtro

Crie um registro de critérios de filtro por grupo para usar como uma entrada para sua política. Esse registro permite que sua política determine o acesso com base no grupo de um usuário. Nessas etapas, você define um ou mais grupos que a política usará para determinar o acesso.

Como criar uma política

Crie uma política que determina se um usuário pode acessar a instância. Essa política usa o registro de critérios de filtro por grupo criado como entrada. Nessas etapas, você também define condições de política que definem como a política usa a entrada de política para determinar o acesso do usuário.

Como configurar um contexto de política

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure o **Contexto da política de pós-autenticação** para usar sua nova política. Quando configurada, sua instância nega acesso a usuários dentro do grupo definido no registro de critérios de filtro.

Criar um registro de critérios de filtro

Aprenda a criar um registro de critérios para usar como uma entrada de política para sua política de autenticação adaptável.

Antes de Iniciar


Função necessária: administrador

Para negar acesso à sua instância com base em grupos de usuários, você deve criar um registro de critérios de filtro por grupo. Esse registro define um grupo de usuários ou um conjunto de grupos de usuários que sua política pode conceder ou negar acesso. Neste exemplo, você criará um registro de critérios de filtro por grupo para um único grupo de usuários.

Para obter detalhes sobre grupos de usuários e como eles são usados em sua instância, consulte Exploring user administration .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Critérios de filtro** > **Critérios do grupo**.
2. Clique em **Novo** para criar um novo registro.
3. No campo **Nome**, insira um nome para seu registro.
   Por exemplo, Grupos negados.
4. No campo **Descrição**, insira uma descrição resumida.
   Por exemplo, Grupos de usuários têm acesso negado à instância.
5. Na lista **Grupos para critérios**, clique duas vezes em **Inserir uma nova linha...**.
6. Insira o nome de um grupo de usuários ou clique no ícone de referência ( ) para selecionar um grupo de uma lista.
   Se quiser criar um novo grupo de usuários para seus critérios de filtro, clique no ícone de referência ( ) e, em seguida, clique no botão **Novo**. Para obter mais detalhes sobre como criar grupos de usuários, consulte Criar um grupo de usuários .
7. Depois de adicionar o grupo de usuários, clique em **Enviar** para salvar o registro de critérios.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como criar uma política


Aprenda a criar uma política para negar acesso a grupos de usuários definidos em seus critérios de filtro por grupo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Políticas de autenticação** > **Todas as políticas**.
2. Na lista **Políticas**, clique em **Novo**.
3. No campo **Nome**, insira um nome para seu registro.
   Por exemplo, Negado pelo grupo.
4. No campo **Descrição**, insira uma descrição resumida.
   Por exemplo, Grupos de usuários têm acesso negado à instância.
5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
   Depois de salvas, as listas de **Entradas de política** e **Condições de política** serão exibidas no formulário.
6. Na lista **Entradas de política**, clique em **Editar**.
7. No coletor de lista, adicione à sua política os critérios de filtro criados nas etapas anteriores.



8. Clique em **Salvar**.
   A instância salva a entrada de política e exibe o registro de política novamente.
9. Na lista **Condições de política**, clique em **Novo**.
10. No campo **Rótulo**, crie um rótulo para esta condição, por exemplo, Negado pelo grupo.
11. No campo **Descrição**, insira uma descrição resumida.
    Por exemplo, Acesso negado aos usuários em grupos negados.
12. No campo **Condição**, selecione os critérios de filtro criados nas etapas anteriores e selecione **é** e **verdadeiro** para concluir a condição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



13. Clique em **Salvar**.

Como configurar um contexto de política

Configure o Contexto da política de pós-autenticação para usar sua nova política. Quando configurada, sua instância nega acesso a usuários dentro do grupo definido no registro de critérios de filtro.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. **Autenticação adaptável** > **Contextos de política de autenticação** > **Contexto de pós-autenticação**.
   Você deve usar o **Contexto de pós-autenticação** porque a política usada neste tutorial deve avaliar em que grupo um usuário está. Essas informações só estarão disponíveis depois que suas credenciais forem inseridas.
2. No campo **Política padrão**, selecione Política de negação.
   Essa seleção concede acesso aos usuários por padrão e só nega o acesso quando as condições da política forem avaliadas como verdadeiras.
3. No campo **Política de negação**, selecione a política criada nas etapas anteriores.
4. Clique em **Atualizar** para salvar o registro de contexto da política.

Autenticação adaptável para aplicativos para celular confiáveis

Acesse sua ServiceNow a partir de redes não confiáveis usando App Now Mobile.

Autenticação adaptável para aplicativos para celular confiáveis

A Autenticação adaptável para aplicativos para celular confiáveis permite que os usuários acessem a instância ServiceNow usando App Now Mobile. A instância está protegida por um limite de rede IP confiável.

A seguir estão alguns dos cenários em que você precisa de acesso à instância ao estar fora da rede.

Como funcionário, você precisa acessar o App Now Mobile e a Central de serviços ao funcionário (portal) de fora da rede. O filtro do aplicativo Trusted Mobile permite que você identifique a solicitação de entrada originada de um App Now Mobile confiável que está vinculado a uma conta de usuário.

Como administrador, você pode configurar a política. Ela permite que os usuários registrem seus dispositivos móveis e acessem a instância em uma rede confiável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como usuário, você pode registrar seu dispositivo móvel verificando o QR exibido na instância. Após o registro, você pode fazer login em sua instância a partir de App Now Mobile ao usar suas credenciais.

Nota:
Para registrar o dispositivo móvel, você precisa estar em uma rede confiável. Após o registro, você também pode fazer login na instância a partir de outras redes.

Recursos

Como administrador, você pode usar os seguintes recursos:

- Configuração de políticas usando critérios de filtro de aplicativos confiáveis.
- Criação de condições de política com um novo critério de filtro para aplicativos para celular confiáveis.
- Compatibilidade a todos os métodos de login no aplicativo para celular confiável para os usuários (login local, SAML, OIDC e MFA).
- Revogação de um dispositivo confiável.
- Adição de eventos de segurança para todas as ações de registro ou revogação do dispositivo. Os eventos podem ser usados para notificar o usuário.
- Compatibilidade a eventos de segurança para falhas de assinatura, falhas de validação de cookie, tokens inválidos, cabeçalhos inválidos ou parâmetros de consulta.
- Controle do número máximo de dispositivos registrados.
- Impedimento de um novo registro de dispositivo, a menos que o usuário remova um dispositivo emparelhado existente.
- Captura da última vez em que um dispositivo foi usado.

Como ativar o aplicativo Trusted Mobile

Ative a autenticação adaptável com o aplicativo Trusted Mobile usando a política de autenticação e as Condições do filtro.

Antes de Iniciar
Verifique se o plug-in Adaptive Authentication (*com.snc.adaptive_authentication*) está instalado.


Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Políticas de autenticação** > **Propriedades**.
2. Na página Propriedades de autenticação adaptável, habilite as seguintes propriedades:
   - Habilitar a Política de autenticação (*glide.authenticate.auth.policy.enabled*)
   - Habilitar Fluxo de confiança do dispositivo (*glide.authenticate.preauth.allow.trusted.device*)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Para desabilitar a propriedade de fluxo de confiança do dispositivo, você deve remover as condições com um filtro para dispositivo móvel confiável. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida para remover as condições.

3. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contextos de política de autenticação** > **Contexto de pré-autenticação**.
4. Defina as condições no contexto de pré-autenticação.
   Para obter mais informações, consulte Contexto de pré-autenticação.


Nota:
Por padrão, a condição da política é **Política de negação**. Você pode mudar para **Política de permissão**. Essas políticas são diretamente opostas.

- Com a **Política de permissão**, todos os usuários têm acesso negado por padrão, só permitindo o acesso quando as condições da política de permissão de acesso são verdadeiras.
- Com a **Política de negação**, todos os usuários têm acesso permitido por padrão, só negando o acesso quando as condições da política de negação de acesso são verdadeiras.

Na Entrada de política, o **aplicativo para celular Trusted** é uma entrada de política para o aplicativo para celular confiável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




5. Nas Condições de política, crie a condição clicando em **Novo**.

6. No formulário, preencha os seguintes campos.

Formulário de Condição do filtro

Campo	Descrição
Rótulo	Nome da condição
Descrição	Descrição da condição
Aplicação	Escopo da aplicação para este registro.
Condição	Condições baseadas em AND e OR. Como a Política de autenticação é a **Política de permissão**, a condição para o aplicativo Trusted Mobile é definida como verdadeira no exemplo mostrado na imagem.



7. Clique em **Enviar**.

Resultado

A entrada de política e as condições de filtro são criadas para o recurso Dispositivo confiável. Os usuários podem prosseguir com o uso do recurso Dispositivo confiável para acessar a instância ServiceNow de redes não confiáveis usando o App Now Mobile. Para obter mais informações, consulte Como registrar um dispositivo confiável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como registrar um dispositivo confiável

Registre um dispositivo confiável para acessar a instância ServiceNow fora da rede.

Antes de Iniciar

Você precisa estar na rede confiável para executar o registro do dispositivo confiável.


Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até uma das seguintes opções de menu:
   - Em ServiceNow AI Platform, navegue até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu perfil**.

     Nota:
     Você também pode acessar seu perfil clicando no nome de usuário no cabeçalho da instância.


   - Em Now Support, clique no perfil e selecione **Dispositivo confiável**.
2. Em seu perfil de usuário, clique em **Registrar um dispositivo móvel confiável** na seção Links relacionados.
   A página Registrar dispositivos confiáveis será exibida.
3. Registre um novo dispositivo clicando em **Adicionar um novo dispositivo móvel confiável**.



4. Na tela Registro do dispositivo no aplicativo para celular do ServiceNow, toque no botão **Verificar código QR** e verifique o código QR exibido em seu laptop ou desktop.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




O processo de registro será concluído e você será solicitado a acessar a página de login para concluir a autenticação.

5. Especifique suas credenciais e faça login em App Now Mobile.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tela inicial do dispositivo móvel é exibida.



Resultado

Na página Registrar dispositivos confiáveis do seu laptop ou desktop, o dispositivo registrado será exibido.

Você pode usar o se quiser remover o dispositivo registrado da página.

O que Fazer Depois

Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Confiança do dispositivo** > **Registro do dispositivo** para exibir todos os detalhes do dispositivo registrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como gerenciar seu dispositivo confiável

Gerencie seu dispositivo confiável na página de registro de dispositivo confiável.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até uma das seguintes opções de menu:
   - Em ServiceNow AI Platform, navegue até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu perfil**.

     Nota:
     Você também pode acessar seu perfil clicando no nome de usuário no cabeçalho da instância.

   - Em Now Support, clique no perfil e selecione **Dispositivo confiável**.
2. Em seu perfil de usuário, clique em **Registrar dispositivo confiável** na seção Links relacionados.
   A página Registrar dispositivos confiáveis será exibida.
3. Na página Registrar dispositivos confiáveis, remova o dispositivo clicando no ícone .


Nota:
O dispositivo móvel excluído deve ser registrado novamente para acessar a instância.

Detalhes do registro dos dispositivos registrados

Exiba os detalhes dos dispositivos registrados em sua instância ServiceNow.

Para exibir todos os detalhes do dispositivo registrado com a instância, navegue até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Confiança do dispositivo** > **Registro do dispositivo**.

Use o filtro para identificar o dispositivo. Clique no campo **AppID** para saber mais sobre o dispositivo registrado.




Os seguintes detalhes são exibidos para o dispositivo:

- AppID
- ID do Dispositivo
- Usuário
- Nome do Dispositivo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Informações do dispositivo, como:
  - Tipo de SO
  - Variante do aplicativo
  - Versão do Aplicativo
  - Versão do SO
  - Modelo do Dispositivo



Solução de problemas do aplicativo para celular Trusted

Analise esses cenários de solução de problemas para resolver questões com o aplicativo Trusted Mobile.

As seções a seguir descrevem alguns cenários de solução de problemas e maneiras de solucionar problemas.

Diferença de tempo entre a instância e o dispositivo móvel (distorção do relógio)

Se houver uma distorção do relógio, você poderá ajustar ou redefinir o relógio do seu dispositivo móvel para usar o Dispositivo confiável.

Expiração do código QR em cinco minutos

O código QR do recurso Dispositivo confiável expira em cinco minutos. Nesse caso, você pode clicar para obter um novo código QR.

Nota:
A expiração do código QR pode ser estendida. Para estender sua expiração, entre em contato com o administrador.

A propriedade do sistema foi alterada

Se a propriedade do sistema foi alterada, verifique o registro com base na propriedade do sistema para a credencial válida que pode ser usada para login.

Máximo de dispositivos registrados

Se o número máximo de registros de dispositivo for atingido, remova o dispositivo existente ou entre em contato com o administrador para alterar a contagem máxima de dispositivos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Autenticação de API

Configurações de autenticação de API.

A autenticação baseada em API em ServiceNow® valida a identidade de um usuário que acessa uma instância e, em seguida, autoriza o usuário a recursos que correspondem à função do usuário ou à função de trabalho ao fazer uma chamada de API para a instância ServiceNow®.

A seguir estão os tipos de autenticação de API em ServiceNow®:

- Autenticação baseada em certificados
- OAuth
- Autenticação baseada em token

Autenticação baseada em certificados

A autenticação baseada em certificados permite autenticar mutuamente solicitações de API de entrada usando certificados de uma autoridade de certificação (CA) confiável.

Autenticação baseada em certificados para serviços Web de entrada

Autentique solicitações de entrada para SOAP e REST APIs de ServiceNow. Para configurar a autenticação mútua para serviços Web de entrada, consulte Como configurar autenticação baseada em certificados.

OAuth

A autenticação baseada em OAuth valida a identidade do cliente que tenta estabelecer uma relação de confiança no sistema usando um protocolo de autenticação.

OAuth 2.0 - Open Authorization é o protocolo padrão do setor para autorização, que se concentra na simplicidade do desenvolvedor do cliente enquanto fornece fluxos de autorização específicos para aplicações da Web, aplicações de desktop e dispositivos móveis.

Entrada

Crie um endpoint para clientes externos que desejam acessar sua instância. Isso cria um registro de aplicação cliente OAuth e gera um ID e segredo do cliente de que o cliente precisa para acessar os recursos restritos na instância. Para mais informações, consulte Entrada de OAuth.

Autenticação baseada em token

Autenticação baseada em token para configuração de REST APIs de entrada usando chave de API ou HMAC.

Ofereça suporte a tokens de API para endpoints de REST API para ServiceNow® para a autenticação de usuário.

A autenticação baseada em token para a configuração de REST APIs de entrada pode ser realizada na instância ServiceNow® com a Chave de API ou o token HMAC.

Chave de API e autenticação de HMAC para REST APIs de entrada

Ofereça suporte a tokens de API para endpoints de REST API para que o nome de usuário e a senha ServiceNow® não fiquem visíveis na URL do webhook.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilite a autenticação baseada em chave de API para autenticar a URL do webhook de entrada com segurança.

Para usar a Chave de API e a Autenticação de HMAC, instale (Plug-in: com.glide.tokenbased_auth) na instância ServiceNow®.

⚠ Aviso:
Use a solicitação **POST** ao enviar informações confidenciais para o servidor.

A instalação da Chave de API e da Autenticação HMAC tem dependências nos seguintes plug-ins:

- Plug-in Escopo de autenticação da REST API (com.glide.rest.auth.scope)
- Plug-in Política de acesso de REST API (com.glide.rest.policy)
- Escopo de autenticação (com.glide.auth.scope)

Benefícios

A Chave de API e a Autenticação de HMAC para REST APIs de entrada permitem:

- Especificar a chave de API ou o token HMAC para autenticação de REST API.
- Associar uma conta de usuário à chave de API ou ao token HMAC.
- Capacidade de especificar um token como parâmetro de consulta ou cabeçalho na chamada de REST API.
- Associar o escopo de autenticação às configurações da chave de API ou token HMAC, de modo que as chaves de API só possam ser usadas para invocar APIs associadas a escopos específicos.
- Associar uma configuração de chave de API ou token HMAC a um perfil de autenticação que pode ser usado em políticas de acesso de API.

Ativar chave de API e autenticação de HMAC

Você pode ativar o plug-in Chave de API e autenticação de HMAC (com.glide.tokenbased_auth) em sua instância ServiceNow®.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Chave de API e autenticação de HMAC (com.glide.auth.mutual) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Configurar chave de API - Autenticação baseada em token

Configure uma chave de API para oferecer suporte à autenticação de endpoints de REST API.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Plug-in necessário: chave de API e autenticação HMAC (com.glide.tokenbased_auth)


Procedimento

1. Crie um perfil de autenticação de entrada.

a. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso de API** > **Perfis de autenticação de entrada**.

b. Selecione **Novo**.
O sistema exibe a mensagem Que tipo de perfil de autenticação?

c. Selecione **Criar perfis de autenticação da chave de API**.



d. No formulário, preencha os campos.

Perfis de autenticação da chave de API


Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a política de autenticação.
Aplicação	Escopo da política de autenticação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Parâmetro de autenticação	Selecione o parâmetro de autenticação para a solicitação de autenticação. Você pode selecionar as opções padrão ou criar um novo parâmetro de autenticação: ▪ x-sn-apikey: cabeçalho de autenticação ▪ x-sn-apikey: cabeçalho do parâmetro de consulta

Nota:
A opção selecionada deve ser definida na chamada REST no cabeçalho de autenticação ou no parâmetro de consulta.



Nota:
Se você quiser adicionar um prefixo para a chave de API, abra o arquivo de parâmetro de autenticação que você selecionou e especifique **Prefixo** campo.

e. Envie o formulário.

2. Crie uma chave de REST API.

a. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso de API** > **Chave de REST API**.

b. Selecione **Novo**.

c. No formulário, preencha os campos:

Chave de API

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a chave de REST API
Descrição	Descrição da chave de REST API.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ativo	Status da chave de REST API.
Usuário	Usuário associado à chave de REST API. Use o ícone de pesquisa para selecionar o usuário.
Escopo de autenticação	Opção para adicionar escopo de autenticação para gerenciar a autoridade da chave de REST API.
Token	A chave de REST API gerada pela ServiceNow AI Platform. Copie a chave para usar como parte da chamada de REST API no Cabeçalho ou no Parâmetro de consulta.
Vencimento	Prazo após o qual a credencial não é mais válida. Um valor vazio significa que não há vencimento. **Nota:** Para obter mais informações sobre a expiração do token, consulte Como limpar o vencimento de tokens.

d. Envie o formulário.

e. Abra o registro que foi criado para exibir o token gerado por ServiceNow AI Platform para o usuário.



3. Crie uma política de acesso de REST API.

a. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso da REST API**.

b. Selecione **Novo**.

c. No formulário, preencha os campos.

Políticas de acesso de API

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da política de acesso de API.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ativo	Opção para ativar a política de acesso de API.
REST API	A REST API à qual a política de acesso é aplicada. Por exemplo, **API de anexos**.
REST API PATH	Caminho da API da REST API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada. Por exemplo, **now/attachment**.
Método HTTP	Método usado para interagir com a API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada.
Versão	Versão da API. Por exemplo, **v1**. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada. **Nota:** Se você quiser criar uma política de autenticação para todas as versões de uma REST API, deverá criar políticas individuais para cada versão.
Recurso	Recurso secundário da REST API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada. Por exemplo, **/now/attachment**.
Aplicação	Escopo da aplicação.
Global	Habilite este campo para aplicar a política de autenticação a todos os métodos, versões e recursos para a API. **Nota:** A autenticação baseada em token não é permitida na política da REST API global.
Aplicar a todos os métodos	Habilite este campo para aplicar a política de autenticação para a API a todos os métodos, versões e recursos para a API.
Aplicar a todos os recursos	Habilite este campo para aplicar a política de autenticação para a API a todas as versões.
Aplicar a todas as versões	Habilite este campo para aplicar a política de autenticação para a API a todos os recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



d. Adicione o perfil de autenticação de API que foi criado.

e. Envie o formulário.

Você pode enviar a chamada de REST API com o x-sn-apikey (token) que foi gerado por ServiceNow AI Platform durante a criação da chave de API no cabeçalho ou no parâmetro de consulta com base na configuração para autenticação.

Aviso:
Use a solicitação **POST** ao enviar informações confidenciais para o servidor.

Configurar HMAC - Autenticação baseada em token

Configure o HMAC para oferecer suporte à autenticação de endpoints de REST API.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Plug-in necessário: chave de API e autenticação HMAC (com.glide.tokenbased_auth)

Procedimento

1. Crie uma configuração HMAC.

a. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso de API** > **Configuração de HMAC**.

b. Selecione **Novo**.

Nota:
Você também pode usar a **Codificação HMAC SHA256 Base64 padrão** que é criada durante a instalação do plug-in.


c. No formulário, preencha os campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração do HMAC

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração do HMAC.
Aplicação	Escopo da configuração.
Descrição	Descrição detalhada da configuração.
Algoritmo de hash	Escolha o Algoritmo de hash. Opções disponíveis: ▪ HmacSHA256 ▪ HmacSHA384 ▪ HmacSHA512
Script do utilitário do HMAC	Script de utilitário para HMAC. **Nota:** Se você validar a autenticação HMAC usando o corpo da solicitação, o carimbo de data/hora e o segredo sem ID de chave, faça o seguinte: ▪ Crie uma inclusão de script personalizada como script do utilitário HMAC ▪ Use esse utilitário de inclusão de script para interpretar o carimbo de data/hora da aprovação e o corpo da solicitação. Para cada segredo compartilhado criado na instância da ServiceNow®, há um ID de chave. É necessário configurar o ID da chave como o ID de chave padrão no perfil de autenticação HMAC.



d. Envie o registro.

2. Crie um perfil de autenticação de entrada.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso de API** > **Perfis de autenticação de entrada**.

b. Selecione **Novo**.
O sistema exibe a mensagem Que tipo de perfil de autenticação?

c. Selecione **Criar perfis de autenticação de HMAC**.



d. No formulário, preencha os campos.


Perfis de autenticação de HMAC

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a política de autenticação.
Aplicação	Escopo da política de autenticação.
Configuração do HMAC	Selecione a configuração de HMAC que você criou.
Parâmetro de autenticação	Selecione o parâmetro de autenticação para a solicitação de autenticação. Você pode selecionar as opções padrão ou criar um novo parâmetro de autenticação: ▪ x-sn-hmac-signature-256: cabeçalho de autenticação ▪ x-sn-hmac-signature-256: parâmetro de consulta
ID de chave padrão do segredo compartilhado	As informações de token que podem ser atualizadas neste campo para usar o HMAC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A opção selecionada deve ser definida na chamada REST como parte do cabeçalho de autenticação ou do parâmetro de consulta.



e. Envie o formulário.

3. Crie um segredo do HMAC.

a. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso de API** > **Segredo do HMAC da REST API**.

b. Selecione **Novo**.

c. No formulário, preencha os campos:

Segredo do HMAC da REST API

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o segredo do HMAC da REST API.
Descrição	Descrição do segredo do HMAC da REST API.
Ativo	Status do segredo do HMAC da REST API.
Usuário	Usuário associado ao segredo do HMAC da REST API. Use o ícone de pesquisa para selecionar o usuário.
ID da chave	ID da chave que deve ser enviada como parte da chamada REST. O ID da chave é gerado após o envio do formulário.
Segredo compartilhado	Segredos compartilhados do usuário. Por exemplo, a senha.
Origem	Origem do registro.
Vencimento	Prazo após o qual a credencial não é mais válida. Um valor vazio significa que não há vencimento.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Para obter mais informações sobre a expiração do token, consulte Como limpar o vencimento de tokens.

d. Envie o formulário.

e. Abra o registro que foi criado.

Encontre o ID da chave gerado pela ServiceNow AI Platform para o usuário.



Nota: Você pode adicionar o ID da chave que foi gerado durante o ID da chave no perfil de autenticação criado para o HMAC se não quiser especificar o parâmetro de autenticação ou de consulta para a chamada de API.

4. Crie uma política de acesso de REST API.

a. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso da REST API**.

b. Selecione **Novo**.

c. No formulário, preencha os campos.

Políticas de acesso de API

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da política de acesso de API.
Ativo	Opção para ativar a política de acesso de API.
REST API	A REST API à qual a política de acesso é aplicada. Por exemplo, **API de anexos**.
REST API PATH	Caminho da API da REST API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	REST API selecionada. Por exemplo, **now/attachment**.
Método HTTP	Método usado para interagir com a API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada.
Versão	Versão da API. Por exemplo, **v1**. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada. **Nota:** Se você quiser criar uma política de autenticação para todas as versões de uma REST API, deverá criar políticas individuais para cada versão.
Recurso	Recurso secundário da REST API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada. Por exemplo, **/now/attachment**.
Aplicação	Escopo da aplicação.
Global	Habilite este campo para aplicar a política de autenticação a todos os métodos, versões e recursos para a API. **Nota:** A autenticação baseada em token não é permitida na política da REST API global.
Aplicar a todos os métodos	Habilite este campo para aplicar a política de autenticação para a API a todos os métodos, versões e recursos para a API.
Aplicar a todos os recursos	Habilite este campo para aplicar a política de autenticação para a API a todas as versões.
Aplicar a todas as versões	Habilite este campo para aplicar a política de autenticação para a API a todos os recursos.

d. Adicione o perfil de autenticação de API que foi criado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



e. Envie o formulário.
Você pode enviar a chamada de REST API:

- Com a x-sn-hmac-signature-256 gerada por ServiceNow® durante a criação da chave de API no cabeçalho ou no parâmetro de consulta com base na configuração para autenticação.
- Com o Script de pré-solicitação, junto ao Segredo compartilhado especificado como parte da solicitação.

> ⚠ **Aviso:**
> Use a solicitação **POST** ao enviar informações confidenciais para o servidor.

Como limpar o vencimento de tokens

Detalhes sobre como limpar o vencimento de tokens usando diferentes propriedades do sistema.

Depois que a chave de API ou o segredo do HMAC expiram, a retenção dos detalhes ocorre durante sete dias. Depois desse período, um trabalho agendado Limpar credenciais vencidas de autenticação de token exclui as chaves de API ou os segredos do HMAC vencidos. É possível configurar esse comportamento e controlar a exclusão usando as seguintes propriedades:

- **com.snc.platform.security.token.auth.cleanup**: use essa propriedade se quiser excluir chaves de API e tokens HMAC vencidos. Por padrão, verdadeiro.
- **com.snc.platfrom.security.token.auth.days.expired.api_key.is.kept**: defina o valor com base em seus requisitos para determinar o número de dias pelos quais você deseja manter o token de API vencido no sistema. Por padrão, 7.
- **com.snc.platfrom.security.token.auth.days.expired.hmac_key.is.kept**: defina o valor com base em seus requisitos para determinar o número de dias pelos quais você deseja manter o token HMAC vencido no sistema. Por padrão, 7.

Para navegar até a propriedade de expiração do token, insira sys_properties.list na barra de navegação e pesquise as seguintes propriedades. Mude o vencimento com base em seus requisitos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Política de acesso de API

A política de acesso de API define as permissões e a duração do acesso a uma API.

A política de acesso de API permite que você restrinja o acesso às ServiceNow® APIs de entrada com base no tipo de autenticação e nos critérios de filtro especificados da política de acesso.

Confira abaixo o suporte à política de autenticação em três níveis para sessões não interativas:

- **REST API**: o administrador pode definir uma política global de autenticação ou uma política de autenticação específica da API.
- **SOAP API**: o administrador pode definir uma política global de autenticação ou uma política de autenticação específica da API.
- **Processador de exportação/sistema**: o administrador pode definir cinco perfis de autenticação baseados no sistema, que podem ser usados para aplicar o perfil de autenticação à política de autenticação da API dos processadores ou à política de autenticação específica do processador.

Nota:
Se você adicionar uma política global de autenticação, ela será aplicada a todas as REST APIs, SOAP APIs ou processadores de exportação/sistema.

Confira os plug-ins instalados automaticamente para políticas de API e escopo de autenticação:

- com.glide.rest.policy
- com.glide.soap.policy
- com.glide.processor.policy
- com.glide.rest.auth.scope

Você pode configurar a Política de bloqueio global padrão ou criar uma política de acesso de API personalizada de acordo com seus requisitos de segurança. É possível aplicar critérios de filtro que contenham condições ou consultas do filtro usadas como entradas para uma política de autenticação.

As políticas de acesso de API a seguir são compatíveis com ServiceNow®:

- Políticas de acesso de REST API
- Políticas de acesso de SOAP API

Para obter informações sobre as políticas relacionadas aos processadores de exportação, consulte Política de acesso para Processadores do sistema ou de exportação.

Políticas de acesso de REST API

As políticas de acesso de REST API permitem que você restrinja o acesso aos REST APIs de entrada com base no tipo de autenticação e nos critérios de filtro especificados da política de acesso.

Uma REST API, também conhecida como RESTful API, é um tipo de interface de programação de aplicação (API) que adere às diretrizes do estilo de arquitetura REST. As REST APIs fornecem um alto grau de flexibilidade, tornando-as prevalentes em toda a Web.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os critérios de filtro contém condições ou consultas do filtro que são usadas como entradas de política para uma política de autenticação.

Você pode configurar a Política de bloqueio global padrão ou criar uma política de acesso de API personalizada de acordo com seus requisitos de segurança. Por exemplo, você pode criar uma política de acesso de API personalizada que permite somente o tipo de autenticação OAuth 2.0 de um intervalo especificado de endereços IP. Solicitações de autenticação de outros tipos de autenticação e solicitações de acesso de endereços IP diferentes dos endereços IP especificados são negadas.

Como ativar a política de acesso de REST API

Você pode ativar o plug-in REST API Access Policy (com.glide.rest.policy) se tiver a função de administrador. A aplicação inclui dados de demonstração e instala aplicações e plug-ins relacionados ServiceNow® Store se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os itens a seguir são instalados com a Política de acesso de REST API:

- Plug-ins: com.gilde.auth.profile, com.snc.adaptive_authentication, com.snc.platform.security.oauth
- Tabelas: sys_api_access_policy, sys_auth_profile_mapping, auth_policy_mapping, inbound_auth_profile, std_http_auth.

Para obter mais informações, consulte Autenticação adaptável.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in REST API Access Policy plugin (com.glide.rest.policy) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Como criar um perfil de autenticação

Crie um perfil de autenticação e adicione uma ou mais políticas de autenticação ao perfil. Você também pode configurar os perfis de autenticação **Token de ID** e **Token OAuth** que estão disponíveis por padrão.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode aplicar políticas de autenticação, intervalo de IPs, com base em função, com base em usuário e muito mais com autenticação mútua e autenticação personalizada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso de API** > **Perfis de autenticação de entrada**.
2. Selecione **Novo**.
   O sistema exibe a mensagem. Que tipo de perfil de autenticação?
3. Selecione **Criar perfis de autenticação HTTP padrão**.
4. No formulário, preencha os seguintes campos.

Formulário de perfil de autenticação padrão

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a política de autenticação.
Descrição	Descrição da política de autenticação.
Ativo	Opção para ativar a política de autenticação.
Aplicação	Escopo da política de autenticação.
Tipo	Tipo de autenticação disponível. Você pode selecionar **Autenticação básica**, **Token de ID**, **Autenticação baseada em certificados** ou **OAuth**.
Entidade OAuth	Perfil de entidade OAuth. Esse campo aparece somente quando **Token de ID** ou **OAuth** é selecionado em **Tipo**.

5. Clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
6. Selecione uma política de autenticação na lista e selecione o ícone de salvar .

Nota:
Não selecione "Política de permissão de acesso" ou "Política de negação de acesso". Essas políticas são destinadas somente a logins dos usuários.

Você pode adicionar uma ou mais políticas de autenticação a um perfil de autenticação.

Nota:

Cabeçalho de autenticação [WWW-Authenticate].

Quando a Política de acesso de REST API estiver ativa, o cabeçalho de autenticação exibirá o perfil de autenticação mapeado mais recentemente. Caso você queira que o servidor exiba todos os esquemas de autenticação, use a propriedade glide.security.response.authenticate.header.auth_profile.first_scheme_only e a defina como **falsa**. A resposta é retornada com vários cabeçalhos. Por exemplo:

```
< WWW-Authenticate: BEARER realm="Service-now"
< WWW-Authenticate: BASIC realm="Service-now"
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como criar a política de acesso de REST API

Crie uma política de acesso de API e mapeie um perfil de autenticação para restringir o tipo de autenticação de uma REST API. Por exemplo, você pode criar uma política de acesso de API que permita somente a autenticação de token de ID para uma REST API.

Antes de Iniciar

Certifique-se de criar um perfil de autenticação. Para obter mais informações, consulte Como criar um perfil de autenticação.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso da REST API**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos obrigatórios e envie.



Nota:
Reabra o formulário enviado para preencher campos adicionais.

Políticas de acesso de API

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da política de acesso de API.
Ativo	Opção para ativar a política de acesso de API.
REST API	A REST API à qual a política de acesso é aplicada. Por exemplo, **API de anexos**.
REST API PATH	Caminho da API da REST API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada. Por exemplo, **now/attachment**.
Método HTTP	Método usado para interagir com a API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada.
Versão	Versão da API. Por exemplo, **v1**. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se você quiser criar uma política de autenticação para todas as versões de uma REST API, deverá criar políticas individuais para cada versão.
Recurso	Recurso secundário da REST API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada. Por exemplo, **/now/attachment**.
Tabela	As tabelas às quais a política de acesso à API se aplica. Esta opção se aplica somente a políticas do `Tabela` API.
Aplicação	Escopo da aplicação.
Global	Opção para aplicar a política a todos os métodos, versões e recursos da API.
Aplicar a todos os métodos	Opção para aplicar a política a todos os métodos, versões e recursos da API.
Aplicar a todos os recursos	Opção para aplicar a política a todos ou aos recursos de API.
Aplicar a todas as versões	Opção para aplicar a política a todas ou às versões da API.
Aplicar a todas as tabelas	Opção para aplicar a política a todas as tabelas. Esta opção se aplica somente a políticas do `Tabela` API.
. Anuncie todos os esquemas de autenticação	Determina se `WWW-Authenticate` o cabeçalho inclui todos os esquemas de autenticação configurados. Quando definido como `falso` (padrão), o cabeçalho inclui somente o perfil de autenticação configurado mais recentemente na política. Quando definido como `verdadeiro` , o cabeçalho lista todos os esquemas de autenticação configurados.


Nota:
Para entender mais sobre a priorização da política de acesso de API, consulte Priorização da política de acesso de API.

4. Clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
5. Selecione um perfil de autenticação de entrada na lista e selecione o ícone Salvar .
   Por exemplo, você pode adicionar **Autenticação básica**, **Token de ID**, **Autenticação baseada em certificados**, **OAuth** ou **Autenticação de WSSE**.
   a. Para adicionar um ou mais perfis de autenticação de entrada, selecione **Novo** para criar um novo perfil.
   b. Selecione **Que tipo de perfis de autenticação?**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Criar perfis de autenticação HTTP padrão**
- **Criar perfis de autenticação de WSSE**
- **Criar perfis de autenticação da chave de API**
- **Criar perfis de autenticação de HMAC**



c. Depois de criar o perfil de autenticação, salve o registro.

6. Selecione **Enviar** Para enviar a política de acesso da REST API.

Priorização da política de acesso de API

Saiba mais sobre a lógica de priorização de política se houver várias políticas de acesso de API configuradas para sua instância ServiceNow®.

As políticas de acesso de API são priorizadas com base no tipo de política de REST API definida na sua instância ServiceNow®.

A abordagem é definir pesos diferentes para cada parte da API, como método, recurso e versão.

A política de API é priorizada primeiramente para não global e, em seguida, global. Em outras palavras, uma política de acesso não global sempre substituirá uma política de acesso de API global.

A lógica de priorização é a seguinte:

Priorização

Campos	Prioridade	Lógica da priorização
Método, recurso e versão	1	Se os 3 campos corresponderem à política, então essa política terá a primeira prioridade.
Método + recurso	2	Se os 2 campos corresponderem à política, então essa política terá a primeira prioridade.
Recurso + versão	3	Se os 2 campos juntamente com o campo **Aplicar a todos os métodos** corresponderem à política, então essa política terá a terceira prioridade.
Recurso	4	Se o campo juntamente com o campo **Aplicar a todos os**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Priorização

Campos	Prioridade	Lógica da priorização
		métodos corresponderem à política, então essa política terá a quarta prioridade.
Método + versão	5	Se os 2 campos juntamente com o campo **Aplicar a todos os recursos** corresponderem à política, então essa política terá a quinta prioridade.
Método	6	Se o campo juntamente com o campo **Aplicar a todos os recursos** corresponderem à política, então essa política terá a quinta prioridade.
Versão	7	Se o campo juntamente com os campos **Aplicar a todos os métodos** e **Aplicar a todas as versões** corresponderem à política, então essa política terá a sétima prioridade.
Global e Aplicar a todos os métodos	8	Se o campo **Global** for `verdadeiro` e o campo **Aplicar a todos os métodos** for `falso`, essa política terá a oitava prioridade.
Global e Aplicar a todos os métodos	9	Se o campo **Global** for `verdadeiro` e o campo **Aplicar a todos os métodos** for `verdadeiro`, essa política terá a nona prioridade.

Escopo de autenticação da REST API

Use o escopo de autenticação DA REST API para fornecer acesso a uma REST API específica

Anteriormente, cada token de acesso ou token OIDC está vinculado ao `useraccount` Escopo que tem acesso total às REST APIs do usuário. De Yokohama Versão, para fornecer acesso somente às REST APIs específicas, o. **Escopo de autenticação da REST API** introduzido.

Depois de criar o registro de escopo de autenticação DA REST API, para acessar esta REST API, você deve associar o mesmo escopo de autenticação à entidade OAuth que deve ter acesso a esta REST API. Para uma nova entidade OAuth, o escopo de autenticação padrão está vazio.

Nota:
A menos que você tenha um registro de escopo de autenticação DA REST API, a REST API pode ser acessada por qualquer entidade OAuth válida.

Vincular manualmente o escopo de autenticação na entidade OAuth. . `useraccount` É um escopo especial. Se estiver associado a uma entidade OAuth, ele poderá acessar qualquer

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

API, mesmo que você tenha criado um registro de escopo de autenticação DA REST API com um escopo de autenticação diferente.

Para saber mais sobre como usar o escopo de autenticação de API na nova experiência de integração de entrada, consulte Integrações de entrada.

Nota:

- Depois que o escopo de autenticação DA REST API for habilitado e adicionado ao escopo de autenticação da REST API, todos os tokens OAuth existentes não poderão mais acessar essa API, a menos que o administrador adicione esse escopo de autenticação à entidade OAuth correspondente
- O administrador é responsável por garantir que oauth_entity tenha o escopo de autenticação correto após vincular o escopo de autenticação à REST API.
- Os tokens de acesso OAuth emitidos pela ServiceNow são compatíveis com o escopo de autenticação.
- O token OIDC que não é emitido pela ServiceNow é validado pela ServiceNow.
- O token OIDC tem seu escopo do IdP quando você precisa de um token de ID. Aqui, o escopo de autenticação é para ServiceNow em vez de terceiros (IdP).

Configurações do escopo da REST API

Para configurar o escopo da REST API, execute as seguintes tarefas:

- Crie um escopo de autenticação
- Vincule o escopo de autenticação com a REST API
- Vincule o escopo de autenticação à entidade OAuth
- Execute o fluxo OAuth para obter o token de acesso OAuth
- Use o token de acesso OAuth para fazer a chamada de API

Como ativar o plug-in "REST API Auth Scope"

Você pode ativar o plug-in "REST API Auth Scope" (com.glide.rest.auth.scope) para vincular a entidade OAuth aos escopos de autenticação.

Antes de Iniciar
Instale os seguintes plug-ins:

- OAuth 2.0
- REST API Provider
- Escopo de autenticação
- REST API Scope

Nota:
O plug-in *REST API Scope* é adicionado como parte da versão Tokyo.

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in "REST API auth Scope" (`com.glide.rest.auth.scope`) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Propriedades e tabelas do escopo de autenticação da REST API

O plug-in "REST API Auth Scope" (com.glide.rest.auth.scope) inclui as seguintes propriedades do sistema, tabelas e scripts.

Propriedades do escopo de autenticação da REST API

O escopo de autenticação da REST API adiciona as seguintes propriedades do sistema.

Propriedades

Nome	Descrição
`com.glide.rest.api.auth.scope.check.enable`	Essa propriedade é usada para desativar a verificação do escopo de autenticação no nível de plataforma. Se definido como falso, durante o tempo de execução, a verificação do escopo de autenticação será ignorada, independentemente de estar vinculada ou não à REST API. Por padrão, esta propriedade é definida como verdadeira. Ela é usada quando você deseja reverter para o comportamento da versão anterior.
`com.glide.oauth.token.scope.useraccount`	Essa propriedade é usada somente quando o escopo de autenticação `useraccount` é excluído e adicionado de volta manualmente pelo usuário final. Nesse caso, o ID do sistema para `useraccount` é alterado. É necessário atualizar essa propriedade para o novo "sys_id".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades

Nome	Descrição
	Durante o tempo de execução, o ID do sistema do escopo de autenticação é usado em vez do nome do escopo de autenticação.

Tabelas do escopo de autenticação da REST API

O escopo de autenticação da REST API tem as seguintes tabelas.

Tabelas

Nome	Descrição
Escopo de autenticação (sys_auth_scope)	Essa tabela define o escopo de autenticação que pode ser vinculado à REST API e à entidade OAuth. O nome do escopo de autenticação deve ser exclusivo e global.
Escopo de autenticação da REST API (sys_api_access_scope)	Essa tabela vincula a REST API ao escopo de autenticação.

Como configurar o escopo de autenticação da REST API

Vincule a entidade OAuth a um escopo de autenticação para gerenciar o token para acessar as REST APIs que estão vinculadas ao escopo de autenticação.

Antes de Iniciar
Instale os seguintes plug-ins:

- OAuth 2.0
- REST API Provider
- Escopo de autenticação
- REST API Auth Scope

Nota:
O plug-in *`REST API Auth Scope`* é adicionado como parte da versão Tokyo.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Escopos de autenticação da API** > **Escopo de autenticação da REST API**.
   A página Escopos de autenticação da REST API é exibida.
2. Para configurar um novo Escopo de autenticação da REST API, clique em **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Escopo de autenticação da REST API

Nome	Um nome exclusivo que identifica o Escopo de autenticação da REST API.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ativo	Marque a caixa de seleção para ativar a configuração.
Aplicação	Escopo da aplicação de somente leitura.
REST API	A REST API à qual o escopo de autenticação é aplicado. Por exemplo, a API da tabela.
Escopo de autenticação	Selecione o escopo de autenticação no ícone de pesquisa.
REST API PATH	Caminho da API da REST API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada. Por exemplo, "now/table".
Método HTTP	Método usado para interagir com a API. Selecione o método na lista suspensa. Você pode desabilitar manualmente o campo **Aplicar escopo de autenticação a todos os métodos HTTP nesta API** no formulário para selecionar o método.
Versão da REST API	Versão da API. Por exemplo, v1. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada. Você pode desabilitar manualmente o campo **Aplicar escopo de autenticação a todas as versões nesta API** no formulário para selecionar a versão.
Recurso	Recurso secundário da REST API. Esse campo é preenchido automaticamente com base na REST API selecionada. Por exemplo, "/now/table". Você pode desabilitar manualmente o campo **Aplicar escopo de autenticação a todos os recursos nesta API** no formulário para selecionar os recursos.
Aplicar escopo de autenticação a todos os métodos HTTP nesta API	Quando habilitado, aplica o escopo de autenticação a todos os métodos HTTP na API.
Aplicar escopo de autenticação a todas as versões nesta API	Quando habilitado, aplica o escopo de autenticação a todas as versões na API.
Aplicar escopo de autenticação a todos os recursos nesta API	Quando habilitado, aplica o escopo de autenticação a todos os recursos na API.


4. Clique em **Enviar**.
   Com base na REST API e no escopo de autenticação selecionados, as APIs recuperam informações específicas do escopo.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example: Considere criar três escopos de autenticação da REST API para a API da tabela


O primeiro escopo de autenticação é mapeado para a **API da tabela** com todos os métodos HTTP, versões e recursos habilitados.



O segundo escopo de autenticação é mapeado para a **API da tabela** com todas as versões e recursos habilitados. Mas, neste exemplo, escolhe-se o método **GET** no método HTTP.



O terceiro escopo de autenticação é mapeado para a **API da tabela** sem os métodos HTTP, versões e recursos habilitados. Você escolherá manualmente o método HTTP, a versão e o recurso. Neste exemplo, o método HTTP é **GET**, a versão da REST API é a **mais recente** e o recurso é /now/table/{tableName}.



Se todos esses escopos de autenticação forem criados, você poderá usar o método **GET** com todos os três escopos, mas para os métodos **POST**, **PUT**, **DELETE**ou **PATCH**, somente o **escopo 3** poderá ser usado.

Solução de problemas do escopo da REST API

Ações de solução de problemas podem ajudar a resolver problemas comuns durante a configuração ou execução do escopo da REST API.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solução de problemas

Problema	Ação
A REST API está vinculada ao escopo de autenticação. No entanto, no tempo de execução, não há verificação de escopo de autenticação mesmo usando a autenticação de token do portador.	• Certifique-se de que o registro "sys_api_access_policy" esteja ativo. O tempo de execução ignora registros inativos. • Verifique se a propriedade *com.glide.rest.api.auth.scope.check.enable* está definida como falsa. • Verifique se o token OAuth tem escopo de autenticação useraccount.
A REST API está vinculada a *auth_scope1*, mas o token de acesso que tem *auth_scope2* também pode acessá-la.	• Verifique se este registro está ativo. • Verifique este REST e se há outros registros que tenham as mesmas APIs, mas métodos, versões ou recursos diferentes.
A REST API está vinculada ao escopo de autenticação. No entanto, no tempo de execução, não há verificação de escopo de autenticação para *basicAuth* e *mutualAuth*.	Isso é esperado, já que o escopo de autenticação da REST API se aplica somente ao token de acesso OAuth ou ao token OIDC. Ele não se aplica à BasicAuth, cookie de sessão e autenticação baseada em certificados.
A chamada de REST API retorna 403 ao usar o token de acesso OAuth.	Verifique a mensagem de erro "Escopo de acesso de API necessário ausente". Se encontrado, a verificação do escopo de autenticação falha para esta REST API
A useraccount predefinida foi excluída e não há certeza de que será restaurada.	Exporte useraccount como xml da outra instância e importe-a ou crie uma useraccount e modifique a propriedade do sistema *glide.oauth.token.scope.useraccount* para o registro "sys_id" recém-criado.

Perguntas frequentes

A seguir estão algumas das perguntas frequentes ao usar o escopo de autenticação da REST API:

Um mesmo token OAuth pode ser vinculado a vários escopos de autenticação?

Sim, uma mesma oauth_entity pode ser vinculada a vários escopos de autenticação. Cada token OAuth emitido por essa oauth_entity tem os mesmos escopos de autenticação.

Tokens OAuth diferentes com escopos de autenticação diferentes podem acessar a mesma REST API?

Sim, a mesma REST API pode ser acessada por diferentes escopos de autenticação. Desde que um escopo de autenticação seja correspondido, o escopo de autenticação retornará os resultados.

O token de acesso OAuth com escopo de autenticação useraccount pode acessar REST APIs?

Sim, useraccount tem acesso total ao escopo de autenticação.

O escopo de OAuth do token de acesso OAuth pode ser alterado dinamicamente?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sim, o escopo de autenticação não está codificado com o token de acesso na tabela `oauth_credential`. Em vez disso, durante o tempo de execução o escopo de autenticação é obtido da `oauth_entity` vinculada.

O token OAuth pode manter os mesmos escopos de autenticação após a atualização?

Sim, o escopo de autenticação não mudará após a atualização do token, a menos que o `oauth_admin` modifique o escopo de autenticação vinculado a `oauth_entity`.

O registro de escopo de autenticação `useraccount` predefinido foi excluído. Um novo escopo de autenticação com o nome `useraccount` pode ser criado?

Não é possível criar um novo escopo de autenticação com a mesma `useraccount`. No tempo de execução, ele usa o `sys_id` em vez do nome para fazer a verificação do escopo de autenticação. Modifique a propriedade do sistema ***`glide.oauth.token.scope.useraccount`*** para o registro `sys_id` recém-criado.

Se o administrador modificar o escopo de autenticação vinculado a `oauth_entity`, todos os tokens de acesso OAuth existentes emitidos por esta entidade OAuth também serão alterados?

Sim, o escopo de autenticação não está diretamente vinculado ao token de acesso OAuth. Ele é obtido da `oauth_entity` durante o tempo de execução.

Diferentes tokens de acesso OAuth emitidos pela mesma `oauth_entity` podem ter diferentes escopos de autenticação?

Não, todos os acessos ao token são emitidos pela mesma `oauth_entity` e sempre têm os mesmos escopos de autenticação.

Um usuário pode definir diferentes escopos de autenticação para um endpoint específico?

Não, há uma verificação de restrição exclusiva para um endpoint de REST API específico. No entanto, para o mesmo endpoint de REST API, ele pode ter mais de um escopo de autenticação correspondente.

A verificação de escopo de autenticação também é usada para BasicAuth?

Não, a verificação do escopo de autenticação é apenas para token de acesso OAuth e token OIDC, não é aplicado para ***`basicAuth`*** e ***`mutualAuth`***

Políticas de acesso de SOAP API

As políticas de acesso de SOAP API permitem que você restrinja o acesso aos SOAP APIs de entrada com base no tipo de autenticação e nos critérios de filtro especificados da política de acesso.

As políticas de acesso de SOAP API permitem que você aplique o perfil de autenticação de entrada e as políticas de acesso de API ao SOAP de entrada e às SOAP APIs de script.

Você pode aproveitar políticas de acesso de API ServiceNow, como intervalo de IPs e restrições baseadas em função, para permitir ou proibir chamadas de SOAP API de entrada com base na autenticação.

Como administrador, você pode executar as seguintes ações para aplicar as políticas.

- Ative os plug-ins SOAP API Access Policy e Authentication Profile. Para obter mais informações, consulte Como ativar a política de acesso de SOAP API.
- Crie políticas de acesso de SOAP API e associe essas políticas a um perfil de autenticação. Para obter mais informações, consulte Como criar a política de acesso de SOAP API e Como criar um perfil de autenticação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
As políticas são aplicáveis à API da tabela SOAP ou à SOAP API de script, além do HTTP padrão e do perfil de autenticação WSSE.

- Crie políticas de autenticação, como intervalo de IPs, restrições baseadas em função e associe essa política ao perfil de autenticação. Para obter mais informações, consulte Como criar uma política de autenticação de API.

Como ativar a política de acesso de SOAP API

Para a política de acesso de SOAP API, instale o plug-in SOAP API Access Policy (com.glide.soap.policy).

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O item a seguir é instalado com o plug-in SOAP API Access Policy: Política de acesso ao processador (com.glide.processor.policy)

Plug-in dependente: Perfil de autenticação (com.glide.auth.profile)

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in SOAP API Access Policy (com.glide.soap.policy) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Como criar um perfil de autenticação

Crie um perfil de autenticação e adicione uma ou mais políticas de autenticação ao perfil. Você também pode configurar os perfis de autenticação **Token de ID** e **Token OAuth** que estão disponíveis por padrão.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador


Nota:
Você pode aplicar políticas de autenticação, intervalo de IPs, com base em função, com base em usuário e muito mais com autenticação mútua e autenticação personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso de API** > **Perfis de autenticação de entrada**.
2. Selecione **Novo**.
   O sistema exibe a mensagem. Que tipo de perfil de autenticação?
3. Selecione **Que tipo de perfis de autenticação?**.
   - **Criar perfis de autenticação HTTP padrão**
   - **Criar perfis de autenticação de WSSE**



4. No formulário, preencha os seguintes campos.

Formulário de perfil de autenticação padrão

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a política de autenticação.
Descrição	Descrição da política de autenticação.
Ativo	Opção para ativar a política de autenticação.
Aplicação	Escopo da política de autenticação.
Tipo	Tipo de autenticação disponível. Você pode selecionar **Autenticação básica**, **Token de ID**, **Autenticação baseada em certificados**, **OAuth** ou **WSSE** (no caso de perfil de autenticação WSSE).
Entidade OAuth	Perfil de entidade OAuth. Esse campo aparece somente quando **Token de ID** ou **OAuth** é selecionado em **Tipo**.

5. Clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
6. Selecione uma política de autenticação na lista e selecione o ícone de salvar .

Nota:
Não selecione **Política de permissão de acesso** ou **Política de negação de acesso**. Essas políticas são destinadas somente a logins dos usuários.

Você pode adicionar uma ou mais políticas de autenticação a um perfil de autenticação.

Quando há uma mudança no perfil de autenticação, o cabeçalho de autorização retorna um valor específico das mudanças feitas naquele momento. Para que todos os esquemas de autenticação sejam retornados no cabeçalho "WWW-Authenticate", você deve ativar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

glide.security.response.authenticate.header.auth_profile.first_scheme_only como **falso**. A resposta é retornada com vários cabeçalhos. Por exemplo:

```
< WWW-Authenticate: BEARER realm="Service-now"
< WWW-Authenticate: BASIC realm="Service-now"
```

Como criar a política de acesso de SOAP API

Crie uma política de acesso de API e mapeie um perfil de autenticação para restringir o tipo de autenticação de uma SOAP API. Por exemplo, você pode criar uma política de acesso de API que permita somente a autenticação de token de ID para uma SOAP API.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de criar um perfil de autenticação. Para obter mais informações, consulte Como criar um perfil de autenticação.
- Função necessária: administrador


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso de API** > **Políticas de acesso da API SOAP**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Políticas de acesso de API

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da política de acesso de API.
SOAP API	SOAP API à qual a política de acesso é aplicada. Por exemplo, **API GetProperty**.
Aplicação	Escopo do aplicativo.
Ativo	Opção para ativar a política de acesso de API.

4. Na seção Autenticação de entrada, clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
5. Selecione um perfil de autenticação de entrada na lista e clique no ícone de salvar .
   Por exemplo, você pode adicionar **Autenticação básica**, **Token de ID**, **Autenticação baseada em certificados**, **OAuth** ou **Autenticação de WSSE**.




   a. Para adicionar um ou mais perfis de autenticação de entrada, clique em **Novo** para criar um novo perfil.

   b. Selecione **Que tipo de perfis de autenticação?**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


- **Criar perfis de autenticação HTTP padrão**
- **Criar perfis de autenticação de WSSE**



c. Para criar um perfil de autenticação WSSE, preencha os seguintes campos no formulário.

Perfil de autenticação WSSE

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da política de acesso de API.
Descrição	Descrição do perfil de autenticação.
Aplicação	Escopo do aplicativo.
Ativo	Opção para ativar a política de acesso de API.
Tipo	Autenticação WSSE como perfil de autenticação WSSE (segurança na Web).



d. Depois de criar o perfil de autenticação, salve o registro.

6. Clique em **Enviar** para enviar a política de acesso de SOAP API.

Criar uma política de acesso a API global para proteger as SOAP APIs

Crie uma política única de acesso a API global para proteger todas as SOAP APIs.

Antes de Iniciar

- Função necessária: admin
- Instale o plug-in **Política de Acesso do Processador** (com.glide.processor.policy)
- Certifique-se de criar um perfil de autenticação. Para obter mais informações, consulte Como criar um perfil de autenticação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As etapas a seguir descrevem como criar uma política única de acesso global para proteger todas as SOAP APIs.


Nota:
As políticas definidas nos níveis individuais da SOAP API substituem a política de acesso global no nível do **SOAPProcessor**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Políticas de acesso ao processo**.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de política de acesso de processo

Campo	Descrição
Processador	Nome para identificar a política de autenticação. Por exemplo, selecione **SOAPProcessor** (perfil de autenticação).
Aplicação	Escopo da política de autenticação. Padrão: global
Perfil de autenticação	Tipo de perfil de autenticação. Selecione **Perfil de autenticação SOAP global**.



3. Selecione **Enviar**.

Critérios de filtro para APIs

Os critérios de filtro contém condições ou consultas do filtro que são usadas como entradas de política para uma política de autenticação. As entradas de política são usadas para agrupar um ou mais critérios de filtro e definir as condições da política de autenticação. Por exemplo, um critério de filtro IP define um endereço IP no formato Roteamento entre domínios sem classe (CIDR) ou um intervalo de endereços IP.

Você pode criar critérios de filtro com base no endereço IP do usuário, na função e no grupo de usuários ao qual eles pertencem.

Nota:
Você também usa os critérios de filtro criados a partir do módulo **Autenticação adaptável**. Para obter mais informações, consulte Autenticação adaptável.

Você pode criar critérios de filtro para APIs usando o mesmo processo dos critérios de filtro para autenticação adaptável. Para obter detalhes, consulte Critérios de filtro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Como criar critérios de filtro por IP
- Como criar critérios de filtro por função
- Como criar critérios de filtro por grupo

Políticas de autenticação de API

As políticas de autenticação avaliam as solicitações de autenticação com base nas condições de política especificadas e permitem ou negam o acesso, dependendo dos critérios correspondentes.

Você pode usar a política de bloqueio global interna ou criar uma política de autenticação de acordo com seus requisitos de segurança. A Política de bloqueio global nega as solicitações de autenticação de usuários e APIs com base nos critérios de filtro especificados.

Nota:
Não use ou modifique a Política de permissão de acesso e a Política de negação de acesso. Essas políticas são destinadas somente a logins dos usuários.

Como criar uma política de autenticação de API

As políticas de autenticação permitem que você aplique restrições de acesso nas APIs com base nos critérios de filtro especificados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Política de autenticação de API**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os seguintes campos.

Formulário de política


Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a política.
Descrição	Descrição resumida da política.
Aplicação	Escopo da aplicação.

4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
5. Na guia Entradas de política, selecione **Editar** para adicionar os critérios de filtro existentes.
   Você também pode criar uma nova entrada de política. Para obter mais informações, consulte Criar inputs de política .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


6. Mova um ou mais critérios de filtro da lista Coleção para a Lista de entradas de política.



7. Selecione **Salvar**.
8. Na guia Condições da política, selecione **Nova**.
9. No formulário, preencha os seguintes campos.

Formulário de condições

Campo	Descrição
Rótulo	Nome da condição da política.
Descrição	Descrição resumida da condição da política.
Aplicação	Escopo da aplicação.
Condição	Uma ou mais condições combinadas com o filtro **OR**.



10. Selecione **Enviar**.

Como configurar a política de bloqueio global para APIs

A política de bloqueio global nega as solicitações de autenticação de usuários e APIs com base nas condições de política especificadas. Esta política pode ser usada como uma alternativa ao Controle de acesso de endereços IP.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso de API** > **Política de bloqueio global**.
2. Na guia **Entradas de política**, clique em **Editar**.
3. Selecione um ou mais critérios de filtro na lista **Coleção** e mova-os para a lista **Política de bloqueio global**.
   Você também pode adicionar outros filtros.
4. Na guia **Condições da política**, clique em **Novo**.
5. No formulário, preencha os seguintes campos:

Formulário de condições

Campo	Descrição
Rótulo	Nome para identificar a condição.
Descrição	Descrição da condição.
Condição	Combinação lógica de várias entradas de política (critérios de filtro) para avaliar solicitações de autenticação. Por exemplo, você pode criar condições que permitem somente prestadores de serviços de uma lista de endereços IP confiáveis.

Política de acesso para Processadores do sistema ou de exportação

Capacidade do sistema ou processadores de exportação de aproveitar a política de acesso do processador para proteger todos os endpoints de exportação.

Capacidade de proteger todos os endpoints de exportação e aplicar o perfil de autenticação de entrada e as políticas de acesso do processador em um nível global ou em um nível de instância.

Nota:

- Processadores não públicos, incluindo os processadores de exportação como CSV, PDF etc., são compatíveis com as políticas de acesso.
- Os processadores de script também são compatíveis com as políticas de acesso.

Amostras de casos de uso

- O administrador pode bloquear o processador RSS se não tiver a intenção de usá-lo, aproveitando a política de acesso de API.
- O administrador pode criar um perfil de autenticação com autenticação básica e associar uma política de autenticação que sempre seja avaliada como falsa.

  Por exemplo, crie critérios IP com um intervalo de `0.0.0.0` a `255.255.255.255` (adicione também o espaço de endereço Ipv6) e adicione a condição de política com o operador falso. Dessa forma, as condições da política sempre serão avaliadas como falsas e a política de acesso de API bloqueará o acesso, independentemente da origem da solicitação.

- Permissão de acesso ao processador somente de uma rede confiável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como ativar a política de acesso do processador

Para o processador, instale o plug-in Processor Access Policy (com.glide.processor.policy).

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os itens a seguir são instalados com o plug-in Processor Access Policy:

- Propriedade do sistema: com.glide.auth.profile.supported.processor.list
- Módulo na navegação: políticas de acesso do processador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Processor Access Policy (com.glide.processor.policy) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

O que Fazer Depois

.
Configure o perfil de autenticação para os processadores. Para obter mais informações, consulte Como configurar o perfil de autenticação para processador.

Como configurar o perfil de autenticação para processador

Aplique o perfil de autenticação para os processadores de exportação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Plug-in necessário: Processor Access Policy (com.glide.processor.policy)

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Políticas de acesso de processador**.
2. Para adicionar perfil de autenticação ao processador, clique em **Novo**.
3. No formulário, preencha os seguintes campos.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de política de acesso de processo

Campo	Descrição
Processador	Nome para identificar a política de autenticação. **Nota:** Processadores públicos não são compatíveis. Se um processador não compatível for selecionado, um erro será exibido durante o envio do processador.
Aplicação	Escopo da política de autenticação. Padrão: global
Perfil de autenticação	Tipo de perfil de autenticação. Você pode selecionar **token de ID** ou **token OAuth**.

4. Clique em **Enviar**.
   O perfil de autenticação é aplicado ao processador.

   Por exemplo, o perfil de autenticação OAuth está configurado para o processador CSV. Nesse caso, você precisa usar o token de acesso OAuth para a exportação usando CSV como uma opção de exportação.



Autenticação baseada em certificados

A autenticação baseada em certificados permite autenticar mutuamente logins dos usuários ou solicitações de API de entrada usando certificados de uma autoridade de certificação (CA) confiável.

Nota:
A autenticação baseada em certificados não é compatível com o local e a instância habilitada para edge encryption.

Autenticação baseada em certificados para logins de interface do usuário

Permite que os usuários finais usem os cartões PIV (Personal Identity Verification) ou CAC (Common Access Card) para fazer login em ServiceNow AI Platform ou em Portal de serviços em vez de usar um nome de usuário e uma senha. Para configurar a autenticação mútua para logins de interface do usuário, consulte Como configurar autenticação baseada em certificados.

Depois que a autenticação baseada em certificados for configurada, os usuários finais podem finalizar a configuração e fazer login. Consulte Faça login usando a autenticação baseada em certificados.

Autenticação baseada em certificados para serviços Web de entrada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Autentique solicitações de entrada para SOAP e REST APIs de ServiceNow. Para configurar a autenticação mútua para serviços Web de entrada, consulte Como configurar autenticação baseada em certificados.

Como configurar autenticação baseada em certificados

Configure a autenticação mútua para logins baseados na interface do usuário ou serviços da Web de entrada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Verifique se sua instância está usando um balanceador de carga ADCv2. Para obter mais informações, consulte o artigo de conhecimento da migração do ADCv2. Se sua instância não estiver usando o balanceador de carga ADCv2, entre em contato com Now Support.

Procedimento

Configure a autenticação baseada em certificados para:

- Permitir que os usuários finais façam login com segurança em ServiceNow AI Platform ou em Portal de serviços usando cartões PIV ou CAC. Depois que a autenticação baseada em certificados for habilitada, você poderá registrar automaticamente o certificado PEM ou um administrador poderá mapear o certificado para você. Consulte Faça login usando a autenticação baseada em certificados.
- Habilitar a autenticação mútua para serviços da Web de entrada. Depois que a autenticação baseada em certificados é configurada, o sistema usa os certificados fornecidos para autenticar mutuamente as solicitações de acesso às REST e SOAP APIs de ServiceNow.

Como ativar o plug-in Autenticação baseada em certificado

Você pode ativar o plug-in Autenticação baseada em certificado (com.glide.auth.mutual) para ServiceNow AI Platform se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As tabelas a seguir são instaladas com o plug-in Autenticação baseada em certificado:

- sys_user_certificate
- sys_ca_certificate
- sys_ca_certificate_api_track

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Autenticação baseada em certificado (com.glide.auth.mutual) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Como registrar o certificado CA

Registre certificados raiz ou certificados intermediários para disponibilizá-los para autenticação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação baseada em certificados** > **Cadeias de certificados de CA**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos:

Formulário de certificado de CA de autenticação mútua

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o certificado.
Notificação de expiração	Opção para avisar os usuários quando um certificado está prestes a expirar.
Notificar no vencimento	Lista de usuários a serem notificados quando o certificado expirar.
Aviso emitido antes do vencimento (em dias)	Número de dias em que uma notificação é enviada aos usuários antes que um certificado expire.
Ativo	Opção para ativar o certificado do cliente.
Formato	PEM
Tipo	Tipo de certificado. As opções incluem: ○ **Certificado de CA**: o certificado de CA raiz. Também pode incluir certificados intermediários na cadeia. Os certificados de CA são sincronizados automaticamente com o balanceador de carga. Use esta opção sempre que possível para evitar a perda de um certificado necessário na cadeia. ○ **Certificado intermediário**: um certificado intermediário na cadeia de certificação. Este certificado permanece somente na instância e não é sincronizado com o balanceador de carga. Use esta opção somente se você precisar adicionar um certificado intermediário a uma cadeia existente.
Descrição resumida	Descrição resumida do certificado de cliente do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Durante o carregamento do certificado, os campos de somente leitura **Válido de**, **Expira emDias até o vencimento**, **Emissor**e **Assunto**, e os campos **Cadeia de certificados** e **Certificado PEM** são extraídos e preenchidos automaticamente.

4. Clique em **Enviar**.
5. **Opcional:** Clique em **Validar armazenamentos/certificados** para validar o certificado.

Como mapear um certificado PEM para usuário

Mapeie certificados PEM para usuários para permitir que eles façam login usando cartões PIV ou CAC ou para autenticar solicitações de entrada. Você pode mapear vários certificados PEM para um usuário.

Antes de Iniciar

- Função necessária: administrador
- Verifique se você tem o certificado de Correio eletrônico com privacidade aprimorada (Privacy Enhanced Mail, PEM) do usuário.

Nota:
Após mapear o certificado PEM para a configuração do usuário, a "verificação do certificado" falhará. Isso ocorre porque o certificado PEM não está armazenado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação baseada em certificados** > **Mapeamento de certificado para usuário** e clique em **Novo** .
2. No formulário, preencha os seguintes campos:

Formulário do certificado de cliente do usuário

Campo	Descrição
Nome	Nome do certificado de cliente do usuário.
Notificação de expiração	Opção para avisar os usuários quando um certificado está prestes a expirar.
Aviso emitido antes do vencimento (em dias)	Número de dias em que uma notificação é enviada aos usuários antes que um certificado expire.
Notificar no vencimento	Lista de usuários a serem notificados quando o certificado expirar.
Ativo	Opção para ativar o certificado do cliente.
Usuário	Usuário mapeado para o certificado do cliente. O sistema recebe o certificado do cliente da solicitação de entrada ou do registro do certificado e, em seguida, usa o usuário designado neste campo para iniciar uma sessão para executar a solicitação.
Descrição resumida	Descrição resumida do certificado de cliente do usuário.
Formato	O formato Correio eletrônico com privacidade aprimorada (PEM) é um certificado de Regras de codificação distintas (DER) codificado em base 64.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tipo	Certificado do cliente Este campo é somente leitura.

Nota:
Durante o carregamento do certificado, os campos somente leitura **Válido de**, **Expira em**, **Dias até o vencimento**, **Emissor**e **Assunto** são extraídos e preenchidos automaticamente.

3. Clique no ícone de anexos e carregue o certificado.
4. Clique em **Enviar**.
   O certificado será validado e mapeado para o usuário especificado se o certificado for de uma autoridade de certificação (CA) confiável.

Como configurar as propriedades da autenticação baseada em certificados

Use as propriedades do sistema para habilitar ou desabilitar recursos da autenticação baseada em certificados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação baseada em certificados** > **Propriedades**.
2. No formulário, preencha os campos:

Formulário de propriedades da autenticação baseada em certificados

Propriedade	Descrição
Habilitar autenticação baseada em certificado	Opção para habilitar a autenticação baseada em certificados para logins de interface do usuário e serviços da Web de entrada. Padrão: verdadeiro
Mostrar a opção "Login com PIV/CAC" na tela de login	Exibe a opção **Login com cartão PIV/CAC** na tela de login. Permite que os usuários façam login usando a autenticação baseada em certificados ao usar a interface do usuário. Padrão: falso
Habilitar redirecionamento automático para login baseado em certificados	Determina se o usuário deve clicar em **Login com cartão PIV/CAC** depois de selecionar um certificado registrado e inserir seu PIN. Ative para fazer login automaticamente do usuário depois que ele selecionar um certificado de cliente registrado e inserir seu PIN. Desative para solicitar que o usuário clique em **Login com cartão PIV/CAC** depois de selecionar um certificado de cliente registrado e inserir seu PIN. Padrão: falso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Faça login usando a autenticação baseada em certificados

Depois que o administrador configurar a autenticação baseada em certificados, será possível registrar o certificado do cliente e fazer login usando seu cartão PIV (Personal Identity Verification) ou CAC (Common Access Card).

Registre o certificado do cliente para seu cartão PIV ou CAC

Antes de fazer login em ServiceNow AI Platform Com o seu cartão PIV ou CAC, deve registar o certificado de cliente do seu cartão PIV ou CAC. Se conseguir registrar o certificado do cliente, entre em contato com o administrador. O administrador também pode registrar o certificado do cliente do seu cartão PIV ou CAC.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que a autenticação baseada em certificados esteja habilitada.
- Verifique se um leitor de cartão está conectado ao computador e se o cartão PIV ou CAC está inserido.
- Função necessária: nenhuma


Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se precisar de um administrador para registrar seu certificado de cliente, consulte Como mapear um certificado PEM para usuário.

Procedimento

1. Faça login à ServiceNow AI Platform usando seu nome de usuário e senha.
2. Clique no seu nome no **Menu do usuário** e selecione **Perfil**.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Registrar certificado de cliente**.

   A seguinte mensagem será exibida se um certificado válido estiver disponível:




4. Clique em **Registrar**.

   A seguinte mensagem será exibida depois que o registro for bem-sucedido:

   O certificado PIV/CAC foi registrado e vinculado à conta do usuário com sucesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Na próxima vez em que você fizer login em ServiceNow AI Platform, Você pode fazer login usando seu cartão PIV ou CAC. Para obter mais informações, consulte Faça login em ServiceNow AI Platform usando o cartão PIV ou CAC.

Faça login em ServiceNow AI Platform usando o cartão PIV ou CAC

É possível fazer login com seu cartão PIV ou CAC em vez do nome de usuário e senha quando a autenticação baseada em certificados estiver habilitada em ServiceNow AI Platform.

Antes de Iniciar

- Função necessária: nenhuma
- Certifique-se de que a autenticação baseada em certificados esteja habilitada.
- Certifique-se de que um leitor de cartão PIV ou CAC esteja conectado ao seu computador.
- Certifique-se de que um certificado de cliente do seu cartão PIV ou CAC esteja mapeado até você. Para obter mais informações, consulte Como registrar o certificado CA.

Procedimento


1. Insira seu cartão PIV ou CAC no leitor de cartão.
2. Navegue até sua instância em um navegador.
   O navegador solicita um PIN para o cartão PIV ou CAC.
3. Insira o PIN do seu cartão PIV ou CAC no prompt do navegador.

   Nota:
   Se esquecer o PIN, entre em contato com o administrador.

4. Se um PIN correto for inserido, o navegador exibirá um aviso para selecionar um certificado.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Selecione um certificado no prompt do navegador.

   Se o certificado for válido e mapeado até você, você será redirecionado para a página de login.



6. Clique no botão **Fazer login com cartão PIV/CAC**.

   Para fazer logout do ServiceNow AI Platform Você deve remover o PIV ou CAC do leitor de cartão e fechar o navegador.

Gerenciamento de certificados de clientes

Exiba e exclua certificados de cliente associados à sua conta.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que a autenticação baseada em certificados esteja habilitada.
- Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Faça login à ServiceNow AI Platform usando seu nome de usuário e senha.
2. Clique no seu nome no **Menu do usuário** e selecione **Perfil**.



3. Em **Links relacionados**, clique em **Gerenciar certificados de clientes**.
   A tabela certificados de cliente do usuário [sys_user_certificate] é aberta e exibe os certificados associados à sua conta.
4. Exiba ou exclua os certificados associados à sua conta.

URLs de instância personalizadas

É possível habilitar sua instância ServiceNow para ser acessível a partir de Uma URL personalizada ou da marca da empresa.

Visão geral da URL personalizada

É possível usar URLs personalizadas para permitir que a instância ServiceNow seja acessível a partir de um ou mais URLs personalizadas ou de marca da empresa.

URLs personalizadas podem ser associados a um portal específico. Por exemplo, o administrador pode definir http://support.acme.com para o portal CSM e http://hr.acme.com para o portal de RH. Nessa situação, é necessário redirecionar os usuários para diferentes IdPs para autenticação com base na URL personalizada que estão acessando.

Importante:

- Não crie uma URL personalizada com mais de 100 domínios por instância.
- Você deve excluir o registro de URL personalizada da instância de ServiceNow primeiro, depois excluir todas as entradas de servidor de nomes de domínio (DNS) do servidor DNS.
- Qualquer exclusão de entrada DNS do Servidor DNS antes da exclusão do registro de URL personalizada da instância de ServiceNow resultaria no bloqueio da exclusão de outros registros de URL personalizada correspondentes de ServiceNow.

Em Tokyo, é possível permitir que os usuários redirecionem automaticamente para IdPs especificados definidos no registro de URL personalizada.

Nota:
URLs personalizadas não estão disponíveis para clientes no local ou instâncias de desenvolvedor. Além disso, o URL deve ser voltado para o público.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Somente o proprietário do domínio de nível superior (TLD) ou qualquer subdomínio pode configurar a URL personalizada para um subdomínio DNS. Por exemplo, sua instância pode ter o seguinte URL designado e URLs personalizadas adicionais:

Exemplo de URL personalizada

URLs de exemplo	Uso
https://acme.service-now.com	O nome do domínio inicial da Acme que acompanha a instância ServiceNow.
https://support.acme.com	Uma URL personalizada que se associa à sua instância ServiceNow. Este URL é conhecido como um alias (CNAME) do nome do domínio inicial.
https://US-support.acme.com	Uma URL personalizada secundário associado a um portal de serviços em sua instância. Sua instância pode oferecer suporte a vários URLs personalizadas para o mesmo portal de serviços.

Considerações para URLs personalizadas fora da sua instância

Antes de associar Uma URL personalizada, é preciso ter (ou comprar) um URL por meio de um provedor de domínio. Também há configurações específicas necessárias antes de criar e associar Uma URL personalizada à sua instância.

Configurações de URL personalizadas

Itens de configuração	Descrição
Defina o CNAME com o provedor	O registro CNAME deve ser definido como o URL da instância ServiceNow.
Determine seu status de VIP dedicado	O status de VIP.

Nota:
Ao excluir ou atualizar registros CNAME que apontam para sua instância, é necessário seguir esta sequência para evitar registros pendentes na instância. Primeiro, exclua os registros CNAME da sua instância e, em seguida, remova ou atualize a configuração CNAME no seu provedor DNS.

Ativação de URLs personalizadas

Habilite a configuração de URLs personalizadas em sua instância ServiceNow. Você pode ativar o plug-in URL personalizadas (com.snc.customurl) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**.
2. Encontre e clique no plug-in **URL personalizada**.

Nota:
Não selecione o plug-in **URL personalizada - Interna**, que é um componente interno das APIs de URL personalizada com script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No registro de URL personalizada, clique no link relacionado **Ativar/Reparar** .
4. Na janela Ativação do plug-in, clique em **Ativar**.
   Quando a janela Ativação do plug-in for reaberta com uma mensagem de que o plug-in está ativado, clique em **Fechar e recarregar formulário** para permanecer neste formulário.
5. Na lista relacionada Arquivos de plug-in, localize a seguinte propriedade e altere o valor da configuração:

Opção	Descrição
glide.customurl.enabled	Para habilitar URLs personalizadas, defina o valor como **Verdadeiro**. Por padrão, esta propriedade é definida como **Falso**, o que significa que você não pode associar uma URL personalizada. **Nota:** Para desabilitar esse recurso, defina essa propriedade novamente como **Falso**.

6. Clique em **Atualizar**.

Definição de Uma URL personalizada como o URL da instância

Adicione Uma URL personalizada à configuração da sua instância para ser usado em vez do URL ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

É preciso ativar o plug-in URL personalizada e ter comprado ou registrado um URL antes de adicionar a URL personalizada à sua instância.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **URL personalizada** > **Custom URLs**.
2. Você deve:
   - Clicar em **Novo** para associar um novo nome do domínio à sua instância.
   - Selecionar Uma URL personalizada já configurado para ser definido como o URL da sua instância.
3. Preencha os campos se necessário:

Campos de URL personalizada

Campo	Descrição
Nome do domínio	Nome do domínio totalmente qualificado (FQDN) da URL personalizada. O FQDN é um redirecionamento CNAME criado no registro do servidor de nomes para o domínio personalizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Por exemplo, no servidor de nomes para acme.com, é possível criar uma entrada: `support.acme.com 300 IN CNAME acme.servicenow.com`
É URL da instância	Marque a caixa para habilitar este URL personalizada para todos os URLs de saída. Somente Uma URL personalizada ativo pode ser o URL da instância. Para habilitar esta configuração para Uma URL personalizada, clique em **Definir como URL da instância** no registro do URL. Todos os URLs personalizados anteriores são removidos.
Status	Status do registro da URL personalizada. Se o status for **Ativo**, a URL personalizada estará provisionado e pronto para uso.
Portal de serviços	O portal de serviços a ser usado para o redirecionamento de usuários para sua instância usando a URL personalizada.
Provedor de identidade	O provedor de identidade para a URL personalizada permite que você permita que os usuários redirecionem automaticamente para IdPs especificados definidos no registro de URL personalizada.

Uma URL personalizada deve ser ativado em sua instância em até seis horas.

Nota:

- Você deve excluir o registro de URL personalizada da instância de ServiceNow primeiro, depois excluir todas as entradas de servidor de nomes de domínio (DNS) do servidor DNS.
- Qualquer exclusão de entrada DNS do Servidor DNS antes da exclusão do registro de URL personalizada da instância de ServiceNow resultaria no bloqueio da exclusão de outros registros de URL personalizada correspondentes de ServiceNow.

URL personalizada com provedor de identidade

Defina seu URL personalizada com o provedor de identidade para permitir que o usuário faça login com seu IdP.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **URL personalizada** > **Custom URLs**.
2. Clique em **Nova**.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Forneça os detalhes do IdP no campo **Provedor de identidade**.
   Para obter informações sobre outros campos, consulte Definição de Uma URL personalizada como o URL da instância.



4. Clique em **Criar**.

   O registro é criado e exibido na página da URL personalizada.



   Quando a URL personalizada é acessado, o usuário é redirecionado para o provedor de identidade configurado. Nesse caso, ao acessar o snowtest.com, o usuário é conduzido até a **Central do funcionário**e, em seguida, redirecionado para o Google provedor de identidade.

   Nota:

   - Se o campo Portal de serviços estiver vazio e o campo Provedor de identidade estiver definido, quando acessar a URL personalizada, o usuário será conduzido diretamente para o provedor de identidade configurado.
   - Se Portal de serviços e o campo Provedor de identidade estiverem definidos, quando acessar a URL personalizada com o Portal de serviços definido, o usuário será conduzido até o provedor de identidade configurado.
   - Se Portal de serviços e o campo Provedor de identidade estiverem definidos, quando acessar a URL personalizada com o portal diferente não definido, o usuário será conduzido para o provedor de identidade de redirecionamento automático se configurado na instância.

5. Use as credenciais para fazer login na aplicação.

Informações do trabalho do datacenter da URL personalizada

Cada URL personalizada associada à sua instância tem um trabalho de datacenter da ServiceNow correspondente que é executado e mostra informações de URL pertinentes à sua instância conforme descrito na tabela.

Campo Trabalho	Descrição
ID do trabalho	ID exclusivo do trabalho que verifica o domínio da URL personalizada.
Última execução em	Data e hora da última execução do trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo Trabalho	Descrição
Carga	Lista de domínios/URLs personalizadas enviados ao datacenter para o provisionamento de CERT
Contagem de pesquisas	Número de vezes que os resultados foram pesquisados para este trabalho.
Resultado	Verifica e valida cada domínio ou URL personalizada enviados em uma carga.
Status	Status do trabalho do datacenter.

Como gerar metadados de SP para instalações de URL personalizada de SAML/SSO

Uma instalação de SAML ou SSO precisa dos metadados de SP gerados para o IdP antes que a instância da URL personalizada seja gerada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

O IdP precisa de metadados do SP para que a instância seja autenticada e encaminhe solicitações.

Nota:
Adicionar o URL do serviço de asserção ao consumidor (URL de login do SP) pode ser diferente para cada IdP (Azure, ADFS ou Okta).

Procedimento

1. Escolha o plug-in SSO instalado:

Opção	Descrição
SSO Multiprovedor	Navegar até **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**. Escolha um IdP e clique no botão **Gerar metadados**. A integração gera automaticamente os metadados do SP da instância a partir das configurações de propriedade do sistema.
SAML 2 SSO	Navegar até **Single Sign-on do SAML 2** > **Meta dados**. A integração gera automaticamente os metadados do SP da instância a partir das configurações de propriedade do sistema.

2. Copie os metadados do SP na caixa de texto.

Por exemplo:

```
<EntityDescriptor xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
 entityID="https://yourinstance.service-now.com">
  <SPSSODescriptor AuthnRequestsSigned="false" WantAssertionsSigned="true"
 protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
  <SingleLogoutService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect"
 Location="https://yourinstance.service-now.com/navpage.do" />

 <NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress</NameIDFor
mat>
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
 <AssertionConsumerService isDefault="true" index="0"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
Location="https://yourinstance.service-now.com/navpage.do" />
 <AssertionConsumerService index="1"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
Location="https://yourinstance.service-now.com/consumer.do"/>
</SPSSODescriptor>
</EntityDescriptor>
```

3. Forneça os metadados do SP da instância para o IdP.
   Por exemplo, SSOCircle permite que um usuário forneça os metadados do SP online.
4. **Opcional:** Para configurar URLs personalizados no Azure:
   a. Navegue até **Registros de apps**.
   b. Selecione **Todos os apps** no menu.
   c. Selecione o **app ServiceNow**.
   d. Clique em "Configurações" para configurar a URL.
5. **Opcional:** Para configurar URLs personalizadas no Okta:
   a. Crie duas aplicações do diretório universal Okta da ServiceNow.
   b. Uma aplicação Okta para a URL da instância "service-now.com".
   c. Uma aplicação Okta para a URL personalizada.

   Nota:
   - Desabilite a opção **Desabilitar autenticação forçada** na configuração do Okta para que a **Testar conexão** seja executada.
   - Para testar o registro do provedor de identidade associado ao URL base, faça login na instância com a URL base.
   - Para testar o provedor de identidade associado à URL personalizada, faça login na instância com a URL personalizada.
6. **Opcional:** Para usar a autenticação OAuth, configure o URL de redirecionamento como todos os URLs personalizados registrados na configuração do endpoint da aplicação OAuth para as aplicações de cliente externos.
   O URL de redirecionamento é sinônimo do URL de retorno de chamada para o qual o servidor de autorização faz o redirecionamento.
7. **Opcional:** Para usar o serviço Google reCAPTCHA, configure um par de chaves de API.

Erros e correções de URL personalizada

Uma lista de erros comuns e correções associadas para uma configuração ou configuração de URL personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros durante a configuração

Mensagem de erro	Correção
Não é possível criar Uma URL personalizada. Tente novamente mais tarde.	Pode haver um problema fora do seu controle que interfira na criação da URL personalizada. Faça a execução em um horário diferente antes de entrar em contato com o suporte. **Nota:** Em geral, são necessários 30 minutos para criar Uma URL personalizada. Se levar mais tempo, entre em contato com https://support.servicenow.com/now?draw=case.
Não foi possível enviar sua nova solicitação da URL personalizada porque há outra solicitação para a sua instância em andamento.	Verifique o status dos trabalhos de URL personalizada antes de enviar uma nova solicitação.
Você deve limpar as seguintes propriedades antes que o URL da instância possa ser definido: Glide Proxy, Glide Servlet.	
O provisionamento de <custom_domain> ainda está em andamento. Este processo pode levar até X horas. O administrador da instância receberá uma notificação quando este processo for concluído.	Depois que o provisionamento em uma instância for iniciado para Uma URL personalizada, será preciso aguardar a conclusão do processo antes que o status mude.
<custom_domain> agora está definido como o novo URL da instância. <base.service-now.com> ainda está em serviço, mas todos os novos URLs, como nas notificações, usarão <custom_domain>.	Somente um URL pode ser designado como o URL da instância. Os outros URLs associados à sua instância podem estar ativos, mas somente o URL da instância pode usar notificações.
a URL personalizada <custom_domain> está definido para ser removido imediatamente da configuração da instância e revertido para <base.service-now.com>. <custom_domain> dá continuidade a uma associação a esta instância desde que o registro CNAME esteja definido no seu DNS.	Esta mensagem confirma que você pretende mudar a URL personalizada. Ao aceitar esta confirmação, você inicia a mudança do URL para sua instância. Qualquer URL na sua lista de nomes de domínio, como Uma URL personalizada, pode estar ativo, a menos que você o remova do registro CNAME no seu provedor.
Não é possível modificar glide.servlet.uri. Esta propriedade é definida pelo URL personalizada.	
Não é possível modificar glide.proxy.host. Esta propriedade é definida pelo URL personalizada.	
O registro CNAME para <custom_domain> não aponta para <base.service-now.com>.	A configuração no lado do provedor de URL não está correta. Verifique sua configuração no registro CNAME.
Registro CNAME ausente para <custom_domain>.	O registro CNAME deve ser configurado no seu provedor de URL antes que a URL personalizada possa ser definido para sua instância.

Saídas de instalação

Saídas de instalação são personalizações que saem do Java para chamar um script antes de retornar ao Java.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A funcionalidade descrita aqui requer a função de **administrador**.

Saídas de instalação disponíveis

Navegar até **Definição do Sistema** > **Saídas de Instalação**. Alguns nomes de saída da instalação (Login, Logout, ValidatePassword, ExternalAuthentication) são reservados e não podem ser alterados. Outras saídas de instalação podem substituí-las por um script personalizado que substitui o script na saída de instalação padrão.

As seguintes saídas de instalação estão disponíveis no sistema de base:

Saída de instalação	Descrição
Login	Usa um par de nome de usuário e senha e autentica com o objeto de usuário
Logout	Conduz o usuário à página de boas-vindas ao fazer o logout; pode ser substituído por LogoutRedirect
LogoutRedirect	Leva o usuário a um URL especificado após o logout
ExternalAuthentication	Autentica usando cabeçalho, parâmetro ou cookie; pode ser substituída por DigestSingleSignOn e PGPSingleSignOn
DigestSingleSignOn	Autentica usando cabeçalho, parâmetro ou cookie e descriptografa a codificação Digest
PGPSingleSignOn	Autentica usando cabeçalho, parâmetro ou cookie e descriptografa a codificação PGP
ValidatePassword	Ativa por padrão, começando com a versão Helsinki; permite que os clientes definam sua própria validação de senha; pode ser substituída por ValidatePasswordStronger
ValidatePasswordStronger	A senha deve ter pelo menos 8 caracteres e conter um dígito, uma letra maiúscula e uma letra minúscula.
GetIntegrationSessionTimeout	Implementa o comportamento de tempo limite da sessão de integração padrão.

Modificações de login

A modificação a seguir da saída de instalação de **Login** define o valor de tempo limite de cada sessão do usuário conforme o usuário faz login. Neste exemplo específico, se o nome de usuário for *admin*, a sessão será definida como tempo limite em 30 segundos.

```
gs.include("PrototypeServer");

var Login = Class.create();
Login.prototype = {
 initialize : function() {
 },

      process : function() {
        // the request is passed in as a global
        var userName = request.getParameter("user_name");
        var userPassword = request.getParameter("user_password");

        var authed = GlideUser.authenticate(userName, userPassword);
        if (authed) {
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
        // ************************************************************
        // customization - if the userName == admin, set the session
        // timeout to be 30 seconds. You can implement your own
        // session timeout algorithm here by checking to see if a user
        // belongs to a certain group or has a certain role.
        // Values of setMaxInactiveInterval exceeding 1440 minutes are
        // treated as one day (1440 minutes).

       if (userName == "admin") {
          request.getSession().setMaxInactiveInterval(30);
        }
        // ************************************************************
        return GlideUser.getUser(userName);
      }

      this.loginFailed();

      return "login.failed";
    },

    loginFailed : function() {
      var message = GlideSysMessage.format("login_invalid");
      var gSession = GlideSession.get();
      gSession.addErrorMessage(message);

      var userName = request.getParameter("user_name");
      EventManager.queue("login.failed", "", userName, "");
    }

}
```

O tempo limite da sessão também pode ser definido de acordo com o endereço IP.

```
gs.include("PrototypeServer");

var Login = Class.create();
Login.prototype = {
 initialize : function() {
 },

    process : function() {
      // the request is passed in as a global
      var userName = request.getParameter("user_name");
      var userPassword = request.getParameter("user_password");

      var authed = GlideUser.authenticate(userName, userPassword);
      if (authed) {

      // ************************************************************
      // customization - if the user is logging in from a particular IP
      // range starting with XXX.XXX you can implement your own
      // session timeout algorithm here by checking the login IP
      //
      // Values of setMaxInactiveInterval exceeding 1440 minutes are
      // treated as one day (1440 minutes).

      var clientIP = gs.getSession().getClientIP().toString();
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
        // if client IP starts with specified range
        if (clientIP.indexOf('XXX.XXX') == 0) {
          // set to 10 hours
          request.getSession().setMaxInactiveInterval(60 * 60 * 10);
        }
        // ************************************************************

          return GlideUser.getUser(userName);
        }

        this.loginFailed();

        return "login.failed";
      },

      loginFailed : function() {
        var message = GlideSysMessage.format("login_invalid");
        var gSession = GlideSession.get();
        gSession.addErrorMessage(message);

        var userName = request.getParameter("user_name");
        EventManager.queue("login.failed", "", userName, "");
      }

}
```

Tópicos relacionados

Autenticação baseada no intervalo de IP

Uma maneira de proteger uma aplicação baseada na Web é restringir o acesso com base no endereço IP.

Você pode bloquear o acesso a um endereço específico ou a um intervalo de endereços que você suspeita que pertençam a indivíduos mal-intencionados. A instância permite que você controle o acesso por endereço IP.

Nota:
Use a política de contexto de pré-autenticação Autenticação adaptável (AA) para aplicar autenticações e restrições baseadas em IP a recursos adicionais. Para obter mais informações, consulte Autenticação adaptável.

Observações e limitações:

- O sistema não permitirá que você se bloqueie, portanto, se tentar adicionar uma regra de modo que seu endereço atual seja bloqueado, o sistema o avisará e recusará a inserção.
- Se você estiver dentro de uma intranet corporativa, tenha muito cuidado ao configurar suas regras de IP. O endereço IP que você vê no seu próprio computador (como 10.10.10.25) geralmente não tem nenhuma relação com o endereço IP com que você realmente aparecerá na Internet. Sua empresa provavelmente usará proxies e/ou NATs em seu endereço em um conjunto previsível de endereços de saída, sobre os quais você provavelmente precisará consultar sua equipe de rede.
- Um usuário cujo acesso é restrito com base em uma regra de acesso obtém um erro 403 em seu navegador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Usuários restritos não usam transações, semáforos ou contagem para qualquer contagem de recursos do servidor.
- Este recurso não substitui suas regras de controle de acesso existentes se, por exemplo, você estiver executando uma VPN em nosso datacenter. É uma verificação adicional que deve ser cumprida, além de quaisquer controles de acesso que possamos ter configurado no seu PIX.
- Permita que regras sempre superem regras de negação Portanto, se um endereço for permitido (por uma regra) e negado (por uma segunda regra), ele será, de fato, permitido.
- Asteriscos e blocos CIDR não são compatíveis no momento.
- Em relação aos endereços de proxy encaminhados, as regras de permissão são aplicadas a cada endereço na cadeia e as regras de negação são aplicadas a cada endereço na cadeia se nenhuma das regras de permissão corresponder.
- A Autenticação baseada no intervalo de IP pode afetar a transferência de conjuntos de atualizações. Se o controle de acesso ao endereço IP estiver habilitado na instância de origem, adicione os endereços IP de todos os nós da aplicação que oferecem suporte à sua instância como exceções.

Nota:
Para encontrar as informações de IP da instância, faça login em ServiceNow NOW Support E Pesquisar **Minhas informações de IP** item do catálogo de serviços.

Nota:
Para aprender mais sobre as propriedades `com.snc.ipauthenticator` e `glide.ip.authenticate.strict`, que restringem o acesso da instância a intervalos de IP específicos, consulte os seguintes tópicos nas Configurações de proteção de segurança da instância:

Plug-in Restringir acesso a intervalos de IP específicos [Atualizado na Central de segurança 1,3]

Controle de acesso ao endereço IP

Aplique um controle de acesso IP ao tráfego de saída, tráfego de entrada ou tráfego bidirecional. O sistema bloqueará um endereço IP somente se existir uma regra de negação correspondente e nenhuma regra de permissão correspondente existir. Por padrão, não há restrições de acesso à sua instância.

Antes de Iniciar

Nota:
Use a política de contexto de pré-autenticação da Autenticação adaptável (AA) para impor autenticações e restrições baseadas em IP para recursos adicionais. Para obter mais informações, consulte Autenticação adaptável.

Função necessária: administrador

Aviso:
O Controle de endereço IP está configurado somente para IPs externos e não bloqueará endereços IP internos da ServiceNow.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Controle de Acesso de Endereços IP** Para ver uma lista de seus controles de acesso IP.
   Pode ser necessário ativar o plug-in Autenticação baseada no intervalo de IP [com.snc.ipauthenticator].
2. Preencha o formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Para encontrar as informações de IP da instância, faça login em ServiceNow NOW Support E Pesquisar **Minhas informações de IP** item do catálogo de serviços.

Campo	Descrição
Tipo	Tipo de regra de controle de acesso a ser incluída. ○ *Permitir*: qualquer endereço IP neste intervalo pode interagir com esta instância. ○ *Negar*: qualquer endereço IP neste intervalo não pode interagir com esta instância, a não ser que esteja listado na regra Permitir. Além disso, ao adicionar regras de negação, você não pode negar seu próprio endereço IP público ou sua instância não atualizará uma regra de negação. **Nota:** Para oferecer suporte a manutenção, upgrades e Suporte e atendimento ao cliente, alguns IPs internos da ServiceNow não podem ser bloqueados por regras de negação.
Direção	Direção da regra de controle de acesso IP. ○ **Entrada**: permite ou nega transações de entrada. Essas são transações iniciadas fora da sua instância. ○ **Saída**: permite ou nega transações de saída. Essas são transações iniciadas dentro da sua instância. ○ **Bidirecional**: permite ou nega transações de entrada e saída.
Ativo	Quando selecionado, o formulário está ativo.
Descrição	Descrição do controle de acesso.
Início do intervalo	Intervalo inicial de endereços IP a serem permitidos ou negados. **Nota:** Essas regras também afetam a transferência de conjuntos de atualizações. Para garantir que o controle de acesso de endereços IP não cause falha nos conjuntos de atualizações, adicione a instância de destino como uma exceção.
Término do intervalo	Intervalo final de endereços IP a serem permitidos ou negados. **Nota:** Para limitar o acesso somente a endereços VPN específicos, insira um Intervalo de negação de **0.0.0.0** a **255.255.255.255** no campo **Negar** e insira somente os intervalos VPN específicos permitidos.

3. Clique em **Enviar**.

Encontrar endereços IP negados

Encontre endereços IP negados nos arquivos de log do nó da instância

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As entradas de log para o endereço IP bloqueado aparecem da seguinte forma: `2015-10-21 18:37:43 (175) http-30 WARNING *** WARNING *** Security restricted: Access restricted (xx.xx.xxx.xxx not authorized)`.

Nota:
Os endereços IP negados são os arquivos visíveis de log do nó da instância, que não podem ser vistos nos logs do sistema.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Logs do sistema** > **Utilitários** > **Navegador de arquivos de log de nó.**.
2. Pesquise os logs por critérios, como período de tempo e mensagem.
3. Você também pode baixar arquivos de log quando souber qual log está procurando, navegando até **Logs do sistema** > **Utilitários** > **Download de arquivo de log do nó**.

Integração do Lightweight Directory Access Protocol

Uma integração LDAP permite que sua instância use seu servidor LDAP existente como origem primária de dados do usuário.

Os administradores se integram a um diretório LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) para simplificar o processo de login do usuário e automatizar tarefas administrativas, como a criação de usuários e a atribuição de funções a eles. Uma integração LDAP permite que seu sistema use seu servidor LDAP existente como origem primária de dados do usuário. Normalmente, uma integração LDAP também faz parte de uma implementação Single Sign-on.

A integração usa as credenciais da conta de serviço LDAP para recuperar o nome diferenciado (DN) do usuário do servidor LDAP. Dado o valor de DN do usuário, a integração é religada LDAP com o DN e a senha do usuário. A senha que o usuário insere está contida inteiramente na sessão HTTPS. A integração nunca armazena senhas LDAP.

A integração usa uma conexão somente leitura que nunca grava no diretório LDAP. A integração apenas consulta informações e, em seguida, atualiza seu banco de dados interno conforme necessário.

Nota:
Para obter informações detalhadas sobre como configurar a integração, consulte Configuração de integração LDAP.

Nota:
Se sua instância estiver usando uma integração LDAP e as configurações do Active Directory exigirem que os usuários redefinam suas senhas após o login, os usuários não poderão fazer login na instância. A instância não pode alterar a senha do Active Directory de nenhum usuário.

Recursos de integração LDAP

Os recursos de integração LDAP incluem o seguinte.

Atualização agendada LDAP

Uma verificação agendada do servidor LDAP geralmente é executada uma vez por noite. Ela consulta todos os atributos de registros do usuário aplicáveis

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e os compara com a conta em nossos servidores. Se houver uma diferença, modificaremos nosso registro de usuário com o atributo alterado. A carga imposta ao servidor LDAP durante a atualização depende de quantos registros são consultados e do número de atributos que estão sendo comparados. Recomendamos que atualizações sejam Agendadas fora dos horários de pico. Operações extensas de atualização podem afetar outras operações Agendadas, como a execução de relatórios, e devem ser planejadas de modo a minimizar conflitos.

Ouvinte LDAP

O ouvinte LDAP é a nossa versão de uma consulta persistente (ou pesquisa persistente). Emitimos uma consulta permanente para mudanças feitas no servidor LDAP e ouvimos constantemente em busca de uma resposta. Supondo que seu servidor suporte uma pesquisa persistente, todas as alterações feitas em qualquer uma das suas contas LDAP aplicáveis são retornadas ao ouvinte LDAP e enviadas para sua instância em aproximadamente 10 segundos. Esta é uma ferramenta extremamente útil que permite obter uma cópia quase em tempo real dos detalhes da conta de seus usuários, sem a necessidade de esperar pela próxima atualização agendada.

Login LDAP sob demanda

Depois que uma integração LDAP é estabelecida, a instância pode permitir que novos usuários façam login no sistema, mesmo que eles ainda não tenham uma conta. Quando um novo usuário tenta fazer login na instância, a integração verifica se ele tem uma conta. Se não encontrar uma conta de usuário existente, a integração consultará automaticamente o servidor LDAP para obter o nome de usuário inserido. Se uma conta LDAP correspondente for encontrada, a integração tentará autenticar com a senha inserida pelo usuário. Se a senha for válida, a instância criará uma conta para o usuário, preencherá a conta com todas as informações LDAP aplicáveis e fará o login do usuário na instância.

O login sob demanda usa o mapa de transformação de importação de usuário LDAP. Para obter mais informações sobre os requisitos do mapa de transformação, consulte Mapas de transformação LDAP.

Preenchimento de dados LDAP

Nota:
A funcionalidade descrita nesta integração não está disponível por padrão. Esta integração envolve personalização pós-implantação realizada por um administrador experiente ou ServiceNow consultores de serviços profissionais.

Uma integração com os servidores LDAP permite que você preencha de forma rápida e fácil o banco de dados da instância com registros de usuário do banco de dados LDAP existente. Para evitar inconsistências de dados, você pode criar, ignorar ou omitir os registros de entrada LDAP.

Você também pode limitar os dados importados pela integração, especificando atributos LDAP para importar somente os dados que deseja expor para uma instância. Normalmente, os atributos LDAP especificados por você se tornam parte do mapa de transformaçãoda integração. Se você não especificar nenhum atributo LDAP, a integração importará todos os atributos de objeto disponíveis do servidor LDAP. A instância armazena dados LDAP importados em tabelas de conjunto para importação temporária. Consequentemente, quanto mais atributos você importar, maior será o tempo de importação. Para obter mais informações, consulte Especificar os atributos LDAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Autenticação LDAP

Use a autenticação LDAP para obter acesso usando credenciais LDAP.

Quando um usuário insere credenciais de rede na página de login:

1. A instância passa as credenciais para que um servidor LDAP encontre a instância.
2. Com RDNs, ela valida a cadeia de caracteres DN do usuário. Ela somente fornece validação se pelo menos uma das configurações de OU LDAP com `table = sys_user` tiver um RDN configurado.
3. O servidor LDAP responde com uma mensagem de autorização ou negativa de autorização usada pelo sistema para determinar se o acesso deve ser concedido.

Ao fazer uma autenticação contra o servidor LDAP, os usuários acessam a plataforma com as mesmas credenciais que usam para outros recursos internos em seu domínio de rede. Além disso, é possível reutilizar qualquer senha e política de segurança existentes que já estejam em vigor. Por exemplo, o servidor LDAP pode já ter políticas de expiração de senha e bloqueio de conta.

Ao habilitar o LDAP, o sistema atualiza os registros do usuário com esses campos.

Atualizações do registro de usuário LDAP

Campo	Descrição
Origem	Identifica se o LDAP será ou não usado para validar um usuário. Se a origem iniciar com ldap, o usuário será validado via LDAP. Se a origem não iniciar com ldap, a senha no registro do usuário será usada para validar o usuário no login.
Servidor LDAP	Identifica qual servidor LDAP autentica o usuário quando vários servidores LDAP estiverem disponíveis.

Nota:
O sistema não oferece suporte à autenticação de senha LDAP por meio de um MID Server. Uma instância deve ser capaz de se conectar diretamente a um servidor LDAP para oferecer suporte à autenticação de senha.

Entenda a integração LDAP

Uma integração LDAP permite que sua instância use seu servidor LDAP existente como origem primária de dados do usuário.

Pré-requisitos de integração LDAP

- O servidor de serviços de diretório deve ser compatível com o LDAP versão 3
- O acesso à rede de entrada por firewall deve ser permitido (para o servidor LDAP)
- IP externo ou nome do servidor LDAP
- Credenciais de usuário com acesso somente leitura
- Para o LDAPS, um certificado PKI

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tempo de integração LDAP

As integrações LDAP geralmente são feitas antes que a instância entre em operação, mas podem feitas a qualquer momento.

Integridade de dados do servidor LDAP

Alguns usuários ficam preocupados com a possibilidade de um terceiro (a instância, nesse caso) fazer mudanças (gravação) no servidor LDAP. Em uma integração LDAP, a instância não grava no diretório LDAP interno. A instância consulta as informações e atualiza o banco de dados da forma adequada.

A instância não faz nenhuma mudança no servidor LDAP interno. A conta de serviço é somente leitura.

A maioria das mudanças, inclusive adições, do servidor LDAP ficam disponíveis para a instância em segundos, dependendo de quantos componentes da integração LDAP completa estão em vigor.

Para manter os registros LDAP sincronizados, programe uma verificação periódica do servidor LDAP para selecionar as mudanças.

A instância não sincroniza registros de departamento. Os usuários e as associações de grupo são mantidos atualizados pelo mecanismo de ouvinte LDAP e por uma navegação LDAP completa diária, mas a instância não exclui nenhuma dessas entradas depois que elas desaparecem do LDAP.

Se uma entrada fosse excluída, todo o histórico também seria excluído e todas as referências a ele seriam limpas ou excluídas. Itens de configuração (ICs), acordos de ANS, licenças de software, ordens de compra e entradas do Catálogo de serviços têm uma referência ao departamento e, se um departamento for excluído, essas referências serão limpas. Há muitas referências a usuários, portanto, a exclusão de um usuário apagaria todo o histórico do que ele fez. Atualmente, a decisão de excluir ou não é dos clientes.

Segurança

A conexão é feita de uma única máquina que usa um endereço IP fixo por uma porta específica do firewall. A autenticação é feita com uma conta LDAP somente leitura de sua escolha. Você pode usar o LDAP padrão ou carregar o lado público de um certificado SSL instalado no diretório. Nesse caso, é possível usar o LDAPS. Para adicionar outra camada de segurança, também oferecemos a opção de um túnel VPN IPSec ponto a ponto. Fale com o gerente de conta para obter detalhes e preços.

Conexões LDAP seguras

Conexão	Descrição
MID Server	Para proteger o servidor LDAP do tráfego de rede externa, instale um MID Server na rede local e configure o sistema para se comunicar com o MID Server por um canal seguro.
LDAPS	Para estabelecer uma conexão LDAPS criptografada, carregue o lado público do certificado SSL do servidor LDAP. A integração usa o certificado para criptografar todas as comunicações entre o servidor LDAP e a instância.
VPN	Para proteger o servidor LDAP com um túnel VPN IPSec ponto a ponto criptografado, fale com o gerente de conta para obter detalhes e preços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os dados compartilhados em uma integração LDAP são outro aspecto de segurança. Para limitar os dados expostos à instância, especifique os atributos no mapa de transformação. Para obter mais informações, consulte Mapas de transformação LDAP.

Importação de dados LDAP para a instância

É recomendável que os atributos sejam definidos para importar somente os dados necessários. Os atributos definidos são mapeados para o banco de dados do usuário da instância.

Não podemos responder à pergunta sobre quais atributos específicos são necessários porque isso é determinado pelo escopo do projeto e pelos requisitos de negócio.

Tipos compatíveis de servidores LDAP

A instância foi integrada com sucesso com o Microsoft Active Directory, Novell, Domino (Lotus Notes) e Open LDAP. O JNDI foi usado para fazer a interface com o servidor LDAP. Desde que o servidor LDAP seja compatível com o LDAP versão 3, a integração será bem-sucedida.

Single Sign-on do LDAP

Junto com a funcionalidade de preenchimento de dados da importação LDAP, é possível usar a funcionalidade de autenticação externa compatível com a aplicação para evitar que os usuários precisem fazer logon todas as vezes.

Vários domínios LDAP

O método recomendado para lidar com vários domínios é criar um registro de servidor LDAP separado para cada domínio. Cada registro de servidor LDAP deve apontar para um controlador de domínio desse domínio. Isso significa que a rede local deve permitir conexões com cada controlador de domínio.

Depois de expandir para mais de um domínio de rede, é essencial identificar atributos LDAP exclusivos para os nomes de usuário da aplicação e importar valores de aglutinação. Um atributo de aglutinação exclusivo comum para o Active Directory é objectSid . Nomes de usuário exclusivos podem variar com base no design de dados LDAP. Atributos comuns são `e-mail` ou `userPrincipalName`.

Manipulação de limites de consulta

Por padrão, o Active Directory 2000/2003 tem um limite de consulta LDAP (maxPageSize) de 1000 objetos para evitar cargas excessivas e ataques de negação de serviço. Há dois métodos para manipulação desse limite.

O método padrão é dividir a consulta para retornar menos de 1000 objetos por vez. Por exemplo, consulte somente o objeto que começa com a letra "a" e, em seguida, consulte os objetos que comecem com a letra "b". O método mais eficiente para ambientes grandes é habilitar a paginação. A paginação é compatível por padrão com todos os servidores Microsoft Active Directory. Ela divide automaticamente os resultados em vários conjuntos de resultados, portanto, não é preciso dividir a consulta em várias solicitações.

Tipo de consulta LDAP

Se uma senha LDAP for fornecida, uma "vinculação simples" será executada. Se nenhuma senha LDAP for fornecida, a palavra "nenhuma" será usada e, nesse caso, o servidor LDAP deve permitir login anônimo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Autenticação LDAP

As credenciais de conta de serviço fornecidas para LDAP são usadas para a recuperação do DN do usuário do servidor LDAP. Com base no valor de DN do usuário, nós nos vinculamos novamente com o LDAP de acordo com o DN do usuário e a senha fornecida.

Armazenamento de senhas

A senha que o usuário insere fica totalmente contida na sessão HTTPS. A senha não fica armazenada em nenhum lugar.

Configuração da autenticação LDAP

Estes campos do registro do usuário pertencem ao LDAP:

- **Origem**: o campo Origem identifica se um usuário é validado ou não pelo LDAP. Se o campo de origem começar com "ldap", o usuário é validado pelo LDAP. Se o campo Origem não começar com "ldap", a senha do registro do usuário é usada para validar o usuário após o login.
- **Servidor LDAP**: a instância é compatível com vários servidores LDAP, portanto, o campo Servidor LDAP determina qual servidor deve ser usado para autenticar o usuário.

Requisitos para integração LDAP

Revise os requisitos para integração LDAP, incluindo um certificado PKI e um servidor de serviços de diretório compatível com LDAP.

A integração LDAP exige:

- Um servidor de serviços de diretório compatível com LDAP v3
  - Permite acesso de rede de entrada por meio do firewall (para o servidor LDAP)
  - (Opcional) Aceita login anônimo
  - (Opcional) Oferece suporte à paginação para consultas extensas LDAP
- O endereço IP externo ou nome do domínio totalmente qualificado do servidor LDAP. Também é possível usar um MID Server.
- Uma conta LDAP somente leitura de sua escolha
- Para vários domínios, acesso à rede para cada controlador de domínio
- Para o LDAPS, um certificado PKI
- Para o ouvinte LDAP, um servidor Microsoft Active Directory que oferece suporte a consultas persistentes (ADNotify)

Servidores LDAP compatíveis

Usando o *JNDI* para estabelecer interface com o servidor LDAP, a instância foi integrada com sucesso com os seguintes servidores:

- Microsoft Active Directory
- Novell
- Domino (Lotus Notes)
- Abrir o LDAP

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Limites de consulta LDAP

Por padrão, o Active Directory 2000/2003 tem um limite de consulta LDAP (maxPageSize) de 1.000 objetos para evitar cargas excessivas e ataques de negação de serviço. O sistema conta com dois métodos para lidar com esse limite.

- O método-padrão é dividir a consulta para retornar menos de 1.000 objetos por vez. Por exemplo, consulte apenas os objetos que começam com a letra A e, em seguida, os objetos com a letra B.
- O método mais eficiente para ambientes grandes é habilitar a paginação, que é compatível por padrão em todos os servidores Microsoft Active Directory. A paginação divide automaticamente os resultados em vários conjuntos de resultados para que a integração não precise dividir a consulta em várias solicitações.

Configuração de integração LDAP

Os administradores podem habilitar a integração LDAP para permitir o logon de usuários do diretório LDAP da empresa.

O LDAP normalmente usa um desses tipos de canais de comunicação.

Canais de comunicação LDAP

Conexão	Descrição	Suporte à importação LDAP?	Suporte a autenticação LDAP?
Conexão do MID Server	Por padrão, comunica-se por HTTP na porta 80. Este canal de comunicação não requer um certificado. A conexão entre o MID Server e a instância é feita por HTTPS (porta 443). É possível usar o MID Server para importar dados pelo LDAP, mas não usar o MID Server para autenticação LDAP. Prossiga para Definir o servidor LDAP.	Sim	Não
Integração LDAP padrão	Por padrão, comunica-se por TCP na porta 389. Este canal de comunicação não requer um certificado. Prossiga para Definir o servidor LDAP.	Sim	Sim
Integração LDAP criptografada por SSL (LDAPS)	Por padrão, comunica-se por TCP na porta 636. Este canal de comunicação requer um certificado. Prossiga para Instalação do certificado SSL LDAP X.509 para obter e carregar o certificado.	Sim	Sim
Conexão VPN	Comunica-se por meio de um túnel IPSEC. Compre ou crie um túnel IPSEC em sua rede local. Prossiga para Definir o servidor LDAP.	Sim	Sim

Se um MID Server estiver sendo usado, ele se conectará à instância. O MID Server também se conectará ao servidor LDAP. Em ambos os casos, o MID Server inicia a conexão:

1. Primeiro, o MID Server se conecta ao servidor LDAP por LDAP na porta 389.
2. Em seguida, o MID Server inicia uma conexão criptografada HTTPS com a instância na porta 443 para fazer o envio por push dos dados para a instância.

Para obter mais informações sobre VPNs, MID Servers e LDAP, consulte Você não precisa de uma VPN Parte II na comunidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalação do certificado SSL LDAP X.509

É possível instalar um certificado X.509 para sua integração LDAP.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Compre ou gere um certificado SSL no servidor LDAP.
2. Navegar até **LDAP** > **Certificado** e clique em **Novo** .
3. Preencha os campos de formulário:

Campo	Descrição
Nome	O nome do certificado.
Notificação de expiração	Selecione essa opção para enviar uma notificação aos usuários selecionados no campo **Notificar na expiração**. Por padrão, essa opção está ativada.
Notificar no vencimento	Selecione os usuários para reativar a notificação sobre a expiração do certificado. Se nenhum usuário for selecionado, o usuário conectado será adicionado por padrão, juntamente com os dois últimos usuários conectados com a função de administrador.
Aviso emitido antes do vencimento (em dias)	O número de dias antes da expiração em que a instância envia a notificação. Insira um valor de pelo menos 20. As instâncias atualizadas para a versão Istanbul e posteriores têm esse valor definido como 20, a menos que um valor maior seja especificado.
Ativo	Uma caixa de seleção indicando que este certificado está ativo.
Formato	O formato do certificado.
Tipo	O contêiner do certificado. A instância reconhece os certificados dos armazenamentos de confiança, armazenamento de chaves Java e armazenamentos de chave PKCS#12.
Válido de	A instância adiciona a data de início da validade do certificado a esse campo automaticamente. Anexe o certificado ao registro do certificado X.509 para preencher este campo.
Expira	A instância adiciona automaticamente a esse campo a data de expiração do certificado. Anexe o certificado ao registro do certificado X.509 para preencher este campo.
Dias até o vencimento	O número calculado de dias até o vencimento.
Descrição resumida	Uma descrição para o certificado.
Emissor	A instância adiciona o emissor do certificado a esse campo automaticamente. Anexe o certificado ao registro do certificado X.509 para preencher este campo.
Assunto	A instância adiciona automaticamente a esse campo o assunto do certificado. Anexe o certificado ao registro do certificado X.509 para preencher este campo.
Certificado PEM	Insira o valor do certificado X509.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A integração atualmente não assina o certificado nas comunicações entre a instância e o IdP.

4. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois
Clique em **Validar armazenamentos/certificados** para testar a confiabilidade do armazenamento e do certificado.


Definição de um servidor LDAP

Crie um novo registro de servidor LDAP na instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **LDAP do Sistema** > **Criar Novo Servidor**.
2. Preencha os campos de formulário.



No campo **URL do servidor**, os URLs válidos de todos os servidores aparecem separados por um espaço. Os servidores são ordenados primeiro por status operacional, com os servidores listados primeiro como **Funcionais** e, em seguida, ordenados pelo valor de **Ordem** especificado. O primeiro servidor listado é o servidor LDAP primário. Os outros são servidores redundantes.

Nota:
Há um pequeno atraso entre a mudança no status operacional e a exibição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Como alternativa, é possível adicionar um servidor LDAP redundante ao navegar até um registro de servidor LDAP existente e inserir uma linha na lista integrada de URLs do servidor LDAP.

3. Clique em **Enviar**.

Nota:
Você também pode modificar um registro de servidor LDAP existente navegando até **LDAP do Sistema** > **Servidores LDAP** e fazendo as mudanças necessárias.

4. Faça mudanças nos campos conforme necessário.

Formulário do servidor LDAP



Campo	Descrição
Nome	Insira o nome do servidor.
Ativo	Marque esta caixa de seleção se o servidor estiver ativo.
URLs do servidor LDAP	Insira os URLs dos servidores LDAP primário e de backup. Os servidores são ordenados primeiro por status operacional, com os servidores listados primeiro como Funcionais e, em seguida, ordenados pelo valor de Ordem especificado. O primeiro servidor listado é o servidor LDAP primário. Os outros são servidores redundantes.
URL do servidor	Insira o URL do servidor. Configure o formulário para adicionar este campo, se necessário. É um campo somente leitura calculado que mostra a lista de servidores LDAP que também é visível no campo **URLs do servidor LDAP**, separados por um espaço e ordenados por status operacional e valores de ordem dos URLs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome distinto de login	Insira o nome diferenciado (DN) do usuário que autentica a conexão LDAP. Para acessar um servidor de diretório LDAP, o nome de usuário deve estar no formato de nome diferenciado completo: `servicenow@service-now.com`
Senha de login	Insira a senha do servidor.
Diretório de pesquisa inicial	Insira o nome diferenciado relativo (RDN) do diretório de pesquisa padrão. Todas as consultas para este servidor LDAP serão iniciadas a partir deste RDN.
MID Server	Selecione o MID Server que você deseja usar para se conectar ao servidor LDAP. Usar um MID Server para estabelecer uma conexão LDAP evita a necessidade de expor o servidor LDAP ao tráfego de rede externa. Ele também elimina a necessidade de estabelecer um túnel VPN entre o servidor LDAP e os datacenters ServiceNow. **Nota:** ◦ O usuário do MID Server deve ter a função user_admin para poder ler registros de configuração do servidor LDAP. ◦ Os itens a seguir não estão disponíveis com o MID Server: ▪ Autenticação LDAP ▪ Conexão SSL
Tempo limite de conexão	Se um MID Server estiver configurado, a conexão expirará após 10 segundos independentemente desta configuração. Esta configuração é codificada e não pode ser alterada.
Tempo limite de leitura	Especifique o número de segundos que a integração terá disponíveis para ler dados LDAP. A integração para de ler dados LDAP depois que a conexão excede o tempo limite de leitura. Ao habilitar uma conexão SSL, também é possível definir um valor de tempo limite de leitura com a propriedade do sistema`com.glide.ssl.read.timeout`. Se valores de tempo limite forem inseridos para este campo e a propriedade do sistema, o menor valor de tempo limite terá precedência.
SSL	Marque esta caixa de seleção para exigir que o servidor LDAP faça uma conexão criptografada por SSL. Este campo não estará disponível se um MID Server for selecionado. Se uma integração LDAPS e a porta SSL padrão for 636 forem usadas, nenhuma configuração adicional será necessária; o SSL será habilitado automaticamente. Se a integração LDAPS usar outra porta SSL, defina as propriedades de conexão SSL alternativas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Certifique-se de que um administrador de rede configure o firewall local para permitir que o servidor de aplicações acesse o servidor LDAP. Se o servidor LDAP estiver localizado em uma rede interna, o firewall encaminhará (ou NATs) o endereço IP do servidor de aplicações por meio do firewall na porta correta.
Ouvinte	Marque esta caixa de seleção para habilitar a integração para pesquisar periodicamente Microsoft servidores do Active Directory ou servidores LDAP que oferecem suporte ao controle de solicitação de pesquisa persistente. Além disso, se um MID Server for selecionado, a funcionalidade de ouvinte estará disponível para ele. Para obter mais informações, consulte Habilitação de um ouvinte LDAP e definição de propriedades do sistema.
Intervalo de escuta (valor de tempo limite)	Especifique o valor de tempo limite do ouvinte no número de minutos em que a integração escuta os dados LDAP com cada conexão. A integração para de escutar dados LDAP depois que a conexão excede o intervalo de escuta.
Paginação	Marque esta caixa de seleção para que o servidor LDAP divida os dados de atributo LDAP em vários conjuntos de resultados em vez de enviar várias consultas.

Nota:
Se uma senha LDAP for fornecida, a integração executará uma operação de vinculação simples. Se uma senha LDAP não for fornecida, o servidor LDAP deverá permitir login anônimo ou a integração não poderá ser vinculada ao servidor LDAP.

Resultado

Quando um registro de servidor LDAP é definido como ativo, o sistema testa automaticamente todas as conexões para validá-las.
As validações incluem:

- O servidor LDAP está acessível no URL e na porta fornecida
- O URL do servidor LDAP está formatado corretamente
- As credenciais de login são válidas

A partir da versão Fuji, o sistema exibe pontos coloridos ao lado de cada URL do servidor:


Ícones de conexão do servidor LDAP

Cor	Descrição
Verde	O servidor está ativo e operacional.
Cinza	O servidor não está ativo nem operacional.
Vermelho	O servidor está ativo, mas não operacional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Status da conexão do servidor LDAP



Habilitação de um ouvinte LDAP e definição de propriedades do sistema

Habilitar um ouvinte é opcional. Se habilitado, um ouvinte notificará o sistema para processar registros LDAP assim que houver um upgrade no servidor LDAP.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um *ouvinte* é um processo dedicado que busca periodicamente por mudanças no servidor LDAP.

O ouvinte pode ser implantado em um servidor do Microsoft Active Directory que ofereça suporte a consultas persistentes (DNAotify) ou em um servidor LDAP que ofereça suporte ao controle de solicitação de pesquisa persistente (com OID 2.16.840.1.113730.3.4.3).

Se o servidor LDAP oferecer suporte a uma pesquisa persistente, o ouvinte LDAP reconhecerá todas as mudanças de usuário e grupo feitas em qualquer uma das contas LDAP aplicáveis e as encaminhará para sua instância em aproximadamente 10 segundos. Isso permite que a instância tenha uma cópia quase em tempo real dos detalhes da conta dos usuários sem a necessidade de aguardar a próxima atualização agendada. O ouvinte LDAP somente pode sincronizar objetos que são mapeados para as tabelas de usuários [sys_users] e grupos [sys_user_group].

Nota:
Se um usuário for adicionado por meio do ouvinte, mas não atender aos requisitos definidos pelo filtro da OU, a instância ignorará o registro no servidor LDAP. Se atender aos critérios, o usuário será adicionado à instância.

Para habilitar um ouvinte:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **LDAP do Sistema** > **Servidores LDAP**.
2. Selecione o servidor LDAP a ser configurado.
3. Marque a caixa de seleção **Ouvinte**.
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

O sistema somente importa registros de usuário correspondentes ao filtro OU LDAP. Registros de entrada de usuários que não atendem aos requisitos de filtro são sinalizados como inválidos e ignorados pela importação. Os administradores podem habilitar o registro em log detalhado LDAP para determinar se os registros de entrada não correspondem ao filtro OU LDAP.

5. **Opcional:** Navegue até a tabela Propriedades do sistema [sys_properties] e defina as propriedades do sistema do ouvinte LDAP.

Propriedades do ouvinte LDAP

Propriedade	Descrição
glide.ldap.listener.use_background_transaction	Quando verdadeiro, o ouvinte LDAP é iniciado como uma transação em s plano. Ao executar o ouvinte LDAP como uma transação em segundo pla transação Iniciar/Interromper o ouvinte LDAP da regra de cota pode canc a transação depois que a duração máxima for atingida (por padrão, 5 minu Este comportamento evita que um ouvinte LDAP aguarde indefinidament **Nota:** Esta propriedade se aplica somente a conexões LDAP que não usam um MID Server. Use `glide.ldap.listener.mid.use_background_transac` para controlar o comportamento das conexões LDAP que passam por MID Server. ○ Tipo: verdadeiro | falso ○ Valor padrão: falso ○ Local: adicionar à tabela [sys_properties] de propriedades sistema
glide.ldap.listener.mid.use_background_transaction	Quando verdadeiro, o ouvinte LDAP é iniciado como uma transação em segundo plano. Ao executar o ouvinte LDAP como uma transação em seg plano, a transação Iniciar/Interromper o ouvinte LDAP da regra de cota po cancelar a transação de MID depois que a duração máxima é atingida (por padrão, 5 minutos). Este comportamento evita que um ouvinte LDAP agu indefinidamente. **Nota:** Esta propriedade se aplica somente a conexões LDAP que usam um MID Server. Use `glide.ldap.listener.use_background_transaction` controlar o comportamento das conexões LDAP que não passam por MID Server. ○ Tipo: verdadeiro | falso ○ Valor padrão: falso ○ Local: adicionar à tabela [sys_properties] de propriedades sistema
glide.ldap.listener.mid.one_listener	Quando verdadeiro, apenas uma única mensagem de fila do ECC é criada iniciar ou interromper o ouvinte LDAP por meio de um MID Server. Quar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	falso, várias mensagens de fila do ECC podem ser criadas, levando à criaç vários threads para iniciar ou interromper o ouvinte LDAP. ○ Tipo: verdadeiro | falso ○ Valor padrão: verdadeiro ○ Local: adicionar à tabela [sys_properties] de propriedades sistema

Especificar os atributos LDAP

Especifique os atributos incluídos nas consultas do servidor LDAP usando o campo **Atributos** do servidor LDAP. Isso pode melhorar o desempenho e a segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, o sistema carrega todos os atributos de cada objeto que tem permissão para ler do servidor LDAP. Usando o campo **Atributos**, é possível especificar e limitar os atributos retornados pela consulta LDAP. Usar essa abordagem para grandes importações de LDAP pode melhorar muito a velocidade dessas importações.

Procedimento


Defina explicitamente os atributos onde for possível.

Se houver informações que você não deseja expor à instância, exclua o atributo. Se os atributos do servidor LDAP não forem especificados, as transações do usuário poderão congelar por longos períodos quando novos atributos forem adicionados a um objeto do servidor LDAP porque o sistema estará ocupado carregando dados dos novos atributos.

Nota:
Para usar os scripts de pesquisa de gerente descritos em Selecionar ou Criar um mapa de transformação para dados LDAP, especifique o **gerente** e o **DN** (nome diferenciado) no campo **Atributos**. Nenhum dos atributos precisa fazer parte de um mapa de transformações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Teste de uma conexão LDAP

A instância testa a conexão automaticamente toda vez que um usuário abre o formulário do servidor LDAP. Como alternativa, é possível testar manualmente a conexão com o servidor LDAP a partir do formulário do servidor LDAP.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, mensagens de erro serão exibidas no formulário do servidor LDAP se houver problemas na conexão com o servidor LDAP.

Nota:
Os funcionários também podem verificar a conectividade entre a instância e o servidor LDAP. Entre em contato com o suporte técnico para obter assistência na verificação da conectividade com o LDAP.

Para testar manualmente uma conexão:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **LDAP do Sistema** > **Servidores LDAP**.
2. Selecione o servidor LDAP a ser testado.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Testar conexão**.
4. Em **Links relacionados**, clique em **Procurar** para verificar se a estrutura de diretórios LDAP apropriada está visível para o sistema.
5. **Opcional:** Se a conexão tiver sido bem-sucedida, clique em **Procurar** para exibir a estrutura de diretórios LDAP de origem visível para a instância.

Nota:
Os campos **Filtro** e **RDN** à esquerda da janela Procurar são ignorados quando você usa o campo de pesquisa à direita.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

A instância muda o status operacional dos servidores LDAP dependendo do resultado do teste de conexão.

- Se sua instância estabelecer uma conexão com um servidor que tenha um valor de **Status operacionalinativo**, o valor do **Status operacional** será alterado automaticamente para **ativo**. Esta funcionalidade é compatível com testes de conexão automáticos e manuais.
- Se uma conexão não puder ser estabelecida com um servidor que tenha um valor de **Status operacional funcional**, o valor do **Status operacional** será alterado automaticamente para l**inoperante**. Esta funcionalidade é compatível apenas com testes de conexão automáticos, não com testes manuais.

Definição de unidades organizacionais LDAP

Uma definição de unidade organizacional (OU) especifica os diretórios de origem LDAP disponíveis para a integração.

Antes de Iniciar


Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As definições da OU podem conter locais, pessoas ou grupos de usuários. Cada definição de servidor LDAP contém duas definições de OU de amostra: uma para importar grupos para o sistema e outra para usuários.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **LDAP do Sistema** > **Servidores LDAP**.
2. Selecione o servidor LDAP a ser configurado.
3. Na lista relacionada **Definições de OU LDAP**, selecione a definição da OU de exemplo de **Grupos** ou **Usuários**.
4. Preencha o formulário de definição de OU do LDAP (consulte a tabela).
5. Clique em **Atualizar**.
   O sistema testa a conexão com o servidor LDAP automaticamente.
6. Em **Links relacionados**, clique em **Procurar** para exibir os registros do diretório LDAP retornados pela definição da OU.



Formulário de definição do OU

Campo	Descrição
Nome	Especifique o nome que a integração usa quando referencia este OU. O nome inserido aqui se torna um destino LDAP no registro da fonte de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
RDN	Especifique o nome distinto relativo do subdiretório que você deseja pesquisar. Este RDN é combinado com o diretório de início de pesquisa da definição do servidor LDAP para identificar o subdiretório que contém informações para esta unidade organizacional. Por exemplo, a definição de OU de exemplo usa o valor de RDN de `CN=Users` para pesquisar o diretório LDAP `CN=Users,DC=service-now,DC=com` e qualquer diretório abaixo deste ponto. Este campo deve corresponder a um subdiretório no seu sistema LDAP.
Campo de consulta	Especifique o nome do atributo no servidor LDAP para consultar os registros. O campo de consulta deve ser exclusivo tanto em instâncias de domínio único como de vários domínios. Para obter melhores resultados, use endereços de e-mail ou outras credenciais que identifiquem exclusivamente o usuário em uma instância de vários domínios. O Active Directory usa o atributo **sAMAccountName**. Outros servidores LDAP tendem a usar o atributo **cn**. **Nota:** O **campo de Consulta** deve ser mapeado para o campo **ID do usuário** na tabela Usuário [sys_user]. Por exemplo, se um usuário do Active Directory fizer login como `joe.example`, deverá haver um registro de usuário com um valor de **ID de usuário** de **joe.example** e um registro LDAP com um valor **sAMAccountName** de **joe.example**.
Ativo	Marque esta caixa de seleção para ativar a definição da OU e permitir que os administradores testem a importação de dados. No entanto, a integração só pode trazer dados para o sistema de definições de OU ativas.
Tabela	Especifique a tabela que recebe os dados mapeados do servidor LDAP. Para usuários, selecione **Usuário (sys_user)**e, para grupos, selecione **Grupo (sys_group)**.
Filtro	Insira uma cadeia de caracteres de filtro LDAP para selecionar registros específicos para importar da OU. Quanto mais específica for a consulta do filtro LDAP, mais eficiente será a consulta. Por exemplo, a definição de OU do LDAP de usuários usa o seguinte filtro para selecionar registros que são classificados como uma pessoa, têm um valor de atributo **sn**, não são computadores e não estão sinalizados como inativos: `(&(objectClass=person)(sn=*)(!(objectClass=computer)) (!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))` Você pode encontrar uma descrição da sintaxe do filtro LDAP pesquisando a `RFC de filtros LDAP`na Internet.

Example: Exemplos de definições de unidades organizacionais

Suponha que você tenha um servidor LDAP com a seguinte estrutura de diretórios:

dc=my-domain,dc=com

- ou=Grupos
  - cn=Desenvolvimento
  - cn=RH
  - cn=Vendas
- ou=Usuários

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- ou=Desenvolvimento
- ou=RH
- ou=Vendas

Suponha ainda que você queira excluir o grupo de RH e os usuários de RH da aplicação. Faça o seguinte:

1. Crie um registro de servidor LDAP com um diretório de pesquisa inicial de dc=my-domain,dc=com.
2. Crie um registro de definição de OU para ou=Grupos com um filtro para excluir cn=RH.
3. Crie um registro de definição de OU para ou=Usuários com um filtro para excluir ou=RH.

Se atributos ou filtros adicionais com uma definição de OU não forem especificados, a consulta LDAP retornará a subárvore completa do diretório inicial e do RDN.

Nesses exemplos, uma definição de OU com o valor de RDN de ou=Grupos e nenhum filtro retornaria todos os grupos. Da mesma forma, uma definição de OU com o valor de RDN de ou=Usuários e nenhum filtro retornaria todos os usuários e unidades organizacionais secundárias.

Criação de uma origem de dados para o LDAP

Cada definição de unidade organizacional (OU) LDAP tem sua própria lista relacionada de fontes de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
O **Servidor LDAP** e a **Definição de OU LDAP** devem estar ativos para que a ação de carregamento do teste funcione corretamente. Quando a carga de teste é ativada pela primeira vez, o sistema obtém amostras de até 20 registros para determinar o tamanho dos campos do conjunto para importação. Se os registros de amostra não contiverem valores para o campo **ID do usuário**, o sistema definirá o tamanho do campo para todas as importações subsequentes com o tamanho-padrão de 40. A importação trunca todos os dados importados que excedem o tamanho do campo da tabela de conjunto para importação. Além disso, o campo **ID do usuário** é truncado para um máximo de 40 caracteres. Esteja ciente de que os 20 registros carregados não podem ser transformados e são destinados somente para teste. Se os registros de teste contiverem valores para o campo **ID do usuário**, o tamanho do campo será definido com base no tamanho do campo da ID de usuário mais longo nos registros de teste.

Para criar uma nova origem de dados:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **LDAP do Sistema** > **Servidores LDAP**.
2. Selecione o servidor LDAP a ser configurado.
3. Na lista relacionada **Definições de OU LDAP**, selecione um item como **Grupos** ou **Usuários**.
4. Na lista relacionada de **Fontes de dados**, clique em **Novo**.
5. Preencha o formulário Fonte de dados (consulte a tabela).
6. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Em **Links relacionados**, clique em **Testar carregamento de 20 registros** para testar se a origem de dados pode trazer dados LDAP para a tabela de importação.

Formulário de Fontes de dados

Campo	Descrição
Nome	Especifique o nome usado pela integração ao fazer referência a esta origem de dados.
Nome da tabela de conjunto para importação	Insira o nome da tabela de preparação em que o sistema temporariamente aloca os registros e atributos LDAP importados. Revise esta tabela para exibir registros LDAP importados. É possível usar o mesmo nome da tabela de conjunto para importação para todas as fontes de dados LDAP.
Tipo	Selecione **LDAP** para indicar que os dados importados são dados LDAP. Depois de selecionar o tipo **LDAP**, o formulário exibe o campo **Destino LDAP**.
Destino LDAP	Selecione a definição de OU LDAP associada a esta origem de dados.

Provisionamento automático de usuários LDAP

É possível provisionar usuários automaticamente que estão no servidor LDAP, mas ainda não estão em sua instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

Crie as seguintes propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties]:

Propriedades LDAP

Propriedade LDAP	Descrição
glide.ldap.authentication	Habilita a autenticação LDAP usando o LDAP para autenticar usuários. Defina esta propriedade como **verdadeira** (o valor padrão).
glide.ldap.user.autoprovision	Permite que o sistema LDAP crie usuários na tabela Usuário [sys_user] automaticamente quando o usuário existir LDAP, mas ainda não estiver na instância. Defina esta propriedade como **verdadeira** (o valo-padrão).

Ambas as propriedades devem ser definidas como **verdadeiras** para que o provisionamento automático funcione.

Integração LDAP via MID Server

Os administradores podem fazer integrações usando uma origem de dados LDAP em um servidor de gestão, instrumentação e descoberta (MID).

O MID Server permite a comunicação e a movimentação de dados entre ServiceNow AI Platform e aplicações, fontes de dados e serviços externos. Para obter detalhes sobre como instalar um MID Server, consulte Instalação de MID Server .

Usar um MID Server para estabelecer uma conexão LDAP evita a necessidade de expor o servidor LDAP ao tráfego de rede externa. Isso elimina a necessidade de estabelecer um túnel VPN entre o servidor LDAP e os datacenters. O usuário do MID Server deve ter a função user_admin para ler registros de configuração do servidor LDAP.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O MID Server não permite o uso da ação de IU <instance>/sys_ui_action.do?sys_id=1b4f7ef30a0001060058e223c9a5744c para atualizar registros de usuários e grupos LDAP.

Por padrão, uma conexão do MID Server se comunica por HTTP na porta 80. Este canal de comunicação não requer um certificado. A conexão entre o MID Server e a instância é feita por HTTPS (porta 443). A instância se conecta ao servidor LDAP diretamente usando LDAP ou LDAPS. Esta conexão pode ser estabelecida pela Internet ou por meio de um túnel VPN.

Nota:
O LDAP não pode se comunicar por meio do MID Server com autenticação de senha.

Para uma comunicação segura por SSL, você deve adicionar um certificado SSL para o MID Server. Altere o URL do servidor LDAP de LDAP para LDAPS e mude para a porta 636.



Nota:
Se um novo servidor LDAP for criado, o sinalizador SSL do MID Server será definido como falso por padrão. É possível ignorar este comportamento.

Para definir propriedades de conexão para um servidor LDAP específico, consulte Definição de um servidor LDAP.

Configuração do monitoramento de conexão LDAP

Altere ou desabilite o monitoramento e as notificações da conexão LDAP.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A instância envia um e-mail automaticamente para usuários configurados no grupo Administradores LDAP quando uma conexão de servidor LDAP falha. Ela usa a notificação de por e-mail, que é iniciada pelo trabalho agendado **Teste de conexão LDAP**. Esta notificação por e-mail está habilitada por padrão.

Nota:
A instância não envia a notificação por e-mail a menos que haja pelo menos um membro no grupo Administradores LDAP. Certifique-se de preencher este grupo com os usuários para os quais deseja que o e-mail seja enviado.

Por padrão, o trabalho agendado testa a conexão a cada 15 minutos. Para mudar esse intervalo ou desabilitar o monitoramento:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Abra **o Teste de conexão LDAP**.
3. Faça um dos seguintes:
   - Altere o intervalo no campo **Intervalo de repetição**.
   - Desabilite o monitoramento desmarcando a caixa de seleção **Ativo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importação de dados binários por meio de um MID Server

Como administrador, é possível importar dados de objeto binário grande (BLOB) com uma integração LDAP por meio do MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Adicione o nome da coluna LDAP da qual você deseja importar dados binários para a propriedade do sistema `glide.ldap.binary_attributes`.
2. Adicione uma propriedade de MID Server com o nome `glide.ldap.binary_attributes` e o mesmo valor definido para a propriedade do sistema.

Solução de problemas de integração LDAP via MID Server

É possível encontrar problemas nas áreas a seguir ao integrar o LDAP por meio de MID Server.

Você pode solucionar esses problemas exibindo as saídas encontradas na fila do canal de comunicação externa (ECC) (**Descoberta** > **Saída e Artefatos** > **Fila do ECC**).

Problemas de teste de conexão

Ao definir OUs no servidor, uma lista relacionada de **teste de conexão** é usada para verificar a conexão LDAP. Ao clicar neste link, a fila do ECC deve mostrar uma única mensagem de saída com um nome de tópico de **LDAPConnectionTesterProbe**. Após a conclusão do teste no MID Server, a fila do ECC deve mostrar uma mensagem de entrada com o mesmo nome de tópico. Se a coluna **Nome** da mensagem de entrada for **verdadeira**, o teste terá sido bem-sucedido. Detalhe o registro para exibir a carga e garantir que ele não contenha mensagens de erro.

Testar conexão

Created	Agent	Topic	Name	Source	Queue	State	Processed
2013-07-29 13:24:17	mid.server.local_mid	LDAPConnectionTesterProbe	true	04a952038f21010036bf21ca47e79a30	input	processed	2013-07-29 13:24:19
2013-07-29 13:24:04	mid.server.local_mid	LDAPConnectionTesterProbe		04a952038f21010036bf21ca47e79a30	output	processed	2013-07-29 13:24:17

Procura de problemas

Ao definir OUs no servidor, uma lista relacionada de **Pesquisa** é usada para exibir os registros do diretório LDAP retornados pela definição da OU. Ao clicar neste link, a fila do ECC deve mostrar uma única mensagem de saída com um nome de tópico de **LDAPBrowseProbe**. Depois que os dados forem retornados do MID Server, a fila do ECC deve mostrar uma mensagem de entrada com o mesmo nome de tópico. Se a coluna **Nome** da mensagem de entrada for **verdadeira**, o teste terá sido bem-sucedido. Detalhe o registro para exibir a carga e garantir que ele não contenha mensagens de erro.

Problemas de importação de carga

Ao carregar dados (por exemplo, usando o recurso Testar carregamento de 20 registros), a fila do ECC deve mostrar uma única mensagem de saída com um nome de tópico **LDAPProbe**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois que os dados forem retornados do MID Server, a fila do ECC deve mostrar outra mensagem de entrada chamada **LDAPProbeCompleted**. A coluna **Nome** desta mensagem de entrada mostra o número total de registros retornados.

Uma mensagem de entrada adicional, também chamada **LDAPProbe**, é exibida. A coluna **Nome** desta mensagem de entrada exibe o número de registro mais alto no lote. Se o número total de registros retornados for 258 e o tamanho do lote for 200 (o padrão), duas mensagens de entrada LDAPProbe (200, 258) serão recebidas, e uma mensagem de entrada LDAPProbeCompleted (258) será recebida.

Detalhe o registro para exibir a carga e garantir que ele não contenha mensagens de erro.

Importação de carga

Created	Agent	Topic	Name	Source	Queue	State	Processed
2013-07-29 13:09:48	mid.server.local_mid	LDAPProbeCompleted	11	ed0a0d7a8f32010036bf21ca47e79a56	input	processed	2013-07-29 13:09:51
2013-07-29 13:09:48	LDAPProbeResult	LDAPProbe	11	ed0a0d7a8f32010036bf21ca47e79a56	input	processed	2013-07-29 13:09:51
2013-07-29 13:09:36	mid.server.local_mid	LDAPProbe		ed0a0d7a8f32010036bf21ca47e79a56	output	processed	2013-07-29 13:09:46

Além disso, fique atento a uma mensagem de saída chamada **LDAPProbeError**.

Mensagem de erro

All > Created on Today > Topic = LDAPProbeError

Created	Agent	Topic	Source	Queue	State	Processed	Error string
2014-02-20 14:52:55	mid.server.localdublinmid	LDAPProbeError	MID Server reported error: java.lang.Exc...	output	error	2014-02-20 14:53:02	No message handler for this message.

Clique no link na coluna **Nome** para exibir os detalhes do erro.

Paginação LDAP

A paginação LDAP não funcionará se o tamanho da paginação no servidor LDAP for inferior a 1000. Defina a propriedade do MID Server `glide.ldap.max_results` com um valor menor ou igual ao tamanho da paginação do servidor LDAP.

Falha LDAP ao importar dados binários

Para importar dados binários via LDAP, como uma foto do usuário, é preciso incluir o atributo binário na propriedade do MID Server `glide.ldap.binary_attributes`. No caso do exemplo da foto do usuário, o atributo pode ser `jpegphoto`.

Importação e mapeamento de dados

Os mapas de importação LDAP correspondem aos campos do banco de dados LDAP e aos campos da sua instância.

Nota:
O mapeamento LDAP tem efeito sobre o desempenho, portanto a abordagem recomendada é programá-lo fora do horário de pico ou processar apenas alguns registros por vez para manter a disponibilidade do sistema.

Defina um mapa de transformação que importe somente os atributos necessários. Dependendo da versão da instância usada, o método para especificar relacionamentos de mapeamento LDAP pode variar.

A maneira mais fácil de saber se você está executando uma versão que usa a aplicação LDAP do sistema para integração LDAP é localizar a aplicação no navegador de aplicações.

A opção **Executar regras de negócios** é aplicada somente à tabela de destino. Somente mapas de transformação associados à tabela de destino executam as regras de negócios

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

associadas a tabelas diferentes. Se um grupo de usuários contendo regras de negócios em execução em uma tabela de grupo de usuários estiver sendo atualizado, o grupo deverá ter funções definidas.

Opções de mapeamento de importação LDAP

Aplicação LDAP do sistema?	Mapa
Sim	Use um *mapa de transformação* para especificar seu mapeamento.
Não	Use um *mapa de importação legado* LDAP para especificar seu mapeamento ou a transformação LDAP padrão inclusa nas instâncias de linha de base. Lembre-se de ajustar o campo **Aglutinar** para corresponder aos campos corretos.

Importações Agendadas

Uma importação agendada permite que os administradores importem dados LDAP em uma programação regular. Por padrão, a integração LDAP inclui duas importações Agendadas como exemplo:

- Exemplo de importação de usuário LDAP
- Exemplo de importação de grupo LDAP

Nenhum exemplo está ativo por padrão. Altere essas importações Agendadas para atender às necessidades de negócios da sua empresa.

Mapas de transformação LDAP

O mapa de transformação move dados da tabela de conjunto para importação para a tabela de destino (Usuário ou Grupo).

A integração LDAP usa conjuntos para importação padrão e mapas de transformação. Também é possível criar mapas de transformação LDAP personalizados.

Importante:
Ao selecionar ou criar mapas de transformação LDAP personalizados, deve haver um mapa de transformação ativo para um conjunto de tabelas de origem e de destino. Habilitar vários mapas de transformação para as mesmas tabelas de origem e de destino pode produzir entradas duplicadas na tabela de destino, a menos que os campos correspondentes sejam aglutinados.

Mapas de transformação LDAP padrão

Por padrão, o sistema fornece dois mapas de transformação para dados LDAP.

Mapas de transformação LDAP padrão

Mapa de transformações	Tabela de fonte	Tabela de destino	Descrição
Importação de usuário LDAP	[ldap_import]	[sys_user]	Mapa de transformação padrão para criar registros de usuário a partir de credenciais LDAP como parte do login LDAP sob demanda. Contém mapeamentos para um servidor LDAP do Active Directory.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapas de transformação LDAP padrão

Mapa de transformações	Tabela de fonte	Tabela de destino	Descrição
Importação de grupo LDAP	[ldap_group_import]	[sys_user_group]	Mapa de transformação padrão para criar registros de grupo de OUs LDAP. Contém mapeamentos para um servidor LDAP do Active Directory.

Nota:
Por padrão, o sistema não tem um mapa de transformação para registros de departamento LDAP.

Requisitos para mapas de transformação LDAP personalizados

Se você optar por criar um mapa de transformação personalizado, ele deverá atender aos seguintes requisitos de mapeamento.

Requisitos para mapas de transformação LDAP personalizados

Tabela de fonte	Campo de fonte	Tabela de destino	Campo de destino	Aglutinar	Descrição
ldap_import	u_source	sys_user	fonte	falso	O campo **u_source** identifica o DN LDAP do usuário ou grupo importado. O sistema usa este campo para determinar que um usuário requer autenticação LDAP para encontrar o gerente de um usuário e alocar usuários em grupos.
ldap_import	Selecione um dos seguintes campos: • u_samaccountname • u_dn • u_cn	sys_user	user_name	verdadeiro	Se o LDAP se integrar ao Active Directory, selecione **u_samaccountname** como o campo de fonte. Se outros diretórios LDAP forem usados, selecione **u_dn** ou **u_cn** como o campo de fonte.

Diferenças entre mapas de transformação LDSP e mapas de importação de legado

Ao especificar relacionamentos de mapeamento LDAP usando mapas de transformação, há uma grande diferença em como os campos de referência são definidos para o gerente e o departamento.

Ao usar um *mapa de transformação*, é necessário usar um *script de transformação* para criar referências. Isso ocorre porque o valor associado a um atributo LDAP como "gerente" é o nome diferenciado (DN) do gerente.

Sem alguma lógica adicional em vigor, o resultado é a criação de um registro de usuário com um nome de gerente igual ao nome diferenciado desse usuário LDAP. A integração inclui um script de transformação para facilitar a criação dessas referências. O mapa de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

transformação padrão "Importação de usuário LDAP" inclui scripts de transformação para essas referências.

Relacionamentos de mapeamento existentes

Ao atualizar mapas de importação legados para mapas de transformação, é possível manter os relacionamentos de mapeamento LDAP existentes antes da adição da aplicação LDAP do sistema. O servidor LDAP tem um campo de **mapa** que é uma referência ao mapa de importação legado.

Nota:
Por padrão, este campo está oculto. Portanto, é preciso configurar o formulário para exibi-lo.

Se quiser fazer a transição usando um mapa de transformação, limpe a referência para o mapa de importação legado.

Configurações de mapa de importação LDAP

Verifique e use atributos para limitar os campos que a integração importa da fonte LDAP. Além disso, é importante mapear o campo user_name para o atributo LDAP que contém o ID de login do usuário. No Active Directory, este geralmente é o atributo sAMAccountName. Se quiser importar e aglutinar em um atributo binário (como objectSID ou objectGUID), será necessário criar um script de transformação personalizado.

Nota:
Qualquer valor mapeado para o campo user_name deve ser exclusivo.

Se um mapa de transformação (como importação de usuário LDAP) não for especificado, a integração usará os seguintes mapeamentos-padrão:

Mapeamento-padrão de importação LDAP

Campo de usuário ou variável	Atributo LDAP
user_name	sAMAccountName
e-mail	mail
telefone	telephoneNumber
home_phone	homePhone
mobile_phone	para celular
first_name	givenName
last_name	sn
título	título
departamento	departamento
gerente	gerente
middle_name	iniciais
u_memberof	grupos
u_member	membros
u_manager	gerente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transformação de dados LDAP

Se um atributo LDAP contiver dados simples, o mapa de transformação vinculará um atributo LDAP importado a um campo apropriado na tabela de destino (Usuário ou Grupo). Por exemplo, dados de amostra no atributo sAMAccountName são mapeados para o campo **ID** do usuário na tabela de usuários.

Se os dados LDAP importados forem mapeados para um campo de referência, a instância procurará um registro existente correspondente. Se não houver nenhum registro correspondente, a instância criará um novo registro para o campo de referência, a menos que o mapeamento do campo especifique o contrário.

Por exemplo, suponha que o atributo LDAP seja mapeado para o campo de referência **Local** na tabela de usuários. Sempre que a importação traz um valor de atributo não correspondente a um valor de registro de local existente, o mapa de transformação cria um novo registro de local. O novo registro de local tem o mesmo valor do atributo importado, e o registro do usuário importado agora tem um link para o novo registro de local.

No entanto, há momentos em que o atributo LDAP retorna um nome diferenciado (DN), que é essencialmente uma referência a outro registro no diretório LDAP. Por exemplo, o atributo gerente normalmente contém o nome diferenciado do gerente da entrada do diretório LDAP atual. Em geral, um DN importado usa uma cadeia de caracteres de texto longa, como: cn=Beth Anglin,ou=Users,dc=my-domain,dc=com.

Aviso:
Certifique-se de que os campos de destino sejam longos o suficiente para conter um DN. Muitos campos de texto usam o tamanho-padrão de 40 caracteres, que pode não ser longo o suficiente para alguns valores de DN. O sistema ServiceNow trunca quaisquer valores que excedam o tamanho do campo.

Os administradores normalmente não desejam que o sistema crie novos usuários a partir do valor DN porque o novo usuário não tem associação com um usuário existente. Em vez disso, os administradores desejam que a importação localize o registro de usuário existente do gerente e o associe ao usuário recém-importado. A inclusão de script `LDAPUtils` contém as funções `setManager` e `processManagers`, que podem analisar um DN e pesquisar um usuário existente. Para obter melhores resultados, use essas funções para criar um mapa de transformação personalizado.

Por exemplo, o script de mapa de transformação `de importação de usuário LDAP` chama a função `setManager` :

```
//
// The manager coming in from LDAP is the DN value for the manager.
// The line of code below will locate the manager that matches the
// DN value and set it into the target record.  If you are not
// interested in getting the manager from LDAP then remove or
// comment out the line below
ldapUtils. setManager (source , target ) ;
```

Em alguns casos, a integração importa o registro de um usuário antes de importar o registro de usuário do gerente associado. Para lidar com esses casos, convém chamar a função `processManagers` após a conclusão da transformação. Por exemplo, o mapa de transformação de **importação de usuário LDAP** usa um script de transformação `onComplete` para chamar a função `processManagers`.

```
// It is possible that the manager for a user did not exist in the database when // the
 user was processed and therefore we could not locate and set the manager field. // The
 processManagers call below will find all those records for which a manager could  // not be
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
found and attempt to locate the manager again. This happens at the end of the  // import and
therefore all users should have been created and we should be able to  // locate the manager
at this point
ldapUtils. processManagers ( ) ;
```

Remova ou comente as chamadas de função `setManager` e `processManagers` se sua integração LDAP não usar o atributo gerente.

Script LDAP

Crie mapas de transformaçãp personalizados, scripts e regras de negócios para especificar requisitos ao importar dados.

Mapas de transformação personalizados devem incluir scripts de transformação `onStart` e `onAfter`.

O script `onStart` deve chamar a inclusão de script `LDAPUtils` e iniciar o registro em log. Por exemplo, o mapa de transformação de **importação de usuário LDAP** tem um script `onStart` que usa este código:

```
gs.include ( "LDAPUtils" ) ; var ldapUtils  = new LDAPUtils ( ) ;
ldapUtils. setLog (log ) ;
```

O script `onAfter` deve chamar a função `addMembers`. Por exemplo:

```
ldapUtils.addMembers (source , target ) ;
```

Definição de usuários desabilitados do Active Directory como inativos

Use o script a seguir para desativar automaticamente os usuários quando o usuário do AD associado estiver desabilitado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

É possível identificar usuários desabilitados do Active Directory verificando o valor do atributo `userAccountControl`. Essa regra será executada sempre que o valor `userAccountControl` mudar e desativar contas de usuário se o **Controle de contas de usuário** significar uma conta do AD desabilitada.

Use o script a seguir para desativar automaticamente os usuários quando o usuário do AD associado estiver desabilitado.

Procedimento

1. Configure o formulário do usuário e crie um novo campo de número inteiro chamado **Controle de contas de usuário**.
2. Adicione o mapeamento de userAccountControl (externo) ao novo campo.
3. Crie uma nova regra de negócios com as seguintes propriedades:

Desabilitação da regra de negócios de usuários do AD

Campo da regra de negócios	valor
Nome	Desabilitar usuários do AD
Tabela	Usuário [sys_user]
Quando	Antes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo da regra de negócios	valor
Condição	current.u_user_account_control.changes()

O campo Script deve conter o seguinte:

```
var disabledFlag = 2;
//perform a bitwise comparison on userAccountControl to see if the 2 bit flag is enabled
if (current.u_user_account_control & disabledFlag) {
  gs.log('Disabling user: ' + current.user_name + 'userAccountControl=' +
 current.u_user_account_control);
  current.active='false';
  current.locked_out='true';
}
```

Atribuição de valores de campo LDAP

É possível usar um script para atribuir um valor a qualquer campo para o qual exista um mapeamento de campo.

Por exemplo, para atribuir um valor ao campo sys_user.company, crie um mapa de campo para o campo da empresa e adicione um script de transformação para:

```
company = "Don's Sporting Goods";
```

Exclusão de usuários LDAP específicos

Se não puder filtrar completamente a lista de usuários LDAP usando as propriedades de filtro LDAP, é possível excluir usuários com um script de mapa.

Depois de executar a lógica para identificar um usuário que não deve ser importado, defina o campo user_name como uma cadeia de caracteres vazia e esse usuário não será importado.

```
user_name='';
```

Uma maneira de identificar usuários para serem filtrados é procurar uma cadeia de caracteres no atributo distinguishedName. Por exemplo, este script exclui contas que não estão em uma OU de usuários. Será possível usar este script se houver muitos usuários na OU para incluir na opção LDAP da OU de destino.

```
//vdn is a variable mapped to distinguishedName
gs.include("LDAPUtils");
var vdn = source.getElement(this.distinguishedName);
if (vdn.indexOf('OU=Users')<0) {
  user_name='';
  gs.log('LDAP Import Skipping User: ' + vdn);
}
```

Um método mais complexo de filtragem é usar expressões regulares.

```
//vcn is a variable mapped to cn
//vdn is a variable mapped to distinguishedName
//c is the regular expression string
gs.include("LDAPUtils");
var vdn = source.getElement(this.distinguishedName);
var vcn = source.getElement(this.cn);
var c = /^[a-z][a-z][a-z][0-9][0-9][0-9]$/;
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
var nvcn = vcn.toLowerCase();
//test to see if the cn is in the form of 3 letters followed by 3 numbers, only import these
if (c.test(nvcn)) {
 user_name = nvcn;
} else {
 gs.log("LDAP import rejected username: " + vcn + " for DN: " + vdn);
 user_name = "";
}
```

Definição da ação de escolha para importações de campo de referência

O mapa de transformação LDAP determina como os campos na tabela Conjunto para importação são mapeados para os campos em tabelas existentes, como Incidente ou Usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o mapa de transformação LDAP atualizar um campo na tabela Conjunto para importação, a integração criará automaticamente um novo registro sempre que houver um novo registro nos dados LDAP. Se o mapa de transformação LDAP atualizar um campo de referência que armazena dados de outra tabela, o administrador poderá optar por criar, ignorar ou rejeitar novos registros LDAP.

Por exemplo, se a integração receber um novo registro de departamento que não corresponda a nenhum departamento existente, convirá atualizar todos os outros campos de registro LDAP sem criar um novo registro de departamento na instância. O mapa de transformação permite que você defina as opções de criação de registro para cada campo de referência.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **LDAP do Sistema** > **Mapas de transformação**.
2. Na lista relacionada Mapas de campo, selecione uma das seguintes ações no campo **Ação de escolha** :
   - **criar**: cria um novo registro de campo de referência se não existir um registro correspondente.
   - **ignorar**: ignora novos registros no campo de referência e conclui o processamento de todos os outros campos no mapa de transformação.
   - **rejeitar**: interrompe a transformação de todo o registro.

Nota:
O mapa de campo exibe o campo **Ação de escolha** somente para campos de referência.

Verificação de mapeamento LDAP

Depois de criar um mapa de transformação LDAP, atualize os dados LDAP para verificar se ele funciona conforme o esperado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **LDAP do Sistema** > **Carregamentos Programados**.
2. Clique no seu trabalho de importação LDAP.
3. Clique em **Executar agora**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solução de problemas de integração LDAP

Se você estiver integrando o servidor LDAP e tiver dúvidas, esses itens poderão ajudá-lo a solucionar o problema.

Verificações preliminares

- Se o LDAP não estiver disponível, os usuários não poderão fazer login na instância. Recomendamos a manutenção de contas locais para administradores para que, se o LDAP estiver inativo, os administradores ainda possam acessar a instância.
- Verifique a conta de serviço para garantir que ela não esteja expirada ou bloqueada.
- Verifique o formato do nome de usuário. Em vez de usar apenas o nome de usuário, tente usar o domínio com o nome de usuário ou username@domain.
- Verifique se você alterou a entrada `system_id` no registro `ldap_server_config`. Se o `system_id` for modificado não intencionalmente com um conjunto de atualizações, o `system_id` apontará para o nó incorreto da instância de destino e não funcionará.

Códigos de erro

O arquivo de log LDAP lista os códigos de erro padrão do setor para o LDAP e o Active Directory (AD). O arquivo de log LDAP está contido no arquivo wrapper. Os códigos de erro LDAP são números de dois dígitos, e os códigos de erro do Active Directory são números de três dígitos. Para obter uma lista dos códigos de erro mais comuns, consulte Códigos de erro LDAP.

Integração de vários domínios

É possível integrar vários domínios na mesma floresta ou em domínios totalmente não confiáveis. Recomendamos a criação de um registro de servidor LDAP separado para cada domínio. Cada registro do servidor LDAP deve apontar para um controlador de domínio para esse domínio específico. Com isso, será necessário permitir conexões com cada um dos controladores de domínio. Não há suporte para várias florestas do AD por meio LDAP com uma conta LDAP.

Ao expandir para mais de um domínio, é essencial identificar atributos LDAP exclusivos para os nomes de usuário da aplicação e importar valores de aglutinação. Um atributo de aglutinação exclusivo comum para o Active Directory é `objectSid`. Os nomes de usuário exclusivos variam de acordo com o design de dados LDAP. Atributos exclusivos comuns são `e-mail` ou `userPrincipalName`.

Registros de entrada

Consulte Mapas de transformação LDAP para definir como a integração processa registros LDAP de entrada que não contém valores correspondentes nos campos de referência.

Erros comuns de autenticação

- O usuário não consegue fazer login (DN inválido)
- CN inválido
- Conexões inválidas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testes automáticos de conexão LDAP

É possível testar as conexões com os servidores LDAP manualmente ou permitir que ServiceNow teste as conexões automaticamente.

O sistema testa a conexão automaticamente:

- Toda vez que um usuário abre o formulário do servidor LDAP.
- Por meio do trabalho agendado do teste de conexão LDAP, que é executado a cada 15 minutos por padrão.

  É possível alterar a frequência com que esse trabalho agendado é executado. Se esse trabalho agendado não puder estabelecer uma conexão, um novo trabalho de programação única repetirá o teste de conexão após cinco minutos ou metade do valor do **intervalo de repetição** no trabalho agendado, o que ocorrer primeiro.

Mensagens de erro aparecerão no formulário se houver algum problema de conexão com o servidor LDAP. Também há suporte para conexões de teste para servidores de apoio de um MID Server.

Exibição do monitor LDAP

É possível exibir informações atuais sobre servidores LDAP e ouvintes usando o monitor LDAP.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os estados disponíveis são:

- Ativo
- Inativo
- Erro
- Ativo (desligando...)
- Erro (desligando...)

Além do estado atual, o monitor também exibe:

- A última mensagem detectada pelo ouvinte, como aguardar mudanças de LDAP, erro de conexão e assim por diante.
- A última mudança de usuário LDAP, como novo usuário, usuário atualizado e assim por diante.
- O último erro ocorrido.


Para exibir o monitor LDAP:

Procedimento

Navegar até **Tudo** > **LDAP** > **LDAP do Sistema** > **Monitor LDAP**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Consulte a tabela para obter descrições das propriedades e dos campos da tela.

Monitor LDAP

Campo	Descrição
Atualizar	É possível configurar a taxa de atualização clicando no campo **Atualizar** na barra de cabeçalho do monitor do servidor LDAP e selecionando o número de segundos entre cada atualização de dados. Também é possível selecionar **Nenhum** para suprimir a atualização.
Status da conexão	O indicador de conexão do servidor está localizado no lado direito, acima dos campos de status do ouvinte LDAP. Quando o servidor está conectado, a caixa fica verde e informa o status *Conectado*. Quando o servidor não está conectado, a caixa fica vermelha e informa o status *Não conectado*. Quando a conexão do servidor está sendo testada, a caixa fica amarela e informa o status *Conexão de teste*.
Propriedades do servidor LDAP	
Editar	Ao monitorar os servidores LDAP, é possível fazer mudanças nas propriedades clicando em **Editar** na tela Monitor do servidor LDAP.
URL do servidor	A combinação do nome do servidor e da porta do servidor em que o servidor LDAP está ouvindo. Frequentemente, a porta é definida como uma das seguintes: • 389: a porta-padrão para conexão LDAP em texto não criptografado • 636: a porta-padrão para conexão LDAP por meio de uma conexão SSL Valor de exemplo: ldap://10.10.10.3:389/ Seu servidor LDAP pode ter mais de um endereço URL. Isso NÃO estabelece várias estruturas de diretório das quais é possível importar dados, o que é feito por meio da criação de outra entrada de servidor LDAP, mas fornece redundância para evitar um ponto único de falha quando há vários servidores LDAP. Os endereços de URL LDAP são separados por um caractere de espaço, e o sistema testa automaticamente cada endereço de servidor até que uma conexão válida possa ser feita.
Diretório de	O diretório inicial ou RDN (Nome distinto relativo) onde o sistema começa a pesquisar usuários ou grupos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
pesquisa inicial	Valor de exemplo: DC=service-now,DC=com Não há dados ACIMA deste ponto disponíveis para importação. A instância tem visibilidade no diretório especificado e nos diretórios ABAIXO na hierarquia LDAP.
Status do MID Server	O status da conexão atual do MID Server.
Status do ouvinte LDAP	
Status atual	Isso indica se o ouvinte está ativo.
Última mensagem de informação	Exibe a última mensagem recebida pelo servidor LDAP relacionada às mudanças de usuário e grupo e a hora em que a mensagem foi recebida.
Última mudança	Exibe a última mudança feita no servidor LDAP e a hora em que ocorreu.
Último erro	Exibe o último erro ocorrido no servidor LDAP e a hora em que ocorreu.

Códigos de erro LDAP

O arquivo de log LDAP lista os códigos de erro padrão do setor para o LDAP e o Active Directory (AD).

Códigos de erro padrão

Erros LDAP padrão

Erro/ código de dados	Texto	Descrição
0	LDAP_SUCCESS	Indica que a operação do cliente solicitada foi concluída com sucesso.
2	LDAP_PROTOCOL_ERROR	Indica que o servidor recebeu uma solicitação inválida ou malformada do cliente.
3	LDAP_TIMELIMIT_EXCEEDED	Indica que o limite de tempo da operação especificado pelo cliente ou pelo servidor foi excedido. Nas operações de pesquisa, são retornados resultados incompletos.
4	LDAP_SIZELIMIT_EXCEEDED	Indica que o limite de tamanho especificado pelo cliente ou servidor foi excedido em uma operação de pesquisa. Resultados incompletos são retornados.
5	LDAP_COMPARE_FALSE	Não indica uma condição de erro. Indica que os resultados de uma operação de comparação são falsos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros LDAP padrão

Erro/ código de dados	Texto	Descrição
6	LDAP_COMPARE_TRUE	Não indica uma condição de erro. Indica que os resultados de uma operação de comparação são verdadeiros.
7	LDAP_AUTH_METHOD_NOT_SUPPORTED	Indica que, durante uma operação de vinculação, o cliente solicitou um método de autenticação não compatível com o servidor LDAP.
8	LDAP_STRONG_AUTH_REQUIRED	Indica um dos seguintes: em solicitações de vinculação, o servidor LDAP aceita somente autenticação forte. Em uma solicitação do cliente, ele solicitou uma operação como "excluir", que requer autenticação forte. Em um aviso não solicitado de desconexão, o servidor LDAP descobre que a segurança protegendo a comunicação entre o cliente e o servidor falhou inesperadamente ou foi comprometida.
9		Reservado.
10	LDAP_REFERRAL	Não indica uma condição de erro. LDAPv3, indica que o servidor não contém a entrada de destino da solicitação, mas os servidores no campo de referência podem contê-la.
11	LDAP_ADMINLIMIT_EXCEEDED	Indica que um limite do servidor LDAP definido por uma autoridade administrativa foi excedido.
12	LDAP_UNAVAILABLE_CRITICAL_EXTENSION	Indica que o servidor LDAP foi incapaz de satisfazer uma solicitação porque uma ou mais extensões críticas não estavam disponíveis. O servidor não oferece suporte ao controle ou o controle não é apropriado para o tipo de operação.
13	LDAP_CONFIDENTIALITY_REQUIRED	Indica que a sessão não está protegida por um protocolo como o TLS (Transport Layer Security), que fornece confidencialidade à sessão.
14	LDAP_SASL_BIND_IN_PROGRESS	Não indica uma condição de erro, mas indica que o servidor está pronto para a próxima etapa do processo. O cliente deve enviar o mesmo mecanismo SASL ao servidor para continuar o processo.
15		Não usado.
16	LDAP_NO_SUCH_ATTRIBUTE	Indica que o atributo especificado na operação de modificação ou comparação não existe na entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros LDAP padrão

Erro/ código de dados	Texto	Descrição
17	LDAP_UNDEFINED_TYPE	Indica que o atributo especificado na operação de modificação ou adição não existe no esquema do servidor LDAP.
18	LDAP_INAPPROPRIATE_MATCHING	Indica que a regra correspondente especificada no filtro de pesquisa não corresponde a uma regra definida para a sintaxe do atributo.
19	LDAP_CONSTRAINT_VIOLATION	Indica que o valor do atributo especificado em uma operação de modificação, adição ou modificação do DN viola as restrições definidas no atributo. A restrição pode ser de tamanho ou conteúdo (somente cadeia de caracteres, não binária).
20	LDAP_TYPE_OR_VALUE_EXISTS	Indica que o valor do atributo especificado em uma operação de modificação ou adição já existe como um valor para esse atributo.
21	LDAP_INVALID_SYNTAX	Indica que o valor do atributo especificado em uma operação de adição, comparação ou modificação é uma sintaxe inválida ou não reconhecida para o atributo.
22-31		Não usado.
32	LDAP_NO_SUCH_OBJECT	Indica que o objeto de destino não foi encontrado. Este código não é retornado nas seguintes operações: operações de pesquisa que localizam a base de pesquisa, mas não encontram entradas correspondentes ao filtro de pesquisa. Operações de vinculação.
33	LDAP_ALIAS_PROBLEM	Indica que ocorreu um erro quando um alias foi cancelado.
34	LDAP_INVALID_DN_SYNTAX	Indica que a sintaxe do DN está incorreta. (Se a sintaxe do DN estiver correta, mas as regras de estrutura do servidor LDAP não permitirem a operação, o servidor retornará o código 53: LDAP_UNWILLING_TO_PERFORM.)
35	LDAP_IS_LEAF	Indica que a operação especificada não pode ser executada em uma entrada leaf. (Este código não está nas especificações LDAP, mas está reservado para esta constante.)
36	LDAP_ALIAS_DEREF_PROBLEM	Indica que, durante uma operação de pesquisa, o cliente não tem direitos de acesso para leitura do nome do objeto com alias ou o cancelamento da referência não é permitido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros LDAP padrão

Erro/ código de dados	Texto	Descrição
37-47		Não usado.
48	LDAP_INAPPROPRIATE_AUTH	Indica que, durante uma operação de vinculação, o cliente está tentando usar um método de autenticação que ele não pode usar corretamente. Por exemplo, qualquer um dos itens a seguir causa esse erro: o cliente retorna credenciais simples quando credenciais fortes são necessárias OU o retorna um DN e uma senha para uma vinculação simples quando a entrada não tem uma senha definida.
49	LDAP_INVALID_CREDENTIALS	Indica que, durante uma operação de vinculação, ocorreu um dos seguintes: o cliente passou um DN ou senha incorretos ou a senha está incorreta porque expirou, a detecção de invasão bloqueou a conta ou outro motivo semelhante. Consulte o código de dados para obter mais informações.
49/52e	CREDENCIAIS AD_INVALID	Indica um erro AcceptSecurityContext do Active Directory (AD), que é retornado quando o nome de usuário é válido, mas a combinação de senha e credencial do usuário é inválida. Este é o AD equivalente ao código de erro 49 LDAP.
49/525	USUÁRIO NÃO ENCONTRADO	Indica um erro de dados AcceptSecurityContext do Active Directory (AD) que é retornado quando o nome de usuário é inválido.
49/530	NOT_PERMITTED_TO_LOGON_AT_THIS_TIME	Indica um erro de dados AcceptSecurityContext do Active Directory (AD), que é uma falha de logon causada porque o usuário atualmente não tem permissão para fazer logon. Retorna somente quando é apresentado um nome de usuário e uma credencial de senha válidos.
49/531	RESTRICTED_TO_SPECIFIC_MACHINES	Indica um erro de dados AcceptSecurityContext do Active Directory (AD) que é uma falha de logon causada porque o usuário não tem permissão para fazer logon neste computador. Retorna somente quando é apresentado um nome de usuário e uma credencial de senha válidos.
49/532	PASSWORD_EXPIRED	Indica um erro de dados AcceptSecurityContext do Active Directory (AD), que é uma falha de logon. A senha da conta especificada expirou. Retorna somente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros LDAP padrão

Erro/ código de dados	Texto	Descrição
		quando apresentado com nome de usuário e credencial de senha válidos.
49/533	ACCOUNT_DISABLED	Indica um erro de dados AcceptSecurityContext do Active Directory (AD), que é uma falha de logon. A conta está desabilitada no momento. Retorna somente quando apresentado com nome de usuário e credencial de senha válidos.
49/568	ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS	Indica que, durante uma tentativa de logon, o contexto de segurança do usuário acumulou muitas IDs de segurança. Este é um problema com o objeto/conta do usuário LDAP específico que deve ser investigado pelo administrador LDAP.
49/701	ACCOUNT_EXPIRED	Indica um erro de dados AcceptSecurityContext do Active Directory (AD), que é uma falha de logon. A conta do usuário expirou. Retorna somente quando apresentado com nome de usuário e credencial de senha válidos.
49/773	O USUÁRIO DEVE REDEFINIR A SENHA	Indica um erro de dados AcceptSecurityContext do Active Directory (AD). A senha do usuário deve ser alterada antes que o primeiro login seja realizado. Retorna somente quando apresentado com nome de usuário e credencial de senha válidos.
50	LDAP_INSUFFICIENT_ACCESS	Indica que o chamador não tem direitos suficientes para executar a operação solicitada.
51	LDAP_BUSY	Indica que o servidor LDAP está muito ocupado para processar a solicitação do cliente no momento, mas, se o cliente aguardar e reenviar a solicitação, o servidor poderá processá-la.
52	LDAP_UNAVAILABLE	Indica que o servidor LDAP não pode processar a solicitação de vinculação do cliente geralmente porque está sendo encerrado.
52e	CREDENCIAIS AD_INVALID	Indica um erro AcceptSecurityContext do Active Directory (AD), que é retornado quando o nome de usuário é válido, mas a combinação de senha e credencial do usuário é inválida. Este é o equivalente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros LDAP padrão

Erro/ código de dados	Texto	Descrição
		AD do código de erro 49 LDAP: LDAP_INVALID_CREDENTIALS.
53	LDAP_UNWILLING_TO_PERFORM	Indica que o servidor LDAP não pode processar a solicitação devido a restrições definidas pelo servidor. Este erro é retornado pelos seguintes motivos: a solicitação de adição de entrada viola as regras de estrutura do servidor OU a solicitação de modificação de atributo especifica atributos que os usuários não podem modificar OU restrições de senha impedem a ação OU as restrições de conexão impedem a ação.
54	LDAP_LOOP_DETECT	Indica que o cliente descobriu um alias ou loop de referência e, portanto, não pode concluir esta solicitação.
55-63		Não usado.
64	LDAP_NAMING_VIOLATION	Indica que a operação de adição ou modificação do DN viola as regras de estrutura do esquema. Por exemplo, a solicitação subordina a entrada um alias. A solicitação subordina a entrada a um contêiner proibido pelas regras de contenção. O RDN da entrada usa um tipo de atributo proibido.
65	LDAP_OBJECT_CLASS_VIOLATION	Indica que a operação de adição, modificação ou modificação do DN viola as regras de classe de objeto da entrada. Por exemplo, os seguintes tipos de solicitação retornam este erro: a operação de adição ou modificação tenta adicionar uma entrada sem um valor para um atributo obrigatório. A operação de adição ou modificação tenta adicionar uma entrada com um valor para um atributo não contido pela definição de classe. A operação de modificação tenta remover um atributo obrigatório sem remover a classe auxiliar que define o atributo como necessário.
66	LDAP_NOT_ALLOWED_ON_NONLEAF	Indica que a operação solicitada é permitida somente em entradas leaf. Por exemplo, os seguintes tipos de solicitações retornam este erro: o cliente solicita uma operação de exclusão em uma entrada primária. O cliente solicita uma operação de modificação de DN em uma entrada primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros LDAP padrão

Erro/código de dados	Texto	Descrição
67	LDAP_NOT_ALLOWED_ON_RDN	Indica que a operação de modificação tentou remover um valor de atributo que forma o nome distinto relativo da entrada.
68	LDAP_ALREADY_EXISTS	Indica que a operação de adição tentou adicionar uma entrada já existente ou que a operação de modificação tentou renomear uma entrada com o nome de uma entrada já existente.
69	LDAP_NO_OBJECT_CLASS_MODS	Indica que a operação de modificação tentou modificar as regras de estrutura de uma classe de objeto.
70	LDAP_RESULTS_TOO_LARGE	Reservado para o CLDAP.
71	LDAP_AFFECTS_MULTIPLE_DSAS	Indica que a operação de modificação do DN move a entrada de um servidor LDAP para outro e requer mais de um servidor LDAP.
72-79		Não usado.
80	LDAP_OTHER	Indica uma condição de erro desconhecida. Este é o valor-padrão para códigos de erro de NDS que não são mapeados para outros códigos de erro LDAP.
775	USER_ACCOUNT_LOCKED	Indica que os usuários não podem fazer login porque a conta do usuário está bloqueada.

Códigos de erro personalizados

Códigos de erro LDAP personalizados

Erro/código de dados	Texto
10000	LDAP_ERROR_GENEREL
10001	LDAP_ERROR_MAL_FORMED_URL
10002	LDAP_ERROR_UNAUTHENTICATED_BIND
10300	LDAP_ERROR_COMMUNICATION_EXCEPTION
10301	LDAP_ERROR_SOCKET_TIMEOUT
10302	LDAP_ERROR_CONNECTION_REFUSED
10303	LDAP_ERROR_CONNECTION_RESET
10304	LDAP_ERROR_NO_ROUTE
10305	LDAP_ERROR_UNKNOW_HOST
10400	LDAP_ERROR_SSL_EXCEPTION

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Códigos de erro LDAP personalizados

Erro/código de dados	Texto
10401	LDAP_ERROR_SSL_EMPTY_CERT_STORE
10402	LDAP_ERROR_SSL_CERT_NOT_FOUND
10403	LDAP_ERROR_SSL_CERT_EXPIRED
10500	LDAP_ERROR_INVALID_SEARCH_FILTER_EXCEPTION

Envio de uma senha de uso único quando o servidor LDAP estiver inativo

Uma propriedade LDAP está disponível para enviar uma senha de uso único para um usuário se ele não puder fazer login porque o servidor LDAP está inativo. Também é possível configurar outra propriedade para controlar o período em que a senha será válida.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Para receber uma senha de uso único, o usuário deve ter notificações habilitadas em seu perfil do usuário. A notificação é apenas uma mensagem de e-mail. Não há suporte para mensagens SMS.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ambas as propriedades estão habilitadas por padrão. O valor-padrão da propriedade que controla a validade da senha é de 10 minutos.

Procedimento

1. Abra a lista de propriedades do sistema inserindo `sys_properties.list` no filtro do navegador de aplicações.
2. Encontre a propriedade *`glide.ldap.onetime.password.enabled`*.
3. Defina a propriedade como `verdadeira`.
4. Para alterar o tempo de validade da senha de um usuário, defina a seguinte propriedade como um número inteiro de minutos: *`glide.authenticate.onetime.password.validity`*.

Sincronização de registro LDAP

Os administradores podem sincronizar registros LDAP inativos, desabilitados ou excluídos com seus registros LDAP.

A sincronização de registro LDAP é o processo que detecta registros inativos no servidor LDAP e atualiza os registros LDAP correspondentes. A detecção de registros LDAP inativos envolve a definição de indicadores de dados consistentes para cada objeto de usuário, a importação de dados LDAP e a avaliação dos indicadores de dados.

Um indicador de dados pode ser:

- Um campo de data
- Associação em uma OU específica (identificada pela análise do atributo *dn*) usando o atributo *`useraccountcontrol`*
- Uma combinação desses indicadores

Os dados importados chegam à instância por meio de tabelas de conjunto para importação em que os dados podem ser avaliados e processados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O processo de importação pode usar Filtros de atualização LDAP em vários trabalhos de importação para dividir diferentes tipos de registros de usuário e segregar registros para processamento separado.


Filtros de atualização LDAP

Filtros no processo de atualização LDAP podem ser usados para especificar o processamento que ignora inserções de usuários desabilitados.

É possível liberar o filtro da OU LDAP para retornar todos os dados para sua tabela de conjunto para importação (incluindo usuários inativos) e, em seguida, especificar o processamento que ignora as inserções de usuários desativados. A amostra de definição de "Usuários" da OU que a instância fornece no exemplo de LDAP pronto para uso contém um filtro.

Esse filtro é importante porque define quais registros de usuário são trazidos para a tabela de conjunto para importação para serem avaliados. Embora obtenha uma carga de dados menor, uma limitação deste filtro é que ele ignora usuários inativos. Consequentemente, os registros de usuários inativos não são importados para as tabelas temporárias do conjunto para importação. Como não há visibilidade dos registros de usuários inativos, não há capacidade de avaliação dos indicadores de registro.

Filtro OU LDAP



Para usar a filtragem no processo de atualização LDAP principal, altere o filtro para trazer todos os registros de usuários. O resultado é que todos os registros serão carregados na tabela temporária de conjunto para importação, onde podem ser avaliados e transformados.

Nota:
Atenção: como a filtragem retorna todos os registros, é possível que seja incluída uma grande quantidade de contas LDAP inativas antigas, que não devem ser inseridas na instância. Um registro de usuário nunca deve ser criado para um usuário desabilitado.

Extração LDAP

Um processo de extração LDAP pode ser implementado para a deteção de usuários desabilitados.

Uma extração da origem LDAP pode ser filtrada para usuários desativados usando um sinalizador ativo que pode ser definido como "falso" para cada registro na importação. Especifique ('target.active=false') e copie para o campo **Script** diretamente no registro do mapa de transformação da tabela.

Vantagens

As vantagens deste método incluem:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Scripts simples
- Os registros de usuário existentes não estão envolvidos no processamento
- Usuários inativos não são carregados em uma tabela de importação temporária
- Sem impacto sobre o desempenho

Desvantagens

As desvantagens deste método incluem:

- Um processo adicional é criado
- O conjunto de extrações deve ser colocado em um local onde sua origem de dados possa acessá-lo

Método alternativo

Filtros de atualização LDAP use vários trabalhos de importação para dividir diferentes tipos de registros de usuários, segregando registros para processamento separado.

Contas de usuário LDAP inativas

Identifique que uma conta de usuário atual está inativa ou foi desabilitada ou excluída de um LDAP do Active Directory (AD).

Um problema comum de integração LDAP é como detectar usuários desabilitados ou excluídos em um Active Directory (AD) e desativá-los na instância. Em um LDAP do Active Directory, um filtro geralmente é definido para excluir usuários inativos na atualização, portanto a instância não reconhece usuários que estão desabilitados ou excluídos no AD. O problema é como detectar se um usuário atual existente está inativo ou foi excluído do AD.

Para mais informações sobre como localizar contas inativas, consulte Encontrar contas LDAP inativas usando o campo userAccountControl .

Nota:
A abordagem recomendada é *desativar* registros de usuários e todos os outros tipos de registros, não os excluir. Cada registro está vinculado a outros registros, e a exclusão de um deles destrói todos os relacionamentos com outros registros. Desativar os registros mantém esses relacionamentos.

Encontrar contas LDAP inativas usando o campo userAccountControl

Identifique quando um usuário do Active Directory (AD) é excluído (ou desativado).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um método é rastrear o status ativo dos usuários do AD e criar uma regra de negócios para atualizar as contas correspondentes quando uma conta do AD estiver inativa.

Procedimento

1. Crie um novo campo de cadeia de caracteres na tabela Usuário [sys_user] para rastrear o valor do campo **userAccountControl** do AD.
   Por exemplo: `u_ad_user_account`.
2. Crie um script de transformação LDAP para definir o valor do campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example

```
target.u_ad_user_account = source.userAccountControl
```

3. Atualize o filtro LDAP para exibir contas do AD desabilitadas.

Example

Este é um exemplo de um filtro.

```
(&(objectClass=person)(sn=*)(!(objectClass=computer))(!
(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
```

Este é um exemplo de um filtro de substituição que pode ser usado.

```
(&(objectClass=person)(sn=*)(!(objectClass=computer)))
```

4. Crie uma regra de negócios onChange para definir o campo ativo como falso sempre que o campo u_ad_user_account contiver o valor 514.
"514" indica uma conta inativa.

Exemplos de script LDAP

Os exemplos de script a seguir presumem que você usa um Active Directory (AD) para o servidor LDAP.

Script de valores do atributo userAccountControl

Este exemplo testa a origem dos valores do atributo userAccountControl associados a um usuário desabilitado (514 ou 546).

```
//Deactivate LDAP-disabled users during transform based on 'userAccountControl' attribute
if(source.u_useraccountcontrol == '514' || source.u_useraccountcontrol == '546'){
  target.active=false;
  target.locked_out=true;
}
```

Este é um exemplo usando uma verificação de bits:

```
if(source.u_useraccountcontrol & 2){
  active = false;
}
```

Script do atributo userAccountControl

Este exemplo examina o atributo userAccountControl, mas não testa valores específicos. Ele também contém a opção de reativação de contas de usuário LDAP.

```
/*
* Deactivate LDAP-disabled users during transform based on 'userAccountControl' attribute
* Convert the userAccountControl attribute back to a hex value
*/
var ctrl = parseInt(source.u_useraccountcontrol, 10);
ctrl = ctrl.toString(16);

/*
* The only digit we care about is the final one
* A final hex digit value of '2' in 'ctrl' means disabled
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
*/
if(ctrl.substr(-1) == "2"){

  //Deactivate and lock the user account
  target.active = false;
  target.locked_out = true;

  //Ignore any insert of a disabled record
  if(action == 'insert'){
    ignore = true;
  }
}
/* Optional: Uncomment else block to reactivate and unlock the user account
else {
  target.active = true;
  target.locked_out = ctrl.substr(-2, 1) == "1";
}
*/
```

Script do mapa de transformação onBefore

Este é um exemplo de um script do mapa de transformação onBefore. O script identifica registros desabilitados e que estão sendo inseridos. Se estiver ocorrendo uma inserção de um usuário desabilitado, a transformação da operação ignorará o registro.

```
//Ignore any insert of a disabled record as defined by the 'userAccountControl' attribute
var uc = source.u_useraccountcontrol;
if((uc == '514' || uc == '546') && action == 'insert'){
  ignore = true;
}
```

Script de membro DN

Este exemplo de script apresenta flexibilidade ao não contar com os valores de userAccountControl 546 e 514, mas, em vez disso, verifica se o usuário é um membro de um Nome diferenciado (DN) específico. É possível usar este script no campo **Script** do registro "Mapa de transformação da tabela" ou em um script do mapa de transformações onBefore.

```
//Deactivate LDAP-disabled users during transform based on OU membership in 'dn'
if(source.u_dn.indexOf('OU=Disabled Accounts') > -1){
  target.active = false;
  target.locked_out = true;
}
```

Modo de aplicação do Active Directory (ADAM)

O modo de aplicação do Active Directory (ADAM) é um serviço de diretório compatível com LDAP.

Nota:
Um nível básico de conhecimento com Microsoft Windows Server e Active Directory é necessário para entender este tópico. Você também deve ter permissões de administrador no servidor configurando para o ADAM.

Estes são procedimentos de amostra. Não é possível fornecer suporte direto devido a variações de instalação e ambiente. Recomendamos o trabalho com um consultor Microsoft.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O ADAM conta com uma instalação simples e é executado como um serviço em sistemas operacionais Windows. Ele pode ser totalmente personalizado e distribuído como um componente de aplicação ou usado como um diretório independente LDAP. O ADAM usa as mesmas tecnologias encontradas nos controladores de domínio do Active Directory (incluindo recursos de replicação e delegação) e tem seus próprios recursos de administração e personalização. Ele pode ser executado como um serviço Windows. O ADAM pode ser instalado nos sistemas operacionais Windows XP, 2000, 2003 e 2008. O ADAM está incluso como parte do Windows Server 2003 R2 e Windows Server 2008. Um download está disponível em http://www.microsoft.com/downloads http://www.microsoft.com/downloads para sistemas operacionais anteriores.

Segurança

Algumas políticas de segurança da empresa proíbem que fornecedores e parceiros externos se conectem diretamente a um controlador de domínio do Active Directory (AD). Se a exposição de determinados objetos ou atributos do AD a um fornecedor ou parceiro externo for proibida, o acesso a objetos e atributos poderá ser bloqueado usando as entradas de controle de acesso de segurança do AD (ACE ou ACL). Dependendo dos requisitos de segurança, esse método pode apresentar complexidade na integração.
É recomendável consolidar vários domínios e florestas. Se todas as importações e autenticações LDAP precisarem ser canalizadas por meio de uma única origem, o ADAM poderá ser usado como uma origem consolidada. Com o lançamento do Windows 2008, esta funcionalidade foi renomeada para Light-Weight-Directory Service, ou LDS. A instalação e a configuração são semelhantes às do Windows Server 2003 R2.

Conhecimento recomendado

Para esta tarefa, é preciso compreender o AD, classes de objeto e atributos. Para obter uma integração bem-sucedida, é preciso conhecimento da estrutura de objetos do AD atual, estar familiarizado com as delegações do Active Directory e ter uma estratégia sobre como usar o ADAM e para quais finalidades. Se você não estiver familiarizado com o AD ou o ADAM, trabalhe com o administrador do AD para configurar um novo ambiente do ADAM.

Trustes

Se objetos `userProxy` forem usados, o computador que hospeda o ADAM deverá ser um membro do domínio contendo as contas do AD ou de um domínio confiável.

Conectividade interna

Se objetos `userProxy` forem usados, o computador do ADAM deverá ter a capacidade de conectividade aos controladores de domínio relacionados para executar a autenticação de proxy.

Tópicos relacionados

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Configure uma instância com o ADAM

A primeira instalação copia os arquivos do ADAM para o seu computador, registra os componentes necessários e cria os atalhos da aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, todos os arquivos de aplicação são instalados em %systemroot%\ADAM.

- Windows Servidor 2003 R2 - O ADAM pode ser instalado usando **Painel de controle > Adicionar e remover programas > Gerenciador de componentes opcionais**.
- Windows Server 2000 e Windows XP - Baixados http://www.microsoft.com/downloads da Microsoft.

Crie o serviço de primeira instância que funciona como o primeiro serviço de diretório hospedado pelo ADAM. Faça um dos seguintes:

Procedimento

- Execute `adaminstall.exe` da pasta do ADAM.
- Use **Crie uma instância DO ADAM** atalho do **Menu Iniciar > Programas > ADAM** pasta.

1. Selecione a opção **Instalação de uma instância exclusiva**.

   Nota:
   É possível usar esta opção para instalar uma réplica de instância em um segundo servidor para fornecer um sistema tolerante a falhas.

2. Preencha os campos:

Instância do ADAM

Campo	Descrição
Nome da instância	usado principalmente para identificar o nome do serviço Windows e o nome de exibição
Portas	define os números de porta a serem usados para ouvintes LDAP e LDAPS. A porta-padrão LDAP é 389, e LDAPS é 636. Se essas portas estiverem em uso no servidor, o assistente de configuração selecionará novas portas. Trabalhe com o administrador da rede para determinar as melhores portas a serem usadas
Partição de diretório de aplicações	cria uma partição de diretório de aplicações. Não é necessário nesta etapa. Agora, recomendamos a criação de um nova partição. Uma prática recomendada é usar o mesmo nome diferenciado da floresta ou do domínio, mas substituir o domínio de nível mais alto por "adam" em vez de "com" ou "local". Por exemplo, se a partição de floresta for `dc=myCompany,dc=com`, será possível criar a partição do ADAM como `dc=myCompany,dc=adam`
Locais do arquivo	seleciona o(s) local(is) para os dados da partição do ADAM.
Seleção de conta de serviço	seleciona a conta de serviço sob a qual a instância será executada. Para serviços autônomos, é possível usar a conta de serviço de rede padrão. Se você planeja usar réplicas, será necessário usar uma conta com acesso a todas as instâncias do ADAM.
Administradores do ADAM	a delegação no diretório do ADAM que aproveita a autenticação integrada do Windows. É assim que o acesso inicial é concedido para a administração. Depois que os direitos são concedidos à conta inicial, esse usuário ou grupo delega direitos a outros usuários do Windows ou do ADAM. É possível selecionar o padrão para a concessão de acesso de administrador somente ao usuário atual ou conceder acesso a um usuário ou grupo diferente, com base em suas necessidades.
Importe arquivos LDIF	os arquivos a serem importados. O MS-userProxy é o arquivo mais importante a ser importado, mas vale a pena adicionar todos os arquivos disponíveis, uma vez que há

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	pouca sobrecarga no esquema e você não precisa se preocupar em estendê-lo mais tarde se suas necessidades aumentarem. Confirme os detalhes e o assistente concluirá a configuração.

Tópicos relacionados

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Configurar o console do ADAM

Configure o console do ADAM. Embora haja muitas semelhanças entre o ADAM e o Active Directory, a administração deles pode ser muito diferente, uma vez que não há console de gerenciamento de **Usuários e computadores**.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A maior parte da administração geral é realizada usando o console ADSI do MMC do ADAM, disponível no menu Iniciar do **ADAM**. Na primeira vez que você executar o console ADSI do ADAM, será necessário se conectar à partição criada.

Procedimento

1. Clique com o botão direito do mouse no item **Editar ADSI do ADAM** no quadro esquerdo.
2. Atribua um nome à nova conexão e atualize os campos de nome e porta do servidor com as informações usadas quando você criou a instância.
3. Selecione o **nome diferenciado** ou o **contexto de nomenclatura** e especifique o nome diferenciado da partição da aplicação criada anteriormente.
   É possível se conectar às partições `Configuração e esquema` para obter opções de configuração avançadas.
   Agora, deve ser possível ver a partição e os contêineres-padrão para LostAndFound, Cotas de NTDS e Funções. O contêiner Funções ainda não foi configurado.

Tópicos relacionados

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Criação de contêineres e unidades organizacionais para o ADAM

Agrupe logicamente objetos armazenados no ADAM em contêineres e em OUs (organizational units, unidades organizacionais), assim como no Active Directory.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Clique com o botão direito do mouse na partição raiz e navegue até **Novo(a)** > **Objeto** > **OrganizationalUnit**.

Nota:
Também é possível exibir a lista de outros objetos disponíveis. Essa lista varia de acordo com as extensões de esquema instaladas quando os arquivos LDF foram importados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Quando um valor for solicitado, insira o nome da OU, por exemplo, `Usuários`.
   A tela exibe um botão **Mais atributos**.
3. Use o botão para atribuir valores a atributos adicionais.
   Nenhum valor adicional é necessário para OUs e contêineres.
   Depois que você criar OUs, as novas OUs serão listadas como secundárias do objeto raiz.

Tópicos relacionados

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Delegação com ADAM

Depois que a estrutura da OU for criada, defina as delegações de permissão para proteger corretamente os objetos para usuários limitados.

Assim como no Active Directory, há duas maneiras gerais de conceder permissões:

- Adicione usuários a um grupo que já tenha as permissões apropriadas atribuídas.
- Defina novas permissões nos objetos do ADAM.

Para essa tarefa, discutiremos as permissões de nível de objeto. Consulte a seção Administração de grupo para obter informações sobre associações de grupo.

Como não temos um console de Usuários e computadores para o ADAM, todas as permissões de nível de objeto são definidas usando o utilitário do Active Directory *`DSACLS.exe`*. Este arquivo está localizado no diretório do programa do ADAM. Ao executar os utilitários do ADAM, é melhor iniciar o Prompt de comando das ferramentas do ADAM. Isso garante o uso das versões apropriadas das ferramentas. O DSALCS é usado para exibir e definir direitos de acesso a objetos.

Exemplo: "`dsacls \\localhost:50010\dc=myCompany,dc=adam`" exibe as permissões atribuídas à raiz da partição *`dc=myCompany,dc=adam`* em execução no localhost, porta 50010. DSACLS é uma ferramenta complexa usada para criar delegação complexa. Execute *`"DSACLS /?"`* para observação de uso.

Tópicos relacionados

Criação de contêineres e unidades organizacionais para o ADAM

Uso do ADAMSync para preencher o ADAM

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Preenchimento de objetos do ADAM

Os objetos do ADAM incluem Objetos do usuário, Objetos userProxy e Objetos de grupo.

Objetos do usuário

Usuários podem ser criados usando o console do ADAM ADSI Edit, assim como fizemos para a criação da OU. Os usuários também podem ser administrados usando ferramentas de linha de comando do AD, que está além do escopo deste documento. O único atributo obrigatório para novos objetos de usuário é o *cn*, que é um nome curto ou o nome completo do usuário. Há também uma ampla variedade de atributos opcionais semelhantes aos atributos do usuário do Active Directory. É possível acessar a lista completa de atributos selecionando propriedades do objeto de usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Objetos userProxy

Para a integração LDAP ServiceNow, recomendamos o uso de objetos `userProxy` no ADAM, o que cria uma conta de proxy vinculada à conta de usuário relacionada do AD. Isso permite que o ADAM autentique as credenciais de logon usando nomes de usuário e senhas do AD do domínio sem que ServiceNow se conecte diretamente ao controlador de domínio. Os objetos`userProxy` são muito semelhantes aos objetos do AD e do usuário do ADAM, exceto por não armazenar senhas e conter um atributo `objectSID` que contém o SID do objeto de usuário do AD vinculado. É assim que o proxy funciona. Os objetos`userProxy` são criados usando o console do `ADSIEdit` ou as ferramentas de linha de comando, mas isso pode ser entediante. Recomendamos que você use um processo automatizado conforme definido abaixo.

Objetos de grupo

Grupos são criados usando o console do ADSIEdit e ferramentas de linha de comando do AD. Os conceitos de grupo são semelhantes ao AD e são usados para integrar grupos e membros para ServiceNow. A maior diferença é que os grupos do ADAM podem conter membros do ADAM ou de domínios confiáveis do AD.

Automatizar a criação de objetos do ADAM

Se você estiver interessado em sincronizar contas do Active Directory com o ADAM, recomendamos que você use Microsoft *ADAMSync* ferramenta. Este é o uso mais comum do ADAM para ServiceNow integração LDAP.

Sobre a delegação de permissões

O ADAM contém alguns grupos internos com permissões-padrão. Esses grupos são encontrados no contêiner `cn=roles,dc=myCompany,dc=adam`. Eles são semelhantes aos grupos de nível de domínio e contém direitos para objetos na partição atual. Semelhante ao AD Forests, também é possível definir um nível mais alto de permissões usando os grupos-padrão em `cn=roles,cn=configuration,dc=myCompany,dc=adam`. Você deve se conectar à partição de configuração no `ADSIEdit`. Por padrão, o grupo Administradores inclui a conta especificada durante a configuração. Este membro nem sempre está visível porque é herdado por meio de grupos de configuração. Os administradores têm controle total sobre todos os objetos de partição. O grupo Leitores não contém membros por padrão e tem acesso de leitura a todos os objetos na partição. O grupo Usuários é um grupo dinâmico, assim como no Active Directory. Ele inclui, transitivamente, todos os usuários do ADAM criados na partição.

Tópicos relacionados

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Teste e solução de problemas de configuração do ADAM

A principal ferramenta usada para testes é o LDP. Isso permite que um teste completo da autenticação de usuário seja realizado.

A maior parte do gerenciamento de objetos pode ser concluída usando o console do ADAM ADSI Edit, que fornecerá acesso a toda a coleção de objetos e atributos. O nível mais alto de controle e solução de problemas dos serviços do ADAM é usar o serviço Windows criado durante a configuração da instância. O nome do serviço varia e depende do nome da instância criada. Este serviço deve estar em execução para que o serviço do ADAM seja executado. Se problemas de conexão estiverem ocorrendo, revise as configurações de rede para garantir que você tenha o acesso de rede apropriado para se conectar ao servidor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e à porta ADAM. Um log de eventos do Windows é criado para cada instância do ADAM instalada. Essa também é uma ferramenta ideal para solucionar problemas de serviços do ADAM.

O Windows Log de eventos de segurança também é útil na solução de problemas de autenticação de `userProxy`. Todas as tentativas de logon de `userProxy` são registradas no log de segurança e fazem referência ao endereço do dispositivo do cliente remoto, ao nome diferenciado do usuário que está tentando fazer logon e ao código de status ou resultado.

Tópicos relacionados

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Backup e recuperação com o ADAM

É possível fazer backup de todos os dados do ADAM usando métodos de backup do sistema de arquivos padrão.

Redundância

O ADAM tem utilitários de replicação internos com base na mesma tecnologia do AD. Uma réplica de leitura e gravação completa de uma partição do ADAM pode existir no mesmo computador ou em outro. É possível usar esta réplica de várias maneiras para fornecer uma integração LDAP tolerante a falhas com a instância. Uma opção é expor ambas as partições à instância por meio do firewall e definir ambos os servidores no campo de servidor Propriedades LDAP.

Tópicos relacionados

Modo de aplicação do Active Directory (ADAM)

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Uso de LDAPS com ADAM

A configuração-padrão para autenticação de objeto `userProxy` é impor comunicações LDAPS (LDAP seguro). O LDAPS requer certificados SSL para proteger o tráfego da rede.

Para remover este requisito, faça a seguinte mudança usando o console `ADSIEdit` conectado à partição de configuração.

```
Object: CN=Directory Service, CN=Windows NT, CN=Services, CN=Configuration
Attribute: msDS-Other-Setings
Value: change RequiresSecureProxyBind from 1 (enforced) to 0 (disabled)
```

Reinicie o serviço do ADAM para usar a nova configuração.

Para oferecer suporte a vinculações seguras e criptografar as informações de usuário e senha que estão sendo transmitidas, um certificado SSL deve ser instalado no servidor e em qualquer cliente LDAP. Como há usos limitados e controlados para o serviço do ADAM, é viável usar um certificado autoassinado que atenderia às necessidades sem incorrer em custos de certificação ou criar uma infraestrutura de autoridade de certificação (CA). Se você já tiver uma CA, poderá emitir um certificado. Caso contrário, crie um certificado autoassinado.

Criação de um certificado autoassinado

Para usar o utilitário `selfssl`, o Serviço de informações da Internet (IIS) deve estar instalado. Este serviço pode ser removido depois que o certificado for gerado. É possível

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

obter o utilitário selfssl.exe no IIS Resource Kit. Se o IIS já estiver instalado, crie um novo site para que os sites atuais não sejam afetados durante a geração do certificado. Selfssl precisa anexar temporariamente o novo certificado emitido por conta própria a um site válido.

Selfssl é uma ferramenta de linha de comando e tem os seguintes parâmetros comuns.

Descrições dos parâmetros selfssl

Parâmetro	Descrição
/T	Adiciona o certificado aos "Certificados confiáveis" na máquina local
/N:cn	Define o nome comum do certificado. Ele deve corresponder ao nome do domínio totalmente qualificado do servidor que executa o serviço Web usando o certificado
/K	Define a força do tamanho da chave em bits
/V	Número de dias pelos quais o certificado é válido
/S	ID do site ao qual o certificado será anexado
/P	Porta IP do serviço Web

O atributo de nome comum deve corresponder ao nome ou endereço externo usado pela instância para se conectar ao computador ADAM. Será necessário obter a ID do site do site do IIS, a menos que o site-padrão, que é 1, esteja em uso e não precise ser definido no comando selfssl. Um exemplo de comando para gerar um certificado para myCompany seria:

```
selfssl /N:CN=myCompany.externaldomain.com /K:1024 /V:3650 /S:12345 /P:50001 /T
```

Esta declaração cria um certificado válido por 10 anos. Defina o valor com qualquer duração, mas esteja ciente de que o novo certificado deve ser gerado e enviado para a instância antes que o antigo expire. Recomendamos anotar a data de vencimento no certificado.

Depois que o certificado for gerado, será possível removê-lo do site ou excluir o site por completo caso um site temporário tenha sido criado.

Tópicos relacionados

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Atribuir o certificado ao ADAM

Instale um certificado SSL no servidor e em qualquer cliente LDAP para oferecer suporte a vinculações seguras e criptografar as informações de usuário e senha que estão sendo transmitidas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como há usos limitados e controlados para o serviço do ADAM, é viável usar um certificado autoassinado para atender às suas necessidades sem incorrer em custos de certificação ou criar uma infraestrutura de CA (Certificate Authority, autoridade de certificação).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o console do MMC de certificados e crie duas conexões de console, uma para Certificados de computador local e outra para Certificados de serviços de computador local no novo serviço do ADAM. O novo certificado pode ser encontrado em Certificados (computador local)\Pessoal\Certificados.
2. Copie o certificado para o contêiner do serviço do ADAM, Certificados — Serviço (nome do serviço do ADAM)\Nome do serviço ADAM_ADAM\Certificados raiz confiáveis\Certificados e copie o certificado para Certificados — Serviço (nome do serviço do ADAM)\Nome do serviço ADAM_ADAM\Pessoal\Certificados.
3. Abra a guia de detalhes no certificado que você copiou, observe o carimbo de data Válido desde e atribua acesso de leitura ao arquivo de chave do certificado.
   Vá para C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys e identifique o certificado com o carimbo de data/hora correspondente. Atribua direitos de leitura e execução à conta de serviço que executa o ADAM. Por padrão, este é o **Serviço de rede**.
4. Reinicie o serviço do ADAM para ativar o novo certificado.

Tópicos relacionados

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Exportar o certificado de chave pública

Os clientes LDAPS, incluindo a instância, precisam do certificado de chave pública para fazer uma conexão segura com o ADAM.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nos consoles de certificação do servidor usados acima, exporte uma chave pública para ser usada pelos clientes.

Procedimento

1. Selecione o certificado, clique com o botão direito e selecione **todas as tarefas/exportar**.
   Não exporte a chave privada. Selecione o formato X.509 binário codificado por DER padrão e especifique o nome do arquivo de exportação.
2. Instale o certificado público nos clientes LDAP que se conectam ao servidor usando LDAPS.
   Quando solicitado, adicione o certificado ao armazenamento de `autoridades de certificação raiz`.

Tópicos relacionados

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Conta de acesso ao modo de aplicação do Active Directory (ADAM)

O sistema requer uma conta de usuário para ler as informações do objeto do modo de aplicação do Active Directory (ADAM) que são importadas para a instância da aplicação.

Crie a conta usando um dos seguintes métodos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Crie uma conta de usuário local do ADAM, atribua uma senha e permissões.
- Atribua permissões a uma conta de domínio Windows na partição do ADAM.
- Use uma conta `userProxy`.

Ao usar o ADAM como uma origem LDAP, é preciso especificar o nome diferenciado totalmente qualificado (FQDN) da conta do ADAM no campo **Nome distinto de login** do servidor LDAP.

Tópicos relacionados

Modo de aplicação do Active Directory (ADAM)

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Testar as conexões LDAPS

Teste as conexões LDAPS. Há duas conexões de console, uma para Certificados de computador local e outra para Certificados de serviços de computador local no novo serviço do ADAM.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Execute `LDP.exe` da pasta de instalação do ADAM c:\windows\adam.
   Verifique se a versão do ADAM está selecionada, uma vez que este não é o cliente LDP padrão Windows .
2. Abra uma nova conexão usando o menu **Conexão/conectar**.
   O nome do servidor deve corresponder ao CN atribuído ao certificado.
3. Insira a **porta LDAPS** e marque a caixa de seleção **SSL**.
   Os resultados de uma conexão bem-sucedida são algumas informações gerais do servidor e nenhum erro.
4. Vincular (fazer login) ao serviço.
   Para replicar conexões de cliente LDAP típicas, selecione a opção de vinculação Simples. Insira um usuário do ADAM ou nome diferenciado do `userProxy` no campo de usuário e senha associada.
   Se você vir uma mensagem de retorno informando "Autenticado como: ..." sua conexão usando o LDAPS terá sido bem-sucedida.

Tópicos relacionados

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=9688f8b9-1034-4ef6-a3e5-2a2a57b5c8e4&displaylang=en%7C

Uso do ADAMSync para preencher o ADAM

Os administradores usam o MS ADAMSync para preencher os diretórios LDAP que usam o MS ADAM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

Este documento pressupõe que você tenha pelo menos um nível básico de conhecimento com o Microsoft Windows Server, Active Directory e ADAM e que já tenha uma instância funcional Modo de aplicação do Active Directory (ADAM) com uma partição.

Estes são procedimentos de amostra. Devido à complexidade e ao fato de ele estar sendo executado no seu ambiente, não é possível oferecer suporte direto. Recomendamos que, caso tenha problemas, você trabalhe com Microsoft ou um consultor Microsoft.

Depois que o ADAM tiver sido instalado e a primeira partição tiver sido criada, será possível preenchê-lo com objetos.

As seguintes opções estão disponíveis:

- Criação manual de objetos usando GUI ou scripts. Esta opção é ineficiente e lenta.
- Integre com o Active Directory usando o Microsoft Integration Information Server. Esta opção fornece mais flexibilidade e funcionalidade, mas requer algumas configurações avançadas. Uma versão gratuita do MIIS compatível com o Active Directory, ADAM eMicrosoft listas de endereços globais do Exchange está disponível. A menos que você já tenha experiência com MIIS, é aconselhável não tentar implementar um novo ambiente exclusivo para integração LDAP.
- Use o ADAMSync, uma ferramenta de sincronização fornecida por Microsoft com o ADAM. Esta é a opção explicada.

Defina contas de usuário do ADAM

Defina as contas de usuário no ADAM. Uma conta de usuário é usada para a conexão da instância, e a outra conta de usuário é para o ADAMSync.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Essas contas podem ser objetos de usuário do ADAM local, objetos userProxy ou uma conta do Windows de um domínio confiável.

A conta *`ADAM User`* requer acesso somente leitura à estrutura de diretórios a ser importada para sua instância. A melhor maneira de fazer isso é adicionar a conta ao atributo de membro no grupo Leitores encontrado em cn=roles,dc=myCompany,dc=adam.

As novas contas de usuário do ADAM são desabilitadas por padrão. Será preciso habilitar as novas contas e definir uma senha.

Procedimento

1. Habilite os usuários alterando o atributo msDS-UserAccountDisabled para FALSO.
2. Clique com o botão direito do mouse no objeto do usuário e redefina a senha.
3. Teste as novas contas usando o LDP conforme definido no Modo de aplicação do Active Directory (ADAM) para se certificar de que elas possam se conectar.
   Use o **LDAP** > **Exibição/Árvore** Deixando o DN base em branco para garantir que você possa exibir os objetos no diretório usando as novas contas. A configuração, o esquema e a partição do domínio devem estar visíveis no painel esquerdo. Percorra a partição de domínio. Se uma nova conta do ADAM local estiver

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

em uso, a informação “Nenhum secundário” será exibida, indicando que você não tem acesso de leitura aos objetos. Verifique as associações do grupo de configuração e teste novamente.

O ADAMSync usa a conta *ADAMSync User* para gerenciar objetos na partição do ADAM. Esta conta requer direitos de nível de administrador, uma vez que criará, atualizará e excluirá objetos do ADAM.

O ADAMSync usa a conta *ADAMSync AD* para ler os objetos do AD que serão sincronizados com o ADAM.

Configure o ADAMSync

O ADAMSync está incluso no Windows Server 2003 R2. Baixe e instale o ADAMSync se estiver usando um sistema operacional diferente.

Como estender o esquema

O esquema do ADAM precisa ser estendido para oferecer suporte ao ADAMSync.

1. Execute o seguinte comando em c:\windows\adam para importar as extensões do esquema do ADAMSync. Se o usuário atual não tiver acesso, poderá ser necessário mudar o server:port e adicionar credenciais. Consulte o arquivo AdamSyncMetadata.ldf para obter detalhes.

```
ldifde -i -f MS-AdamSyncMetadata.LDF -s localhost:50000 -j . -c "cn=Configuration,dc=X"
#configurationNamingContext
```

2. Faça o mesmo com MS-AdamSchemaW2k3.ldf para oferecer suporte a atributos do Windows 2003.

```
ldifde -i -u -f MS-AdamSchemaW2K3.LDF -s localhost:50000 -j . -c "cn=Configuration,dc=X"
#configurationNamingContext
```

Mudanças de esquema recomendadas

Estas são algumas mudanças de esquema adicionais recomendáveis.

1. Abra um novo console do MMC e adicione o Snap-in de esquema do ADAM.
2. Conecte-se à instância do ADAM.
3. Expanda a pasta Classes, localize a classe userProxy e abra **Propriedades**.
4. Verifique os seguintes atributos opcionais na guia Atributos, adicione qualquer um que ainda não exista.
   - empresa
   - departamento
   - givenNane
   - mail
   - physicalDeliveryOfficeName
   - sAMAccountName
   - sn
   - telephoneNumber
   - título

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- userAccountControl
- userPrincipalName

5. Reinicie o serviço ADAM para habilitar as novas configurações.

Instalação do arquivo de configuração do ADAM

Instale o arquivo de configuração do ADAM por meio da linha de comando do Windows.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Instale o arquivo de configuração.

```
C:\WINDOWS\adam>adamsync /install localhost:50000 MS-AdamSyncConf-SNC.XML
```

2. Execute o arquivo de sincronização a ser registrado no console.

```
C:\WINDOWS\adam>adamsync /sync localhost:50000
"ou=users,dc=service-now,dc=adam" /log -
```

3. Revise os resultados usando o console do ADSIEdit.
   Verifique os novos objetos e atributos que foram criados pelo ADAMSync.
4. Execute o ldap para testar a autenticação userProxy.
   Automatização do processo de sincronização

   Configure o processo de sincronização como uma Tarefa agendada Windows. É preciso fornecer as credenciais no arquivo de configuração, na linha de comando, ou executar a tarefa agendada com uma conta que tenha acesso.

   Observações especiais

   - É possível criar vários arquivos de configuração e trabalhos agendados para sincronizar o ADAM a partir de várias fontes.

     Este exemplo importa o atributo sAMAccountName, que pode ser usado como logon da aplicação. Para sincronizar a origem, será preciso ter certeza de que tem um valor de atributo exclusivo que pode ser usado para as credenciais de logon. sAMAccountName certamente será exclusivo em um domínio, mas não em vários domínios.

   - Se o Microsoft Exchange estiver em uso, recomendamos a exclusão dos objetos cn=SystemMailbox* como parte da configuração de filtro de objeto.

Exemplo de arquivos de configuração do ADAM

Todas as configurações do ADAMSync são armazenadas em arquivos xml.

Arquivo de configuração padrão com comentários

Há um arquivo de configuração padrão chamado MS-AdamSyncConf.xml incluso na instalação do ADAMSync. Faça uma cópia desse arquivo para ter um exemplo base para consultar no futuro. Este exemplo é o arquivo de configuração padrão com comentários adicionados.

```
<?xml version="1.0"?>
<doc>
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
<configuration>
<!-- Sync File Description -->
<description>MyCompany ADAMSync Configuration</description>
 <security-mode>object</security-mode>;
<!-- source-ad-name = fqdn of the domain controller -->;
 <source-ad-name>;fully.qualified.domain.name.of.domain.controller</source-ad-name>;
<!-- source-ad-partition = root AD domain partition -->;
 <source-ad-partition>;dc=myCompany,dc=com</source-ad-partition>;
<!-- source-ad-account = use this to specify an account to connect to AD -->;
<!-- if not used, the current user will be used  -->;
 <source-ad-account>;</source-ad-account>;
 <account-domain>;</account-domain>;
<!-- target-dn = target ADAM OU -->;
 <target-dn>;ou=servicenow users,dc=myCompany,dc=adam</target-dn>;
 <query>;
<!-- base-dn = should be the root AD partition if you want all users -->;
  <base-dn>;dc=myCompany,dc=com</base-dn>;
<!-- object-filter = standard ldap query format, this will grab all users -->;
<!-- need to review results to see if you should modify this filter -->;
  <object-filter>;(objectCategory=person)</object-filter>;
  <attributes>;
<!-- include=userproxy requires objectSID to link back to the AD account -->;
   <include>;objectSID</include>;
   <include>;givenName</include>;
   <include>;sn</include>;
   <include>;description</include>;
   <include>;title</include>;
   <include>;company</include>;
   <include>;department</include>;
   <include>;mail</include>;
   <include>;physicalDeliveryOfficeName</include>;
   <include>;telephoneNumber</include>;
   <include>;sAMAccountName</include>;
  </attributes>;
 </query>;
<!-- map for user-to-userproxy object types -->;
 <user-proxy>;
  <source-object-class>;user</source-object-class>;
  <target-object-class>;userProxy</target-object-class>;
 </user-proxy>;
 <schedule>;
  <aging>;
   <frequency>;0</frequency>;
   <num-objects>;0</num-objects>;
  </aging>;
  <schtasks-cmd>;</schtasks-cmd>;
 </schedule>;
</configuration>;
<synchronizer-state>;
 <dirsync-cookie>;</dirsync-cookie>;
 <status>;</status>;
 <authoritative-adam-instance>;</authoritative-adam-instance>;
 <configuration-file-guid>;</configuration-file-guid>;
 <last-sync-attempt-time>;</last-sync-attempt-time>;
 <last-sync-success-time>;</last-sync-success-time>;
 <last-sync-error-time>;</last-sync-error-time>;
 <last-sync-error-string>;</last-sync-error-string>;
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
 <consecutive-sync-failures>;</consecutive-sync-failures>;
 <user-credentials>;</user-credentials>;
 <runs-since-last-object-update>;</runs-since-last-object-update>;
 <runs-since-last-full-sync>;</runs-since-last-full-sync>;
 </synchronizer-state>;
</doc>;
```

Arquivo de configuração de filtros LDAP

É possível fornecer qualquer nível de filtragem no valor do filtro de objeto no arquivo de configuração. Use a sintaxe de consulta LDAP padrão com os seguintes caracteres de escape xml em vez dos operadores padrão.

- E = "&" substituir por &
- OU = "|" (linha vertical) substituir por |
- NÃO = "!" substituir por !

Arquivo de configuração de referência

Este é um arquivo de configuração real que pode ser consultado como uma amostra.

```
<?xml version="1.0"?>;
<doc>;
 <configuration>;
<description>;SNCTest ADAMSync Configuration</description>;
  <security-mode>;object</security-mode>;
  <source-ad-name>;domaincontroller.service-now.com</source-ad-name>;
  <source-ad-partition>;dc=service-now,dc=com</source-ad-partition>;
  <source-ad-account>;</source-ad-account>;
  <account-domain>;</account-domain>;
  <target-dn>;ou=servicenow users,dc=service-now,dc=adam</target-dn>;
  <query>;
   <base-dn>;dc=service-now,dc=com</base-dn>;
   <object-filter>;(objectCategory=person)</object-filter>;
   <attributes>;
    <include>;objectSID</include>;
    <include>;givenName</include>;
    <include>;sn</include>;
    <include>;description</include>;
    <include>;title</include>;
    <include>;company</include>;
    <include>;department</include>;
    <include>;mail</include>;
    <include>;physicalDeliveryOfficeName</include>;
    <include>;telephoneNumber</include>;
    <include>;userAccountControl</include>;
   </attributes>;
  </query>;
  <user-proxy>;
    <source-object-class>;user</source-object-class>;
    <target-object-class>;userProxy</target-object-class>;
  </user-proxy>;
  <schedule>;
   <aging>;
    <frequency>;0</frequency>;
    <num-objects>;0</num-objects>;
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
 </aging>;
 <schtasks-cmd>;</schtasks-cmd>;
</schedule>;
</configuration>;
<synchronizer-state>;
 <dirsync-cookie>;</dirsync-cookie>;
 <status>;</status>;
 <authoritative-adam-instance>;</authoritative-adam-instance>;
 <configuration-file-guid>;</configuration-file-guid>;
 <last-sync-attempt-time>;</last-sync-attempt-time>;
 <last-sync-success-time>;</last-sync-success-time>;
 <last-sync-error-time>;</last-sync-error-time>;
 <last-sync-error-string>;</last-sync-error-string>;
 <consecutive-sync-failures>;</consecutive-sync-failures>;
 <user-credentials>;</user-credentials>;
 <runs-since-last-object-update>;</runs-since-last-object-update>;
 <runs-since-last-full-sync>;</runs-since-last-full-sync>;
</synchronizer-state>;
</doc>;
```

Configuração do Microsoft Active Directory para comunicação segura de LDAPS

Use pares de certificados para habilitar as comunicações de LDAPS do Microsoft Active Directory (AD).

Nota:
Esses procedimentos foram projetados e testados usando o Windows 2003 R2 Standard Edition e funcionam com todas as versões do Windows 2003.

A comunicação de LDAP segura (LDAPS) é semelhante à comunicação SSL (HTTPS), em que ambos criptografam os dados entre servidores e clientes. Para fazer isso, servidor e clientes compartilham informações comuns usando pares de certificados. O servidor contém o certificado de chave privada, e os clientes têm o certificado de chave pública. Esses certificados são necessários para habilitar as comunicações LDAPS do Microsoft Active Directory (AD).

Para configurar o LDAPS para o Active Directory:

- Certifique-se de que o domínio do Active Directory esteja configurado e que a instância seja capaz de se conectar ao servidor do Active Directory por meio do firewall.
- Verifique se há uma autoridade de certificação (CA) que possa emitir um certificado para o controlador de domínio (DC). Duas opções estão disponíveis caso você ainda não tenha uma infraestrutura de CA.
  - Configure uma CA autônoma para emitir o certificado
  - Solicite um certificado de terceiros
- Se você já tiver uma CA, poderá gerar um certificado a partir de uma CA interna.

Todos os certificados têm uma data de expiração definida, que pode ser exibida nas propriedades do certificado. Se o certificado expirar, todo o tráfego de LDAPS falhará, e os usuários não poderão mais fazer login na instância. Para resolver isso, um novo certificado deve ser emitido e instalado em sua instância.

Por padrão, os certificados de CA da Microsoft expiram em um ano. Certificados de CA externa geralmente são adquiridos em incrementos de um ano. Quando seu certificado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

expirar ou use a função Notificação de expiração da aplicação (localizada em **LDAP do Sistema** > **Certificados**). Certifique-se de providenciar um novo certificado antes que o antigo expire. Isso fornecerá tempo para que o novo certificado seja instalado e testado antes que o antigo expire.

Configuração de uma autoridade de certificação independente para o Active Directory

A primeira etapa para configurar o Microsoft Active Directory para acesso SSL é configurar uma autoridade de certificação (CA) autônoma.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Não se preocupe com a adição da utilização de recursos porque ambos os serviços necessários (IIS e CA) podem ser desabilitados após a emissão do(s) certificado(s).

Procedimento

1. Instale o Servidor de informações da Internet (IIS).
2. Instale os serviços de autoridade de certificação no modo autônomo.
3. Verifique se a aplicação da Web de serviços de certificação está instalada e ativa.

O que Fazer Depois
Usando o console do gerente do IIS, expanda o computador local e selecione *Sites*. O estado do **Site-padrão** deve ser *Executando*. Uma aplicação *CertSrv* também deve estar listada na opção **Site-padrão**. Se o site não estiver em execução ou a aplicação estiver ausente, será necessário resolver o problema antes de prosseguir.

Como gerar um certificado de uma autoridade de certificação interna

Ao configurar o Microsoft Active Directory para acesso SSL, é preciso gerar um certificado interno e solicitar o certificado externo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Essas etapas se aplicam aos serviços de CA da Microsoft. Se estiver usando uma plataforma interna de CA diferente, consulte o administrador de CA local para obter assistência.

Procedimento

1. No controlador de domínio (DC) para o qual você deseja criar um certificado, navegue até `http://localhost/certsrv` ou especifique o nome do servidor CA se estiver em um servidor remoto.
2. Na página de boas-vindas, clique em **Solicitar um certificado** e selecione *Solicitação de certificado avançado*.
3. Na página Solicitação de certificado avançado, selecione **Criar** e envie uma solicitação para esta CA.
4. Conclua a solicitação de certificado avançado da seguinte forma:

Campos de solicitação de certificado avançado

Campo	Entrada
Nome	O nome do domínio totalmente qualificado (FQDN) do DC que está solicitando o certificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Entrada
E-mail	O endereço de e-mail da pessoa responsável pela certificação.
Empresa	Nome de sua empresa.
Configurações de opções de chave	
Criar novo conjunto de chaves	Selecione.
CSR	Provedor de criptografia do Microsoft RSA SChannel.
Uso de chave	Exchange.
Tamanho da chave	Recomendamos 1024. A instância oferece suporte a até 2048.
Nome do recipiente de chave automático	Selecione.
Armazene certificados no armazenamento de certificados do computador local	Selecione.

5. Clique em **Enviar**.
   Você será direcionado para uma página que fornece sua **ID de solicitação**. Anote essa ID.
6. Para processar a solicitação pendente, conclua as seguintes etapas:
   a. Abra o console de gerenciamento da autoridade de certificação.
   b. Expanda o nó do servidor e selecione **Solicitações pendentes**.
   c. Localize a ID da solicitação que acabou de enviar, clique com o botão direito e selecione *Todas as tarefas/ problemas na aprovação da solicitação e emissão do certificado*.
7. Para recuperar o certificado emitido:
   a. No DC para o qual você fez a solicitação, navegue até `http://localhost/certsrv`ou especifique o nome do servidor CA se estiver em um servidor remoto.
   b. Selecione `Exibir o status de uma solicitação de certificação pendente`.
   c. Selecione o link para o novo certificado.
   d. Selecione o link para **Instalar este certificado**.

O que Fazer Depois

É necessário solicitar um certificado de terceiros. Certificados de CAs externas podem ser adquiridos por apenas $ 30 ao ano. Para obter informações de procedimentos detalhados sobre como solicitar um certificado de uma CA externa, consulte o artigo 321051 da Microsoft. Depois que o certificado for recebido, instalado e testado, siga o procedimento de exportação.

Testar a conectividade de LDAPS localmente

Teste a conectividade de LDAPS depois de instalar os certificados internos e de terceiros ao configurar o Microsoft Active Directory para acesso SSL.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Certifique-se de que as ferramentas de suporte do Windows estejam instaladas no controlador de domínio (DC).
   A configuração das ferramentas de suporte (suptools.msi) pode ser encontrada no diretório `\Suporte \Ferramentas` no CD do Windows Server.
2. Navegar até **Início** > **Todos os Programas** > **Ferramentas de suporte do Windows** > **Prompt de Comando**.
   Na linha de comando, digite `ldp` para iniciar a ferramenta.
3. Em *ldp* , selecione **Conexão** > **Conecte-se** E fornecem o FQDN local e o número da porta (636).
   Selecione também o *SSL*.
   Se tudo correr como esperado, uma janela exibirá e listará as informações relacionadas à conexão SSL do Active Directory. Se a conexão for malsucedida, tente reiniciar o sistema e repetir este procedimento.

Exportação do certificado de chave pública para confiar no certificado LDAP

Exporte o certificado de chave pública e importe-o para a aplicação ao configurar o Microsoft Active Directory para acesso SSL.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se sua autoridade de certificação não for um fornecedor de terceiros confiável, será necessário exportar o certificado da CA de emissão para que seja possível confiar nela e, por associação, confiar no certificado do servidor LDAP. Para usuários dos serviços de certificação MS, é possível exibir o caminho do certificado no console usado para a exportação. Selecione a guia **Caminho do certificado**. É necessário exportar todos os certificados na cadeia. O certificado da CA pode ser encontrado na mesma pasta do certificado LDAP ao pesquisar pelo nome no Caminho do certificado. Envie todos os certificados a serem importados para sua instância.

Procedimento

1. Em um console do MMC atual ou novo, adicione o snap-in Certificado (computador local).
2. Abra a pasta `Pessoal/certificados`.
3. Localize o novo certificado.
   A coluna “Emitido para” mostra o FQDN do controlador de domínio.
4. Clique com o botão direito do mouse no certificado e selecione *Todas as tarefas/exportar*.
5. Exporte para o formato DER ou Base-64.
   Nomeie o arquivo usando o formato `MyCompany.cer`. Este é o certificado de chave pública a ser usado na instância para a comunicação segura com o controlador de domínio.
6. Teste o LDAPS localmente antes de enviar o certificado para a instância.

O que Fazer Depois

Depois de concluir este procedimento, importe o certificado de chave pública para a aplicação.
Consulte Instalação do certificado SSL LDAP X.509 para carregar o certificado na aplicação.

Uso do catálogo global de LDAP

Um DC pode receber a função de Catálogo global (GC). A função de Catálogo global (GC) é um diretório compatível com LDAP que consiste em uma representação parcial de cada objeto de cada domínio em uma floresta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os administradores configuram o Active Directory para hospedar informações de diretório do protocolo LDAP usando um dos seguintes métodos de hospedagem.

- O método comum de hospedagem de informações do diretório LDAP é usar o LDAP padrão ou LDAPS (LDAP seguro) nas portas 389 ou 636. Essas portas de LDAP padrão sempre existem em um controlador de domínio (DC) e raramente são alteradas. Acessar esta partição de diretório fornece acesso a todos os objetos no domínio que está hospedado no DC. Não há como acessar objetos de outros domínios usando este método.
- Um DC também pode receber a função de Catálogo global (GC). A função de Catálogo global (GC) é um diretório compatível com LDAP que consiste em uma representação parcial de cada objeto de cada domínio na floresta. Este diretório LDAP pode ser acessado na porta 3268, com o LDAPS na porta 3269. Os requisitos de certificação das portas LDAPS e LDAP padrão são os mesmos.

Dependências de LDAP do Catálogo global

- O controlador de domínio ao qual sua instância se conecta deve ter a função de Catálogo global habilitada.
- As regras de firewall devem permitir o tráfego de entrada para o controlador de domínio na porta 3268 (LDAP) ou 3269 (LDAPS).

Observações especiais

- Nem todos os atributos são replicados para a partição do GC. Atributos comuns, como nome, sobrenome, e-mail, número de telefone, descrição e endereço, estão incluídos. Atributos adicionais podem ser adicionados ao GC, mas devem ser limitados para minimizar o impacto sobre o tráfego de replicação da floresta.
- As integrações de LDAP padrão geralmente usam sAMAccountName como o UserID da instância e a chave de aglutinação no mapa de importação LDAP, já que é garantido que isso seja exclusivo em um domínio. Este atributo não é mais exclusivo ao exibir uma floresta inteira de domínios. Um novo atributo exclusivo deve ser identificado como o UserID e a chave de aglutinação. Não é necessário que seja o mesmo atributo e pode variar de acordo com o design da floresta. Consulte o administrador do Active Directory. Normalmente, o userPrinicpalName é um atributo exclusivo entre domínios, podendo não ser um nome amigável para login, mas que pode ser usado para o identificador exclusivo nas importações. Um atributo comum usado para o UserID é o endereço de e-mail. Essas decisões afetam as propriedades e o mapeamento de LDAP.
- O valor usado para a chave de aglutinação no mapa de importação LDAP deve ser exclusivo e existir em todos os objetos que estão sendo importados. Se o valor não for exclusivo ou não existir, os registros incorretos serão atualizados com as mudanças.
- Se você tiver uma integração LDAP e deseja alterá-la para um GC, mude a chave de aglutinação de importação. Os novos valores de chave devem ser importados antes que seja possível alterar a chave de aglutinação.
- Se mudanças que interrompam a integração forem feitas na integração LDAP, a primeira etapa será reverter essas mudanças. Em seguida, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente com informações detalhadas sobre o que está tentando realizar.

Modificação secundária do esquema do OpenLDAP

Em sistemas OpenLDAP 2.3 que usam o back-bdb (back-end Berkley), os administradores fazem uma pequena modificação em seu esquema para facilitar a integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aviso:
A personalização descrita aqui foi desenvolvida para uso em instâncias específicas e não é compatível com Now Support. Este método é fornecido no estado em que se encontra e deve ser testado cuidadosamente antes da implementação. Publique todas as perguntas e comentários sobre esta personalização no fórum da nossa comunidade.

No OpenLDAP 2.3, o back-bdb tem suporte limitado para indexação de inequação (ordenação). Ele é implementado somente para as sintaxes generalizedTime e ChangeSequenceNumber. Não há suporte para sintaxes compatíveis com substrings. Os filtros de pesquisa que contêm inequações são processados usando o índice de presença.

Recomendamos criar um atributo personalizado para essa finalidade em vez de alterar o que já está indexado ou presente no esquema (por exemplo, *servnowid*).

Modificação do esquema OpenLDAP

Modifique o esquema OpenLDAP. Essas etapas detalham uma modificação de esquema no OpenLDAP 2.3 fornecida por um de nossos clientes que os ajudou a integrá-lo à sua instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Aviso:
A personalização descrita aqui foi desenvolvida para uso em instâncias específicas e não é compatível com Now Support. Este método é fornecido no estado em que se encontra e deve ser testado cuidadosamente antes da implementação. Publique todas as perguntas e comentários sobre esta personalização no fórum da nossa comunidade.

Para modificar o esquema do OpenLDAP para integração com a instância:

Procedimento

1. Crie um atributo personalizado

Example

```
attribute ( 1.3.6.1.4.1.3403000.2.1.8

    NAME 'servnowid'
 ORDERING caseIgnoreOrderingMatch
 EQUALITY caseIgnoreMatch
 SYNTAX '1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15' )
```

2. Inclua o atributo no OID objectclass selecionado.

Example

```
objectclass ( 1.3.6.1.4.1.3403000.2.2.1
    NAME 'BcfUserIdentifiers' SUP top AUXILIARY
 MAY ( uniqid $ unixid $ servnowid ) )
```

No OpenLDAP 2.3, é possível mudar as configurações do servidor dinamicamente, mas você pode apenas estender o esquema. Não é possível modificar ou excluir o esquema existente. Em vez de criar outra classe de objeto para este atributo na configuração dinâmica, use o arquivo de configuração estática slapd.conf.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Em slapd.conf, inclua a indexação para o novo atributo na seção bdb do back-end do banco de dados principal.

   Example

   ```
   database bdb (configs here) ....

   index servnowid pres

   (other indexes here) .....
   ```

4. Como raiz, execute slapindex para indexar este atributo e torná-lo disponível nos filtros de pesquisa. Certifique-se de que o daemon OpenLDAP não esteja em execução ou no modo somente leitura antes de iniciar o slapindex.

Exclusões de registro do LDAP

Por padrão, a instância não exclui entradas depois que elas desaparecem do LDAP.

A exclusão de uma entrada, também conhecida como *registro*, também exclui todo o histórico e referências à entrada excluída.

Por exemplo, itens de configuração (ICs), acordos de ANS, licenças de software, ordens de compra e entradas do catálogo de serviços têm uma referência ao departamento e, se um departamento for excluído, a integração limpará todas as referências ao departamento. Além disso, a exclusão de um usuário resulta na perda de todo o histórico de ações do usuário.

Decida se deseja reter ou Delete all records from a table de acordo com as necessidades da sua organização.

Limitar sessões simultâneas

É possível limitar o número de sessões interativas simultâneas para um usuário ou função em uma instância em todos os nós.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar



Conheça os recursos e o valor comercial do Limitar sessões simultâneas.

Ativar



Entenda como ativar Limitar sessões simultâneas.

Conjunto



Limitar sessões simultâneas para um usuário ou função.

Desabilitar



Saiba como desabilitar Limitar sessões simultâneas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Limitar sessões simultâneas

É possível limitar o número de sessões interativas simultâneas para um usuário ou função em uma instância em todos os nós.

As sessões interativas simultâneas se referem ao número de sessões que um usuário pode ter ativas por instância ServiceNow. Uma sessão de instância ativa ocorre com cada novo login em uma instância ServiceNow específica. Por padrão, não há limitações ao número de sessões de instância ativas que um usuário pode ter.

Na versão Jakarta, é possível limitar o número de sessões simultâneas ativas por usuário. Quando o usuário faz login após atingir o número máximo de sessões ativas, a sessão ativa mais antiga é encerrada, e uma nova sessão interativa se torna ativa. Se um usuário tentar acessar uma sessão encerrada por meio de um navegador, ele será redirecionado para a página de login.

Nota:
O plug-in **Limitar sessões simultâneas** deve estar ativo para habilitar um limite máximo de sessões. Os limites são definidos por meio da propriedade glide.authenticate.max.concurrent.interactive.sessions. Um valor de limite máximo se aplica a qualquer usuário ou função que tenha a propriedade de limite ativa. Um usuário ou uma função conectada ao usuário deve ter o valor de limit_concurrent_sessions definido como verdadeiro para que o limite de sessões seja iniciado. Na versão Jakarta, esse recurso não oferece suporte a sessões criadas por meio do aplicativo para celular nativo ou de mecanismos não interativos.

Este é um caso de uso típico se o máximo de 1 sessão simultânea for definido:

1. O usuário acessa a instância inicial ServiceNow por meio do Chrome.
2. Depois que o usuário faz login com sucesso, ServiceNow cria a sessão 1 (S1) para o usuário.
3. O usuário decide iniciar outro acesso à instância ServiceNow pelo Firefox.
4. Depois que o usuário faz login com sucesso, ServiceNow cria a sessão 2 (S2) para o usuário.
5. Uma vez que o usuário tem um limite máximo de 1 sessão simultânea, a sessão S1 é invalidada quando a S2 é criada.
6. Quando retorna ao Chrome para acessar a instância S1 ServiceNow, o usuário redirecionado para a página de login, uma vez que S1 é inválido.

Os limites de sessão simultânea funcionam com todos os mecanismos de autenticação ServiceNow: SAML, LDAP e autenticação de banco de dados local. Isso também funciona com autenticação multifator e todos os mecanismos de autenticação interativos ServiceNow. A origem da sessão pode ser visualizada por meio da tabela **sys_user_session**, na coluna **Tipo**. Os valores podem ser:

- Navegador da Web
- Navegador de dispositivo móvel
- ServiceNow Aplicativo para celular
- Não interativo (SOAP, WSDL, OAuth)

Ativação e configuração do plug-in Limit Concurrent Sessions

Você poderá ativar o plug-in Limitar sessões simultâneas (com.glide.limit.concurrent.sessions) se tiver a função de administrador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**.
2. Encontre e clique no plug-in Limitar sessões simultâneas.
3. No formulário Plug-in do sistema, revise os detalhes do plug-in e, em seguida, clique no link relacionado **Ativar/Fazer upgrade**.
4. Clique em **Ativar**.
5. Para habilitar este recurso e definir um limite máximo de sessões simultâneas, acesse a guia **Arquivos de plug-in**, localize as seguintes propriedades e altere os valores de configuração.

Opção	Descrição
glide.authenticate.limit.concurrent.interactive-.sessions	É possível habilitar a capacidade de limitar sessões simultâneas definindo o valor como **Verdadeiro**. Por padrão, esta propriedade é definida como **Falso**, o que significa que não há limite para o número de sessões interativas que um usuário pode ter ativas. **Nota:** Para desabilitar esse recurso, defina essa propriedade novamente como **Falso**.
glide.authenticate.max.concurrent.interactive-.sessions	É possível definir o número máximo de sessões interativas ativas simultâneas que um usuário pode ter na instância em todos os nós.

6. **Opcional:** Também será possível corrigir as propriedades a seguir, se necessário.

Opção	Descrição
glide.authenticate.types.to.limit.concurrency	Esta propriedade limita os tipos de sessão. Por padrão, somente as sessões do navegador da Web têm um limite. Os tipos de sessão incluem: ○ Navegador da Web (1) ○ Navegador de dispositivo móvel (2) ○ ServiceNow Aplicativo para celular (3) ○ Não interativo (10) É possível configurar e definir o valor como "1" para navegador da Web, "2" para navegador de dispositivo móvel ou "1,2" para ambos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Nota: Somente sessões do navegador de dispositivo móvel e da Web podem ter um limite. Não há limites para sessões que se originam do aplicativo para celular ServiceNow ou sessões não interativas.
glide.authenticate.limit.concurrent.sessions.across.all.nodes	Esta propriedade restringe o limite de sessões simultâneas por nó em vez de restringi-las em todos os nós de uma instância ServiceNow. Por padrão, o valor é definido como verdadeiro, o que limita as sessões do usuário em todos os nós. Se a propriedade for definida como falsa, somente as sessões nesse nó, não as dos outros nós, estarão sujeitas à limitação.

7. Clique em **Atualizar** para que as configurações tenham efeito.

O que Fazer Depois

Definição de um limite de sessão simultânea por usuário ou função.

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Yokohama)

Definição de um limite de sessão simultânea por usuário ou função

É possível definir um limite de sessão simultânea em um usuário específico ou função específica.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Usuários** > **Usuários** ou **Administração de Usuários** > **Funções**.
2. Selecione um usuário ou função para o qual você deseja definir um limite de sessão simultânea, marque a caixa de seleção **Limitar sessões simultâneas** e clique em **Atualizar**.
   O usuário ou função tem um limite de quantas sessões simultâneas podem ser abertas de uma vez.

Como desabilitar um limite de sessão simultânea por usuário ou função

É possível desabilitar um limite de sessão simultânea em um usuário específico ou função específica.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Usuários** > **Usuários** ou **Administração de Usuários** > **Funções**.
2. Selecione um usuário ou função que deseja desabilitar um limite de sessão simultânea, desmarque a caixa de seleção **Limitar sessões simultâneas** e clique em **Atualizar**.
   O usuário ou função não está sujeito a um limite de quantas sessões simultâneas podem ser abertas ao mesmo tempo.

Autenticação local

Use a autenticação local da ServiceNow® para proteger o login dos usuários em um dispositivo local.

A autenticação local é um método de verificação da identidade de um usuário em um dispositivo local. Ela usa características ou credenciais exclusivas em posse do usuário para validar o login dele.

Use os recursos de autenticação local da ServiceNow® para acessar com segurança a instância da ServiceNow® em seus dispositivos locais.

Segurança de login e autenticação

Configure as opções de segurança de login para controlar o acesso à sua instância.

Configure sua segurança de login	Definir cenários de login
	
Entenda como configurar a segurança de login.	Definir cenários de login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Redefinição de senha



Saiba mais sobre redefinições de senha de login.

Explore a segurança de login e autenticação

Configure as opções de segurança de login para controlar o acesso à sua instância.

Opções de segurança

Você pode controlar vários aspectos do login do usuário e da segurança da autenticação:

Recurso	Descrição	Tópicos relacionados
Controles de login e logout	Controlar várias dimensões do processo de login e logout dos usuários, como especificar uma página principal que o usuário vê ao fazer login e controlar como os usuários fazem logout.	• Definir cenários de login • Configure o prompt de confirmação de logout • Saídas de instalação • Especificar bloqueio para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso	Descrição	Tópicos relacionados
		tentativas de login com falha
Segurança de autenticação	Controlar o Processo de Redefinição de senha e recursos como a opção Lembrar-me. Você também pode usar controles baseados em endereço IP para acessar a instância e implementar um nonce a ser usado com autenticação Digest de login único.	• Configure sua política de senha • Redefinição de senha • Lembrar minhas informações • Autenticação baseada no intervalo de IP • Implementar um nonce

Definir cenários de login

Você pode direcionar todos os usuários para a mesma página após o login.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando os usuários se conectam a uma instância diretamente, por exemplo, acessando http://{instance_name}.service-now.com/, o sistema faz o seguinte:

1. Acessa o valor na propriedade `glide.entry.page.script`. O valor padrão da propriedade é derivado de uma inclusão de script chamada *CMSEntryPage*.
2. Direciona o usuário para a página de login da instância se a página de entrada exigir um login.
3. Aplica regras de login ao usuário, se houver.

Para forçar o sistema a direcionar todos os usuários para a mesma página após o login:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de conteúdo** > **Configuração** > **Página de configuração**.
2. Selecione um valor para o campo *Página de login* ou crie uma nova página conforme desejado.

   Se esta página não for a página padrão do site, ela sempre será redirecionada para cá. Se for uma página padrão do site, ele aplicará regras de login. Se este valor for nulo, o sistema usará navpage.do como a página de entrada. Não insira uma página de login aqui; caso contrário, os usuários precisarão fazer login duas vezes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fazer login em uma instância para acessar um registro:

Quando os usuários fazem login em uma instância para acessar um registro por seu identificador exclusivo global (sys_id), como http://{instance}.service-now.com/incident.do? Sys_id = {sys_id}, o sistema faz o seguinte:

a. Direciona o usuário para uma página de login se ainda não estiver conectado.

b. Direciona o usuário para o registro apropriado se ele tiver permissão para acessá-lo. Se o usuário não tiver direitos de acesso ao registro, será exibida uma mensagem de negação de acesso.

Fazer login no Portal de serviços ou em um site do CMS:

Quando os usuários fazem login no Portal de serviços ou em um site do CMS, como http://<instance>.service-now.com/site-name/page.do, o sistema faz o seguinte:

- Se houver um valor no campo *Página de login* no Portal de serviços ou no formulário do site do CMS, ele direcionará o usuário para essa página de login e aplicará as regras de login, se houver, ao usuário.
- Se não houver página de login especificada, ele direcionará o usuário para o valor no campo *Página inicial* no Portal de serviços ou no formulário do site do CMS.

Fazer login no Portal de serviços ou em um site do CMS para acessar um registro:

Quando os usuários fazem login no Portal de serviços ou em um site do CMS para acessar um registro, como http://{instance}.service-now.com/ess/incident_detail.do?sysparm_document_key=incident, {sys_id}, o sistema segue o mesmo procedimento e, por fim, leva o usuário ao registro. Se o usuário não tiver direitos de acesso ao registro, será exibida uma mensagem de negação de acesso.

Logins e o portal de autoatendimento para funcionários

O sistema rastreia a primeira página inicial que um usuário está tentando acessar, mesmo se o usuário quiser fazer login no Portal de autoatendimento para funcionários.

Considere os seguintes cenários:

Exemplo 1:

1. Um usuário não está conectado e tenta acessar um registro usando um ID SYS específico no URL.
2. O sistema redireciona o usuário para a página de login.
3. Em vez de fazer login, o usuário tenta acessar outro site, como o Portal de autoatendimento para funcionários (/ess).
4. O sistema redireciona o usuário para a página de login novamente.
5. O usuário faz login e é redirecionado para o registro que o usuário tentou acessar pela primeira vez, em vez do Portal de autoatendimento para funcionários.

Exemplo 2:

1. Um usuário não está conectado e tenta acessar um registro usando um ID SYS específico no URL por meio do Portal de autoatendimento para funcionários (/ess)
2. O sistema redireciona o usuário para a página de login.
3. Em vez de fazer o login, o usuário tenta acessar outro registro por meio do Portal de autoatendimento para funcionários (/ess).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. O sistema redireciona o usuário para a página de login novamente.
5. O usuário faz login e é redirecionado para o primeiro registro em vez do segundo.

Especifique uma página principal de login

Por padrão, os usuários veem sua página inicial ao fazer login. Você pode especificar uma página principal de login diferente usando uma propriedade do sistema ou o sistema de gestão de conteúdo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para especificar uma página principal de login para todos os usuários, altere o valor da propriedade na tabela sys_properties.

Procedimento

1. Digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.
2. Localize a propriedade de sistema **glide.login.home**.
3. No campo **Valor**, insira o nome da página que todos os usuários veem no login.

   Use <page name>.do; você pode omitir a parte http://"instance".service-now.com/ do URL. Para determinar o nome da página ou o URL de uma página no sistema, você pode apontar para um link. Algumas páginas possíveis são welcome.do e incident.do.

   Para especificar uma página principal do painel, defina a propriedade como $dashboards.do?Dashboard=<SYS_ID>. Substituir <SYS_ID> com o sys_id do painel.

   Para direcionar os usuários ao portal de serviço, defina a propriedade como /sp

   Nota:
   Esta propriedade aplica-se a todo o sistema, portanto, sua configuração afeta todos os usuários. Para definir um login especificamente para usuários sem funções, você pode aplicar essas mesmas etapas e usar a propriedade **glide.entry.loggedin.page_ess**.

   Você também pode especificar uma página principal de login com o sistema de gestão de conteúdo.

Especificar bloqueio para tentativas de login com falha

O sistema fornece ações de script inativas que permitem especificar o número de tentativas de login com falha antes que uma conta de usuário seja bloqueada e redefinir a contagem após um login bem-sucedido.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

Navegar até **Tudo** > **Política do Sistema** > **Ações de script** para exibir ou ativar os scripts.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Começando com a versão Kingston, após um zBoot, as ações de script **Verificação de bloqueio do usuário SNC com desbloqueio automático** e **Limpeza do usuário SNC** são ativadas.

Para saber mais sobre as propriedades que afetam as tentativas de login com falha, consulte Gestão das tentativas de login sem êxito (reforço de segurança da instância) em Configurações de proteção de segurança da instância.

Ação de script	Descrição
Verificação de bloqueio do usuário SNC com desbloqueio automático	• Usa o valor da propriedade `glide.user.max_unlock_attempts` para definir o limite de tentativas de login com falha. • Desbloqueia a conta do usuário após o período de tempo especificado para a propriedade `glide.user.unlock_timeout_in_mins`. Se nenhum valor for especificado, o sistema desbloqueará a conta do usuário após o período padrão de 15 minutos.
Verificação de bloqueio do usuário SNC	Rastreia o número de tentativas de login com falha e bloqueia a conta do usuário após um número especificado de tentativas de login com falha (padrão: 5).
Limpeza do Usuário SNC	Atualiza o registro do usuário após um login bem-sucedido: redefine o número de tentativas de login com falha e atualiza a data do último login.

O que Fazer Depois
Cada vez que um usuário tenta fazer login, a ação é registrada em um log de eventos. Você pode exibir um log de tentativas de login com falha.

1. Navegar até **Política do Sistema** > **Logs de eventos**.
2. Filtre por **login.failed** no campo **Nome**. Você pode visualizar o nome, a data e o endereço IP da tentativa de login.

Tornar as páginas de IU públicas ou privadas

Você pode tornar as páginas públicas se quiser que seus usuários vejam as páginas sem fazer login.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A maioria das páginas só pode ser visualizada por usuários conectados. Um número limitado de páginas é público para que os usuários não precisem fazer login para exibi-las, como a página de boas-vindas, a página inicial e as páginas de login e logout.

Aviso:
Várias páginas públicas do sistema básico são necessárias para a funcionalidade de muitos recursos. Não desabilite as páginas públicas do sistema básico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. No filtro do navegador de aplicações, digite `sys_public.list`.
2. Clique em **Novo**.
3. Na tabela sys_public, crie um registro com os seguintes valores.

Campo	Descrição
Página	O nome da página. Por exemplo: $sp
Ativo	Quando selecionada, a página é acessível publicamente. Desmarque a opção Ativo quando quiser que a página seja privada.

4. Clique em **Salvar**.
   Ao definir ativo como verdadeiro, a página se torna pública, portanto, todos os visitantes de `<instance_name>/sp` ou `<instance_name>/$sp.do` podem acessar a página.

Requisitos de complexidade de senha

As senhas em sua instância da ServiceNow® devem atender aos requisitos de complexidade.

Explorar



Conheça os recursos e o valor comercial dos Requisitos de complexidade de senha.

Habilitar



Entenda como habilitar os requisitos de complexidade de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar



Configure os Requisitos de complexidade da senha.

Referência - caracteres de senha incompatíveis



Conheça os caracteres de senha incompatíveis.

Tradução automática

Explore os requisitos de complexidade de senha

As senhas em sua instância da ServiceNow® devem atender aos requisitos de complexidade.

A configuração de política de requisitos de complexidade de senhas determina se as senhas devem atender a uma série de diretrizes de senha forte.

Os requisitos de complexidade de senha são impostos quando uma senha é alterada ou criada.

Os requisitos de complexidade de senha aderem e funcionam com base no seguinte:

- Se a propriedade *glide.apply.password_policy.on_login* estiver habilitada, a verificação da política de senha será aplicada ao usuário durante o login. Durante o login, o usuário deve aderir à política de senha e mudar a senha da instância.
- Os requisitos da política de senha são baseados no BMP (Basic Multilingual Plane, plano multilíngue básico) que contém caracteres para todos os idiomas modernos. As instâncias da ServiceNow são enviadas com BMPs de cerca de 10.000 caracteres.
- As senhas dentro dos BMPs permitidas podem ser definidas para sua instância. Senhas que não estejam em conformidade com esses BMPs não são permitidas.

Se necessário, você pode exigir que as senhas sejam alteradas regularmente, pelo menos a cada 90 dias.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Requisitos e caracteres proibidos

Para habilitar um ambiente de rede seguro, é necessário que os usuários usem senhas fortes que incluam uma combinação de letras, números e símbolos. Essas combinações ajudam a evitar que usuários não autorizados que geralmente usam métodos manuais ou automatizados adivinhem senhas fracas.

A senha da sua instância deve atender aos seguintes requisitos:

- Mínimo de 8 caracteres.
- Máximo de 100 caracteres.
- Contém minúsculas e maiúsculas
- Contém caracteres especiais.
- Conter dígitos.

Você pode proibir uma lista de senhas ruins comuns, como a seguinte:

- Sequências previsíveis e repetidas, como "123456", "qwerty", "!@#$%^", "aaaaa" e assim por diante.
- Nome do funcionário ou nomes de usuário.
- Nomes de marcas ou produtos relevantes.
- Locais, como sede, cidade, país da empresa e assim por diante.
- Abreviações ou termos internos específicos da empresa.
- Emojis.

Nota:
Caracteres específicos do usuário, da marca ou da empresa que não podem ser usados na senha podem ser configurados na página Política de senha ou Excluir senha.

Habilitar políticas de senha em sua instância

Implemente controles de política de senha no login. Force os usuários a mudar a senha se a senha não atender aos critérios da política de senha.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador


Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O plug-in Password Policy (com.glide.password_policy) está habilitado por padrão. A política entra em vigor quando um usuário muda ou redefine a senha.
O campo **Predefinição de força da senha** é definido automaticamente como **Padrão forte**. Se você quiser adicionar novos critérios, poderá executar o procedimento a seguir.

Se você personalizou sua instância por meio da `ValidatePasswordStronger`saída de instalação ou do armazenamento de credenciais da Redefinição de senha`pwd_cred_store`, consulte Propriedades da política de senha para saber como implementar uma política de senha para sua instância.

Nota:
A política de senha ativa é realçada para a instância, conforme mostrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Para mudar a política de senha, navegue até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais**, selecione as credenciais e altere **Política de senha** campo para a entrada de política necessária.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Política de senha** > **Políticas de Senha**.
2. Clique em **Nova**.
   O formulário Política de senha é exibido.
3. Especifique o **Nome** da sua política de senha.
4. Na seção Critérios da política de senha, selecione uma das predefinições a seguir no campo **Predefinição de força da senha**.

   Nota:
   A política de senha é aplicada com base na predefinição selecionada.

5. No formulário, preencha os campos remanescentes.

Formulário Política de senha

Campo	Descrição
Comprimento mínimo da senha	Comprimento mínimo da senha. Esta opção é exibida para todas as predefinições, exceto **Avançado**. Defina este campo com um mínimo de 8 a 10 caracteres.
Comprimento máximo da senha	Comprimento máximo da senha. Esta opção é exibida para todas as predefinições, exceto **Avançado**. Defina este campo para um máximo de 100 caracteres.
Mínimo de caracteres em maiúsculas	Número mínimo de caracteres maiúsculos na senha, de 0 a 10.
Mínimo de caracteres em minúsculas	Mínimo de caracteres minúsculos na senha, de 0 a 10.
Mínimo de caracteres numéricos	Mínimo de caracteres numéricos na senha, de 0 a 10.
Mínimo de caracteres especiais	Número mínimo de caracteres especiais na senha, de 0 a 10.
Caracteres especiais incluídos	Permita um conjunto restrito de caracteres especiais sem qualquer delimitador. Por exemplo, se você inserir $,!, os usuários só poderão usar "$" e "!" como caracteres especiais na senha. Nenhum outro caractere especial pode ser usado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Uma senha com outros caracteres especiais não é permitida.
Caracteres especiais excluídos	Permita um conjunto restrito de caracteres especiais sem qualquer delimitador. Por exemplo, se você inserir `@$!`, os usuários não poderão usar '@', '$' e '!' como caracteres especiais em suas senhas. **Nota:** Esta opção estará disponível se a propriedade *`glide.password_policy.use_excluded_special_ch`* estiver habilitada.
Proibir dados do usuário	Opção para proibir os dados do usuário relacionados à autenticação.
Limite de comprimento de sequência	O comprimento da sequência da sua senha.
Limite de comprimento de repetição	O comprimento de repetição da sua senha. **Nota:** ○ O limite de comprimento de sequência e o limite de comprimento de repetição podem ter no máximo oito caracteres. Esses campos permitem que você restrinja combinações fracas de senhas que tenham sequências previsíveis e repetidas, como "123456", "qwerty", "!@#$%^", "aaaaa" e assim por diante. ○ Se a **Predefinição de força da senha** estiver definida como **Padrão forte**, o comprimento do limite de comprimento de sequência e do limite de comprimento de repetição será definido como quatro caracteres.
Testar a sua senha	Especifique sua senha efetiva neste campo.

6. Clique em **Testar a sua senha**
7. Depois que a senha for testada como válida, clique em **Enviar** para enviar a senha.

Nota:
Sempre teste sua senha antes de enviar.

Propriedades da política de senha

As propriedades da política de senha permitem que você administre políticas de senha, exclua senhas de lista e aplique uma política de senha durante o login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Navegar até **Política de senha** > **Propriedades** para exibir e editar as propriedades da política de senha.

Propriedade	Descrição
glide.enable.password_policy	Habilita uma política de senha para sua instância. A política entra em vigor quando um usuário altera ou redefine uma senha. Esta propriedade é definida automaticamente como **verdadeira**. **Nota:** • Se sua instância for personalizada, por meio da saída de instalação `ValidatePasswordStronger` ou do armazenamento de credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store], você deverá criar esta propriedade e adicioná-la às propriedades do sistema. • Antes da versão Orlando, se sua instância fosse personalizada com a saída de instalação `ValidatePasswordStronger`, você tinha que criar a propriedade Política de senha para fazer a Política de senha funcionar. • Começando com a versão Orlando, não há personalização de saída de instalação. As propriedades da Política de senha funcionam por padrão. Essas propriedades podem ser desativadas manualmente.
glide.enable.blacklist_password	Proíbe o uso de senhas específicas. O administrador pode inserir senhas na tabela Senha excluída. Esta propriedade é definida automaticamente como **verdadeira**.
glide.apply.password_policy.on_login	Força os usuários a mudar as senhas durante o próximo login se as senhas existentes não estiverem em conformidade com a política de senha atual. Essa propriedade é definida automaticamente como **falsa**. Definir o valor como **verdadeiro** impõe uma política de senha durante o login. **Nota:** Habilitar esta propriedade pode forçar um número significativo de usuários que não estão em conformidade com a nova política de senha a mudar suas senhas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
glide.password_policy.user_excluded_special_char	Permite que os usuários usem a opção de caractere especial excluído no formulário Política de senha.
glide.validate.sys_user.password.field	Habilita a validação da senha do usuário em relação à política de senha quando um administrador está editando o formulário sys_user ou a exibição de lista.
glide.password.policy.generate.password.field.disabled	Desativa o campo **Senha** no pop-up de definição de senha no formulário sys_user.
glide.user.show.password.field	Ativa o campo **Senha** no formulário sys_user.
glide.password_policy.debug	Habilita o registro em log de depuração para a política de senha

Configure sua política de senha

Os critérios da política de senha permitem que você proteja sua senha e cumpra os requisitos mínimos de complexidade de senha.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plug-in Password Policy [com.glide.password_policy] é habilitado por padrão. Ele entra em vigor quando um usuário altera ou redefine a senha. Se você personalizou sua instância, por meio da saída de instalação ValidatePasswordStronger ou de seu armazenamento de credenciais do Redefinição de senha [pwd_cred_store], consulte as Propriedades da política de senha.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Política de senha** > **Políticas de Senha**.

   Nota:
   Predefinição **Padrão forte** habilitada como um critério de aceitação de senha padrão. No caso, se quiser adicionar um novo critério, você pode executar as seguintes etapas.


2. Clique em **Novo**.

   A página de registro da Nova política de senha tem as seguintes seções que você deve especificar para definir sua senha:

   - **Critérios da política de senha**
   - **Correspondência de sequência**
   - **Testar a sua senha**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. Especifique o **Nome** da sua política de senha.
4. Na seção **Critérios de política de senha**, selecione a predefinição em **Predefinição de força de senha**. As predefinições disponíveis são as seguintes:

Predefinição de força da senha e sua descrição

Predefinição de força da senha	Descrição
Padrão	Selecionar **Padrão** preenche automaticamente os caracteres de senha necessários da seguinte forma: ○ Um caractere maiúsculo mínimo ○ No mínimo um caractere em minúsculas ○ Um caractere numérico mínimo
Médio	Selecionar **Médio** preenche automaticamente os caracteres de senha necessários com base nos caracteres a seguir: ○ Um caractere maiúsculo mínimo ○ No mínimo um caractere em minúsculas ○ No mínimo um caractere numérico ○ No mínimo um caractere especial
Alto	Selecionar **Alto** preenche automaticamente os caracteres de senha da seguinte forma: ○ Um caractere maiúsculo mínimo ○ No mínimo dois caracteres em minúsculas ○ No mínimo um caractere numérico ○ No mínimo três caracteres especiais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Predefinição de força da senha	Descrição
Padrão forte	Selecionar **Padrão forte** preenche automaticamente os caracteres de senha necessários com base nos caracteres a seguir: ○ Um caractere maiúsculo mínimo ○ No mínimo um caractere em minúsculas ○ No mínimo um caractere numérico ○ Um caractere especial mínimo
Personalizado	Selecionar **Personalizado** preenche automaticamente os caracteres de senha necessários com base nos caracteres a seguir: ○ Um caractere maiúsculo mínimo ○ No mínimo um caractere em minúsculas ○ No mínimo um caractere numérico ○ Um caractere especial mínimo Você também pode personalizar o **Script da política de senha** exibido.
Avançado	Selecionar **Avançado** exibe o **Script de regra de senha** e o **Script de força da senha**. Com base em seus requisitos, você pode personalizar esses scripts.

Nota:
A política de senha é aplicada com base na predefinição selecionada.

5. Especifique os campos descritos na tabela:

Formulário Política de senha

Campo	Descrição
Comprimento mínimo da senha	O comprimento mínimo da senha. Esta opção é exibida para todas as predefinições, exceto **Avançado**. **Nota:** **Comprimento mínimo da senha** é um campo obrigatório e é recomendável defini-lo para um mínimo de 8 a 10 caracteres.
Comprimento máximo da senha	Comprimento máximo da senha. Esta opção é exibida para todas as predefinições, exceto **Avançado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: **Comprimento máximo da senha** é um campo opcional e é recomendável defini-lo para um máximo de 100 caracteres.
Mínimo de caracteres maiúsculos	Número mínimo de caracteres maiúsculos na senha, de 0 a 10.
Mínimo de caracteres em minúsculas	Mínimo de caracteres minúsculos na senha, de 0 a 10.
Mínimo de caracteres numéricos	Mínimo de caracteres numéricos na senha, de 0 a 10.
Mínimo de caracteres especiais	Número mínimo de caracteres especiais na senha, de 0 a 10.
Caracteres especiais incluídos	Permita um conjunto restrito de caracteres especiais sem qualquer delimitador. Por exemplo, se você inserir "$,!" os usuários só poderão usar "$" e "!" como caracteres especiais na senha. Nenhum outro caractere especial pode ser usado e uma senha com outros caracteres especiais não é permitida.
Caracteres especiais excluídos	Permita um conjunto restrito de caracteres especiais sem qualquer delimitador. Por exemplo, quando '@ $!' for inserido, os usuários não poderão usar '@', '$' e '!' como caracteres especiais em suas senhas. **Nota:** Esta opção estará disponível se a propriedade glide.password_policy.use_excluded_special_char estiver habilitada.
Proibir dados do usuário	Está habilitado para proibir os dados do usuário.

6. Na seção Correspondência de sequência, especifique o **Limite de comprimento de sequência** e o **Limite de comprimento de repetição**.

   Nota:

   - O limite de comprimento de sequência e o limite de comprimento de repetição podem ter no máximo oito caracteres. Esses campos permitem que você restrinja combinações fracas de senhas que tenham sequências previsíveis e repetidas, como "123456", "qwerty", "!@#$%^", "aaaaa" e assim por diante.
   - Para **Padrão forte**, o comprimento tanto para o limite de comprimento de sequência e o limite de comprimento de repetição é selecionado como quatro caracteres.

7. Na seção **Testar a sua senha**, especifique sua senha.
8. Clique em **Testar a sua senha**
9. Depois que a senha for válida, clique em **Enviar** para enviar a senha.

   Nota:
   Sempre teste sua senha antes de enviar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure a senha de um usuário

Defina a senha do usuário para a instância com base na política de senha configurada.

Antes de Iniciar

Usuários criados para definir a senha do primeiro login. Para obter mais informações, consulte Criar um usuário .


Para preencher o campo **Senha** diretamente no formulário do usuário, ative o campo **Habilitar para mostrar o campo de senha no formulário sys_user** (glide.user.show.password.field). Para saber mais sobre as propriedades, consulte Propriedades da política de senha.

Função necessária: administrador


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Usuários** > **Usuários**.
2. Selecione o usuário na lista na página Usuários.
3. Para definir a senha com base na política de senha, clique em **Definir senha**.

   O pop-up Definir senha é exibido.



4. Em Definir senha, execute o seguinte.
   a. Clique em **Gerar** para gerar a senha.




   b. Clique no ícone **Exibir** para exibir a senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



c. Clique no ícone **Copiar** para copiar a senha e compartilhar com o usuário.



5. Clique em **Salvar senha**.

A senha é definida para o usuário. Além disso, a caixa de seleção A senha precisa ser redefinida é habilitada automaticamente.

O usuário durante o primeiro login deve usar a mesma senha para login e mudar a senha no momento do login aderindo à política de senhas configurada pelos administradores.

Excluir senhas por meio de políticas de senha em sua instância

Adicione senhas à tabela Senha excluída para proibir que senhas específicas sejam usadas por usuários em sua instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode proibir quantas senhas forem necessárias. Alguns dos exemplos são os seguintes:

- Sequências previsíveis e repetidas, como "123456", "qwerty", "!@#$%^", "aaaaa" e assim por diante.
- Nome do funcionário ou nomes de usuário.
- Nomes de marcas ou produtos relevantes.
- Locais, como sede, cidade, país da empresa e assim por diante.
- Abreviações ou termos internos específicos da empresa.
- Emojis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Política de senha** > **Senhas excluídas**.
2. Para adicionar uma senha à sua lista de exclusões, clique em **Nova** e insira a senha.
3. Navegar até **Política de senha** > **Gestão da lista de exclusões** para controlar a senha dos usuários e impedir que os usuários usem senhas incorretas para a instância.

   O **Gerenciamento da lista de exclusões** tem cerca de 5.000 senhas usadas com frequência.

Caracteres de senha não compatíveis

Há caracteres de senha que não são compatíveis. Os usuários não podem usar esses caracteres, com base em requisitos de complexidade de senha da ServiceNow.

Para habilitar um ambiente de rede seguro, é necessário que os usuários usem senhas fortes que incluam uma combinação de letras, números e símbolos. Essas combinações ajudam a evitar que usuários não autorizados que geralmente usam métodos manuais ou automatizados adivinhem senhas fracas.

- Os requisitos da política de senha são baseados no BMP (Basic Multilingual Plane, plano multilíngue básico) que contém caracteres para todos os idiomas modernos. A instância da ServiceNow é enviada com BMPs de cerca de 10.000 caracteres.
- Os caracteres de senha neste BMPs permitidos podem ser definidos para sua instância, os caracteres de senha que não estão em conformidade com este BMPs não são permitidos.

Nota:
Os caracteres específicos do usuário ou da empresa que não podem ser usados na senha podem ser configurados na lista de exclusão de senhas.

Para obter mais informações sobre as propriedades da política de senha, consulte Propriedades da política de senha.

Redefinição de senha

O processo padrão de autoatendimento de Redefinição de senha permite que um usuário redefina a senha sem a assistência de agentes da central de serviços.

Example: O fluxo de autoatendimento padrão da Redefinição de senha

1. Se um usuário não se lembrar da senha, ele poderá clicar no link **Esqueceu a senha?** na tela de login.
2. A aplicação Redefinição de senha iniciará. Na página **Identidade**, o usuário se identifica inserindo um **Nome de usuário**.
3. Na página **Verificar**, o usuário prova que é a pessoa associada ao nome de usuário. Neste exemplo, o usuário insere o endereço de e-mail que está associado ao perfil de usuário. O administrador pode configurar um método de verificação diferente ou exigir verificações adicionais, por exemplo, uma pergunta pessoal que somente o usuário pode responder.
4. A página **Redefinir** informa ao usuário para verificar o e-mail para obter instruções.
5. O usuário abre o e-mail e clica no link **aqui** para redefinir a senha. O link é válido por um período que você especificar (use a propriedade **password_reset.request.expiry**).
6. A página **Redefinir senha** orienta o usuário na redefinição da senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O processo de autoatendimento padrão do Redefinição de senha (com.glideapp.password_reset) define:

- O URI que especifica para onde os usuários são redirecionados quando clicam em **Esqueceu a senha?**. Por padrão, este valor é **/$pwd_reset.do?sysparm_url=ss_default**, que é o mesmo valor usado na propriedade *glide.security.password_reset.uri*. Em versões anteriores, este valor era definido como **/reset_password.do**.
- A opção **Habilitar URL da Redefinição de senha** especifica que o usuário deve receber um e-mail com um link para redefinir a senha depois de clicar em **Esqueceu a senha?**.
- O fluxo de verificação Dados pessoais - Inserir endereço de e-mail especifica o fluxo em três etapas da Redefinição de senha.

Consulte Configurar o Processo de redefinição de senha para obter instruções sobre como acessar esse formulário e configurar os campos.

Nota:

- Este recurso funciona para usuários autenticados localmente que inserem o nome de usuário e a senha especificados no registro do usuário. Os usuários que fazem login na instância por meio de uma solução SSO ou de uma integração LDAP não podem redefinir senhas usando o processo de autoatendimento do Redefinição de senha de exemplo.
- O usuário final deve habilitar e configurar preferências de notificação. Consulte Notificações baseadas em assinatura . Os administradores podem modificar o e-mail enviado ao usuário final.

Modificar o texto do e-mail de notificação do Redefinição de senha

Os usuários do processo de autoatendimento do Redefinição de senha recebem uma notificação por e-mail quando solicitam a redefinição de senha. Você pode modificar o texto do e-mail e outros aspectos da notificação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este processo é relevante somente se os usuários têm Notificações baseadas em assinatura .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificação do Sistema** > **Notificações**.
2. Selecione a notificação **URL do Redefinição de senha**.
3. Modifique o texto do e-mail na seção **O que ele conterá**.
   Para obter mais informações sobre a configuração de outros aspectos da notificação, consulte Criar uma notificação de e-mail .

Configurar propriedades do Redefinição de senha

Você pode especificar propriedades que configuram a experiência do Redefinição de senha para usuários finais.

Antes de Iniciar
Função necessária: password_reset_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Embora não haja limites de intervalo para os valores que você pode inserir nas propriedades, considere usar somente valores inteiros positivos começando em 1. Ao determinar o limite do intervalo superior de uma propriedade, considere a tarefa que o usuário está executando.

Por exemplo, você não deseja permitir 100 tentativas de verificação de identidade pelos usuários. Um valor mais comum é 3 tentativas. Da mesma forma, você pode não querer forçar os usuários que estão preenchendo o processo de inscrição a gastar tempo selecionando e respondendo a 30 perguntas de segurança. O número de perguntas de segurança usadas com mais frequência é entre 5 e 7.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Propriedades**.
   Para obter informações sobre Redefinição de senha propriedades, consulte Redefinição de senha propriedades globais .
2. Atualize as configurações conforme necessário e clique em **Salvar**.

Lembrar minhas informações

Quando a caixa de seleção **Lembrar-me** é selecionada no login, um cookie é armazenado no computador do usuário. Este cookie autentica automaticamente o usuário nas visitas subsequentes.

Se o usuário fizer logout, o cookie será destruído. O valor padrão da caixa de seleção **Lembrar-me** é controlado por uma propriedade e uma propriedade diferente controla se a caixa de seleção aparecerá ou não na página de login.

Duas propriedades `glide.ui.user_cookie.life_span_in_days` e `glide.ui.user_cookie.max_life_span_in_days` controlam o valor de expiração do cookie gerado pelo sistema glide_user. Quando um usuário acessa uma instância com "lembrar-me" habilitado, o acesso redefine o período de expiração do cookie até que o limite de vida útil máximo (glide.ui.user_cookie.max_life_span_in_days) seja atingido.

Nota:
Para saber mais sobre estas propriedades, consulte os seguintes tópicos nas Configurações de proteção de segurança da instância:

- Como minimizar a duração do tempo limite absoluto da sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]
- Como minimizar a duração do tempo limite da janela da sessão [Atualizado na Central de segurança 1.3]

Alterar o valor padrão da caixa de seleção Lembrar-me

Você pode alterar o valor padrão da caixa de seleção **Lembrar-me**.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades da IU**.
2. Localize a propriedade `Default value of "Remember me" checkbox on login page` (`glide.ui.remember.me.default`).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Para definir o valor padrão da caixa de seleção **Lembrar -me** como **Não**, desmarque a caixa de seleção da propriedade.
4. Para restaurar o valor padrão da caixa de seleção **Lembrar-me** como **Sim**, selecione a caixa de seleção da propriedade.

Remover a caixa de seleção Lembrar-me

Você pode remover a caixa de seleção **Lembrar-me** para que os usuários não tenham acesso a este recurso.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Nota:
Para aprender mais sobre essa propriedade, consulte Remover Lembrar-me nas Configurações de proteção de segurança de instância.

Procedimento

1. Eleve sua função para security_admin.
2. Navegar até **Propriedades do sistema** > **Propriedades da IU**.
3. Localize a propriedade *`Remove "Remember me" checkbox from login page`* (*`glide.ui.forgetme`*).
4. Marque caixa de seleção da propriedade.
   Esta configuração remove a caixa de seleção **Lembrar-me**, invalida os cookies existentes e desabilita totalmente a funcionalidade Lembrar-me.
5. Para restaurar a caixa de seleção **Lembrar-me** na página de login, desmarque a caixa de seleção da propriedade.

Configure o prompt de confirmação de logout

Você pode habilitar um prompt de confirmação de logout para impedir que os usuários façam logout acidentalmente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
O procedimento a seguir funciona somente em versões de IU anteriores a IU principal, que é a mais recente e a mais usada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Sistema**.
2. Localize a propriedade **Avisar usuário para confirmar uma solicitação de logout** e marque a caixa de seleção.
3. Quando o usuário clica no botão **Logout**, uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.

Implementar um nonce

Você pode implementar um nonce a ser usado com autenticação Digest de login único.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para usar um nonce com o token não criptografado ou métodos de token criptografado de Single Sign-on, essas etapas se aplicam com apenas algumas pequenas mudanças.

Nota:
O nonce é usado somente para solicitações de login, não para qualquer outro tipo de solicitação. Se o sistema receber um valor de nonce após o login, o nonce não será consumido.

Benefícios

O uso de um nonce proíbe um usuário mal-intencionado de executar um ataque de repetição para fazer login no seu sistema.

Fluxo do processo do nonce

Quando um cliente implementa o Single Sign-on do token resumido e deseja adicionar a segurança de um nonce, ele segue um determinado fluxo do processo.

1. Um usuário faz login no portal do cliente.
2. O cliente gera os parâmetros de SSO necessários e anexa um nonce aleatório ao final. Por exemplo, se o cliente estiver encaminhando a resposta de autenticação por meio da cadeia de caracteres de consulta, ela poderá ficar desta forma:

```
SM_USER=itil&DE_USER=V1QuWMmxSfBgfRS099X0cAjKo5Q=&NONCE=1407743018
```

A instância recebe esta solicitação e recupera as variáveis de autenticação. Antes de tentar verificar a integridade da resposta da autenticação, a instância verifica o nonce em relação a uma tabela interna (u_authentication_nonce) para verificar se ele ainda não existe. Se o nonce não existir nessa tabela, ele será adicionado à tabela e o processo de autenticação terá permissão para continuar. No entanto, se esse valor de nonce já existir na tabela, a tentativa de autenticação será cancelada e um código de erro de `failed_missing_requirement` será retornado, o que normalmente leva o usuário de volta para a página de login.

Implementar um nonce

Adicione um nonce criptográfico ao cabeçalho de autenticação para garantir que ele só possa ser usado uma vez.

- Crie uma propriedade do sistema chamada *`glide.authenticate.header.nonce_key`* e defina seu valor com qualquer nome de variável que você esteja usando para o nonce, como NONCE ou NCE.
- Crie uma nova tabela chamada `u_authentication_nonce`. Adicione um campo à tabela chamada `u_nonce`.
- Ir para **Propriedades do sistema** > **Saídas de Instalação** e criam um item chamado `DigestSingleSignOnnonce` Que substitui ExternalAuthentication (*`glide.authenticate.external_property`*).
- Adicione o código a seguir à parte do script do DigestSingleSignOnNonce recém-criado.

```
gs.include("PrototypeServer");

var DigestSingleSignOnNonce = Class.create();
DigestSingleSignOnNonce.prototype = {

 process : function() {

 var headerKey = GlideProperties.get("glide.authenticate.header.key", "SM_USER");
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
 var headerDigestKey = GlideProperties.get("glide.authenticate.header.encrypted_key",
"DIGEST");
 var headerNonceKey = GlideProperties.get("glide.authenticate.header.nonce_key", "NCE");
 var fieldName = GlideProperties.get("glide.authenticate.header.value", "user_name");
 var fkey = GlideProperties.get("glide.authenticate.secret_key");

 // Look in the Headers
 var data = request.getHeader(headerKey);
 var encdata = request.getHeader(headerDigestKey);
 var nonce = request.getHeader(headerNonceKey);

 // If not, then check the URL Parameters
 if (data == null || encdata == null || nonce == null) {
  data = request.getParameter(headerKey);
  encdata = request.getParameter(headerDigestKey);
  nonce = request.getParameter(headerNonceKey);
 }

 // then maybe its a cookie
 if (data == null || encdata == null || nonce == null) {
  var cookies = request.getCookies();
  data = GlideCookieMan.getCookieValue(cookies, headerKey);
  encdata = GlideCookieMan.getCookieValue(cookies, headerDigestKey);
  nonce = GlideCookieMan.getCookieValue(cookies, headerNonceKey);
 }

 // if found run encryption
 if (data != null && encdata != null && nonce != null) {
  try {

   // Replace all spaces with plus(+)'s, converted in url
   encdata = encdata.replaceAll(' ', '+');

   // ----- Encrypt the username|nonce
   var key = this.getDigest( data + "|" + nonce, fkey);

   // Check for match of received encoded data
   // and your encoding of user name
   if (encdata == key) {
    var ugr = new GlideRecord("sys_user");
    ugr.initialize();
    if (!ugr.isValidField(fieldName)) {
     GlideLog.warn("External authorization is set to use field: '"+ fieldName + "' which doesn't
exist");
     return "failed_missing_requirement";
    }
    ugr.addQuery(fieldName, data);
    ugr.query();
    if (!ugr.next()) {
     var userLoad = GlideUser.getUser(data);
     if (userLoad == null)
      return "failed_authentication";

     ugr.initialize();
     ugr.addQuery(fieldName, data);
     ugr.query();
     if (!ugr.next())
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
      return "failed_authentication";

    }

    if (this.processNonce(nonce)){
     var userName = ugr.getValue("user_name");
     return userName;
    }
    else return "failed_missing_requirement";
    }
   else {

    return "failed_authentication";
   }
  } catch(e) {
   gs.log(e);
   return "failed_authentication";
  }
  // Encoded data didn't match recieved Encoded data
 } else {

  return "failed_missing_requirement";
 }
},

getDigest : function( data, fkey ) {
 try {
  // default to something JDK 1.4 has
  var MAC_ALG = "HmacSHA1";
  return SncAuthentication.encode(data, fkey, MAC_ALG);

 } catch (e) {
  gs.log(e.toString());
  throw 'failed_missing_requirement';
 }
} ,

processNonce : function( sentNonce ) {
 var ngr = new GlideRecord("u_authentication_nonce");

 ngr.addQuery("u_nonce", sentNonce);
 ngr.query();
 if (ngr.next()) {
  gs.log("This SSO entry has already been processed! (Nonce: " + sentNonce + ")");
  return false;
 }
 var ngrNew = new GlideRecord("u_authentication_nonce");
 ngrNew.initialize();
 ngrNew.u_nonce = sentNonce;
 ngrNew.insert();
 gs.log("Inserted new nonce: " + sentNonce);
 return true;
}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
};
```

- Depois de salvar sua nova saída de instalação, vá até a saída de instalação DigestSingleSignOn e verifique se ela está definida como Ativa=falsa.

Sua instância agora deve ser configurada para implementar um nonce.

Autenticação multifator

Saiba como ativar, usar e configurar a autenticação multifator (MFA).

Explorar	Configurar
	
Conheça os recursos e o valor comercial da MFA.	Entenda como ativar a MFA.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso	MFA com Single Sign-on (SSO)
 Usar MFA.	 Saiba como configurar a MFA com Single Sign-on (SSO).

Imposição da autenticação multifator

Imposição de MFA para logins não SSO em ServiceNow Da versão Yokohama.

A MFA aprimora a segurança exigindo que os usuários forneçam duas ou mais evidências para provar sua identidade durante o login. A MFA protege as contas contra ameaças como phishing e apropriação de contas.

MFA sendo uma ferramenta de segurança crítica contra vários ataques relacionados à apropriação de identidade. ServiceNow Impõe a MFA por padrão após o upgrade de Yokohama e tornando-a obrigatória para logins não SSO (usuários que executam login somente com nome de usuário e senha ou autenticação baseada em LDAP) para garantir uma melhor postura de segurança e reduzir o risco de violações.

A imposição de MFA é realizada por meio de uma política de MFA que é ativada por padrão de Yokohama ou por upgrade para Yokohama.

Nota:

- A política está habilitada para todos **snc_external** Usuários que executam autenticação local (nome de usuário e senha) ou baseada em LDAP.
- O administrador da instância pode modificar o escopo de imposição alterando a política de contexto de MFA, os critérios da política ou as condições da política.

Aqui estão mais detalhes sobre a imposição de MFA:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Imposto a todas as instâncias de produção e de não produção.
- Imposto a todos os **snc_external** usuários e. **não SSO** login.
- A integração com autenticação básica e concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth não requer MFA de Yokohama.

Para saber mais sobre as mudanças devido à imposição, consulte Mudanças devido à imposição da autenticação multifator.

Para saber mais sobre MFA, consulte Explorando a autenticação multifator.

Tópicos relacionados

Configuração da autenticação multifator

Usando autenticação multifator

Propriedades de imposição da autenticação multifator

Solução de problemas da imposição da autenticação multifator

Perguntas frequentes - Imposição da autenticação multifator

Mudanças devido à imposição da autenticação multifator

Informações sobre as mudanças esperadas devido à imposição de MFA.

Mudanças de imposição de MFA esperadas da seguinte forma:

- Nenhum impacto na integração.
- Os usuários que já inscreveram a MFA continuam sendo desafiados com a MFA durante o login local.
- Se um usuário ainda não configurou a MFA, após o upgrade do Yokohama, ele será inicialmente isento de passar por MFA por um determinado período durante o qual poderá inscrever a MFA.
- Se o usuário não se inscrever automaticamente, ele terá a MFA imposta na conclusão do período de isenção (padrão de 30 dias) e deverá configurar a MFA.
- Após 90 dias, a MFA será imposta por padrão. Não haverá período de inscrição automática para logins iniciais após 90. Os administradores podem configurar este período.

Como administrador, você pode se preparar para a imposição de MFA com base no seguinte:

- Revise a configuração da Política de contexto de MFA e ajuste as condições da política de acordo com seus requisitos de negócios.
- Adicione o grupo isento fornecido por padrão, se houver outros usuários que devem ser isentos.
- Revise as Propriedades de imposição de MFA e ajuste com base em seus requisitos. Para saber mais, consulte Propriedades de imposição da autenticação multifator.

Example: Cenário de imposição de MFA após 30 dias da imposição de MFA

- **Cenário 1 para Acme Corp** : Na instância, se o usuário não tiver uma política de MFA ativa. Imagine que Sarah use autenticação local para acessar uma instância. Ao atualizar para a versão Yokohama durante o login, uma mensagem para se inscrever na MFA é exibida. Esta configuração é concluída em 30 dias. Se Sarah não concluir a configuração, após

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

30 dias, a conta exigirá MFA para fazer login e não poderá acessá-la até que a MFA seja configurada.

- **Cenário 2 para Acme Corp** : Na instância, o Anita já era MFA junto com a autenticação local. O Anita continua a exigir MFA sem a janela de inscrição automática de 30 dias.
- **Cenário 3 para Acme Corp** : Na instância, Olivia usa Single Sign-on (SSO) para autenticação. Não há impacto na experiência de login e Olivia não é imposta para MFA.
- **Cenário 4 para a Globex Corp** : Na instância, se um usuário já tinha uma política de MFA exigindo - MFA para todas as tentativas de login locais fora da rede confiável da empresa. Ao atualizar para o Yokohama ou uma versão posterior, o comportamento de imposição de MFA para logins de usuário permanece o mesmo.

Propriedades de imposição da autenticação multifator

Configure as propriedades para imposição de MFA de Yokohama e faça upgrade para Yokohama.

Para definir as propriedades de imposição de MFA, navegue até **sys_properties.list** Validar ou mudar as propriedades de imposição de MFA.

Propriedades de imposição de MFA

Campo	Descrição
glide.authenticate.multifactor.setup.bypass.count	Número de vezes em que um usuário pode ignorar a configuração da autenticação multifator (a contagem máxima possível de ignorar é 3, além disso, será tratado como 3).
glide.authenticate.multifactor.self_enrollment_period	Indica o número de dias em que um usuário terá a opção de se inscrever automaticamente na MFA, após o qual o usuário será desafiado automaticamente com a MFA. Qualquer valor que exceda 90 será tratado como apenas 90 dias.
glide.authenticate.multifactor.enforcement.max_relaxation_period	Indica o máximo de dias em que um novo usuário terá a opção de se inscrever automaticamente na MFA, após a qual todos os novos usuários que executam logins não SSO serão desafiados automaticamente com a MFA. Qualquer valor que exceda 270 é tratado como apenas 270 dias.
glide.authenticate.multifactor.enforcement.debug	Ativa o modo de depuração de imposição de MFA. Ajuda na depuração dos fluxos para logins de MFA. **Nota:** Esta propriedade não existe na instância, você precisa criar e habilitar a propriedade, se necessário.
glide.authenticate.hybrid_user_tracking.enabled	Propriedade para o acompanhamento de usuários híbridos. As contas de usuário que não estão marcadas como "Somente acesso ao serviço da Web" no registro sys_user correspondente, mas ainda executam integrações (por exemplo, logins de API) usando o nome de usuário e a senha, serão rastreadas na tabela "Informações de login do usuário" quando esta propriedade estiver habilitada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de imposição de MFA

Campo	Descrição
	Nota: Esta propriedade não existe na instância, você precisa criar e habilitar a propriedade, se necessário.
`glide.authenticate.hybrid_user_tracking.debug`	Ligue o debug para o acompanhamento de logins.side da API do usuário híbrido **Nota:** Esta propriedade não existe na instância, você precisa criar e habilitar a propriedade, se necessário.

Solução de problemas da imposição da autenticação multifator

Informações de solução de problemas devido à imposição de MFA.

ServiceNow Impõe a MFA por padrão após o upgrade de Yokohama e tornando-a obrigatória para logins não SSO (usuários que executam login somente com nome de usuário e senha ou autenticação baseada em LDAP) para garantir uma melhor postura de segurança e reduzir o risco de violações.

A imposição de MFA é realizada por meio de uma política de MFA que é ativada por padrão de Yokohama ou por upgrade para Yokohama. A seguir estão algumas das tarefas de solução de problemas que você pode executar se houver alguma mudança no comportamento da MFA:

- Depure usando as ferramentas de solução de problemas
- Navegue até o Local do log e as propriedades de depuração
- Entenda os cenários de MFA com base na experiência dos usuários ao usar a MFA
- Entenda o problema de MFA devido ao upgrade de uma versão anterior

Depurar MFA

Use uma das seguintes ferramentas ou uma combinação para entender as informações de depuração:

- **Splunk** - para ver os logs de depuração.
- Logs do sistema ou logs do nó.
- **HAR** Logs para analisar os logs de depuração da MFA.

Local de log e propriedades de depuração

Navegue até o seguinte local para saber mais sobre logs:

- Para obter logs do sistema, navegue até **Tudo** > **Log do Sistema** > **Logs do sistema**.
- Para logs de nó, navegue até **Tudo** > **Logs do sistema** > **Utilitários** > **Navegador de Arquivos de Nó de Log**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os logs de depuração do sistema e os logs de nó da instância são necessários para a finalidade de depuração. A seguir estão as propriedades de depuração que precisam ser habilitadas:

- glide.webauthn.debug.enabled
- glide.log.default_log_debug
- glide.authenticate.policy.debug
- glide.authenticate.hybrid_user_tracking.debug

Problema de MFA com base em cenários

Cenário 1: O usuário não pode fazer login usando nenhum de seu segundo fator

Redefina a MFA para seus usuários e exclua os registros de usuário antigos das seguintes tabelas:

- user_multifator_auth
- sys_user_public_credential
- sys_user_multi_factor_setup

Cenário 2: O administrador não pode fazer login usando nenhum de seus segundo fator

Outro usuário com acesso de administrador pode redefinir a MFA para qualquer usuário administrador bloqueado. Se o problema persistir, entre em contato com ServiceNow Suporte.

Cenário 3: Erro observado durante a configuração ou validação de MFA

Verifique o aviso "Códigos de erro associados/Aviso: Seu código de verificação de 6 dígitos está incorreto. Tente novamente com o código correto".

Execute as seguintes ações:

- Em caso de aplicativo autenticador TOTP, se a data e a hora do dispositivo de MFA autenticador e da instância não estiverem sincronizados (±30 segundos), o código TOTP não será aceito. Verifique a data e a hora do dispositivo e da instância.
- Em caso de e-mail, configure a notificação no nível do usuário, a configuração do e-mail de saída e o usuário corretamente no sys_user tabela.
- Em caso de SMS, configure a integração do Twillio ou outro provedor de serviço SMS corretamente e defina como ativo. Verifique se o número de celular do usuário está configurado corretamente no sys_user tabela.

Perguntas frequentes - Imposição da autenticação multifator

Detalhes sobre algumas das perguntas frequentes devido à imposição de MFA.

MFA sendo uma ferramenta de segurança crítica contra vários ataques relacionados à apropriação de identidade. ServiceNow Impõe a MFA por padrão após o upgrade de Yokohama e tornando-a obrigatória para logins não SSO (usuários que executam login somente com nome de usuário e senha ou autenticação baseada em LDAP).

A imposição de MFA é realizada por meio de uma política de MFA que é ativada por padrão de Yokohama ou por upgrade para Yokohama. Você pode verificar os seguintes links para saber mais sobre perguntas relacionadas à imposição de MFA:

- Exceção de imposição de MFA
- Requisitos de imposição de MFA - o que e por quê
- Escopo de imposição de MFA

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Linha do tempo de imposição de MFA
- Métricas de MFA
- Tipos de MFA
- MFA redefinida

Requisitos de imposição de MFA - o que e por quê

Perguntas frequentes relacionadas à imposição de MFA e por que ela é importante.

1. O que é a MFA?

   A autenticação multifator (MFA) é um processo de segurança que requer que você forneça duas ou mais formas de verificação antes que eles possam acessar uma conta ou sistema. Para saber mais, consulte Explorando a autenticação multifator.

2. Por que a imposição de MFA é obrigatória?

   A MFA é obrigatória para proteger sua conta e a segurança dos dados. As ameaças virtuais estão em constante mudança e as senhas por si só não fornecem mais proteção suficiente contra acesso não autorizado.

   - Com a MFA habilitada, mesmo que os invasores tenham sua senha, os invasores ainda precisarão de uma segunda forma de verificação. Essa camada adicional bloqueia significativamente a maioria das tentativas não autorizadas, mantendo suas informações mais seguras.
   - Definir a MFA como padrão, minimize o risco de violações de segurança e proteja sua conta automaticamente. Isso significa que você terá mais tranquilidade sem precisar tomar decisões extras de segurança.

3. Por que é importante habilitar a MFA?

   Habilitar a MFA aumenta a segurança da sua conta. As senhas por si só não são suficientes porque as senhas podem ser expostas em violações de dados. Com a MFA, mesmo que alguém saiba sua senha, ela não poderá acessar sua conta sem uma segunda etapa de verificação.

4. Por que ServiceNow MFA?

   ServiceNow A está obrigando a MFA para proteger você dessas ameaças. É uma maneira simples, mas eficaz de reduzir o acesso não autorizado. Ao exigir MFA, há uma camada forte de proteção para cada conta, reduzindo os riscos de segurança para você e para todos os usuários.

5. Qual é o requisito de MFA para os clientes existentes?

   Para clientes existentes que estão atualizando sua instância para Yokohama ou uma versão posterior:

   - Se a instância ainda não tiver **Autenticação adaptável** . Contexto de autenticação multifator Ativado, ele é habilitado automaticamente como uma política de MFA padrão.
   - Todos os usuários internos (usuários que não têm a função snc_external) que fazem login com autenticação local ou LDAP devem configurar a MFA em até 30 dias após o primeiro login bem-sucedido. Durante esse tempo, você pode fazer login normalmente, mas ver uma mensagem no momento do login para se inscrever na MFA.
   - Após 30 dias, a MFA será necessária por padrão e os usuários não poderão fazer login sem concluir a configuração da MFA.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Qual é o requisito de MFA para novos clientes?

Para qualquer instância que use a versão Yokohama ou posterior, a MFA é habilitada por padrão para todos os usuários internos. Também se aplica a usuários que não têm snc_external E estão fazendo login com autenticação local ou LDAP. A partir do primeiro login, os usuários devem configurar e usar a MFA.

Escopo de imposição de MFA

Perguntas frequentes relacionadas ao escopo da imposição de MFA e por que isso é importante.

1. Quais tipos de usuário, login e ambiente exigem MFA?

Da versão Yokohama em diante, com a nova MFA de política de MFA segura padrão aplicada para os seguintes cenários:

- Todos os usuários, exceto os usuários que têm **snc_external** função.
- Todos os usuários que executam autenticação local ou LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) baseada em nome de usuário e senha.
- Todas as instâncias do cliente, incluindo instâncias de produção, subprodução e teste, que ainda não tinham uma política de MFA ativa antes do upgrade.

O administrador da instância pode modificar o escopo de imposição alterando a política de contexto de MFA, os critérios da política ou as condições da política.

2. A MFA é necessária para logins Single-Sign-on (SSO)?

... Com a política de MFA segura padrão, a MFA não é necessária para o login SSO (SAML, OIDC, Autenticação baseada em certificado).

Os clientes podem colaborar com o provedor Single Sign-on (SSO) (Provedor de identidade ou IdP) para impor a autenticação multifator (MFA) no lado do IdP. Se a imposição de MFA no lado do IdP não for viável, os clientes também terão a opção de habilitar o. ServiceNow MFA da plataforma para logins SSO seguindo as instruções fornecidas em Autenticação multifator com Single Sign-on.

3. A MFA é necessária para usuários externos?

... Com a política de MFA segura padrão, a MFA não é necessária para usuários com a função snc_external.

- Os administradores podem modificar esse comportamento e impor a MFA para usuários externos atualizando as condições da política de MFA.
- Os usuários externos que já estavam passando por MFA antes do upgrade para Yokohama ou versão posterior continuam a ter MFA.
- Usuários externos podem visitar seu perfil e se inscrever automaticamente na MFA.

4. A MFA é necessária para o login do aplicativo para celular?

Sim. A política de MFA é aplicada ao login do aplicativo web e para celular com login não SSO baseado em nome de usuário e senha.

5. A MFA é necessária para ambientes de não produção e de teste?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sim. A MFA é aplicada a todas as instâncias do cliente, incluindo ambientes de produção, não produção, desenvolvimento e teste, se não houver nenhuma política de MFA ativa na instância antes do upgrade para Yokohama ou versões posteriores.

6. A MFA é necessária para instâncias de desenvolvedor?

   Sim. A MFA é aplicada a todas as instâncias de desenvolvedor que estão no Yokohama ou em versões posteriores.

7. A MFA é necessária para autenticação de API?

   ... Em Yokohama ou uma versão posterior, a MFA só é necessária para os logins de usuário interativos baseados em senha e nome de usuário. Autenticação de API com autenticação básica com trabalho sem exigir MFA. É recomendável que os clientes usem métodos alternativos de autenticação de API segura, como OAuth ou MTLS. Mais detalhes aqui.

   a. Clonar

   b. Recuperação do conjunto de atualizações

   c. RPA

8. Há algum impacto no processo de configuração do clone devido à MFA?

   Não, o processo de configuração do clone continua a funcionar com nome de usuário e senha e não requer MFA.

9. Há algum impacto na recuperação do conjunto de atualizações devido à MFA?

   Não, a recuperação do conjunto de atualizações continua a funcionar com nome de usuário e senha e não requer MFA.

10. Houve algum impacto no acesso dos bots de RPA ServiceNow instâncias?

    Sim, se o bot de RPA usar o nome de usuário interativo e o login de senha para acessar o. ServiceNow, ele deve executar MFA. Os administradores podem adicionar contas de bot de RPA ao **Grupo de usuários isento de MFA** Se eles quiserem relaxar a MFA para contas de bot de RPA.

11. A MFA é necessária para as integrações baseadas em OAuth?

    A credencial de senha do proprietário do recurso OAuth (ROPC) funciona com nome de usuário e senha sem exigir MFA. O tipo de concessão de código de autorização, a MFA é necessária como parte do fluxo de login do usuário antes de conceder o consentimento do OAuth.

Linha do tempo de imposição de MFA

Perguntas frequentes relacionadas aos cronogramas de imposição de MFA e por que isso é importante.


1. Quando a MFA é imposta?

   De acordo com a política de MFA, os usuários qualificados que não concluíram a configuração da MFA têm um período de inscrição automática de 30 dias. O comportamento é controlado usando a propriedade do sistema `glide.authenticate.multifactor.self_enrollment_period` . O valor padrão da propriedade é 30 dias. Ele pode ser atualizado para um máximo de 90 dias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todos os usuários internos (usuários que não têm um snc_external O login com autenticação local ou LDAP deve configurar a MFA em até 30 dias após o primeiro login bem-sucedido. Durante esse tempo, você pode fazer login normalmente, mas ver uma mensagem no momento do login para se inscrever na MFA.





Após 90 dias de atualização para Yokohama ou uma versão posterior, se um usuário interno (usuário sem snc_external (Função) faz login com autenticação local ou LDAP pela primeira vez, eles precisarão usar a MFA imediatamente. Você não tem a janela de inscrição automática de MFA de 30 dias. Este período é governado por uma propriedade do sistema: glide.authenticate.multifactor.enforcement.max_relaxation_period . O valor máximo para esta propriedade é 270 dias.

2. Como a linha do tempo de imposição de MFA pode ser ajustada?
   - Atualizando o valor da propriedade glide.authenticate.multifactor.self_enrollment_period , os administradores podem fornecer uma janela de inscrição automática menor ou maior. Defina o valor da propriedade como 0. Os usuários devem concluir a configuração da MFA após a primeira tentativa de login com login local ou LDAP após o upgrade para Yokohama ou uma versão posterior. A duração máxima da janela de inscrição automática pode ser de 90 dias. O valor da propriedade definido maior que 90 será tratado como 90.
   - Atualizando o valor da propriedade glide.authenticate.multifactor.enforcement.max_relaxation_period o administrador pode decidir quantos dias após o upgrade para Yokohama ou uma versão posterior você terá a janela de inscrição automática da MFA.
3. Como os usuários finais são informados sobre essa mudança futura?

   Os usuários finais que executam autenticação local ou LDAP que serão impostos com MFA verão uma mensagem informativa após fazer login. A mesma mensagem está disponível quando os usuários visitam seu perfil.


Mensagem de imposição

No Perfil do usuário	No Employee Service Center
	


Esta mensagem não aparecerá para usuários não administradores que executam logins SSO. A função de administrador verá uma mensagem informativa diferente após um login bem-sucedido, independentemente do método de autenticação usado para login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Esta mensagem continua a ser exibida até que um dos administradores confirme a atualização definindo glide.authenticate.multifactor.enforcement.acknowledged valor da propriedade como verdadeiro.



4. Como desativar a mensagem exibida para os usuários finais sobre como concluir a configuração de MFA quando eles fazem login?

   Os administradores podem atualizar o valor do glide.authenticate.multifactor.enforcement.show_user_info_message Propriedade do sistema como falsa para desativar a mensagem de informações de inscrição da MFA mostrada aos usuários finais após o login.

5. Como desativar a mensagem exibida aos administradores sobre a imposição de MFA?

   A mensagem informativa sobre a imposição de MFA mostrada aos usuários administradores após o login para de ser exibida quando um dos administradores a confirma atualizando o valor de glide.authenticate.multifactor.enforcement.acknowledged propriedade do sistema como verdadeira.

6. Já existe uma política de MFA definida usando autenticação adaptável com base nas necessidades de segurança da minha organização na instância. A política é afetada pelo mandato?

   Não, se a instância já tiver uma autenticação adaptável ativa - política de contexto de MFA, a nova política de MFA segura padrão não será aplicada. Se a instância tinha a propriedade de MFA habilitada (glide.authenticate.multifactor Mas a política de MFA não estava ativa, a política de MFA segura padrão para impor a MFA para todos os usuários internos (usuários que não têm snc_external A execução de login local ou LDAP baseado em nome de usuário e senha está habilitada.

Exceção de imposição de MFA


Perguntas frequentes relacionadas à exceção de imposição de MFA e por que ela é importante.

1. Como o mandato de MFA pode ser relaxado para usuários específicos?

   Na versão Yokohama, um novo grupo de usuários, registro Grupo de usuários isento de MFA é adicionado. Com base na condição padrão, há uma política de MFA adicionada, qualquer usuário que seja membro desse grupo é imposto com MFA.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Para relaxar a MFA para usuários específicos, siga o procedimento:

- Navegue até **Contexto de MFA**. A Política de MFA em etapa associada ao registro de contexto de MFA deve ser "Impor MFA para logins não SSO.




- Em **Entrada de política** lista relacionada, selecione **É membro do grupo isento de MFA** registro de critérios de filtro.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione **Grupo de usuários isento de MFA**.



- Adicione usuários a este grupo como membro para isentar-os da imposição de MFA.




Nota:

Se você tiver uma política diferente associada ao contexto de MFA, poderá adicionar os critérios de filtro "É membro do grupo isento de MFA" à sua política e modificar as condições da política para isentar os usuários deste grupo da imposição de MFA.

2. Como o mandato de MFA pode ser relaxado para determinadas funções?

Na versão Yokohama, uma nova função vazia **Tem função isenta de MFA** o critério de filtro foi adicionado. Há condições adicionadas à política de MFA para isentar os usuários que têm a parte de funções dos critérios de função isentos da imposição de MFA.




Para relaxar a MFA para funções específicas, siga o procedimento:


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Navegue até **Contexto de MFA** . A Política de MFA em etapa associada ao registro de contexto de MFA deve ser **Impor MFA para logins não SSO**.



- Em **Entrada de política** lista relacionada, selecione **Tem função isenta de MFA**registro de critérios de filtro.




- Adicione as funções que você deseja adicionar à condição. Você pode adicionar várias funções usando o operador OU.

> **Nota:**
> Se você tiver uma política diferente associada ao contexto de MFA, poderá adicionar **Tem função isenta de MFA** critérios de filtro para sua política. Modifique as condições da política para isentar usuários com funções isentas da imposição de MFA.

3. Como o mandato dos MFA pode ser relaxado para determinados grupos?

Na versão Yokohama, um grupo de usuários **Grupo de usuários isento de MFA** adicionado. Com base na condição padrão adicionada à política de MFA, o usuário ou grupo que é membro desse grupo não é imposto com a MFA.




Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para relaxar a MFA para grupos específicos, siga o procedimento:


- Navegue até **Contexto de MFA** . A Política de MFA em etapa associada ao registro de contexto de MFA deve ser **Impor MFA para logins não SSO**.



- Em **Entrada de política** lista relacionada, selecione **É membro do grupo isento de MFA** registro de critérios de filtro.
- Selecione **Grupo de usuários isento de MFA**.



- Adicione os grupos que você deseja isentar da imposição de MFA a este grupo.




4. Como o mandato de MFA pode ser relaxado para redes confiáveis?


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Navegar até **Autenticação adaptável** > **Critérios de filtro** > **Critério de filtragem de IP**.
- Crie um critério para especificar uma rede confiável. Você pode especificar uma lista de intervalos de IP ou sub-redes como parte da rede confiável.




- Navegar até **Autenticação adaptável** > **Contextos de política de autenticação** > **Contexto de MFA**.
- Abra a política associada ao contexto.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione a edição para adicionar **Critérios de filtro de IP** que você criou para **Relacionadas a entradas de política** lista.



- Modifique a condição da política para confirmar que ela é avaliada como falsa quando os usuários fazem parte da rede confiável.



Nota:
Se você tiver uma política diferente associada ao contexto de MFA, poderá adicionar os critérios de filtro de IP criados como parte da Etapa 1 à sua política e modificar as condições da política para isentar a imposição de MFA na rede confiável.

5. Como o mandato de MFA pode ser relaxado para locais confiáveis?

Você pode usar Critérios de filtro de local que estão disponíveis com **Zero Trust - Acesso baseado no local** plug-in (requer uma assinatura adicional).


6. Como controlar a imposição frequente de MFA?

Use os Critérios de filtro de local que estão disponíveis com **Zero Trust - Acesso baseado em localização** plug-in (requer uma assinatura adicional).

Na página de validação de MFA, há uma caixa de seleção para lembrar um navegador. A MFA não é imposta no navegador lembrado:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



- A duração especificada por esta propriedade do sistema. glide.authenticate.multifactor.browser.fingerprint.validity . O valor padrão da propriedade é 8 horas. Esta duração pode ser aumentada em até 24 horas. Da mesma forma, usando glide.authenticate.multifactor.remember.browser.default o valor padrão da caixa de seleção pode ser definido como verdadeiro.
- Navegar até **Autenticação multifator** > **Propriedades** e ajuste essas quatro propriedades para controlar o recurso lembrado do navegador.



7. Como a MFA funciona para contas compartilhadas por usuários?

Contas únicas compartilhadas por vários usuários são um risco à segurança. Não é recomendável compartilhar uma conta com vários usuários.

Métricas de MFA


Perguntas frequentes relacionadas à compreensão das métricas de MFA.

1. Como posso verificar a contagem de logins locais que não estão passando por MFA?

Você pode navegar até **Centro de Segurança** > **Console de segurança** > **Métricas de segurança**. Em Métricas para usuários, clique em Login local não protegido por MFA.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



2. Como posso verificar o número de usuários que ainda precisam concluir a configuração da MFA e estão executando o login local?

Você pode navegar até **Centro de Segurança** > **Console de segurança** > **Métricas de segurança**. Em Métricas para usuários, clique em Login local não protegido por MFA.

Tipos de MFA

Perguntas frequentes relacionadas a tipos de MFA e por que isso é importante.

1. Quais são os tipos de métodos de verificação disponíveis para MFA com ServiceNow?

ServiceNow o sistema de base oferece suporte a esses métodos de verificação.

a. Chave de acesso

b. Aplicativos autenticadores TOTP, como Google Authenticator, Okta Verify, Microsoft Authenticator, Authhy, DUO

c. Autenticador biométrico (FIDO2), como Windows Hello, Apple Touch ID, Face ID, sensor de impressão digital android.

d. Chaves de segurança de hardware (FIDO2), como YubiKey, Thetis

e. Senha de uso único (OTP) por e-mail

f. SMS OTP - A autenticação multifator com a instalação do SMS com.snc.authentication.sms_mfaplugin e a configuração de fator são necessárias para habilitar a MFA baseada em SMS OTP.

2. Um usuário pode configurar vários fatores de MFA ou métodos de verificação?


Sim, você pode se inscrever em vários fatores de MFA visitando o perfil de usuário dele. Por exemplo, você pode inscrever um laptop com autenticador biométrico, usar o telefone celular com uma senha e configurar um app autenticador.

3. Que etapas os usuários devem executar para concluir a configuração da MFA?

O usuário pode executar uma das seguintes opções de MFA.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Consulte Autenticação multifator Para obter mais informações sobre a configuração de MFA.

4. A MFA baseada em OTP por SMS e e-mail pode ser limitada a determinados usuários?

   O administrador pode configurar políticas de fator de MFA para fatores de MFA baseados em e-mail e SMS OTP para limitar esses fatores a determinados grupos de usuários ou funções.

5. Os usuários não têm um telefone celular onde possam configurar um app autenticador. Como esses usuários podem habilitar a MFA?

   A partir da versão Xanadu, você pode usar um autenticador biométrico, chaves de acesso, chaves de segurança de hardware FIDO2 e MFA baseada em OTP de e-mail sem exigir uma configuração de aplicativo autenticador no celular.

6. Como usuário final, como configurar a MFA?

   Consulte Usando autenticação multifator Para obter mais informações sobre a configuração de MFA.

MFA redefinida

Perguntas frequentes relacionadas à redefinição de MFA e por que ela é importante.

1. Configuração do app autenticador perdida. Como posso redefinir?

   É melhor que os usuários se inscrevam em vários fatores para que não sejam bloqueados devido à MFA. Por exemplo, você pode ter o app autenticador TOTP, a senha e a MFA baseada em OTP de e-mail.

   Caso os usuários não consigam usar qualquer um dos fatores de MFA inscritos, o administrador poderá redefinir a MFA seguindo estas etapas.

   a. Limpando a configuração do app autenticador:
      - Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Configuração Multifator do Usuário**.
      - PESQUISE o usuário na tabela.
      - Exclua o registro associado ao usuário

   b. Limpando autenticadores e chaves de acesso FIDO2:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Autenticação da web** > **Credenciais públicas de usuário**.
- PESQUISE o usuário na tabela
- Exclua os registros associados ao usuário

c. Limpar outras configurações multifator associadas ao usuário

- Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Configuração Multifator do Usuário**.
- PESQUISE o usuário na tabela
- Exclua os registros associados ao usuário

Caso ninguém, incluindo o administrador, possa acessar a instância. O administrador pode executar uma redefinição de MFA de autoatendimento usando um item do catálogo disponível em Suporte agora .

2. Como evitar que os administradores bloqueiem devido à MFA?

Os administradores se inscrevem em vários fatores de MFA para que não sejam bloqueados de acessar a instância.

Caso ninguém, incluindo o administrador, possa acessar a instância. O administrador pode executar uma redefinição de MFA de autoatendimento usando um item do catálogo disponível em Suporte agora .

Explorando a autenticação multifator

A MFA (autenticação multifator) é um método de autenticação que requer que os usuários apresentem outras informações além de suas credenciais básicas.

MFA é um processo de segurança que requer que um usuário forneça dois ou mais fatores de verificação diferentes para acessar um serviço ou conta. Ele adiciona uma camada de segurança extra de proteção ao seu serviço além de apenas uma senha, o que torna mais difícil para indivíduos não autorizados obter acesso.

Ao exigir vários fatores, a MFA aumenta significativamente a segurança e ajuda a proteger contra várias ameaças virtuais, incluindo phishing e roubo de identidade. Estas são algumas informações sobre como a MFA funciona:

- **Primeiro fator** : O usuário que usa seu nome de usuário e senha para login.
- **Segundo fator** : O usuário é solicitado a informar um segundo fator que está com o usuário (um método de verificação de identidade, como um app autenticador ou chave de segurança).

Esses fatores podem ser normalmente categorizados em protegidos e menos protegidos com base em seu nível de proteção contra ameaças comuns à segurança.

- Fatores protegidos:
  - FIDO (Fast Identity Online): Este fator usa tokens de hardware ou métodos de autenticação biométrica, fornecendo um alto nível de segurança, confirmando que o usuário tem um dispositivo físico ou um traço biométrico exclusivo para verificar sua identidade.
  - **TOTP (senha de uso único baseada em tempo):** Este fator gera uma senha de uso único que é válida por um curto período, geralmente 30 segundos. Normalmente, ele é entregue por meio de um aplicativo para celular, adicionando uma camada extra de segurança, exigindo que o usuário tenha acesso a um dispositivo e aplicativo específicos.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Fatores menos protegidos:
  - **E-MAIL:** Este fator envia um código de verificação ou link para o endereço de e-mail do usuário. Embora conveniente, é menos seguro porque as contas de e-mail podem ser comprometidas.
  - **SMS:** Este fator envia um código de verificação por mensagem de texto para o número de telefone do usuário. Também é menos seguro devido ao potencial de troca de SIM e outras vulnerabilidades do telefone celular.

Para melhorar a segurança, é recomendável priorizar o uso de fatores de segurança, como FIDO e TOTP, em vez de fatores menos seguros, como E-MAIL e SMS.

Nota:

- A MFA é ativada por padrão em ServiceNow.
- A MFA é habilitada usando `glide.authenticate.multifactor`propriedade. Se você quiser desabilitar esta propriedade, deverá fornecer uma justificativa comercial sobre o motivo pelo qual deseja desabilitar a MFA.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ServiceNow A MFA do oferece suporte a métodos de verificação, como aplicativo autenticador, Fast identity Online 2 (FIDO2), chave de acesso e senha de uso único baseada em tempo (OTP). A seguir estão os detalhes dos métodos de verificação disponíveis:

- **Aplicativo autenticador** : Apps que geram códigos de verificação exclusivos e temporários. Por exemplo: Okta, Google Authenticator, Microsoft Authenticator e assim por diante
- **FIDO2** Dispositivos físicos que usam criptografia de chave pública para validar identidades do usuário. Por exemplo: Chaves de hardware (YubiKey), scanners biométricos (Touch ID da Apple).
- **Chave de acesso** : Faça login com uma chave de acesso desbloqueando o dispositivo com um sensor biométrico, PIN ou padrão.
- **OTP** : A chave secreta e a hora atual para gerar uma senha exclusiva que só é válida por um curto período. Por exemplo: SMS (OTP) e E-mail (OTP).

Você pode usar a MFA junto com o seguinte:

- Autenticação do banco de dados local (nativa ServiceNow ou Integração do Lightweight Directory Access Protocol
- SSO SAML OU SSO OIDC. Para obter mais informações, consulte Single Sign-on (SSO) de vários provedores.

Tópicos relacionados

Métodos de verificação da autenticação multifator

Propriedades do sistema de Autenticação multifator

Configuração da autenticação multifator

Configure a autenticação multifator (MFA) para melhorar a postura de segurança dos usuários ao usar ServiceNow.

Em primeiro lugar, para implementar a MFA, determine a MFA métodos de verificação com base nas necessidades de negócios e do usuário.

Depois de identificar as necessidades, com ServiceNow MFA, você pode selecionar o método certo ou a combinação dele para seus usuários. Além disso, você também pode usar as várias propriedades de autenticação multifator para habilitar, desabilitar e configurar a MFA para aprimorar ainda mais a experiência de MFA do usuário com base nos critérios de autenticação.

Estes são alguns dos tópicos importantes relacionados à configuração da MFA:

- Métodos de verificação da autenticação multifator
- Propriedades do sistema de Autenticação multifator
- Critérios de autenticação multifator

Contexto de autenticação multifator

O contexto da política de autenticação multifator (MFA) usa uma política para definir como e quando a MFA é imposta durante o processo de login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Registro de contexto de MFA

O contexto da política de MFA define se os usuários devem fornecer uma segunda forma de autenticação ao fazer login. Diferente das políticas de pós-autenticação e pré-autenticação, esse contexto não nega o acesso à sua instância. A política selecionada nesse contexto tem precedência sobre configurações baseadas em usuário ou em função para autenticação multifator.

Para acessar o contexto de MFA, navegue até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Contexto de MFA**.

Use os campos no registro de contexto da política de pós-autenticação para definir como sua instância usa a política.

Nota:

- Se a política padrão for a **Política de MFA em etapa crescente**, a autenticação multifator será mostrada aos usuários caso a política configurada na **Política de MFA em etapa crescente** seja avaliada como verdadeira. A política tem precedência sobre a configuração baseada em função ou em usuário.
- A MFA com login SSO estará disponível apenas se a propriedade `glide.authenticate.mfa.with.multisso.enabled` estiver definida como verdadeira.
- Você pode navegar até o registro da Política de autenticação para adicionar ou editar as "Entradas de política" nos campos de política referenciados (**Política de MFA em etapa crescente** ou **Política de MFA em etapa decrescente**).
- A política de contexto de MFA se aplica somente a logins de usuário. Isso não se aplica à autenticação de API, autenticação básica e concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth.

Formulário de contexto de MFA

Campo	Descrição
Nome	Nome do contexto da política. Este campo é estático e não pode ser alterado.
Descrição	Descrição do contexto
Política padrão	Define o comportamento padrão desse contexto ao avaliar a política. Selecione uma das seguintes opções. **Política de MFA em etapa crescente** Aplica a MFA aos usuários quando as condições de política definidas no campo **Política de MFA em etapa crescente** são avaliadas como verdadeiras. **Política de MFA em etapa decrescente** Aplica a MFA por padrão. A MFA não é aplicada apenas quando as condições de política definidas no campo **Política de MFA em etapa decrescente** são avaliadas como verdadeiras.
Política de MFA em etapa crescente	A política usada nesse contexto. Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de MFA em etapa crescente**.
Política de MFA em etapa decrescente	A política usada nesse contexto. Este campo aparece somente quando o campo **Política padrão** está definido como **Política de MFA em etapa decrescente**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Entradas e condições da política

As guias **Entradas de política** e **Condições de política** exibem as entradas e as condições da política selecionada no campo **Política de MFA em etapa crescente** ou **Política de MFA em etapa decrescente**. Essas guias servem como referência, mas não podem ser usadas para mudar as entradas ou condições da política. Para modificar as configurações da sua política, navegue até ela usando o ícone de referência ( ) ao lado do campo **Política de MFA em etapa crescente** ou **Política de MFA em etapa decrescente**.

Nota:
As condições de política podem ser criadas aqui, mas como prática recomendada, é recomendável adicionar novas condições de política na página de política.

Este exemplo mostra um registro de contexto de MFA configurado usando uma política de MFA em etapa crescente. Essa política padrão significa que a MFA é aplicada apenas quando as condições definidas na política são avaliadas como verdadeiras. O contexto usa uma política chamada **Política de MFA em etapa crescente**, que tem um conjunto de entradas e condições que são exibidas nas guias **Entrada de política** e **Condição de política**.

Formulário de contexto de política de MFA



Políticas de fator de MFA

As políticas de fator de MFA são um componente crítico da postura de segurança de uma organização, permitindo que você aplique etapas de verificação adicionais além das senhas. Essas políticas definem os métodos de autenticação que os usuários devem empregar para acessar, fornecendo uma abordagem flexível e personalizável para autenticação. Para obter mais informações, consulte Políticas de fator de autenticação multifator.

Métodos de verificação da autenticação multifator

ServiceNow A MFA do oferece suporte a métodos de verificação, como aplicativo autenticador, Fast identity Online 2 (FIDO2) e senha de uso único baseada em tempo (TOTP).

Os usuários podem utilizar as opções abaixo, além do nome de usuário e da senha, para atender aos requisitos de autenticação multifator. Os usuários podem configurar fatores de MFA, como aplicações autenticadoras, scanners biométricos, chaves de hardware e SMS de forma independente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicações de autenticação

Uma aplicação autenticadora é um software de terceiros que gera senhas temporárias. Os usuários podem usar essas senhas junto com sua senha para fazer login em uma instância que requer autenticação multifator (MFA). Para obter mais detalhes sobre essas aplicações, consulte Aplicações autenticadoras.



Chaves de hardware e scanners biométricos (autenticação da Web)

. *Integration - Web Authentication*(com.snc.integration.webauthn) o plug-in permite autenticação de chave de hardware ou leitor biométrico em sua instância.


Autenticadores biométricos usam impressão digital ou reconhecimento facial para identificar usuários. Seus usuários podem usar esses autenticadores em seus dispositivos como parte do processo de login multifator. Para obter detalhes sobre como registrar autenticadores biométricos, consulte Registro de um autenticador biométrico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



As chaves de hardware são hardware físico que pode ser usado para a autenticação. As chaves de hardware são inseridas em uma porta no seu dispositivo para fornecer autenticação. Para obter detalhes sobre como registrar chaves de hardware, consulte Registro da chave de segurança de hardware.



Chave de acesso

A autenticação de chave de acesso é um método seguro de login sem senha, em que os usuários usam uma chave de acesso desbloqueando o dispositivo com um sensor biométrico, PIN ou padrão.

SMS

O administrador pode configurar a instância ServiceNow para exigir que os usuários tentem fazer login na instância usando OTP baseada em SMS.

Quando os usuários tentam fazer login em ServiceNow, a OTP do SMS é enviada para o número do celular associado ao registro sys_user. Os usuários podem inserir o código de verificação de seis dígitos enviado para o dispositivo móvel para verificar sua identidade. Para obter mais informações, consulte SMS como um fator de MFA.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

E-mail

O administrador pode configurar a instância ServiceNow para exigir que os usuários tentem fazer login na instância usando OTP baseada em e-mail.

Quando os usuários tentam fazer login em ServiceNow, a OTP do e-mail é enviada para o endereço de e-mail do usuário. Os usuários podem inserir o código de verificação de seis dígitos enviado para o endereço de e-mail para verificar sua identidade. Para obter mais informações, consulte E-mail como um fator de MFA.



Tópicos relacionados

- Autenticação da web — MFA
- Métodos de verificação da autenticação multifator
- E-mail como um fator de MFA

Autenticação da web — MFA

Use **Integração — Autenticação da web (com.snc.integration.webauthn)** para permitir a autenticação com chave de hardware ou leitor biométrico na sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



As chaves de hardware são hardware físico que pode ser usado para a autenticação. As chaves de hardware são inseridas em uma porta no seu dispositivo para fornecer autenticação. Para obter detalhes sobre como registrar chaves de hardware, consulte Registro da chave de segurança de hardware.



Autenticadores biométricos usam impressão digital ou reconhecimento facial para identificar usuários. Seus usuários podem usar esses autenticadores em seus dispositivos como parte do processo de login multifator. Para obter detalhes sobre como registrar autenticadores biométricos, consulte Registro de um autenticador biométrico.

Tradução automática

Configuração da autenticação multifator com biometria

Os administradores podem usar a lista Credenciais públicas do usuário para exibir e gerenciar as credenciais criadas pelo usuário.

Quando um usuário registra uma aplicação autenticadora, autenticação biométrica ou chave de hardware, sua instância cria um registro na tabela **Credenciais públicas do**

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

usuário[sys_user_public_credential]. Use a tabela para verificar quais usuários registraram um autenticador, bem como quais tipos e quando eles foram registrados e usados. Também é possível marcar esses registros como inativos para evitar que as credenciais sejam usadas pelos usuários.

. **Autenticação da Web (com.snc.integration.webauthn)** O plug-in deve ser ativado para autenticação da Web (FIDO2).

Nota:
. **Autenticação da Web (com.snc.integration.webauthn)** o plug-in é instalado por padrão.

Formulário Credencial pública do usuário

Campo	Descrição
Apelido da credencial	Apelido para a credencial. Este apelido é escolhido pelo usuário ao registrar um autenticador.
Usuário	Usuário associado à credencial
Ativo	Especifique se esta credencial está ativa. Os administradores podem definir um registro como inativo para impedir que um usuário seja autenticado com essa credencial.
Autenticador	O tipo de autenticador registrado pelo usuário.
Hora de registro	A data e a hora em que a credencial foi criada pelo usuário
Hora do último uso	A última data e hora em que o usuário fez login com a credencial.

Tipos de autenticador restritos

Se você restringiu um método de autenticação, como autenticadores biométricos, os usuários não poderão criar novas credenciais desse tipo. No entanto, todas as credenciais criadas antes da criação da restrição continuarão funcionando. É possível desabilitar registros na tabela **Credenciais públicas do usuário** para impedir que essas credenciais sejam usadas após terem sido criadas.

Opções de configuração do autenticador

Use a página Configuração do autenticador para gerenciar as opções do autenticador em sua instância.

Navegar até **Autenticação multifator** > **Autenticação da web** > **Configuração do autenticador** para exibir e editar as opções de configuração padrão.

Formulário Configuração do autenticador

Campo	Descrição
Tipo de autenticador permitido	Tipo de autenticadores que podem ser registrados. Selecione entre: • Os autenticadores de **plataforma** são anexados ou integrados a um dispositivo. Leitores de impressão digital ou reconhecimento facial disponíveis em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Configuração do autenticador

Campo	Descrição
	dispositivos móveis (como Apple FaceID ou TouchID) se enquadram nesta categoria. • Autenticadores de **roaming** podem ser removidos de um computador ou outro dispositivo do cliente e usados em outro lugar. As chaves de hardware se enquadram nesta categoria.
Tipo de certificação	Definir o valor como direto ou indireto exigirá a importação de metadados do autenticador para atestar a origem de um autenticador durante o registro. • Nenhum • Direto • Indireto
Autocertificação de plataforma	Determina se a auto-certificação está habilitada para autenticadores de plataforma.
Autocertificação de plataforma	Determina se a auto-certificação está habilitada para autenticadores de roaming.
Verificação de usuário	Selecione entre **Preferencial** ou **Obrigatório**. Se necessário, o fluxo de autenticação da Web solicitará aos usuários a verificação usando PIN ou biometria.
Verificar presença do usuário	Determina se o fluxo de autenticação da Web requer a verificação de presença do usuário.
Chave residente	Selecione entre **Preferencial** ou **Obrigatório**. Se necessário, o autenticador mantém as credenciais de chave pública no armazenamento do autenticador.
Tempos limites (ms)	Limite de tempo máximo para concluir o registro e a autenticação da autenticação da Web. O tempo é mostrado em milissegundos.

Tradução automática


Políticas de fator de autenticação multifator

Use as políticas de fator de MFA para especificar os tipos de fatores de autenticação que você deseja permitir para sua instância.

As políticas de fator de MFA são um componente crítico da postura de segurança de uma organização, permitindo que você aplique etapas de verificação adicionais além das senhas. Essas políticas definem os métodos de autenticação que os usuários devem empregar para acessar os recursos da sua organização, fornecendo uma abordagem flexível e personalizável para autenticação.

Implementar políticas de fator de MFA é essencial para melhorar a segurança dos sistemas e dados da sua organização. Essas políticas fornecem uma camada adicional de proteção contra ameaças virtuais, dificultando para os invasores o acesso não autorizado.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Para usar as políticas de fator de MFA, você precisa configurar as entradas de política e as condições de política junto com um contexto de MFA. Para saber mais, consulte Contexto de autenticação multifator.

A seguir estão as políticas de fator de MFA disponíveis em ServiceNow que permite especificar os tipos de fatores de autenticação permitidos ou necessários:

- FIDO2
- SMS
- E-mail

Para aproveitar ao máximo as políticas de fator de MFA, você precisa entender como configurá-las e gerenciá-las com eficácia. Isso inclui definir os métodos de autenticação, especificar entradas e condições de política e configurar a imposição de política (contexto de MFA). Ao entender e implementar políticas de fator de MFA, você pode melhorar significativamente a segurança e a integridade dos sistemas e dados da sua organização.

Tópicos relacionados

Contexto de autenticação multifator

FIDO2 como um fator de MFA

SMS como um fator de MFA

E-mail como um fator de MFA

FIDO2 como um fator de MFA

Você pode configurar o FIDO2 como uma política de fator de MFA para impor a MFA para o seu.


FIDO2 é um padrão de autenticação sem senha que permite aos usuários autenticar usando uma chave de segurança física ou autenticação biométrica. Ele fornece uma alternativa mais segura aos métodos tradicionais de MFA, reduzindo o risco de phishing e outros ataques cibernéticos.

O aprimoramento da política de fator FIDO2 fornece um método de autenticação seguro para suas políticas de autenticação multifator (MFA). Você pode configurar o FIDO2 como

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

uma opção de política de fator de MFA, fornecendo um nível mais alto de segurança em comparação com métodos tradicionais, como e-mail e SMS.



Você pode configurar a política de fator FIDO2 e, quando os usuários atenderem à condição da política de fator, o durante o login no ServiceNow A configuração FIDO2 é exibida para os usuários que ainda não adicionaram chave de hardware registrada ou biométrica em seu perfil.

Se o registro estiver concluído, a tela de validação do segundo fator será exibida para fazer login.

Nota:
FIDO2 também pode ser inscrito automaticamente pelos usuários. Para saber mais sobre como se inscrever automaticamente, consulte Configure a autenticação multifator no seu perfil de usuário.

Principais benefícios

A seguir estão alguns dos principais benefícios de usar FIDO2 como um fator de MFA:

Autenticação exclusiva FIDO2

Certifique-se de que as contas de alto privilégio só possam autenticar usando os recursos de autenticação forte da FIDO2 (biometria, chaves de acesso ou chaves de segurança de hardware).

Exclusão de métodos menos seguros

Suprimir outros métodos de autenticação quando FIDO2 for a única política correspondente.

Inscrição forçada

Exigir que os usuários registrem uma chave FIDO2 se ainda não estiverem inscritos.

Controle granular

Aplique imposição estrita a funções ou grupos específicos usando o direcionamento baseado em política.

Como um fator de maior segurança, a FIDO2 tem capacidades exclusivas de imposição. Quando for a única política correspondente para um usuário:

- Substitui outros fatores inscritos na inscrição.
- Força o registro FIDO2, se o usuário não estiver inscrito.
- Torna-se a opção de autenticação exclusiva.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplos de configurações e comportamentos do usuário

A tabela a seguir ilustra como diferentes cenários de usuário são tratados com base em suas funções e fatores inscritos.

Usuário de exemplo	Tem funções	Fatores já inscritos	Políticas correspondentes	Comportamento
andrew.och	**ITIL**	Nenhum(a)	FIDO2	O usuário é redirecionado para a configuração de MFA somente com FIDO2. Após o registro, FIDO2 é a única opção de autenticação.
abel.tuter	**ITIL**	Autenticador	FIDO2	O usuário é redirecionado para a configuração de MFA somente com FIDO2, mesmo se o usuário tiver o autenticador como fator de inscrição automática. **Nota:** Se o usuário não tiver se registrado em nenhum fator de MFA, ele será redirecionado para a configuração de MFA com FIDO2.
aileen.motterm	**ATIVO**	Autenticador	E-mail	Vê as opções de e-mail e autenticador durante o login. O usuário pode escolher o fator ou, opcionalmente, registrar FIDO2.
abraham.lincoln	**ATIVO**, **ITIL**	Autenticador	E-mail e FIDO2	Vê a opção E-mail e autenticador durante o login. O usuário pode registrar FIDO2 durante a validação. Após o registro, o usuário pode ver todos os 3 fatores.

Ao configurar o FIDO2 como uma política de fator de MFA, você pode melhorar significativamente a segurança de seus processos de autenticação.

Configure FIDO2 como um fator de MFA

Configure a entrada de política e a condição para exibir FIDO2 como uma política de fator de MFA para autenticação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Contexto de MFA**.
2. Selecione **Políticas de fator de MFA** guia.
3. Selecione **Exibir FIDO2 como uma Política de fator de MFA** .
4. Selecione **Novo** para adicionar **Entradas de política** .
5. Selecione os critérios de filtro que deseja criar.


   Estes são os tipos de critérios de filtro:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Critérios de filtro por IP
- Critérios de filtro por função
- Critérios de filtro por grupo


Por exemplo, Critérios de filtro por função.



6. Selecione **Critérios de filtro de função** preencha os campos para os critérios de filtro de função e envie o registro.

   A nova política é criada. Para obter mais informações, consulte Critérios de filtro por função.

   Vamos dar um exemplo de como usar **ITIL** função do usuário (**andrew.och**) como entrada de política e envio.



7. Na página Política - Exibir FIDO2 como uma política de fator de MFA, selecione **Condições da política** .
8. Selecione **Novo** para adicionar condições de política.
9. No formulário, preencha os campos.


Formulário Condição

Campo	Descrição
Rótulo	Nome para identificar a condição.
Descrição	Descrição da condição.
Condição	Combinação lógica de várias entradas de política (critérios de filtro) para avaliar solicitações de autenticação.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Selecione a política de critérios de filtro baseada em função que foi criada para a condição.



10. Selecione **Enviar**.

Com base na entrada e na condição da política, se o usuário (**andrew.och**) Tenta fazer login na instância, o usuário é mostrado como a tela FIDO para se inscrever e registrar.



Para saber mais sobre diferentes exemplos de configuração e comportamentos do usuário, consulte Exemplos de configurações e comportamentos do usuário.

11. Opcional: Repita a etapa 8 para criar condições de política adicionais.

Nota:
Se várias condições de política forem criadas, a saída final da política de acesso dependerá da lógica OU da saída de todas as condições de política. Com base nas condições em que a política é avaliada.

SMS como um fator de MFA

Autenticação multifator (MFA) com SMS como um fator para a sua autenticação.


O administrador pode configurar a instância ServiceNow para exigir que os usuários tentem o login na instância usando OTP baseada em SMS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando os usuários tentam fazer login em ServiceNow, a OTP do SMS é enviada para o número do celular associado ao registro sys_user. Os usuários podem inserir o código de verificação de seis dígitos enviado para o dispositivo móvel para verificar sua identidade.

Também é possível configurar o MFA com SMS usando o Twilio pronto para uso. Para obter mais informações, consulte Provedores de autenticação multifator.



Além disso, a MFA com SMS pode ser controlada com base na entrada da política e nas condições usando critérios de filtro. Estes são os tipos de critérios de filtro:

- Critérios de filtro por IP
- Critérios de filtro por função
- Critérios de filtro por grupo

Ative o plug-in MFA com SMS

Para MFA com SMS, instale o plug-in Autenticação multifator com SMS (com.snc.authentication.sms_mfa).

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os itens a seguir são instalados com a autenticação multifator com SMS:

- Autenticação adaptável (com.snc.adaptive_authentication
- Notify - Twilio Direct Driver (com.snc.notify.twilio_direct)

Plug-in dependente: Integration - Autenticação multifator (com.snc.integration.multifactor.authentication)

Nota:
É possível carregar os dados de demonstração ao instalar o plug-in se provedor personalizado estiver sendo configurado para gerar o SMS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Autenticação multifator with SMS (com.snc.authentication.sms_mfa) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Configure o SMS como um fator de MFA

Configure a entrada de política e a condição para exibir OTP de SMS como uma política de fator de MFA para autenticação.

Antes de Iniciar

Plug-in necessário: Autenticação multifator com SMS (com.snc.authentication.sms_mfa).

Função necessária: administrador


Nota:
A política de contexto da MFA deve ser avaliada como verdadeira para aplicar a política de fator de SMS.

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Contexto de MFA**.
2. Clique na guia **Políticas do fator de MFA**.
3. Selecione **Exibir SMS OTP como uma política de fator de MFA**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Clique em **Novo** para adicionar **Entradas de política**.




5. Selecione os critérios de filtro que deseja criar.

Estes são os tipos de critérios de filtro:

- Critérios de filtro por IP
- Critérios de filtro por função
- Critérios de filtro por grupo


Por exemplo, Critérios de filtro por função.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Clique em **Critérios de filtro por função**, preencha os campos dos critérios de filtro por função e envie o registro.
   A nova política é criada. Para obter mais informações, consulte Critérios de filtro por função.
7. Na página Política - Exibir OTP de SMS como um fator de MFA, clique em Condições da política.



8. Clique em **Novo** para adicionar **Condições da política**.
9. No formulário, preencha os campos.

Formulário Condição

Campo	Descrição
Rótulo	Nome para identificar a condição.
Descrição	Descrição da condição.
Condição	Combinação lógica de várias entradas de política (critérios de filtro) para avaliar solicitações de autenticação. Selecione a política de critérios de filtro baseada em função que foi criada para a condição.

10. Clique em **Enviar**.
11. **Opcional:** Repita a etapa 8 para criar condições de política adicionais.

Nota:
Se várias condições de política forem criadas, a saída final da política de acesso dependerá da lógica OU da saída de todas as condições de política. Isso significa que a política é avaliada como verdadeira se qualquer uma das condições de política for atendida.

Com base na política de filtro de função (usuários) e nas condições especificadas para a função, o fator de SMS como MFA é mostrado como uma opção de autenticação para os usuários.

Provedores de autenticação multifator

Use provedores de MFA para configurar a autenticação baseada em SMS e e-mail, garantindo que todos os usuários possam fazer login com segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Em ServiceNow AI Platform, é possível configurar provedores de MFA com o mecanismo de autenticação multifator, como e-mail e SMS.

É possível usar a seguinte configuração de provedor disponível para MFA em ServiceNow AI Platform:

- Configuração do provedor de e-mail
- Configuração do provedor Twilio
- Configuração do provedor Infobip.

Nota:
A configuração dos provedores Twilio e Infobip é preenchida automaticamente ao habilitar o carregamento de dados de demonstração na instalação da autenticação multifator com plug-ins SMS (`com.snc.authentication.sms_mfa`) e Notify — Twilio Direct Driver (`com.snc.notify.twilio_direct`).

Também é possível criar sua própria configuração de provedor para habilitar a autenticação multifator com SMS e e-mail.

Nota:
A configuração do provedor Infobip é fornecida como parte dos dados de demonstração. É possível editar os campos com base em seus requisitos para configurar seu próprio provedor.

Configuração de provedor MFA

Configure SMS e e-mail com o provedor para garantir que todos os usuários possam fazer login com segurança.


Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Provedores**.

   A configuração do provedor a seguir está disponível para MFA em ServiceNow AI Platform:

   - Configuração do provedor de e-mail
   - Configuração do provedor Twilio
   - Configuração do provedor Infobip.



2. Para criar um novo provedor, clique em **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Condição

Campo	Descrição
Nome	Nome do registro.
Tipo	Descrição do registro.
Provedor	Escolha **Twilio** ou **Personalizado**. **Nota:** Para configurar o Twilio, consulte Configurar o Notify com o Twilio. Ao escolher **Personalizado**, é preciso especificar os seguintes campos: ○ Tabela Configuração do provedor ○ Registro Configuração do provedor ○ Script ○ Tabela Usuário ○ Campo de usuário
Modelo da mensagem	O modelo da mensagem do registro.
Ativo	Opção para ativar a configuração do provedor.

4. Clique em **Enviar**.

   Com base no modelo da mensagem e nas configurações do provedor, o SMS ou e-mail é enviado aos usuários como um fator de autenticação durante o processo de login.

Configuração personalizada do provedor Vonage (tutorial)

Configure um SMS com o provedor Vonage para garantir que todos os usuários possam fazer login com segurança.

Antes de Iniciar


Função necessária: administrador

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST** E executam a configuração da mensagem REST com base nas informações do Painel da API Vonage.




2. Clique em **Novo** para criar uma nova **Mensagem REST**.
3. Forneça um **Nome** e um **Endpoint**.



4. Clique em **Enviar**.
5. Abra o registro criado, na lista relacionada **Métodos HTTP** , clique em **Novo** e selecione o método HTTP como **POST**.
6. Preencha os seguintes campos:
   - Endpoint: `https://${baseURL}/sms/json`
   - Conteúdo:`api_key=${apiKey}&api_secret=${apiSecret}&text=${text}&from=${from}&to=${to}`
   - Tipo de conteúdo: `application/x-www-form-urlencoded`


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



7. Atualize o registro.
8. Clique em **Gerar variáveis automaticamente** na seção **Links relacionados**.
9. Importe o SI compartilhado na pasta e copie a apiKey e o segredo do painel da API do Vonage.


> **Nota:**
>
> A apiKey e o segredo estão localizados nas configurações da sua conta do Vonage no Painel do Vonage.




10. Crie uma tabela personalizada de Números de telefone com duas colunas, por exemplo:
    - **Rótulo da coluna**: Usuário, **Tipo**: referência, **Referência**: usuário (sys_user).
    - **Rótulo da coluna**: Número de telefone, **Tipo**: número de telefone (E164).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



11. Crie um provedor personalizado na tabela Provedor multifator.



Para saber mais sobre a configuração de provedores, consulte Configuração de provedor MFA.

E-mail como um fator de MFA


Autenticação multifator (MFA) com e-mail como um fator para a sua autenticação.

O administrador pode configurar a instância ServiceNow para exigir que os usuários tentem o login na instância usando OTP baseada em e-mail.

Nota:
O MFA com e-mail é ativado com o plug-in Integração - Autenticação Multifator (com.snc.integration.multifactor.authentication) por padrão. É necessário configurar as entradas e condições da política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Quando os usuários tentam fazer login em ServiceNow, a OTP do e-mail é enviada para o endereço de e-mail associado. Os usuários podem inserir o código de verificação de seis dígitos enviado para o endereço de e-mail para verificar sua identidade.

Configure e-mail como um fator de MFA

Configure a entrada de política e a condição para exibir OTP de e-mail como uma política de fator de MFA para autenticação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Contexto de MFA**.
2. Clique na guia **Políticas do fator de MFA**.

> **Nota:**
> O **E-MAIL** como **fator MFA com uma política** está disponível por padrão. É possível editar a política e especificar as entradas e condições.

3. Selecione **Exibir OTP do e-mail como uma política de fator de MFA**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




4. Clique em **Novo** para adicionar **Entradas de política**.
5. Selecione os critérios de filtro que deseja criar.

   Estes são os tipos de critérios de filtro:

   - Critérios de filtro por IP
   - Critérios de filtro por função
   - Critérios de filtro por grupo

   Por exemplo, Critérios de filtro por função.



6. Clique em **Critérios de filtro por função**, preencha os campos dos critérios de filtro por função e envie o registro.
   A nova política é criada. Para obter mais informações, consulte Critérios de filtro por função.
7. Na página Política - Exibir OTP de e-mail como política de fator de MFA, clique em **Condições da política** .
8. Clique em **Novo** para adicionar **Condições da política**.
9. No formulário, preencha os campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de condições

Campo	Descrição
Rótulo	Nome para identificar a condição.
Descrição	Descrição da condição.
Condição	Combinação lógica de várias entradas de política (critérios de filtro) para avaliar solicitações de autenticação. Selecione a política de critérios de filtro baseada em função que foi criada para a condição.

10. Clique em **Enviar**.
11. **Opcional:** Repita a etapa 8 para criar condições de política adicionais.

> **Nota:**
> Se várias condições de política forem criadas, a saída final da política de acesso dependerá da lógica OU da saída de todas as condições de política. Isso significa que a política será avaliada como verdadeira se qualquer uma das condições de política for atendida.

Com base na política de filtro de função (usuários) e nas condições especificadas para a função, o fator de e-mail como MFA é mostrado como uma opção de autenticação para os usuários.

Propriedades do sistema de Autenticação multifator

Use as propriedades do sistema para habilitar e personalizar a MFA para atender aos seus requisitos de segurança.

Propriedades da autenticação multifator

Propriedade	Descrição
`glide.authenticate.multifactor`	Habilitar autenticação multifator.
`glide.authenticate.multifactor.setup.bypass.count`	Número de vezes que um usuário pode optar por ignorar a configuração de MFA. O padrão é 0.
`glide.multifactor.onetime.code.validity`	Número de minutos em que o código de redefinição é válido. Consulte Faça login com autenticação multifator. O padrão é 5. **Nota:** Essa propriedade se refere ao tempo de validação da OTP de e-mail.
`glide.authenticate.multifactor.clock_skew`	Número de segundos adicionais em que o código de redefinição é válido. O máximo é 60. O padrão é 10. A instância valida o código inserido pelo usuário em relação ao único código gerado pelo app, que é gerado no horário atual. É possível distorcer a janela de tempo com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades da autenticação multifator

Propriedade	Descrição
	essa propriedade e permitir que um ou mais códigos sejam gerados durante uma janela de tempo para serem considerados válidos. O valor da propriedade é usado no seguinte cálculo: hora atual - X/2 e hora atual + X/2, em que X é o valor desta propriedade. Por exemplo, se o valor de 10 for usado, a instância considerará válidos todos os códigos gerados pelo app dentro do intervalo de tempo [a hora atual - 5 segundos] e [a hora atual + 5 segundos]. Use essa propriedade para evitar problemas de login em que o usuário não consiga inserir o código correto no tempo-padrão alocado.
glide.authenticate.multifactor.remember.browser.enable	Definido em instância para solicitar a MFA de um usuário quando ele fizer login em um novo dispositivo ou navegador. O padrão é Sim.
glide.authenticate.multifactor.browser.fingerprint.validity	Quando o MFA memoriza o navegador, o usuário não é solicitado a fazer um novo procedimento de MFA no mesmo navegador durante esse período. O padrão é 8 horas.
glide.authenticate.multifactor.remember.browser.max.count	O número de navegadores que o MFA memorizou para este usuário.
glide.authenticate.multifactor.remember.browser.default	Valor padrão da caixa de seleção para memorizar o navegador na página de validação multifator.
glide.webauthn.enabled)	Opção para habilitar métodos de autenticação sem senha (MFA baseada em FIDO2), como autenticação biométrica e chave de hardware.
glide.authenticate.multifactor.email.otp.enable	Opção para ativar a OTP baseada em e-mail como um fator da MFA.
glide.auth.mfa.ui.v2.enabled	Opção para ativar o fator de MFA de forma independente para os usuários sem configurar um app autenticador.

Critérios de autenticação multifator

Use critérios de MFA para determinar quais usuários e funções devem usar a verificação em duas etapas.

Critérios multifatores

Use critérios de MFA para determinar quais usuários e funções devem usar a verificação em duas etapas. É possível usar um desses critérios ou a combinação deles para atender às suas necessidades de negócios. É possível usar um desses critérios ou a combinação deles para atender às suas necessidades de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
É recomendável usar a MFA baseada na política de Autenticação adaptável.

Critérios multifatores baseados no usuário

Use critérios multifatores com base no usuário para selecionar usuários individuais que precisam fazer login usando a MFA. Os administradores atualizam o campo **Habilitar autenticação multifator** em um registro de usuário para habilitar ou desabilitar os requisitos de MFA para um usuário. Para obter detalhes sobre este processo, consulte Configuração dos critérios multifatores baseados no usuário.

Critérios multifatores baseados em função

Use critérios multifatores baseados em função para exigir login por MFA para todos os usuários atribuídos a uma função específica. O registro de **Autenticação multifator baseada em função** na tabela **Critérios multifatores** [multi_factor_criteria] contém a lista de funções que exigem login por MFA. Para obter detalhes sobre como manter esta lista, consulte Configuração dos critérios multifatores baseados em função.

Critérios multifatores baseados em política de autenticação adaptável

Use a autenticação adaptável para determinar quando sua instância requer MFA. A autenticação adaptável usa políticas de autenticação para avaliar critérios como o endereço IP de um usuário ou grupos de usuários. Para obter detalhes sobre o recurso de autenticação adaptável, consulte Autenticação adaptável.

Configuração dos critérios multifatores baseados no usuário

Use critérios multifatores baseados no usuário para habilitar a MFA para um usuário.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Usuários** > **Usuários**.
2. Configure a lista para mostrar o. **Habilitar autenticação multifator** coluna.
3. Altere os valores de **Habilitar autenticação multifator** coluna para os usuários selecionados **verdadeiro** .

   Quando o usuário faz login com seu nome de usuário e senha, ele é solicitado a configurar a autenticação multifator.

Configuração dos critérios multifatores baseados em função

Use critérios multifatores baseados em função para impor a autenticação multifator para todos os usuários atribuídos a funções específicas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Critérios multifatores**.
2. Na lista **Critérios multifatores**, abra o registro de **Autenticação multifator baseada em função**.
3. Use a lista **Funções multifatores** para adicionar ou remover funções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Adicionar uma função	Clique duas vezes em **Inserir uma nova linha...** e insira ou selecione um nome de função. Clique no **ícone Salvar** ( ) para salvar a entrada.
Remover uma função	Clique no ícone de exclusão ( ) para remover uma função da lista.

4. Clique em **Atualizar**.

Resultado
Sua instância impõe autenticação multifator para todos os usuários membros das funções listadas na lista **Funções multifatores**.

Importante:
O registro deve estar ativo para impor a autenticação multifator baseada em função.

Configuração de critérios multifatores baseados em política de autenticação adaptável

Use políticas adaptáveis para determinar quais usuários devem usar a verificação multifator (MFA) em duas etapas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Nota:

- Se a política padrão for a **Política de MFA em etapa crescente**, a autenticação multifator será mostrada aos usuários caso a política configurada na **Política de MFA em etapa crescente** seja avaliada como verdadeira. A política tem precedência sobre a configuração baseada em função ou em usuário.
- A MFA com login SSO estará disponível apenas se a propriedade `glide.authenticate.mfa.with.multisso.enabled` estiver definida como verdadeira.
- Você pode navegar até o registro da Política de autenticação para adicionar ou editar as "Entradas de política" nos campos de política referenciados (**Política de MFA em etapa crescente** ou **Política de MFA em etapa decrescente**).

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contextos de política de autenticação** > **Contexto de MFA**.
   O registro de contexto da política de **contexto de MFA** é aberto.
2. Selecione a política-padrão no campo **Política-padrão**.
   Esta seleção determina como sua instância usa as condições de política para determinar se a MFA deve ser solicitada.

Políticas-padrão

Política-padrão	Definição
Política de MFA em etapa crescente	Selecione para impor a MFA quando as condições de política definidas na **Política de MFA**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Política-padrão	Definição
	em etapa crescente forem avaliadas como verdadeiras.
Política de MFA em etapa decrescente	Selecione para ignorar a MFA quando as condições de política definidas na **Política de MFA em etapa decrescente** forem avaliadas como verdadeiras.

3. No campo **Política de MFA em etapa crescente**, selecione uma política para uso com este contexto.
4. Clique em **Atualizar**.
   Depois de salvar o registro, as listas **Entrada de política** e **Condições de política** são atualizadas para exibir as entradas e condições de política associadas à política selecionada no campo **Política de MFA em etapa crescente**.

Autenticação multifator com Single Sign-on

Você pode usar MFA com um provedor de SSO para seu ServiceNow instância.

Como muitos usuários em sua organização estão fazendo login em sua rede corporativa e acessando sua instânciaServiceNow, há uma necessidade maior de uma autenticação segura.

A MFA combinada com SSO fornece segurança aprimorada para a sua instância. Este recurso fornece flexibilidade para habilitar a MFA condicionalmente para os usuários.

Nota:

- ServiceNow A MFA é aplicada depois que o usuário é redirecionado após a autenticação bem-sucedida no provedor de identidade.
- A MFA não era aplicada com SSO antes da versão de San Diego.

Por exemplo, se quiser dar aos usuários externos um protocolo de segurança adicional, você poderá aplicar a MFA somente para esses usuários. Desta forma, é possível adicionar habilidades de autenticação adicionais e controlar o acesso dos usuários.

É possível impor a MFA para autenticação em logins baseados em SSO, como SAML, OpenID Connect e Digest.

A MFA com SSO pode ser configurada sob demanda, com base em seus requisitos. Com a ajuda de esquemas de autenticação e provedores de identidade, você pode impor a MFA a usuários específicos com um mecanismo de login específico.

É possível impor a MFA para as seguintes condições:

- Esquema de autenticação
- Provedor de identidade

A MFA com SSO é oferecida como parte do plug-in Adaptive Authentication (com.snc.adaptive_authentication) de autenticação adaptável. Para saber mais sobre como configurar a autenticação adaptável, consulte Autenticação adaptável.

Configurar MFA com SSO

Imponha MFA com SSO para usuários dentro ou fora da sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar


O recurso de MFA com SSO é oferecido como parte do plug-in Adaptive Authentication (com.snc.adaptive_authentication) de autenticação adaptável. Você deve habilitar a propriedade Autenticação adaptável para usar o recurso de MFA com SSO. Para saber mais sobre como configurar a Autenticação adaptável, consulte Autenticação adaptável.

Nota:
O login por meio de MFA com SSO estará disponível se a propriedade `glide.authenticate.mfa.with.multisso.enabled` for definida como **verdadeira**.

Função necessária: administrador

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Propriedades**.
2. Habilite as caixas de seleção **Habilitar autenticação multifator** e **Habilitar autenticação multifator com SSO**.



3. Clique em **Salvar**.
4. Navegar até **Autenticação multifator** > **Contexto de MFA**.
   O formulário Contexto de MFA é exibido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Por padrão, a política é a **Política de MFA em etapa crescente**. Os usuários serão exibidos com a autenticação multifator se uma condição configurada na **Política de MFA em etapa crescente** for avaliada como **verdadeira**. A política tem precedência sobre a configuração baseada em função ou usuário.


5. **Opcional:** Para editar uma política, volte para o registro da Política de autenticação, altere as condições e retorne até este ponto.
   Ao navegar até o registro da Política de autenticação, é possível adicionar ou editar as "Entradas de política" nos campos de política referenciados, **Política de MFA em etapa crescente** ou **Política de MFA em etapa decrescente**.
6. Para definir uma nova condição de política, clique em **Condições de política**.
7. Clique em **Nova**.
8. No formulário, preencha os campos.

Formulário Condições

Campos	Descrição
Rótulo	Nome exclusivo da condição que você deseja criar para o rótulo.
Descrição	A descrição da condição da política.
Condições	O tipo de condição que você deseja aplicar à política. Você pode adicionar condições do filtro e cláusulas "OU". **Nota:** Adicionar várias condições e cláusulas do filtro permite que você crie demandas de MFA para usuários específicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Example

Para configurar suas condições, considere o exemplo a seguir. Imagine que você deseja um esquema de autenticação com o provedor de identidade como sua condição para usuários externos. É possível definir as condições da seguinte forma:

a. Selecione **Esquema de autenticação** e defina os critérios como **Single Sign-On** ou **Nome de usuário e senha**.

   Com base nesta seleção, o usuário recebe um login baseado em SSO ou um formulário de login para especificar o nome de usuário e a senha.

b. Selecione **Provedor de identidade** e especifique o provedor como o registro do IDP para o qual deseja habilitar a MFA. Por exemplo, **Okta**.

Com base nesta seleção, se o usuário fizer login com SSO, não será solicitado a usar a MFA. Por outro lado, se fizer login usando Okta, o usuário será solicitado a usar a MFA.

9. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Autenticação adaptável

Autenticação multifator com Single Sign-on

Redefina a autenticação multifator (MFA) para usuários

Os administradores podem redefinir a MFA para usuários que excluíram o aplicativo, perderam o acesso ao dispositivo ou não têm nenhuma MFA alternativa associada ao dispositivo.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

O procedimento a seguir descreve como um administrador da ServiceNow® pode redefinir a validação MFA para desbloquear usuários e permitir que eles registrem novamente a MFA.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Configuração Multifator do Usuário**.
2. PESQUISE o usuário que você deseja desbloquear.
3. Validar como **falso** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Autenticação da Web** > **Credenciais públicas do usuário (sys_user_public_credential**.
5. PESQUISE o usuário que você deseja desbloquear.
6. Exclua todos os registros deste usuário.
7. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Fatores recentes do usuário**.
8. Pesquise o mesmo usuário.
9. Exclua todos os registros deste usuário.

Resultado
Quando o usuário desbloqueado insere as credenciais e faz login, a página **Habilitar autenticação multifator (MFA)** é exibida. O usuário pode seguir as etapas na página para registrar novamente a MFA.

Tópico de referência - Autenticação multifator

Tópico de referência relacionado à configuração da MFA.

Autenticações multifator do usuário

Para acessar os detalhes sobre a MFA do usuário, navegue até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Configuração Multifator do Usuário**.

Autenticações multifator do usuário

Campo	Descrição
Usuário	O nome de usuário
Desvio restante	O número total de desvios restantes para o usuário.
Segredo multifator	Os detalhes do segredo multifator.
Validado	Está validado com a autenticação multifator. Alterar o valor para **falso** invalida a configuração do app autenticador existente.

Nota:
Os fatores de MFA usados recentemente pelos usuários estão disponíveis no módulo Fatores usados recentemente pelo usuário. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Fatores recentes do usuário**. Para obter mais informações, consulte Fatores usados recentemente pelo usuário.

Impressões Digitais Multifatores do Navegador

Para acessar os detalhes sobre as impressões digitais do navegador do usuário, navegue até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Impressões Digitais Multifatores do Navegador**.

Impressões Digitais Multifatores do Navegador

Campo	Descrição
Usuário	O nome de usuário
Navegador	O navegador que o usuário utilizou.
Impressão Digital do Navegador	Os detalhes da impressão digital do navegador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Impressões Digitais Multifatores do Navegador

Campo	Descrição
Cookie de Impressão Digital do Navegador	Os detalhes de cookies da impressão digital do navegador.
Validade do Cookie de Impressão Digital do Navegador	Os detalhes de validade dos cookies de impressão digital do navegador.

Fatores usados recentemente pelo usuário

Para acessar os detalhes sobre os fatores usados recentemente pelo usuário, navegue até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Fatores recentes do usuário**.

Usar Configurações Multifatores do Usuário

Campo	Descrição
Usuário	O nome de usuário
Tipo de Multifator	O tipo de multifator que o usuário utilizou para fazer login.
É Fator Recente	Os detalhes dos multifatores recentes do usuário.

Métricas de MFA

Exiba as diferentes métricas de MFA para entender a adoção e o uso da MFA.

As métricas relacionadas à MFA estão disponíveis na Central de segurança. Security Center é um aplicativo gratuito que você pode baixar do ServiceNow Store. Para obter mais informações sobre a Central de segurança, consulte Página principal da Central de segurança.

Na Central de segurança, use a barra na parte superior da página para navegar entre as seções do console de monitoramento de segurança e selecione **Métricas de segurança** guia.

Estas são as métricas de MFA:

- Usuários inscritos na MFA: a quantidade total de usuários inscritos para usar a MFA.
- Usuários que estão ignorando a MFA: quantidade total de usuários que estão ignorando a autenticação multifator.
- Usuário com privilégios elevados que não usam a MFA: quantidade total de usuários com privilégios elevados que não usam a MFA.
- Usuários ativos da MFA: quantidade total de usuários ativos da MFA na sua instância.
- Usuários da MFA bloqueados: quantidade total de usuários da MFA bloqueados na sua instância.
- Logins locais não protegidos pela MFA: usuários que fizeram login sem MFA.

Para obter mais informações sobre Métricas de segurança, consulte Métricas de segurança.

Usando autenticação multifator

Aprenda a usar ferramentas de autenticação multifator para acessar sua instância com segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Login com MFA

ServiceNow requer aplicações autenticadoras que ofereçam suporte a senhas de uso único baseadas em tempo (TOTP). ServiceNow testa a MFA com os seguintes autenticadores:

- Google Autenticador
- Microsoft Autenticador
- Autenticador LastPass
- Authy
- FreeOTP
- Duo
- Verificar Okta

Nota:

- Outros autenticadores não listados também podem ser compatíveis, mas não foram testados pelo ServiceNow.
- Para obter informações relacionadas à mudança de comportamento específica do navegador, consulte este artigo da base de conhecimento .

Registre um app de autenticação

App autenticador Você pode usar aplicativos autenticadores para usar um segundo fator de autenticação.	Se o administrador tiver habilitado a autenticação multifator (MFA) em sua instância, será solicitada uma segunda autenticação além do seu nome de usuário e senha. Para obter detalhes sobre o processo de login de MFA, consulte Faça login com autenticação multifator.
Validação com app autenticador Insira o código exibido no aplicativo autenticador para fazer login.	Se você não tiver configurado uma segunda forma de autenticação, verá uma página de configuração após o login com orientações durante o processo de configuração de um aplicativo de autenticação. Para obter detalhes sobre esta configuração, consulte Configure a autenticação multifator pela primeira vez.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Registro de um dispositivo de autenticação

Depois de configurar um aplicativo de autenticação, é possível registrar outros métodos de autenticação.

Autenticadores biométricos

É possível usar autenticadores biométricos, como impressão digital ou reconhecimento facial, como sua segunda autenticação de MFA. Se o seu administrador permitir esta opção, será possível configurar autenticadores biométricos usando as etapas em Registro de um autenticador biométrico.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Autenticadores de chave de hardware


As chaves de hardware são dispositivos de segurança físicos que podem ser usados para autenticação. É possível registrar um dispositivo de hardware para uso com sua instância usando as etapas em Registro da chave de segurança de hardware.



Validação com chave biométrica ou de hardware

Use a chave biométrica ou de hardware para fazer login.


Use a chave biométrica ou de segurança para fazer login.



Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Registro de um número de telefone para OTP

SMS Use OTP baseada em SMS para exigir que os usuários tentem fazer login.	Quando os usuários tentam fazer login em ServiceNow, a OTP do SMS é enviada para o número do celular associado ao registro sys_user. Os usuários podem inserir o código de verificação de seis dígitos enviado para o dispositivo móvel para verificar sua identidade. 
Validação com SMS Use a validação com SMS para fazer login com base na OTP gerada.	Insira o código de seis dígitos enviado para o seu número do celular para fazer login. O código enviado é válido pelos próximos 5 minutos. Use a opção "Reenviar código" para enviar o código novamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Registro de um endereço de e-mail para OTP

Endereço de e-mail Use OTP baseada em e-mail para exigir que os usuários tentem fazer login.	Quando os usuários tentam fazer login em ServiceNow, a OTP do e-mail é enviada para o endereço de e-mail associado ao usuário. Os usuários podem inserir o código de verificação de seis dígitos enviado para o dispositivo móvel para verificar sua identidade. 
Validação com e-mail Use a validação com e-mail para fazer login com base na OTP gerada.	Insira o código de seis dígitos enviado para o seu endereço de e-mail para fazer login. O código enviado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

é válido pelos próximos 5 minutos. Use a opção "Reenviar código" para enviar o código novamente.



Configure a autenticação multifator pela primeira vez

Se o administrador habilitou a MFA em seu perfil, mas você ainda não configurou a aplicação, poderá configurá-la após o login.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma


Procedimento

1. Faça login em sua instância usando seu nome de usuário e senha.

A tela de configuração da autenticação multifator intercepta seu login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Se quiser ignorar a configuração da autenticação agora, clique em **Ignorar configuração**. É possível ignorar a autenticação multifator por um número limitado de vezes permitidas pelo administrador. Por fim, você deverá configurar a autenticação multifator.

2. Selecione um dos seguintes métodos para concluir a configuração da MFA.

a. Configurar app autenticador

Siga as instruções na tela para emparelhar o dispositivo e fazer login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Tradução automática

b. Configurar autenticação biométrica, senha ou chave de segurança de hardware

Selecione uma das opções para concluir a configuração.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Tradução automática

c. Receba um código de verificação em seu e-mail

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Digite o código de verificação enviado ao seu e-mail.



Tradução automática

Após a conclusão com sucesso de qualquer uma das configurações, você será conectado à instância.

Configure a autenticação multifator no seu perfil de usuário

Habilite a autenticação multifator para a sua conta nas configurações de perfil de usuário.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

A autenticação multifator deve estar habilitada em sua instância.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Seu administrador pode exigir que você use a autenticação multifator. Nesse caso, você será avisado automaticamente ao fazer login. Consulte Configure a autenticação multifator pela primeira vez. Use o processo abaixo se o administrador permitir que você opte pela autenticação multifator.


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu perfil**.


   Nota:
   Você também pode acessar seu perfil clicando no seu nome de usuário no cabeçalho da instância.

2. Em seu perfil de usuário, clique em **Configurar autenticação multifator** em **Links relacionados** seção.

3. Escolha o tipo de autenticador de MFA que você deseja usar.





Autenticadores de MFA

Autenticadores de MFA	Descrição
App autenticador	App autenticador baseado em TOTP (Time-Based One-Time Password, senha única baseada em tempo) Selecione **Configurar app autenticador** e siga as instruções na tela para registrar um app autenticador como o segundo fator de autenticação. 

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Autenticadores de MFA	Descrição
Autenticadores biométricos	Autenticadores baseados em dispositivo, como Windows Hello ou Apple Touch ID Selecione **Registrar autenticação biométrica** e siga as instruções na tela para registrar um app autenticador como o segundo fator de autenticação. 
Chaves de segurança de hardware	Chaves de segurança de hardware, como YubiKey Selecione **Registrar chaves de segurança de hardware** e siga as instruções na tela para registrar um app autenticador como o segundo fator de autenticação. 

Resultado

A autenticação multifator está habilitada para a sua conta de usuário. Você deverá usar a autenticação multifator na próxima vez que fizer login.

Nota:
Você não poderá desabilitar a autenticação multifator na sua conta depois de habilitá-la. Se precisar desabilitar a autenticação multifator, entre em contato com o administrador.

Faça login com autenticação multifator

Faça login com MFA quando ela for habilitada pelo administrador em sua instância.

Antes de Iniciar

Você deve ter a MFA habilitada para seu perfil. Você pode habilitá-la no seu perfil do usuário ou o administrador pode fazer isso para você.

Função necessária: nenhuma


Nota:
O último fator de verificação de MFA usado é mostrado automaticamente para os usuários no login subsequente.

Procedimento

1. Vá para o URL da sua instância para abrir a tela de login.
2. Insira seu nome de usuário e senha.
3. Clique em **Fazer login**.
   A tela de autenticação multifator é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione um dos métodos para concluir a configuração da MFA.
   Para mais informações sobre cada configuração, consulte Configure a autenticação multifator pela primeira vez.

   Se você quiser adiar a configuração, selecione **Adiar configuração**. O número máximo de vezes que você pode adiar a configuração aparece na tela e este valor é configurado pelo administrador.


Resultado
Se você já configurou a MFA, o fator usado recentemente será exibido quando você fizer login na instância após inserir seu nome de usuário e senha.

Example: Fator de MFA usado recentemente

Se o fator usado recentemente foi o login biométrico, ao fazer login usando seu nome de usuário e senha, você será exibido diretamente com a tela de configuração da MFA biométrica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Aplicações autenticadoras

Use aplicações autenticadoras de terceiros para gerar senhas de MFA temporárias.

Uma aplicação autenticadora é um software de terceiros que gera senhas temporárias. Você pode usar esses códigos de acesso junto com sua senha para fazer login em uma instância que requer autenticação multifator (MFA).

Se o administrador habilitou a MFA em sua instância, você verá um prompt para um código de acesso depois de inserir o usuário e a senha durante o login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A ServiceNow requer aplicações autenticadoras que ofereçam suporte a TOTP (Time-based One-time Passwords, senhas de uso único baseadas em tempo).

A ServiceNow testa a MFA com os seguintes autenticadores:

- Google Authenticator
- Microsoft Autenticador
- Autenticador LastPass
- Authy
- FreeOTP
- Duo
- Verificar Okta

Nota:
Outros autenticadores não listados também podem ser compatíveis, mas não foram testados pelo ServiceNow.

Mude um app autenticador

Gere um novo código para mudar um app autenticador no seu dispositivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Você deve ter a MFA habilitada para seu perfil. Você pode habilitá-la no seu perfil do usuário ou o administrador pode fazer isso para você.


Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu perfil**.

   Nota:
   Você também pode acessar seu perfil clicando no seu nome de usuário no cabeçalho da instância.

2. No seu perfil de usuário, clique em **Autenticação multifator** na seção **Links relacionados**.
3. Em **App autenticador**, selecione o ícone de edição.



4. Na janela "Mudar código autenticador", clique em **Mudar**.
5. Siga as instruções na tela para registrar o app autenticador no dispositivo.

Autenticação da Web

Seus usuários podem usar chaves de hardware ou leitores biométricos do dispositivo (FIDO2) para a autenticação em uma instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Chaves de hardware



As chaves de hardware são hardware físico que pode ser usado para a autenticação. As chaves de hardware são inseridas em uma porta no seu dispositivo para fornecer autenticação. Para obter detalhes sobre como registrar chaves de hardware, consulte Registro da chave de segurança de hardware.

Biometria




Autenticadores biométricos usam impressão digital ou reconhecimento facial para identificar usuários. Seus usuários podem usar esses autenticadores em seus dispositivos como parte do processo de login multifator. Para obter detalhes sobre como registrar autenticadores biométricos, consulte Registro de um autenticador biométrico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Escolha o segundo fator que deseja autenticar e faça a autenticação em sua instância.



Para configurar o plug-in de autenticação da Web, consulte .

Registro de um autenticador biométrico

Registre um autenticador biométrico para usar como parte do login de MFA.


Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu perfil**.
2. Em **Links relacionados**, clique em **Autenticação multifator**.
   A página de autenticação multifator é aberta.
3. Clique em **Registrar autenticação biométrica**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




4. Insira um apelido para o autenticador e clique em **Registrar**.



5. Quando solicitado, siga as instruções na tela para autenticar com o autenticador biométrico.
   A mensagem varia de acordo com seu autenticador específico.

Exemplo de solicitação de autenticação biométrica



Depois de fazer a autenticação com sucesso, uma janela de confirmação será exibida. Clique no X para fechar a confirmação.

Resultado

Seu autenticador biométrico foi registrado. É possível ver o autenticador biométrico listado na página "Autenticação multifator".

Registro da chave de segurança de hardware

Registre uma chave de hardware para usar como parte do login de MFA.

Antes de Iniciar


Função necessária: nenhuma

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu perfil**.
2. Em **Links relacionados**, clique em **Autenticação multifator**.
   A página de autenticação multifator é aberta.
3. Clique em **Registrar chave de segurança de hardware**.



4. Insira um apelido para a chave de hardware e clique em **Registrar**.



5. Quando solicitado, insira sua chave de segurança de hardware e ative-a.
   Depois de fazer a autenticação com sucesso, uma janela de confirmação será exibida. Clique no X para fechar a confirmação.

Resultado

Sua chave de hardware está registrada. É possível ver a chave de hardware listada na página "Autenticação multifator".

Painel de MFA


Exiba as diferentes métricas de MFA para entender a adoção e o uso da MFA.

A MFA aprimora a segurança exigindo uma etapa de verificação adicional durante o processo de login. O Painel de MFA ajuda você a monitorar e gerenciar as configurações de MFA da sua organização. Este painel fornece uma visão geral da inscrição do usuário de MFA, dos administradores privilegiados que não optaram pela MFA e da conformidade. Você pode usá-lo para garantir que todos os usuários tenham a MFA habilitada para segurança aprimorada.

Para acessar o Painel de MFA, navegue **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Painel de MFA**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Você deve habilitar a MFA para exibir as métricas. Para obter mais informações, consulte Propriedades do sistema de Autenticação multifator.

Estes são os tipos de métricas exibidos no Painel de MFA:

- Métricas do usuário
- Métricas de Login

Métricas do usuário

A tabela a seguir fornece detalhes das métricas do usuário no painel de MFA.

Métricas do usuário

Métricas	Descrição
Usuários inscritos na Autenticação multifator (MFA)	A porcentagem de usuários que podem executar login baseado em nome de usuário e senha e inscritos na MFA. Esta métrica fornece uma informação sobre a adoção da MFA pelos usuários durante um período de tempo. **Nota:** O ideal é que a pontuação aumente gradualmente e seja de 100% ao longo de um período (atualizada uma vez por dia para coletar registros de um dia anterior).
Administradores privilegiados sem Autenticação Multifator (MFA)	Os administradores privilegiados que não usam MFA representam um risco significativo para a segurança da plataforma. É recomendável que essas pessoas usem a MFA.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Métricas do usuário

Métricas	Descrição
	Nota: Os administradores privilegiados são os usuários que têm pelo menos uma função da tabela sys_icenter_role_config. (Atualizado uma vez por dia para coletar registros de um dia anterior).

Métricas de Login

A tabela a seguir fornece detalhes das métricas de login no Painel de MFA.

Métricas de Login

Fatores de Autenticação Multifator (MFA) usados	Classificação de fatores de MFA usados durante o login baseado em nome de usuário e senha.
Logins de senha de usuário sem Autenticação Multifator (MFA)	A porcentagem de logins baseados em nome de usuário e senha sem MFA. Esta métrica fornece uma informação sobre a adoção da MFA durante um período de tempo. **Nota:** O ideal é que a pontuação diminua gradualmente e seja zero ao longo de um período de tempo (atualizada uma vez por dia para coletar registros de um dia anterior).

Métricas do usuário

Métricas do usuário exibe as tendências de inscrição de MFA do usuário em ServiceNow.

As métricas do usuário no Painel de MFA são as seguintes:


- Usuários inscritos na Autenticação multifator (MFA)
- Administradores privilegiados sem Autenticação Multifator (MFA)

Usuários inscritos na Autenticação multifator (MFA)

A porcentagem de usuários que podem executar login baseado em nome de usuário e senha e inscritos na MFA. Esta métrica fornece uma informação sobre a adoção da MFA pelos usuários durante um período de tempo.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
O ideal é que a pontuação aumente gradualmente e seja de 100% ao longo de um período (atualizada uma vez por dia para coletar registros de um dia anterior).

Administradores privilegiados sem Autenticação Multifator (MFA)

Os administradores privilegiados que não usam MFA representam um risco significativo para a segurança da plataforma. É recomendável que essas pessoas usem a MFA.



Nota:
Administradores privilegiados são os usuários que têm pelo menos uma função do **sys_icenter_role_config** tabela. (Atualizado uma vez por dia para coletar registros de um dia anterior).

Métricas de login

Métricas de login exibe as tendências de login no ServiceNow.

As métricas de login no Painel de MFA são as seguintes:


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Fatores de Autenticação Multifator (MFA) usados
- Logins de senha de usuário sem Autenticação Multifator (MFA)


Fatores de Autenticação Multifator (MFA) usados

Classificação de fatores de MFA usados durante o login baseado em nome de usuário e senha.



Logins de senha de usuário sem Autenticação Multifator (MFA)

A porcentagem de logins baseados em nome de usuário e senha sem autenticação multifator. Esta métrica fornece uma informação sobre a adoção da MFA durante um período de tempo.



Nota:
O ideal é que a pontuação diminua gradualmente e seja zero ao longo de um período de tempo (atualizada uma vez por dia para coletar registros de um dia anterior).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Configuração assistida de MFA

Use a Configuração assistida de MFA para percorrer a configuração inicial do módulo de MFA e entender os requisitos para imposição de MFA.

A Configuração assistida de MFA ajuda você a configurar a MFA para usuários internos que fazem login usando um nome de usuário e senha.

Para acessar a Configuração assistida de MFA, navegue até **Tudo** > **Serviços de adoção** > **Configuração assistida**. Você pode escolher **Todas as aplicações** e escolha **Autenticação multifator** .

A configuração assistida da Autenticação multifator é aberta em uma nova guia. Expanda qualquer categoria para exibir o status detalhado e as tarefas relacionadas na página exibida.



Conclua a tarefa a seguir para se familiarizar com as configurações de MFA:

- Introdução à MFA
- Visão geral das opções de MFA
- Configurar a MFA
- Obrigação de imposição de MFA
- Integração e comunicação do usuário
- Monitoramento

Para saber mais sobre como usar a Configuração assistida, consulte Guided Setup .

Single Sign-on (SSO) de vários provedores

O SSO externo permite que as organizações usem vários provedores de identidade (IdPs) de SSO para gerenciar a autenticação, bem como reter a autenticação do banco de dados local (básica).

Single Sign-on (SSO) de vários provedores é um método de autenticação que permite que os usuários acessem várias aplicações com um login e um conjunto de credenciais.

Para usar SSO, você deve entender o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *`Service Providers`*: Quando os usuários tentam acessar ServiceNow As instâncias são redirecionadas para um IdP (Provedores de identidade) para validar suas credenciais após a validação bem-sucedida, os usuários têm permissão para acessar a instância. Aqui, ServiceNow Atua como um provedor de serviço e depende de um provedor de identidade (IdP) para lidar com a autenticação do usuário e conceder acesso à instância.
- Provedores de identidade: Os IDPs são sistemas externos que validam a identidade e as credenciais dos usuários para acessar um sistema.

Para estabelecer um SSO com para acessar ServiceNow, Você deve ativar Single Sing-on (SSO) de vários provedores. Você deve instalar o. *`Integration - Multiple Provider Single Sign-On Installer (com.snc.integration.sso.multi.installer)`*plug-in. Para obter mais informações, consulte Ativar plug-in Multi-Provider SSO.

Após a instalação bem-sucedida do plug-in, você pode personalizar as propriedades de SSO, tabelas de acesso e scripts que são enviados junto com o plug-in. Para obter mais informações, consulte Propriedades, tabelas e scripts de SSO de vários provedores.

ServiceNow O oferece suporte aos seguintes métodos de SSO:

- OpenID Connect
- SAML 2.0
- Autenticação Digest (Autenticação baseada em token).

Escolha o método SSO com base em seu requisito e saiba mais sobre como você precisa se preparar para configurar o SSO. Várias etapas são necessárias para o SSO de vários provedores, incluindo a configuração de propriedades, a criação de provedores de identidade (IdPs) e a configuração de usuários para usar o SSO. Para obter mais informações, consulte Configurações de SSO de vários provedores.

Após uma configuração bem-sucedida, os IDPs ativos na instância são listados no ServiceNow. Você pode listar vários provedores de identidade (IDPs) SAML ou OIDC.

Nota:
Máximo de 10 IDPs podem ser listados na página de login. As opções de IdP não estarão visíveis se a instância tiver o Domain Support - Domain Extensions Installer (*`com.glide.domain.msp_extensions.installer`*plug-in) instalado e habilitado.

A versão Zurich de ServiceNow Inclua as seguintes melhorias no SSO:

- **Listar IDPs SAML na página de login** : Faça login usando IDPs SAML e OIDC listados na experiência de login nas páginas de login da plataforma e do portal, facilitando para os usuários a seleção de seu IdP preferencial. Anteriormente, somente IDPs OIDC eram listados.
- **Selecione o grupo para provisionamento automático** : Selecione grupos específicos durante a configuração de provisionamento automático para SAML e OIDC, garantindo que os usuários sejam atribuídos aos grupos corretos automaticamente.
- **Configure vários registros OIDC usando a mesma URL conhecida** : Simplifique a configuração do OIDC permitindo a criação de registros OIDC usando a mesma URL conhecida, simplificando o processo de configuração.
- **Página de logout externo aprimorado concluído** Exibição do motivo da falha de login para o usuário. Provisionamento para fazer login novamente ServiceNow na página logout externo concluído em caso de logout bem-sucedido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Mensagem de erro aprimorada** Exibição de mensagem de erro genérica quando o Logout único (SLO) não é bem-sucedido, garantindo uma comunicação consistente e segura.
- **Melhorias de notificação para Certificado SAML e armazenamento de chaves de criptografia** : Receba notificações oportunas aos administradores sobre o vencimento das atualizações do certificado SAML e do armazenamento de chaves de criptografia, garantindo que suas configurações de SSO permaneçam seguras e atualizadas.

Example: Por que a organização precisa de SSO

Uma empresa globalmente dispersa pode exigir um provedor de SSO para seus funcionários, um diferente para seus fornecedores e autenticação de banco de dados local para seus administradores. Como alternativa, uma empresa pode implementar SAML 2.0 e soluções de autenticação de token resumido na mesma instância.

Ativar plug-in Multi-Provider SSO

Esta integração requer o plug-in Integration - Multiple Provider Single Sign-On (com.snc.integration.sso.multi.installer).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

O plug-in com.snc.integration.sso.multi.installer também pode ser usado para OIDC, SAML e Digest.

Função necessária: admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Integration - Multiple Provider Single Sign-On Installer (com.snc.integration.sso.multi.installer) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Propriedades, tabelas e scripts de SSO de vários provedores

O plug-in Integration - Multiple Provider Single Sign-On inclui as seguintes propriedades do sistema, tabelas e scripts.

Propriedades

O SSO de vários provedores adiciona as seguintes propriedades do sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de SSO de vários provedores

Nome	Descrição
glide.authenticate.multisso.debug	Habilita (verdadeiro) ou desabilita (falso) o registro em log de depuração para a integração SSO de vários provedores. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso
glide.authenticate.multisso.enabled	Habilita (verdadeiro) ou desabilita (falso) o SSO de vários provedores. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso **Nota:** Definir esta propriedade como falsa não desabilitará o SSO de vários provedores se a recuperação de conta (ACR) também estiver habilitada na instância. Para fazer login com nome de usuário e senha, a ACR também deve ser desabilitada por meio da propriedade *glide.sso.acr.enabled*. Para obter detalhes sobre esta propriedade, consulte Propriedades de recuperação de conta.
glide.authenticate.multissov2_feature.enabled	Esta propriedade determina se a versão do MultiSSOv2 está habilitada na instância.
glide.authenticate.show.max.sso.login.option	Esta propriedade determina o número máximo de opções de SSO exibidas na tela de login. **Nota:** O valor padrão é 5. O valor máximo da propriedade é 10.
glide.authenticate.show.max.sso.login.option	Esta propriedade determina o número máximo de IDPs exibidos na tela de login. "glide.authenticate.show.max.sso.login.option" **Nota:** O valor padrão é 10.

Tabelas

O SSO de vários provedores adiciona as seguintes tabelas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas do SSO de vários provedores

Nome	Descrição
Propriedades do SSO [sso_properties]	Armazena dados para cada IdP, esquema, dados genéricos de SSO e assim por diante.
Propriedades da atualização 1 do SAML 2 [saml2_update1_properties]	Armazena dados para configurações da atualização 1 do SAML 2.0, como certificados SAML.
Propriedades de resumo [digest_properties]	Armazena dados para configurações de autenticação de token resumido.
Federação de SSO [sso_federation]	Armazena dados para cada federação de SSO.
Provedor de identidade OIDC [oidc_identity_provider]	Armazena dados para provedores de identidade baseados em Open ID Connect.

Scripts

O SSO de vários provedores adiciona os seguintes scripts.

Scripts do SSO de vários provedores

Nome	Descrição
MultiSSO	Permite que um cliente tenha um tipo de SSO definido por empresa.
MultiSSOLogin	Permite que cada domínio tenha seu próprio script de login.
MultiSSOLogout	Permite que cada domínio tenha seu próprio script de logout.
MultiSSO_OIDC_custom	Permite que um usuário defina um script de Single Sign-on personalizado para a conexão OIDC.
MultiSSO_OIDC_logout_custom	Permite que um usuário defina um script de logout personalizado para a conexão OIDC.
MultiSSO_Abstract_Core	Fornece uma classe base para todas as classes de SSO de vários provedores.
MultiSSO_ClientHelper	Fornece funções de utilitário de cliente chamável para SSO de vários provedores.
MultiSSO_DigestedToken	Fornece uma lógica de sistema base para autenticação de token resumido.
MultiSSO_SAML2_Update1	Fornece lógica para o processamento da atualização 1 do SAML 2.0 para um Single Sign-on de vários locatários.

Configurações de SSO de vários provedores

Várias etapas são necessárias para o SSO de vários provedores, incluindo a configuração de propriedades, a criação de provedores de identidade (IdPs) e a configuração de usuários para usar o SSO.

Consulte os tópicos a seguir para saber mais sobre cada uma das configurações.

- Fluxo de autenticação de IdP SSO (SAML) de vários provedores
- Configure as propriedades de SSO de vários provedores

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Criação de um provedor de identidade externo
- Configuração de usuários para SSO de vários provedores

Configure as propriedades de SSO de vários provedores

Configure as propriedades de SSO e também adicione uma propriedade à tabela Propriedades do sistema para configurar uma lista de inclusão de IdP.

Antes de Iniciar


Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Marque a caixa de seleção **Habilitar SSO de vários provedores**.
   Esta seleção adiciona o link Usar login externo à página de login.
3. Para atualizar a tabela Usuário com os usuários no IdP, selecione a opção **Habilitar importação automática**.
4. Para habilitar as mensagens de depuração para serem exibidas na parte inferior do quadro de conteúdo, marque a caixa de seleção **Habilitar log de depuração para a integração SSO de vários provedores**.
   Se habilitado, o recurso de registro em log de depuração tornará o desempenho mais lento e usará espaço em disco para gerar registros em log.
5. Na propriedade **O campo na tabela do usuário que identifica um usuário que acessa a página de login de identificação do usuário**, insira o campo na tabela Usuário que contém o valor usado pelo IdP para identificar o usuário. O valor padrão é **user_name**.

   O valor padrão é **user_name**.

   Propriedades de SSO de vários provedores

6. Clique em **Salvar**.
7. Instrua os usuários a clicarem no link **Usar login externo** ao fazer login na instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Provisionamento de usuário do SAML

Criação de um provedor de identidade externo

Depois de configurar as propriedades de SSO de vários provedores, você poderá atualizar ou criar um novo provedor de identidade de token resumido de SAML 2.0.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
2. Para editar um registro de provedor de identidade, clique no registro.
   - Para configurações de token resumido, atualize manualmente as propriedades.
   - Para configurações da atualização 1 do SAML2, atualize automaticamente os metadados do provedor de identidade com o link relacionado **Importar metadados do provedor de identidade** ou atualize as propriedades manualmente.
   - Para configurações do OpenID Connect, atualize as propriedades manualmente.
3. Para criar um novo provedor de identidade, clique em **Novo**.
   - Para configurações de token resumido: clique em **Resumo do SSO** e insira as propriedades de resumo do Single Sign-on de vários provedores.
   - Para configurações de SAML2: clique em **MultiSSOV2_SAML2_custom** e importe os metadados do provedor de identidade de um URL, como XML, ou insira manualmente as informações do provedor de identidade.



   - Para OpenID Connect: clique em **Conexão OpenID** e insira a ID de cliente, o segredo do cliente e o URL de configuração amplamente conhecido.
4. Para transformar um IdP no IdP de failover a ser usado quando o IdP padrão não estiver disponível, marque a caixa de seleção **Padrão**.

   Se você tiver a atualização 1 do SAML 2 ativa e fizer upgrade para a versão Fuji, o IdP da atualização 1 do SAML 2 será selecionado como o failover padrão. Nenhum IdP de failover padrão será selecionado para novas instâncias ou se você estiver atualizando de uma versão na qual a atualização 1 do SAML 2 não estiver ativa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O processo de importação de metadados cria automaticamente um registro de certificado para o provedor de identidade. Navegue até o módulo **Certificado x509** para ver o certificado.

Nota:
Os certificados de logon único devem estar sempre no formato PEM para funcionar com certificados SAML.

5. Se a assinatura eletrônica estiver ativa, configure o formulário do provedor de identidade e adicione o **URL de estipulação do cliente, para autenticação da assinatura eletrônica**.
Na maioria dos casos, esse URL é: https://YOURINSTANCE.service-now.com/consumer.do. No entanto, se empregar um método personalizado para lidar com a autenticação SAML para assinatura eletrônica, você poderá configurar seu próprio URL de consumidor. Se estiver usando somente a atualização 1 do SAML 2.0, não o Single Sign-on de vários provedores, configure o URL do consumidor de estipulação com propriedades SAML de assinatura eletrônica.

Como gerar metadados do provedor de serviço de instância (SP) para SAML

Como parte da configuração do SSO, você pode gerar os metadados SP da instância para fornecer ao IdP.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O IdP precisa dos metadados do SP da instância para autenticar e encaminhar solicitações.

Procedimento

1. Escolha o plug-in SSO instalado:

Opção	Descrição
SSO Multiprovedor	Navegar até **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**. Escolha um IdP e clique no botão **Gerar metadados**. A integração gera automaticamente os metadados do SP da instância a partir das configurações de propriedade do sistema.
SAML 2 SSO	Navegar até **Single Sign-on do SAML 2** > **Meta dados**. A integração gera automaticamente os metadados do SP da instância a partir das configurações de propriedade do sistema.

2. Copie os metadados do SP na caixa de texto.

Por exemplo:

```
<EntityDescriptor xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
 entityID="https://yourinstance.service-now.com">
  <SPSSODescriptor AuthnRequestsSigned="false" WantAssertionsSigned="true"
 protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
  <SingleLogoutService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect"
 Location="https://yourinstance.service-now.com/navpage.do" />

 <NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress</NameIDFor
mat>
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
 <AssertionConsumerService isDefault="true" index="0"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
Location="https://yourinstance.service-now.com/navpage.do" />
 <AssertionConsumerService index="1"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
Location="https://yourinstance.service-now.com/consumer.do"/>
</SPSSODescriptor>
</EntityDescriptor>
```

3. Forneça os metadados do SP da instância para o IdP.
   Por exemplo, SSOCircle permite que um usuário forneça os metadados do SP online.

Configuração de usuários para SSO de vários provedores

Os administradores podem configurar o SSO de vários provedores para usuários individuais ou para todos os usuários que pertencem a uma empresa. Não é possível configurar SSO de vários provedores para grupos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
2. Clique com o botão direito em um registro de provedor de identidade e selecione **Copiar sys_id**.
3. Copie os dados para a área de transferência.
4. Navegue até um registro de usuário ou um registro de empresa.
5. Configure o formulário e adicione o campo **Fonte do SSO**.
6. No campo **Fonte do SSO**, insira um dos seguintes:
   - **Usuários do SAML**: digite **sso:** seguido pelo sys_id do registro do provedor de identidade.
   - **Usuários da federação do SSO**: digite **federation:** seguido pelo sys_id do registro de federação.
7. Clique em **Atualizar**.

Testar conexões de IdP

Testar a conexão com um IdP valida as configurações antes da habilitação da autenticação externa.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A versão Jakarta oferece suporte ao teste de conexão em uma janela pop-up. Se o seu IdP não funcionar corretamente com esta opção, será possível desativar esta configuração-padrão.
O trabalho de atualização de metadados do IDP Multi-SSO busca e atualiza o certificado do IDP ao criar, atualizar ou testar a conexão.


Nota:
Para alguns casos, se o teste de conexão falhar, os IdPs precisarão criar glide.authenticate.multisso.test.connection.mandatory com o valor como falso, e você poderá ativar o idp sem a conexão de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
2. Selecione um IdP definido ou clique em **Novo** para definir um novo IdP.
3. **Opcional:** Configure um provedor de identidade se estiver configurando um novo IdP.
4. Clique em **Testar conexão**e insira as credenciais de login do IdP para verificar o login.
   Não é possível ativar o IdP até obter uma conexão de teste bem-sucedida. Se o teste falhar, será possível atualizar para salvar as informações de configuração, mas a configuração não poderá ser ativada.
5. Verifique os resultados usando os **Resumo/resultados de testes de SSO** ou a seção **Logs de teste de SSO** para ver as mensagens do registro em log.
   Se houver erros, consulte Correções e erros de Multi-SSO (SAML 2.0)
6. Clique em **Cancelar** quando o teste estiver concluído.



Tradução automática

Erros comuns de conexão de IdP

A tabela a seguir descreve alguns dos erros comuns de conexão de IdP e suas soluções.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solução de problemas de conexões de teste de IdP

Mensagens de erro	Solução
Falha na validação do campo de usuário. Campo de usuário inválido '<field name>' não é um campo na tabela sys_user.	Verifique se o conteúdo do campo selecionado da tabela Usuário corresponde ao token NameID do SAML.
O emissor da estipulação é inválido.	Verifique se o **URL do provedor de identidade** contém um URL válido para o seu IdP. Cada URL de IdP deve ser exclusivo.
Falha na validação de AudienceRestriction.	Verifique se o **URI do público** contém um URL válido para sua instância.
Não é possível sair da sessão do IdP.	Verifique se o URL **SingleLogoutRequest** contém um URL válido para o serviço de logout do IdP.
A assinatura não foi validada em relação à chave da credencial.	Verifique se o IdP tem um certificado válido instalado.

Solução de problemas de script com SAML

Solucione problemas de script com SAML. É possível que ocorram problemas de script se o SAML já estiver ativo no momento em que você ativar várias instâncias de Single Sign-on e se já tiver personalizado as saídas de instalação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Backup da saída de instalação modificada SAML2SingleSignon_update1 e da inclusão de script SAML2_update1.
2. Reverta a saída da instalação e a inclusão de script para a versão que está disponível com o sistema de linha de base.
3. Ative ou faça upgrade do plug-in **Integration - Multiple Provider Single Sign-On**.
   O sistema faz upgrade do SAML e de todos os arquivos necessários para o Update 1 do SAML 2.
4. Abra a página de propriedades de SSO múltiplo e marque a caixa de seleção **Habilitar SSO de vários provedores** para habilitá-lo.
5. Coloque as mudanças de saída de instalação SAML2SingleSignon_update1 na inclusão de script de linha de base **MultiSSO_SAML2_Update1 e as mudanças de inclusão de script SAML2_update1 na** inclusão de script SAML2_update1 de linha de base.

Login usando SSO de vários provedores

O método recomendado e mais eficiente para login de usuários usando SSO de vários provedores é usando um URL configurado especificamente.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois que o SSO de vários provedores for configurado, você poderá enviar um URL aos usuários com o IdP correto na cadeia de caracteres do parâmetro. Por exemplo:

```
/login_with_sso.do?glide_sso_id=<sys_id of the sso configuration>
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois que um usuário faz login com êxito na página do IdP, um cookie contendo o sys_id do IdP é adicionado ao navegador. Na próxima vez que o usuário tentar fazer login, o sistema o redirecionará para fazer login no servidor IdP, que faz login na instância automaticamente.

Se um parâmetro de URL não estiver definido ou o cache do navegador tiver sido excluído, os usuários também poderão fazer o seguinte:

Procedimento

1. Clique no link **Usar login externo** na página de login.

   A página de login externo é exibida. Os usuários podem clicar em **Usar login local** para retornar à página de login padrão.

2. Insira o valor do campo especificado na tabela Usuário configurada por você nas propriedades de SSO de vários provedores.

   O usuário é redirecionado para o servidor IdP, onde pode fazer login.

Resultado

Depois que fazem login com sucesso em um IdP, os usuários são redirecionados automaticamente para esse IdP sempre que tentam acessar a instância. Para que um usuário acesse um IdP diferente, envie a ele um URL com as novas informações de IdP no parâmetro. Se o usuário fizer login com êxito, o novo IdP substitui o IdP antigo no cookie. Se o usuário não fizer login com êxito, as informações do IdP antigo serão mantidas no cookie.

Permitir que os usuários escolham o provedor de identidade para login

O suporte à federação de SSO permite que os usuários escolham em qual IdP fazer login.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As federações de SSO agregam metadados de vários IdPs e provedores de serviços, incluindo sua instância. As federações publicam os metadados como um arquivo XML, que inclui informações como nomes de IdP e certificados de IdP. Os administradores podem instruir a instância a ler o arquivo XML e preencher automaticamente a tabela Propriedades do SSO com todas as informações de IdP necessárias.


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Federação**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos conforme apropriado (consulte a tabela).
4. Clique em **Enviar**.
5. Depois de configurar uma federação, habilite a tarefa agendada Atualizar metadados do SSO e configure os usuários que você deseja que acessem os IdPs de federação. Use o sys_ID do registro de federação que você acabou de criar.

   Use o sys_ID do registro de federação que você acabou de criar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A instância preenche a tabela de propriedades do SSO com as informações do IdP. Quando os usuários configurados para usar a federação fazem login, eles são redirecionados para o URL do serviço de descoberta configurado por você. Em seguida, eles selecionam o IdP e fornecem as credenciais necessárias. Como alternativa, é possível enviar aos usuários um URL com o IdP no parâmetro.

Como permitir que os usuários escolham o provedor de identidade para login

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome descritivo para a federação.
Ativo	Marque a caixa de seleção para permitir que a instância extraia o arquivo XML da federação.
Tipo	Selecione o tipo de autenticação compatível com esta federação.
Descoberta URL do serviço	Insira o URL do serviço de descoberta para esta federação. Este é o site para onde os usuários são direcionados para selecionar um IdP e fazer login.
URL de metadados	Insira o URL do arquivo XML que contém os metadados da federação.
Certificado x509	Selecione o certificado da federação.
Domínio	Selecione o domínio ao qual os dados pertencerão.

Nota:
O IdP de gerenciamento de identidade federada InCommon é pré-configurado.

Tradução automática

Uso de Portal de serviços com SSO de vários provedores para redirecionar um URL

Portal de serviços usa uma combinação de propriedades do sistema e inclusões de script para determinar como o sistema lida com redirecionamentos de URL para usuários que fazem login no portal.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você estiver usando a propriedade do sistema para redirecionar automaticamente para o seu Provedor de identidade (IdP) primário, Portal de serviços redirecionará automaticamente para esse IdP. Se vários IdPs estiverem disponíveis, Portal de serviços exibirá um link na página de login para **Usar login externo**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Configurar a página de login do Portal de serviços
2. Redirecionar para o Portal de serviços após o login

Recuperação de conta (ACR)

Os administradores podem configurar a recuperação de conta (ACR) para executar atividades de recuperação, como lidar com erros de configuração de SSO ou certificados expirados.

Nota:
Habilitar a ACR desabilita os logins interativos locais (com base em nome de usuário ou senha) quando o SSO está habilitado para suas instâncias.

A ACR fornece os seguintes recursos:

- Ignore o Single Sign-on (SSO) para solucionar problemas com a configuração do SSO como administrador.
- Faça login usando o SSO para executar tarefas com uma conta de administrador configurada como uma recuperação de conta.
- Os fluxos de ACR permitem que os administradores usem recursos de autoatendimento para lidar com a recuperação de conta quando houver necessidade de recuperação, por exemplo, configuração incorreta de SSO ou certificados expirados.
- Reduza o acesso não autorizado às instâncias e forneça uma base sólida para o uso da ACR fora dos casos de uso do SSO.

Nova instância

Para que uma nova instância use a ACR, você deve fazer o seguinte:

- Ativar o plug-in Multi-SSO (`com.snc.integration.sso.multi.installer`)
- Habilitar a ACR (`glide.sso.acr.enabled`) — Habilitado por padrão no caso de novas instâncias.
- Antes de habilitar a propriedade SSO (`glide.authenticate.multisso.enabled`), o administrador deve se inscrever como um usuário da ACR.

  Nota:
  Definir esta propriedade como falsa não desabilitará o SSO de vários provedores se a recuperação de conta (ACR) também estiver habilitada na instância. Para fazer login com nome de usuário e senha, a ACR também deve ser desabilitada por meio da propriedade *`glide.sso.acr.enabled`*. Para obter detalhes sobre esta propriedade, consulte Propriedades de recuperação de conta.

- Antes de se inscrever como um usuário da ACR, o administrador deve definir uma senha para login local e registrar a MFA.

Instância com upgrade

Para que uma instância com upgrade use a ACR, você deve fazer o seguinte:

- Ativar o plug-in Multi-SSO (`com.snc.integration.sso.multi.installer`)
- Habilitar a ACR (`glide.sso.acr.enabled`)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
No caso de uma instância atualizada, o administrador deve habilitar a ACR.

- Antes de habilitar a propriedade SSO (`glide.authenticate.multisso.enabled`), o administrador deve se inscrever como um usuário da ACR.
- Antes de se inscrever como um usuário da ACR, o administrador deve definir uma senha para login local e registrar a MFA.

Configuração de usuários de recuperação de conta

Para usar a recuperação de conta, registre pelo menos uma conta de administrador como um usuário de recuperação de conta. O Single Sign-on não pode ser ativado em sua instância até que pelo menos uma conta seja configurada. Para obter detalhes sobre este processo, consulte Configuração de um usuário de recuperação de conta na página Propriedades de recuperação de conta.

Nota:
Se você estiver atualizando uma instância que já utilize o Single Sign-on para Rome ou uma versão posterior, o Single Sign-on continuará a funcionar sem um usuário de recuperação configurado.

Configuração de recuperação de conta

O recurso de recuperação de conta está incluso nos plug-ins **Integration - Multiple Provider Single Sign-On Installer (com.snc.integration.sso.multi.installer)**. O recurso está habilitado por padrão. É possível alterar esta e outras configurações de recuperação de conta usando as propriedades do sistema. Para obter detalhes sobre estas propriedades, consulte Propriedades de recuperação de conta.

Contexto da política de recuperação de conta

Depois de registrar um usuário de recuperação de conta e habilitar o Single Sign-on (SSO), sua instância restringirá todos os logins locais. Essa restrição é definida no contexto da política de autenticação **SSO – Contexto de ACR**. Para obter mais informações sobre o contexto, consulte Contexto de recuperação de conta.

Para obter detalhes sobre como as políticas de autenticação e contextos de política, e como eles funcionam em sua instância, consulte Autenticação adaptável.

Configuração de um usuário de recuperação de conta

Configure um usuário de recuperação de conta para executar atividades de recuperação de conta em sua instância.

Um usuário de recuperação de conta é uma conta de usuário que os administradores podem usar para executar tarefas de recuperação de conta, como lidar com uma configuração incorreta de SSO ou lidar com certificados expirados.

Nota:
Se estiver usando a recuperação de conta em sua instância, será necessário configurar um usuário de recuperação de conta. Esta etapa é necessária antes de habilitar o Single Sign-on de vários provedores em uma instância.

Configuração de um usuário de recuperação de conta na página Propriedades de recuperação de conta

Configure uma recuperação de conta na página Propriedades de recuperação de conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Para que uma nova instância configure a ACR, você deve fazer o seguinte:

- Ativar o plug-in Multi-SSO (com.snc.integration.sso.multi.installer)
- Habilitar a ACR (glide.sso.acr.enabled) — Habilitado por padrão no caso de novas instâncias.
- Antes de habilitar a propriedade SSO (glide.authenticate.multisso.enabled), o administrador deve se inscrever como um usuário da ACR.
- Antes de se inscrever como um usuário da ACR, o administrador deve definir uma senha para login local e registrar a MFA.

Para que uma instância atualizada use a ACR, você deve fazer o seguinte:

- Ativar o plug-in Multi-SSO (com.snc.integration.sso.multi.installer)
- Habilitar a ACR (glide.sso.acr.enabled)

  Nota:
  No caso de uma instância atualizada, o administrador deve habilitar a ACR.

- Antes de habilitar a propriedade SSO (glide.authenticate.multisso.enabled), o administrador deve se inscrever como um usuário da ACR.

  Nota:
  Definir esta propriedade como falsa não desabilitará o SSO de vários provedores se a recuperação de conta (ACR) também estiver habilitada na instância. Para fazer login com nome de usuário e senha, a ACR também deve ser desabilitada por meio da propriedade `glide.sso.acr.enabled`. Para obter detalhes sobre esta propriedade, consulte Propriedades de recuperação de conta.

- Antes de se inscrever como um usuário da ACR, o administrador deve definir uma senha para login local e registrar a MFA.

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Recuperação de conta** > **Propriedades**.
2. Clique em **Habilitar recuperação de conta**.

   Nota:
   É necessário habilitar a recuperação de conta quando o SSO estiver habilitado. Os usuários da recuperação de conta estarão limitados à configuração do SSO e tarefas relacionadas à solução de problemas.


3. Clique no texto **aqui** na Etapa 2.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Seguindo as instruções na tela em **Configurar recuperação de conta para o modal Multi-SSO**.



Tradução automática

Habilitar recuperação de conta será habilitado depois que as etapas na tela forem concluídas.

5. Clique em **Habilitar recuperação de conta**.

Resultado

Você configurou sua conta de usuário como um usuário de recuperação de conta. Você pode verificar esta conta e ver todos os outros usuários de recuperação de conta configurados navegando até **SSO Multiprovedor** > **Recuperação de conta** > **Usuários**.

Configuração de um usuário de recuperação de conta a partir de um perfil do usuário administrador

Configure um administrador como um usuário de recuperação de conta do perfil do usuário administrador.


Antes de Iniciar

Função necessária: administrador


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Faça login em sua instância usando uma conta de administrador.
2. Clique no nome do usuário no cabeçalho da instância e selecione **Perfil**.



3. No formulário **Usuário**, clique em **Habilitar recuperação de conta** na seção **Links relacionados**.




Nota:

Se o usuário selecionado já tiver a recuperação de conta habilitada, **Habilitar recuperação de conta** não será exibido nos links relacionados. Em vez disso, a opção **Desabilitar recuperação de conta** será exibida.

4. Seguindo as instruções na tela em **Configurar recuperação de conta para o modal Multi-SSO**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Habilitar recuperação de conta será habilitado depois que as etapas na tela forem concluídas.

5. Clique em **Habilitar recuperação de conta**.

Resultado

Você configurou sua conta de usuário como um usuário de recuperação de conta. Você pode verificar esta conta e ver todos os outros usuários de recuperação de conta configurados navegando até **SSO Multiprovedor** > **Recuperação de conta** > **Usuários**.

Propriedades de recuperação de conta

Use as propriedades do sistema para configurar a recuperação de conta (ACR) em sua instância.

Acesse as propriedades de recuperação de conta em sua instância navegando até **SSO Multiprovedor** > **Recuperação de conta** > **Propriedades**.

Propriedades do sistema de recuperação de conta

Propriedade	Descrição
Habilitar recurso de recuperação de conta [glide.sso.acr.enabled]	Se o recurso de recuperação de conta está habilitado em sua instância. Esta propriedade está habilitada por padrão.
Habilitar registro em log de depuração para recuperação de conta [glide.sso.acr.debug.log.enabled]	Se sua instância inclui informações de recuperação de conta no registro log de depuração. Esta propriedade está desabilitada por padrão.
Tempo limite da sessão do usuário da ACR (em minutos) [glide.sso.acr.ui.session.timeout]	Minutos de inatividade antes de sua instância encerrar uma sessão de usuário de recuperação de conta. Esta propriedade tem um valor padrão de 30.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Assinatura eletrônica com SSO para vários provedores

A assinatura eletrônica com SSO para vários provedores permite que você use as propriedades de assinatura eletrônica em vez das propriedades do SAML ou do OIDC para autenticação.

Para verificação de single sign-on (SSO) durante a autenticação e para exigir que os usuários forneçam credenciais antes de enviar sua assinatura eletrônica, você pode configurar a autenticação para solicitar credenciais do usuário antes de enviar uma assinatura.

Você pode instalar o plug-in Aprovações com assinatura eletrônica (com.glide.e_signature_approvals) para ter a configuração de assinatura eletrônica para logins por SSO.

Nota:
Você deve instalar as assinaturas da Assinatura de código (com.glide.code_signing.signatures) para instalar o plug-in de assinatura eletrônica.

Ativação do plug-in Approval with e-Signature

O plug-in Approval with e-Signature (com.glide.e_signature_approvals) permite que os usuários aprovem solicitações ao reinserir suas credenciais de login.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Nota:
Você deve instalar as assinaturas da Assinatura de código (com.glide.code_signing.signatures) para instalar o plug-in de assinatura eletrônica.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Use o SSO de vários provedores para configurar uma aprovação de SSO para uma autenticação SAML 2.0

Uma aprovação de SSO com assinatura eletrônica requer configuração no IdP SAML e na instância ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O IdP do SAML deve oferecer suporte e honrar o atributo forceAuthn nas solicitações de asserção do SAML. A assinatura eletrônica não funciona sem esta configuração de IdP. Configure uma aprovação com assinatura eletrônica usando as credenciais de uma autenticação SAML 2.0.


Procedimento

1. Ative ou faça upgrade para SAML 2.0 com o plug-in Activate Multi-Provider SSO.
2. Ative o plug-in Approval with e-Signature.
3. Navegar até **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade** E verifique se a guia Avançado de configuração do IdP do 2,0 SAML mostra **AuthnRequest forçado** atributo verificado.
   Seu IdP SAML 2.0 deve oferecer suporte ao atributo **Forçar AuthnRequest**, ou a assinatura eletrônica não será compatível.
4. Na guia Aprovação com assinatura eletrônica, insira as propriedades SAML de assinatura eletrônica a seguir.

Opção	Descrição
URL de estipulação do cliente, para autenticação da assinatura eletrônica	Esta propriedade é padronizada para o URL apropriado. Para configurar esta propriedade, clique no ícone de cadeado para tornar este campo editável. Após as edições, selecione o ícone para bloquear o campo.
Índice de estipulação do cliente, para autenticação da assinatura eletrônica	Se seu provedor de serviço tiver mais de um URL definido para o AssertionConsumerURL, você poderá definir o índice a ser usado para a assinatura eletrônica, começando com o índice 1 ou mais.
URL AuthnRequest para autenticação com assinatura eletrônica	Você pode inserir o URL que aponta para o URL de AuthnRequest do IdP do SAML 2.0 para autenticação com assinatura eletrônica. Se o URL for o mesmo URL do consumidor de estipulação, você poderá deixar essa configuração vazia.
Largura da caixa de diálogo de autenticação	Quando um usuário aprova uma solicitação usando a assinatura eletrônica, uma caixa de diálogo é aberta e um usuário pode inserir credenciais. Esta configuração controla a largura da caixa de diálogo. O padrão é 500.
Altura da caixa de diálogo de autenticação	Quando um usuário aprova uma solicitação usando a assinatura eletrônica, uma caixa de diálogo é aberta e um usuário pode inserir credenciais. Essa configuração controla a altura da caixa de diálogo. O padrão é 300.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Selecione o botão **Gerar metadados** abaixo das guias para gerar novamente os metadados do provedor de serviços.
6. Copie os metadados do provedor de serviços e atualize-os no IdP SAML.

Uso de um SSO de vários provedores para configurar uma aprovação de SSO para uma autenticação OIDC

Uma aprovação de SSO com assinatura eletrônica requer configuração no IdP SAML e na instância ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O IdP do SAML deve oferecer suporte e honrar o atributo forceAuthn nas solicitações de asserção do SAML. A assinatura eletrônica não funciona sem esta configuração de IdP. Configure uma aprovação com assinatura eletrônica usando as credenciais de uma autenticação SAML 2.0.


Procedimento

1. Ative o plug-in Approval with e-Signature.
2. Navegar até **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade** E verifique as configurações do provedor OIDC
3. Na guia Aprovação com assinatura eletrônica, insira as propriedades SAML de assinatura eletrônica a seguir.

Opção	Descrição
URL de estipulação do cliente, para autenticação da assinatura eletrônica	Esta propriedade é padronizada para o URL apropriado. Para configurar esta propriedade, clique no ícone de cadeado para tornar este campo editável. Após as edições, selecione o ícone para bloquear o campo.
Largura da caixa de diálogo de autenticação	Quando um usuário aprova uma solicitação usando a assinatura eletrônica, uma caixa de diálogo é aberta e um usuário pode inserir credenciais. Esta configuração controla a largura da caixa de diálogo. O padrão é 800.
Altura da caixa de diálogo de autenticação	Quando um usuário aprova uma solicitação usando a assinatura eletrônica, uma caixa de diálogo é aberta e um usuário pode inserir credenciais. Essa configuração controla a altura da caixa de diálogo. O padrão é 900.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione **Enviar** se você estiver configurando a assinatura eletrônica durante a configuração inicial do OIDC ou **Atualizar** se quiser atualizar os detalhes na assinatura eletrônica.

OpenID Connect (OIDC) como um provedor de identidade (IdP) de Single Sign-on (SSO)

O OpenID Connect (OIDC) é uma camada de identidade criada na parte superior do protocolo OAuth e que fornece uma experiência de Single Sign-on (SSO) moderna e intuitiva para você e seus usuários finais.

O OIDC melhora a experiência de login para aplicações móveis, permitindo que os usuários façam login no ServiceNow aplicações que usam o provedor de identidade social. Por exemplo, os administradores podem configurar o Single Sign-on com um provedor de identidade de terceiros que ofereça suporte ao OpenID Connect. Os usuários têm a opção de fazer login na sua aplicação personalizada ServiceNow usando as credenciais do provedor de identidade.

Você pode optar por usar provedores de identidade social como Google Para seus usuários business-to-customer (B2C) e provedores de identidade corporativa como Okta, Microsoft Entra ID para seus usuários business-to-business.

Criação de uma configuração OpenID Connect (OIDC) para Single Sign-On (SSO)

Crie ou atualize uma configuração de OpenID Connect (OIDC) usando o plug-in Multi-Provider SSO.

Configuração do OpenID Connect (OIDC) para Single Sign-On (SSO)

Antes de Iniciar

- Registre uma aplicação OIDC com seu provedor de identidade (IdP) e anote a ID de cliente, o segredo do cliente e o URL de configuração amplamente conhecido.
- Ative o plug-in SSO de vários provedores . O recurso SSO de vários provedores oferece suporte à separação de domínios, você pode especificar IdPs diferentes para domínios diferentes.
- Configure as propriedades de SSO de vários provedores
- Ative a aprovação com o plug-in Approval with E-Signature para habilitar a assinatura eletrônica para o IdP OIDC.
- Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você tiver a ID de cliente, o segredo do cliente e o URL de configuração amplamente conhecido do provedor de identidade, poderá importar diretamente a configuração da OIDC para o SSO.

Nota:

- . **Login com OIDC** O botão não será mostrado na página de login para IDPs baseados em OIDC se o plug-in Domain Separation estiver instalado.
- O administrador pode usar IdP baseado em OIDC para habilitar o SSO para um usuário de uma empresa ou domínio específico.

Se as informações necessárias sobre o provedor de identidade não estiverem disponíveis, será possível configurar manualmente a OIDC para SSO. Depois de concluir a configuração, os usuários podem fazer login nas aplicações do ServiceNow usando provedores de identidade social de terceiros, como Google Okta.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
2. Escolha uma das opções a seguir.
   - Para atualizar uma configuração existente, clique em um registro de provedor de identidade OIDC.
   - Para criar uma nova configuração, clique em **Novo** e selecione **OpenID Connect**.
3. Para uma nova configuração, insira as informações de configuração da OIDC usando um dos seguintes métodos:

Opção	Descrição
Importar configuração conhecida da OpenID Connect	Se você tiver o URL de configuração amplamente conhecido com suas credenciais de cliente associadas, poderá importar uma configuração diretamente da OIDC. **Nota:** Se você importar a configuração conhecida da OIDC, todos os campos relacionados serão preenchidos automaticamente.
Configurar o formulário do provedor de identidade de OIDC manualmente	Se você não tiver uma entidade OAuth OIDC existente, feche o pop-up Importar configuração conhecida da OpenID Connect e preencha os campos no formulário do provedor de identidade OIDC manualmente.

Importação de campos de configuração conhecida da OpenID Connect

Propriedade	Descrição
Nome	Nome exclusivo para a configuração do provedor de identidade OIDC.
ID de cliente	ID de cliente da aplicação registrada no provedor de identidade OIDC de terceiros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Segredo do cliente	Segredo do cliente da aplicação registrado no provedor de identidade OIDC de terceiros.
URL de configuração amplamente conhecido	URL que contém metadados sobre o provedor de identidade OIDC de terceiros.

Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos no formulário do provedor de identidade OIDC.

Antes de preencher manualmente o formulário do provedor de identidade OIDC, verifique se você já possui um perfil de entidade OAuth para o IdP OIDC.

Se não tiver um perfil de entidade OAuth, você poderá criá-lo usando os modelos-padrão de provedor OIDC externo, como Okta, Azure e outros.

O tipo de concessão do perfil de entidade OAuth deve conter um código de autorização. Para obter mais informações, consulte Configure um provedor OAuth OIDC no ServiceNow AI Platform.

Nota:
É possível usar os modelos de provedores de identidade de terceiros, Auth0, Azure AD, Google e Okta que estão disponíveis nos dados de demonstração do plug-in Multiple Provider Single Sign-On Installer.

Campos de Provedor de identidade OIDC

Propriedade	Descrição
Nome	Nome do registro do provedor de identidade OIDC.
Ativo	Opção para ativar a configuração do IdP OIDC. **Nota:** Esta opção pode ser definida como ativa somente após um teste de conexão bem-sucedido.
Padrão	Opção para definir a configuração IdP OIDC como padrão quando mais de uma configuração OIDC estiver disponível.
Redirecionar IdP automaticamente	Opção para habilitar o redirecionamento automático dos usuários para a página de login do provedor de identidade. Este campo mostra quando a opção **Definir como IdP de redirecionamento automático** está definida na seção Links relacionados. **Nota:** Se uma nova configuração Redirecionar IdP automaticamente for ativada, o cookie `glide_sso_id` será atualizado automaticamente com o novo IdP de redirecionamento automático. A propriedade do sistema `glide.authenticate.sso.update.idp.cookie` controla este recurso.
Perfil de entidade de OIDC	Perfil de entidade OAuth para a configuração de OIDC.
ServiceNow Página inicial	O URL da página de login usada para autenticação. Este campo é definido automaticamente como o URL da sua instância. O formato da URL é `https://yourinstance.service-now.com/navpage.do`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Redirecionamento de logout externo	O URL para onde a integração redireciona os usuários após o logout. Normalmente, o portal que é usado para SSO. Este campo é definido automaticamente como external_logout_complete.do Por exemplo, https://yourinstance.service-now.com/external_logout_complete.do
Mostrar como opção de login	Opção para exibir o IdP OIDC como uma opção de login na página de login. A opção de login aparece como o botão **login com o Provedor de identidade**.
Rótulo de SSO	Rótulo do IdP OIDC exibido na página de login. Este campo é exibido somente quando **Mostrar como opção de login** está habilitada.
URL do logotipo	URL publicamente disponível que contém o logotipo do provedor IdP OIDC. Este campo é exibido somente quando **Mostrar como opção de login** está habilitada.

4. **Opcional:** Habilite o provisionamento automático de usuário na guia Provisionamento de usuário>guia Provisionamento de usuário.

(Optional) Você pode optar por habilitar o provisionamento automático de usuários durante o login do usuário. Quando o provisionamento automático de usuário está habilitado, um registro de usuário é criado automaticamente na instância da ServiceNow se ainda não existir.

Campos de Provisionamento de usuário

Propriedade	Descrição
Provisionar usuários automaticamente	Opção para habilitar o provisionamento automático de usuários. Esta propriedade cria um usuário na tabela Usuário (sys_user) da instância quando o usuário faz a saída do IdP, mas não existe na tabela Usuário.
Provisionar usando	Fonte de dados a ser usada para transformar um token de ID, um endpoint de informações do usuário ou um token de ID e informações de usuário em um usuário ServiceNow. Use a lista de pesquisa para selecionar o modelo de fonte de dados predefinido e abra o registro para configurar o mapeamento da tabela de transformações.
Provisionar fonte de dados	Fonte de dados do token de ID usada para provisionamento de usuário.
Fonte de dados de informações do usuário	A fonte de dados do endpoint de informações do usuário usada para provisionamento de usuários. Este campo é exibido quando Informações do usuário ou Token de ID e informações do usuário são selecionados para o campo **Provisionar usando**.
Atualizar usuário no próximo login	Opção para habilitar a atualização do usuário durante o próximo login.
Atualizar tempo de intervalo do usuário (segundos)	Intervalo de tempo mínimo em segundos para atualizar o registro de usuário entre os logins subsequentes. Este campo é definido automaticamente para 3.600 segundos. Por exemplo, depois que um usuário faz login, o registro do usuário será atualizado após 3.600 segundos até o próximo login. Este campo está disponível somente quando o campo **Atualizar usuário no próximo login** está habilitado.
Funções de usuário aplicadas aos usuários provisionados	Lista de funções aplicadas aos usuários recém-provisionados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Guia Entidade OIDC
   É possível exibir e modificar a configuração do cliente OIDC e o fluxo de conexão da OIDC usando o registro da entidade.
6. Guia Configuração de provedor OIDC
   Você pode exibir e modificar o URL de configuração amplamente conhecido do IdP OIDC ou da validação da declaração do token de ID.
7. **Opcional:** Guia Avançado

   (Optional) Scripts que são executados durante o Single Sign-on e o logout.


Campos de Avançado

Propriedade	Descrição
Script de Single Sign-on	Script que é executado durante o Single Sign-On. Esse campo é definido automaticamente como MultiSSO_OIDC_custom.
Script de logout	Script que é executado depois que o usuário faz logout. Esse campo é definido automaticamente como MultiSSO_OIDC_logout_custom.

8. **Opcional:** Na guia Autenticação contínua, configure os seguintes campos:

Nota:

- A guia Autenticação contínua aparece somente quando você instala o. **Zero Trust - Autenticação contínua** (com.snc.zero_trust_continuous_authentication plug-in) que requer licença.
- Se você estiver usando a política de autenticação contínua para proteger o acesso à tabela ou classe de dados, consulte CA (Continuous Authentication, autenticação contínua).



Autenticação contínua

Campo	Descrição
Autenticação contínua configurada	Marque a caixa de seleção para definir a configuração como ativa.
URL do consumidor de autenticação contínua	Forneça o URL do consumidor do provedor de identidade.
Script de autenticação contínua	(Optional) Selecione o ícone de pesquisa para escolher o script fornecido na plataforma. Nesta configuração, para OIDC Okta: **ContinuousAuth_Okta_stepUp_Script**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. **Opcional:** Na guia Aprovação de assinatura eletrônica, configure a assinatura eletrônica para o Idp OIDC.

Nota:
A guia Aprovação de assinatura eletrônica é exibida somente quando o plug-in **Approval with e-Signature** (com.glide.e_signature_approvals) está instalado.

Campos de aprovação de assinatura eletrônica

Propriedade	Descrição
URL de estipulação do cliente, para autenticação da assinatura eletrônica	Se empregar um método personalizado para lidar com a autenticação OIDC para assinatura eletrônica, você poderá configurar seu próprio URL de consumidor. Por exemplo, se estiver usando o SSO de vários provedores, você não precisará usar esta propriedade. Este formato da URL é `https://yourinstance.service-now.com/consumer.do`
Largura da caixa de diálogo de autenticação	Largura da caixa de diálogo de autenticação. Esse campo é definido automaticamente para `800`.
Altura da caixa de diálogo de autenticação	Altura da caixa de diálogo de autenticação. Esse campo é definido automaticamente para `900`.

10. **Opcional:** Navegue até a página de login da instância para verificar se o IdP aparece como uma opção de login.
O URL deve estar no seguinte formato: `https://yourinstance/login_with_sso.do?glide_sso_id=sysId_IdP`

Nota:
Se a opção **Selecionado como opção de login** estiver habilitada, você poderá acessar o URL de login da instância.

Uso do SSO (Single Sign-On) baseado no Facebook

Faça login em sua instância ServiceNow usando suas credenciais Facebook no SSO baseado no Facebook.

Antes de Iniciar
O SSO baseado no Facebook é enviado junto com sua instância ServiceNow.

É possível definir as configurações do provedor de identidade (Idp) para o IdP **OIDC_Facebook** como seus **provedores de identidade**. Para obter mais informações sobre configurações de Idp, consulte Configuração de um Single Sign-on (SSO) baseado no Facebook.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
2. Selecione **OIDC_Facebook**.
3. Na página OIDC_Facebook, especifique os seguintes campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A maioria dos campos é preenchida automaticamente se o IdP padrão estiver em uso.
- Detalhes da página inicial ServiceNow devem ser fornecidos.
- Detalhes relacionados ao usuário, como ID de cliente e segredo do cliente de Facebook, devem ser fornecidos no IdP.


Detalhes do provedor de identidade de OIDC_Facebook

Campo	Descrição
Nome	Nome do registro IdP OIDC. Insira OIDC_Facebook.
Padrão	Opção para definir a configuração IdP OIDC como padrão.
Perfil de entidade de OIDC	Perfil de entidade OAuth para a configuração de OIDC. Insira o default_profile do Facebook.
Redirecionamento de logout externo	O URL para onde a integração redireciona os usuários após o logout. Normalmente, esse URL é o portal usado para o SSO. Este campo é definido automaticamente como **external_logout_complete.do**. Por exemplo, https://<yourinstance>.service-now.com/external_logout_complete.do.
Ativo	Opção para ativar a configuração do IdP OIDC. **Nota:** Esta opção pode ser definida como ativa somente após um teste de conexão bem-sucedido.
Redirecionar IdP automaticamente	Opção para habilitar o redirecionamento automático dos usuários para a página de login do provedor de identidade.
ServiceNow Página inicial	O URL da página de login que é usada para autenticação. Este campo é definido automaticamente como o URL da sua instância. O formato do URL é https://<yourinstance>.service-now.com/navpage.do
Mostrar como Opção de login	Opção para exibir o IdP OIDC como uma opção de login na página de login. Nesse caso, a opção de login é exibida como o botão **Login com Facebook**.
Rótulo de SSO	Rótulo do IdP OIDC exibido na página de login. Este campo é exibido somente quando **Mostrar como opção de login** está habilitada.
URL de logotipo	URL publicamente disponível que contém o logotipo do provedor IdP OIDC. Este campo é exibido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	somente quando **Mostrar como opção de login** está habilitada.



4. **Opcional:** Abra a guia **Provisionamento do usuário** e preencha os campos.

> **Nota:**
> Você deve configurar as informações relacionadas à OIDC, como ID de cliente e segredo do cliente dos seus usuários de Facebook.

Guia Provisionamento de usuário

Campo	Descrição
Provisionar usuários automaticamente	Opção para habilitar o provisionamento automático de usuários. Esta propriedade cria um usuário na tabela Usuário [sys_user] da instância quando o usuário existe no IdP, mas não existe na tabela Usuário. **Nota:** Você pode optar por habilitar o provisionamento automático de usuários durante o login do usuário. Quando o provisionamento automático de usuários está habilitado, um registro de usuário será criado automaticamente na instância ServiceNow se esse registro de usuário não existir.
Provisionar usando	A origem de dados a ser usada para transformar em um usuário ServiceNow. Estas são as opções: ○ **Um token de ID** ○ **Endpoint de informações do usuário** ○ **Informações de usuário e token de ID** Use a lista de pesquisa para selecionar o modelo de origem de dados predefinido e abra o registro para configurar o mapeamento da tabela de transformações.
Provisionar origem de dados	A origem de dados do token de ID usada para o provisionamento de usuários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Origem de dados de informações do usuário	A origem de dados do endpoint de informações do usuário usada para o provisionamento de usuários. Este campo é exibido somente quando **Informações do usuário** ou **Token de ID e informações do usuário** são selecionados no campo **Provisionar usando**.
Atualizar usuário no próximo login	Opção para habilitar atualizações do usuário durante o próximo login.
Atualizar tempo de intervalo do usuário (segundos)	Intervalo de tempo mínimo (em segundos) para atualizar o registro de usuário entre os logins subsequentes. Este campo é definido automaticamente para 3.600 segundos. Por exemplo, depois que um usuário faz login, o registro do usuário será atualizado após 3.600 segundos até o próximo login. Este campo está disponível somente quando o campo **Atualizar usuário no próximo login** está habilitado.
Funções de usuário aplicadas aos usuários provisionados	Lista de funções aplicadas aos usuários recém-provisionados.

5. Na guia **Entidade OIDC**, exiba e modifique a configuração do cliente OIDC e o fluxo de conexão OIDC usando o registro da entidade.
   Para obter mais informações relacionadas à configuração baseada em OIDC, consulte Como configurar um provedor de OAuth e OIDC para aceitar token de terceiros
6. Na guia **Configuração do provedor OIDC**, exiba e modifique o URL de configuração amplamente conhecido do IdP OIDC.
7. **Opcional:** Abra a guia **Avançado** e preencha os campos.

Guia Avançado

Propriedade	Descrição
Script de Single Sign-on	O script que é executado durante o Single Sign-On.
Script de logout	O script que é executado depois que o usuário faz logout.

Nota:
Scripts são executados durante o Single Sign-on e o logout.

8. Para habilitar e testar a configuração, clique em **Ativar**.
9. Para atualizar o registro, clique em **Atualizar**.
   A opção de login baseado no Facebook é exibida no formulário de login.
10. Ao fazer login no formulário de login, faça o seguinte:
    a. Selecione a opção Facebook.
    b. Para fazer login na instância ServiceNow, especifique suas credenciais Facebook.

Configuração de um Single Sign-on (SSO) baseado no Facebook

Configure um SSO baseado no Facebook para sua instância ServiceNow.

Antes de Iniciar
Tenha uma ID de cliente válida que esteja configurada como um IdP de Facebook.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilite as seguintes propriedades:

- Habilitar SSOs de vários provedores
- Habilitar registro em log de depuração para integrações de SSO de vários provedores.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
2. Para criar um novo provedor de identidade Facebook, clique em **Novo**.
3. Clique em **OpenID Connect**.
4. No formulário, preencha os campos.

Importação do formulário de configuração conhecida da OpenID Connect

Campos	Descrição
Nome	Nome exclusivo para a configuração do provedor de identidade OIDC.
ID de cliente	A ID de cliente da aplicação registrada no provedor de identidade OIDC de terceiros.
Segredo do cliente	O segredo do cliente da aplicação registrado no provedor de identidade OIDC de terceiros.
URL de configuração amplamente conhecido	O URL que contém metadados sobre o provedor de identidade OIDC de terceiros.

5. Clique em **Importar**.
   O IdP baseado no Facebook é criado.
6. Selecione o IdP Facebook.
7. No IdP Facebook, faça o seguinte:
   a. Valide todos os campos, como **Nome**, **Perfil de entidade de OIDC**, **Redirecionamento de logout externo**e **Página inicial da ServiceNow**.
   b. Forneça seu **rótulo de SSO**.
8. Na guia **Provisionamento de usuário**, especifique os campos de que você precisa para configurar o provisionamento de usuário e funções específicas.

   Somente os campos obrigatórios são obrigatórios. É possível especificar os campos restantes, dependendo do que você precisa.

9. Na guia **Entidade OIDC**, faça o seguinte:
   a. Clique na entidade.
   b. Defina o campo **URL de redirecionamento** para o URL de redirecionamento Facebook.
10. Na guia **Perfis de entidade OAuth**, faça o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Nos detalhes de perfil, clique em um perfil.

b. Selecione um escopo e verifique os detalhes.
Por exemplo, selecione **scope-1**

11. Em **Escopos da entidade OAuth** clique em **escopo - 1** vincule e adicione o escopo como `e-mail` .
12. Para salvar a configuração, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e clique em **Salvar**.
13. Para definir a configuração como ativa, selecione **Ativo**.

Resultado
Os usuários são exibidos com a opção SSO Facebook no formulário de login.

SAML

A Linguagem de marcação de segurança (Security Assertion Markup Language, SAML) é um padrão baseado em XML para a troca de dados de autenticação e autorização entre domínios de segurança.

O SAML troca informações de segurança entre um provedor de identidade (um produtor de asserções) e um provedor de serviço (um consumidor de asserções). SAML é um produto do Comitê Técnico de Serviços de Segurança OASIS. Quando implementado corretamente, o SAML é um dos métodos mais seguros de Single Sign-on (SSO) disponíveis.

A integração do SAML 2.0 permite o SSO trocando tokens XML com um Provedor de identidade (IdP) externo. O IdP autentica o usuário e passa um token NameID para o sistema. Se o sistema encontrar um usuário com um token NameID correspondente (por exemplo, o endereço de e-mail), a instância fará login nesse usuário.

Se você estiver usando o plug-in SAML 2.0 para autenticação SSO, deverá definir a propriedade "glide.ui.rotate_sessions" como "falsa". Caso contrário, ele interferirá no compartilhamento de informações da sessão que ocorre entre a instância e o Provedor de identidade. Usuários com o privilégio elevado "security_admin" podem acessar essa propriedade.

Nota:
É recomendável que os clientes que usam uma integração SAML 2.0 existente atualizem para o plug-in Multi-Provider SSO.


Fluxo de autenticação de IdP SSO (SAML) de vários provedores

Descreve as diferentes entidades com permissão para autenticar um usuário por meio do Multi-SSO do SAML.

É possível seguir o fluxo de autenticação para entender quando uma entidade autentica um usuário usando o Multi-SSO.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Banco de dados local

Se o Multi-SSO não estiver habilitado, a autenticação será direcionada para um banco de dados local.

IdP do Cookie SSO do SAML

Se houver um cookie de SSO do SAML, o IdP especificado com o cookie autenticará o usuário.

IdP de redirecionamento automático

Se o IdP de redirecionamento automático estiver habilitado, ele autenticará o usuário.

IdP federado

Se o navegador do usuário for redirecionado para a tela de login de autorização externa (login_locate_sso.do) e o usuário existir na tabela do usuário com o IdP definido no campo **Fonte do SSO** como federation: xxx, o IdP federado autenticará o usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

IdP associado

Se o navegador do usuário for redirecionado para a tela de login de autorização externa (login_locate_sso.do) e o usuário existir na tabela do usuário com o IdP definido no campo **Fonte do SSO** como sso: xxx, o IdP associado autenticará o usuário.

Provisionamento automático de IdP

Se o navegador do usuário for redirecionado para a tela de login de autorização externa (login_locate_sso.do) e o usuário não existir na tabela Usuário, mas o provisionamento automático estiver ativado, o provisionamento automático de IdP autenticará o usuário.

Nota:
Se mais de um provisionamento automático de IdP estiver habilitado, o usuário poderá escolher aquele que deseja usar.

IdP padrão

Se o navegador do usuário for redirecionado para a tela de login de autorização externa (login_locate_sso.do) e o usuário:

- Não existir na tabela Usuário, o provisionamento automático não estará habilitado e um IdP padrão estará ativo
- Existir na tabela Usuário, um IdP não estará especificado no usuário de fonte do SSO ou no registro da empresa e um IdP padrão estará ativo

então, o IdP padrão autenticará o usuário.

Propriedades do sistema do Provedor de identidade (IdP)

Um IdP geralmente oferece um documento XML que contém metadados de autenticação e logout.

Por exemplo, o SSOCircle publica os metadados online.

Pesquise os metadados do IdP para encontrar estas entradas:

- O elemento SingleSignOnService com um atributo Binding que contém um valor Redirecionamento HTTP. O atributo Location lista o URL que a integração requer para o serviço "AuthnRequest".
- O elemento SingleLogoutService com um atributo Binding que contém um valor de Redirecionamento HTTP. O atributo Location lista o URL que a integração requer para o serviço "SingleLogoutRequest".

Nota:
A integração de SAML 2.0 só oferece suporte à vinculação a serviços IdP por Redirecionamento HTTP.

Por exemplo:

```
<SingleSignOnServiceBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect"Location
="https://idp.ssocircle.com:443/sso/SSORedirect/metaAlias/ssocircle"/>
```

```
<SingleLogoutServiceBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect"Location
="https://
idp.ssocircle.com:443/sso/IDPSloRedirect/metaAlias/ssocircle"ResponseLocation="https://
idp.ssocircle.com:443/sso/IDPSloRedirect/metaAlias/ssocircle"/>
```

Como definir o URL do emissor do IdP

Forneça o URL para os IdPs que emitirão o token de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A integração verifica se cada resposta SAML contém o mesmo URL listado nessa propriedade do sistema que o URL listado no elemento *Issuer*. Por exemplo:

```
<samlp:Responsexmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
 Destination="https://demoi2.service-now.com/navpage.do"
 ID="s28da6774c88ae1eab292bf25fe625db81919d8e1e"
InResponseTo="SNC841720c227c81948cfd68cadcad235c6"
IssueInstant="2012-01-30T20:07:10Z"  Version="2.0"><saml:Issuer
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">http://idp.ssocircle.com</saml:Issuer>
  ...
  <saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
    ID="s2f347f973c063836cf70ea38302d94976f9c5b851"
IssueInstant="2012-01-30T20:07:10Z"
Version="2.0"><saml:Issuer>http://idp.ssocircle.com</saml:Issuer>
     ...
  </saml:Assertion></samlp:Response>
```

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Single Sign-on do SAML 2** > **Propriedades**.
2. Na propriedade *O URL Provedor de identidade que irá emitir o token de segurança SAML2 com a informação do usuário*, insira o URL de sua IdP.

   Cada URL de IdP deve ser exclusivo. Por padrão, a integração contém o URL para SSOCircle. Para obter mais informações, consulte http://idp.ssocircle.com .

Como definir o URL do serviço AuthnRequest

Usando os metadados do IdP, defina as URLs de serviço de solicitação para o IdP da integração.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Na propriedade *O URL base para o serviço AuthnRequest do Provedor de identidade. A AuthnRequest será publicada nesse URL como o parâmetro SAMLRequest*, insira o URL para a vinculação Redirecionamento HTTP obtida do elemento SingleSignOnService.
2. Marque a caixa de seleção próxima ao *Assinar AuthnRequest* para habilitar o serviço de logon único do Provedor de identidade para receber um AuthnRequest assinado.
3. Na propriedade *Quando o logon único do SAML 2.0 falhar porque a sessão não foi autenticada ou este é o primeiro login, redirecione para este URL. Esse é o URL base pelo qual o AuthnRequest do SAML 2.0 será enviado por meio do parâmetro SAMLRequest*, insira o URL para a vinculação Redirecionamento HTTP obtida do elemento SingleSignOnService.

   Por padrão, a integração contém o URL para o serviço "SSOCircle".

Como definir o URL do serviço SingleLogoutRequest

Usando os metadados do IdP, defina URLs de serviço de solicitação para o IdP da integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Na propriedade *O URL base para o serviço SingleLogoutRequest do Provedor de identidade. O LogoutRequest será publicado nesse URL como o parâmetro SAMLRequest*; insira o URL obtido do elemento SingleLogoutService.
   O "LogoutRequest" será publicado nesse URL como o parâmetro "SAMLRequest". Por padrão, a integração contém o URL para o serviço "SSOCircle".
2. Na propriedade *URL para redirecionar usuários após o logout, normalmente de volta ao portal que habilitou o SSO (por exemplo, http://portal.companya.com/logout)*, insira o URL para o qual você deseja redirecionar os usuários após o logout bem-sucedido.

   Se o seu IdP usa autenticação baseada em formulário, insira o URL do formulário de login do IdP. Se o seu IdP usa um método de autenticação não baseado em formulário, como o Kerberos, você deve definir o URL como uma página de logout estática. Dessa forma, os usuários que fazem logout não serão redirecionados imediatamente para o IdP e poderão fazer login novamente. Por padrão, a integração contém o URL para a página de IU estática external_logout_complete.do.

(Opcional) Como habilitar solicitações de logout assinadas

Alguns IdPs exigem que o Provedor de serviço assine as solicitações de logout com um certificado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se o seu IdP requer solicitações de logout assinadas, use os metadados do IdP para definir as seguintes propriedades do sistema.

Procedimento

1. Na guia **Avançado**, na propriedade *Assinar LogoutRequest. Defina esta propriedade como verdadeira se o serviço "SingleLogoutRequest" do Provedor de identidade solicitar a LogoutRequest assinada*, selecione **Sim** para especificar que seu IdP exige solicitação de logout assinada ou **Não** para utilizar solicitações de logout não assinadas.
2. Se você selecionou **Sim** para *Assinar LogoutRequest*, na propriedade *A vinculação de protocolo para o serviço "SingleLogoutRequest" do Provedor de identidade. (O valor pode ser "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect" ou "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST".)*, insira um dos valores compatíveis listados no atributo Binding do elemento SingleLogoutService.

   Por padrão, a integração usa uma vinculação "Redirecionamento HTTP".
3. Clique em **Atualizar**.
4. Instale um armazenamento de chaves do Provedor de serviço (SP).

Propriedades do sistema do Provedor de serviço (SP)

Essas propriedades do sistema definem como a instância interage com o IdP como um Provedor de serviços.

Siga o processo sequencial para definir o IdP como Provedor de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição do URL da instância para SAML

Defina os URLs específicos da instância para que o IdP possa autenticar os usuários.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Na propriedade *O URL para a instância do Service-now (geralmente esta instância)*, insira o URL (incluindo a página de login) da instância para a qual o IdP será autenticado.
   Por exemplo: https://yourinstance.service-now.com/navpage.do
2. Na propriedade *A identificação da entidade ou o emissor*, insira o URL base (excluindo a página de login) da instância para a qual o IdP fará a autenticação.
   Por exemplo: https://yourinstance.service-now.com/

Definição do URL do público-alvo para SAML

Usando a propriedade “Público”, habilite sua instância para verificar se esse é o destinatário pretendido de uma resposta SAML.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A integração verifica se cada resposta SAML contém o mesmo URL listado nessa propriedade do sistema que o URL listado no elemento *Audience*. Por exemplo:

```
<samlp:Responsexmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
 ID="s2cdc74f37f923e26fe1aeec42b70a93d24230334f"
InResponseTo="90AA6073F01567BFB0DF194F596314E2"
 Version="2.0"  IssueInstant="2010-04-29T23:21:51Z"
Destination="https://dloomac.service-now.com/navpage.do">
...
<saml:Conditions NotBefore="2012-01-30T19:57:10Z"
 NotOnOrAfter="2012-01-30T20:17:10Z"><saml:AudienceRestriction><saml:Audience>http
s://
demoi2.service-now.com</saml:Audience></saml:AudienceRestriction></saml:Conditions>
...
</samlp:Response>
```

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Single Sign-on do SAML 2** > **Propriedades**.
2. Na propriedade *O URI do público-alvo que aceita o token SAML2. (Normalmente, é o URI da sua instância. Por exemplo: https://<instance name>.service-now.com.)*, insira o URL da sua instância.
   Por exemplo, https://demoi2.service-now.com. Este URL deve corresponder ao valor do elemento *Audience* na resposta SAML.
3. Clique em **Atualizar**.

Configuração de uma política NameID para SAML

Configure uma política NameID para SAML. O SAML 2.0 requer que o IdP troque um token NameID com o provedor de serviços.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para a integração do SAML 2.0, o token NameID deve ser mapeado para um campo específico na tabela "Usuário". A integração usa o valor do token NameID para determinar qual usuário o IdP autentica.

Procedimento

1. Pesquise os metadados do IdP para encontrar o elemento `NameIDFormat` que contém um valor de `emailAddress`.
   O valor desse elemento é o formato padrão que a integração utiliza.
2. Analise outros elementos `NameIDFormat` para determinar se há formatos que correspondem a outros campos na tabela Usuário.

Como determinar qual campo da tabela Usuário corresponde ao token NameID

Os provedores de identidade especificam o formato do token `NameID`.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A configuração do SAML 2.0 requer a seleção de um campo na tabela Usuário que corresponda ao formato do token `NameID`. Normalmente, os IdPs oferecem a opção de usar um endereço de e-mail como token `NameID`. Como a tabela Usuário contém um campo de e-mail, esse campo é uma opção lógica para uso como um token `NameID`. Para usar outro campo dessa tabela como token `NameID`, primeiro verifique se o IdP oferece um formato `NameID` que corresponda ao valor de um campo da tabela Usuário. Isso pode exigir a adição do campo à tabela.

Procedimento

1. Compare os formatos disponíveis no elemento `NameIDFormat` do IdP com os campos da tabela Usuário.
2. Selecione um formato `NameID` em que haja um valor correspondente na tabela Usuário.
3. No campo *O campo da tabela Usuário que deve corresponder ao elemento NameID do Assunto em SAMLResponse*, insira o nome do campo da tabela Usuário para pesquisar valores correspondentes no token `NameID`.

   Por padrão, a integração usa o campo de e-mail.

Como definir a política do IdP NameID

Especifique qual formato o IdP usa para o token `NameID`.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este formato está listado como parte dos metadados do IdP.

Procedimento

1. Na propriedade *A política NameID a ser usada para retornar o NameID do Assunto no SAMLResponse. Seu provedor de identidade SAML deve oferecer suporte a isso declarando a política em seus metadados. O valor NameID será usado para fazer uma correspondência com o campo especificado na tabela Usuário para pesquisar o usuário.*, insira o valor do elemento `NameIDFormat` que a integração usa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por padrão, a integração usa o SSOCircle `NameIDFormat` para endereços de e-mail.

2. Clique em **Salvar**.

Valores no campo da tabela Usuário para SAML

Certifique-se de que o campo da tabela Usuário da integração contenha valores correspondentes apropriados.

Por exemplo, se a integração usar o campo de e-mail como o token `NameID`, certifique-se de que a instância liste o mesmo endereço de e-mail que o IdP. A integração falha ao autenticar qualquer usuário que não tenha um valor correspondente para o token `NameID`.

(Opcional) Como habilitar o fornecimento de uma classe de contexto de autenticação para SAML

Você pode habilitar a instância para enviar uma solicitação de classe de contexto de autenticação ao IdP que contém o formato de solicitação de autenticação preferencial da sua instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se habilitar a criação de uma mensagem AuthContextClass, você também deverá especificar um formato de referência de classe de contexto de autenticação.

Nota:
Alguns IdPs não permitem que o Provedor de serviços defina a classe de contexto de autenticação. Desabilitar esta configuração permite que o IdP escolha a classe de contexto de autenticação.

Procedimento

1. Na propriedade *Criar uma solicitação AuthnContextClass na declaração AuthnRequest*, selecione **Sim** para especificar uma classe de contexto específica, como Transporte protegido por senha ou **Não** para que o IdP selecione a classe de contexto mais apropriada.
2. Se você selecionou **Sim** em *Criar uma solicitação AuthnContextClass na declaração AuthnRequest*, na propriedade *O método AuthnContextClassRef que solicitaremos em nosso SAML 2.0 AuthnRequest para o Provedor de identidade* insira o URN da classe de contexto que você deseja usar para autenticação (consulte a tabela).

Opções de URN de AuthnContextClass

Tipo de autenticação	Classe de contexto de autenticação URN
Autenticação baseada em formulários	`urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport`
Autenticação baseada em Kerberos	`urn:federation:authentication:windows`

Por padrão, a integração usa um método de autenticação de Transporte protegido por senha.

3. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Opcional) Como definir propriedades de armazenamento de chaves para assinar solicitações de logout para SAML

Defina as propriedades do armazenamento de chaves para habilitar a integração a fim de assinar solicitações de logout usando o servidor assinado e os certificados de CA assinados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Na propriedade *O alias da entrada de chave armazenada no armazenamento de chaves SAML 2.0 SP usado para assinar solicitações SAML 2*, insira o nome do alias que você criou para o armazenamento de chaves SAML 2.0.
   Por padrão, a integração procura o alias *saml2sp*.
2. Na propriedade *A senha da chave de entrada armazenada no armazenamento de chaves SAML 2.0 SP usado para assinar solicitações SAML 2*, insira a senha para o seu armazenamento de chaves SAML 2.0.
   Por padrão, a senha é igual ao nome do alias padrão.
3. Clique em **Atualizar**.
4. Gere novamente seus metadados de SP.
   Para obter mais informações, consulte Metadados de SP.

Como criar um armazenamento de chaves de provedor de serviços para SAML

Crie um armazenamento de chaves Java que contenha os seguintes itens para que sua instância assine solicitações de logout.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Certificado do servidor assinado para a instância
- Certificado CA assinado
- Par de chaves públicas e privadas

Você pode criar seu próprio certificado assinado com uma autoridade de certificação privada ou comprar um de uma autoridade de certificação pública.

As etapas a seguir ilustram como gerar um novo arquivo de armazenamento de chaves Java Keytool, criar uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) e importar certificados. Quaisquer certificados raiz ou intermediários precisam ser importados antes da importação do certificado primário para o seu domínio. Digite esses comandos em uma interface de linha de comando.

Nota:
Essas instruções não são específicas para a plataforma e exigem conhecimento técnico de certificados de segurança para serem concluídas. O suporte técnico não consegue ajudar na criação dos certificados.

Procedimento

1. Gere um armazenamento de chaves Java e um par de chaves.

```
keytool -genkey -alias mydomain -keyalg RSA -keystore my.keystore
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Gere um CSR para um armazenamento de chaves Java existente.

```
keytool -certreq -alias mydomain -keystore my.keystore -file mydomain.csr
```

3. Importe um certificado CA de autoridade de certificação raiz ou intermediária para um armazenamento de chaves Java existente.

```
keytool -import -trustcacerts -alias root -file Thawte.crt -keystore my.keystore
```

4. Importe um certificado primário assinado para um armazenamento de chaves Java existente.

```
keytool -import -trustcacerts -alias mydomain -file mydomain.crt -keystore my.keystore
```

Como instalar um armazenamento de chaves do provedor de serviços para assinar solicitações SAML

Use as etapas a seguir para remover o armazenamento de chaves de exemplo existente e instalar seu próprio armazenamento de chaves de provedor de serviços que contenha seu par de chaves pública e privada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Crie um armazenamento de chaves de provedor de serviços.
2. Navegar até **Single Sign-on do SAML 2** > **Certificado** ou **Vários provedores** > **Administrador** > **Certificado x509**.
3. Clique em **SAML 2.0 Keystore_Key2048_SHA256**.
4. Clique no link **Gerenciar anexos**.
5. Clique em "Excluir" ao lado de *saml2sp_key2048withsha256.jks*.
6. Clique em **Remover**.
7. Clique em **Escolher arquivos** e selecione o armazenamento de chaves que contém seus certificados assinados.
8. Clique em **Anexar**.
9. Feche a pop-up de Anexos.

Nota:
É recomendável fornecer um nome diferente para o certificado recém-anexado.

10. Em *Senha do armazenamento de chaves*, insira a senha para acessar o alias do SAML 2.
11. Clique em **Atualizar**.

(Opcional) Propriedades avançadas de SAML

As configurações avançadas a seguir permitem aumentar ainda mais a segurança e depuram a integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações avançadas

Navegar até **Tudo** > **Single Sign-on do SAML 2** > **Propriedades**.




Tabela de propriedades do sistema avançadas

Propriedade	Descrição
O número em segundos da restrição "notBefore", ou depois da restrição "notOnOrAfter", para ainda ser considerado válido.	Insira o número de segundos para adicionar às restrições *NotBefore* e *NotOnOrAfter* para contabilizar as diferenças de tempo entre o relógio do IdP e o relógio do SP. Essas restrições impedem ataques de repetição ao negar solicitações que não sejam feitas dentro do intervalo de tempo especificado. Se o relógio do IdP e o relógio do SP forem significativamente diferentes, a latência da rede poderá fazer com que a solicitação SAML seja não autorizada. Essa propriedade adiciona um período de carência durante o qual as solicitações e respostas SAML ainda são consideradas válidas.
Ativar log de depuração para a Autenticação SAML 2.0	Selecione **Sim** para habilitar informações de registro em log adicionais para eventos SAML 2.0.

Como instalar o certificado de provedor de identidade

Você pode colar um certificado PEM em um formulário de certificado X.509 para que o provedor de identificação possa verificar as comunicações com o provedor de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O certificado do IdP está localizado nos metadados do IdP. O desenvolvedor IdP determina onde os metadados do certificado residem ao criar o IdP local.


Nota:
Os certificados de logon único devem estar sempre no formato PEM para funcionar com certificados SAML.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Single Sign-on do SAML** > **Certificado**.
2. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).
3. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
A integração não assina atualmente o certificado nas comunicações entre a instância e o IdP.

Campo	Descrição
Nome	O nome do certificado. Não mude a entrada *Nome*. Para que a integração possa usá-lo, o nome do certificado X.509 deve ser *SAML 2.0*. Esse requisito apenas será verdadeiro se você não estiver usando Single Sign-on (SSO) de vários provedores.
Notificação de expiração	Selecione essa opção para enviar uma notificação aos usuários selecionados no campo **Notificar na expiração**. Por padrão, essa opção está ativada.
Notificar no vencimento	Selecione os usuários para reativar a notificação sobre a expiração do certificado. Se nenhum usuário for selecionado, o usuário conectado será adicionado por padrão, juntamente com os dois últimos usuários conectados com a função de administrador.
Aviso emitido antes do vencimento (em dias)	O número de dias antes da expiração em que a instância envia a notificação. Insira um valor de pelo menos 20. As instâncias atualizadas para a versão Istanbul e posteriores têm esse valor definido como 20, a menos que um valor maior seja especificado.
Ativo	Uma caixa de seleção indicando que este certificado está ativo.
Formato	O formato do certificado. SAML usa o formato PEM.
Tipo	O contêiner do certificado. A instância reconhece os certificados dos armazenamentos de confiança, armazenamento de chaves Java e armazenamentos de chave PKCS#12.
Válido de	A instância adiciona a data de início da validade do certificado a esse campo automaticamente. Anexe o certificado ao registro do certificado X.509 para preencher este campo.
Expira	A instância adiciona automaticamente a esse campo a data de expiração do certificado. Anexe o certificado ao registro do certificado X.509 para preencher este campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Dias até o vencimento	O número calculado de dias até o vencimento.
Descrição resumida	Uma descrição para o certificado.
Problema	A instância adiciona automaticamente a esse campo o emissor do certificado. Anexe o certificado ao registro do certificado X.509 para preencher este campo.
Assunto	A instância adiciona automaticamente a esse campo o assunto do certificado. Anexe o certificado ao registro do certificado X.509 para preencher este campo.
Certificado PEM	Insira o valor do certificado X509.

O que Fazer Depois

Clique em **Validar armazenamentos/certificados** para testar a confiabilidade do armazenamento e do certificado.

Substitua um certificado ausente para SAML

Se o módulo **Certificado** exibir uma página em branco, o registro do certificado SAML 2.0 foi excluído. Você pode substituir o certificado ausente criando manualmente um registro de certificado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Certificados**.
2. Crie um novo registro chamado `SAML 2.0`.

> **Importante:**
> O uso desse nome é OBRIGATÓRIO. Esse requisito apenas será verdadeiro se você não estiver usando Single Sign-on (SSO) de vários provedores.

3. Clique **Single Sign-on do SAML 2** > **Certificado**.
4. No campo *Certificado PEM*, insira o valor do elemento `ds:X509Certificate` dos metadados do seu IdP.
5. Clique em **Salvar**.

Teste a integração do SAML

Teste a integração do SAML depois de concluir todas as outras tarefas de configuração.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Faça login na instância como um usuário com a função de administrador.
2. Navegar até **Single Sign-on do SAML 2** > **Propriedades**.
3. Na propriedade *Habilitar autenticação externa*, selecione **Sim**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

A habilitação da autenticação externa requer que todos os usuários usem o logon único do SAML 2.0. Se alguém tentar acessar a aplicação em um estado não autenticado, a instância enviará automaticamente uma solicitação de autenticação para o IdP e redirecionará o usuário para a página Autenticação do IdP do SAML.

4. Clique em **Salvar**.
5. Faça logout da instância.
6. Navegue até o URL da instância.
   Se a integração estiver funcionando corretamente, o IdP deverá solicitar as credenciais do usuário.

Tópicos relacionados

Correções e erros de Multi-SSO (SAML 2.0)

Correções e erros de Multi-SSO (SAML 2.0)

Uma lista de erros comuns e correções associadas para uma instalação e configuração de Multi-SSO (SAML 2.0).

Erros durante a configuração de Multi-SSO (SAML 2.0)

Erro nos logs de instância	Mensagem do Testar conexão	Propriedade SAML	Diagnóstico	Correção
NotAfter: <Thu Jun 05 22:57:44 PDT 2014>.	Certifique-se de que o certificado x509 do IDP esteja presente, válido e ativo.	N/D	O certificado atual ou a declaração SAML expirou.	• Sincronize o relógio do SNC com o relógio do servidor IdP do SAML. • Atualize o registro do certificado SAML 2.0.
• Impossível localizar o certificado SAML 2.0. • Não foi possível encontrar uma assinatura digital armazenada na instância da ServiceNow.	Certifique-se de que o certificado x509 do IDP esteja presente, válido e ativo	A cadeia de caracteres no formato PEM deve ser inserida no campo "Certificado PEM".	O certificado SAML não existe. Ele pode estar inativo.	Certifique-se de que o certificado no formato PEM correto seja carregado para a instância.
Os certificados não coincidem. Esperado: <certStr>, vigente: <inboundCert>.	Certifique-se de que o certificado x509 do IDP esteja presente,	N/D	O certificado disponível no SNC não corresponde ao certificado na declaração. As causas incluem:	Confirme se a cadeia de caracteres no formato PEM no registro do certificado SAML 2.0 corresponde ao Certificado X509 no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros durante a configuração de Multi-SSO (SAML 2.0)

Erro nos logs de instância	Mensagem do Testar conexão	Propriedade SAML	Diagnóstico	Correção
	válido e ativo.		• O certificado é atualizado no IdP, mas não na instância da ServiceNow. • O certificado está no formato incorreto.	SAMLResponse do IdP do usuário.
Falha ao verificar a validade do certificado.	Certifique-se de que o certificado x509 do IDP esteja presente, válido e ativo	N/D	O certificado atual pode ter expirado.	Atualize o registro do certificado SAML 2.0.
Falha ao validar o perfil de assinatura.	Certifique-se de que o certificado x509 do IDP esteja presente, válido e ativo.	N/D	A declaração pode ter sido assinada com um certificado diferente.	Verifique se o IdP tem o mesmo certificado que a instância do SNC.
Incompatibilidade do atributo "InResponseTo" no "SubjectConfirmationData". Esperado: <inResponseTo>, vigente: <inResponseTo>.	Falha na validação da confirmação do assunto.	N/D	Este erro aparecerá se ocorrer uma das seguintes situações: • O IdP retorna um SAMLResponse para um SAMLRequest diferente • Um usuário marca como favorito o URL com o SAMLRequest em vez de apenas o URL da instância • Se um valor nulo for esperado, a resposta poderá ser enviada para	O administrador do IdP deve confirmar que o SAMLReponse esperado está sendo retornado. Esta situação pode ser um balanceador de carga ou problema de infraestrutura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros durante a configuração de Multi-SSO (SAML 2.0)

Erro nos logs de instância	Mensagem do Testar conexão	Propriedade SAML	Diagnóstico	Correção
			um nó diferente quando a instância tiver vários nós.	
Valor da "SessionIndex" não encontrado: <message>...	"SessionIndex" não é válido.	N/D	O "SessionIndex" é necessário na instância SNC. O IdP o retorna na resposta do SAML para fazer uma autenticação bem-sucedida.	O administrador do IdP deve confirmar se o "SessionIndex" está definido no SAMLResponse.
Não foram encontrados "SubjectConfirmation" válidos.	Falha na validação da confirmação do assunto.	N/D	As condições podem estar ausentes devido a um erro no IdP. O StatusCode na resposta conteria o Respondente em vez do Êxito esperado.	Analise o SAMLResponse para determinar se as condições estão incluídas no SAMLResponse. Os dados de confirmação do assunto válidos podem estar expirados ou não para o público-alvo correto.
Incompatibilidade de público-alvo de declaração. Esperado: <propAudience>, vigente: <audienceUri>. ou Falha na validação de AudienceRestriction. Nenhum público-alvo correspondente encontrado.	Certifique-se de que o campo "URI do público-alvo" esteja configurado corretamente.	O URI do público-alvo que aceita o token SAML2. (Normalmente, é o URI da sua instância. Por exemplo: https://demo.service-now.com.)	O URI do público-alvo configurado da instância do SNC deve corresponder ao valor no IdP.	Localizar <saml2:Audience> no SAMLResponse nos logs e verifique se o valor corresponde ao da instância.
O emissor da declaração é inválido. Esperado: <value on instance>, vigente: <value returned by IdP>	O emissor da declaração é inválido.	O URL Provedor de identidade que emite o token de segurança SAML2 com a informação do usuário.	O ID da entidade IdP (emissor) não corresponde ao valor definido na instância do SNC.	• Verifique se o IdP ou o SP está configurado corretamente. • Confirme se a propriedade SAML (O URL Provedor de identidade que emite o token de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros durante a configuração de Multi-SSO (SAML 2.0)

Erro nos logs de instância	Mensagem do Testar conexão	Propriedade SAML	Diagnóstico	Correção
				segurança SAML2 com a informação do usuário) está configurada corretamente.
O assunto é válido no futuro. Agora: <now>, NotBefore: <notBefore> ou Assunto expirado. Agora: <now>, NotOnOrAfter: <notOnOrAfter>	Falha na validação da confirmação do assunto.	O número, em segundos, antes da restrição "notBefore" ou após a restrição "notOnOrAfter", para ainda ser considerado válido.	O relógio do IdP não está sincronizado com o relógio do SP.	Atualize a propriedade SAML "glide.authenticate.sso.saml2.clockskew" para um valor maior. O padrão é de 180 segundos. Alguns casos exigem uma configuração de 300 ou superior. Também pode ser necessário verificar a hora no servidor IdP.
A estipulação será válida no futuro, agora: <now>, notBefore: <notBefore> ou A estipulação perdeu a validade, agora: <now>, notOnOrAfter: <notOnOrAfter>	A confirmação é inválida.	O número, em segundos, antes da restrição "notBefore" ou após a restrição "notOnOrAfter", para ainda ser considerado válido.	O relógio do IdP não está sincronizado com o relógio do SP	Atualize a propriedade SAML para um valor maior. O padrão é de 60 segundos. Alguns casos exigem uma configuração de 300 ou superior. Também pode ser necessário verificar a hora no servidor IdP.

Erros comuns de login e IdP

Erro ou sintoma	Diagnóstico	Correção
As solicitações de login geram um loop infinito entre o sistema e o IdP quando a Alta segurança está ativa.	• Normalmente, o endpoint do URL é uma página de erro ou de logout. • O "logout_redirect.do" pode criar esse loop quando você define *glide.security.url.whitelist* sem adicionar o nome	Defina (ou crie) a propriedade do sistema "glide.authenticate.failed_redirect" para redirecionar as solicitações de autenticação com falha para esse URL.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erros comuns de login e IdP

Erro ou sintoma	Diagnóstico	Correção
	do host IdP ao valor da propriedade. **Nota:** Para aprender mais sobre essa propriedade, consulte Impor verificação de lista de permissões de URL [Atualizado na Central de segurança 1,3, 1,5 e 2,0] nas Configurações de proteção de segurança de instância.	
O token usado para autenticar o usuário ou a solicitação é assinado com o algoritmo de assinatura "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256", que não é o algoritmo de assinatura esperado "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1".	Verifique a guia "Contexto" do alerta para obter detalhes do evento.	Navegue até a guia "Avançado" da caixa de diálogo de configuração "Objeto de confiança de terceira parte confiável" e verifique se o algoritmo está definido como SHA-1 e não SHA-256.
A mensagem de erro `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Requester` aparece na sua tabela de log do sistema (syslog).	Quando seu IdP (por exemplo, ADFS) responde com um status de `oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Requester`, isso significa que o IdP rejeitou o login devido a um problema com a solicitação enviada para ele. Infelizmente, a resposta SAML recebida do IdP não fornece mais detalhes sobre o erro.	Analise a solicitação SAML enviada ao IDP e trabalhe com o Administrador do IDP para atualizar as configurações SAML da sua instância para evitar o erro. Pode ser necessário entrar em contato com o provedor de IDP para entender o motivo da falha de login.

Como redirecionar logins de single sign-on (SSO)

Quando o SSO está habilitado, você pode redirecionar usuários para páginas específicas ou direcionar usuários para fazer login localmente.

Por exemplo, se um usuário tentar acessar `https://customerX.service-now.com`, um portal interno da empresa poderá ser exibido em vez da página de login padrão. Ou quando um usuário faz logout de uma aplicação, o navegador pode redirecioná-lo para uma página interna específica. Você pode definir propriedades de redirecionamento dentro da instância para garantir que os usuários vejam uma página de login do SSO em vez da página de login padrão.

Nota:
As propriedades a seguir não forçam o SSO. A página "login.do" ainda estará acessível e os usuários poderão fazer login no sistema se tiverem uma senha local definida.

Propriedades de redirecionamento

Quando um usuário faz logout, ou se houver falha na tentativa de login usando o SSO, você pode definir para onde o usuário será levado, como uma página principal do portal ou

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

um artigo da base de conhecimento com informações de login do SSO. Use as seguintes propriedades para especificar os URLs. Se uma dessas propriedades não existir em sua instância, você poderá criá-la.

glide.authenticate.failed_requirement_redirect

URL para redirecionar usuários que tentam acessar uma página que é privada (por exemplo, para exibir um incidente) e não fornecem credenciais de SSO. A propriedade normalmente é definida como o portal de login de um cliente (por exemplo, http://portal.companya.com/).

glide.authenticate.failed_redirect

URL para redirecionar usuários após uma falha na tentativa do SSO. Você pode redirecionar para um artigo de conhecimento público que descreve o erro e tem links úteis (por exemplo, http://portal.companya.com/error).

glide.authenticate.external.logout_redirect

URL para redirecionar usuários após o logout, normalmente de volta ao portal que habilitou o login de single sign-on (por exemplo, http://portal.companya.com/logout).

glide.authentication.external.disable_local_login

Quando definido como "verdadeiro", requer credenciais de SSO para a página de login principal. O padrão é "falso". Essa propriedade precisa ser usada em conjunto com a propriedade *glide.authenticate.failed_requirement_redirect*.

A tabela a seguir mostra o relacionamento entre os valores de retorno de Saída de instalação, as propriedades e o comportamento esperado.

Forçar login usando somente SSO

Valor de retorno	Propriedade	Comportamento
failed_missing_requirement	*glide.authenticate.failed_requirement_redirect*	Quando esse valor é retor que as credenciais de SSO estão presentes na sessão. e a sessão é redirecionada especificado pela propried é o URL do provedor de S é contestado e as credenci
failed_authentication	*glide.authenticate.failed_redirect*	Quando esse valor é retor as credenciais de SSO for na autenticação, o usuário usuário está bloqueado. H e a sessão é redirecionada especificado pela propried é o URL do provedor de S é contestado e as credenci
<*user_id*>	N/D	Login autorizado para o u por <*user_id*>. Esse va nome do campo definido *glide.authenticat* ("o nome do campo da ins corresponder ao cabeçalh

Restrição de login local

Como precaução de segurança, você deve fazer mais do que depender das propriedades de redirecionamento para proibir o registro em log localmente. Se um usuário nunca deve

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

fazer login localmente e sempre será autenticado pelo sistema de single sign-on interno, uma senha aleatória deverá ser atribuída a cada usuário importado para a instância. A senha aleatória é definida com mais facilidade no momento da importação do usuário. Se os dados do usuário forem importados para o sistema por meio de um conjunto para importação, você poderá criar um script de transformação "onBefore" usando o código a seguir.

```
var r  = new Packages. java. util. Random ( ) ;

var str1  = Packages. java. lang. Long. toString (Packages. java. lang.
Math. abs (r. nextLong ( ) ) , 36 ) ; var str2  = Packages. java. lang.
Long. toString (Packages. java. lang. Math. abs (r. nextLong ( ) ) , 36
) ;

var newPass  = str1  + str2 ;

target. user_password = newPass ;

//password now set to a random string like this:
//qvm81zdrn7cwwylpvw94eebk
```

Como clonar uma instância com uma integração SAML

Clone uma instância com uma integração SAML. Antes de clonar uma instância que usa SAML 2.0, mantenha as configurações relacionadas ao SSO do SAML na instância de destino; caso contrário, você pode tornar a instância de destino inacessível.

Antes de Iniciar


Função necessária: administrador

Procedimento

1. Na instância de origem, navegue até **Clone do sistema** > **Preservar dados** > **Propriedades da instância principal**.
2. Certifique-se de que as seguintes propriedades relacionadas ao SSO do SAML sejam preservadas usando as condições.
   - glide.authenticate
   - glide.security
   - glide.entry
   - glide.script
   - glide.session
   - glide.saml2
   - com.glide.communications
   - com.snc.integration.saml_esig

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Ao criar o clone, inclua anexos para que os certificados sejam transportados para a instância de destino. Além disso, certifique-se de que a caixa de seleção **Tema** esteja desmarcada para que essas propriedades sejam preservadas, independentemente de você preservar o tema da instância.

3. Na instância de origem, navegue até **Clone do sistema** > **Preservar dados** Para preservar os certificados SAML em sys_certificate e usuários SAML em sys_user relacionados a SAML/SSO/Multi SSO.

   Se você precisar deles, exporte-os para XML e importe-os manualmente no destino.

Aviso:
Não tente clonar a configuração SAML/SSO/Multi SSO de um sistema para outro. A maioria das transferências de configurações de SAML/SSO ou Multi-SSO NÃO funcionam porque elas devem ser configuradas no provedor de identidade. Se você substituir uma configuração de trabalho, a instância de destino não será autenticada, portanto, sua instância de destino ficará inacessível. Além disso, não altere o "sys_id" do registro do provedor Multi-SSO, pois isso forçará os usuários a limpar os cookies. Para obter mais informações sobre precauções de clonagem, consulte Check-list antes de clonar uma instância .

4. Exclua as tabelas Multi-SSO "sso_properties", "digest_properties" e "saml2_update1_properties".
5. Crie manualmente os registros SAML/SSO/Multi-SSO em cada instância de forma independente e também configure os registros no seu provedor de identidade.
6. Certifique-se de criar manualmente uma conta de administrador LOCAL no registro "sys_user" (não no LDAP ou SAML) na instância de destino e com um "sys_id" que não existe na instância de origem.
7. Clique em **Atualizar**.

Conceitos do SAML 2.0

Familiarize-se com esses conceitos do SAML.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo do processo de SAML típico (diagrama)

Um fluxo lógico de SSO típico envolve procurar uma sessão ativa, verificar as credenciais do usuário e criar o token necessário.

SSO padrão



Fluxo do processo de login (AuthnRequest)

O SAML 2.0 especifica um perfil de SSO do navegador da Web que envolve a troca de informações entre um provedor de identidade (IdP), um provedor de serviço (SP) e uma entidade de segurança (usuário) em um navegador da Web.

O provedor de identidade pode ser qualquer serviço SSO que ofereça serviços de autenticação SAML (por exemplo, SSOCircle). O provedor de serviço é sempre uma instância. O fluxo de mensagens começa com uma solicitação de um recurso protegido no provedor de serviço.

Como solicite o recurso de destino no SP

A entidade de segurança solicita um recurso de destino no provedor de serviço:

https://instance.service-now.com/

A instância verifica a solicitação para ver se os parâmetros de URL "SAMLRequest" e "RelayState" estão presentes. Se eles existirem, o usuário já foi validado com o IdP e pode ignorar as etapas 2 a 6.

Como emitir um AuthnRequest para o provedor de identidade

A instância constrói um `AuthnRequest` a ser enviado ao IdP usando o valor `SAMLRequest`. A instância também constrói e envia um valor de parâmetro de URL `RelayState`.

O token `RelayState` é uma referência opaca às informações de estado mantidas no provedor de serviço. O valor do parâmetro `SAMLRequest` é o valor deflacionado e codificado em base64 do elemento `<samlp:AuthnRequest>`:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
<samlp:AuthnRequest    xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
   xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"    ID="identifier_1"
   Version="2.0"    IssueInstant="2004-12-05T09:21:59Z"
 AssertionConsumerServiceIndex="0"><saml:Issuer>https://
sp.example.com/SAML2</saml:Issuer><samlp:NameIDPolicy      AllowCreate="true"
 Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient"/></samlp:AuthnRequest>
```

A integração codifica por URL o elemento <samlp:AuthnRequest> e o envia como o parâmetro de URL SAMLRequest

O serviço de SSO processa o elemento <samlp:AuthnRequest> por decodificação de URL, decodificação base64 e aumento da solicitação, nessa ordem. Em seguida, ele executa uma verificação de segurança. Se o usuário não tiver um contexto de segurança válido, o IdP identificará o usuário solicitando credenciais de login. Se o usuário já estiver conectado, o IdP simplesmente responderá com os parâmetros de URL SAMLResponse<tt> e <tt>RelayState (consulte a etapa 3).

Como responder com um SAMLResponse e RelayState

Depois de coletar as credenciais de login necessárias, o serviço SSO valida a solicitação e responde com um documento que contém um formulário XHTML:

```
<formmethod="post"action="https://instance.service-now.com/navpage.do" ...><input
 type="hidden" name="SAMLResponse" value="response ..." /><input type="hidden"
 name="RelayState" value="token ..." />
   ...
   <input type="submit" value="Submit" /></form>
```

O valor do parâmetro RelayState vem desta etapa. O valor do parâmetro SAMLResponse é a codificação em base64 do seguinte elemento <samlp:Response>:

```
<samlp:Responsexmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
 ID="s2cdc74f37f923e26fe1aeec42b70a93d24230334f"
InResponseTo="90AA6073F01567BFB0DF194F596314E2"
 Version="2.0"  IssueInstant="2010-04-29T23:21:51Z"
 Destination="https://dloomac.service-now.com/navpage.do"><saml:Issuer
 xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">http://
idp.ssocircle.com</saml:Issuer><samlp:Status
 xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"><samlp:StatusCode
 xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
 Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"></samlp:StatusCode></samlp:Status>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
   ID="s23e536bfc51b8487d4d3299dec162d9c2e338823b"
 IssueInstant="2010-04-29T23:21:51Z"
 Version="2.0"><saml:Issuer>http://idp.ssocircle.com</saml:Issuer><Signature
 xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

...
    </Signature><saml:Subject><saml:NameID
 Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress"
        NameQualifier="http://idp.ssocircle.com"
 SPNameQualifier="https://
dloomac.service-now.com/navpage.do">david.loo@service-now.com</saml:NameID><saml:Su
bjectConfirmation
 Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"><saml:SubjectConfirmationData
          InResponseTo="90AA6073F01567BFB0DF194F596314E2"
          NotOnOrAfter="2010-04-29T23:31:51Z"
 Recipient="https://dloomac.service-now.com/navpage.do" /
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
></saml:SubjectConfirmation></saml:Subject><saml:Conditions
 NotBefore="2010-04-29T23:11:51Z"
 NotOnOrAfter="2010-04-29T23:31:51Z"><saml:AudienceRestriction><saml:Audience>http
s://
dloomac.service-now.com</saml:Audience></saml:AudienceRestriction></saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2010-04-29T23:21:51Z"
 SessionIndex="s2dbf89ab99001e0e8cdaed67266d9d4b21b968a04"><saml:AuthnContext><sa
ml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTranspo
rt</saml:AuthnContextClassRef></saml:AuthnContext></saml:AuthnStatement></saml:Asse
rtion></samlp:Response>
```

Como validar o SAMLResponse

O valor `SAMLResponse` é decodificado em base64 e aumentado para revelar o documento XML na etapa 3. O script de login extrai o valor XML do elemento `//Subject/NameID` e o usa para pesquisar um usuário existente na tabela Usuário.


O script de login também extrai o ID da sessão do elemento `//AuthnStatement/@SessionIndex` e o armazena para o `LogoutRequest`.

Fluxo do processo de logout (LogoutRequest)

Durante o logout, a instância emite a chamada do serviço *LogoutRequest* do SAML 2.0 para o IdP.

Esse serviço faz o logout do usuário e o redireciona de volta para o URL de logout especificado.

Logout do SAML 2



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O usuário clica no botão de logout

O usuário clica no botão **Logout** e a instância executa o script de logout.

LogoutRequest emitido

O script de logout cria um `LogoutRequest` do SAML 2.0 e o publica no serviço "SingleLogoutRequest" pré-configurado do SAML 2.0 no IdP. O IdP esvazia a solicitação e a codifica em base64. Um exemplo de `LogoutRequest` se parece com este:

```
<saml2p:LogoutRequestxmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
 ID="21B78E9C6C8ECF16F01E4A0F15AB2D46"  IssueInstant="2010-04-28T21:36:11.230Z"
 Version="2.0"><saml2:Issuer
 xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">https://dloomac.service-now.com
 </saml2:Issuer><saml2:NameID xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
        Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress"
        NameQualifier="http://idp.ssocircle.com"
 SPNameQualifier="https://
dloomac.service-now.com/navpage.do">david.loo@service-now.com</saml2:NameID><saml2
p:SessionIndex>s211b2f811485b2a1d2cc4db2b271933c286771104
 </saml2p:SessionIndex></saml2p:LogoutRequest>
```

Usuário faz logout

O usuário faz logout do IdP. O IdP redireciona de volta para a instância, que por sua vez redireciona de volta para o IdP, já que o usuário não está conectado.


Informações de URL para um provedor de SSO

Durante uma contestação de login resultante de um link de URL para a instância que requer uma sessão SSO, o URL de referência pode precisar ser fornecido ao provedor de SSO para que, após a autenticação, o URL possa ser passado de volta para a instância e vinculado ao recurso correto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Redirecionamento de destino do SSO



Os valores de retorno da saída de instalação foram aprimorados para passar um URL em vez de ou além do URL definido pelas propriedades. Normalmente, você retornaria um nome de usuário ou um valor de cadeia de caracteres predefinido para controlar, autorizar ou contestar a sessão do SSO. Os exemplos a seguir mostram o comportamento estendido de passar um URL.

```
return
 "failed_missing_requirement:%26amp;TARGET=https://
instance.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=12345";
```

O exemplo acima passa o URL `https://instance.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=12345` para o provedor SSO na forma de um parâmetro de URL chamado TARGET.

Nota:
Presume-se que o provedor SSO usará essas informações no parâmetro TARGET para redirecionar de volta para a instância quando as credenciais do usuário tiverem sido coletadas e a autenticação aprovada.

O sinal de dois pontos (:) demarca os dois valores de retorno e um "&" codificado (%26amp;) concatena o URL definido na propriedade *`glide.authenticate.failed_missing_requirement`* e o parâmetro TARGET.

Configuração de SAML 2.0 usando SSO de vários provedores

É possível criar ou atualizar uma configuração de SSO do SAML 2.0 no recurso SSO de vários provedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Novo na versão Jakarta, você deve validar sua configuração usando a funcionalidade Testar conexão antes de ativar sua configuração de IdP. É possível usar a funcionalidade Atualizar para salvar os dados de configuração, mas a configuração não será ativa sem um teste de conexão bem-sucedido.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
2. Especifique uma das seguintes opções.
   - Para atualizar uma configuração, clique em um registro de configuração de SSO.
   - Para criar uma nova configuração, clique em **Novo(a)** > **SAML**.
3. Digite as informações de IdP usando um dos seguintes métodos.

Opção	Descrição
Uso de um URL descritor de metadados	Clique na caixa de seleção URL e insira o URL do IdP que estiver usando.
Uso do arquivo do descritor de metadados XML	Clique na caixa de seleção XML e cole os dados XML gerados a partir do IdP usado.
Inserção manual de metadados	Feche a janela pop-up e insira manualmente os dados nos campos de propriedade.

Nota:
Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos no formulário Provedor de identidade.

Campos de Single Sign-on de vários provedores

Propriedade	Necessários	Descrição
Nome	Sim	Insira o nome do IdP. Este IdP é a ID do sistema de redirecionamento automático.
Ativo	Sim	Ativo deve ser definido como verdadeiro para o IdP a ser usado para autenticação. **Nota:** A opção para definir esta propriedade é exibida somente após um teste de conexão bem-sucedido.
Padrão	Não	A configuração Redirecionar IdP automaticamente, anteriormente conhecida como IdP primário, redireciona os usuários automaticamente para que acessem o URL da instância base. Esta propriedade define esta configuração de IdP como padrão.
Redirecionar IdP automaticamente	Não	Define esta configuração de IdP como Redirecionar IdP automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Necessários	Descrição
		Nota: Se uma nova configuração Redirecionar IdP automaticamente for ativada, o cookie `glide_sso_id` será atualizado com o novo IdP de redirecionamento automático. A propriedade do sistema `glide.authenticate.sso.update.idp.cookie`, habilitada automaticamente, controla este recurso.
URL do provedor de identidade	Sim	Insira o URL do seu IdP. Cada URL de IdP deve ser exclusivo.
AuthnRequest do provedor de identidade	Sim	Insira o URL para a vinculação HTTP-Redirect obtida do elemento SingleSignOnService.
SingleLogoutRequest do provedor de identidade	Não	Insira o URL obtido do elemento SingleLogoutService.
ServiceNow Página inicial	Sim	Insira o URL, incluindo a página de login, da instância para a qual o IdP é autenticado. Por exemplo: https://yourinstance.service-now.com/navpage.do
ID da entidade/ emissor	Sim	Insira o URL base, excluindo a página de login da instância para a qual o IdP faz a autenticação. Por exemplo: https://yourinstance.service-now.com/
URI do público	Sim	Insira o URL base, excluindo a página de login da instância para a qual o IdP faz a autenticação. Por exemplo: https://yourinstance.service-now.com/
Política NameID	Sim	Insira o valor do elemento NameIDFormat usado pela integração.
Redirecionamento de logout externo	Não	Insira o URL para onde a integração redireciona os usuários após o logout.
Redirecionamento de requisito com falha	Não	Insira o URL para redirecionamento de solicitações de autenticação com falha. Por padrão, este é o endpoint do URL de uma página de erro ou página de logout configurada no IdP. É possível preencher este valor no campo glide.authenticate.failed_requirement_redirect.
Tipo de Cliente	Não	Escolha o tipo de cliente com base no tipo do seu cliente. Opções:**Iframe integrado**. **Nota:** Se o campo de tipo de cliente for necessário para sua configuração, você poderá editar o formulário e adicionar o campo. Para saber mais, consulte Como configurar o tipo de cliente para registros de OAuth e SSO.


4. **Opcional:** Guia Criptografia e assinatura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Recomendamos o uso dos seus próprios certificados para criptografia e assinatura.
- O **modo aprovado FIPS** requer certificados diferentes para **Criptografia** e **Assinatura**
- Ao usar os certificados, certifique-se de atualizar as seguintes propriedades do sistema com o sys_id dos certificados (certificados x.509):
  - **Assinatura** (glide.authenticate.sso.saml2.keystore)
  - **Criptografia** (glide.authenticate.sso.saml2.encryption.keystore)
- Certifique-se de atualizar o alias e a senha da chave dos armazenamentos de chave de **Assinatura** e **Criptografia** no registro do provedor de identidade e gerar os metadados (selecione **Gerar metadados**).
- Carregue os certificados de assinatura e criptografia presentes nos metadados gerados (XML) para o provedor de identidade.



Campos de Criptografia e assinatura

Propriedade	Descrição
Alias das chaves de assinatura	Insira o alias de assinatura da entrada de chave armazenada no armazenamento de chaves SAML 2.0 SP.
Senha da chave de assinatura	Insira a senha de assinatura da entrada de chave armazenada no armazenamento de chaves SAML 2.0 SP.
Alias da chave de criptografia	Insira o alias de criptografia da entrada de chave armazenada no armazenamento de chaves SAML 2.0 SP.
Senha da chave de criptografia	Insira a senha de criptografia da entrada de chave armazenada no armazenamento de chaves SAML 2.0 SP.
Estipulação da criptografia	Marque a caixa de seleção para criptografar a estipulação na resposta do SAML. Os metadados gerados para o IDP incorporam o certificado x509, que o IDP usa para criptografar a estipulação na resposta do SAML gerada por ele.
Algoritmo de assinatura para assinar	Insira o URL que aponta para o consumidor de AuthnRequest do provedor de identidade SAML 2.0 para a autenticação de assinaturas eletrônicas.
Assinar AuthnRequest	Marque a caixa de seleção para habilitar o serviço de logon único IdP para receber um AuthnRequest assinado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Propriedade	Descrição
Assinar LogoutRequest	Marque a caixa de seleção para habilitar o serviço de logon único IdP para receber um LogoutRequest assinado.
Assinar resposta de logout	Marque a caixa de seleção para habilitar o serviço de logon único IdP para receber uma Resposta de logout assinada.

5. **Opcional:** Guia Provisionamento de usuário

Campos de Provisionamento de usuário

Propriedade	Descrição
Usuário de autoprovisionamento	Habilitar o provisionamento automático de usuários cria os usuários quando o usuário não existir na tabela Usuário da instância com base nas informações fornecidas pelo IdP.
Atualizar registro do usuário a cada logon	Atualiza as informações do usuário na tabela Usuário da instância com as informações no IdP sempre que o usuário faz login usando SAML.

6. **Opcional:** Guia Avançado



Campos de Avançado

Propriedade	Descrição
Campo de Usuário	Insira o campo na tabela Usuário que contém o valor requerido pelo IdP para identificar o usuário. Esta é uma ID exclusiva como parte da resposta. Por exemplo, nome de usuário, ID de funcionário e assim por diante. Na tabela Usuário do sistema, esta ID exclusiva corresponde aos detalhes do usuário.
Atributo NameID	Deixe este campo em branco, a menos que você configure uma nova política NameID. Se você configurar uma nova política, o sistema exigirá a tabela Usuário ser usada para identificar o usuário que faz o login. O sistema corresponde o token NameID ao nome no campo da tabela Usuário aqui.
Criar AuthnContextClass	Marque a caixa de seleção para especificar uma classe de contexto específica, como Transporte protegido por senha. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o IdP selecionará a classe de contexto mais apropriada.
Método AuthnContextClassRef	Insira o URN do mecanismo de login a ser usado pelo IdP para a autenticação de usuários.
Forçar AuthnRequest	Marque a caixa de seleção para forçar a ocorrência de AuthnRequests.
A AuthnRequest é passiva?	Marque a caixa de seleção se a AuthnRequest for passiva.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Script de Single Sign-on	Selecione o script de Single Sign-on O padrão é *MultiSSOV2_SAML2_custom*.
Assinar resposta de logout	Insira os detalhes da resposta de logout neste campo.
Distorção do relógio	Insira o número de segundos entre os dois atributos que compõem o nonce SAMLResponse. O padrão é 60. Um SAMLResponse válido deve estar entre os valores de data e hora *notBefore* e *notOnOrAfter*. Consulte a amostra de resposta SAML 2 com os elementos SubjectConfirmation e SubjectConfirmationData e a amostra de resposta SAML 2 com AudienceRestrictions e Audience Elements para obter uma amostra de mensagem SAMLResponse.
A ligação de protocolo para o SingleLogoutRequest do IDP	Insira um dos valores compatíveis listados no atributo de vinculação do elemento SingleLogoutService.
URL de metadados dos quais as propriedades do IDP são importadas	As propriedades do IdP são importadas deste URL. Se definido, ele habilitará a importação automática do certificado SAML do IdP se o certificado anterior tiver expirado. **Nota:** Se você fizer upgrade da atualização 1 do SAML2 para SSO de vários provedores ou se configurar sua conexão SSO manualmente, o URL de metadados do IdP não será preenchido automaticamente.
Solicitação	Uma ID exclusiva como parte da solicitação. A ID pode ser o nome do usuário, a ID do funcionário e assim por diante. **Nota:** A vinculação de redirecionamento e publicação é compatível com a solicitação. A opção de definir este campo é exibida somente após um teste de conexão bem-sucedido. Para obter mais informações, consulte Testar conexões de IdP.
Resposta	Uma ID exclusiva como parte da resposta. A ID pode ser o nome do usuário, a ID do funcionário e assim por diante. **Nota:** A vinculação de redirecionamento e publicação é compatível com a resposta. A opção de definir este campo é exibida somente após um teste de conexão bem-sucedido. Para obter mais informações, consulte Testar conexões de IdP.


7. **Opcional:** Na guia Autenticação contínua, configure os seguintes campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A guia Autenticação contínua aparece somente quando você instala o. **Zero Trust - Autenticação contínua** (`com.snc.zero_trust_continuous_authentication` plug-in) que requer licença.
- Se você estiver usando a política de autenticação contínua para proteger o acesso à tabela ou classe de dados, consulte CA (Continuous Authentication, autenticação contínua).



Autenticação contínua


Campo	Descrição
Autenticação contínua configurada	Marque a caixa de seleção para definir a configuração como ativa.
URL do consumidor de autenticação contínua	Forneça o URL do consumidor do provedor de identidade.
Script de autenticação contínua	(Optional) Selecione o ícone de pesquisa para escolher o script fornecido na plataforma. Nesta configuração, para SAML: **MultiSSOv2_SAML2_ContinuousAuth_custom**

Certificado X.509 para SAML

Armazene e ative os certificados do IdP necessários para sua configuração SAML.

X.509 são os certificados IdP usados por uma configuração SAML. Depois de instalar um certificado, é possível adicionar quantos certificados forem necessários. Quando vários certificados estão disponíveis, o sistema usa o primeiro certificado ativo encontrado. Se definir o URL do campo **URL de metadados dos quais as propriedades do IdP são importadas**, o sistema pesquisará o IdP automaticamente em busca de um certificado válido quando o seu certificado perder a validade. Ele anexa este certificado à sua instância e o usa para a configuração do SAML ativo.

Nota:
A pesquisa ocorrerá se o IdP estiver acessível fora da sua rede.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tour guiado do SAML

Use o Tour guiado do SAML para configurar o SAML para logon único.

O Tour guiado do SAML ajuda você a praticar e configurar o SSO para sua instância ServiceNow®. Os administradores podem selecionar o tour guiado para saber rapidamente as ações necessárias ao configurar o SSO para as instâncias.

Antes de usar o tour guiado, você deve configurar uma aplicação SAML no seu Provedor de identidade preferencial, como Okta, Microsoft Azure, ADFS e assim por diante. Para saber como configurar uma aplicação SAML, consulte a seguinte documentação:

- Okta: Para o Okta, você deve executar:
  - Adicionar uma aplicação SAML do Okta
  - Configure o SAML 2,0 para ServiceNow®
- Microsoft Azure: Integração de Single Sign-on (SSO) com ServiceNow®
- Ping: Configuração do SSO do SAML com ServiceNow®
- ADFS: Integração com SAML 2.0

Para usar o Tour guiado do SAML, ative o plug-in Integration - Multiple Provider Single Sign-On Installer. Para obter mais informações, consulte Ativar plug-in Multi-Provider SSO.

Para usar o Tour guiado do SAML, siga estas etapas:

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedor de identidade**.
2. Clique em **Nova**.
3. Selecione **SAML**.
4. Clique no ícone de **Ajuda**.
5. Clique em **Fazer um tour**.

O Tour guiado do SAML usa uma série de etapas que se estendem por várias páginas para concluir a configuração. Siga as etapas e instruções fornecidas como parte do tour para o concluir. Para saber mais sobre a configuração SAML, consulte Configuração de SAML 2.0 usando SSO de vários provedores.

Como integrar SAML 2.0 com outros recursos

Você pode integrar sua solução SAML 2.0 com outros recursos, como assinatura eletrônica, link profundo e ADFS.

Como adicionar suporte de link profundo para SAML

Os links profundos permitem que as instâncias ofereçam suporte a links de e-mail diretos para um registro específico no sistema.

Com a integração SAML 2.0 habilitada, os URLs de link profundo devem passar por uma verificação de autenticação antes que o IdP redirecione o usuário para o URL solicitado originalmente. Por exemplo, considere um e-mail que contenha este URL: `https://<instance name>.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=46c88ac1a9fe1981014de1c831fbcf6d`

A instância envia uma solicitação de autenticação para o IdP e usa o parâmetro de URL `RelayState` para preservar o recurso solicitado originalmente (neste caso, `uri=incident.do?sys_id=46c88ac1a9fe1981014de1c831fbcf6d`). Depois que o IdP autentica o usuário, a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

instância lê o valor do parâmetro de URL "RelayState" e redireciona o usuário para o recurso solicitado (se ele existir na instância).

Para adicionar suporte a links profundos, verifique se o provedor de identidade oferece suporte ao parâmetro de URL RelayState.

Integração ADFS com SAML 2.0

O plug-in de SSO para Vários Provedores do ServiceNow oferece suporte a uma integração de Single Sign-on (SSO) do SAML 2.0 com o Microsoft ADFS.

Para obter informações sobre como instalar e configurar o ADFS, consulte Visão geral dos Serviços de Federação do Active Directory . O plug-in de SSO para Vários Provedores foi configurado e testado com uma integração SSO do SAML 2.0 com ADFS 2.0 e 3.0. Atributos do Azure AD não são compatíveis com a resposta do SAML em


Como configurar ADFS para SAML

Configure ADFS para SAML. Este procedimento usa ADFS 2.0 e mostra "samportal.example.com" como o site do ADFS. Substitua-o pelo endereço do site do ADFS.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento


1. Faça login no servidor ADFS 3.0 e abra o console de gerenciamento.
2. Clique com o botão direito do mouse em **Serviço** e selecione **Editar propriedades dos Serviços de Federação**.



3. Confirme se as configurações gerais correspondem às entradas DNS e aos nomes de certificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tradução automática

4. Navegue até os certificados e exporte o certificado de assinatura de token.

a. Clique com o botão direito do mouse no certificado e selecione **Exibir certificado**.

b. Selecione a guia **Detalhes**.

c. Clique em **Copiar para arquivo**.
O Assistente para exportação de certificado é aberto.

d. Selecione **Avançar**.

e. Verifique se a opção **Não exportar a chave privada** está selecionada e clique em **Avançar**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

f. Selecione **X.509 binário com codificação DER (.cer)** e clique em **Avançar**.

g. Selecione onde você deseja salvar o arquivo, atribua um nome a ele e clique em **Avançar**.

h. Selecione **Concluir**.
A instância requer que este certificado esteja no formato PEM. Você pode converter este certificado usando ferramentas de cliente ou ferramentas online, como SSL Shopper.

5. Use o certificado DER/binário que você acabou de criar e exporte-o no formato PEM padrão.

Como configurar a instância para ADFS

Defina sua instância e as configurações SAML 2.0 para funcionar com o ADFS.

Antes de Iniciar

Execute essas etapas somente depois de configurar o ADFS para SAML. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte Como configurar ADFS para SAML.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Se ele ainda não estiver ativo, Ativar plug-in Multi-Provider SSO.
2. Configure SAML, mas ao instalar o certificado IdP, anexe o certificado PEM que você criou em Como configurar ADFS para SAML.
3. Clique em **Salvar**.
4. Verifique se os campos **Problema** e **Assunto** estão preenchidos com valores e se não há erros.
Se ocorrer um erro, abra o certificado salvo no formato PEM no bloco de notas e copie e cole o certificado no campo "Certificado PEM".
5. Verifique se a saída de instalação SAML2SingleSignon_update1 está ativa.
6. Continue a configuração do SAML 2.0.

Nota:
Quando um certificado é atualizado no servidor ADFS, também será necessário carregar um certificado atualizado para a instância.

Como configurar uma terceira parte confiável do ADFS

Obtenha os metadados da instância e importe-os para o servidor ADFS. No entanto, a configuração manual da terceira parte confiável parece ser mais fácil de implementar.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade** > **Atualização 1 do SAML2** > **Criptografia e assinatura** E verifique se a propriedade SAML Sign AuthnRequest (`glide.authenticate.sso.saml2.require_signed_authnrequest`) não está ativo.
Mantenha essa propriedade ativa somente se o administrador do ADFS puder verificar que você precisa de solicitações assinadas.
2. Copie os metadados que você gerou por meio do link de metadados do SAML 2 e salve-os em um arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Faça login no servidor ADFS e abra o console de gerenciamento.
4. Selecione **Objeto de confiança de terceira parte confiável**.
5. Selecione **Adicionar Objeto de confiança de terceira parte confiável** no canto superior direito da janela.

   O assistente de adição é exibido.
6. Clique em **Iniciar** para começar.
7. Use a opção **Importar arquivo** para importar o arquivo de metadados.
8. Atribua a ele um nome de exibição, como ServiceNow, e insira as anotações desejadas.
9. Selecione o **Perfil do ADFS 3.0**.
10. Não selecione um certificado de criptografia de token.
    Ele usará o certificado definido no serviço que já foi exportado. Definir um certificado impede a comunicação apropriada com a instância.
11. Não habilite nenhuma configuração em **Configurar URL**.
12. Insira o site da instância ao qual você se conectou como o identificador "Objeto de confiança de terceira parte confiável".
    Nesse caso, use https://company.service-now.com e clique em **Adicionar**.
13. Permita que todos os usuários acessem essa terceira parte confiável.
14. Clique em **Avançar** e desmarque a caixa de seleção **Abrir Declarações ao finalizar**.
15. Feche essa página.
    O novo objeto de confiança de terceira parte confiável aparecerá na janela.
16. Clique com o botão direito do mouse em "Objeto de confiança de terceira parte confiável" e selecione **Propriedades**.
17. Navegue até a guia **Avançado** e defina o **algoritmo de hash seguro** como SHA-256 ou SHA-1.
18. Navegue até a guia "Endpoints" e adicione uma **Estipulação do cliente de SAML** com uma vinculação **Post** e um URL de https://company.service-now.com/navpage.do.

Configurar regras de declaração de uma terceira parte confiável do ADFS

Edite as regras de declaração para habilitar a comunicação apropriada com a instância.

Antes de Iniciar


Função necessária: administrador

Procedimento

1. Faça login no servidor ADFS e abra o console de gerenciamento.
2. Clique com o botão direito do mouse em "Objeto de confiança de terceira parte confiável" e selecione **Editar regras de declaração**.
3. Clique na guia **Regras de transformação de emissão**.
4. Selecione **Adicionar regras**.
5. Selecione **Enviar atributo LDAP como declarações** como o modelo de regra de declaração a ser usado.
6. Atribua à declaração um nome como Obter atributos LDAP.
7. Defina o **Armazenamento de atributo** como Active Directory, o **Atributo LDAP** como Endereços de e-maile o **Tipo de declaração de saída** como Endereço de e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




```
c:[Type ==
 "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname", Issuer
 == "AD AUTHORITY"]
=> issue(store = "Active Directory",
types = ("http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"),
query = ";mail;{0}", param = c.Value);
```


8. Selecione **Concluir**.
9. Selecione **Adicionar regras**.
10. Selecione **Transformar uma declaração de entrada** como o modelo de regra de declaração a ser usado.
11. Atribua à declaração um nome, como E-mail para ID do nome.
12. Defina o **Tipo de declaração de entrada** como o **Tipo de declaração de saída** na regra anterior. Por exemplo, Endereço de e-mail.
13. Defina o **Tipo de declaração de saída** como ID do nome e o **Formato da ID do nome de saída** como E-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Esses valores devem corresponder à Política de ID de nome que você definiu durante a configuração do SAML 2.0.

14. Selecione **Passar por todos os valores de declaração**.



Essa regra de declaração deve ser semelhante à linguagem de regra a seguir.

```
c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"]
 => issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType =
 c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress");
```

15. Clique em **Concluir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como criar um endpoint de logout do SAML

Crie um endpoint de logout do SAML para permitir um logout único.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Consulte este artigo sobre saída do ADFS para obter mais informações.

Procedimento

1. Ir para **Gerenciador do ADFS** > **Relacionamentos de confiança** > **Trustes da parte confiável** > **propriedades**.
2. Na guia "Endpoints", clique em **Adicionar SAML**.
3. Defina as configurações:
   - **Tipo de endpoint**: logout do SAML
   - **Vinculação**: POST
   - **URL confiável**: o URL do seu servidor ADFS. Por exemplo,

     ```
     https://myadfsserver.domain.net/adfs/ls/?wa=wsignout1.0
     ```

   - **URL da resposta**: o URL de logout da aplicação. Por exemplo,

     ```
     https://{instancename}.service-now.com/external_logout_complete.do
     ```

Teste a configuração do ADFS

Teste sua configuração do ADFS para verificar se ela está funcionando corretamente como um provedor de identidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Abra o navegador Internet Explorer.
2. Navegue até o seu portal ADFS.

   Por exemplo, `https://samportal.example.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx`. Esta página contém uma lista suspensa de todos os Objetos de confiança de terceira parte confiável configurados.

3. Selecione a terceira parte confiável associada à sua instância.
4. Clique em **Continuar para login**.

   Se você configurou a autenticação externa SAML 2.0 corretamente, deverá fazer login automaticamente na instância.

5. Para testar um URL de login direto, navegue até `https://samportal.example.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx?logintoRP=https://company.service-now.com`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Solução alternativa) Como habilitar uma autenticação iniciada pelo provedor de serviço

Use essa solução alternativa se a autenticação falhar por você não ter o “SAML 2.0 Update 1”. Esse problema pode acontecer se os usuários tentarem ignorar a autenticação IdP e navegar diretamente para a instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este erro ocorre quando a instância não informa ao ADFS a definição e a semântica necessárias para o atributo “SPNameQualifier” no SAMLResponse.

Para habilitar a autenticação iniciada pelo provedor de serviço, siga um destes procedimentos:

Procedimento

- Faça upgrade para o "SAML 2.0 Update 1" e desmarque a opção para criar uma solicitação "AuthnContextClass".
- Modifique a inclusão de script do **SAML2** para comentar as definições do atributo `SPNameQualifier` quando o SAML 2.0 estiver ativo (não o SAML 2.0 Update 1).

  Comente as seguintes linhas nas funções "createNameID" e "createNameIDPolicy":

```
//nid.setSPNameQualifier (serviceURL ) ;

 //nameIdPolicy. setSPNameQualifier (serviceURLStr ) ;
```

O que Fazer Depois
Se você não quiser que o aviso de login do servidor ADFS apareça ao acessar a instância, defina como “falsa” a seguinte propriedade do “SAML 2.0 Update 1”: **Crie uma solicitação AuthnContextClass na declaração AuthnRequest**(*`glide.authenticate.sso.saml2.createrequestedauthncontext`*).

(Solução alternativa) Suporte à autenticação Kerberos

Uma solução alternativa está disponível para a integração do SAML 2.0 que muda o contexto de autenticação da autenticação baseada em formulários para a autenticação baseada no Windows.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Atualmente, a integração do SAML 2 usa um contexto de autenticação "PasswordProtectedTransport" ou "autenticação baseada em formulários". Esse contexto de autenticação requer que o IdP apresente aos usuários um formulário para credenciais de autenticação. Com o Kerberos, uma sessão SAML já está ativa por meio de um login do Windows estabelecido, portanto, o usuário não precisa se autenticar com o IdP.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
2. Abra o registro IdP **SAML2 Update1**.
3. Defina **O método AuthnContextClassRef que incluímos em nosso SAML 2.0 AuthnRequest para o Provedor de Identidade** para uma das opções a seguir:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Valores do método "AuthnContextClassRef"
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport (padrão)
urn:federation:authentication:windows

4. Clique em **Atualizar**.

Integração do Azure AD com o SAML 2.0

Integre o ServiceNow com o Azure Active Directory (Azure AD).

A integração do ServiceNow com o Azure AD permite que você:

- Controle no Azure AD quem tem acesso a ServiceNow.
- Permita que os usuários entrem automaticamente no ServiceNow usando suas contas do Azure AD.
- Gerencie suas contas no portal do Azure.

Pré-requisitos

Para começar, você precisa fazer o seguinte:

- Uma assinatura do Azure AD. Se você não tiver uma assinatura, poderá obter uma conta gratuita.
- O Single Sign-on (SSO) do ServiceNow habilitado.
- Uma instância do ServiceNow ou um locatário de ServiceNow que ofereça suporte a versões San Diego ou posteriores.
- Um locatário ServiceNow deve ter o plug-in de Single Sign-on de vários provedores habilitado.
- Para configuração automática, habilite o plug-in de vários provedores para ServiceNow.

Conjunto de ações para configuração

A seguir está o conjunto de ações que precisam ser executadas para configurar o Azure AD:

- Adicione ServiceNow da galeria ao Azure AD.
- Configurar o SSO do Azure AD
- Criar um usuário de teste do Azure AD
- Atribuir o usuário de teste do Azure AD
- Configurar o ServiceNow

Adicionar ServiceNow da galeria

Adicione ServiceNow da galeria à sua lista de aplicativos SaaS gerenciados no Azure AD.

Antes de Iniciar
Função necessária: Azure admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Entre no portal do Azure usando uma conta da Microsoft.
2. Selecione o serviço **Azure Active Directory** no painel esquerdo.
3. Navegar até **Aplicações empresariais** > **Todas as aplicações**.
4. Para adicionar uma nova aplicação, selecione **Nova** aplicação.
5. Na seção Adicionar da galeria, insira ServiceNow na caixa de pesquisa.
6. Selecione ServiceNow no painel de resultados e adicione a aplicação.
7. Aguarde alguns segundos enquanto a aplicação é adicionada ao seu locatário.

Configuração do SSO do Azure AD


Configure o SSO do Azure AD no portal do Azure.

Antes de Iniciar

Função necessária: Azure admin

Procedimento

1. No portal do Azure, na página de integração de aplicações ServiceNow, localize a seção Gerenciar.
2. Selecione Single Sign-on.
   Na página Selecione um método de Single Sign-on, selecione SAML.
3. Na página Configurar Single Sign-on com SAML, selecione o ícone de caneta para Configuração básica de SAML para editar as configurações.



4. Na seção Configuração básica do SAML, faça o seguinte:

   a. Em **URL de login**, insira um dos seguintes padrões de URL:

   ```
   https://<instancename>.service-now.com/navpage.do
   https://<instance-name>.service-now.com/login_with_sso.do?glide_sso_id=<sys_id of the sso configuration>
   ```

   Nota:
   Você precisa fornecer o sys_id deste URL.

   b. No Identificador (ID da entidade), insira um URL com o padrão: `https://<nome-da-instancia>.service-now.com`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


c. Na **URL de resposta**, insira um dos seguintes padrões de URL:

```
https://<instancename>.service-now.com/navpage.do
https://<instancename>.service-now.com/customer.do
```

d. Na URL de logout, insira um URL com o padrão: `https://<nomedainstancia>.service-now.com/navpage.do`

Nota:
Você precisa atualizar o URL de logon real, o URL de resposta, o URL de logout e o identificador. Os valores mostrados nesses URLs são para fins de demonstração.


5. Na página Configurar Single Sign-on com SAML, na seção Certificado de assinatura SAML, localize **Certificado (Base64)**.



a. Selecione o botão “Copiar” para copiar o **URL de metadados de federação de app**e cole-o no bloco de notas.
Este URL é necessário para outras configurações.

b. Selecione **“Baixar”** para baixar o Certificado (Base64).

6. Na seção Configurar ServiceNow, copie os URLs com base nas suas necessidades.



Criar um usuário de teste do Azure AD

Crie um usuário de teste no Azure AD.

Antes de Iniciar

Função necessária: Azure admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. No portal do Azure, navegue até **Tudo** > **Azure Active Directory** > **Usuários** > **Todos os usuários**.
2. Selecione **Novo usuário**.
3. Nas propriedades do usuário, forneça as seguintes informações:
   - Nome
   - Nome de usuário
   - Senha
4. Clique em **Criar**.

Atribuir o usuário de teste do Azure AD

Atribua o usuário de teste do Azure AD criado para usar o Single Sign-on do Azure concedendo acesso a ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: Azure admin

Procedimento

1. No portal do Azure, navegue até **Tudo** > **Aplicações empresariais** > **Todas as aplicações**.
2. Na lista de aplicações, selecione ServiceNow.
3. Na página da aplicação, na seção Gerenciar, selecione **Usuários e grupos**.
4. Selecione **Adicionar usuário**.
5. Na janela **Adicionar atribuição**, selecione **Usuários e grupos**.
6. Na janela **Usuários e grupos**, selecione o usuário de teste que foi criado a partir da lista de usuários.
7. Escolha a função do usuário atribuído a partir da lista suspensa **Selecionar uma função**, se necessário.
8. Na janela **Adicionar atribuição**, selecione **Atribuir**.

Como configurar o ServiceNow

Configure ServiceNow com os detalhes do Azure AD para usar o SSO.

Antes de Iniciar

Plug-in: Integração - Instalador do Single Sign-On para vários provedores

Habilite as propriedades de SSO para vários provedores:

- Selecione **Habilitar o SSO para vários provedores**.
- Selecione **Habilitar a Importação Automática de usuários a partir de todos os provedores de identidade para a tabela de usuários**.
- Selecione **Habilitar registro em log da depuração para integração SSO para vários provedores**.
- Insira o **e-mail**, o campo da tabela do usuário que…

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
2. Na página Provedores de identidade, selecione **Novo**.
3. Na janela Provedores de identidade, selecione **SAML**.
4. Em Importar metadados do provedor de identidade, você pode:
   - **URL**: URL de metadados de federação da aplicação para preenchimento prévio dos detalhes na página de configuração do provedor de identidade.
   - **Importar**: importe o XML para importar os detalhes na página de configuração do Provedor de identidade.
5. Clique com o botão direito do mouse na parte superior da tela, clique em **Copiar sys_id** e use este valor no **URL de login** na seção **Configuração básica do SAML**.
6. No formulário, preencha os campos.

Campos de Single Sign-on de vários provedores

Propriedade	Necessários	Descrição
Nome	Sim	Nome do IdP. Este IdP é a ID do sistema de redirecionamento automático.
Ativo	Sim	Ativo deve ser definido como verdadeiro para o IdP a ser usado para autenticação. **Nota:** A opção para definir esta propriedade é exibida somente após um teste de conexão bem-sucedido.
Padrão	Não	O IdP de redirecionamento automático, anteriormente conhecido como IdP primário, redireciona os usuários automaticamente para que acessem o URL da instância base. Esta propriedade define esta configuração de IdP como padrão.
Redirecionar IdP automaticamente	Não	Configuração de IdP que você pode definir como o IdP de redirecionamento automático. **Nota:** Se você ativar uma nova configuração de IdP de redirecionamento automático, o cookie `glide_sso_id` será atualizado com o novo IdP de redirecionamento automático. A propriedade do sistema `glide.authenticate.sso.update.idp.cookie`, habilitada automaticamente, controla este recurso.
URL do provedor de identidade	Sim	URL para o seu IdP. Cada URL de IdP deve ser exclusivo.
AuthnRequest do provedor de identidade	Sim	URL para a vinculação HTTP-Redirect obtida do elemento SingleSignOnService.
SingleLogoutRequest do provedor de identidade	Não	URL obtido do elemento SingleLogoutService.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Necessários	Descrição
ServiceNow Página inicial	Sim	URL, incluindo a página de login, da instância para a qual o IdP faz a autenticação. Por exemplo: https://yourinstance.service-now.com/navpage.do
ID da entidade/ emissor	Sim	URL base, excluindo a página de login da instância para a qual o IdP faz a autenticação. Por exemplo: https://yourinstance.service-now.com/
URI do público	Sim	URL base, excluindo a página de login da instância para a qual o IdP faz a autenticação. Por exemplo: https://yourinstance.service-now.com/
Política NameID	Sim	Valor do elemento NameIDFormat usado pela integração.
Redirecionamento de logout externo	Não	URL para onde a integração redireciona os usuários após o logout.
Redirecionamento de requisito com falha	Não	URL para redirecionamento de solicitações de autenticação com falha. Por padrão, este é o endpoint do URL de uma página de erro ou página de logout configurada no IdP. É possível preencher este valor no campo glide.authenticate.failed_requirement_redirect.

7. **Opcional:** Guia Criptografia e assinatura

Nota:
Use seus próprios certificados para criptografia e assinatura.



Campos de Criptografia e assinatura


Propriedade	Descrição
Alias das chaves de assinatura/ criptografia	Alias da entrada de chave armazenada no armazenamento de chaves SAML 2.0 SP.
Senha da chave de assinatura	Senha da entrada de chave armazenada no armazenamento de chaves SAML 2.0 SP.
Estipulação da criptografia	Caixa de seleção para criptografar a estipulação na resposta do SAML. Os metadados gerados para o IDP incorporam o certificado x509, que o IDP usa para criptografar a estipulação na resposta do SAML gerada por ele.
Algoritmo de assinatura para assinar	URL que aponta para o consumidor de AuthnRequest do provedor de identidade SAML 2.0 para a autenticação de assinaturas eletrônicas.
Assinar AuthnRequest	Caixa de seleção para habilitar o serviço de single sign-on do IdP para receber um AuthnRequest assinado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Assinar LogoutRequest	Caixa de seleção para habilitar o serviço de single sign-on do IdP para receber um LogoutRequest assinado.


8. **Opcional:** Guia Provisionamento de usuário



Campos de Provisionamento de usuário

Propriedade	Descrição
Usuário de autoprovisionamento	Provisionamento automático de usuários cria os usuários quando o usuário não existir na tabela Usuário da instância com base nas informações fornecidas pelo IdP.
Atualizar registro do usuário a cada logon	Atualiza as informações do usuário na tabela Usuário da instância com as informações no IdP sempre que o usuário faz login usando SAML.

9. **Opcional:** Guia Avançado



Campos de Avançado

Propriedade	Descrição
Campo de usuário	Campo na tabela Usuário que contém o valor requerido pelo IdP para identificar o usuário. Esta ID exclusiva faz parte da resposta. Por exemplo, nome de usuário, ID de funcionário e assim por diante. Na tabela Usuário do sistema, esta ID exclusiva corresponde aos detalhes do usuário.
Atributo NameID	Campo em branco, a menos que você configure uma nova política NameID. Se você configurar uma nova política, o sistema exigirá a tabela Usuário ser usada para identificar o usuário que faz o login. O sistema corresponde o token NameID ao nome no campo da tabela Usuário.
Criar AuthnContextClass	Caixa de seleção para especificar uma classe de contexto específica, como Transporte protegido por senha. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o IdP selecionará a classe de contexto mais apropriada.
Método AuthnContextClassRef	URN do mecanismo de login a ser usado pelo IdP para a autenticação de usuários.
Forçar AuthnRequest	Caixa de seleção para forçar a ocorrência de AuthnRequests.
A AuthnRequest é passiva?	Marque a caixa de seleção se a AuthnRequest for passiva.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Script de Single Sign-on	Script de Single Sign-on. O padrão é *MultiSSOV2_SAML2_custom*.
Assinar resposta de logout	Detalhes da resposta de logout neste campo.
Distorção do relógio	Número de segundos entre os dois atributos que compõem o nonce SAMLResponse. O padrão é 60. Um SAMLResponse válido deve estar entre os valores de data e hora *notBefore* e *notOnOrAfter*. Consulte a amostra de resposta SAML 2 com os elementos SubjectConfirmation e SubjectConfirmationData e a amostra de resposta SAML 2 com AudienceRestrictions e Audience Elements para obter uma amostra de mensagem SAMLResponse.
A ligação de protocolo para o SingleLogoutRequest do IDP	Um dos valores compatíveis listados no atributo de vinculação do elemento SingleLogoutService.
URL de metadados dos quais as propriedades do IDP são importadas	As propriedades do IdP são importadas deste URL. Se definido, ele habilitará a importação automática do certificado SAML do IdP se o certificado anterior tiver expirado. **Nota:** Se você fizer upgrade da atualização 1 do SAML2 para SSO de vários provedores ou se configurar sua conexão SSO manualmente, o URL de metadados do IdP não será preenchido automaticamente.
Solicitação	ID exclusivo como parte da solicitação. O ID pode ser um nome de usuário, ID de funcionário e assim por diante. **Nota:** A vinculação de redirecionamento e publicação é compatível com a solicitação. A opção de definir este campo é exibida somente após um teste de conexão bem-sucedido. Para obter mais informações, consulte Testar conexões de IdP.
Resposta	ID exclusivo como parte da resposta. O ID pode ser um nome de usuário, ID de funcionário e assim por diante. **Nota:** A vinculação de redirecionamento e publicação é compatível com a resposta. A opção de definir este campo é exibida somente após um teste de conexão bem-sucedido. Para obter mais informações, consulte Testar conexões de IdP.

10. Selecione **Testar conexão** no canto superior direito da página.
11. Insira suas credenciais.
    Os resultados de testes de logout do SSO são exibidos.
12. Selecione **Ativar** para ativar a configuração.

Links de e-mail com autenticação externa

Você pode usar links de e-mail ao usar a autenticação externa de token Digest. No entanto, você deve estabelecer como lidar com links em notificações por e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os links padrão contêm um URL que direciona você para um local específico na instância, como um incidente ou solicitação de mudança, sem incorporar credenciais de SSO. Você pode ver a seguir exemplos para direcionar o usuário para o local na instância sem fazer login na página de login da instância.

- Técnica HTTP não criptografada para se conectar à instância /demo (ela não navega até o registro específico):

```
https://<instance
 name>.service-now.com/?
SM_USER=user_name&DE_USER=lQjIVp7aRJtyPx5+2O/vgU24tbE=
```

- Link (em uma notificação por e-mail) para um registro específico, assim o usuário acessará primeiro o portal de login da própria empresa:

```
https://login.company_portal_page.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=009f8eda0a0a0b2
b01ab4eb094223466%26sysparm_stack=incident_list.do%3Fsysparm_query=active=true
```

  Você deve definir a propriedade *`glide.email.override.url`* em sua instância para conter o URL da página do portal da empresa. Se essa propriedade não existir, você poderá criá-la.

- O portal da empresa deve obter esse URL e criar o URL de redirecionamento para a instância, preservando o segmento necessário para acessar o registro específico e adicionando as credenciais de SSO ao final do URL:

```
https://<instance
 name>.service-now.com/nav_to.do?uri=incident.do?sys_id=009f8eda0a0a0b2b01ab4eb0942
23466%26sysparm_stack=incident_list.do%3Fsysparm_query=active=true&SM_USER=user_
name&DE_USER=lQjIVp7aRJtyPx5+2O/vgU24tbE=
```

Como adicionar suporte de assinatura eletrônica para SAML

Configure as seguintes propriedades para assinatura eletrônica com a Linguagem de marcação de segurança (SAML) 2.0, atualização 1.

Quando a assinatura eletrônica está ativa com o Multi-SSO, as propriedades do SAML não são usadas. O sistema adiciona propriedades de assinatura eletrônica à tabela "SAML2 Update1 Properties" [saml2_update1_properties]:

Propriedade	Descrição	Padrão
Índice de estipulação do cliente, para autenticação da assinatura eletrônica	Um número de índice que identifica o endpoint.	1
URL de estipulação do cliente, para autenticação da assinatura eletrônica	O URL que identifica o cliente.	https://yourinstance.service-now.com/consumer.do
URL do AuthnRequest para autenticação com assinatura eletrônica	O URL para autenticação	nenhum

Se você estiver usando a assinatura eletrônica com o SAML 1.0 ou SAML 2.0 (não incluindo a atualização 1), consulte as instruções de configuração especiais: Assinatura eletrônica com SSO para vários provedores.

Nota:
Se você for um Cliente de ciências biológicas que usa assinatura eletrônica, desative a regra de negócio de prevenção contra o autobloqueio de usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como migrar uma integração SAML 1.1 existente para SAML 2.0

Para migrar de uma integração SAML 1.1 para uma integração SAML 2.0, entre em contato com o suporte ao cliente.

Atualizar sua integração de SAML 2.0 existente

Atualize sua integração de SAML 2.0 existente.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Solicite o plug-in "SAML 2.0 Update 1". Entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente para solicitar o plug-in *SAML 2.0 Single Sign-On - Update 1: melhorias de segurança*. O plug-in aplica versões atualizadas da saída de instalação do *SAML2SingleSignon* (script de login), saída de instalação do *SAML2Logout* (script de logout) e inclusão de script do *SAML2* (objeto de script).

Mescle personalizações de scripts de saída de instalação existentes em novos scripts. A atualização salva uma cópia inativa dos scripts de saída de instalação original da integração. Você pode usar essas cópias para mesclar quaisquer personalizações feitas nos scripts de login e logout com as novas versões dessas saídas de instalação.

Mesclar personalizações de scripts de saída de instalação existentes em novos scripts

Nome do script de saída de instalação original	Status do script original	Nome do novo script de saída de instalação	Status do novo script
SAML2SingleSignon	Inativo	SAML2SingleSignon_update1	Ativo
SAML2	Inativo	SAML2_update1	Ativo
SAML2Logout	Inativo	SAML2Logout_update1	Ativo

Você pode navegar até os scripts de saída de instalação de login e logout do SAML 2.0 usando os seguintes caminhos:

- **Single Sign-on do SAML 2** > **Script de login**.
- **Single Sign-on do SAML 2** > **Script de logout**.
- **Definição do Sistema** > **Saídas de Instalação**.

Você pode navegar até a inclusão de script do "SAML 2.0 Update 1" usando os seguintes caminhos:

- **Single Sign-on do SAML 2** > **Objeto de script**.
- **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.

Teste a atualização.

Procedimento

1. Adicione uma propriedade do sistema chamada `glide.authenticate.sso.saml2.debug` com o valor *verdadeiro*.
2. Tente fazer login no SAML 2.0.
3. Revise o log do sistema.
   Os erros de validação do SAML2 começam com o texto *SAML2ValidationError*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Identifique e corrija erros de login típicos.
   Para obter mais informações, consulte Correções e erros de Multi-SSO (SAML 2.0).

Amostra de resposta SAML 2 após a atualização

As seções a seguir ilustram os novos elementos e atributos necessários que o IdP deve fornecer na Resposta SAML.

Amostra de resposta SAML 2 com elemento "Issuer"

A resposta do SAML 2 a seguir usa o elemento *Issuer*.

```
<samlp:Responsexmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
 Destination="https://demoi2.service-now.com/navpage.do"
 ID="s28da6774c88ae1eab292bf25fe625db81919d8e1e"
InResponseTo="SNC841720c227c81948cfd68cadcad235c6"
IssueInstant="2012-01-30T20:07:10Z"  Version="2.0"><saml:Issuer
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">http://idp.ssocircle.com</saml:Issuer>
  ...
  <saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
    ID="s2f347f973c063836cf70ea38302d94976f9c5b851"
IssueInstant="2012-01-30T20:07:10Z"
Version="2.0"><saml:Issuer>http://idp.ssocircle.com</saml:Issuer>
    ...
  </saml:Assertion></samlp:Response>
```

Amostra de resposta SAML 2 com os elementos "SubjectConfirmation" e "SubjectConfirmationData"

A resposta do SAML 2 a seguir usa os elementos *SubjectConfirmation* e *SubjectConfirmationData* com os atributos *NotOnOrAfter* e *Recipient*.

```
<saml:SubjectConfirmationMethod="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"><saml:Subject
ConfirmationData InResponseTo="SNC841720c227c81948cfd68cadcad235c6"
 NotOnOrAfter="2012-01-30T20:17:10Z"
 Recipient="https://demoi2.service-now.com/navpage.do"/></saml:SubjectConfirmation>
```

Amostra de resposta SAML 2 com os elementos "AudienceRestrictions" e "Audience"

A resposta do SAML 2 a seguir usa os elementos *AudienceRestrictions* e *Audience* com os atributos *NotBefore* e *NotOnOrAfter*.

```
<saml:ConditionsNotBefore="2012-01-30T19:57:10Z"
 NotOnOrAfter="2012-01-30T20:17:10Z"><saml:AudienceRestriction><saml:Audience>http
s://
demoi2.service-now.com</saml:Audience></saml:AudienceRestriction></saml:Conditions>
```

Provisionamento de usuário do SAML

Se houver usuários em seu IdP, mas não em sua instância, o provisionamento de usuário do SAML poderá criar automaticamente os usuários na tabela "Usuário" [sys_user] da sua instância.

O provisionamento de usuário do SAML é compatível com o SAML 2.0 Update 1 quando o Multi-SSO estiver habilitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como funciona o provisionamento de usuário do SAML

Quando o provisionamento de usuário do SAML está habilitado e o sistema encontra um novo usuário que não está na instância, esta cria automaticamente um registro em uma tabela temporária com o nome `u_imp_saml_user_<suffix>`, sendo que `<suffix>` é um identificador de texto gerado automaticamente. O sistema também cria um mapa de transformação que especifica os relacionamentos de dados entre a tabela de importação e a tabela Usuário. Cada IdP identificado no sistema tem o próprio mapa de transformação, que é criado uma vez para cada IdP. Os administradores podem atualizá-lo conforme necessário.

Quando o usuário faz login, ele acessa um IdP para fazer login.

- O sistema apresenta uma lista de todos os IdPs que podem usar o provisionamento de usuário do SAML. Se houver apenas um IdP que possa usar o provisionamento de usuário do SAML, este será usado automaticamente.
- Se nenhuma das condições acima for verdadeira, o sistema usará o Redirecionamento automático de IdP.

Como administrar o provisionamento de usuário do SAML

Atualize a tabela “Usuário” com os usuários em seu IdP, primeiramente configurando o mapeamento de campo e, em seguida, habilitando o provisionamento de usuário por meio das configurações de IdP Multi-SSO.

Antes de Iniciar

Configure o mapeamento de IdP para identificar quais campos no IdP estão mapeados para os campos corretos na tabela “Usuário”.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Propriedades**.
2. Selecione **Habilitar a Importação automática de usuários de todos os provedores de identidade para a tabela Usuário** (*`glide.authenticate.multisso.user.autoprovision`*) para ativar esse recurso.
3. Clique em **Salvar**.
4. Navegar até **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
5. Abra o registro do provedor de identidade que você quer usar.
6. Para criar um registro na tabela “Usuário” quando o usuário ainda não existir, selecione **Provisionar usuários automaticamente**.
   Se você fez upgrade para esta versão, será necessário configurar o formulário e adicionar este campo.
7. Para permitir que os registros do usuário sejam atualizados quando os usuários fizerem login no IdP e as informações no IdP estiverem desatualizadas com as informações na tabela “Usuário”, selecione **Atualizar registro do usuário em cada login**.
   Se você fez upgrade para esta versão, será necessário configurar o formulário e adicionar este campo.
8. Clique em **Mapa de transformação de provisionamento de usuário** para ver o mapa que o sistema criou automaticamente.
9. Faça mudanças no mapa conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

Quando os primeiros usuários desconhecidos tentarem fazer login, o sistema criará os campos na tabela de conjunto para importação do arquivo metadata.xml.

Nota:
Você não poderá mapear os campos da tabela IdP até que este primeiro usuário faça login.

Solução de problemas do SAML 2.0

Antes de entrar em contato com o suporte, tente as soluções de problemas disponíveis na base de conhecimento do Hi.

Nota:
A instância não oferece suporte a soluções fornecidas por sites externos.

Consulte o seguinte artigo da base de conhecimento: KB0540617 "'SAML Error Matrix'" .

Outros problemas comuns

Erro ou sintoma	Solução
Mensagem de erro: "não é uma função". Este problema pode ocorrer em um ambiente de vários nós. Se o plug-in não for ativado em todos os nós, será exibido um erro como o seguinte: "org.mozilla.javascript.EcmaError: `[JavaPackage org.opensaml.saml2.core.impl.AuthnRequestBuilder]` não é uma função".	Este erro ocorre porque o plug-in não estava ativo e não carregou o arquivo .jar. Portanto, o código parece estar ausente. Entre em contato com o suporte técnico para reiniciar os nós que não tenham o plug-in.
O SAML não autentica usuários que acessam páginas do CMS.	Por padrão, as páginas do CMS são públicas e, portanto, não exigem autenticação. Se você quiser que o SAML autentique as páginas do CMS, altere a página pública *view_content.do* de *active=true* para *active=false*.
Não é possível redirecionar um usuário de volta para uma página do CMS após a autenticação SAML.	Por padrão, a integração SSO usa um parâmetro de URL chamado *URI* para controlar para onde o usuário é direcionado após a autenticação no IdP. O SSO ignora URLs relativos. Por exemplo, o SSO não pode redirecionar os usuários para um URL relativo */ess*. Em vez disso, o usuário precisa navegar até um URL como */nav_to.do?uri=/ess*, que usa sintaxe de link profundo. No entanto, isso coloca o portal ESS dentro do conteúdo de navegação principal do IFrame. Em outras palavras, o site não ocupa a página inteira, mas sim carrega

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Outros problemas comuns

Erro ou sintoma	Solução
	como uma página em sua instância. Para obter mais informações, consulte CMS Sites e Single Sign-On. Se você alterar a página de entrada do CMS para torná-la privada, definindo *view_content.do* como *active=false*, o comportamento do link profundo exigirá uma personalização do script de login de *Saída de instalação*. Crie um script que procure a parte do *URI* do URL e crie um parâmetro de URL *RelayState* que contenha o caminho do URL relativo para redirecionar os usuários após a autenticação no IdP.
O SAML não redireciona os usuários para a página apropriada após a autenticação.	Determine se o estado de retransmissão é passado para o IdP e, em seguida, passado de volta durante a autenticação. Você pode fazer isso com um navegador capaz de salvar cabeçalhos de solicitação HTTP e informações de POST, como o Chrome com suas ferramentas de desenvolvedor internas ou o Firefox com o complemento chamado "HTTPfox". Para o Internet Explorer, use um aplicativo de terceiros, como o Fiddler. O objetivo é observar as solicitações passarem do cliente (navegador) para a instância e do cliente para o IdP.

Como monitorar a fila de eventos para atividades de login

Cada integração de single sign-on cria eventos para atividades de login.

Você pode usar esses eventos para monitorar falhas de login e determinar se há problemas de segurança a serem resolvidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Monitoramento da fila de eventos para falhas de login

Nome do evento	Descrição	Registro	Parâmetro 1	Parâmetro 2
external.authentication.succeeded	A autenticação externa foi bem-sucedida e o usuário acessou o URL da instância.	ID da sessão	ID do usuário que fez login com sucesso	O URL que o usuário acessou (que pode ser um link profundo)
external.authentication.failed	Os requisitos de single sign-on não estão presentes ou estão faltando.		ID da sessão	Os requisitos de autenticação ausentes
external.authentication.failed	O usuário não existe na tabela Usuário [sys_user]		ID do usuário	A cadeia de caracteres "O usuário não existe"
external.authentication.failed	O usuário está bloqueado.		ID do usuário	A cadeia de caracteres "Usuário bloqueado".

Eventos de login da fila de eventos

A integração SAML 2.0 cria eventos para atividades de login.

Você pode usar esses eventos para monitorar falhas de login e determinar se há problemas de segurança a serem resolvidos.

Eventos de atividades de login

Nome do evento	Descrição	ID usado com o evento	Cadeia de caracteres do evento
saml2.logout.validation.failed	A resposta de logout da validação do IdP falhou em relação à sua solicitação de logout. O evento valida o elemento <inResponseTo> em relação ao ID da sessão (atributo de ID do elemento <saml2p:LogoutRequest>). Por exemplo, consulte o fluxo de trabalho da solicitação de logout emitida.	ID da sessão	A cadeia de caracteres "Falha na validação LogoutResponse do SAML2".
external.authentication.succeeded	Autenticação externa bem-sucedida.		A cadeia de caracteres "Autenticação bem-sucedida"
external.authentication.succeeded	A autenticação externa foi bem-sucedida e o usuário acessou o URL da instância.	ID da sessão e ID do usuário que fez login	O URL que o usuário acessou (que pode ser um link profundo)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos de atividades de login

Nome do evento	Descrição	ID usado com o evento	Cadeia de caracteres do evento
		bem-sucedido	
external.authentication.failed	Os requisitos de single sign-on não estão presentes ou estão faltando.	ID da sessão	Os requisitos de autenticação ausentes
external.authentication.failed	O usuário não existe na tabela Usuário [sys_user].	ID do usuário	A cadeia de caracteres "O usuário não existe"
external.authentication.failed	O usuário está bloqueado.	ID do usuário	A cadeia de caracteres "Usuário bloqueado"

Autenticação de entrada e saída do OAuth

A autenticação baseada em OAuth valida a identidade do cliente que tenta estabelecer uma relação de confiança no sistema usando um protocolo de autenticação.

OAuth 2.0 - Open Authorization é o protocolo padrão do setor para autorização, que se concentra na simplicidade do desenvolvedor do cliente enquanto fornece fluxos de autorização específicos para aplicações da Web, aplicações de desktop e dispositivos móveis.

É um padrão projetado para permitir que um site ou aplicação acesse recursos hospedados por outras aplicações da web em nome de um usuário.

Em vez de usar as credenciais do usuário do recurso para acessar recursos protegidos, o cliente obtém um token de acesso. Os tokens de acesso são emitidos para clientes de terceiros com a aprovação do usuário. Em seguida, o cliente usa o token de acesso para acessar os recursos protegidos.

Na Zurich, você pode configurar a integração do OAuth com os seguintes aprimoramentos:

- Aumente o tamanho do segredo do cliente para 2048 caracteres para atender aos requisitos de segurança de sistemas de terceiros, como o Azure DevOps (ADO).
- Forneça um URL JSON Web Key Set (JWKS) para gerenciar e atualizar automaticamente a chave pública para validação de assinatura JSON Web Tokens (JWT).
- Solicite tokens OAuth usando o tipo de concessão JWT assinado com algoritmos ES (Enhanced Security, segurança aprimorada).
- Configure um identificador exclusivo para tokens JWT.

Entrada

Crie um endpoint para clientes externos que desejam acessar sua instância. Isso cria um registro de aplicação cliente OAuth e gera um ID e segredo do cliente de que o cliente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

precisa para acessar os recursos restritos na instância. Para obter mais informações, consulte Entrada de OAuth.

Saída

Use um provedor OAuth de terceiros que forneça a autorização de acesso à sua instância. Especifique um perfil OAuth e um escopo OAuth ao se conectar a outro provedor OAuth. Para obter mais informações, consulte Saída de OAuth.

OAuth 2.0

O OAuth 2.0 permite que os usuários acessem recursos da instância por meio de clientes externos, obtendo um token em vez de inserir credenciais de login com cada solicitação de recurso.

Você deve ter a função security_admin para gerenciar a integração do OAuth. Configure o OAuth 2.0 para os seguintes cenários:

- **Cenário de cliente OAuth externo** (entrada): sua instância fornece um endpoint para que os clientes de terceiros extraiam dados da instância.
- **Cenário do provedor OAuth** (saída): sua instância extrai dados de um provedor de terceiros.

Nota:
Você deve autenticar o usuário pela primeira vez para obter a publicação do token. Não é necessário autenticá-lo usando uma conta de usuário antes da expiração do token.

Tanto as estruturas de segurança simples quanto as estruturas de alta segurança oferecem suporte ao OAuth 2.0. A alta segurança é recomendada. Consulte para obter informações sobre quais versões já têm alta segurança ativa e como ativar a alta segurança.

Principais conceitos da implementação do OAuth 2.0

Conceito	Descrição
Responsável pelo recurso	Uma entidade capaz de conceder acesso a um recurso protegido. Um responsável pelo recurso que seja uma pessoa é chamado de *usuário final*. O responsável pelo recurso é sempre uma conta de usuário.
Cliente	Uma aplicação que, com a autorização do responsável pelo recurso, faça solicitações de recursos protegidos em nome do responsável pelo recurso.
Servidor de recursos	O servidor que hospeda os recursos protegidos, capaz de aceitar e responder a solicitações de recursos protegidos.
Servidor de autorização	O servidor que emite tokens de acesso para o cliente após a autenticação bem-sucedida do responsável pelo recurso e a obtenção de autorização.
Solicitação de autorização	A permissão exigida por um cliente para acessar um recurso protegido. A solicitação de autorização é sempre uma mensagem HTTP POST que contém o ID de cliente que está agindo em nome do responsável pelo recurso e as credenciais que autorizam a solicitação.
Concessão de autorização	Uma credencial que representa a autorização do responsável pelo recurso para acessar um recurso. A concessão de autorização são credenciais de login do usuário ou um token de atualização.
Token de acesso	Uma cadeia de caracteres segura que um cliente usa para acessar recursos protegidos. Uma instância emite tokens de acesso para clientes que tenham uma concessão de autorização válida. Cada token de acesso tem um escopo, tempo de validade e outros atributos específicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conceito	Descrição
	Por padrão, uma instância emite tokens de acesso com uma vida útil de 30 minutos no cenário em que a instância é o provedor OAuth. Para tokens de terceiros, 30 dias.
Token de atualização	Uma credencial que um cliente usa para obter novos tokens de acesso sem exigir autorização adicional do usuário. Uma instância emite um token de atualização para um cliente quando ele é autorizado a ter um token de acesso. Por padrão, uma instância emite tokens de atualização com uma vida útil de 100 dias no cenário em que a instância é o provedor OAuth. Para tokens de terceiros, 365 dias.
Certificados autoassinados	A ServiceNow AI Platform não oferece suporte a certificados autoassinados. O cliente OAuth não utiliza o armazenamento confiável do certificado nem permite a conexão com endpoints OAuth que incorporam um certificado autoassinado.
Agente do usuário	O usuário que delega direitos de acesso a uma aplicação cliente, que geralmente é um site. Os direitos de acesso permitem que a aplicação cliente ou o site acesse os dados na instância à qual o usuário tem direitos de acesso. O agente do usuário é usado no cenário.

Tipos de concessão de OAuth

Um *tipo de concessão* é a maneira como o cliente obtém o token de acesso. Os seguintes tipos de concessão são compatíveis:

- **Código de autorização**: o consumidor primeiro obtém um código de autorização e, em seguida, o usa para obter um token de acesso. Você pode especificar um perfil OAuth e especificar este tipo de concessão. O processo que usa o código de autorização também é conhecido como *fluxo de código de autenticação* ou *fluxo de código de autorização*.
- **Credenciais de senha do responsável pelo recurso**: o consumidor do recurso já tem as credenciais do usuário para obter o token de acesso. Este processo também é conhecido como *fluxo de senha*.
- **Credenciais do cliente**: o consumidor do recurso usa o ID e o segredo do cliente que já estão configurados no registro do aplicativo.

Armazenamento de credenciais de autenticação básica

O segredo do cliente OAuth é armazenado como um campo do tipo `password2`, que é criptografado com KMF. As senhas do usuário, que são usadas para verificar as solicitações de endpoint de entrada, são armazenadas como um valor de hash na tabela Usuário em um campo do tipo `password` (SHA 256). Para obter detalhes sobre essa criptografia, consulte Criptografia de Password2 com KMF.

Configurar OAuth

Configure e ative o OAuth, habilite a propriedade do sistema OAuth, crie um endpoint da aplicação OAuth para que aplicações cliente externos acessem a instância e defina os parâmetros do OAuth.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Verifique se o plug-in OAuth está ativo e se a propriedade de ativação OAuth está definida como verdadeira.
2. Crie um registro de aplicação OAuth usando um dos seguintes métodos:
   - Crie um endpoint para clientes externos que desejam acessar sua instância. Isso cria um registro de **aplicação cliente OAuth** e gera um ID e segredo do cliente de que o cliente precisa para acessar os recursos restritos na instância.
   - Use um provedor OAuth de terceiros que forneça a autorização de acesso à sua instância.

     Especifique um perfil OAuth e Especifique um escopo OAuth ao se conectar a outro provedor OAuth.
3. Configure suas aplicações cliente para criar um HTTP POST que solicite um token OAuth.
   A aplicação também deve ser capaz de analisar a resposta JSON para usar o token de acesso retornado e o token de atualização.

Ativar OAuth

Por padrão, o plug-in **OAuth 2.0 (com.snc.platform.security.oauth)** está ativo em instâncias novas e com upgrade. Se o plug-in não estiver ativo em sua instância, você poderá ativá-lo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Definir a propriedade OAuth

Para gerar tokens OAuth 2.0 para aplicações registradas, a propriedade com.snc.platform.security.oauth.is.active deve estar ativa para a instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Para usar o OAuth 2,0, insira **sys_properties.list** no navegador e selecione **Novo** .
   Você também pode abrir a lista de propriedades do sistema navegando até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades** > .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Preencha o formulário com as seguintes configurações:

   - **Nome**: com.snc.platform.security.oauth.is.active
   - **Tipo**: verdadeiro | falso
   - **Valor**: verdadeiro

Alterar o parâmetro de senha OAuth

Use esta propriedade para garantir que somente os parâmetros do corpo POST sejam aceitos como entrada para todos os tipos de concessão compatíveis.

O envio de informações confidenciais por meio de parâmetros de consulta de URI pode levar à divulgação de informações confidenciais por parte dos clientes, do servidor ou de qualquer host entre as solicitações. A partir da versão Madrid, essa nova propriedade garante que apenas os parâmetros do corpo POST sejam aceitos como entrada para todos os tipos de concessão compatíveis. Os tipos de concessão compatíveis incluem:

- código de autorização
- senha
- credencial do cliente
- token de atualização

Propriedade do parâmetro de senha OAuth

Propriedade	Descrição
glide.oauth.allow.parameters.in.post.body.only	Esta propriedade é definida como verdadeira somente para zBoots, como parte do plug-in OAuth 2.0. Se você precisar desta configuração para sua instância, crie e defina a propriedade como verdadeira.

Entrada de OAuth

A autenticação de entrada OAuth permite que aplicações externas confiáveis acessem com segurança as APIs da ServiceNow, garantindo conexões controladas e autorizadas.

Você deve ter uma das seguintes funções para configurar ou gerenciar integrações OAuth no sistema:

- oauth_admin
- mi_admin
- administrador

A autenticação de entrada habilita aplicações externas, como sistemas de terceiros ou outros ServiceNow® instâncias às quais se conectar com segurança ServiceNow APIs. A autenticação de entrada confirma que somente clientes confiáveis podem acessar sua instância da ServiceNow de maneira controlada e segura. ServiceNow Oferece suporte a vários tipos de concessão OAuth 2,0, cada um projetado para cenários de integração específicos. Use as seguintes informações para escolher o tipo de concessão que melhor se adapta ao seu caso de uso:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Concessão do código de autorização

Cenário de uso ideal	Funcionalidade
Aplicações que devem acessar dados do usuário em nome do usuário com o consentimento do usuário. Exemplo: Aplicações da Web, para celular ou desktop que atuam em nome de um usuário.	O usuário inicia o processo de login a partir da aplicação cliente, que o redireciona para um ServiceNow página de login. Depois que o usuário faz login e concede consentimento, a aplicação cliente recebe um código de autorização. A aplicação cliente troca o código de autorização com ServiceNow instância de um token de acesso. A concessão de código de autorização é o fluxo de trabalho mais seguro e amplamente usado para integrações voltadas para o usuário. Ele oferece suporte a clientes confidenciais (com um segredo de cliente) e clientes públicos usando PKCE (Proof Key for Code Exchange).

Para obter mais informações sobre fluxo de trabalho e configuração de concessão de código de autorização, consulte Concessão de código de autorização

Concessão de credenciais do cliente

Cenário de uso ideal	Funcionalidade
Aplicações cliente, como serviços de back-end ou integrações de sistema automatizadas que devem acessar ServiceNow APIs sem envolvimento do usuário.	A aplicação cliente autentica diretamente com ServiceNow Instância usando suas próprias credenciais (ID do cliente e segredo). Uma vez autenticada, a aplicação recebe um token de acesso para acessar o. ServiceNow APIs.

Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho e a configuração de concessão de credenciais do cliente, consulte Concessão de credenciais de cliente.

Fluxo de token de ID de terceiros

Cenário de uso ideal	Funcionalidade
Cenários de autenticação federada em que ServiceNow tokens de identidade ou acesso confiáveis emitidos por provedores de identidade externos, como Azure Ou Okta.	A aplicação cliente obtém um ID ou token de acesso de um provedor de identidade de terceiros confiável e o inclui no cabeçalho de autorização ao fazer solicitações de API para ServiceNow instância. ServiceNow valida o token e, se confiável, concede acesso com base na identidade que ele afirma. Isso permite o Single Sign-on (SSO) contínuo e a autenticação federada em todos os sistemas.

Para obter mais informações sobre fluxo e configuração de token de terceiros, consulte Concessão de token de terceiros.

Concessão ao portador JWT

Cenário de uso ideal	Funcionalidade
Aplicações cliente que precisam de acesso seguro ao ServiceNow	**Ao agir em nome de um usuário:**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenário de uso ideal	Funcionalidade
recursos, em nome de um usuário ou como eles mesmos, sem exigir interação do usuário ou armazenar um segredo compartilhado. A aplicação cliente cria um Token Web JSON (JWT) assinado que inclui declarações relacionadas à identidade, como o usuário ou o sistema que representa. Em seguida, ele o apresenta ao ServiceNow instância para solicitar token de acesso.	O token representa um usuário autenticado anteriormente. Isso permite o acesso seguro e contínuo sem solicitar ao usuário credenciais ou consentimento novamente. O token assinado declara a identidade do usuário, habilitando ServiceNow confiar na solicitação sem exigir interação do usuário em tempo real. **Ao agir como ele mesmo:** O token identifica e autentica a aplicação cliente diretamente. Em vez de usar um segredo compartilhado, o cliente assina o token com uma chave privada, tornando-o uma alternativa mais segura à concessão de credenciais do cliente.

Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho e a configuração de concessão do portador JWT, consulte Concessão do portador do token da Web JSON.

Concessão de credenciais de senha do proprietário do recurso

Cenário de uso ideal	Funcionalidade
Aplicações cliente internas altamente confiáveis em ambientes controlados em que o aplicativo coleta as credenciais do usuário diretamente.	A aplicação cliente coleta o nome de usuário e a senha do usuário e os redireciona para ServiceNow instância para obter um token de acesso. O fluxo de trabalho ignora as telas de redirecionamento e consentimento, mas expõe as credenciais do usuário à aplicação cliente. ServiceNow Recomenda que você implemente a concessão de credenciais de senha do proprietário do recurso somente em ambientes legados ou controlados.

Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho e a configuração de concessão de credenciais de senha do proprietário do recurso, consulte Concessão de credencial de senha do proprietário do recurso.

Concessões implícitas

Cenário de uso ideal	Funcionalidade
Aplicações de página única (SPAs) legadas ou aplicações baseadas em navegador que não podem armazenar com segurança um segredo do cliente e exigem um fluxo de autenticação leve do lado do cliente.	O usuário faz login por meio de um navegador. A aplicação cliente recebe o token de acesso diretamente no URL após o login, ignorando a etapa do código de autorização intermediário. Este fluxo foi originalmente projetado para clientes públicos que são executados inteiramente no navegador, onde o armazenamento seguro de segredos não é possível. Embora simplifique a implementação, ele expõe tokens no navegador, aumentando o risco de interceptação. Para uma segurança mais forte, ServiceNow Recomenda implementar uma concessão de código de autorização com PKCE.

Para obter mais informações sobre fluxo de trabalho e configuração de concessão implícita, consulte Concessões implícitas do OAuth.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Escopos do OAuth


É possível pode definir o escopo do suporte de autenticação OAuth à REST API. O escopo do OAuth fornece acesso somente às REST APIs específicas. Para obter mais informações, consulte Escopo de autenticação da REST API.

Nova experiência de integrações de entrada

O novo fluxo de trabalho de integração de entrada no ServiceNow O Console de identidade da máquina fornece experiência aprimorada para gerenciar integrações de entrada.

Métodos de integrações de entrada

Na instância, navegue até **Tudo** > **Console de identidade da máquina** > **Integrações de entrada** > **Nova integração**. Escolha o tipo de conexão da aplicação (tipo de concessão).



Para saber mais sobre os diferentes tipos de concessão e como configurá-los, consulte os seguintes tópicos:

- Concessão de código de autorização
- Concessão de credenciais de cliente
- Concessão do portador do token da Web JSON
- Concessão de credencial de senha do proprietário do recurso
- Concessão de token de terceiros

Concessão de código de autorização

A concessão de código de autorização OAuth é um fluxo seguro e amplamente usado para aplicativos da Web, móveis ou desktop que acessam dados do usuário com o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

consentimento do usuário. Ele oferece suporte a clientes privados (usando um segredo de cliente) e clientes públicos (usando PKCE).

No fluxo de concessão do código de autorização, ServiceNow Funciona como o servidor de autorização (manipulando autenticação do usuário e emissão de token) e o servidor de recursos (hospedando as APIs). Se o SSO estiver habilitado, ServiceNow Redireciona o usuário para o Provedor de identidade (IdP) configurado para autenticação. Depois que o IdP autentica o usuário com sucesso, o controle retorna para ServiceNow, que emite o código de autorização. Mesmo com autenticação externa, esse processo garante que, mesmo com autenticação externa, ServiceNow Permanece a autoridade para emitir tokens e gerenciar o acesso à API.

Nota:
Se você quiser usar seu próprio provedor de identidade (como Azure Ou Okta) como o servidor de autorização, considere o uso do Concessão de token de terceiros fluxo.

Tópicos relacionados

Fluxo de trabalho de concessão do código de autorização

Configure uma concessão de código de autorização OAuth

Fluxo de trabalho de concessão do código de autorização

A concessão de código de autorização OAuth é um fluxo seguro e amplamente usado para aplicativos da Web, móveis ou desktop que acessam dados do usuário com o consentimento do usuário. Ele oferece suporte a clientes privados (usando um segredo de cliente) e clientes públicos (usando PKCE).


Antes de Iniciar
Função necessária: oauth_admin, mi_admin, admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta coleção de tópicos fornece informações sobre como uma aplicação cliente pode usar o fluxo de concessão de código de autorização para obter um token da ServiceNow e fazer chamadas de API com esse token. Clientes privados usam segredo do cliente, enquanto os clientes públicos usam desafio de código PKCE.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho de autorização



Procedimento

1. Faça login na aplicação cliente.

O usuário inicia o processo de login na interface da aplicação cliente.

2. Inicie a solicitação de autorização.

O cliente redireciona o usuário para o endpoint de autorização da ServiceNow. O método de iniciar a solicitação de autorização depende do tipo de cliente: Público ou Privado.

Clientes públicos

Clientes públicos (exemplo: Aplicações móveis ou de página única) não podem armazenar com segurança um segredo do cliente. Portanto, eles devem usar **Chave de prova para troca de código (PKCE)** para aprimorar a segurança.

- Na solicitação de autorização, inclua **Desafio de código PKCE** e especifique **método de desafio de código** .
- Durante a solicitação de token, o cliente deve enviar o. **verificador de código** validar o código de autorização.

Execute uma solicitação GET para o endpoint de autorização com os seguintes parâmetros:

```
Method: GET
Endpoint: https://<servicenow_base_url>/oauth_auth.do
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de solicitação de autorização (cliente público - PKCE)

Parâmetro	Necessários	Descrição
response_type	Sim	Defina o valor como código para iniciar o fluxo do código de autorização.
client_id	Sim	O identificador exclusivo da sua aplicação cliente. FORMATO: YOUR_CLIENT_ID
redirect_uri	Sim	O URI para o qual a ServiceNow envia o código de autorização. Exemplo: https://yourapp.com/callback
code_challenge	Sim	Hash SHA-256 codificado em base64url do verificador de código. Isso é usado como parte do fluxo de PKCE.
code_challenge_method	Sim	Especifica o método de transformação usado para o desafio de código. Definido como S256 .
scope	Opcional	Uma lista delimitada por espaços de escopos solicitados. Exemplo: incident_read incident_write .
estado	Sim	Um valor gerado pelo cliente usado para evitar ataques CSRF. O valor é retornado inalterado no URI de redirecionamento, permitindo que o cliente o valide.

Nota:
A partir da versão Madrid, a propriedade do sistema glide.oauth.state.parameter.obrigatório exige o uso do estado Parâmetro nas solicitações OAuth. . estado a propriedade está definida como verdadeiro por padrão, nas novas instâncias, e. opcional em instâncias atualizadas. Em caso de ausente estado a solicitação de autorização falha e o seguinte erro é exibido: Parâmetro de estado ausente na solicitação .

Clientes privados

Clientes privados (exemplo: Aplicações do lado do servidor) podem armazenar com segurança um segredo do cliente e não exigem PKCE.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A solicitação de autorização é iniciada redirecionando o usuário para o endpoint de autorização. **Nenhum segredo do cliente ou desafio de código PKCE é necessário** nesta etapa.
- Durante a solicitação de token, o cliente inclui o. **segredo do cliente** junto com **código de autorização** para obter o token de acesso.

Execute uma solicitação GET para o endpoint de autorização com os seguintes parâmetros:

```
Method: GET
Endpoint: https://<servicenow_base_url>/oauth_auth.do
```

Parâmetros de solicitação de autorização (segredo cliente-cliente privado)

Parâmetro	Necessários	Descrição
response_type	Sim	Defina o valor como código para iniciar o fluxo do código de autorização.
client_id	Sim	O identificador exclusivo da sua aplicação cliente. FORMATO: YOUR_CLIENT_ID
redirect_uri	Sim	O URI para o qual a ServiceNow envia o código de autorização. Exemplo: https://yourapp.com/callback
scope	Opcional	Uma lista delimitada por espaços de escopos solicitados. Exemplo: incident_read incident_write .
estado	Sim	Um valor gerado pelo cliente usado para evitar ataques de CSRF (Cross-Site Request Forgery, falsificação de solicitação entre sites). O valor é retornado inalterado no URI de redirecionamento, permitindo que o cliente o valide.

3. Faça login e conceda consentimento de acesso à aplicação cliente.
   Faça login em ServiceNow(Ou IdP, se o SSO estiver habilitado) e conceda consentimento de acesso à aplicação cliente.
4. ServiceNow(Ou IdP, se o SSO estiver habilitado) valida as credenciais e. ServiceNow retorna um código de autorização para o cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Após a autenticação bem-sucedida, o navegador é redirecionado para `redirect_uri` e o código de autorização está incluído na cadeia de caracteres de consulta:

```
https://yourapp.com/callback?code=AUTH_CODE&state=xyz123
```

5. Inicie a solicitação de autorização.

O cliente redireciona o usuário para o endpoint de autorização da ServiceNow para um token de acesso. O método de iniciar a solicitação de autorização depende do tipo de cliente: Público ou Privado.

Clientes públicos

Clientes públicos (exemplo: Aplicações móveis ou de página única) não podem armazenar com segurança um segredo do cliente. Portanto, eles devem usar **Chave de prova para troca de código (PKCE)** para aprimorar a segurança.

- Na solicitação de autorização, inclua **Desafio de código PKCE** e especifique **método de desafio de código** .
- Durante a solicitação de token, o cliente deve enviar o. **verificador de código** validar o código de autorização.

O cliente envia uma solicitação POST para o endpoint de token com os seguintes parâmetros:

```
Method: POST
Endpoint: https://<servicenow_base_url>/oauth_token.do
Headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

Parâmetros de solicitação de token (cliente público-PKCE)

Parâmetro	Necessários	Descrição
`grant_type`	Sim	Defina o valor como `authorization_code` para trocar o código por um token.
`código`	Sim	O código de autorização recebido do endpoint de autorização.
`redirect_uri`	Sim	O URI usado na solicitação de autorização inicial. Exemplo: https://yourapp.com/callback
`client_id`	Sim	O identificador exclusivo da sua aplicação cliente.
`code_verifier`	Sim	A cadeia de caracteres original usada para gerar o PKCE `code_challenge` .
`estado`	Sim	Um valor gerado pelo cliente usado para ajudar a evitar ataques CSRF. O valor é retornado inalterado no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetro	Necessários	Descrição
		URI de redirecionamento, permitindo que o cliente o valide.

Clientes privados

Clientes privados (exemplo: Aplicações do lado do servidor) podem armazenar com segurança um segredo do cliente e não exigem PKCE.

- A solicitação de autorização é iniciada redirecionando o usuário para o endpoint de autorização. **Nenhum segredo do cliente ou desafio de código PKCE é necessário** nesta etapa.
- Durante a solicitação de token, o cliente inclui o. **segredo do cliente** junto com **código de autorização** para obter o token de acesso.

Execute uma solicitação POST para o endpoint de autorização com os seguintes parâmetros:

```
Method: POST
Endpoint: https://<servicenow_base_url>/oauth_token.do
Headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

Parâmetros de solicitação de token (segredo cliente-cliente privado)

Parâmetro	Necessários	Descrição
grant_type	Sim	Defina o valor como authorization_code para trocar o código por um token.
código	Sim	O código de autorização recebido do endpoint de autorização.
redirect_uri	Sim	O URI usado na solicitação de autorização inicial. Exemplo: https://yourapp.com/callback
client_id	Sim	O identificador exclusivo da sua aplicação cliente.
client_secret	Sim	O segredo do cliente usado para autenticar com o endpoint do token.
estado	Sim	Um valor gerado pelo cliente usado para ajudar a evitar ataques CSRF. O valor é retornado inalterado no URI de redirecionamento, permitindo que o cliente o valide.

6. Acesse ServiceNow APIs com o token de acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo:

Faça uma solicitação GET para as APIs usando o token de acesso. Inclua o token de acesso no `Autorização` cabeçalho.

```
Method: GET
End Point: https://<servicenow_base_url>/api/now/incident
Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN
```

7. Renove o token de acesso se ele tiver expirado.
   Faça uma solicitação POST para atualizar o token de acesso (somente clientes privados) com os seguintes parâmetros:

```
Method: POST
Endpoint: https://<servicenow_base_url>/oauth_token.do
Headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

Atualizar parâmetros de solicitação de token (cliente privado)

Parâmetro	Necessários	Descrição
`grant_type`	Sim	Defina o valor como `refresh_token` para solicitar um novo token de acesso.
`refresh_token`	Sim	O token de atualização emitido anteriormente pelo endpoint do token.
`client_id`	Sim	O identificador exclusivo da sua aplicação cliente.
`client_secret`	Sim	O segredo do cliente usado para autenticar com o endpoint do token.

Tradução automática

Configure uma concessão de código de autorização OAuth

Configure a concessão de código de autorização OAuth para habilitar a autenticação de usuário segura e interativa para permitir que as aplicações acessem recursos em nome dos usuários. A concessão do código de autorização OAuth verifica se o acesso à API é concedido com base na identidade e nas permissões do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: `oauth_admin`, `mi_admin`, `admin`

Procedimento

1. Navegar até **Console de identidade da máquina** > **Integrações de entrada** > **Nova integração** > > **Concessão do código de autorização OAuth**.
   A página Novo registro é exibida.
2. Atualize os campos de texto no formulário Detalhes com as informações apropriadas.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Nome da entidade OAuth	Nome da entidade OAuth.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Redirecionar URL	URL para o qual o código de autorização deve ser enviado após a autenticação.
ID do cliente	ID exclusivo atribuído para identificar a aplicação.
Segredo do cliente	A chave secreta que somente a aplicação e o servidor de autorização podem identificar. A aplicação usa essa chave para autenticar e obter tokens de acesso.

Selecione **Esta é uma caixa de seleção de cliente público** se a aplicação não puder armazenar credenciais com segurança e não exigir uma chave secreta para provar sua identidade durante a autorização. As informações secretas do cliente são processadas para clientes públicos.

3. Atualize os campos de texto no formulário Opções avançadas (opcional) com as informações apropriadas.

Formulário Opções avançadas

Campo	Descrição
Vida útil do token de acesso	Duração (em segundos) durante a qual o token de acesso OAuth permanece válido antes de expirar. **Nota:** O valor padrão é de 1.800 segundos.
Atualizar tempo de vida do token	Duração (em segundos) durante a qual o token de atualização OAuth permanece válido antes de expirar. **Nota:** O valor padrão é 8,640,000 segundos.
URL de login	Endpoint de redirecionamento HTTP para autenticar com o servidor de autorização.
URL de logotipo	Endereço da Web de uma imagem que representa a aplicação durante o processo de autenticação e autorização. Ele é exibido na tela de consentimento do servidor de autorização para ajudar você a reconhecer a aplicação solicitante.

Impor restrição de token aplica limitações sobre como um token de acesso OAuth pode ser usado, aumentando a segurança verificando se os tokens são válidos somente sob condições específicas. Habilite o. **Impor restrição de token** Caixa de seleção para limitar os tokens de acesso OAuth a APIs específicas definidas na política de acesso à API. Se Impor restrição de token estiver desativada, o token poderá ser usado em outras REST APIs.

4. Atualize os campos de texto no **Escopo de autenticação (opcional)** formulário com as informações apropriadas. O escopo de autenticação define o nível de acesso que uma aplicação tem a um recurso. Selecione o escopo de autenticação das REST APIs específicas que você deseja acessar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Escopo de autenticação

Campo	Descrição
Escopo de autenticação	O nível de acesso que uma aplicação tem a um recurso. O escopo de autenticação restringe as ações que um token de acesso pode executar em APIs ou dados.
Autorização de limite	Os nomes das APIs para as quais você deseja restringir a autorização.

5. Selecione **Criar novo escopo de autenticação** para adicionar um novo escopo de autenticação.
6. Selecione **Save** (Salvar).
   Uma nova concessão de código de autorização OAuth é criada.
7. Ir para **Tudo** > **Integrações de entrada** > **Registros das aplicações** Para exibir a concessão do código de autorização OAuth recém-criada.

Concessão de credenciais de cliente

Use o tipo de concessão de credenciais do cliente OAuth para serviços de back-end ou integrações automatizadas que acessam ServiceNow® APIs sem interação do usuário. A aplicação cliente autentica diretamente usando seu ID de cliente e segredo e recebe um token de acesso que representa a própria aplicação, e não o usuário.

Tópicos relacionados

Fluxo de trabalho de concessão de credenciais do cliente

Configure uma concessão de credencial de cliente OAuth

Fluxo de trabalho de concessão de credenciais do cliente

Autentique uma aplicação cliente usando um fluxo de trabalho de credenciais de cliente. O fluxo de trabalho de concessão de credenciais do cliente é usado por serviços de back-end ou integrações de sistema para acessar ServiceNow® APIs sem envolvimento do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: `oauth_admin, mi_admin, admin`


Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este fluxo de trabalho descreve como uma aplicação cliente (serviço de back-end ou integração de sistema) autentica diretamente com ServiceNow usando suas credenciais de cliente sem interação do usuário. A aplicação solicita um token de acesso usando o ID do cliente e o segredo do cliente, que ServiceNow valida antes de emitir o token. Em seguida, o cliente usa este token para acessar ServiceNow APIs. ServiceNow valida cada solicitação antes de retornar a resposta apropriada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho de concessão de credenciais do cliente



Procedimento

1. **A aplicação cliente faz uma solicitação de token** Para o endpoint da ServiceNow com os seguintes parâmetros:

```
Method: POST
Endpoint: https://<servicenow_base_url>/oauth_token.do
```

Parâmetros de solicitação de token

Parâmetro	Necessários	Descrição
grant_type	Sim	Tipo de concessão OAuth 2,0. Exemplo: client_credentials
client_id	Sim	Identificador exclusivo da aplicação cliente. Exemplo:Y NOSSO_CLIENT_ID
client_secret	Sim	Segredo associado ao ID do cliente. Exemplo: SEU_CLIENT_SECRET
escopo	Opcional	Permissões solicitadas para o token de acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetro	Necessários	Descrição
		Exemplo: `incident_read incident_write`

2. ServiceNow valida as credenciais e retorna o token de acesso.
3. Faça uma solicitação de API com o token de acesso.

   Inclua o token de acesso no `Autorização` Cabeçalho de cada solicitação de API.

```
Method: POST
Endpoint: https://<servicenow_base_url>/api/now/incident
Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN
```

4. ServiceNow Valida o token e retorna a resposta de API apropriada.

Nota:
Use o fluxo de trabalho de concessão de credenciais de cliente somente com aplicações confiáveis do lado do servidor. Manter o. `client_secret` com segurança. Não use `client_secret` em ambientes do lado do cliente, como navegadores ou aplicativos para celular.

Configure uma concessão de credencial de cliente OAuth

Configure a Concessão de credenciais do cliente OAuth para autenticação segura de máquina a máquina sem interação do usuário. Ele autentica aplicações usando credenciais de cliente e concede acesso controlado à API com permissões com escopo.

Antes de Iniciar

Função necessária: `oauth_admin, mi_admin, admin`

Procedimento

1. Navegar até **Console de identidade da máquina** > > **Integrações de entrada** > > **Nova integração** > **Concessão de credencial do cliente OAuth**.
   A página de configuração de credencial do cliente OAuth é exibida.
2. Atualize os campos de texto no formulário Detalhes com as informações apropriadas.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Nome	O nome da entidade OAuth.
Usuário da aplicação OAuth	O nome de usuário da conta de serviço que uma aplicação autentica e autoriza por meio do OAuth.
ID do cliente	O ID exclusivo atribuído para identificar a aplicação.
Segredo do cliente	A chave secreta que somente a aplicação e o servidor de autorização podem identificar. A aplicação usa essa chave para autenticar e obter tokens de acesso.

   Marque a caixa de seleção **Ativo**.

3. Atualize os campos de texto no formulário Opções avançadas (opcional) com as informações apropriadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Atualize os campos de texto no **Escopo de autenticação (opcional)** formulário com as informações apropriadas.
   O escopo de autenticação define o nível de acesso que uma aplicação tem a um recurso. Selecione o escopo de autenticação das REST APIs específicas que você deseja acessar.

Formulário Escopo de autenticação

Campo	Descrição
Escopo de autenticação	O nível de acesso que uma aplicação tem a um recurso. O escopo de autenticação restringe as ações que um token de acesso pode executar em APIs ou dados.
Autorização de limite	Os nomes das APIs para as quais você deseja restringir a autorização.

   a. Selecione **Criar novo escopo de autenticação** para adicionar um novo escopo de autenticação.

5. Selecione **Save** (Salvar).
   Uma nova concessão de credencial do cliente OAuth é criada.

6. Ir para **Tudo** > **Integrações de entrada** > **Registros das aplicações** para exibir a concessão de credencial do cliente recém-criada.

Concessão de token de terceiros

A concessão de token de terceiros permite ServiceNow® Para aceitar tokens de identidade de provedores de identidade externos confiáveis, como Azure AD ou Okta. A concessão de token de terceiros fornece acesso seguro baseado em token. Este método oferece suporte ao acesso seguro e Single Sign-on (SSO) em cenários de autenticação federada.

A aplicação cliente solicita um ID ou token de acesso de um provedor de identidade externo confiável, como Azure AD ou Okta, e o inclui no `Autorização` Cabeçalho de solicitações de API para ServiceNow®. ServiceNow® valida o token e, se confiável, concede acesso com base na identidade declarada.

Você pode usar contas de um provedor de identidade (IdP) de terceiros para acessar o. ServiceNow® API para:

- Fluxo de trabalho de token de terceiros para contas de usuário
- Fluxo de trabalho de token de terceiros para contas de serviço

Fluxo de trabalho de token de terceiros para contas de usuário

Este fluxo de trabalho é baseado no conceito de federação de token. Ele permite que as aplicações cliente obtenham tokens diretamente de um IdP e os usem para acessar ServiceNow APIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: `oauth_admin`, `mi_admin`, `admin`

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A aplicação cliente de terceiros solicita tokens diretamente do seu provedor de identidade (IdP). O método de autenticação entre o cliente e o IdP é flexível e pode ser configurado para atender aos seus requisitos específicos. Após a autenticação bem-sucedida, o IdP emite um token de ID ou token de acesso e, opcionalmente, um token de atualização.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esses tokens são enviados diretamente para a aplicação cliente, que os usa para acessar ServiceNow APIs.

Nota:
ServiceNow Valida o token usando a chave pública configurada durante a configuração e concede acesso às APIs solicitadas. Certifique-se de que o token esteja no formato JSON Web Token (JWT).

Fluxo de trabalho da conta do usuário



Nota:
Este diagrama é para fins ilustrativos. Ele mostra o fluxo de concessão do código de autorização entre sua aplicação cliente e o provedor de identidade. O fluxo de trabalho é flexível. Você pode usar um fluxo diferente com base em seus requisitos.

Procedimento

1. Configure sua aplicação cliente de terceiros.

   Configure sua aplicação cliente de terceiros para solicitar tokens diretamente do seu provedor de identidade (IdP). Selecione um método de autenticação que melhor se adapte aos seus requisitos de segurança e integração.

2. Crie um cliente OAuth em ServiceNow.

   Forneça os detalhes necessários para habilitar a validação de tokens de entrada do seu provedor de identidade (IdP). Para obter mais informações sobre como configurar, consulte Configure um token de ID de terceiros

Fluxo de trabalho de token de terceiros para contas de serviço

Execute as etapas para criar um fluxo de trabalho de token de terceiros para contas de usuário. Além disso, crie um correspondente `sys_user` Conta na ServiceNow para sua conta de serviço. Ao contrário dos usuários humanos que normalmente têm registros existentes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

na ServiceNow, as contas de serviço são específicas da aplicação e exigem criação manual para estabelecer uma identidade válida na plataforma.

Antes de Iniciar


Função necessária: oauth_admin, mi_admin, admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando uma aplicação de terceiros se autentica usando um token de um provedor de identidade externo (IdP), ServiceNow precisa de um registro de usuário correspondente para mapear a identidade e aplicar controles de acesso.

O valor do sinistro configurado durante a configuração inicial no token emitido pelo IdP será mapeado para o campo de usuário especificado durante essa configuração. Esta conta representará a identidade do serviço na ServiceNow. Você pode restringir esta conta somente ao acesso à API e atribuir as permissões necessárias adicionando as funções e grupos apropriados.

Fluxo de trabalho da conta de serviço



Tradução automática

Procedimento

1. Execute as etapas fornecidas em Configuração de fluxo de token de ID da conta do usuário .
2. Crie um sys-user conta em ServiceNow para representar a identidade da sua conta de serviço. Certifique-se de que o valor da declaração do token corresponda ao valor no campo de usuário mapeado (como user_name ou email) no registro do usuário. Exemplo: User_name, e-mail.
   a. Selecione a opção Somente acesso ao serviço da Web para restringir a conta ao acesso à API.
   b. Atribua as funções e grupos necessários para conceder a permissão apropriada.

   . ServiceNow a plataforma mapeia o sinistro configurado para o campo de usuário especificado no sys_user registro. Impõe o acesso com base nas funções e grupos atribuídos a esse usuário.
3. Faça uma solicitação GET com o cabeçalho de autorização para o seguinte endpoint:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
Method: GET
Endpoint: https:// <servicenow_base_url> /api/now/incident
Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN
```

Configure um token de ID de terceiros

Configure um token de ID de terceiros para habilitar a autenticação segura verificando as identidades do usuário por meio de um IdP externo. O token de ID de terceiros melhora a segurança, reduzindo as credenciais armazenadas, confirma a autenticação contínua e oferece suporte à interoperabilidade com padrões do setor, como o OpenID Connect (OIDC).

Antes de Iniciar

Função necessária: oauth_admin, mi_admin, admin

Procedimento

1. Navegar até **Console de identidade da máquina** > > **Integrações de entrada** > **Nova integração** > **Token de ID de terceiros**.
2. Atualize os campos de texto no **Detalhes** formulário com as informações apropriadas.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Nome	O nome fornecido pelo proprietário do recurso (usuário) durante a autenticação.
ID do cliente	O ID exclusivo atribuído para identificar a aplicação.
Segredo do cliente	A chave secreta que somente a aplicação e o servidor de autorização podem identificar. A aplicação usa essa chave para autenticar e obter tokens de acesso.

Impor restrição de token aplica limitações sobre como um token de acesso OAuth pode ser usado, aumentando a segurança verificando se os tokens são válidos somente sob condições específicas. Habilite o. **Impor restrição de token** Caixa de seleção para limitar os tokens de acesso OAuth a APIs específicas definidas na política de acesso à API. Se **Impor restrição de token** Estiver desativado, o token pode ser usado em outras REST APIs.

3. Atualize os campos de texto no **Opções avançadas (opcional)** formulário com as informações apropriadas.

Formulário Opções avançadas

Campo	Descrição
Vida útil do token de acesso	A duração (em segundos) durante a qual o token de acesso OAuth permanece válido antes de expirar. **Nota:** O valor padrão é de 1.800 segundos.
Atualizar tempo de vida do token	A duração (em segundos) durante a qual o token de atualização do OAuth permanece válido antes de expirar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: O valor padrão é 8,640,000 segundos.

4. Atualize os campos de texto no **Escopo de autenticação (opcional)** formulário com as informações apropriadas. O escopo de autenticação define o nível de acesso que uma aplicação tem a um recurso. Selecione o escopo de autenticação das REST APIs específicas que você deseja acessar.

Formulário Escopo de autenticação

Campo	Descrição
Escopo de autenticação	O nível de acesso que uma aplicação tem a um recurso. O escopo de autenticação restringe as ações que um token de acesso pode executar em APIs ou dados.
Autorização de limite	Os nomes das APIs para as quais você deseja restringir a autorização.

   a. Selecione **Criar novo escopo de autenticação** para adicionar um novo escopo de autenticação.

5. Selecione **Save** (Salvar).
   Um novo token de ID de terceiros é criado.
6. Ir para **Tudo** > **Integrações de entrada** > **Registros das aplicações** Para exibir o token de ID de terceiros recém-criado.

Concessão do portador do token da Web JSON

Use este fluxo quando uma aplicação cliente precisar de acesso seguro e autônomo ao ServiceNow recursos, como ele mesmo ou em nome de um usuário.

A aplicação cliente gera um JWT assinado que inclui declarações relacionadas à identidade, como o usuário ou o sistema que representa. Ele o envia para ServiceNow instância para solicitar um token de acesso.

Estrutura JWT

O JWT deve ser assinado usando a chave privada do cliente. Ele deve incluir as seguintes declarações padrão:

- iss - Emissor (ID do cliente)
- Subassunto (identidade do usuário ou do sistema)
- audience (endpoint do token da ServiceNow)
- exp - Tempo de expiração
- iat - emitido em

Nota:
ServiceNow Usa a chave pública (carregada no perfil OAuth JWT) para validar a assinatura e mapeia a subdeclaração para um registro de usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Fluxo de trabalho de concessão de token da Web JSON

Configure uma concessão de portador de token da web OAuth JSON

Fluxo de trabalho de concessão de token da Web JSON

Use este fluxo quando uma aplicação cliente precisar de acesso seguro e autônomo ao ServiceNow recursos, como ele mesmo ou em nome de um usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: oauth_admin, mi_admin, admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A aplicação cliente gera um JWT assinado com declarações relacionadas à identidade, como o usuário ou o sistema que representa. A aplicação cliente envia o JWT para ServiceNow instância para solicitar um token de acesso.


- **Ao agir em nome de um usuário:**

  O token representa um usuário autenticado anteriormente. Ele permite acesso seguro e contínuo sem solicitar credenciais ou consentimento ao usuário. ServiceNow confia na solicitação validando a identidade do usuário a partir do token assinado, eliminando a necessidade de interação do usuário em tempo real.

- **Ao agir como ele mesmo:**

  O token identifica e autentica a aplicação cliente. Em vez de usar um segredo compartilhado, a aplicação assina o token com uma chave privada. Isso oferece uma alternativa mais segura para a concessão de credenciais do cliente.

Fluxo de trabalho de concessão JWT



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. A aplicação cliente envia uma solicitação de token para ServiceNow Com um JWT assinado com sua chave privada.
2. ServiceNow Valida o JWT usando a chave pública correspondente.
   Mapeia o. `sub` (assunto) declaração no token para um `sys_user` registro.
3. ServiceNow Valida o JWT e emite o token de acesso.
4. O cliente inclui o token de acesso nas solicitações de API para ServiceNow.
5. ServiceNow Valida o token de acesso e retorna a resposta da API apropriada.

Configure uma concessão de portador de token da web OAuth JSON

A configuração de uma concessão de portador do Token Web JSON (JWT) do OAuth protege a autenticação baseada em token sem interação do usuário. Aprimora a segurança com JWTs assinados e reduz a sobrecarga de autenticação, eliminando tentativas de login repetidas.

Antes de Iniciar

Função necessária: `oauth_admin`, `mi_admin`, `admin`

Os algoritmos compatíveis para JSON Web Token (JWT): RS256, RS384, RS512, ES256, ES384, ES512.

Procedimento

1. Navegar até **Console de identidade da máquina** > > **Integrações de entrada** > > **Nova integração** > **Concessão do portador JWT**.
2. Atualize os campos de texto no formulário Detalhes com as informações apropriadas.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo que identifica a aplicação para o qual você solicitou acesso ao JWT OAuth.
ID do cliente	O ID exclusivo da aplicação, gerado automaticamente. O sistema usa o valor deste campo para recuperar a chave pública ou compartilhada e validar o JWT. O valor deste campo deve corresponder ao valor das declarações do emissor e do público no JWT.
Segredo do cliente	A cadeia de caracteres do segredo compartilhado que a instância e a aplicação cliente ou site usam para autorizar as comunicações entre si. Deixe este campo em branco para que a instância gere um segredo do cliente automaticamente. Para exibir segredos existentes do cliente, clique no ícone de cadeado.
Campo Usuário	Campo na tabela Usuário (sys_user) que o sistema usa para corresponder ao valor da declaração do assunto no JWT. Exemplo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Se você adicionar um token que tenha um valor de declaração de assunto de user.name@example.com, defina **Campo do usuário** . **E-mail** . Este campo informa ao sistema para pesquisar o campo de e-mail para o valor nome.usuário@exemplo.com e usar o registro de usuário correspondente na solicitação de entrada.
Habilitar a verificação de JTI	Selecione para exigir um novo token a cada troca de token. Padrão: selecionado.
URL JWKS	URL do conjunto de chaves da Web JSON. É uma coleção de chaves públicas no formato JSON. Os provedores de identidade publicam um JWKS em um URL conhecido para que as aplicações e serviços cliente possam recuperar as chaves e validar as assinaturas de tokens da Web JSON (JWTs).
Declaração JTI	Identificador exclusivo para cada token. A ServiceNow usa esta declaração para detectar e impedir a repetição do token verificando se um token não foi reutilizado.
Comentários	Adicione comentários relevantes.
Mapa do verificador JWT	Especifique o provedor de identidade, o método de verificação (como um URL ou certificado JWKS) e o mapeamento de declarações JWT para campos de usuário da ServiceNow. Clique no ícone de adição para adicionar ou editar os mapas. Forneça os seguintes detalhes em **Mapa do verificador JWT** página: ○ Nome- O nome exclusivo da configuração do mapa do verificador JWT. ○ Aplicação - A aplicação em que o mapa do verificador é usado. ○ ID da chave - O identificador da chave usada para validar a assinatura JWT. ○ Certificado do sistema - O registro de certificado da ServiceNow usado para verificação de token ○ Chave compartilhada - Uma chave simétrica usada para validar tokens.
Ativo	Marque a caixa de seleção para ativar a aplicação OAuth.

3. Atualize os campos de texto no formulário Opções avançadas (opcional) com as informações apropriadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Opções avançadas (opcional)

Campo	Descrição
Impor restrição de token	Selecione para permitir somente o uso de tokens com as APIs definidas a fim de ativar o perfil de autenticação. Você pode definir a concessão de acesso usando uma política de acesso à API. Padrão: não selecionado.
Vida útil do cache JWKS	A duração (em minutos) durante a qual a ServiceNow armazena em cache o JSON Web Key Set (JWKS) do provedor de identidade.
Vida útil do token de acesso	A duração (em segundos) durante a qual o token de acesso permanece válido antes de expirar.
Distorção do relógio	Pequenas diferenças nos relógios do sistema de servidores ou dispositivos envolvidos na geração e validação de um token podem levar a problemas ao validar declarações sensíveis ao tempo. Ajuste o tempo acima. O valor padrão é: 0 segundos.

4. Atualize os campos de texto no formulário Escopo de autenticação (opcional) com as informações apropriadas.

Nota:
Quando você seleciona um **Escopo de autenticação** , Todas as APIs associadas são preenchidas automaticamente no **Autorização de limite** caixa de texto.

Formulário Escopo de autenticação

Campo	Descrição
Escopo de autenticação	Nível de acesso de uma aplicação. O escopo de autenticação restringe as ações que um token de acesso pode executar em APIs ou dados.
Autorização de limite	Nomes das APIs para as quais você deseja restringir a autorização.

a. Selecione **Adicione outra linha** para adicionar escopos de autenticação.

b. Selecione **Criar novo escopo de autenticação** para adicionar um novo escopo de autenticação. Insira o nome do escopo de autenticação em **Campo Escopo** Caixa de texto para selecionar o escopo de autenticação recém-criado. Você pode adicionar e editar manualmente as APIs que precisam ser associadas ao novo escopo de autenticação.

Nota:
Adição ou edição de APIs do **Escopo de autenticação** O menu afeta todas as entidades OAuth associadas ao mesmo escopo de autorização.

5. Selecione **Save** (Salvar).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma nova concessão de portador do token da Web JSON OAuth é criada.

6. Ir para **Tudo** > **Integrações de entrada** > **Registros das aplicações** Para exibir a concessão de portador JWT recém-criada.

Concessão de credencial de senha do proprietário do recurso

Configurar uma concessão de ROPC (Credencial de senha do proprietário do recurso OAuth) permite que as aplicações autentiquem usuários usando diretamente suas credenciais para obter um token de acesso.

Considerações de segurança

O fluxo do ROPC expõe as credenciais do usuário diretamente à aplicação cliente, tornando-a inerentemente menos segura do que as alternativas modernas. Ele só deve ser usado em cenários em que o cliente é totalmente confiável, rigorosamente controlado e gerenciado com segurança.

Evite usar esta concessão em aplicações modernas, a menos que seja absolutamente necessário. Para acesso seguro baseado no usuário, é altamente recomendável usar o Fluxo de código de autorização com PKCE, que mantém as credenciais fora do cliente e aproveita o redirecionamento seguro e as práticas de manipulação de token.

Tópicos relacionados

Fluxo de trabalho de concessão de credencial de senha do proprietário do recurso

Configure uma concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth

Fluxo de trabalho de concessão de credencial de senha do proprietário do recurso

Este fluxo é usado em ambientes legados ou altamente controlados em que alternativas seguras não são viáveis. O app cliente coleta e envia diretamente credenciais do usuário para ServiceNow para obter um token de acesso, tornando-o adequado somente para uso interno confiável.

Antes de Iniciar
Função necessária: `oauth_admin, mi_admin, admin`


Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este procedimento descreve como uma aplicação cliente confiável obtém um token de acesso manipulando diretamente as credenciais do usuário e o usa para acessar as APIs da ServiceNow.

O usuário faz login por meio do app, que envia suas próprias credenciais e as do usuário para ServiceNow. ServiceNow Valida as credenciais e emite um token de acesso que o app usa para chamar APIs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho de concessão de credencial de senha do proprietário do recurso



Procedimento

1. O usuário faz login na aplicação cliente.
2. A aplicação cliente envia uma solicitação de token para com os seguintes parâmetros:
   - ID do cliente e segredo do cliente.
   - Nome de usuário e senha do usuário.

Exemplo

```
Method: POST
Endpoint: https://<servicenow_base_url>/oauth_token.do
Headers: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

Parâmetros de solicitação de token

Parâmetro	Necessários	Descrição
grant_type	Sim	Especifica o tipo de concessão OAuth.
client_id	Sim	O identificador exclusivo da sua aplicação cliente. FORMATO: YOUR_CLIENT_ID
client_secret	Sim	A chave secreta da aplicação cliente. FORMATO: YOUR_CLIENT_SECRET

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetro	Necessários	Descrição
nome do usuário	Sim	Do usuário ServiceNow nome de usuário.
senha	Sim	Do usuário ServiceNow senha.
escopo	Opcional	Define o nível de acesso solicitado. Exemplo: ○ incident_read ○ incident_write

3. A ServiceNow valida as credenciais do cliente e do usuário e retorna o token de acesso.
4. O cliente usa o token de acesso para chamar as APIs da ServiceNow.

Exemplo

```
Method: GET
Endpoint: https://<servicenow_base_url/api/now/incident
Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN
```

5. ServiceNow Valida o token de acesso e retorna a resposta da API.

Configure uma concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth

Configurar uma concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth (ROPC) permite que as aplicações autentiquem usuários usando diretamente suas credenciais para obter um token de acesso. Este método é ideal para aplicações confiáveis e sistemas legados que exigem autenticação sem fluxos baseados em navegador, permitindo validação segura de token e acesso controlado à API.

Antes de Iniciar

Função necessária: oauth_admin, mi_admin, admin

Procedimento

1. Navegar até **Console de identidade da máquina** > > **Integrações de entrada** > > **Nova integração** > **Concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth**.
2. Atualize os campos de texto no **Detalhes** formulário com as informações apropriadas.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Nome	O nome fornecido pelo proprietário do recurso (usuário) durante a autenticação.
ID do cliente	O ID exclusivo atribuído para identificar a aplicação.
Segredo do cliente	A chave secreta que somente a aplicação e o servidor de autorização podem identificar. A aplicação usa essa chave para autenticar e obter tokens de acesso.
Ativo	Marque a caixa de seleção para ativar a aplicação OAuth.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Atualize os campos de texto no **Opções avançadas (opcional)** formulário com as informações apropriadas.

   Impor restrição de token aplica limitações sobre como um token de acesso OAuth pode ser usado, aumentando a segurança verificando se os tokens são válidos somente sob condições específicas. Habilite a caixa de seleção Impor restrição de token para limitar os tokens de acesso OAuth a APIs específicas definidas na política de acesso à API. Se Impor restrição de token estiver desativado, o token poderá ser usado em outra REST API.

   Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Vida útil do token de acesso	A duração (em segundos) durante a qual o token de acesso permanece válido antes de expirar.
Atualizar tempo de vida do token	A duração (em segundos) em que um token de atualização permanece válido depois que é emitido é especificada no campo Vida útil.

4. Atualize os campos de texto no formulário Escopo de autenticação (opcional) com as informações apropriadas. O escopo de autenticação define o nível de acesso que uma aplicação tem a um recurso. Selecione o escopo de autenticação das REST APIs específicas que você deseja acessar.

   Nota:
   Quando você seleciona um **Escopo de autenticação** , Todas as APIs associadas são preenchidas automaticamente no **Autorização de limite** caixa de texto.

   Formulário Escopo de autenticação

Campo	Descrição
Escopo de autenticação	Nível de acesso de uma aplicação. O escopo de autenticação restringe as ações que um token de acesso pode executar em APIs ou dados.
Autorização de limite	Nomes das APIs para as quais você deseja restringir a autorização.

   Nota:
   Adição ou edição de APIs do **Escopo de autenticação** O menu afeta todas as entidades OAuth associadas ao mesmo escopo de autorização.

   a. Selecione **Criar novo escopo de autenticação** para adicionar um novo escopo de autenticação.

5. Selecione **Adicione outra linha** Para criar outro escopo de autenticação com as APIs associadas.
6. Selecione **Save** (Salvar).
   Uma nova concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth é criada.
7. Ir para **Tudo** > **Integrações de entrada** > **Registros das aplicações** Para exibir a concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth recém-criada.

Experiência de integrações de entrada antiga

Experiência antiga - Integrações de entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

Você pode executar a configuração de entrada do OAuth, dependendo dos seguintes tipos de concessão:

- Fluxo de concessão de código de autorização OAuth

  Nota:
  Para o fluxo de código de autorização, o usuário precisa concluir a autenticação por login local, SSO ou MFA e fornecer consentimento.

- Concessão de senha
- Fluxo de concessão do portador JWT
- Fluxo de token de ID
- Concessões implícitas do OAuth
- Credenciais do cliente

Configure a integração do OAuth que inclui as seguintes melhorias da versão Zurich:

- Aumente o tamanho do segredo do cliente para até 4096 caracteres para atender aos requisitos de segurança de sistemas de terceiros.
- Forneça um URL JSON Web Key Set (JWKS) para gerenciar e atualizar automaticamente a chave pública para validação de assinatura JSON Web Tokens (JWT).
- Solicite tokens OAuth usando o tipo de concessão JWT assinado com algoritmos de assinatura de algoritmo de assinatura digital (ES) de curva eliptica, incluindo ES256, ES384 e ES512, para tokens da Web JSON (JWT) de entrada.
- Personalize o nome da declaração JWT ID (JTI) nos fluxos de portador OpenID Connect (OIDC) de entrada e JWT.

Fluxo de concessão de código de autorização OAuth

O fluxo de concessão de código de autorização permite que um usuário acesse um recurso autenticando diretamente com um servidor OAuth que confie no recurso, em contraste com a autenticação com credenciais de nome de usuário/senha.

Esta implementação do fluxo de código de autorização OAuth permite o acesso a um recurso via REST. A estrutura do código de autorização obtém o token de acesso por meio do URL autorizado que o usuário configura em vez de exigir que o usuário insira um nome de usuário/senha. O nome de usuário/senha nunca são expostos ao cliente que está solicitando acesso ao recurso.

Uma instância da ServiceNow como o servidor de autorização

O servidor OAuth normalmente é um servidor de autorização de terceiros. Você também pode especificar uma instância da ServiceNow como o servidor de autorização que emite os tokens para o fluxo de código de autorização.


O usuário responsável pelo recurso restrito deve autorizar o acesso. O usuário também pode revogar o token de acesso emitido a qualquer momento para encerrar o acesso.

Processo de fluxo de concessão de código de autorização

O processo de fluxo de concessão do código de autorização consiste nestas três etapas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Na etapa um, a aplicação cliente ou site inicia uma chamada de REST API na forma de uma solicitação GET para a instância por meio do agente do usuário. Normalmente, a chamada REST é iniciada quando o usuário final clica em um botão ou link na aplicação cliente ou site para solicitar um token de acesso. Na aplicação cliente, o usuário final também precisa especificar o URL de autorização, o URL do token, o ID de cliente e o segredo do cliente. Para obter uma explicação desses itens, consulte as descrições dos campos neste tópico: Usar um provedor OAuth de terceiros . Se o cliente solicitar um tipo de concessão, o usuário final deverá selecionar o **Código de autorização**.

Exemplo de solicitação GET da aplicação cliente para a instância:

```
https://myinstance.service-now.com/oauth_auth.do?response_type=code&redirect_uri={the_redirect_url}&client_id={the_client_identifier}
```

Nota:
O **response_type** deve ser um **código** para usar o fluxo de concessão de código OAuth padrão.

O usuário final deve permitir o acesso manualmente ao recurso restrito na instância. Na implementação da ServiceNow, o usuário final deve estar conectado à instância. A instância exibe ao usuário final uma página de IU que tem botões **Permitir** e **Negar**.

O item ao qual a aplicação cliente está realmente solicitando o token é o registro da aplicação do provedor OAuth que você criou, também conhecido como endpoint de autorização (consulte Usar um provedor OAuth de terceiros). O código de autenticação é enviado do endpoint de autorização para o cliente. Ele não vai para o cliente diretamente, mas para o **URL de redirecionamento** que você especifica no formulário de endpoint de autorização. Este URL também é conhecido como URL de retorno de chamada. Você pode obter este URL na aplicação cliente ou no site.

Exemplo de resposta da instância para a aplicação cliente, fornecendo um código de autorização:

```
https/http://{callbackURL}?code={the actual auth code}
```



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Agora que a aplicação cliente tem o código de autorização, o cliente usa o código para solicitar o token de acesso. O código de autorização prova que houve consentimento do usuário na etapa 1.

Exemplo de solicitação POST da aplicação cliente para a instância da ServiceNow que fornece o código de autenticação e solicita o token de acesso:

```
https://myinstance.service-now.com/oauth_token.do?grant_type=authorization_code&code={the auth
 code}&redirect_uri={the_same_redirect_url}&client_id={the_same_client_identifier}&client_secret={client_secret_value}
```

O endpoint na instância retorna um token de acesso e um token de atualização. O token de atualização pode ser usado para solicitar tokens de acesso adicionais.

Você pode gerenciar os tokens, incluindo a revogação do token, na instância. Consulte Gerenciar tokens OAuth.



A aplicação cliente usa o token de acesso para autenticar a REST API. Depois de autenticar a aplicação cliente, a REST API retorna os dados solicitados em uma carga JSON.

Exemplo de solicitação GET para a carga JSON de dados para a tabela Incidente [incidente]:

```
https://myinstance.service-now.com/api/now/table/incident?access_token={the_token}
```

Nota:
O sistema também é compatível com Concessões implícitas do OAuth, também conhecidas como fluxo de código de concessão implícito.

Suporte à integração

O fluxo do código de autorização é compatível com as seguintes integrações na instância:

- Multi-SSO
- SAML 2.0 Atualização 1
- Autenticação multifator

A interface para celular também é compatível.

Autorizar o acesso a um endpoint OAuth usando o fluxo de código de autenticação

Os usuários finais que possuem um recurso protegido na instância da ServiceNow devem autorizar o acesso ao recurso antes que a instância possa fornecer o token de acesso.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma Você já deve estar conectado à instância que contém o recurso protegido. Como alternativa, você pode fazer login usando o método de

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

autenticação (como autenticação multifator ou SAML) que o seu administrador da ServiceNow já configurou.

Procedimento

1. Clique no link ou botão no aplicativo cliente em que você está solicitando acesso ao recurso protegido na instância.
   Isso inicia a solicitação de token. Se você estiver fazendo uma chamada REST de uma instância para outra, este link será **Obter token OAuth** no formulário de mensagem REST.
2. Se você não estiver conectado, faça login agora.
   Se você não for o mesmo usuário especificado no canto superior direito, clique em **Não é você?** e faça login.
3. Clique em permissões de conta para abrir a lista de tokens de acesso que você já emitiu.
   É o mesmo que **Autoatendimento** > **Meu conectado** lista de tokens de apps.
4. Clique em **Permitir** para permitir o acesso e fazer com que a instância emita o código de autorização (se estiver usando o fluxo de código de autenticação) ou o token de acesso (se estiver usando o tipo de concessão implícita).

   Se você clicar em **Negar**, a autorização não será permitida, mas você não será desconectado da instância.



Uma mensagem que confirma o acesso deve ser exibida. Se você estiver solicitando acesso no formulário de Mensagem REST em uma instância, a seguinte mensagem será exibida na parte superior do formulário: O token de atualização do OAuth está disponível e expirará em {date}.

Requisito de parâmetro de estado de fluxo de código de autorização

A propriedade do sistema glide.oauth.state.paramater.required permite que o parâmetro de estado seja obrigatório em uma solicitação OAuth para o fluxo de código de autorização.

Parâmetro de estado

Função necessária: nenhuma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Começando na versão Madrid, a propriedade do sistema *glide.oauth.state.parameter.required* adiciona um parâmetro de estado para uma solicitação OAuth. Para instâncias zbootadas, a propriedade é verdadeira. Para instâncias atualizadas, a propriedade não está presente, portanto, o parâmetro de estado não está habilitado. O parâmetro de estado é um valor de cadeia de caracteres e não deve conter caracteres especiais. O parâmetro de estado não pode ficar em branco ou " ".

Validação do parâmetro de estado

Crie um endpoint para os clientes acessarem a instância. Inicie um fluxo de código de autorização para um oauth_auth.do. Por exemplo:

```
http://myinstance.service-now.com/oauth_auth.do?grant_type=authorization_code&client_id=e9dba45b380d1300e676ccc91cef468f&response_type=code
```

Se você não especificar o parâmetro de estado na solicitação, receberá um erro e o código de autorização não será retornado.Parâmetro de estado ausente na solicitação.

Adicionar o parâmetro de estado à solicitação:

```
http://myinstance.service-now.com/oauth_auth.do?grant_type=authorization_code&client_id=e9dba45b380d1300e676ccc91cef468f&response_type=code&state=123
```

Adicionar o parâmetro de estado redireciona você para a tela de login e o fluxo do código de autorização regular retorna o código de autorização.

Nota:
O URL de resposta contém o parâmetro de estado passado na solicitação. No exemplo, o parâmetro adicionado é `state=123`.

Se o fluxo de código de autorização iniciar em oauth_initiator.do:

```
http://myinstance.service-now.com/oauth_initiator.do?oauth_requestor_context=sys_rest_message&oauth_requestor=eab8341fec0d1300964f214a2c2fcf67&oauth_provider_profile=dfa8f01fec0d1300964f214a2c2fcf51&response_type=code
```

O parâmetro de estado é adicionado automaticamente quando redirecionado por oauth_auth.do.

```
http://myinstance.service-now.com/oauth_auth.do?response_type=code&state=-790938844&redirect_uri=http://10.11.95.5:16001/oauth_redirect.do&client_id=e9dba45b380d1300e676ccc91cef468f
```

Exemplo de fluxo de código de autorização: instância da ServiceNow como servidor de autorização

Você pode usar uma instância como um servidor de autorização para emitir tokens para um cliente usando o fluxo de código de autorização.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Este exemplo usa duas instâncias: uma como o servidor de autorização e a outra como o cliente. Uma instância usa uma chamada REST para solicitar tokens de outra instância.

Você deve Ativar OAuth em ambas as instâncias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Na instância do servidor de autorização (executando a versão Istanbul ou posterior), navegue até **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações** e clique em **Novo** .
2. Clique em **Criar um endpoint da API do OAuth para clientes externos**.
3. Preencha os campos de formulário para o registro da aplicação OAuth conforme descrito em Criar um endpoint para os clientes acessarem a instância.
   A conclusão dessas etapas configura um servidor de autorização. Siga as próximas etapas para configurar o servidor do cliente.
4. Na instância do cliente, navegue até **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações** e clique em **Novo** .
5. Clique em **Conectar-se a um provedor OAuth de terceiros**
6. Preencha os campos de formulário para o registro da aplicação OAuth conforme descrito em .
   Observe os seguintes valores de campos:
   - **Nome**: Um nome exclusivo que identifica a aplicação para a qual você solicitou acesso ao OAuth.
   - **ID de cliente**: ID de cliente do registro de registro do aplicativo que você criou para o servidor de autorização.
   - **Segredo do cliente**: [Somente leitura] O ID exclusivo da aplicação, gerado automaticamente. A instância usa o ID de cliente ao solicitar um token de acesso.
   - **Tipo de concessão padrão**: selecione **código de autorização**.
   - **URL de autorização**: o URL da instância que é o servidor de autorização. Lembre-se de anexar `oauth_auth.do` no final do URL.
   - **URL do logotipo**: O URL que contém uma imagem a ser usada como logotipo da aplicação. O logotipo aparece na página de aprovação quando o usuário recebe uma solicitação para conceder acesso a uma aplicação cliente a um recurso restrito na instância.
   - **URL do token**: o URL da instância que é o servidor de autorização. Lembre-se de acrescentar `oauth_token.do` no final do URL.
   - **URL de redirecionamento**: URL da instância: a instância do servidor cliente. Lembre-se de acrescentar `oauth_redirect.do` no final do URL.
7. Crie um perfil para o registro com o tipo de concessão **Código de autorização**
   O servidor do cliente está configurado. Agora você pode criar uma mensagem de saída do REST e obter um token OAuth.

Criar um endpoint para os clientes acessarem a instância

Crie um endpoint de aplicação OAuth para aplicações cliente externos acessarem a instância da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações** e clique em **Novo** .
2. Na página do interceptador, clique em **Criar um endpoint de API do OAuth para clientes externos** e preencha o formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo que identifica a aplicação para o qual você solicitou acesso ao OAuth.
ID de cliente	[Somente leitura] O ID exclusivo da aplicação, gerado automaticamente. A instância usa o ID de cliente ao solicitar um token de acesso.
Segredo do Cliente	[Obrigatório] A cadeia de caracteres do segredo compartilhado que a instância e a aplicação cliente ou site usam para autorizar as comunicações entre si. A instância usa o segredo do cliente ao solicitar um token de acesso. Deixe este campo em branco para que a instância gere automaticamente um segredo do cliente. Para exibir segredos de cliente existentes, clique no ícone do cadeado.
URL de redirecionamento	O URL de retorno de chamada para o qual o servidor de autorização é redirecionado. Insira os URLs completos dos clientes que solicitam acesso ao recurso, anexados por `/oauth_redirect.do`. Por exemplo, `http://token_consumer:port/oauth_redirect.do`. Insira quantos URLs forem necessários para todos os consumidores de token possíveis. A instância corresponde ao URL da solicitação de entrada para um dos URLs de redirecionamento. Se nenhuma correspondência for feita, a instância usará o primeiro URL de redirecionamento.
URL do logotipo	O URL que contém uma imagem a ser usada como logotipo da aplicação. O logotipo aparece na página de aprovação quando o usuário recebe uma solicitação para conceder acesso a uma aplicação cliente a um recurso restrito na instância.
Ativo	Marque a caixa de seleção para ativar o registro da aplicação.
Tempo de vida do token de atualização	O número de segundos que um token de atualização é válido. A instância usa o valor de tempo de vida ao solicitar um token de atualização. Por padrão, os tokens de atualização expiram em 100 dias (8.640.000 segundos).
Impor restrições de token	Selecione para permitir que somente tokens sejam usados com APIs definidas para permitir o perfil de autenticação. Você pode definir a concessão de acesso usando uma política de acesso à API. Para obter mais informações, consulte Criar política de acesso à REST API. Padrão: não selecionado.
Cliente móvel	Representa a entidade para aplicativo para celular ou Web. Essas informações são usadas para analisar as informações de login com celular ou pela web.
Tempo de vida do token de acesso	O número de segundos que um token de acesso é válido. A instância usa o valor de tempo de vida ao solicitar um token de acesso. Por padrão, os tokens de acesso expiram em 30 minutos (1800 segundos).
Formato do token	Formato do token a ser gerado. O formato determina a estrutura de um token e as informações que ele inclui.
Sinistro do assunto	Campo na tabela Usuário (sys_user) que é usado para preencher o valor da declaração de assunto (sub) de um token JWT. A subdeclaração é uma informação que identifica o assunto, ou usuário, do token JWT. Este campo se aplica somente se **Formato do token** JWT.
Comentários	Informações adicionais a serem associadas à aplicação.
Tipo de Cliente	Escolha o tipo de cliente com base no tipo do seu cliente. Opções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Iframe integrado** ○ **Integração como um usuário** ○ **Integração como um serviço** Para saber mais, consulte Como configurar o tipo de cliente para registros de OAuth e SSO.

3. Clique em **Enviar**.

Resultado

O sistema cria um registro na tabela de registros da aplicação [oauth_entity] com o tipo de cliente OAuth. Quando a instância realmente emite tokens e códigos de autorização, eles são armazenados na tabela. Para obter mais informações, consulte Gerenciar tokens OAuth.

Parâmetros de resposta da API do OAuth

A API do OAuth 2.0 produz uma resposta JSON contendo os seguintes parâmetros como nome: pares de valor.

Parâmetros de resposta do token de acesso

Parâmetro de resposta	Descrição
escopo	Quantidade de acessos concedido pelo token de acesso. O escopo é sempre **useraccount**, o que significa que o token de acesso tem os mesmos direitos que a conta do usuário que autorizou o token. Por exemplo, se Abel Tuter autorizar uma aplicação fornecendo credenciais de login, o token de acesso resultante concederá ao portador do token os mesmos privilégios de acesso que Abel Tuter.
token_type	Tipo de token emitido pela solicitação, conforme definido no OAuth RFC. O tipo de token é sempre **Portador**, o que significa que qualquer pessoa que tenha o token de acesso pode acessar um recurso protegido sem fornecer uma chave criptográfica. Consulte RFC6750 para obter mais informações sobre como o OAuth 2.0 usa tokens de portador.
expires_in	Tempo de vida do token de acesso em segundos.
refresh_token	Valor da cadeia de caracteres do token de atualização.
access_token	Valor da cadeia de caracteres do token de acesso. As solicitações de acesso feitas dentro do tempo de expiração do token de acesso sempre retornam o token de acesso atual.
formato	[Opcional] Formato de saída da resposta. Este valor é sempre JSON.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se algum provedor OAuth enviar o corpo da resposta como "tipo de conteúdo" em vez de "Tipo de Conteúdo", o cliente HTTP OAuth poderá não analisar a resposta corretamente. Para corrigir esse problema, crie uma propriedade do sistema usando esses parâmetros.

Campo	Valor
Nome	glide.oauth.inhouse.httpclient.enabled
Tipo	verdadeiro|falso
Valor	falso

Para obter detalhes sobre como criar propriedades do sistema, consulte Adicionar uma propriedade do sistema .

O exemplo a seguir ilustra a cadeia de caracteres JSON retornada por uma solicitação de token de acesso. (Espaços foram adicionados para melhorar a leitura.)

```
{"scope":"useraccount","token_type":"Bearer","expires_in":1800,
"refresh_token":"w599voG89897rGVDmdp12WA681r9E5948c1CJTPi8g4HGc4NWaz62k6k1K0FM
xHW40H8yOO3Hoe",
"access_token":"F0jh9korTyzd9kaZqZ0SzjKZuS3ut0i4P46Lc52m2JYHiLIcqzFAumpyxshU9mMQ
13gJHtxD2fy"}
```

Parâmetros de solicitação da API do OAuth

Saiba mais sobre os parâmetros de solicitação da API do OAuth que acessam as solicitações de token.

Nota:
O tipo de conteúdo da API do OAuth deve ser `aplicação/x-www-form-urlencoded`. Um tipo de conteúdo de `aplicação/json` resulta em um erro não especificado.

Parâmetros de solicitação de token de acesso

Parâmetro da solicitação	Descrição
grant_type	[Obrigatório] O tipo de credenciais que autorizam a solicitação de um token de acesso. Este parâmetro deve ter um dos seguintes valores: • **password**: um conjunto de credenciais do usuário para autorizar a solicitação de token de acesso. Especifique as credenciais do usuário nos parâmetros de nome de usuário e senha. • **refresh_token**: um token de atualização existente autoriza a solicitação de token de acesso. Especifique o token de atualização no parâmetro refresh_token.
client_id	[Obrigatório] ID exclusivo gerado automaticamente da aplicação cliente que solicita o token de acesso.
client_secret	[Obrigatório] A cadeia de caracteres do segredo compartilhado que a instância e a aplicação OAuth usam para autorizar as comunicações entre si.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de solicitação de token de acesso

Parâmetro da solicitação	Descrição
username	Nome da conta do usuário que autoriza a solicitação de token de acesso. Este parâmetro é obrigatório para solicitações de token de acesso com um **grant_type** de **password**.
password	Senha para a conta de usuário que autoriza a solicitação de token de acesso. Este parâmetro é obrigatório para solicitações de token de acesso com um **grant_type** de **password**.
refresh_token	Token de atualização existente que autoriza a solicitação de token de acesso. Este parâmetro é obrigatório para solicitações de token de acesso com um **grant_type** de **refresh_token**.

Solicitações usando credenciais de usuário

A instância exige que os clientes forneçam credenciais de login do usuário ao autorizar o cliente pela primeira vez ou ao autorizar a criação de um novo token de atualização. Este tipo de solicitação sempre retorna dois tokens:

- Um token de acesso
- Um token de atualização

A instância verifica se o usuário está ativo, não está bloqueado no momento e tem uma sessão interativa. Se alguma dessas condições for falsa, a instância não produzirá um token de acesso. As solicitações de acesso feitas dentro do tempo de expiração do token de acesso sempre retornam o token de acesso atual.

Nota:
Este tipo de concessão de autorização depende da criptografia TLS para proteger as credenciais do usuário durante a transmissão.

O exemplo a seguir ilustra a solicitação de um token de acesso com um conjunto de credenciais do usuário (espaços foram adicionados para melhorar a leitura).

```
$ curl -d"grant_type=password&client_id=be3aeb583ace210011c15b24a43e25d8
&client_secret=client_password
&username=admin&password=admin"
https://instancename.service-now.com/oauth_token.do
```

Solicitações usando um token de atualização

A instância pode usar um token de atualização existente para criar um novo token de acesso. Este tipo de solicitação retorna apenas um token de acesso. A instância confirma que o token de atualização não expirou antes de gerar um novo token de acesso. As solicitações de acesso feitas dentro do tempo de expiração do token de atualização sempre retornam o token de atualização atual. Transmitir tokens de atualização geralmente é mais seguro do que transmitir credenciais de usuário. O exemplo a seguir ilustra a solicitação de um token de acesso com um token de atualização existente (espaços foram adicionados para melhorar a leitura).

```
$ curl -d"grant_type=refresh_token&client_id=be3aeb583ace210011c15b24a43e25d8
&client_secret=client_password
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
&refresh_token=w599voG89897rGVDmdp12WA681r9E5948c1CJTPi8g4HGc4NWaz62k6k1K0FM
xHW40H8yOO3Hoe"
https://instancename.service-now.com/oauth_token.do
```

Como criar um endpoint de API JWT do OAuth para clientes externos (integração entre máquinas)

O token transmissor JWT do OAuth permite que as aplicações da Web de clientes se autentiquem perfeitamente na sua instância usando o tipo de concessão JWT de entrada, em vez de exigir que o usuário final faça login manualmente ou compartilhe a senha.


Antes de começar

Os algoritmos compatíveis para JSON Web Token (JWT): RS256, RS384, RS512, ES256, ES384, ES512.

Gere um JWT com as seguintes declarações no lado do cliente:

- `aud`: deve corresponder ao valor do ID de cliente.
- `sub`: deve ser um identificador de usuário, como o e-mail do usuário ao qual você deseja associar o token.
- `iss`: recomenda-se que corresponda ao valor do ID do cliente. Se `aud` e `iss` não corresponderem, adicione o valor `iss` à validação da declaração.
- `exp`: qualquer expiração desejada.

Exemplo de token Web JSON decodificado



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração na ServiceNow

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Já que o uso do tipo de concessão JWT não inclui a senha na solicitação, ele proporciona maior segurança entre os serviços da Web. Por exemplo, é possível desenvolver uma aplicação externa e usar tokens para autenticar solicitações de entrada para sua instância da ServiceNow.

Função necessária: administrador

Para obter mais informações sobre tokens Web JSON, consulte https://jwt.io/ .

Procedimento

1. Adicione a chave pública do app cliente à tabela **sys_certificate**.
2. Defina a configuração em sua instância da ServiceNow para verificar o JWT de entrada.
   a. Navegar até **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações**.
   b. Selecione **Criar um endpoint da API da OAuth JWT para clientes externos**
   c. Preencha o formulário com informações sobre seu token.

Tabela OAuth JWT

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo que identifica a aplicação para o qual você solicitou acesso ao JWT OAuth.
ID de cliente	O ID exclusivo da aplicação, gerado automaticamente. O sistema usa o valor deste campo para recuperar a chave pública ou compartilhada e validar o JWT. O valor deste campo deve corresponder ao valor das declarações do emissor e do público no JWT.
Segredo do Cliente	A cadeia de caracteres do segredo compartilhado que a instância e a aplicação cliente ou site usam para autorizar as comunicações entre si. Deixe este campo em branco para que a instância gere um segredo do cliente automaticamente. Para exibir segredos existentes do cliente, clique no ícone de cadeado. **Nota:** Se for selecionado **Cliente público**, você poderá omitir o **segredo do cliente**.
Campo de usuário	Campo na tabela Usuário (sys_user) que o sistema usa para corresponder ao valor da declaração do assunto no JWT. Por exemplo, se você adicionar um token que tenha um valor de declaração de assunto de nome.usuário@exemplo.com, defina o **campo Usuário** como **E-mail**. Este campo informa ao sistema para pesquisar o campo de e-mail para o valor nome.usuário@exemplo.com e usar o registro de usuário correspondente na solicitação de entrada.
Habilitar a verificação de JTI	Selecione para exigir um novo token a cada troca de token. Padrão: selecionado.
Aplicação	Escopo da aplicação de somente leitura. Este campo é preenchido automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Acessível de	Política de acesso entre escopos. Para obter mais informações, consulte Configurações de acesso à aplicação .
Tempo de vida do token de acesso	Quantidade de tempo em que o token é válido. Unidade: segundos
Formato do token	Formato do token a ser gerado. O formato determina a estrutura de um token e as informações que ele inclui.
Sinistro do assunto	Campo na tabela Usuário (sys_user) que é usado para preencher o valor da declaração de assunto (sub) de um token JWT. A subdeclaração é uma informação que identifica o assunto, ou usuário, do token JWT. Este campo se aplica somente se **Formato do token** JWT.
Distorção do relógio	Diferença de tempo permitida entre os relógios do servidor e do cliente ao validar as declarações `exp` e `nbf` no JWT. Unidade: segundos Padrão: 300.
Impor restrições de token	Selecione para permitir somente o uso de tokens com as APIs definidas a fim de ativar o perfil de autenticação. Você pode definir a concessão de acesso usando uma política de acesso à API. Para obter mais informações, consulte Criar política de acesso à REST API. Padrão: não selecionado.
Comentários	Informações adicionais a serem associadas à aplicação.
Cliente público	Adicione este campo ao formulário se o cliente JWT for público. Ao selecioná-lo, não é necessário incluir um **segredo do cliente**. Padrão: não selecionado.
Tipo de Cliente	Escolha o tipo de cliente com base no tipo do seu cliente. Opções: ▪ **Integrado em iframe** ▪ **Integração como um usuário** ▪ **Integração como um serviço** Para saber mais, consulte Como configurar o tipo de cliente para registros de OAuth e SSO.

d. Salve o formulário.

e. Adicione registros à lista relacionada "Mapas do verificador JWT" para verificar a assinatura do JWT.

Tabela "Mapas do verificador JWT"

Campo	Descrição
Nome	Nome do registro de mapeamento do JWT.
Criança	ID da chave do JWT.
Chave Compartilhada	A chave compartilhada para o ID da chave especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Aplicação	Escopo da aplicação de somente leitura.
Certificado de sistema	Registro de certificado na tabela Certificados X.509 (sys_certificate). O certificado que foi carregado na etapa 1.

f. Adicione quaisquer declarações personalizadas associadas ao seu JWT à lista relacionada de Validações da declaração de JWT do OAuth.

Não é necessário adicionar registros para as seguintes declarações obrigatórias:

- iss
- aud
- sub
- exp

Nota:

- Se aud e iss não corresponderem, adicione o valor iss à validação da declaração.
- Para certificados, é possível adicionar vários mapas de verificador associados a várias chaves.

Tabela Validações de declaração OAuth JWT

Campo	Descrição
Meu cliente externo	Preenchido automaticamente com o registro OAuth JWT.
Tipo de Valor de Declaração	Tipo de dados do valor da declaração.
Nome da declaração	Nome da declaração que você deseja adicionar.
Valor da declaração	Valor da declaração
Aplicação	Escopo da aplicação de somente leitura.

3. Envie uma solicitação cURL contendo o token JWT para obter um token de acesso da sua instância.

Example

A seguir está um exemplo de comando cURL solicitando um token de acesso:

```
$ curl -d"grant_type= urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
&client_id=be3aeb583ace210011c15b24a43e25d8
&client_secret=client_password
&assertion=
 eyJraWQiOiJzYW1wbGVrZXlpZCIsInR5cCI6IkpXVCIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.eyJhdWQiOiI5YzZl
MmQxNzU0MzMyMDEwMDFhMTE4Y2FhMGVhMmE0MyIsInN1YiI6ImFkbWluQGV4YW1wbG
UuY29tIiwiaXNzIjoiOWM2ZTJkMTc1NDMzMjAxMDAxYTExOGNhYTBlYTJhNDMiLCJleHAiOjE
2MjI3MDI1MjYsImlhdCI6MTYyMjcwMjQ2NiwianRpIjoiNWRkMGUxYzctYjY1Ny00YmQ4LTlkY
2UtMTdhZDdlZmUwNmFiIn0.PDoffnN2nq9ZNdxhOTLNbzlls4C1gsacahWr0kmPcGJDUJ_OQu
nmY5YXfpqkASiZixcQDS4kMwyqK9bha1-SnPOXq7zCIlJGCGFOv_OjEpQvMqmiKtLVk3jCsD03
eXSoR4V-EzoCChiXpK87K5tMfM5k0YV9KfrxgvjUipgfni5N0JeyqkssMXBdkuE90XW_hBCo9AM
MQm6J2PNMWb2O_O8rOX06KHuc4-Ip8wcRZ8a_bndCSmHI8Em7v4DvqTkLzlnF_-BXuM3T7n
TI21cDXQKqZnqzzriu8irlAsscJFTxkh-_Ynei5RgYtL_Mvx2-HDO-XGofBhlAY2t9K36sz71HHqFZr
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
5qCOIOAPguNzAy5-MOuZjOU_kH6ugIRycaNMDRjaU7gOvUHEERw3d0sI20OChIWOryBSwdT
s7lgB1WzsJWCNVo81ssc2yko3jPoygt90tMwI_6A-4J-mlgq_fS_SvPUAqq_2UUJfVOTT5WGeq58
cXfwRJmsDo49IhL3kXDVWT2gxaqhEdBQEW16UmRoTUzRs9A9sOm18y3skmOVtnEOm-MIJM
FQZ754UMzbiH0ZsMmk1ivCGIjex5J0_IDjKElWF5RHGz3YShCoa4JKDZsqYMvIk1SvzyQXjuFqP
dS2vzg2m1eKGUwr3m6uNs_HflcDystwVdMZ7nLIBG4"
https://instancename.service-now.com/oauth_token.do
```

Se o cliente JWT for um cliente público, como o Mobile SDK, você poderá omitir os parâmetros client_id e client_secret da solicitação. A seguir está um exemplo de comando cURL solicitando um token de acesso que omite o client_id e o client_secret:

```
$ curl -d"grant_type= urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
&assertion=
 eyJraWQiOiJzYW1wbGVrZXIpZCIsInR5cCI6IkpXVCIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.eyJhdWQiOiI5YzZl
MmQxNzU0MzMyMDEwMDFhMTE4Y2FhMGVhMmE0MyIsInN1YiI6ImFkbWluQGV4YW1wbG
UuY29tIiwiaXNzIjoiOWM2ZTJkMTc1NDMzMjAxMDAxYTExOGNhYTBlYTJhNDMiLCJleHAiOjE
2MjI3MDI1MjYsImlhdCI6MTYyMjcwMjQ2NiwianRpIjoiNWRkMGUxYzctYjY1Ny00YmQ4LTlkY
2UtMTdhZDdlZmUwNmFiIn0.PDoffnN2nq9ZNdxhOTLNbzlls4C1gsacahWr0kmPcGJDUJ_OQu
nmY5YXfpqkASiZixcQDS4kMwyqK9bha1-SnPOXq7zCIIJGCGFOv_OjEpQvMqmiKtLVk3jCsD03
eXSoR4V-EzoCChiXpK87K5tMfM5k0YV9KfrxgvjUipgfni5N0JeyqkssMXBdkuE90XW_hBCo9AM
MQm6J2PNMWb2O_O8rOX06KHuc4-Ip8wcRZ8a_bndCSmHI8Em7v4DvqTkLzlnF_-BXuM3T7n
TI21cDXQKqZnqzzriu8irlAsscJFTxkh-_Ynei5RgYtL_Mvx2-HDO-XGofBhlAY2t9K36sz71HHqFZr
5qCOIOAPguNzAy5-MOuZjOU_kH6ugIRycaNMDRjaU7gOvUHEERw3d0sI20OChIWOryBSwdT
s7lgB1WzsJWCNVo81ssc2yko3jPoygt90tMwI_6A-4J-mlgq_fS_SvPUAqq_2UUJfVOTT5WGeq58
cXfwRJmsDo49IhL3kXDVWT2gxaqhEdBQEW16UmRoTUzRs9A9sOm18y3skmOVtnEOm-MIJM
FQZ754UMzbiH0ZsMmk1ivCGIjex5J0_IDjKElWF5RHGz3YShCoa4JKDZsqYMvIk1SvzyQXjuFqP
dS2vzg2m1eKGUwr3m6uNs_HflcDystwVdMZ7nLIBG4"
https://instancename.service-now.com/oauth_token.do
```

A instância retorna o token de acesso em sua resposta:

```
{
   "access_token":
 "KynMY2H0uwWkRc8g8YLXjnQxWbH5_wbnSiLsnaOoKw61GZkkV0ytZP74uF7hJyjfsWfaaFijq
Qzq2kcABNJxNA",
   "scope": "useraccount",
   "token_type": "Bearer",
   "expires_in": 1799
}
```

Nota:
O tipo de concessão JWT de entrada não inclui tokens de atualização.

4. Faça uma chamada de REST API para acessar um recurso usando o token de acesso.

Example

A seguir está um comando cURL para acessar a tabela de incidentes usando o token.

```
$ curl -H "Authorization: Bearer
 KynMY2H0uwWkRc8g8YLXjnQxWbH5_wbnSiLsnaOoKw61GZkkV0ytZP74uF7hJyjfsWfaaFijq
Qzq2kcABNJxN"
https://instancename.service-now.com/api/now/v1/table/incident
```

Resultado
O sistema recupera o token de acesso na chamada REST e permite o acesso ao recurso solicitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como configurar um provedor de OAuth e OIDC para aceitar token de terceiros

É possível configurar um provedor de OAuth e OIDC para aceitar tokens de identidade gerados por um provedor de OIDC terceirizado usando chamadas de API de entrada com a opção de Single Sign-On (SSO de vários provedores).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A ServiceNow AI Platform é compatível com o OIDC por meio de nossa implementação de Single Sign-On (SSO) externa, além de chamadas de API de entrada. Para obter um exemplo de configuração de provedor OIDC, consulte Configuração do Azure AD . Para obter um exemplo específico de SSO de uma configuração de provedor OIDC, consulte Criar uma configuração OpenID Connect (OIDC) para Single Sign-On (SSO).

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações**.
   - Selecione **Novo**, selecione **Configurar um provedor de OIDC para verificar tokens de ID** e preencha o formulário.
   - Selecione um modelo existente para um provedor OIDC (ADFS, Auth0, Azure AD, Google, Okta) e preencha o formulário.

     Nota:
     Os modelos de provedor OIDC estão disponíveis após o carregamento de dados de demonstração com o plug-in OAuth 2.0.

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo que identifica a entidade OAuth OIDC.
ID de cliente	O ID de cliente da aplicação registrado no servidor OAuth OIDC de terceiros. Esse valor deve ser igual ao valor da declaração `aud` no token JWT.
Script do API da OAuth	Um script que você pode usar para personalizar solicitações e respostas para um provedor OAuth externo.
Configuração do provedor OAuth OIDC	É possível usar os provedores de OIDC (ADFS, Auth0, Azure AD, Google, Okta) para validar o token JWT. Selecione o registro da configuração do provedor de OIDC para validar se a **Declaração do usuário** e o **Campo de usuário** estão definidos corretamente. Além disso, certifique-se de preencher os seguintes campos: ○ **Ativar a verificação de declaração JTI**: quando ativada, a validação de token JWT da ServiceNow também valida o JTI enviado pelo provedor. ○ **URL de metadados OIDC**: detalhes da configuração conhecida do provedor de OIDC. **Nota:** Se a validação não for verificada, não será possível validar o `jti`, independentemente de estar presente no token JWT. O nome da declaração no token deve ser `jti`.
Distorção do relógio	O número, em segundos, para a restrição ser considerada válida. O padrão é 300.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Impor restrições de token	Selecione para permitir somente o uso de tokens com as APIs definidas a fim de ativar o perfil de autenticação. Você pode definir a concessão de acesso usando uma política de acesso à API. Para obter mais informações, consulte Criar política de acesso à REST API. Padrão: não selecionado.
Ativo	Marque a caixa de seleção para ativar a aplicação OAuth.
Tipo de Cliente	Escolha o tipo de cliente com base no tipo do seu cliente. Opções: ○ **Iframe integrado** ○ **Integração como um usuário** ○ **Integração como um serviço** Para saber mais, consulte Como configurar o tipo de cliente para registros de OAuth e SSO.

2. Selecione **Enviar**.
   O registro é salvo na tabela Registros da aplicação [oauth_entity].
   Quando sua instância emite tokens e códigos de autorização, ela cria um registro na tabela Registros da aplicação [oauth_entity] com o tipo **Provedor OIDC externo**. Para obter mais informações, consulte .
3. **Opcional:** Vá para a lista relacionada nos perfis de entidade OAuth do registro para validar um perfil padrão gerado pelo sistema para o novo provedor OAuth sem qualquer escopo.
   Você pode mudar ou adicionar um perfil de provedor OAuth, incluindo o nome, o tipo de concessão e o escopo do OAuth.
4. **Opcional:** Vá para a lista relacionada no registro de Escopos de entidade OAuth para definir todos os escopos OAuth disponíveis para este provedor OAuth.
   Os escopos definidos podem ser selecionados ao criar ou atualizar um perfil. Cada escopo OAuth definido contém um nome e um escopo que você deve obter da especificação do provedor, como um escopo de leitura ou um escopo de gravação. Cada escopo deve ser definido separadamente.
5. **Opcional:** Vá para a lista relacionada no registro de Provisionamento de usuário para habilitar o provisionamento automático de usuário.

Opção	Descrição
Provisionar usuários automaticamente	Opção para habilitar autenticação forçada para usuários.
Provisionar fonte de dados	A fonte de dados a ser usada para transformar um token OIDC em um usuário da ServiceNow. Use a **Lista de pesquisa** para selecionar o modelo predefinido de fonte de dados e abra o registro para configurar o mapeamento da tabela de transformações. Configurando o mapeamento de transformação, os campos de origem são de `JWT token` e os campos de destino são da tabela `sys_user`.
Funções de usuário aplicadas aos usuários provisionados	Lista de funções de usuário aplicadas aos usuários da ServiceNow recém-provisionados.

Example: Abaixo, há um exemplo de uma solicitação cURL para acionar uma chamada de REST API

Acione uma chamada de REST API.

Execute as seguintes ações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Registre o app no provedor de OpenID Connect.
- Configure a entidade OIDC do OAuth.
- Configure o provedor de OIDC:

Provedor de OIDC

Provedor de OIDC	Nome do provedor de OIDC.
URL de Metadados OIDC	Especifique a URL de metadados OIDC (URL de configuração conhecida). Essas informações são usadas para obter as chaves públicas para validar o token por meio do endpoint `jwks`.
Declaração do usuário	A declaração que é validada em relação à tabela do usuário.
Campo de usuário	Declaração do usuário que identifica o registro do usuário.
Ativar a verificação de declaração JTI	Quando ativada, a validação do token JWT da ServiceNow também validará o JTI enviado pelo provedor. **Nota:** Se a validação não for verificada, não será possível validar o `jti`, independentemente de estar presente no token JWT. O nome da declaração no token deve ser `jti`. Essas informações são usadas para impedir ataques de repetição.

- Obtenha um token JWT.
- Acione uma chamada de REST API.
  - O token de ID no cabeçalho de autorização para acessar a API da tabela ou os Serviços web com script.

```
curl -X GET --header "Accept:application/json"
 https://<instance_name>.service-now.com/api/now/table/incident/897b04f2dbd4a300a1
35364e9d961952 -k
--header "Authorization: Bearer
 eyJraWQiOiJjNTZtZTlXU0xPVnY3UFMwcTg4Qzl1b0lzNjFQYTdmUG4yZFVFOW9RNUg4Iiwi
YWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJzdWIiOiIwMHVnZDg1OD
VkczI1WXpUSjBoNyIsIm5hbWUiOiJpbXJhbiBhbGkiLCJsb2NhbGUiOiJlbi1VUyIsImVtYWlsIjoi
aW1yb241NDNAZ21haWwuY29tIiwidmVyIjoxLCJpc3MiOiJodHRwczovL2Rldi05MzQ
xMjEub2t0YXByZXZpZXcuY29tIiwiYXVkIjoiMG9hZ2Q4bzk3a2lCT3dwd0IwaDciLCJpYXQiOj
E1Mzc5MzMzMjYsImV4cCI6MTUzNzkzNjkyNiwianRpIjoiSUQueThVdXpWNUg2bm16SzRs
OTI1RFVrQnJoR1o1MmJzVVpGVHRVTEphQjg3ayIsImFtciI6WyJwd2QiXSwiaWRwIjoiMDBvZ
2Q4NTgycEFqZDZTemcwaDciLCJub25jZSI6InNub3ciLCJwcmVmZXJyZWRfdXNlcm5hbW
UiO
iJpbXJvbjU0M0BnbWFpbC5jb20iLCJnaXZlbl9uYW1lIjoiaW1yYW4iLCJmYW1pbHlfbmFtZSI6I
mFsaSIsInpvbmVpbmZvIjoiQW1lcmljYS9Mb3NfQW5nZWxlcyIsInVwZGF0ZWRfYXQiOj
E1Mzc5MzAxOTcsImVtYWlsX3ZlcmlmaWVkIjp0cnVlLCJhdXRoX3RpbWUiOjE1Mzc5Mjk2Nj
F9.OG87SYxWFgHGlhBYby2H79diRm9rlYZTeEkIINRUatwg-p4739htB8xEY-5_t6yU_6k5w1
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
0pdgtt5M5QFZRPXVbQZNoGtY-Bxn0BjaimcFgoWfhY_0ldnGTkzN2RYyIHvrf9-yhxg347zvcz
mLrgMMa_VwG4rxrtE6rUXaIpIeIK5b-Deq8ADz8UTUTKpF_5RWk4X-oh5xK6BLniFHk4ShO
Zq2v_mjproXwKk5euJKrVrar2lQ4adZCOSTRuTf3ThMO5WDh0sel-82LngXtLzRJJ51IqxAsXns
0kJHLLqLtH1hXNRKfwT1ScQoE_OfWm4t0KryI2j4wSMEanFtLXIw"
```

- Se o usuário for autenticado, uma resposta de aplicação/json válida será exibida. Caso contrário, será exibida uma mensagem de erro de usuário não autenticado.

```
User Not Authenticated
{"error":{"message":"User Not Authenticated","detail":"Required to provide Auth
 information"},"status":"failure"}
```

Como configurar o tipo de cliente para registros de OAuth e SSO

Configure o campo **Tipo de cliente** para configurações relacionadas a registros de OAuth e SSO.

Ao estabelecer sessões para vários tipos de login, como IU web (login interativo), integrado em Iframe, incorporado ou integração, você pode configurar o tipo de cliente para os registros OIDC (entidade OAuth), SAML e Digest que são usados para vários logins.

Estas são as opções de tipo de cliente:

- **Integrado em Iframe**: pode ser usado para a instância interativa da ServiceNow que reside em um Iframe em sites de terceiros. Por exemplo, se houver uma tabela confidencial (tabela sys_user - número de telefone do usuário), como administrador, você poderá configurar a ACL com o atributo sec (integrado em Iframe) definido como falso. Isso evitará que o usuário acesse os dados (informações da tabela) na sessão "Integrado em Iframe" do terceiro.
- **Integração como usuário**: pode ser usado para o bot de bate-papo do Virtual Agent que está instalado em apps para desktop, como Slack, Teams, etc.
- **Integração como serviço**: pode ser usado para integração entre máquinas (comunicação entre serviços).

Nota:

- [store-future: BEGIN review]Incorporado: como um tipo de cliente que está disponível quando o plug-in de acesso de cliente incorporado (com.glide.security.client_access) está instalado para OIDC (entidade OAuth).[End]
- Para OIDC (entidade OAuth): todas as opções estão disponíveis.
- Para SAML e Digest: somente integrado em Iframe. Você deve editar o formulário, adicionar o campo **Tipo de cliente** ao registro e selecionar o tipo de cliente **Integrado em Iframe**.
- Se não selecionar um **Tipo de cliente**, não haverá classificação da sessão.

É recomendável usar o campo "Tipo de cliente" em todos os registros criados para OIDC (entidade OAuth), SAML e Digest. Isso permite que você tenha um controle melhor sobre cada método de login que tem as mesmas configurações, mas que é diferenciado pelo tipo de cliente.

Depois de configurar o campo, sempre que um usuário fizer login a partir da configuração correspondente (OAuth ou SSO), quando a autenticação for bem-sucedida, a sessão será considerada baseada no tipo de cliente configurado e, consequentemente, o tempo limite da sessão será utilizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para a sessão atual, incluem-se ou utilizam-se os atributos de segurança correspondentes para impedir que os usuários acessem informações específicas da tabela do tipo de cliente selecionado. Para obter mais informações, consulte Atributos de segurança OOB (prontos para uso).

Tempo limite da sessão para os tipos de cliente

Estas são as propriedades do sistema relacionadas ao tempo limite da sessão para os vários tipos de cliente:

- [store-future: BEGIN review]glide.session_timeout.embedded[End]
- glide.session_timeout.iframe_embedded
- glide.session_timeout.integration_as_a_user
- glide.session_timeout.integration_as_a_service

Concessões implícitas do OAuth

As instâncias da ServiceNow são compatíveis com a concessão implícita de um token de acesso.

O tipo de concessão implícita, também conhecido como *`implicit grant code flow`*, permite que o token de acesso seja fornecido diretamente à aplicação cliente por meio do agente do usuário, que normalmente é o navegador da Web ou o dispositivo móvel. Nenhum token de atualização é concedido. O usuário final ainda deve conceder acesso ao recurso protegido na instância, assim como no padrão.

Processo de fluxo de concessão implícita OAuth

Assim como com o processo de fluxo de código de autorização padrão, a aplicação cliente faz uma solicitação para usar o recurso restrito na instância e o usuário final o aprova. A solicitação está na forma de um URL enviado para a instância. O URL deve incluir os seguintes parâmetros:

- client_id=<the necessary client ID>. Isso é obrigatório para identificar qual recurso protegido a aplicação cliente deseja acessar.
- response_type = token. Isso é obrigatório para solicitar o token de acesso diretamente (em vez de solicitar um código de autorização). O valor deve ser token para concessões implícitas. No exemplo de fluxo de código de autorização padrão, o tipo de resposta é código.
- redirect_uri =<a URL>: o local para onde o token é enviado.

O servidor de autorização envia o token de acesso, em vez de um código de autorização, para a aplicação cliente por meio do agente do usuário.

Aqui está um exemplo de solicitação GET para receber a carga JSON de dados para a tabela Incidente [incidente]:

```
https://myinstance.servicenow.com/oauth_auth.do?response_type=token&redirect_uri={the_redirect_url}&client_id={the_client_identifier}
```

Se o usuário conceder acesso, o token será incluído no URL de redirecionamento (retorno de chamada):

```
https/http://{callbackURL}?access_token={the_token}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Credenciais do cliente


Use o tipo de concessão de credenciais do cliente do OAuth para integrações de entrada de um cliente de OAuth de terceiros para a plataforma ServiceNow®.

Os administradores podem usar o tipo de concessão de credenciais do cliente (CC) para habilitar a integração de um cliente OAuth de terceiros para a plataforma ServiceNow.

O tipo de concessão de credenciais do cliente de entrada é um recurso que pode ser controlado por uma propriedade do sistema. Por padrão, a propriedade do sistema está definida como falsa.

Para usar o tipo de concessão de credenciais do cliente, execute as seguintes etapas:

- Crie a propriedade de sistema `glide.oauth.inbound.client.credential.grant_type.enabled`.
- Adicione o campo **Usuário da aplicação OAuth** ao formulário da Entidade OAuth.



Criar propriedade do sistema Credenciais do cliente

Crie a propriedade de sistema `glide.oauth.inbound.client.credential.grant_type.enabled` para usar o tipo de concessão de Credenciais do cliente para integrações de entrada de OAuth.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Plug-in necessário: OAuth 2.0.


Procedimento

1. No filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.
   A lista inteira de propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.
2. Selecione **Novo**.
3. Preencha os campos a seguir no formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Nome da propriedade que você está criando. Nesse caso, glide.oauth.inbound.client.credential.grant_type.enabled.
Descrição	Insira um resumo, uma frase que descreva a função da propriedade.
Tipo	Selecione o tipo de dado apropriado na lista. Nesse caso, verdadeiro | falso.
Valor	Defina o valor desejado para a propriedade. Nesse caso, verdadeiro para habilitar o tipo de concessão de credenciais do cliente para integrações de entrada do OAuth.



Nota:
Você pode configurar outros campos no formulário, como Opções, Ignorar cache, Privado, Funções de leitura e Funções de gravação, de acordo com seus requisitos.

4. Selecione **Enviar**.

Nota:
Se a caixa de seleção **Ignorar cache** estiver marcada, o sistema limpará o cache do servidor quando o parâmetro for alterado.

Em seguida, você deve criar um cliente OAuth (endpoint de API do OAuth para cliente externo) e adicionar o campo Usuário da aplicação OAuth ao registro do cliente OAuth.

Adicionar usuário da aplicação OAuth

Adicione o campo Usuário da aplicação OAuth ao formulário de Entidade OAuth para usar o tipo de concessão de Credenciais do cliente para integrações de entrada de OAuth.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Plug-in necessário: OAuth 2.0.


Você deve criar um cliente OAuth. Para obter mais informações, consulte Criar um endpoint para os clientes acessarem a instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o registro de cliente OAuth que foi criado.
2. Selecione o ícone de mais opções no cabeçalho da página.
3. Selecionar **Configurar** > **Design de formulário**.
4. Na página Design de formulário, adicione **Usuário da aplicação OAuth** na lista de campos.
5. Salve ou atualize o formulário.
6. Selecione o usuário para o **Usuário da aplicação OAuth**.
   Por exemplo, administrador do sistema.



> **Nota:**
> Você deve usar o Escopo de autenticação da REST API com o tipo de concessão de credenciais do cliente para controlar o acesso fornecido ao cliente de terceiros.

7. Salve ou atualize o formulário.

Qualquer solicitação de autorização com o **Tipo de concessão** como **Credenciais do cliente**, **ID de cliente** e **Segredo** será aprovada para o Usuário da aplicação OAuth associado na ServiceNow®.

> **Nota:**
> Se o Usuário da aplicação OAuth não estiver selecionado no registro do cliente OAuth ou a propriedade Credenciais do cliente estiver definida como `falso`, a solicitação de autorização não será aprovada.

Gerenciar tokens OAuth

Abra os tokens OAuth para fornecer acesso a recursos restritos.

Antes de Iniciar

Função necessária: qualquer usuário ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os tokens OAuth emitidos pela instância e pelo provedor OAuth de terceiros são armazenados na tabela oauth_credential.

Algumas das colunas importantes nesta tabela:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Token: valor do token emitido pela instância da ServiceNow.
- Tipo: determina se o token é um token de acesso ou um token de atualização.
- Expira: dados/hora em que o token de acesso ou de atualização expira.
- Token recebido: valor do token emitido por um provedor OAuth de terceiros. Este valor está em formato criptografado.

A expiração e a validade do token são as seguintes:

- Token de acesso: por padrão, uma instância emite tokens de acesso com vida útil de 30 minutos no cenário em que a instância é o provedor OAuth.
- Token de atualização: por padrão, uma instância emite tokens de atualização com uma vida útil de 100 dias no cenário em que a instância é o provedor OAuth.

Procedimento

1. Navegue até uma das seguintes opções de menu:
   - **Autoatendimento** > **Minhas apps conectadas** para ver os tokens que a instância criou quando você concedeu acesso a um recurso na instância.
   - **OAuth de Sistema** > **Gerenciar Tokens** para ver todos os tokens. Somente administradores podem acessar este módulo.
2. Clique no **Nome** para abrir o token.
3. Clique em **Revogar acesso** para impedir o acesso ao recurso restrito.

   Você também pode visualizar outras informações sobre o token, incluindo o escopo ao qual ele permite acesso e a data de expiração.

   É possível selecionar o registro **Limpar credenciais expiradas do OAuth** na página "Programação" (sys.trigger.list) e configurar o seguinte:

   - **com.snc.platform.security.oauth.is.active** : Por padrão, o valor é definido como verdadeiro.
   - **com.snc.platform.security.oauth.hours.expired.credential.is.kept**: defina o valor com base em seu requisito para determinar o número de horas durante o qual você deseja manter a credencial oauth expirada no sistema.
   - **com.snc.platform.security.oauth.day.old.credential.is.kept** : Defina o valor com base em seu requisito para determinar o número de dias que você deseja manter o expirado oauth credencial no sistema.

Revogar um token OAuth

Você pode revogar um token de acesso ou atualização do OAuth por motivos de segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A revogação do token refere-se à situação em que sua instância atua como o servidor de recursos OAuth. Você pode revogar o token por meio de um URL.

Procedimento

Acesse sua instância usando oauth_revoke_token.do e acrescente o token de acesso ou de atualização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo: https://[Sua_Instância_ServiceNow]:[porta]/oauth_revoke_token.do?token=[token de acesso ou atualização] sem os colchetes [ ].

Resultado
Este acesso de endpoint não exige autenticação. O token nesta solicitação está marcado como expirado.

Saída de OAuth

A saída de OAuth permite que você extraia dados de um provedor de terceiros para sua instância.

Você deve ter a função security_admin para gerenciar a integração do OAuth.

Você pode configurar o OAuth 2.0 de saída para os seguintes tipos de concessão:

- **Conectar a um provedor de terceiros**: use o ID e o segredo do cliente para enviá-los ao provedor OAuth. Para obter mais informações, consulte Conectar-se a um provedor OAuth de terceiros.
- **JWT Bearer**: um servidor de autorização valida um token JWT, que habilita informações de identidade e segurança a serem compartilhadas entre domínios de segurança. Para obter mais informações, consulte Configurar provedor OAuth com tipo de concessão de Transmissor JWT.
- **SAML2 Bearer**: gera a estipulação SAML2 e, em seguida, troca com o provedor a estipulação para os tokens de acesso.

  Nota:
  Para solicitações de saída para SuccessFactors, use o **SAML2 Bearer** como tipo padrão de concessão. Para saber mais sobre como configurar o **Portador do SAML2**, consulte o exemplo em Set up the v4.x.x .

- **Código de autorização**: o código fornecido ao cliente para obter um token de acesso, que é então usado para ter acesso ao recurso. Se você selecionar essa opção, precisará de um URL de autorização (o URL do servidor de autorização).
- **Credenciais de senha do responsável pelo recurso**: nome de usuário e senha do usuário tentando obter acesso ao recurso.
- **Credenciais do cliente**: ID do cliente e segredo do cliente, ambos usados para obter o token de acesso. Esse método não fornece atualização de tokens.
- **MID Server** : Os MID Servers facilitam a comunicação e a movimentação de dados entre um único ServiceNow® instâncias e aplicações externas, fontes de dados e serviços. Use o código de autorização, a credencial da senha do proprietário do recurso, o portador SAML e os tipos de concessão OAuth do portador JWT do OAuth para solicitações de integração de saída por meio do MID Server. A Autenticação pessoal também é compatível com o MID Server.

Você pode configurar o **cenário do provedor OAuth** (saída): sua instância extrai dados de um provedor de terceiros.

Nota:
Você deve autenticar o usuário pela primeira vez para obter a publicação do token. Não é necessário autenticá-lo usando uma conta de usuário antes da expiração do token.

Conectar-se a um provedor OAuth de terceiros

Configure como o ID e o segredo do cliente são enviados para o provedor OAuth.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações** e clique em **Novo** .
2. Na página do interceptador, clique em **Conectar-se a um provedor OAuth de terceiros** e preencha o formulário.

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da conexão OAuth de terceiros.
ID de cliente	O ID de cliente da aplicação registrado no servidor OAuth de terceiros.
Segredo do cliente	O segredo do cliente da aplicação registrado no servidor OAuth de terceiros.
Script do API da OAuth	O script usado para personalizar a solicitação e a resposta ao provedor OAuth externo.
URL de logotipo	O URL de logotipo da aplicação OAuth.
Tipo de concessão padrão	O tipo de concessão padrão usado para estabelecer o token. As opções incluem: ○ **Código de autorização**: o código fornecido ao cliente para obter um token de acesso, que é então usado para ter acesso ao recurso. Se você selecionar essa opção, precisará de um URL de autorização (o URL do servidor de autorização). ○ **Credenciais de senha do responsável pelo recurso**: nome de usuário e senha do usuário tentando obter acesso ao recurso. ○ **Credenciais do cliente**: ID do cliente e segredo do cliente, ambos usados para obter o token de acesso. Esse método não fornece atualização de tokens. ○ **JWT Bearer**: um servidor de autorização valida um token JWT, que habilita informações de identidade e segurança a serem compartilhadas entre domínios de segurança. ○ **SAML2 Bearer**: gera a estipulação SAML2 e, em seguida, troca com o provedor a estipulação para os tokens de acesso. **Nota:** Para solicitações de saída para SuccessFactors, use o **SAML2 Bearer** como tipo padrão de concessão.
Tempo de vida do token de atualização	Tempo, em segundos, em que o token de atualização é válido. O tempo padrão é 8.640.0000 segundos.
Cliente público	Permite que clientes públicos exijam o PKCE para uma autorização. **Nota:** Você pode usar somente o código de autorização como *`Default Grant type`* quando o PKCE estiver habilitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Método de desafio do código	Método de desafio do código usado no fluxo de trabalho PKCE do OAuth As opções incluem: ○ S256 [Padrão] ○ Simples ○ Nenhum
Comentários	Adicione comentários sobre o aplicativo OAuth.
Aplicação	Aplicação e escopo que contenham este registro.
Acessível de	Torne este aplicativo acessível a partir de todos os escopos de aplicativo ou somente a partir deste escopo.
Ativo	Marque a caixa de seleção para ativar o aplicativo.
URL de Autorização	O endpoint do código de autorização OAuth.
URL do token	O endpoint do token do servidor OAuth.
URL de revogação do token	O endpoint de revogação de token do servidor OAuth.
URL de redirecionamento	O endpoint de retorno de chamada do OAuth Se estiver em branco, a instância gerará uma entrada automaticamente.
Usar autenticação mútua	Marque a caixa para usar autenticação mútua para solicitação e revogação de token. Este recurso exige que um perfil de autenticação mútua seja especificado.
Enviar credenciais	O cliente OAuth preenche as credenciais do cliente na solicitação: ○ No corpo das solicitação (formulário codificado em URL) ○ Cabeçalho de autorização básica ○ Como chave privada JWT
Tipo de Cliente	Escolha o tipo de cliente com base no tipo do seu cliente. Opções: ○ **Iframe integrado** ○ **Integração como um usuário** ○ **Integração como um serviço** Para saber mais, consulte Como configurar o tipo de cliente para registros de OAuth e SSO.

3. **Opcional:** Vá para a lista relacionada nos perfis de entidade OAuth do registro para validar um perfil padrão gerado pelo sistema para o novo provedor OAuth sem qualquer escopo.
   Você pode mudar ou adicionar um perfil de provedor OAuth, incluindo o nome, o tipo de concessão e o escopo do OAuth.
4. **Opcional:** Vá para a lista relacionada no registro de Escopos de entidade OAuth para definir todos os escopos OAuth disponíveis para este provedor OAuth.
   Você pode selecionar os escopos ao criar ou atualizar um perfil. Cada escopo OAuth contém um nome e um escopo que você deve obter da especificação do provedor, como um escopo de leitura ou um escopo de gravação. Cada escopo deve ser definido separadamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transmissor JWT

Os JSON Web Tokens (JWTs) habilitam o recurso de configurar interações de API de servidor para servidor entre ServiceNow e provedores de API externos sem exigir qualquer intervenção do usuário.

A concessão do portador do JSON Web Token (JWT) é uma cadeia de caracteres JSON que contém valores de declaração que são avaliados e validados pelos manipuladores de concessão JWT no final do servidor de autorização, antes de emitir um token de acesso.

Usando o tipo de concessão de portador JWT, você pode configurar o fluxo de concessão de portador OAuth 2.0 JWT para mensagem de REST de saída.

Configurar provedor OAuth com tipo de concessão de Transmissor JWT

Os JSON Web Tokens (JWTs) habilitam o recurso de configurar interações de API de servidor para servidor entre ServiceNow e provedores de API externos sem exigir qualquer intervenção do usuário. Este suporte habilita o IntegrationHub ou outras tarefas automatizadas usando JWTs para configurar integrações de API e serviço com diferentes provedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As tarefas a seguir mostram como a ServiceNow pode ser configurada para usar JWTs para autenticação de cliente OAuth 2.0 e concessões de autorização. A ServiceNow é o cliente OAuth e você pode configurar um provedor OAuth, como o Box ou o Docusign.

Procedimento

1. Carregar certificado Java KeyStore
   Anexe um certificado JKS à sua instância para usar para habilitar a autenticação do cliente JWT.
2. Configurar uma chave de assinatura JWT
   Crie uma chave de assinatura JWT para atribuir ao seu certificado Java KeyStore (JKS).
3. Criar um provedor JWT com uma chave de assinatura JWT
   Adicione um provedor JWT à sua instância da ServiceNow.
4. Conectar-se a um provedor OAuth de terceiros
   Crie um provedor OAuth de terceiros com um Transmissor JWT como o tipo de concessão padrão no Registro de aplicação da ServiceNow.
5. Especificar um perfil OAuth
   Abra o perfil de entidade OAuth do provedor OAuth e atribua um provedor JWT.

Carregar certificado Java KeyStore

Você pode anexar um certificado Java KeyStore (JKS) à sua instância para usar para habilitar a autenticação do cliente JWT.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Certificado x509**.
2. Preencha o formulário conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para o seu certificado.
Notificar no vencimento	Designe quem notificar quando o certificado expirar.
Aviso emitido antes do vencimento (em dias)	Envie uma notificação por e-mail ao seu gerenciador de certificados antes que seu certificado expire.
Ativo	Habilita o certificado a ser usado para solicitações de token.
Tipo	O tipo de certificado que você está carregando.
Dias até o vencimento	A quantidade de dias até que o certificado expire.
Senha do armazenamento de chaves	A senha associada ao certificado.
Descrição resumida	

3. Clique em **Enviar**.

Configurar uma chave de assinatura JWT

Crie uma chave de assinatura JSON Web Token (JWT) para atribuir ao seu certificado Java KeyStore (JKS).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Nota:
Se você quiser adicionar o **Impressão digital SHA-1 do certificado X.509 (x5t)** ao cabeçalho como parte da chave JWT, deverá configurar o formulário e adicionar o campo **Impressão digital SHA-1 do certificado X.509 (x5t)**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Chaves de JWT**.
2. Preencha o formulário conforme necessário.

Opção	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para configuração da sua assinatura de chave JWT.
Armazenamento de chaves de assinatura	O armazenamento de chaves designado ao assinar o JWT.
ID da chave	O ID da chave (secundária) ajuda a identificar qual chave é usada quando várias chaves são usadas para assinar tokens. **Nota:** Se você configurar este campo, a declaração do ID da chave será incluída no JWT. Se você não configurar este campo, seu JWT não terá uma declaração de ID da chave.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Algoritmo de assinatura	O algoritmo a ser usado para assinar com a chave JWT. RSA 256 é o único algoritmo disponível.
Senha da chave de assinatura	A senha associada à chave de assinatura.
Ativo	Designe que o alias da chave JWT seja referenciado ativamente de um provedor JWT.

3. Clique em **Enviar**.

Criar um provedor JWT com uma chave de assinatura JWT

Adicione um provedor JSON Web Token (JWT) à sua instância da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Provedor JWT**.
2. Preencha o formulário e clique em **Enviar**.

Opção	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para configuração do seu provedor JWT.
Intervalo de vencimento (s)	A vida útil dos tokens, em segundos, gerados pelo provedor JWT.
Configuração de Assinatura	Configuração de assinatura JWT da ServiceNow a ser aplicada.

Gerar um Token Web JSON (JWT)

Crie um Token Web JSON (JWT) para representar declarações com segurança entre duas partes na ServiceNow AI Platform.

. API GlideJWT É uma API programável com escopo que gera um JWT . Há três argumentos necessários antes de gerar o JWT:

- Sys_id do ProvedorJWT
- Cabeçalho JSON serializado
- Carga JSON serializada

Há dois scripts da API do JWT, JWTTokenInternal e JWTTokenRestricted, que você pode usar ao configurar um Provedor JWT. O script JWTTokenRestricted permite que os administradores configurem quem pode gerar um JWT. O script JWTTokenInternal é somente leitura e permite que somente usuários conectados gerem um JWT.

Para gerar um JWT:

- Crie uma chave JWT com uma chave compartilhada (HMAC) ou um armazenamento de chaves de assinatura (RSA)
- Associe um provedor JWT à configuração de assinatura que faz referência a uma chave JWT

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode usar a API para criar seu token.

Você pode usar declarações padrão e personalizadas ao configurar um provedor JWT. Você pode passar cabeçalho dinâmico e declarações de carga como parte da assinatura da API generateJWT.

Script de exemplo para testar a API:

```
var jwtAPI = new sn_auth.GlideJWTAPI();
var headerJSON = {  "kid": "a1234"  };
var header = JSON.stringify(headerJSON);

var payloadJSON = { "jti": "testjti", "iss": "testiss", "sub": "testsub" };
var payload = JSON.stringify(payloadJSON);

var jwtProviderSysId = "7a40dde2d5303300964fb7c8f3c14ab5";
var jwt = jwtAPI.generateJWT(jwtProviderSysId, header, payload);

gs.info("JWT:" + jwt);
```

APIs do cliente OAuth

A API do cliente OAuth fornece métodos para solicitar e revogar tokens OAuth.

O cliente OAuth fornece estas classes:

- GlideOAuthClient : métodos para solicitar e revogar os tokens de atualização e acesso.
- GlideOAuthClientRequest : métodos para lidar com solicitações do cliente.
- GlideOAuthClientResponse : métodos para lidar com repostas do cliente.
- GlideOAuthToken : métodos para recuperar o token de acesso e informações sobre o token de acesso.

Você também pode personalizar a inclusão de script OAuthUtil para interceptar os parâmetros de solicitação e também analisar as respostas de provedores OAuth externos.

Ao usar classes OAuth em um script com escopo, use o identificador de namespace sn_auth.

Parâmetros OAuth para suporte de perfil padrão

O recurso de perfil padrão exige um conjunto de parâmetros que você pode usar com a API `setParameter()` para especificar o solicitante do OAuth, um contexto para a solicitação e o perfil do provedor.

No cenário do provedor OAuth, você deve definir três parâmetros que informam ao provedor OAuth qual perfil OAuth usar por padrão. Quando esses três parâmetros são definidos, o token de acesso é salvo no banco de dados da instância. Use os parâmetros com `GlideOAuthClientRequest`.

Parâmetros OAuth para suporte de perfil padrão

Parâmetro	Descrição
oauth_requestor	O sys_id do objeto, que pode ser um registro de usuário ou uma conta de e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros OAuth para suporte de perfil padrão

Parâmetro	Descrição
`oauth_requestor_context`	Descritor que fornece contexto para o solicitante do OAuth. Como prática recomendada, use o nome da tabela em que o objeto `oauth_requestor` foi salvo.
`oauth_provider_profile`	O sys_id do registro de perfil OAuth que é o padrão (consulte Especificar um perfil OAuth).

Você não precisa usar parâmetros para definir o tipo de concessão e o escopo porque os valores são configurados no registro de perfil do OAuth. Se você não usar os parâmetros, poderá usar os métodos da API `GlideOAuthClientRequest setScope` e `setGrantType`. Para obter informações adicionais, consulte setScope e setGrantType .

Suporte para JWT de chave privada para autenticação de cliente OAuth 2.0

Suporte ao JWT para autenticação de cliente OAuth 2.0.

A autenticação de cliente JWT de chave privada é um método de autenticação que pode ser usado por clientes para se autenticarem no servidor de autorização ao usar o endpoint de token.

Neste mecanismo de autenticação, somente os clientes que registraram uma chave pública e assinaram um JWT usando essa chave podem ser autenticados.

O JWT deve conter valores de declaração NECESSÁRIOS e pode conter valores de declaração OPCIONAIS. Para saber mais sobre os valores de declaração necessários para o JWT para autenticação `private_key_jwt`, consulte a seção Autenticação de cliente na documentação principal da Conexão OpenID .

Nota:
O token de autenticação deve ser enviado como o valor do parâmetro client_assertion. O valor do parâmetro **client_assertion_type** deve ser `urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-Bearer`.

Plug-ins necessários para a Autenticação de cliente OAuth 2.0 usando o token JWT:

- **OAuth 2.0 (com.snc.platform.security.oauth)**: este plug-in está ativo em instâncias novas e atualizadas. Se o plug-in não estiver ativo em sua instância, você poderá ativá-lo.
- **Integração - Instalador de Single Sign-On de vários provedores (com.snc.integration.sso.multi.installer)**: para caso de uso de Single Sign-On baseado em OIDC.

Você pode usar a Autenticação de cliente OAuth 2.0 usando o JWT de chave privada para os seguintes casos:

- Single Sign-on baseado em OIDC
- Integrações de saída de OAuth

Configurar JWT de chave privada para SSO baseado em OIDC

Configure o JWT de chave privada para integrações SSO baseadas em OIDC.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você precisa executar as seguintes tarefas antes de escolher o JWT de chave privada para o SSO baseado em OIDC.

- Carregar certificado Java KeyStore: anexe um certificado JKS à sua instância para usar para habilitar a autenticação do cliente JWT.
- Configurar uma chave de assinatura JWT: crie uma chave de assinatura JWT para atribuir ao seu certificado Java KeyStore (JKS).

  Nota:
  Se você quiser adicionar o **Impressão digital SHA-1 do certificado X.509 (x5t)** ao cabeçalho como parte da chave JWT, deverá configurar o formulário e adicionar o campo **Impressão digital SHA-1 do certificado X.509 (x5t)**.

- Criar um provedor JWT com uma chave de assinatura JWT: adicione um provedor JWT à sua instância da ServiceNow.

Para incluir uma chave JWT para o Provedor de identidade baseado em OIDC:

- Instale o plug-in **Integração - Instalador de Single Sign-On** (com.snc.integration.sso.multi.installer).
- Habilite as **Propriedades de SSO de vários provedores**. Para obter mais informações, consulte Propriedades, tabelas e scripts de SSO de vários provedores.
- Crie um Provedor de identidade de OIDC. Para obter mais informações, consulte Criação de uma configuração OpenID Connect (OIDC) para Single Sign-On (SSO).

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações**.
2. Selecione o Provedor de identidade de OIDC que você criou.
3. Na parte superior do formulário, selecione **Configurar** > **Design de formulário**.

   Nota:
   Você deve adicionar os campos **Enviar credenciais** e **Provedor JWT** ao formulário para usar o JWT de chave privada para solicitações de autenticação do Provedor de identidade baseadas em OIDC.

4. Escolha **Como JWT de chave privada** para Enviar credenciais.
5. Selecione o **Provedor JWT**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Quando o usuário é autenticado, a página de autenticação conterá opções para fazer login por meio do Okta.

Configurar JWT de chave privada para OAuth de saída

Configure o JWT de chave privada para integrações de OAuth de saída.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Antes de configurar o JWT de chave privada para integrações de OAuth de saída, você deve executar as seguintes tarefas:

- Carregar certificado Java KeyStore: anexe um certificado JKS à sua instância para usar para habilitar a autenticação do cliente JWT.
- Configurar uma chave de assinatura JWT: crie uma chave de assinatura JWT para atribuir ao seu certificado Java KeyStore (JKS).

> **Nota:**
> Se você quiser adicionar o **Impressão digital SHA-1 do certificado X.509 (x5t)** ao cabeçalho como parte da chave JWT, deverá configurar o formulário e adicionar o campo **Impressão digital SHA-1 do certificado X.509 (x5t)**.

- Criar um provedor JWT com uma chave de assinatura JWT: adicione um provedor JWT à sua instância da ServiceNow.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações** e clique em **Novo** .
2. Na página do interceptador, clique em **Conectar-se a um provedor OAuth de terceiros** e preencha o formulário.

> **Nota:**
> Você deve adicionar os campos **Enviar credenciais** e **Provedor JWT** ao formulário para usar o JWT de chave privada para solicitações de autenticação de OAuth de saída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da conexão OAuth de terceiros.
ID de cliente	O ID de cliente da aplicação registrado no servidor OAuth de terceiros.
Segredo do cliente	O segredo do cliente da aplicação registrado no servidor OAuth de terceiros.
Script do API da OAuth	O script usado para personalizar solicitações e respostas ao provedor OAuth de terceiros.
URL de logotipo	O URL de logotipo da aplicação OAuth.
Tipo de concessão padrão	Escolha: **Credenciais do cliente**: ID do cliente e segredo do cliente, ambos usados para obter o token de acesso. Esse método não fornece atualização de tokens.
Tempo de vida do token de atualização	Tempo, em segundos, em que o token de atualização é válido. O tempo padrão é 8.640.000 segundos.
Cliente público	Permite que clientes públicos exijam o PKCE para uma autorização. **Nota:** Você pode usar somente o código de autorização como *`Default Grant type`* quando o PKCE estiver habilitado.
Comentários	Adicione comentários sobre o aplicativo OAuth.
Aplicação	Aplicação e escopo que contenham este registro.
Acessível de	Torne este aplicativo acessível a partir de todos os escopos de aplicativo ou somente a partir deste escopo.
Ativo	Marque a caixa de seleção para ativar o aplicativo.
URL de Autorização	O endpoint do código de autorização OAuth.
URL do token	O endpoint do token do servidor OAuth.
URL de revogação do token	O endpoint de revogação de token do servidor OAuth.
URL de redirecionamento	O endpoint de retorno de chamada do OAuth Se estiver em branco, a instância gerará uma entrada automaticamente.
Usar autenticação mútua	Marque a caixa para usar autenticação mútua para solicitação e revogação de token. Este recurso exige que um perfil de autenticação mútua seja especificado.
Enviar Credenciais	Escolha: **Como JWT de chave privada**
Provedor JWT	Detalhes do provedor JWT. Você pode usar a pesquisa para selecionar o provedor JWT.

O sistema cria um registro na tabela Registros da aplicação [oauth_entity] com o tipo Provedor OAuth que pode ser utilizado para autenticação JWT de chave privada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma mensagem de REST de saída

Crie uma mensagem de REST de saída para autorizar que a instância atue como servidor de autorização.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST** e clique em **Novo** .
2. Preencha os campos de formulário para o registro da aplicação OAuth conforme descrito em .
   Observe os seguintes valores de campos:
   - **Endpoint**: o URL da instância que é o servidor de autorização.
   - **Tipo de autenticação**: **OAuth 2.0**.
   - **Perfil OAuth**: o perfil OAuth que você criou para o servidor do cliente.
3. No registro da mensagem REST, clique em **Obter token OAuth**.
4. Faça a autenticação com a instância que fornece o token — o método depende da integração single sign-on.
   Você pode usar:
   - O nome de usuário e a senha que você usa para se autenticar na instância.
   - O nome de usuário e a senha do IdP se habilitado. Clique em **Usar login externo** para acessar a tela de login do IdP.

     Nota:
     Para ser redirecionado automaticamente para a página de login do IdP, você deve definir a propriedade de sistema glide.authenticate.external.

   - Seu código, se a MFA estiver habilitada.
5. Clique em **Permitir** ou **Negar** para concluir a autorização e emitir os tokens.
   O processo a seguir está descrito em Fluxo de concessão de código de autorização OAuth.

Autenticação pessoal

A autenticação pessoal permite que você conecte e gerencie com segurança suas integrações baseadas em OAuth, como Microsoft OneDrive ou Google Drive.

Credenciais do OAuth 2.0

O módulo Credenciais do OAuth 2,0 na ServiceNow (oauth_2_0_credentials) Permite que você configure e gerencie tokens de acesso usados para se conectar a sistemas externos compatíveis com OAuth 2,0. Use o tipo de integração Pessoal quando cada usuário precisar autenticar com sua própria identidade em um sistema externo.

Use o formulário Credencial para configurar as credenciais do OAuth 2,0 com Integration_type: Pessoal . Para obter mais informações, consulte Credenciais OAuth 2.0.

A autenticação pessoal é compatível somente com os seguintes tipos de concessão OAuth 2,0:

- Código de autorização
- Credenciais de senha do proprietário do recurso (ROPC)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de concessão, como Credenciais do cliente e Concessão do portador JWT, não são compatíveis com Integration_type: Pessoal .

Nota:
A autenticação pessoal também é compatível por meio de um MID Server para os tipos de concessão Código de autorização e ROPC. Para obter mais informações, consulte Obtenção de token OAuth via MID .

Painel Autenticação pessoal

Use suas credenciais pessoais para se conectar a integrações de terceiros. Visualize, autentique, revogue e renove suas autenticações pessoais por meio de uma interface simplificada e consolidada. Para obter mais informações, consulte Using the Personal Authentication dashboard .

Nota:
O painel de autenticação pessoal só pode ser acessado por usuários atribuídos à função: sn_personal_auth.personal_auth_user

Configurar autenticação pessoal

Você pode configurar a autenticação OAuth pessoal com a etapa REST no Flow Designer.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Certifique-se de instalar o Instalador do IntegrationHub Starter Pack (com.glide.hub.integrations) ou uma versão superior.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta tarefa orienta você na configuração da autenticação OAuth pessoal para as etapas REST em ServiceNow® Flow Designer. Ele permite que as chamadas REST sejam executadas usando as credenciais do usuário da sessão, garantindo acesso seguro e personalizado à API.

Para obter informações sobre como verificar se existe um token OAuth pessoal para um usuário, consulte Obter token OAuth pessoal (usando GlideOAuthClient).

Para obter informações sobre como gerar o token inicial para um usuário, que não tem acesso à página de credenciais, consulte Gerar URL do iniciador de autenticação pessoal.

Procedimento

1. Navegue até **Registros de aplicações** E criar um registro de aplicação OAuth para se conectar a um endpoint externo.
2. Navegue até **Aliases de conexão e credenciais** e criam um alias de conexão.
   Este alias é usado nas etapas REST. Para obter mais informações, consulte Crie um alias de Conexão e Credenciais.
3. Navegue até **Conexão HTTP(s)** e atualize os detalhes do endpoint externo para o registro de conexão criado na etapa anterior.
4. Crie um **Credencial do OAuth** .
   a. Navegue até **Credenciais do OAuth 2,0** .
   b. Crie um novo registro de credencial OAuth e vincule-o ao perfil OAuth criado na etapa 1.
5. Adicione **IntegrationType** campo para o formulário de credencial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Atualize o. **IntegrationType** Campo da credencial criada na Etapa 4 para **Pessoal** .
7. Gere um token de acesso pessoal.
   a. Como um usuário conectado, abra o registro de credencial.
   b. Selecione **Obter token OAuth** para criar um token pessoal.
   c. Selecione **Gerenciar tokens** para exibir e gerenciar os tokens.

   Nota:
   Adicione uma ação de IU à sua aplicação para que os usuários finais possam gerar tokens. Somente administradores podem abrir o formulário de credencial diretamente.

8. Navegue até **Ação** para criar uma ação para seu caso de uso.
9. Adicione uma etapa REST à ação.
   Selecione o alias de conexão criado na Etapa 2.

   Nota:
   Teste a ação com a chamada de saída REST. A credencial está marcada para ser usada para integração pessoal. A etapa REST pode exibir um erro, já que a ação é executada com a função de Integração do sistema.

10. Crie um novo subfluxo e adicione a ação criada na Etapa 8.
    a. Em **Propriedades do subfluxo** , selecione **Usuário que inicia a sessão** em **Executar como** campo de texto.
    Não selecione **Usuário do sistema** em vez de **Executar como** campo de texto.

11. Teste o subfluxo.
    A etapa REST usa o token criado para o usuário da sessão. O subfluxo também pode ser invocado usando FlowAPIs.

    Script de amostra para invocar um subfluxo:

```
try {
   // Execute synchronously in the foreground. Allows access to subflow
 outputs.
   var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
      .subflow('global.getpersonalincidentssubflow')
      .inForeground()
      .run();

   var outputs = result.getOutputs();
} catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
}
```

12. Gerencie tokens ausentes ou expirados.

    Se o usuário da sessão não tiver token de acesso, a solicitação REST retornará um **Código de status não autorizado HTTP 401** resposta. Certifique-se de que o token seja criado antes de iniciar o fluxo.

    Se o token de acesso expirar, mas houver um token de atualização válido, o sistema renovará automaticamente o token de acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Obter token OAuth pessoal (usando GlideOAuthClient)

Verifique se o usuário tem um token OAuth pessoal. Use-o para confirmar o acesso válido antes de executar etapas REST ou integrações que exigem credenciais pessoais do OAuth.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use GlideOAuthClient API para verificar se existe um token OAuth pessoal para o usuário conectado no momento. Você também pode usar ScopedPersonalAuthAPI Para obter o token OAuth pessoal. Para obter mais informações, consulte PersonalAuthAPI - com escopo .

Procedimento

1. Use o script de exemplo a seguir para verificar se há um token de acesso pessoal associado ao usuário da sessão atual:

```
function dumpToken(token) {
  if (token) {
    gs.info("Access token: " + token.getAccessToken());
    gs.info("Expires in: " + token.getExpiresIn());
    gs.info("Refresh token: " + token.getRefreshToken());
  }
}

var oAuthClient = new sn_auth.GlideOAuthClient();
oAuthClient.setPersonal(true); // Returns the token for the logged-in user

var token = oAuthClient.getToken('<credential_sys_id>', '<oauth_profile_sys_id>');
dumpToken(token);
```

2. Substituir <credential_sys_id> e. <oauth_profile_sys_id> com os valores de registro apropriados. . SetPersonal (verdadeiro) o método confirma que o token retornado pertence ao usuário conectado no momento.

Nota:
Para obter mais informações sobre os métodos para solicitar e revogar tokens de atualização e acesso do OAuth, consulte: Documentação da API do cliente do Glide OAuth .

Gerar URL do iniciador de autenticação pessoal

Gere o token inicial para um usuário que não tem acesso à página de credenciais para configurar a autenticação pessoal.

Antes de Iniciar

Função necessária: connection_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usuários sem **connection_admin** A função não pode acessar a página Credenciais para gerar tokens OAuth. Esses usuários devem gerar um token pessoal usando oauth_initiator URL com parâmetro adicional indicando que o token é pessoal e solicitado para o usuário da sessão.

Você também pode usar o escopo PersonalAuthAPI com sn_personal_auth Plug-in para gerar o URL do iniciador. Para obter mais informações, consulte PersonalAuthAPI - getInitiatorURL (cadeia de caracteres aliasId)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se o plug-in de autenticação pessoal (.snc.sn_ihub_personal_auth) Estiver ativado, use a API com escopo para gerar o URL do iniciador. Isso. A API estará disponível somente se o plug-in estiver instalado.

Procedimento

1. Use o seguinte formato para criar a URL de geração de token para o Tipo de concessão de senha:

```
https://<instance-name>.service-now.com/oauth_password_input.do?
sysparm_oauth_requestor_context=oauth_2_0_credential&sysparm_oauth_requestor=
<credential⊠sys_id>&sysparm_oauth_provider_profile=<OAUTH⊠profile⊠sys_id>&sysparm_oau
th_personal=true
```

2. Use o seguinte formato para criar a URL de geração de token para o tipo de concessão de código de autorização:

```
https:// ://<instance-name>.service-now.com /oauth_initiator.do?
oauth_requestor_context=oauth_2_0_credentials&oauth_requestor=
<credential⊠sys_id>&oauth_provider_profile=<OAUTH⊠profile⊠sys_id>&response_type=code&
personal=true
```

Ativar o Painel de autenticação pessoal

Você pode ativar o. Autenticação pessoal plug-in (.snc.sn_ihub_personal_auth) para IntegrationHub se você tiver a função de administrador. A aplicação inclui dados de demonstração e instalações relacionadas ServiceNow® Store aplicações e plug-ins se ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

IntegrationHubrequer uma assinatura separada do restante do ServiceNow AI Platform.

Para adquirir uma assinatura, entre em contato com o seu gerente de contas ServiceNow. Quando você compra uma assinatura, determinados plug-ins são ativados automaticamente. Se um plug-in pago não for ativado automaticamente, você poderá ativá-lo manualmente na lista Todas as aplicações em sua instância.

Nota:

Antes de comprar uma assinatura, você pode avaliar o recurso em uma instância de não produção sem custos, solicitando-o em Now Support Catálogo de serviços.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com IntegrationHub:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Autenticação pessoal plug-in (.snc.sn_ihub_personal_auth usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Registro automático na instância da ServiceNow

Use o registro pelo próprio usuário externo para integrar um grande volume de usuários externos em sua instância. Este recurso aprimora a verificação de identidade para melhorar as experiências do cliente e oferece suporte aos fluxos de registro usados com frequência.

Explorar



Conheça os recursos e o valor comercial do registro automático.

Ativar



Entenda como ativar o registro automático externo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar



Configure o registro automático.

Habilitar



Saiba mais sobre as propriedades no registro automático.

Explorar o registro automático

Use o registro pelo próprio usuário externo para integrar um grande volume de usuários externos em sua instância. Este recurso aprimora a verificação de identidade para melhorar as experiências do cliente e oferece suporte aos fluxos de registro usados com frequência.

O Registro pelo próprio usuário externo permite que um grande grupo de usuários se registre em um app da ServiceNow sem a ajuda de um administrador. Por exemplo, uma universidade com um grande grupo de alunos precisando de estacionamento no campus pode se registrar no app de estacionamento do campus. Cada aluno receberia um conjunto limitado de privilégios específicos para estacionamento e concluiria um processo de registro automatizado. Este sistema pode gerar um número de estacionamento, exclusivo para cada aluno, e garantir que eles tenham uma vaga.

Um fluxo de registro automático consiste em um app da ServiceNow personalizado, neste caso, um app de estacionamento do campus. Depois de configurar um app com as tabelas necessárias, um administrador configuraria o registro, incluindo um fluxo de pré-registro, mapeamento de campo, mapeamento pós-registro, captcha, mapeamento de função e fluxo pós-registro.

Ativar Registro automático de usuários externos

Você pode ativar o plug-in Registro pelo próprio usuário externo (com.snc.external_user_self_registration) se tiver a função de administrador.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Funções externas no registro automático

Para impedir o fornecimento inadvertido de acesso a usuários externos, você pode atribuir a função snc_external a todos os usuários externos.

Usuários externos que se registram automaticamente devem ser atribuídos à função snc_external, que tem o mínimo de privilégios. A função snc_external indica que o usuário é externo à sua organização e não deve ter acesso aos recursos, a menos que seja explicitamente permitido por meio de ACLs para a função snc_external ou funções adicionais que herdam a função snc_external.

Por padrão, os usuários com a função snc_external não podem acessar:

- Tabelas sem a função que herda a função snc_external ou a função pública.
- Recursos do tipo sem registro, como processadores e páginas de IU sem a função snc_external ou uma função que herda a função snc_external.
- Painéis Análise da plataforma.

Começando com a versão Paris, você deve habilitar uma propriedade exclude-list para impor a atribuição explícita de funções snc_external. Para obter informações sobre como habilitar a propriedade, consulte Impedir futuras atribuições de função interna para usuários externos .

Configure uma configuração de registro de usuário para usuários externos

Crie um registro de configuração de registro de usuário para inicializar o processo de integração de usuários externos em aplicações personalizadas da ServiceNow. Este formulário orienta os usuários externos durante o processo de registro automático.

Antes de Iniciar

- Função necessária: administrador
- Ativar Registro automático de usuários externos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Registro automático de usuários externos** > **Configurações do registro de usuário** e clique em **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.


Formulário de configuração de registro de usuário

Campo	Descrição
Nome	Nome do formulário de registro. Por exemplo, o registro de estacionamento de aluno pode ser Estacionamento alunos de administração.
Funções atribuídas aos usuários provisionados	Funções atribuídas aos usuários provisionados. As funções especificadas devem estender ou conter a função `snc_external`. A função especificada também pode ser função `snc_external`. Para usuários externos, cada função deve ter um `snc_external` para notificar um usuário externo. Se você tiver funções pré-configuradas, elas deverão estar acessíveis ao desbloquear as funções e pesquisar usuários.
Habilitar termos e condições	Opção para adicionar um URL de termos e condições à página de registro.
URL de termos e condições	O URL publicamente acessível que contém os termos e condições do formulário de registro. Este campo aparece somente quando **Habilitar termos e condições** é selecionado.
Descrição	A descrição do formulário de inscrição. Este campo aparece somente quando você salva ou envia a configuração. Você pode adicionar mais informações sobre o formulário de registro neste campo. **Nota:** Você só pode adicionar uma descrição depois de salvar ou atualizar uma configuração de registro de usuário.
Aplicação	Aplicação que contém este registro. A aplicação é definida automaticamente como `Global`.
Ativo	Opção que ativa a configuração de registro de usuário. Esta opção é selecionada por padrão.
Habilitar CAPTCHA	Opção para adicionar um CAPTCHA ao formulário de registro. O provedor de CAPTCHA padrão é o Google reCAPTCHA. **Nota:** Para habilitar o CAPTCHA para o registro de usuário, siga as etapas em Configurar Google reCAPTCHA para registro pelo próprio usuário externo.

3. Clique em **Enviar**.
   Uma configuração de registro de usuário com as configurações padrão é criada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




4. **Opcional:** Configure a guia **Registro** para mostrar os campos e a ordem em que eles aparecem:

Campos de formulário de registro

Coluna	Descrição
Exibir no Formulário de Registro	Defina qualquer campo que você deseja exibir como Verdadeiro.
Ordem	Defina um número de pedido para exibir campos no seu formulário.
Obrigatório	Defina qualquer campo que você deseja torná-lo obrigatório como Verdadeiro.
Campo somente validação	Defina qualquer campo que você deseja usar somente para validação. Por exemplo, código de registro.

Você pode optar por exibir os campos de formulário padrão ou adicionar campos de formulário personalizados ao Formulário de registro. Para obter mais informações, consulte Campos de formulário de registro padrão.

Guia Registro



Você também pode adicionar campos de formulário de registro personalizados. Para obter mais informações, consulte Adicionar um campo personalizado ao formulário de registro.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. **Opcional:** Configure a guia **Verificação** para verificar a identidade dos usuários registrados. Quando o fluxo de verificação do usuário é acionado, um link de ativação é enviado para o endereço de e-mail registrado do usuário.

Campos da guia Verificação

Campo	Descrição
Requer verificação de usuário	Opção para acionar um subfluxo de verificação de usuário que é executado após o registro de usuário. O subfluxo é para verificação de identidade do usuário.
Fluxo de verificação do usuário	O subfluxo usado para verificar a identidade do usuário. O subfluxo é acionado somente quando você habilita a verificação do usuário. (Optional) O subfluxo **Verificação de usuário externo** está disponível por padrão. Você pode criar uma cópia do subfluxo padrão em Workflow Studio e modificá-lo de acordo com seus requisitos. Para obter mais informações, consulte Flow Designer . **Nota:** Para visualizar o subfluxo **Verificação de usuário externo** em uma nova guia, use os seguintes atalhos: ○ Macintosh: Command + Clique ○ Windows: Control + Clique
Tempo de expiração do link de ativação (em horas)	O número de horas após as quais um link de ativação expira. O valor padrão é 24.

Guia Verificação




6. **Opcional:** Configure a guia **Transformação** para mapear usuários registrados automaticamente e usuários ativados.
Há dois mapas de transformação (u_reg_xmap_ [number]) que mapeiam automaticamente os usuários registrados da tabela Req. de ativ. de usuário [number] para a tabela Usuário registrado automaticamente [number]. Você pode criar uma cópia desses mapas de transformação padrão e modificar o mapa de acordo com seus requisitos. Para obter mais informações, consulte Mapas de transformação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Guia Transformação



7. Configure a guia **Integração** para acionar subfluxos para integração de usuários ativados.
   O subfluxo **Integração de usuário externo** padrão envia um e-mail ao usuário que contém um link para redefinir a senha. Você pode criar uma cópia do subfluxo padrão e modificá-lo de acordo com seus requisitos.


> **Nota:**
> Quando o subfluxo **Integração de usuário externo** é acionado, o subfluxo envia um e-mail para o usuário que contém um link para redefinir a senha.

Guia Integração



8. **Opcional:** Configure a guia **Avançado** para mapear tabelas de usuário e páginas de redirecionamento do formulário de registro.

Guia Avançado



Guia Avançado

Campo	Descrição
Tabela de registro	Nome da tabela onde as informações do formulário de registro são salvas.
Configuração do campo de formulário de registro	O registro associado ao formulário de registro no Produtor de registro.
Tabela de ativação	Rótulo e nome da tabela usada para ativação do usuário. A tabela de ativação contém registros dos usuários que concluíram a verificação.
Tabela de Usuário	Rótulo e nome da tabela de perfil de usuário.
Página da ativação com êxito	A página para a qual um usuário é redirecionado após a ativação ser bem-sucedida.
Página de erro de ativação	A página para a qual um usuário é redirecionado quando a ativação falha.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Página de redirecionamento após o registro	A página para a qual o usuário é redirecionado após o registro.
Rótulo do link de registro	O nome do botão usado para registro do portal de serviços. O valor padrão é Registrar.

Ao fazer mudanças ou depois de concluir todas as mudanças na configuração de registro de usuário, você pode usar o botão **Visualizar formulário de registro** para visualizar as mudanças no formulário de registro.

Visualizar formulário de registro



Tradução automática

Configurar Google reCAPTCHA para registro pelo próprio usuário externo

Para usar o serviço Google reCAPTCHA, você deve solicitar um par de chaves de API do Google e configurar as propriedades do sistema relacionadas.

Antes de Iniciar

- Solicite um par de chaves de API (uma chave de site e um segredo) do Google em https://www.google.com/recaptcha .
- Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
2. Pesquise pelas seguintes propriedades e defina os valores:

Propriedade	valor
glide.user.registration.google.recaptcha.secret	O segredo autoriza a comunicação entre a aplicação e o servidor reCAPTCHA.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	valor
	Digite: password2
glide.user.registration.google.recaptcha.site_key	A chave do site usada para invocar o serviço reCAPTCHA em sua página de registro. Tipo: cadeia de caracteres
glide.user.registration.captcha.widget	O Sys_ID do Widget Captcha. Tipo: cadeia de caracteres

Campos de formulário de registro padrão

Você pode usar os campos de formulário de registro padrão ou criar campos de formulário de registro personalizados.

Campos de formulário de Registro

Os seguintes campos de formulário são adicionados ao formulário de Registro por padrão.

Rótulo do Campo	Tipo
Telefone comercial	Texto de linha única
Cidade	Texto de linha única
País	Selecionar Caixa
Status EDU Usado para diferenciar funcionários, alunos e visitantes. **Nota:** Este campo é útil quando o formulário de registro é para uma instituição educacional.	Selecionar Caixa
E-mail	E-mail
Nome	Texto de linha única
Sexo	Texto de linha única
Telefone residencial	Texto de linha única
Idioma	Selecionar Caixa
Sobrenome	Texto de linha única
Nome do meio	Texto de linha única
Telefone celular	Texto de linha única
Nome	Texto de linha única
Prefixo	Selecionar Caixa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do Campo	Tipo
Título do usuário. Por exemplo, Sr., Dr. e assim por diante.	
Estado/província	Texto de linha única
Rua	Texto de Linha Única Larga
Título - Cargo	Selecionar Caixa
CEP	Texto de linha única

Nota:
Não é possível excluir os campos de formulário de registro padrão.

Adicionar um campo personalizado ao formulário de registro

Você pode adicionar campos personalizados no formulário de registro pelo próprio usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Registro automático de usuários externos** > **Configurações do registro de usuário**.
2. Abra o registro da configuração de registro de usuário necessária.
3. Navegue até o final da seção Campos de formulário de registro e clique em **Inserir uma nova linha...**
4. Insira o nome do campo na coluna **Rótulo** e clique na marca de seleção.
   Uma nova linha é adicionada com os valores padrão. Você pode configurar o campo de formulário de registro personalizado com base em seus requisitos.

Colunas do campo de formulário de Registro

Coluna	Descrição
Rótulo	O nome do campo que aparece no formulário de registro.
Tipo	O tipo de elemento da interface do usuário. A seguir estão os tipos compatíveis: ○ Texto de linha única ○ E-mail ○ Data ○ Date/hora ○ Sim/Não ○ Texto de Linha Única Larga ○ Múltipla Escolha ○ Selecionar Caixa
Exibir no Formulário de Registro	Opção para exibir o campo no formulário de registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coluna	Descrição
Ordem	A sequência na qual os campos de formulário aparecem no formulário de registro. O campo com o valor de ordem mais baixo aparece primeiro e o campo com o valor de ordem mais alto aparece por último. O valor padrão é 10.000.
Obrigatório	Opção para tornar um campo obrigatório no formulário de registro.
Campo somente validação	Opção de usar um campo somente para fins de validação. Por exemplo, código de registro. Quando definido como verdadeiro, este campo não é salvo na tabela Usuário (sys_user).

5. Salve ou atualize as mudanças.

Habilitar o Registro automático de usuários externos para o Portal de serviços

Permita que usuários externos se registrem em um app de ServiceNow por meio de Portal de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Portais**.
2. Abra um registro do portal.
3. No formulário, preencha o campo **Configuração de registro de usuário externo**.

   Selecione uma configuração de registro de usuário.
4. Clique em **Atualizar**.

Resultado

O widget de login inclui um link para o formulário de registro que você configurou anteriormente.

Verificar solicitações de Registro pelo próprio usuário

Depois que um usuário se registra no Portal de serviços , um registro de usuário é adicionado ao módulo Solicitações de registro. Você pode exibir a lista de usuários registrados que foram registrados com sucesso no Portal de serviços .

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Registro automático de usuários externos** > **Solicitações de Registro**.
   A lista de registros do usuário é exibida.
2. (Opcional) Revise os registros de usuário individuais e os modifique de acordo com seus requisitos.
   Por exemplo, você pode alterar o status de um formulário de registro de usuário de **Pendente** para **Processado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Autenticação baseada em tokens (logins de usuários)

Aprimore o mecanismo de segurança para que os usuários acessem uma rede usando a autenticação baseada em token.

Autenticação com limite de tempo



A autenticação baseada em token é um protocolo que permite que os usuários verifiquem sua identidade e, em troca, recebam um token de acesso exclusivo.

Isso ajuda a aprimorar o mecanismo de segurança para que os usuários acessem uma rede.

Autenticação do token Digest



A autenticação de token de resumo passa as credenciais do usuário e um token de resumo em um cabeçalho HTTP não criptografado.

Autenticação com limite de tempo

Suporte à autenticação com limite de tempo para sua instância da ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar



Conheça os recursos e o valor comercial da autenticação com limite de tempo.

Ativar



Entenda como ativar a autenticação com limite de tempo.

Tutorial: Autenticação com limite de tempo



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Saiba mais sobre as propriedades no acesso Zero Trust.

Explore a autenticação com limite de tempo

Suporte à autenticação com limite de tempo para sua instância da ServiceNow.

Nota:
A autenticação com limite de tempo é muito específica para a instância da ServiceNow. Os links personalizados para usuários só podem ser criados na ServiceNow.

Os administradores podem configurar a autenticação baseada em link na instância da ServiceNow. O link configurado pode ser compartilhado com o usuário por e-mail ou SMS e o usuário pode usar esses links para fazer login na instância.

O login na instância com este esquema de autenticação é controlado por meio das políticas de Autenticação adaptável configuradas na instância da ServiceNow.

A autenticação baseada em tempo permite que você execute o seguinte:

- O administrador pode configurar a autenticação baseada em link para usá-la dentro de um tempo de expiração.
- A equipe da aplicação pode buscar o nonce a ser usado com o link para o item de configuração específico usando a API passível de script exposta. A geração de link será feita pela equipe da aplicação.
- A equipe da aplicação pode gerar o link e enviar para o usuário por meio de um canal existente.
- O usuário com o link pode fazer login na instância uma vez e dentro do tempo de expiração especificado como parte da configuração.
- Os administradores podem configurar as funções com poucos privilégios para o esquema de autenticação.
- Os administradores podem impor a MFA para o esquema de autenticação como um segundo fator para autenticação com o link TLA.

Ativar a autenticação com limite de tempo

A autenticação com limite de tempo é ativada por meio do plug-in Integration - Multiple Provider Single Sign-On Installer.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Nota:
A autenticação com limite de tempo é muito específica para a instância da ServiceNow. Os links personalizados para usuários só podem ser criados na ServiceNow.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Autenticação com limite de tempo (`com.snc.authenticate.time_limited_authentication`) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Autenticação com limite de tempo com SMS - Tutorial da Twilio

Configure a autenticação com limite de tempo com fatores de MFA, como SMS usando Twilio.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Plug-ins necessários:

- `com.snc.authenticate.time_limited_authentication` (Autenticação com limite de tempo)
- `com.snc.authentication.sms_mfa` (Autenticação multifator com SMS)

Nota:
A TLA (time limited authentication, autenticação com limite de tempo) é muito específica para a instância da ServiceNow. Os links personalizados para usuários só podem ser criados na ServiceNow.

As instruções do tutorial fornecidas permitem que o administrador forneça um login baseado em link com SMS como segundo fator (MFA) para usuários com uma função específica.

Após uma configuração bem-sucedida, o sistema gera um link e, em seguida, compartilha o link com o usuário por meio do canal de notificação (e-mail/SMS). Ao clicar no link, o usuário é solicitado a especificar o fator de OTP enviado para e-mail ou SMS com base na função do usuário (configuração).

Nota:

- A TLA deve ser sempre seguida por MFA e a MFA deve ser habilitada pelo administrador usando a Autenticação adaptável para login de TLA. Para saber mais sobre como configurar a MFA com Autenticação adaptável, consulte Contexto de autenticação multifator.
- A TLA deve ser usada para os usuários que têm privilégios limitados.

Procedimento

1. Criar uma configuração da Twilio.
   a. Crie uma conta de teste na Twilio. Para obter mais informações, consulte Twilio .
   b. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Administração** > **Configuração da Twilio Direct**.
   c. Forneça o **SID da conta** e o **Token de autenticação** (criado a partir da Twilio) e salve o registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode criar sua própria configuração de provedor e usá-la para a TLA. Neste exemplo, é Twilio. Para saber mais sobre como criar uma configuração de provedor de MFA, consulte Configuração de provedor MFA.

2. Configurar e habilitar o registro de autenticação com limite de tempo (TLA).


a. Navegar até **Tudo** > **Registros de configuração de autenticação com limite de tempo** e clique em **Novo** .

b. No formulário, preencha os campos.

Propriedades da autenticação com limite de tempo

Campo	Descrição
Nome	Nome do registro.
Uso único	Habilite para usar o link da TLA uma vez.
Vencimento	Especifique os segundos para a expiração do link. O padrão é 45 minutos.
Falha no redirecionamento	Insira o URL para redirecionar os usuários após uma autenticação com falha.
Script de Single Sign-on	Detalhes do script SSO que você deseja usar.
Ativo	Opção para ativar a configuração.
Máximo de tentativas de login	Especifique o número de tentativas permitidas com o link de TLA gerado para login. Desmarque a caixa de seleção **Uso único** para fornecer o número máximo de tentativas.
Redirecionamento de logout externo	Insira o URL para redirecionar os usuários após o logout.

c. Clique em **Enviar**.



d. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Administração** > **Propriedades** e habilitar **Habilitar SSO de vários provedores** propriedade e. **Salvar** .

3. Permitir TLA somente para uma persona de usuário específica usando a política de contexto de pós-autenticação.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegue até **Funções** e crie uma função. Por exemplo: remote_worker.

b. Crie um usuário com id de e-mail e número de celular válidos. Para saber como criar um usuário, consulte Criar um usuário .


c. Atribua a função ao usuário. Para saber como atribuir a função ao usuário, consulte Atribuir uma função a um usuário .

d. Para criar critérios de filtro de função, navegue até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Critérios de filtro por função**crie um novo filtro **trabalhofunção remota** e condição **A função é remote_worker** .



e. Para adicionar condição de política com base no contexto de política de negação com base nos critérios de filtro de IdP e função, navegue até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contexto de pós-autenticação**.


f. Clique no ícone de informações e **Abrir o registro**.



g. Na Entrada de política, clique em **Editar**, adicione a função (remotworkerrole) e clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




h. Na Condição de política, adicione a condição para a entrada de política e **envie** o registro.

4. Configurar a política de autenticação em etapas - Contexto de MFA.

a. Navegar até **Tudo** > **Critérios multifatores**.

b. Selecione a **Autenticação multifator baseada em função**, adicione a função na seção Funções multifator e clique em **Atualizar**. Neste exemplo: **remote_worker**.



c. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contexto de MFA**.


d. Verifique o seguinte:

- O campo Política padrão é **Política de MFA em etapa crescente**
- Política de MFA em etapa crescente é **Política de MFA em etapa crescente**

e. Clique no ícone de informações e em **Abrir registro**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



f. No formulário Política de MFA em etapa crescente, nas Entradas de política, clique em **Editar**.

g. Adicione a **Autenticação multifator baseada em função** à lista e clique em **Salvar**. Neste exemplo, **remotworkerrole**.

h. Na Condição de política, clique em **Impor MFA se as configurações de MFA baseada na função ou no usuário forem verdadeiras**.

i. Na página Impor MFA se as configurações de MFA baseada na função ou no usuário forem verdadeiras, certifique-se de que a **MFA baseada na função** seja **verdadeira**.


5. Impor a MFA para usar SMS como uma política de fator de MFA.

a. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Contexto de MFA**.

b. Na página Contexto MFA, clique em **Políticas de fator de MFA** e na política **Exibir OTP de SMS como uma Política de fator de MFA**.

c. Clique em **Editar** e adicione **remoteworkerrole** em **Entradas de política**.

d. Clique em **Condições de política** e crie uma condição de Política.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Clique em **Enviar**.

O link para TLA gerado e compartilhado com os usuários atribuídos com a função **remoteworkerrole** será promovido para usar o código SMS como um segundo fator para fazer login na instância.

6. Habilitar as outras propriedades necessárias.

a. Navegar até **Tudo** > **Autenticação multifator** > **Propriedades**.

b. Habilite as seguintes caixas de seleção.

- **Habilitar autenticação multifator**
- **Habilitar a autenticação multifator com SSO**

c. Salve o registro.

d. Navegar até **Tudo** > **Autenticação adaptável** > **Políticas de autenticação** > **Propriedades**.

e. Habilite a caixa de seleção **Habilitar política de autenticação**

f. Salve o registro.

7. Gerar um link de TLA - Exemplo.

a. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Scripts - Plano de fundo**.

b. Use a API a seguir, fornecendo o sysid e o id de config do usuário.
`var tla=new global.TimeLimitedAuthentication(); gs.info(tla.generateNonce("user_sysid", "config1_sys_id","IAR2"));`

Nota:
A origem (IAR2) não é um parâmetro obrigatório.

c. O parâmetro de consulta é retornado conforme mostrado:
`nonce=VCeinfboDt0M&glide_sso_id=b3277f1b44351110f8779b5a2d9909f3&user=3b0277d344351110f8779b5`

d. Crie um URL no formato abaixo:
`https://<instance-url> /login_with_sso.do?uri=<encoded url>&`
`nonce=2olIQSxdgkjs&glide_sso_id=0c15bf09c3711110c5ec4e483c40dd7a&user=62826bf03710200044e0bfc8`

8. Clique no URL, a tela da MFA a seguir será exibida para login.

Autenticação do token Digest

A autenticação de token de resumo passa as credenciais do usuário e um token de resumo em um cabeçalho HTTP não criptografado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar	Configurar
	
Conheça os recursos e o valor comercial da autenticação de token Digest.	Entenda como configurar a autenticação de token Digest.

Tradução automática

Explore a autenticação de token de resumo

A instância lê o valor do cabeçalho HTTP e compara o valor de hash calculado do token de resumo. Se o valor de hash calculado corresponder ao valor do token de resumo, a instância pesquisará um valor correspondente na tabela Usuário. Se houver um valor correspondente na tabela Usuário, a instância considerará o usuário pré-autenticado e o fará login.

A autenticação de token de resumo é mais segura do que simples cabeçalhos HTTP não criptografados porque qualquer mudança acidental ou intencional no cabeçalho HTTP não criptografado produz um valor de hash diferente. Se o valor de hash não corresponder, a instância negará o acesso do usuário à instância solicitada. Isso evita que os usuários tentem fazer login com as credenciais de outro usuário.

Para saber mais sobre a expiração do link de resumo, consulte este artigo da base de conhecimento .

Nota:
Use a TLA (Time Limited Authentication, autenticação com limite de tempo) para configurar links de expiração baseados em tempo. Para saber mais, consulte Autenticação com limite de tempo.

Requisitos de integração

Uma integração de Autenticação de token de resumo requer:

- Um servidor Web
- SiteMinder ou outra aplicação de single sign-on para pré-autenticar o usuário na rede local

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Uma página da Web ou portal que passa as credenciais do usuário para a instância de destino em um desses formatos
  - Cabeçalho HTTP
  - Parâmetro de URL
  - Cookie
- Uma página da Web ou portal que cria e passa um token de resumo para a instância de destino usando uma dessas técnicas de codificação
  - SHA1
  - MD5
  - SHA 256 (recomendado)

Configurar as propriedades de resumo para Single Sign-on (SSO) de vários provedores

Depois de habilitar um script existente de instalação de resumo, configure as propriedades do SSO de vários provedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você não estiver usando o single sign-on de vários provedores, configure as propriedades de single sign-on padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade**.
2. Preencha os campos do formulário Propriedades de resumo.

Opção	Descrição
Nome	Insira o nome do token de resumo.
Usuário	Insira o campo sys_user que contém os dados correspondentes para o cabeçalho de entrada.
Nome do cabeçalho do resumo HTTP	Insira o cabeçalho HTTP gerado. Por exemplo, DE_USER.
Nome do cabeçalho HTTP	Insira o cabeçalho HTTP gerado para o token de resumo criado. Por exemplo, SM_USER.
Senha secreta	Insira a chave secreta a ser usada para codificar chaves de resumo. Por exemplo, 32 ou mais caracteres.
Campo de redirecionamento de SSO com falha	Insira o URL para redirecionar os usuários após uma autenticação com falha.
Redirecionamento de logout externo	Digite o URL para redirecionar os usuários após um logout.
Script de Single Sign-on	Selecione **MultiSSO_DigestedToken**.
Tipo de Cliente	Escolha o tipo de cliente com base no tipo do seu cliente. Opções:**Iframe integrado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Nota: Se o campo de tipo de cliente for necessário para sua configuração, você poderá editar o formulário e adicionar o campo. Para saber mais, consulte Como configurar o tipo de cliente para registros de OAuth e SSO.

3. Clique em **Atualizar**.
4. Defina o padrão do seu Token resumido como verdadeiro.
   Quando você define o padrão como verdadeiro, isso substitui o registro de token de resumo padrão do sistema associado ao SSO. Depois que o primeiro registro de IdP relacionado ao SSO de vários provedores for ativado, somente os registros associados ao SSO de vários provedores serão usados.

   Registros de token de resumo que existem na tabela de propriedades de resumo podem ser chamados individualmente ao anexar o Sys_ID do IdP. Por exemplo, um registro de token de resumo no seguinte URL de autenticação: https://<instance_name>.service-now.com/login_with_sso.do?glide_sso_id=<sys_id_of_Digest_token_record>&SM_USER=<user_name>&DE_USER=<digested_token>

Exemplos de implementações de token de resumo

Aqui estão vários exemplos de criação de um token de resumo.

Exemplos de implementações da Autenticação Digest

Resumo criado com	Valor da chave secreta	Método hash	Exemplo
Java	32 e mais caracteres	SHA256	Exemplo de algoritmo resumido do Java para criptografia
C	Valor do parâmetro sharedKey	Valor do parâmetro strEncryptionMethod (SHA256 ou MD5)	Amostra C

Exemplo de algoritmo resumido do Java para criptografia

Este algoritmo Java ilustra a criação de um token de resumo a partir de um cabeçalho HTTP.

Este exemplo pressupõe:

- Que o servidor Web é compatível com Java
- Que o método de cálculo de hash é SHA1
- Que o valor da chave secreta é abc123
- Que o nome do cabeçalho HTTP não criptografado é user_name

Mude o código Java para usar outro mecanismo de computação de hash (como MD5), mude o valor da chave secreta ou o nome do cabeçalho HTTP.

```
public class DigestTest
{
   private static final String MAC_ALG = "HmacSHA256";
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    fKey  = {32 or more characters};
  public byte[] getDigest(String acct) {
     try {
        byte[] bkey = fKey.getBytes();
        byte[] data = acct.getBytes();
        Mac mac = null;
        try {
           mac = Mac.getInstance(MAC_ALG);
           mac.init(new SecretKeySpec(bkey, MAC_ALG));
        } catch (Exception e) {
           e.printStackTrace();
        }
        byte[] sig = mac.doFinal(data);
        String signature = new String(sig);
        System.out.println("value:" + acct);
        System.out.println("digested value:  " + signature);
        return sig;
     } catch (IllegalStateException e) {
        e.printStackTrace();
     }
     return null;
  }
  public static void main(String[] args) {
     BASE64Encoder encoder = new BASE64Encoder();
     DigestTest test = new DigestTest();
     String userName = "user_name";
     System.out.println("base 64 digest username: " +
encoder.encode(test.getDigest(userName)));
  }
}
```

Amostra C

Esta classe C ilustra a criação de um token de resumo a partir de três parâmetros de entrada.

- strEncryptionMethod - lista o método de cálculo de hash (SHA1, SHA256 ou MD5)
- mensagem - lista o valor a ser convertido em um token de resumo
- sharedKey - lista a chave secreta

Nota:
Use um algoritmo de hash seguro mais forte, como SHA256, para a geração de token de resumo.

Este exemplo pressupõe:

- Que o servidor web é compatível com C
- Que outro código chama esta classe e passa os parâmetros esperados

Código de amostra

```
private stringdigestData(string strEncryptionMethod , string message , string sharedKey ) {
        UnicodeEncoding myUnicodeEncoding  = new UnicodeEncoding ( ) ;

        byte [ ] messageBytes  = System. Text. Encoding. ASCII. GetBytes (message ) ;
        byte [ ] sharedKeyBytes  = System. Text. Encoding. ASCII. GetBytes (sharedKey ) ;
        byte [ ] hashedMessage ;
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
        string b64SHA1Message ;

        if (this. DEBUG ) {
          TextBoxMessage. Text = message ;
          TextBoxSecret. Text = sharedKey ; }

        switch ( (strEncryptionMethod ) )

        { case "SHA1" :

            HMACSHA1 hmacsha1  = new HMACSHA1 ( ) ;
            hmacsha1. Key = sharedKeyBytes ;
            hashedMessage  = hmacsha1. ComputeHash (messageBytes ) ;
            b64SHA1Message  = Convert. ToBase64String (hashedMessage ) ; if (this.
DEBUG ) TextBoxDigest. Text = Convert. ToString (hashedMessage ) ; break ;

          case "MD5" :

            HMACMD5 hmacmd5  = new HMACMD5 (sharedKeyBytes ) ;
            hashedMessage  = hmacmd5. ComputeHash (messageBytes ) ;
            b64SHA1Message  = Convert. ToBase64String (hashedMessage ) ; if (this.
DEBUG ) TextBoxDigest. Text = Convert. ToString (hashedMessage ) ; break ;

          default :

            b64SHA1Message  = "Unknown Encryption Method" ; break ;

        }


        TextBoxBase64. Text = b64SHA1Message ; return b64SHA1Message ;

    }
```

[store-future: BEGIN review]

Web Embeddables

Adquira o recurso Web Embeddables para autenticar os componentes da Web do ServiceNow que são usados em portais de terceiros.

A funcionalidade Web Embeddables permite que você integre os componentes da Web do ServiceNow em sites externos fora da ServiceNow É possível usar esses componentes da Web para interagir com o ServiceNow usando APIs dedicadas que permitem a troca de dados em tempo real e o uso da funcionalidade, sem exigir que os usuários acessem diretamente a interface da ServiceNow.

Ao usar os Web Embeddables, é importante se autenticar nos componentes da Web do ServiceNow com segurança e restringir ou remover funções de alto privilégio dos usuários. Durante a autenticação, há o estabelecimento de uma sessão integrada para exibir informações do ServiceNow nos componentes da Web.

O endpoint da API (`/now/client/authenticate`) é usado para autenticar a solicitação de um terceiro para estabelecer a sessão integrada do ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você deve usar uma URL personalizada dedicada para autenticar a solicitação de um terceiro.

Para usar esse endpoint, como parte da solicitação de autenticação, é necessário enviar um token válido de autenticação do tipo transmissor baseado em JWT no cabeçalho de autorização. Quando um token válido é enviado, a sessão é considerada integrada com a remoção das funções de administrador e administrador de segurança para o usuário.

Além disso, é possível realizar o rebaixamento de função para configurar ainda mais as funções que precisam ser removidas durante uma sessão integrada. Para saber mais sobre a configuração de funções de sessão integrada, consulte Como configurar a função de acesso das sessões dos clientes.

Para saber mais sobre a configuração de incorporáveis da web, consulte Configure Web Embeddables .

Por padrão, somente é possível configurar a política com os critérios de filtro de **Sessão integrada**. Você pode aproveitar o plug-in **ZTA (Zero Trust Access)** para aprimorar ainda mais seu uso com filtros como "IP", "Local", "Função", "Grupo" e "Atributos do provedor de identidade". É possível adicionar esses filtros às políticas criadas na tabela **Configuração da função de acesso do cliente**. Isso garante o reforço da complexidade de acesso e uma melhor postura de segurança ao estabelecer uma sessão integrada. Para obter mais informações sobre ZTA, consulte Zero Trust Access (ZTA).

Nota:

- O Plug-in integrado de acesso do cliente (com.glide.security.client_access) é usado para incluir funcionalidades como rebaixamento de função para o recurso Web Embeddables. Esse plug-in é instalado automaticamente quando o plug-in Web Embeddables é instalado.
- É necessário definir a propriedade **glide.uxf.lib.embeddables.enabled** como verdadeira para usar o endpoint (/now/client/authenticate).

Também é possível implementar estas medidas de segurança adicionais para ter um controle maior sobre os privilégios do usuário ao usar os componentes da Web:

- Configure o tipo de cliente como **Integrado** para o registro OIDC (Entidade OAuth) correspondente. Para definir o tipo de cliente como **Integrado**, é necessário instalar o plug-in **ZTA (Zero Trust Access)**.
- Use **IsEmbeddedSession** como um atributo de segurança para as ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso). O atributo de segurança **IsEmbeddedSession** é adicionado ao instalar o Plug-in integrado de acesso do cliente (com.glide.security.client_access). Para obter mais informações, consulte Atributos de segurança OOB (prontos para uso).

[End]
[store-future: BEGIN review]

Como configurar a função de acesso das sessões dos clientes

O registro **Configuração da função de sessão integrada** (configuração da função de acesso do cliente) é criado por padrão e inclui a remoção das funções de administrador e de administrador de segurança (funções de alto privilégio) para os usuários que usam os componentes de IU nos portais de terceiros.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Acesso de cliente** > **Configurações da função de acesso do cliente**.
2. Selecione **Configuração da função de sessão integrada**.



Nota:

O registro **Configuração da função de sessão integrada** é criado por padrão para remover as funções de administrador e de administrador de segurança (funções de alto privilégio) para os usuários da sessão integrada.

Há uma exibição dos detalhes da configuração. Por padrão, a configuração garante que funções de privilégio alto, como **admin** e **security_admin**, sejam removidas da sessão integrada.




É possível adicionar mais usuários à lista com base em seus requisitos.

3. Use o ícone de informações para abrir a política.
   A política (Remover funções de alto privilégio alto) tem os seguintes detalhes:


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Entradas de política**: sessão integrada — os critérios de filtro específicos do usuário que são usados para remover as funções configuradas.



- **Condições da política**: remover funções de alto privilégio na sessão integrada — há a validação da condição como verdadeira para remover as funções de alto privilégio adicionadas à configuração.



Quando o usuário está acessando os componentes de ServiceNow no portal de terceiros, com base nas configurações acima, as funções de alto privilégio são removidas dessa sessão integrada.

Também é possível adicionar mais funções que precisam ser removidas desse registro de **Configuração da função de sessão integrada**.

[End]

Segurança de serviços da Web

Aplique a segurança usando autenticação básica, autenticação mútua ou WS-Security.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explore a segurança na Web	Configurar autenticação mútua
	
Conheça os recursos e os valores comerciais da segurança de serviços web.	Use a autenticação mútua para estabelecer confiança, trocando certificados de SSL (Secure Sockets Layer).

Tradução automática

Explore a segurança do serviço Web

Aplique a segurança usando autenticação básica, autenticação mútua ou WS-Security.

Autenticação básica

Para impor a autenticação básica a cada solicitação de um documento WSDL ou publicação de mensagens de SOAP, é necessário definir a propriedade `glide.basicauth.required` como verdadeira. Se você fizer isso, cada solicitação WSDL ou SOAP terá que conter o cabeçalho "Autorização", conforme especificado no protocolo Autenticação básica. Uma vez que a solicitação não é interativa, o cabeçalho **Autorização** é sempre necessário durante uma solicitação.

O fornecimento de informações de autenticação básica, necessárias ou não, tem a vantagem adicional de que os dados criados ou atualizados como resultado da invocação do serviço Web são feitos em nome do usuário fornecido nas credenciais de autenticação básica. Como exemplo, ao criar um Registro de incidente, os campos de diário têm a ID do usuário autenticado básico, em vez do usuário **Convidado** padrão.

Para que o cabeçalho de autorização ignore as regras de capitalização, use a propriedade `glide.security.script.include.name.case.insensitive.list`. É possível modificar esta propriedade na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] e adicionar as inclusões de script necessárias para processar a autenticação. Por padrão, esta propriedade tem os valores:

- BasicAuth
- CustomAuth

Adicione outras inclusões de script conforme necessário.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

É possível implementar a seguinte função para fornecer autenticação básica ao usar as bibliotecas Perl e SOAP::Lite:

```
sub SOAP :: Transport :: HTTP :: Client :: get_basic_credentials { return 'user_name' =>
 'password' ; }
```

- Ao usar o C# .NET versão 2005 ou anterior, é possível aproveitar as vantagens do objeto Credenciais, por exemplo:

```
System.Net . ICredentials cred  = new System.Net . NetworkCredential ( "user_name",
 "password" ) ;

service . ServiceNow proxy  = new service . ServiceNow ( ) ;
service . get getService  = newservice . get ( ) ;
service . getResponse getServiceResponse  = new service . getResponse ( ) ;

 try {
  proxy . Credentials = cred ;
  getService . sys_id = "bf522c350a0a140701972dbf876f1610" ;
  getServiceResponse  = proxy . get (getService ) ; catch (Exception ex ) { }
```

- Ao usar o C# .NET versão 2008, é possível aproveitar as vantagens do objeto ClientCredenciais, por exemplo:

```
Demo_Incident. ServiceNowSoapClient client  = new Test08WebService . Demo_Incident .
 ServiceNowSoapClient ( ) ;
client . ClientCredentials . UserName . UserName = "admin" ;
client . ClientCredentials . UserName . Password = "admin" ;
```

Em seguida, no arquivo app.config, procure o seguinte e altere `Nenhum` para `Básico`:

```
<transport clientCredentialType= "None" proxyCredentialType= "None" realm= "" />
```

- Ao usar o VB .NET, aproveitar as vantagens do objeto Credenciais seria algo como:

```
Sub Main()
       Dim cred  As New System.Net.NetworkCredential( "user_name",  "password")

       Dim proxy  As New VB_Democm.incident.ServiceNow
       Dim getIncident  As New VB_Democm.incident. get Dim getResponse  As New
 VB_Democm.incident.getResponse

      proxy.Credentials = cred

      getIncident.sys_id =  "[your sysID here]"

      getResponse = proxy. get(getIncident)

   End Sub
```

A resposta resultante quando a autenticação básica é ativada e nenhuma credencial é fornecida é algo como:

```
<html> <head > <title >Apache Tomcat/5.0.28 - Error report </ title > <style > <!--H1
 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;}
  H2
 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;}
  H3
 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;}
 B {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;}   P
{font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}   A
{color : black;}   A.name {color : black;}   HR {color : #525D76;}--> </
style > </ head > <body > <h1 >HTTP Status 401 -\ </ h1 > <HR size = "1" noshade =
"noshade" > <p >< b >type </ b > Status report </ p > <p >< b >message </ b > <u >< /
u >< / p > <p >< b >description </ b > <u >This request requires HTTP authentication ().
</ u >< / p > <HR size = "1" noshade = "noshade" > <h3 >Apache Tomcat/5.0.28 </ h3 >
</ body > </ html >
```

Configurar autenticação mútua

A autenticação mútua estabelece confiança por meio da troca de certificados SSL (Secure Sockets Layer).

Durante o handshake de SSL, o servidor apresenta seu certificado ao cliente. Posteriormente, dependendo da configuração do servidor, ele pode solicitar um certificado do cliente. O servidor e o cliente executam procedimentos de validação de certificado para garantir a autenticidade e a integridade dos certificados apresentados.

Após uma validação bem-sucedida, se trocam confirmações antes de iniciar a conexão HTTPS.

Nota:
Para obter informações sobre como usar um perfil de protocolo HTTPS personalizado para habilitar a autenticação mútua, consulte Create a protocol profile .

Os administradores fazem o trabalho preliminar de configurar o armazenamento de chaves do cliente e gerar certificados antes que as solicitações de certificação sejam atendidas.

Aviso:
Este recurso permite a autenticação mútua somente em conexões https de saída.

Criação do armazenamento de chaves

No momento|, a instância oferece suporte ao carregamento de um arquivo de armazenamento de chaves Java, que contém uma chave privada e um par de certificados públicos. O certificado público inclui a cadeia completa, inclusive o certificado raiz.

Para configurar o armazenamento de chaves do cliente:

- Você precisa de um certificado assinado por uma autoridade de certificação (CA) de confiança.
- Seu provedor de endpoint de API pode ajudar você a gerar o armazenamento de chaves.

Se você precisar gerar o armazenamento de chaves, o processo envolverá várias etapas usando comandos de interface de linha de comando para gerar um novo arquivo de armazenamento de chaves, criar uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) e importar certificados assinados. Antes de importar o certificado primário para o seu domínio, é necessário importar primeiro quaisquer certificados raiz ou intermediários. Veja uma instrução detalhada:

1. Gere um armazenamento de chaves Java e um par de chaves.

```
keytool -genkey -alias mydomain -keyalg RSA -keystore my.keystore
```

2. Gere um CSR para um armazenamento de chaves Java existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
keytool -certreq -alias mydomain -keystore my.keystore -file mydomain.csr
```

3. Envie o CSR para a autoridade de assinatura do CA assinar e retornar os arquivos de certificado, o que inclui certificados intermediários e raiz junto com o certificado assinado.
4. Importe um certificado CA de autoridade de certificação raiz ou intermediária para um armazenamento de chaves Java existente.

```
keytool -import -trustcacerts -alias root -file Thawte.crt -keystore my.keystore
```

Nota:
Você pode agrupar todos os certificados em um arquivo e importar. Esta é a opção preferencial. Se você fizer isso, poderá ignorar a etapa 5

```
keytool -import -alias mydomain -file merged.crt -keystore my.keystore
```

5. Importe um certificado primário assinado para um armazenamento de chaves Java existente.

```
keytool -import -trustcacerts -alias mydomain -file mydomain.crt -keystore my.keystore
```


Configuração do armazenamento de chaves

Agora que o armazenamento de chaves foi criado, ele pode ser carregado para a tabela Certificados. Em **Definição do Sistema** > **Certificados** , clique em **Novo** e defina os seguintes campos:

- Insira um **Nome** de certificado.
- Armazene o armazenamento de chaves como **Ativo**.
- Defina **Tipo = Java Key Store**.
- Forneça uma **senha de armazenamento de chaves**. Esta é a senha usada para criar o armazenamento de chaves.

Clique em **Enviar** para criar a entrada de armazenamento de chaves Java.

Armazenamento de chave



Especificação de um certificado de servidor confiável

Durante uma conexão SSL de saída (que é uma chamada de serviço Web HTTPS), é possível especificar um certificado fornecido pelo provedor de serviços para garantir a validade do provedor de serviços durante a conexão SSL. Por exemplo, um navegador que tenta se conectar a um serviço seguro com identificação por um certificado.

Ao carregar o certificado de servidor confiável, ServiceNow garante que o serviço ao qual ele está se conectando é válido e seguro.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Crie uma nova entrada de certificado com o tipo de "Certificado de armazenamento confiável" e anexe um certificado formatado DER ou copie e cole seu formato PEM no campo **Certificado PEM**.

Perfil de Protocolo

Troca de certificados



- Quando um cliente solicita o certificado do servidor para autenticação, uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) é gerada.
- Para responder a um CSR, o servidor gera duas chaves criptográficas exclusivas: uma pública, usada para criptografar mensagens para o servidor e outra privada, usada para descriptografar mensagens. Ambas as chaves são mantidas no armazenamento de chaves.
- As chaves são usadas para descriptografar as mensagens seguras do cliente para que possam ser lidas pelo servidor. Qualquer conexão de saída a resultar em HTTPS verifica a certificação ao validar o armazenamento de chaves oferecendo sua certificação pública e usa os certificados de armazenamento de confiança para, por sua vez, verificar a confiança mútua.
- Para concluir o link seguro entre o cliente e o servidor, o servidor combina o certificado à chave privada correspondente. Uma vez que somente o servidor tem acesso à chave privada, ele pode descriptografar os dados do cliente.

Nota:
Para obter informações sobre como usar um perfil de protocolo HTTPS personalizado para habilitar a autenticação mútua, consulte Create a protocol profile .

O servidor responde com o envio de um certificado. Este é um certificado aceito pelo cliente? Em caso afirmativo, uma mensagem será enviada ao servidor, que aceita o certificado, e um canal seguro será iniciado. Se a certificação não for aceita, poderá significar que a autoridade raiz é necessária para a certificação.

Regras da lista de controle de acesso

As regras das listas de controle de acesso (ACLs) restringem o acesso aos dados exigindo que os usuários passem por um conjunto de requisitos antes de interagir com eles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar ACLs



Saiba mais sobre ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso).

Configurar ACLs



Configurar ACLs.

Contextual Security Manager



Sobre o Contextual Security Manager.

Configuração de ACL avançada



Saiba mais sobre as configurações e ferramentas de ACL avançadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar listas de controle de acesso

Explore as ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso).

Todas as regras da lista de controle de acesso especificam:

- O *tipo de decisão*, o *tipo de regra* e a *operação* que definem a ACL
- O *objeto* que está sob proteção
- As *condições* necessárias para acessar o objeto

Componentes da ACL

O tipo de decisão define se os usuários terão permissão para acessar o objeto se as condições forem atendidas ou negará o acesso ao objeto, a menos que as condições sejam atendidas.

Tipo de decisão	Descrição
Deny-Unless	Restrinja o acesso ao recurso, negando o acesso explicitamente a menos que as condições sejam aprovadas. Para obter mais informações, consulte #unique_1489_Connect_42_section_qnd_snl_zbc.
Allow-If	Permita o acesso ao recurso se as condições forem aprovadas.

O *objeto* é o destino para o qual o acesso precisa ser controlado. Cada objeto consiste em um tipo e nome que identificam exclusivamente uma tabela, campo ou registro específicos. Com o campo *Aplica-se a*, os usuários têm controle granular sobre os registros específicos aos quais essa ACL se aplicará.

Por exemplo, todas estas entradas especificam um objeto:

Tipo	Nome	Objeto protegido
registro	[incident].[--None--]	A tabela de incidente.
registro	[incidente].[ativo]	O campo "Ativo" na tabela "Incidente".
registro	[incident] Aplica-se a: Prioridade = P1	Somente incidentes de prioridade 1 na tabela de incidentes.
REST_Endpoint	user_role_inheritance	O registro para a Scripted REST API user_role_inheritance.

Cada *operação* descreve uma *ação* válida que o sistema pode executar no objeto especificado. Alguns objetos, como registros, oferecem suporte a várias operações, enquanto outros objetos, como REST_Endpoint, oferecem suporte somente a uma operação.

Por exemplo, todas essas entradas especificam uma operação:

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo	Nome	Operação	Operação protegida
registro	[incidente].[-- Nenhum --]	criar	Criando registros na tabela de incidente.
registro	[incidente].[ativo]	gravar	Atualizando o campo Ativo na tabela de Incidente.
REST_Endpoint	user_role_inheritance	executar	Executar a Sripted REST API user_role_inheritance.

As *condições* especificam em que momento alguém pode acessar a operação e o objeto nomeados. Os administradores de segurança podem especificar requisitos das condições adicionando:

- Uma ou mais funções do usuário na lista **Requer função**.
- Um ou mais atributos de segurança que precisam ser avaliados como verdadeiros.
- Uma ou mais condições de dados.
- Um script que é avaliado como verdadeiro ou falso ou define a variável `answer` como verdadeira ou falsa.

Para ter acesso a um objeto e uma operação, um usuário deve ser aprovado em todas as condições relacionadas em um controle de acesso. Por exemplo, este controle de acesso restringe o acesso às operações de exibição na tabela de incidentes.



Para atualizar um registro na tabela de incidentes, um usuário deve ter as funções listadas e o registro deve atender à condição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de condição	Requisito	Descrição
Requer função	**Requer função**:itil	Permita que somente usuários com a função itil atualizem incidentes.
Atributos de segurança	UserIsAuthenticated	Somente usuários autenticados podem atualizar incidentes.
Condição de dados	[Incident state] [is not] [Closed]	Permita atualizações somente em registros de incidentes ativos.

Aplica-se ao comportamento

. *Aplica-se a* O campo determina se uma ACL se aplica a registros, enquanto a condição de dados avalia uma ACL que já foi aplicada. *Aplica-se a* Especifica se a ACL afeta um registro específico; se estiver vazio, a ACL se aplicará a todos os registros. *Aplica-se a* Pode ser usado para imposição granular de ACL, enquanto "Condição de dados" é um critério de avaliação.

Nota:
Aplica-se a diferencia maiúsculas de minúsculas.

Comportamento padrão de negação

Por padrão, o mecanismo de ACL negará o acesso completamente se uma ACL estiver vazia ou for inválida. As ACLs vazias são definidas como ACLs sem um ou mais destes componentes:

- Função definida
- Atributo de segurança
- Condição de dados
- Script


As ACLs inválidas são definidas como:

- ACLs com funções que não existem (por exemplo, não têm uma linha no banco de dados)
- ACLs com atributos de segurança que não existem (por exemplo, não têm uma linha no banco de dados)
- ACLs com um script que contém "answer=true" ou "true"

Se o sistema detectar que o usuário está criando uma ACL, ele solicitará que o usuário selecione uma função ou um atributo de segurança existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Processo de avaliação da ACL


Uma regra de ACL somente concederá ao usuário o acesso a um objeto se ele atender a todas as condições exigidas pela regra de ACL correspondente.

- A condição deve ser avaliada como *verdadeira*.
- O script deve ser avaliado como *verdadeiro* ou retornar uma variável de resposta com o valor *verdadeiro*.
- O usuário deve ter uma das funções na lista de funções necessárias. Se a lista estiver vazia, esta condição será avaliada como *verdadeira*.
- [Somente regras de ACL de registro] As regras de ACL correspondentes em nível de tabela e de campo devem ser avaliadas como *verdadeiras*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições de avaliação da ACL



Sempre que uma sessão solicita dados, o sistema pesquisa regras de controle de acesso que correspondam ao objeto e à operação solicitados. Se houver uma regra de controle de acesso correspondente, o sistema avaliará se o usuário possui as condições necessárias para acessar o objeto e a operação. Se uma regra de controle de acesso especificar mais de uma condição, o usuário deverá atender a todas as condições para ter acesso ao objeto e à operação. A falha em cumprir qualquer condição impedirá que o usuário acesse o objeto e a operação correspondentes.

Se um usuário não atender às condições da primeira regra correspondente, o sistema avaliará as condições da próxima regra correspondente, conforme as especificações da ordem de processamento do controle de acesso. Se o usuário não atender às condições de nenhuma regra de controle de acesso correspondente, o sistema negará o acesso ao objeto e à operação solicitados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se não houver regras de controle de acesso correspondentes para o objeto e a operação solicitados, o sistema concederá ao usuário o acesso a eles. Na prática, é raro o sistema não encontrar regras correspondentes porque o sistema tem um conjunto de regras de controle de acesso padrão que protegem todas as operações de registro.

Os efeitos de ter o acesso negado a um objeto dependem da regra de ACL em que o usuário falhou. Por exemplo, a falha em uma regra de ACL de operação de leitura impede que o usuário veja o objeto. Dependendo do objeto protegido, a regra de ACL oculta um campo em um formulário, oculta linhas de uma lista ou impede que um usuário acesse uma página de IU. A tabela a seguir contém a lista completa de resultados de falha de uma regra de ACL para uma determinada operação e tipo de objeto.

Verificações de ACL de antes e depois da consulta

Sua instância verifica as regras de ACL antes e depois que um usuário faz uma consulta. Uma vez que informações diferentes estão disponíveis antes e depois de uma consulta, os resultados podem ser diferentes.

Verificação de ACL antes da consulta

Antes que a sua instância execute uma consulta ao banco de dados, ela verifica as regras de ACL para cada campo na tabela consultada para determinar quais campos um usuário pode acessar. Esta verificação examina somente as funções do usuário e verifica se essas funções permitem o acesso aos campos. Como essa verificação é executada antes da consulta, a ACL não tem acesso aos registros na tabela, portanto, não pode levar esses dados em conta. Scripts e condições que dependem do conhecimento do conteúdo de um registro não são avaliados.

Se o usuário não tiver acesso de leitura neste ponto, o valor do campo não será mostrado para o usuário.

Verificação de ACL depois da consulta

Após a consulta, sua instância verifica cada registro retornado pela consulta. Durante esta verificação, existe o contexto para a ACL; portanto, as partes de função, condição e script da ACL são avaliadas. Se o usuário não tiver acesso de leitura neste ponto, o valor do campo não será mostrado para o usuário; no entanto, o usuário verá o rótulo do campo se suas funções permitirem o acesso ao campo.

Tradução automática

Operação	Resultados da falha de uma regra de ACL no objeto
execute	O usuário não pode executar scripts em um registro ou página de IU.
criar	O usuário não pode ver a ação de IU **Novo** nos formulários. O usuário também não pode inserir registros em uma tabela usando protocolos de API, como serviços da Web. . **criar** A ACL com uma condição que exige que um campo contenha um valor específico pode ser avaliada como falsa. Os campos em novos registros são considerados vazios até que o registro seja salvo.
lido	O usuário não pode ver o objeto em formulários ou listas. O usuário não pode recuperar os registros usando protocolos de API como serviços da Web.
gravar	O usuário vê um campo somente leitura em formulários e listas e não pode atualizar registros usando protocolos de API, como serviços da Web.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Operação	Resultados da falha de uma regra de ACL no objeto
excluir	O usuário não pode ver a ação de IU **Excluir** a partir dos formulários. O usuário também não pode remover os registros de uma tabela usando os protocolos de API como serviços da Web.
edit_task_relations	O usuário não pode definir relacionamentos entre tabelas de tarefas.
edit_ci_relations	O usuário não pode definir relacionamentos entre tabelas Item de configuração [cmdb_ci].
save_as_template	Usado para controlar os campos que devem ser salvos quando um modelo é criado.
add_to_list	O usuário não pode exibir ou personalizar colunas específicas na mecânica da lista.
list_edit	O usuário não pode atualizar registros (linhas) de uma lista.
report_on	O usuário não pode criar um relatório na tabela de ACL. Para obter mais informações, consulte Restringir criação de relatório com uma regra de ACL .
report_view	O usuário não pode exibir o conteúdo de um relatório na tabela de ACL ou no campo de ACL. Para obter mais informações, consulte Reporting .
personalize_choices	O usuário não pode clicar com o botão direito do mouse em um campo de lista e selecionar **Configurar opções**.

Requisitos de correspondência da ACL para objetos

Tipo de objeto	Regras de ACL correspondentes necessárias para acessar o objeto	Regras de ACL curinga existentes
Inclusões de script acionáveis pelo cliente Processadores	Os usuários devem atender às condições de duas regras de ACL: 1. Todas as regras de ACL curinga para o objeto (se houver alguma regra de ACL para a operação). 2. A primeira regra de ACL que corresponde ao nome do objeto (se houver alguma regra de ACL para a operação).	Por padrão, não há regras de curinga (*) para esses tipos de objeto. Se você criar uma regra de ACL curinga para um desses objetos, então a regra de ACL se aplica a todos os objetos deste tipo.
Páginas de IU Registro	Os usuários devem atender às condições de duas regras de ACL: 1. A primeira regra de ACL que corresponde ao campo do registro (se houver alguma regra de ACL para a operação). 2. A primeira regra de ACL que corresponde à tabela de registro (se houver alguma regra de ACL para a operação).	Por padrão, existem regras de tabela curinga (*) para as operações de criação, leitura, gravação e exclusão e regras de campo curinga (*.*) para as operações personalize_choices, create e save_as_template. Ao criar uma tabela, crie regras de ACL para a tabela, a menos que queira usar as regras de ACL curinga fornecidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A propriedade (`glide.sm.default_mode`) de comportamento padrão do gerenciador de segurança determina se os usuários podem acessar objetos que correspondem apenas a regras de ACL da tabela curinga. Quando essa propriedade for definida para *Negar acesso*, apenas os administradores poderão acessar os objetos que correspondem às regras de ACL da tabela curinga.

Nota:
A regra de ACL do campo curinga (*.*) para a operação de criação reutiliza as mesmas condições da operação de gravação. Isso significa que as condições de criação são iguais às de gravação, a menos que você defina uma regra explícita de ACL para a operação de criação.

Várias regras de ACL no mesmo ponto da ordem de processamento

Se duas ou mais regras corresponderem ao mesmo ponto da ordem de processamento, o usuário deverá cumprir qualquer uma das condições de regras de ACL para acessar o objeto. Por exemplo, se você criar duas regras de ACL de campo para `incident.number`, um usuário que for aprovado em uma regra terá acesso ao campo de número, independentemente de ter falhado em qualquer outra regra de ACL de campo no mesmo ponto da ordem de processamento.

Função necessária

Usuários administradores normais podem exibir e depurar regras de controle de acesso. No entanto, para criar ou atualizar regras de controle de acesso existentes, os administradores devem elevar os privilégios para a função security_admin. Consulte Elevação para uma função privilegiada para obter instruções.

Regras de ACL em aplicações com escopo

É possível criar regras de ACL para objetos que estejam no mesmo escopo que a regra de ACL. Também é possível criar regras de ACL para tabelas com pelo menos um campo que esteja no mesmo escopo que a regra de ACL.

Para tabelas que estão em um escopo diferente do registro de regra da ACL, os tipos de regras são limitados.

- É possível criar uma regra de ACL para qualquer tabela, página de IU ou outro objeto que esteja no mesmo escopo da regra de ACL.
- É possível criar uma ACL para um campo que esteja no mesmo escopo que a regra de ACL.
  - Se a tabela estiver no mesmo escopo, será possível usar um script para avaliar as condições.
  - Se a tabela estiver em um escopo diferente, não será possível usar um script para avaliar as condições.
- Não é possível criar nem modificar regras de ACL para objetos que estão em um escopo diferente da aplicação que você selecionou no seletor de aplicações, inclusive a adição de uma função a uma ACL que está um escopo diferente.
- É possível criar regras de tabela curinga (*) somente no escopo global.
- É possível criar regras de campo curinga (*) somente para tabelas no mesmo escopo da regra de ACL.

Tipos de regra de ACL

Crie regras de ACL em diferentes componentes do sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de ACL de registro

As regras de ACL de registro consistem em nomes de tabela e campo.

- O nome da tabela é a tabela que você deseja proteger. Se outras tabelas se estendem a partir desta tabela, a tabela será considerada uma tabela primária. As regras de ACL para tabelas primárias se aplicam a qualquer tabela que estenda a tabela primária.
- O nome do campo é o campo que você deseja proteger. Alguns campos fazem parte de várias tabelas por causa da extensão da tabela. As regras de ACL para campos em uma tabela primária se aplicam a qualquer tabela que estenda a tabela primária.

As regras de ACL podem proteger as seguintes operações de registro:

Operação	Descrição
execute	Permite que os usuários executem inclusões de script chamável do cliente e a execução de endpoint REST.
query_match	Permite que os usuários enviem consultas de correspondência ("é", "não é", "está vazio", etc).
condicional_table_query_range	Permite que os usuários concedam acesso parcial à ACL com base em ACLs de leitura. Criado para as tabelas que têm ACLs de leitura sem condição de dados e script.
query_range	Permite que os usuários enviem consultas de intervalo ("começa com", "termina com", "contém", etc.) e a classificação é irrestrita.
criar	Permite que os usuários insiram novos registros (linhas) em uma tabela.
ler	Permite que os usuários exibam registros de uma tabela.
gravar	Permite que os usuários atualizem registros em uma tabela.
excluir	Permite que os usuários removam registros de uma tabela ou eliminem uma tabela.
edit_task_relations	Permite que os usuários estendam a tabela Tarefa [task].
edit_ci_relations	Permite que os usuários estendam a tabela Item de configuração [cmdb_ci].
save_as_template	Permite que os usuários salvem um registro como modelo.
add_to_list	Impede que os usuários exibam ou personalizem colunas específicas na mecânica da lista. **Nota:** Condições e scripts não são compatíveis.
list_edit	Permite que os usuários atualizem registros (linhas) de uma lista.
report_on	Permite que os usuários façam relatórios sobre tabelas.
report_view	Permite que os usuários façam relatórios no campo ACLs.
personalize_choices	Permite que os usuários configurem a tabela ou o campo.
data_fabric	Permite que uma tabela de malha de dados faça referência a uma tabela local.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As regras de ACL de registro são processadas na seguinte ordem:

- Corresponda o objeto às regras de ACL de tabela.
- Corresponda o objeto às regras de ACL de campo.

Esta ordem de processamento garante que os usuários tenham acesso a objetos mais específicos antes de obter acesso a objetos mais gerais. Um usuário deve passar nas regras de ACL de tabela e de campo para acessar um objeto de registro.

- Se um usuário falhar em uma regra de ACL de tabela, o usuário terá acesso negado a todos os campos da tabela, mesmo se o usuário passar em uma regra de ACL de campo.
- Se um usuário passar em uma regra de ACL de tabela, mas falhar em uma regra de ACL de campo, o usuário não poderá acessar o campo descrito pela regra de ACL de campo.



Regras de ACL do processador

As regras de ACL do processador especificam o processador que você deseja proteger. Para obter uma lista de processadores disponíveis, navegue até **Definição do Sistema** > **Processadores**.

Por padrão, uma regra de ACL para EmailClientProcessor é incluída para restringir o cliente de e-mail a usuários com a função itil.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As regras de ACL do processador respeitam a regra STAR (*) se não puderem encontrar uma ACL mais específica para esses recursos.

Regras de ACL da tabela

Primeiro o usuário deve passar na regra de ACL da tabela. Uma vez que o sistema de base inclui regras de ACL de tabela STAR (*) que correspondem a cada tabela, o usuário sempre deve passar pelo menos em uma regra de ACL de tabela. O sistema de base fornece regras de ACL de tabela adicionais para controlar o acesso a tabelas específicas.

As regras de ACL de tabela são processadas na seguinte ordem:

1. Corresponda ao nome da tabela. Por exemplo, incidente.
2. Corresponda ao nome da tabela primária. Por exemplo, tarefa.
3. Corresponda a qualquer nome de tabela (*). Por exemplo, *.

Se um usuário falhar em todas as regras de ACL da tabela, ele não poderá acessar nenhum campo da tabela. Se um usuário passar em uma regra de ACL de tabela, o sistema avaliará as regras de ACL de campo.

Regras de ACL de campo

Depois que um usuário passa em uma regra de ACL de tabela, as regras de ACL de campo são processadas na seguinte ordem:

1. Corresponda ao nome de tabela e de campo. Por exemplo, incident.number.
2. Corresponda ao nome de campo e tabela primária. Por exemplo, task.number.
3. Corresponda a qualquer nome de tabela (*) e de campo. Por exemplo, *.number.
4. Corresponda à tabela e a qualquer campo (*). Por exemplo, incident.*.
5. Corresponda à tabela primária e qualquer campo (*). Por exemplo, task.*.
6. Corresponda a qualquer tabela (*) e qualquer campo (*). Por exemplo, *.*.

Um usuário deve passar na regra de ACL de tabela para ter acesso aos campos da tabela. Por exemplo, primeiro o usuário deve passar na regra de ACL da tabela para que a tabela de incidentes acesse o campo **Número** na tabela de incidentes.

A primeira avaliação de ACL de campo bem-sucedida interrompe o processamento da regra de ACL no nível do campo. Quando um usuário passa em uma regra de ACL de campo, o sistema para de pesquisar outras regras de ACL de campo correspondentes. Por exemplo, se um usuário passar na regra de ACL de campo para incident.number, o sistema interromperá a pesquisa de outras regras de ACL que protegem o campo **Número** na tabela de incidentes.

O acesso às informações de consulta de dados inferidos é restrito a campos protegidos, evitando o retorno de informações previstas.

Regras de ACL da página da IU

As regras de ACL da página da IU especificam a página da IU a ser protegida. Para obter uma lista de páginas de IU disponíveis, navegue até **IU do Sistema** > **Páginas de IU**. Ao definir uma regra de ACL para uma página de IU, use o nome de página com escopo completo. Por exemplo, **x_myapp_mypage**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode usar o caractere STAR (*) no campo **Nome** em ACLs de tipo **ui_page** para corresponder a quaisquer páginas de IU.

As regras de ACL da página da IU respeitam a regra STAR (*) se não puderem encontrar uma ACL mais específica para esses recursos. Por exemplo, se você tiver uma página de IU denominada mysecretpage, mas não definir uma ACL para esta página de IU, a regra STAR (*) para o processador da página de IU é usada para a verificação de acesso.

As regras de ACL podem proteger a seguinte operação de página de IU:

Operação	Descrição
ler	Permite que os usuários exibam a página da IU.

Script chamável pelo cliente inclui regras de ACL

As regras de ACL de inclusão de script especificam a inclusão de script chamável pelo cliente a ser protegida. Para obter uma lista de inclusões de script disponíveis, navegue até **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**. Você pode personalizar a lista para mostrar a coluna *Cliente chamável*.

O sistema de base não inclui qualquer regra de ACL para inclusões de script chamável pelo cliente.

As regras de ACL de inclusão de script chamável pelo cliente respeitam a regra STAR (*) se não puderem encontrar uma ACL mais específica para esses recursos.

ACL de tipo de dados

A ACL de tipo de dados permite que você grave regras de ACL que se aplicam a todos os campos de um tipo específico.

As ACLs de tipo de dados fornecem uma abordagem direcionada para controles de acesso, restringindo os campos de tabela com base no tipo de dados. Isso permite restrições de segurança mais amplas do que ACLs curinga (*). A sintaxe das ACLs de tipo de dados segue o formato *.[(campo a ser restrito)].

As ACLs de campo convencionais são limitadas a identificadores de campo de tabela específicos, a todos os campos em uma tabela ou a todas as tabelas com um nome de campo específico. Em contraste, as ACLs de tipo de dados permitem que você aplique a segurança uniformemente em todos os campos que compartilham determinados metadados. Isso ajuda a impedir a criação de ACLs adicionais para aplicar a segurança uniformemente em todos os campos.

Ao implementar ACLs de tipo de dados, é essencial validar todos os campos afetados antes e depois de adicioná-los para evitar problemas de segurança inesperados. Consulte Crie uma ACL de tipo de dados Para criar sua própria ACL de tipo de dados.

Para revisar ACLs de tipo de dados existentes, navegue até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Controles de acesso** e usam **Nome** Campo para pesquisar ACLs que começam com *.[.

Nota:
A governança de script usa ACLs de tipo de dados por padrão para restrições de script. Consulte _ para obter mais detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Crie uma ACL de tipo de dados


Saiba como criar uma ACL de tipo de dados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Controles de acesso**.
2. Selecione o botão **"Novo"**.
3. Selecione **Modo de mudança** ícone perto de **Nome** campo
4. Insira seu tipo de dados no formulário `*.[Tipo de dados do usuário]` em **Nome** campo.
5. Selecione um **Função** ou **Atributo de segurança** Para associar à ACL.
6. **Opcional:** Preencha todos os detalhes adicionais em **Crie uma ACL** formulário.
   Consulte Configure uma regra de ACL para obter informações adicionais.
7. Selecione **Enviar**.
8. Verifique as regras de segurança da ACL no pop-up **Verificar Regras de Segurança** janela.

Exemplo de Verificar regras de segurança



Controle da ACL de campos de função

Ao avaliar o acesso a um campo de função, além de verificar o acesso ao campo de função em si, o sistema também verifica o acesso aos campos de contribuição da função. Campos de contribuição são aqueles usados como argumentos em uma determinada definição de função.

Para obter mais informações sobre campos de função, consulte Campo de função .

Em Rome e anteriores, o sistema simplesmente verifica o acesso ao campo de função em si (assim como em qualquer outro campo). Se as ACLs nesse campo permitirem o acesso, o usuário receberá o valor resultante, independentemente de ter acesso aos campos de contribuição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

No Yokohama e em versões posteriores, o sistema também requer acesso a todos os campos de contribuição para permitir acesso ao campo da função. Se uma ou mais das ACLs de campo de contribuição recusarem o acesso, o campo de função também recusará o acesso.

As únicas operações afetadas pelo novo requisito são leitura e report_view. Report_view tem seus próprios requisitos adicionais.

Operação	Descrição
operação de leitura	Um usuário tem acesso de leitura a um campo de função somente se as seguintes condições forem verdadeiras: • O usuário tem acesso de leitura ao campo da função. • O usuário tem acesso de leitura a todos os campos de contribuição usados na função.
operação report_view	Um usuário tem acesso report_view a um campo de função somente se todas seguintes condições forem verdadeiras: • O usuário tem acesso report_view ao campo da função. • O usuário tem acesso report_view a cada um dos campos de contribuição. • Há uma ACL de leitura habilitada somente por função, sem condições e sem um script, e o usuário tem essa função. • O usuário tem acesso de leitura somente de função aos campos de contribuição, de forma que somente ACLs sem condição ou script podem permitir.

Exemplos

Considerando:

- Tabela: salário
- Colunas: base, bônus, total (todos são números inteiros neste exemplo)
- Campo de função: a coluna total é marcada como um campo de função, com a definição de função glidefunction:add(base, bonus).
- Campos de contribuição: base e bônus, uma vez que já são usados na definição da função
- Funções: salary_admin, bonus_admin

Exemplo 1: todos os campos permitem acesso

ACLs	Resultado
total, base, bônus: leitura e report_view para a função salary_admin, sem condições ou scripts	Um usuário com a função salary_admin recebe acesso de leitura e report_view ao total porque eles possuem a função necessária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo 2: o campo de contribuição recusa o acesso de leitura

ACLs	Resultado
• total, base: leitura e report_view para a função salary_admin, sem condições ou scripts • bônus: report_view para função salary_admin , sem condições ou scripts • bônus: leitura para função bonus_admin, sem condições ou scripts	Foi recusado a um usuário com a função salary_admin o acesso de leitura e report_view para total, porque bônus recusa acesso de leitura a suas funções.

Exemplo 3: ACL de campo de contribuição possui script

ACLs	Resultado
• total, base: leitura e report_view para a função salary_admin, sem condições ou scripts • bônus: report_view para a função bonus_admin, sem condições ou scripts • bônus: leitura para a função salary_admin, com um script (observe que não importa o que está no script, apenas que ele está lá)	Um usuário com a função salary_admin recebe acesso de leitura para total, porque eles possuem a função necessária para todos os campos. Mas o mesmo usuário com salary_admin não recebe acesso ao report_view, porque a ACL de leitura com o script recusa o acesso por padrão para este caso, mesmo que ele tenha a função necessária.

Tradução automática

Security jump-start - Plug-in de regras de ACL

O plug-in de nível de controle de acesso Security Jump Start (regras de ACL) é instalado automaticamente em todas as novas instâncias. Use o plug-in para proteger rapidamente várias tabelas do sistema e agilizar o processo de inicialização da produção de sua organização.

Este plug-in não é destinado a instâncias existentes, já que pode modificar o acesso de segurança a tabelas já em uso em um ambiente de produção. Se um administrador quiser instalar este plug-in em uma instância existente, você deveria realizar testes completos em uma instância de teste primeiro. Isso ajuda a verificar a compatibilidade com a implementação atual da organização.

Se um administrador estiver interessado nas novas regras de ACL fornecidas pelo plug-in, poderá criar manualmente uma ou mais delas em uma instância existente, usando a lista de ACLs como diretriz.

As seguintes ACLs estão incluídas neste plug-in. Selecione o ícone em uma linha de cabeçalho para classificar a coluna em ordem crescente ou decrescente. A chave de operação é a seguinte:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- R=leitura
- W=gravação
- D=excluir
- C=criar

Nome	Operação	Descrição
cmdb_ci	WCD	requer função de ativo ou itil para gravar, criar ou excluir registros de Itens de configuração
cmn_department	WD	requer função user_admin para gravar ou excluir registros do departamento
cmn_location	WC	Requer função user_admin para gravar ou criar registros de local
core_company	WD	requer função user_admin para gravar ou excluir registros da empresa
kb_knowledge	criar	requer função de conhecimento para criar registros de conhecimento
ldap_ou_config	RWCD	requer função user_admin para ler, gravar, criar ou excluir registros de definição OU LDAP
ldap_server_config	RWCD	requer função user_admin para ler, gravar, criar ou excluir registros de servidor LDAP
process_guide	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros do Guia de processo
process_step	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros da etapa de processo
sc_category	criar	requer função catalog_admin para criar registros de Categoria do catálogo de serviços
sc_category	excluir	requer função catalog_admin para excluir registros da Categoria do catálogo de serviços
sc_category	gravar	requer função catalog_admin para gravar registros de Categoria do catálogo de serviços
sc_cat_item	gravar	requer função catalog_admin para gravar registros de Item do catálogo
sc_cat_item	excluir	requer função catalog_admin para excluir registros de Item do catálogo
sc_cat_item	criar	requer função catalog_admin para criar registros de Item do catálogo
sysevent_email_action	ler	todos os usuários podem ler registros de notificação por e-mail (para fins de assinatura)
sysevent_register	RWCD	requer função de administrador para ler, gravar, criar ou excluir registros do Registro de eventos
sysevent_script_action	RWCD	requer função de administrador para ler, gravar, criar ou excluir registros de Ação de script

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Operação	Descrição
syslog	RWCD	requer administrador para ler, gravar, criar ou excluir registros de Entrada de log
sysrule	RWCD	requer administrador para ler, gravar, criar ou excluir registros de regra (notificações por e-mail, ações de e-mails de entrada, regras de aprovação e assim por diante)
sysrule	ler	todos os usuários podem ler registros de notificação por e-mail para (notificações baseadas em assinatura)
sys_app_application	WCD	requer administrador para gravar, criar ou excluir registros da aplicação
sys_app_category	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros de Categoria da aplicação
sys_app_module	WCD	requer administrador para gravar, criar ou excluir registros de Módulo
sys_audit	RWCD	requer administrador para ler, gravar, criar ou excluir registros de Auditoria
sys_dictionary	RWC	requer função personalize_dictionary para ler, gravar e criar registros de Dicionário
sys_dictionary.*	ler	a função personalize_dictionary pode ler campos de Dicionário
sys_documentation	excluir	Função personalize_dictionary necessária para excluir registros de Rótulo do Campo
sys_documentation	criar	requer função personalize_dictionary para criar registros de Rótulo do campo
sys_documentation	gravar	Função personalize_dictionary necessária para gravar registros de Rótulo do Campo
sys_gauge	RWCD	requer função de administrador para ler, gravar, criar e excluir registros de Medidor
sys_gauge_count	RWCD	requer função de administrador para ler, gravar, criar ou excluir registros de Contagem de medidor
sys_group_has_role	ler	requer função de itil para visualizar registros de Função do grupo
sys_home	WCD	requer função itil_admin para gravar, criar ou excluir registros da Seção da página de boas-vindas
sys_installation_exit	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros de Saída de instalação
sys_job	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros de Trabalho do sistema
sys_nav_link	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros de Link de navegação
sys_perspective	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros da Lista de menus
sys_portal	RWCD	requer função de administrador para ler, gravar, criar ou excluir registros do Portal
sys_portal_page	RWCD	requer função de administrador para ler, gravar, criar ou excluir registros da Página inicial

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Operação	Descrição
sys_portal_preferences	RWCD	requer função de administrador para ler, gravar, criar ou excluir registros de Preferências do portal
sys_processor	WC	requer função de administrador para gravar ou criar registros do Processador
sys_properties	WC	requer função de administrador para gravar/criar registros de Propriedade do sistema
sys_properties_category	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros de Categoria da propriedade
sys_report	excluir	funções que podem excluir registros de Relatório (não restringe a exclusão por meio da IU de relatório)
sys_report	gravar	funções que podem gravar registros de Relatório (não restringe a edição por meio da IU de relatório)
sys_report	ler	os usuários podem ler seus próprios registros de Relatório, os de seus grupos e os GLOBAIS (não afeta a exibição na IU de Relatório)
sys_report	ler	funções que podem ler registros de relatório (não restringe a exibição por meio da IU de relatório)
sys_reportroles	ler	requer função de administrador para ler registros de Funções de relatório
sys_script	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros de Regra de negócio
sys_script_ajax	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros de script AJAX
sys_script_client	WCD	requer função de administrador para escrever, criar ou excluir registros de Script de cliente
sys_script_include	WCD	requer função de administrador para gravar, criar ou excluir registros de Inclusão de script
sys_security_acl	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Controle de acesso
sys_security_acl_role	criar	requer função de administrador para criar registros de Funções de acesso
sys_security_acl_role	excluir	requer função de administrador para excluir registros de Funções de acesso
sys_security_acl_role	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Funções de acesso
sys_security_operation	excluir	requer função de administrador para excluir registros de Operações de segurança
sys_security_operation	criar	requer função de administrador para criar registros de Operações de segurança
sys_security_operation	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Operações de segurança
sys_security_operation	query_range	
sys_security_operation		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Operação	Descrição
sys_security_type	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Tipo de segurança
sys_security_type	criar	requer função de administrador para criar registros de Tipo de segurança
sys_security_type	excluir	requer função de administrador para excluir registros de Tipo de segurança
sys_status	criar	requer função de administrador para criar registros de Status do sistema
sys_status	excluir	requer função de administrador para excluir registros de Status do sistema
sys_status	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Status do sistema
sys_template	gravar	requer função de template_editor para gravar registros de Modelo
sys_template	criar	requer função template_editor para criar registros de Modelo
sys_template	excluir	requer função template_editor para excluir registros de Modelo
sys_template	ler	requer função template_editor para ler registros de Funções de modelo
sys_ui_action	criar	requer função de administrador para criar registros de ação de IU
sys_ui_action	excluir	requer função de administrador para excluir registros de ação de IU
sys_ui_action	gravar	requer função de administrador para gravar registros de ação de IU
sys_ui_action_view	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Ação de exibição de IU
sys_ui_action_view	criar	requer função de administrador para criar registros de Ação de exibição de IU
sys_ui_action_view	excluir	requer função de administrador para excluir registros de Ação de exibição de IU
sys_ui_policy	criar	requer função de administrador para criar registros de Política de IU
sys_ui_policy	excluir	requer função de administrador para excluir registros de Política de IU
sys_ui_policy	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Política de IU
sys_ui_policy_action	criar	requer função de administrador para criar registros de Ação de política de IU
sys_ui_policy_action	excluir	requer função de administrador para excluir registros de Ação de política de IU
sys_ui_policy_action	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Ação de política de IU
sys_ui_script	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Script de IU

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Operação	Descrição
sys_ui_script	excluir	requer função de administrador para excluir registros de Script de IU
sys_ui_script	criar	requer função de administrador para criar registros de Script de IU
sys_user	gravar	Usuários sem função só podem atualizar seus próprios registros de usuário
sys_user_grmember	excluir	requer função user_admin para excluir registros de Membro do grupo
sys_user_grmember	gravar	requer função user_admin para gravar registros de Membro do grupo
sys_user_group	criar	Somente funções itil e superiores podem criar registros de grupo
sys_user_group	gravar	Somente funções itil e superiores podem gravar registros de grupo
sys_user_has_role	ler	requer função de itil para visualizar registros de Função do usuário
sys_user_role	criar	requer função de administrador para criar registros de Função
sys_user_role	excluir	requer função de administrador para excluir registros de Função
sys_user_role	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Função
sys_user_role_contains	ler	requer função de itil para visualizar registros de Função contida
sys_user_role_contains	gravar	requer função de administrador para gravar registros de Função contida
sys_user_token	RWCD	requer função de administrador para ler, gravar, criar ou excluir registros de Token do usuário

Nota:
Para saber mais sobre este plug-in, consulte Habilitar o plug-in Security Jump Start (regras de ACL) [Atualizado na Central de segurança 1.3] nas Configurações de proteção de segurança da instância.

Configure uma regra de ACL

Configure uma regra de Lista de controle de acesso (ACL) personalizada para proteger o acesso a novos objetos ou para mudar o comportamento de segurança padrão.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para criar regras de ACL, você deve elevar os privilégios para a função security_admin.

Para tabelas que estão em um escopo diferente do registro de regra da ACL, os tipos de regras são limitados. Para que as tabelas mestre de escopo derivem o escopo e executem ACLs com escopo, defina *glide.enforce_security_scope.<scope_name>*propriedade para **verdadeiro** . Isso garante que as ACLs no escopo global não correspondam quando houver ACLs específicas do escopo criadas na tabela relevante. Os exemplos ocorrem ao proteger dados em tabelas de aplicação compartilhadas no escopo Global, como tabelas sys_attachment ou sys_question_answer.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Eleve funções de privilégios para a função security_admin.
2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Controle de Acesso (ACL)**.
3. Clique em **Nova**.

> **Dica:**
> Ao criar uma nova ACL, é útil revisar o. Deny-Unless ACL.

4. Preencha o formulário.

Campos de controle de acesso

Campo	Descrição
Tipo	Selecione o tipo de objeto que esta regra de ACL protege. O tipo de objeto determina como o objeto é nomeado e quais operações estão disponíveis. Este campo se torna leitura somente depois que a regra de ACL é criada. Se você quiser mudar o tipo, deve excluir a ACL e criar uma nova com o tipo correto.
Operação	Selecione a operação que esta regra de ACL protege. Cada tipo de objeto tem sua própria lista de operações. Uma regra de ACL só pode proteger uma operação. Para proteger várias operações, crie uma regra de ACL separada para cada uma. Se você estiver criando uma regra para uma operação report_view, consulte também Report_view access control .
Tipo de decisão	Selecione o tipo de decisão da ACL. **Permitir se** permite acesso após uma avaliação bem-sucedida. **Negar a menos que** Nega o acesso, a menos que haja uma avaliação bem-sucedida.Consulte Deny-Unless ACL para obter mais informações.
Sobreposições do administrador	Marque esta caixa de seleção para que os usuários com a função de administrador sejam aprovados automaticamente na verificação de permissões desta regra de ACL. Os usuários administradores são aprovados independentemente das restrições de script ou função aplicáveis. No entanto, a função **nobody**, que apenas o ServiceNow pessoal pode atribuir, tem precedência sobre a opção de substituição do administrador. Se uma ACL for atribuída à função **nobody**, os usuários administradores não poderão acessar o recurso mesmo quando as **Sobreposições do administrador** forem selecionadas. Consulte Funções do sistema base . Desmarque esta caixa de seleção se os administradores tiverem que atender às permissões definidas nesta regra de ACL para obter acesso ao objeto protegido. Como os administradores sempre são aprovados nas verificações de função (consulte a descrição do campo **Requer função**), use o construtor de condição ou campo **Script** para criar uma verificação de permissão na qual os administradores deve estar aprovados.
Política de proteção	Selecione esta opção para definir a política de proteção na ACL
Nome	Insira o nome do objeto que está sendo protegido, o nome do registro ou os nomes da tabela e do campo. Quanto mais específico for o nome, mais específica será a regra da ACL. É possível usar o caractere curinga de asterisco (*) no lugar de um registro, tabela ou nome de campo para selecionar todos os objetos que correspondem a um tipo de registro, todas as

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	tabelas ou todos os campos. Você não pode combinar um caractere curinga e uma pesquisa de texto. Por exemplo, inc* não é um nome de regra de ACL válida, mas incident.* e *.number são nomes de regra de ACL válidos. **Nota:** Clique no triângulo azul para inserir manualmente o nome do registro ou os nomes de tabela e campo do objeto sendo protegido. Use esta opção para proteger um objeto que não aparece na lista suspensa.
Descrição	Insira uma descrição do objeto ou das permissões que esta regra de ACL protege.
Ativo	Marque esta caixa de seleção para aplicar esta regra de ACL.
Avançado	Marque esta caixa de seleção para exibir **Condição avançada** campos. Consulte a etapa 6.

5. **Opcional:** Para restringir o escopo da ACL, preencha **Condições** campos conforme necessário.

Requer função	Use esta lista para especificar as funções que um usuário deve ter para acessar o objeto. Se você listar várias funções, um usuário com qualquer uma das funções listadas poderá acessar o objeto. A lista *Requer função* aparece como uma lista relacionada. **Nota:** Os usuários com a função de administrador sempre passam nesta verificação de permissões porque a função de administrador concede automaticamente aos usuários todas as outras funções.
Condição de dados	Use este construtor de condição para selecionar os campos e valores que devem ser verdadeiros para que os usuários acessem o objeto. **Nota:** O campo Condição diferencia maiúsculas de minúsculas

6. **Opcional:** . **Avançado** estiver marcada, preencha **Condições avançadas** campos conforme necessário

Controlado por referências	Impõe a ACL em registros relacionados. Consulte Acesso ao registro relacionado para obter mais detalhes.
Script	Insira um script personalizado que descreva as permissões necessárias para acessar o objeto. O script pode usar os valores das *atuais* e *anteriores* Variáveis globais em regras de negócio bem como propriedades do sistema. O script deve gerar uma resposta verdadeira ou falsa de uma de duas maneiras: ○ retornar um conjunto de variáveis de *resposta* definida como um valor verdadeiro ou falso ○ avaliar como verdadeiro ou falso Em ambos os casos, os usuários só ganham acesso ao objeto quando o script é avaliado como verdadeiro e o usuário atende a todas as condições da regra de ACL. As condições e o script devem ser avaliados como verdadeiros para que um usuário acesse o objeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se houver script no campo **Script**. Este script é executado mesmo se o campo não for exibido no formulário.

Nota:
Se o item avaliado estiver em uma lista relacionada, o **atual** apontará para o item no qual está a lista relacionada, não para o item atual ao qual a ACL se destina. No entanto, se o item para o qual você está avaliando a ACL não estiver em uma lista relacionada, o **atual** apontará para o item real.

---

7. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.

Deny-Unless ACL

Conheça os detalhes sobre as ACLs Deny-Unless.

As ACLs Deny-Unless são avaliadas com uma abordagem de "negar, a menos que". Elas definem os usuários que NÃO serão negados. Em outras palavras, o usuário terá o acesso negado, **a menos que** atenda aos requisitos de função, condição e script.

Importante:
Na avaliação de ACL, as ACLs Deny-Unless terão prioridade em relação às ACLs Allow-If, já que serão avaliadas primeiro.

Uma ACL Deny-less produz dois resultados

Resultado da avaliação	Resultado
Aprovado	Houve o atendimento dos requisitos definidos de funções, condições de dados, atributos de segurança e script. A ACL prossegue para avaliação adicional **Importante:** As ACLs Allow-If ainda devem conceder acesso para que o indivíduo possa acessar o recurso.
Falha	A ACL Deny-Unless é marcada como falha e o acesso será negado.

Abaixo, há um exemplo explicativo de uma ACL Deny-Unless:

- A ACL tem funções `sn_hr_core.manager` e. `itil`
- A condição tem o campo "ativo" = `verdadeiro`
- O script tem a resposta = `gs.isLoggedIn();`

O usuário tem acesso negado, a menos que todos três Os requisitos para esta ACL foram atendidos. Para que esta ACL Deny-less seja aprovada, um usuário precisa de `sn_hr_core.manager` ou `itil` acessar um registro que tenha o campo ativo `verdadeiro` e estar conectado. A ACL Deny-Unless apresentará falhará se qualquer um dos três requisitos não for atendido.

Permitir ACL

Saiba mais sobre Permitir ACLs (listas de controle de acesso).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As ACLs de permissão são projetadas para conceder acesso a recursos por padrão, a menos que uma regra específica o negue. Este é o oposto de um modelo "negar a menos que".

ACLs de consulta

As ACLs de consulta permitem que você defina um controle de acesso mais granular, definindo explicitamente quem pode consultar os dados.

O que é uma ACL de consulta

As ACLs de consulta têm sua operação definida como `query_range` ou `query_match`. As ACLs de consulta permitem um controle mais específico das consultas do usuário, restringindo ou habilitando o acesso com base na configuração. As ACLs de consulta são ferramentas poderosas contra ataques de consulta ocultos, em que um invasor consulta os dados de maneira oculta para extrair informações dos resultados, mesmo quando não consegue ver os valores.

Quando usar uma ACL de consulta

Sempre que uma coluna tiver valores confidenciais e permitir acesso parcial/condicional aos dados, uma ACL de consulta deve ser considerada e implementada conforme necessário com base na confidencialidade dos dados. Sempre que houver um acesso parcial/condicional às linhas e suas colunas nas tabelas, principalmente quando esse acesso não for imposto por filtros de dados, as ACLs de consulta devem ser implementadas conforme necessário com base na confidencialidade dos dados.

Nota:
Considere ACLs de consulta quando alguns usuários tiverem acesso a algumas linhas ou colunas e não a outras.

Example: Controle de consulta de folha de pagamento

Posso ver uma linha na tabela de folha de pagamento com o meu salário, mas não há motivo para eu poder emitir consultas de intervalo para consultar usuários com um salário dentro de 2 limites. Uma ACL `query_range` no salário me impediria de emitir essa consulta.

Example: Controle de consulta de RH

Posso ver todos os hr_profiles, mas só posso ver o SSN por conta própria. Não tenho nenhum negócio consultando SSN e as ACLs de consulta devem me impedir de executar consultas em SSN de outros perfis de RH para tentar extrair mapeamentos de SSN.

Comportamento das ACLs de consulta

As ACLs de consulta usam as operações `query_match` e `query_range` para um comportamento de consulta de tabela seguro e granular. Os comportamentos são descritos abaixo:

`query_match`

> `query_match` é composto por: EQUAL, NOT_EQUALS, IN, NOT_IN, SAMEAS, NSAMEAS, ANYTHING, ISEMPTYSTRING, ISEMPTY, ISNOTEMPTY, ISNULL, ISNOTNULL. `query_match` é composto pelos "operadores seguros", no sentido de que são criados para buscar registros específicos e não podem ser explorados para retornar outros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado da avaliação	Resultado
Aprovado	O usuário pode enviar consultas de correspondência
Falha	O usuário não poderá enviar consultas de correspondência: • EQUALS • NOT_EQUALS • IN • NOT_IN • SAMEAS • NSAMEAS • ANYTHING • ISEMPTYSTRING • ISEMPTY • ISNOTEMPTY • ISNULL • ISNOTNULL

`query_range`

`query_range` é composto por todos os outros (STARTS_WITH, CONTAINS, >=, <= etc), que são mais perigosos, pois permitem que os usuários consultem mais registros ajustando os valores de limite.

Resultado da avaliação	Resultado
Aprovado	O usuário pode enviar consultas de intervalo e a classificação é irrestrita
Falha	O usuário não poderá enviar consultas de intervalo com (STARTS_WITH, CONTAINS, >=, <= etc. A classificação por coluna é restrita

Importante:

As ACLs de consulta (query_match e query_range) têm como padrão uma ACL star.star que delega acesso de leitura. Isso significa que, onde as ACLs são aplicadas em consultas, se nenhuma ACL de consulta tiver sido criada, o acesso de leitura à coluna será avaliado; se as ACLs de consulta forem definidas, elas substituirão o comportamento padrão.

Proteja os registros em uma lista integrada

Para aplicar segurança aos registros em listas integradas, limite a edição e a exclusão de registros em listas integradas a funções específicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Controle de Acesso (ACL)**.
2. Abra o registro **Gravar** ou **Excluir** para a tabela apropriada.
3. Na seção Requer Função do formulário, adicione as funções com permissão de gravação ou exclusão para essa tabela.
4. Salve as mudanças.
   Quando os registros da tabela associada aparecem em uma lista integrada, as opções de edição e exclusão ficam disponíveis somente para usuários com as funções especificadas.

Acesso ao registro relacionado

O acesso ao registro relacionado Habilite um controle consistente sobre quais registros os usuários podem acessar entre tabelas relacionadas.

Detalhes de acesso ao registro relacionado

O acesso ao registro relacionado permite que você configure o acesso ao registro relacionado, determinando se a ACL da tabela primária relacionada deve ser imposta aos dados que têm acesso permitido a partir da ACL. Considere o seguinte caso de uso: Um usuário tem acesso a um registro via ACL e o acesso ao registro relacionado permite o acesso dos usuários a todos os outros registros relacionados a ele, por meio de relacionamento de referência ou bidirecional.

Contextual Security Manager

O Contextual Security Manager protege seus dados ao controlar a autorização de leitura, gravação, criação e exclusão.

Vantagens principais

O Contextual Security Manager reconhece a hierarquia da tabela do sistema, permitindo que você crie regras de segurança específicas para um campo com base em onde ele é exibido na hierarquia. Os benefícios do Contextual Security Manager incluem:

- **Segurança contextual**: proteja um registro com base no conteúdo do registro.
- **Segurança hierárquica**: aplique regras de segurança a qualquer nível na hierarquia de objetos.

Protegendo campos e tabelas

Com o Simple Security Manager legado, você pode proteger campos e tabelas adicionando funções à entrada de dicionário apropriada. Com o Contextual Security Manager, essas funções de dicionário não são mais testadas. Em vez disso, o sistema procura pelas regras de ACL em campos e tabelas.

Aviso:
Depois de instalar o Contextual Security Manager, você deve proteger campos e tabelas por meio de regras de ACL. Mesmo se você configurar o layout do formulário e o formulário de dicionário e adicionar funções a uma entrada de dicionário, não ocorrerá nenhuma mudança nos direitos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Segurança contextual e funções

Você pode conceder funções a usuários ou grupos. No entanto, depois de instalar o Gerenciador de segurança contextual, o campo de **funções** no registro do usuário não é mais verificado e não aparece mais nos formulários de usuário e grupo. Em vez disso, você deve adicionar funções à lista relacionada em vez de ao registro de usuário ou grupo.

As aplicações e os módulos contêm listas das funções necessárias para exibi-los. Por exemplo, para exibir a aplicação de definição do sistema, a função de administrador é necessária. Direitos de segurança para aplicações e módulos ainda são definidos usando matrizes de função.

Os itens do catálogo e as variáveis do catálogo contêm listas das funções necessárias para exibi-los. Direitos de segurança para itens do catálogo e variáveis do catálogo ainda são definidos por meio dessas matrizes de função.

No Gerenciador de segurança contextual, um grupo ainda herda automaticamente qualquer função concedida ao grupo quando o sinalizador de herança da função estiver definido como *verdadeiro*.

Ativando o Contextual Security Manager

O Gerente de segurança contextual está ativo no sistema de base. Se houver muitas entradas duplicadas na tabela Funções do usuário, talvez seja necessário fazer upgrade para a Segurança contextual: Role Management V2 para eliminar funções duplicadas. Os plug-ins incluem:

Contextual Security: Role Management [com.glide.role_management]

Fornece funcionalidade de segurança contextual. Este plug-in é instalado automaticamente.

Contextual Security: Role Management V2 [com.glide.role_management.inh_count]

Impede entradas duplicadas causadas por funções herdadas na tabela Funções do usuário [sys_user_has_role]. Este plug-in é instalado automaticamente em novas instâncias e pode ser ativado para upgrades. O plug-in Segurança contextual: Role Management Enhancements é uma versão anterior deste plug-in. O plug-in Role Management Enhancements não inclui o script RoleManagementVerify(). Este script retorna uma lista de mudanças que um upgrade executará, permitindo que você monitore as mudanças feitas pelo plug-in.

Nota:
Depois de ativar o Role Management V2, você deve definir a propriedade de sistema glide.role_management.v2.audit_roles para permitir que a tabela Funções de auditoria crie registros de auditoria relacionados às funções do usuário. Para saber mais sobre como definir esta propriedade e sobre a tabela Funções de auditoria, consulte:

- Habilite a auditoria de função com a Contextual Security: Role Management V2.
- Configurações de proteção em Configurações de proteção de segurança da instância
- Funções do usuário de auditoria

Impedir entradas duplicadas com Contextual Security: Role Management V2

As funções herdadas de outras funções são adicionadas como entradas individuais na tabela Funções do usuário [sys_user_has_role], podendo fazer com que uma função tenha entradas duplicadas. Contextual Security: Role Management V2 elimina essas entradas duplicadas e evita duplicações futuras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Elimine as entradas duplicadas por meio da contagem de herança

O Contextual Security: Role Management V2 usa a coluna Contagem de herança (inh_count) para rastrear o número de vezes que uma função é herdada de outra função ou grupo. Na tabela Funções do usuário [sys_user_has_role], um usuário pode herdar uma função específica apenas uma vez, eliminando entradas duplicadas. A coluna Contagem de herança (inh_count) é somente leitura e calcula o número de vezes que o usuário herda uma função.

Mudanças de ativação

O Contextual Security: Role Management V2 é instalado automaticamente em novas instâncias e pode ser ativado para upgrades. Quando ativado, o Contextual Security: Role Management V2 substitui a Contextual Security e a Contextual Security: Role Management Enhancements.

Quando o Contextual Security: Role Management V2 está ativado, as seguintes colunas são descontinuadas, mas permanecem na tabela Funções do usuário para compatibilidade com versões anteriores


- granted_by (usado apenas pela Delegação de função)
- included_in_role
- included_in_role_instance

Aviso:
Se essas colunas estiverem em uso em algum script personalizado em sua instância, não faça upgrade para o Role Management V2.

Visualize a herança da função por meio do mapa de herança de função

O Mapa de herança de função exibe uma representação visual das funções herdadas. Você pode usar este mapa para entender as funções representadas na coluna Contagem de herança (inh_count). Para exibir o mapa de herança de função, configure a tabela Funções do usuário [sys_user_has_role] para exibir a coluna Mapa de herança de função.

Mapa de Herança de função



Nota:
A atualização simultânea na atribuição de grupo ou função pode resultar em contagem de herança incorreta. Você deve habilitar glide.security.inh_count_patcher.enabled propriedade para obter a contagem exata de herança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Faça upgrade para Contextual Security: Role Management V2

A Contextual Security: Role Management V2 é instalada automaticamente em novas instâncias. Você pode fazer upgrade da Contextual Security: Role Management para a Contextual Security: Role Management V2 para eliminar funções duplicadas na tabela Funções do Usuário e evitar duplicações futuras.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, security_admin

Você deve ter função de administrador e Elevação para uma função privilegiada para obter a função security_admin efetiva.

Nota:

Antes de atualizar para Contextual Security: Role: Management V2, é necessário habilitar a tabela Funções de auditoria para criar registros de auditoria relacionados às funções do usuário. Para saber mais sobre como definir a propriedade do sistema necessária, consulte Habilite a auditoria de função com a Contextual Security: Role Management V2.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este procedimento descreve como fazer o upgrade da sua função de Segurança contextual e como ativar os plug-ins relacionados descritos na tabela a seguir.

Plug-ins para Contextual Security: Role Management V2

Plug-in	Descrição
Contextual Security: Role Management V2 [com.glide.role_management.inh_count]	Impede entradas duplicadas na tabela Funções do usuário [sys_user_has_role]. A função security_admin ou um usuário com privilégios elevados é necessário para ativar o plug-in ou entrar em contato com Suporte e atendimento ao cliente.
Contextual Security: Role Management V2 REST API [com.glide.role_management.inh_count.rest_api]	Habilita a funcionalidade de API para gerenciamento de funções.

Antes de atualizar a Contextual Security: Role Management para Contextual Security: Role Management V2, teste os resultados de up upgrade executando o script. O script retorna uma lista de mudanças que um upgrade executará. Se as mudanças forem aceitas, instale o plug-in Segurança contextual: Role Management V2. Se as mudanças não forem aceitas, não instale o plug-in Segurança contextual: Role Management V2. Como alternativa, você pode executar o upgrade e fazer as mudanças necessárias manualmente.

Procedimento

1. Teste o impacto de um upgrade antes de atualizar, executando o script a seguir.

   a. Navegar até **Definição do Sistema** > **Scripts - Segundo Plano**.

   b. Execute o script a seguir no escopo global.

   ```
   new RoleManagementVerify().verifyInheritedRoles();
   ```

   Para tabelas sys_user_has_role grandes, a execução pode levar várias horas para ser concluída. Não edite ou adicione funções de usuário durante esse tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de resultado com base em dados de teste:

```
*** Script: 2016-12-01 19:58:54 Starting checking of inherited roles for all users...
*** Script: User: itam, inherited roles to be ADDED: financial_mgmt_user
*** Script: User: bernard.laboy, inherited roles to be DELETED:
 api_analytics_read,pa_viewer,rest_api_explorer,a123
*** Script: User: bernard.laboy, inherited roles to be ADDED: dependency_views
*** Script: Number of inherited-role records in sys_user_has role, current: 260, after
 re-calculation: 258
*** Script: Number of users with discrepancies for inherited roles: 2
*** Script: 2016-12-01 19:58:55 Finished checking of inherited roles for all users!
```

c. Avalie os resultados do script para determinar se as mudanças propostas são aceitáveis.

2. Ative o plug-in Contextual Security: Role Management V2.

> **Importante:**
> A função security_admin ou um usuário com privilégios elevados é necessário para ativar o plug-in ou entrar em contato com Suporte e atendimento ao cliente.

a. Navegar até **Definição do Sistema** > **Plug-ins**.

b. Encontre e clique no nome do plug-in.

c. No formulário Plug-in do sistema, revise os detalhes de plug-in e, em seguida, clique no link relacionado **Ativar/Fazer upgrade**.

d. Clique em **Ativar**.

Resultado

Depois de ativar o Role Management V2,, as mudanças descritas no resultado do script são aplicadas. A coluna Contagem de herança (inh_count) na tabela Funções do usuário é somente leitura e automaticamente reflete o número de vezes que o usuário herda uma função.

Habilite a auditoria de função com a Contextual Security: Role Management V2

Defina uma propriedade do sistema para habilitar a tabela Funções de auditoria para criar registros de auditoria relacionados às funções do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando habilitada, a tabela Funções de auditoria [sys_audit_role] mantém as mudanças nos registros do usuário. Para obter mais informações sobre as auditorias de função, consulte Funções do usuário de auditoria . Se o plug-in Segurança contextual: Role Management V2 [com.glide.role_management.inh_count] estiver instalado, você deve definir uma propriedade de sistema para **true** para habilitar a auditoria da função.

Procedimento

1. Navegue até a tabela Propriedades do sistema [sys_properties].

2. Adicione a `glide.role_management.v2.audit_roles` propriedade do sistema e defina-a como **true**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o plug-in Segurança contextual: Role Management V2 [com.glide.role_management.inh_count] estiver instalado, configurar esta propriedade como **true** habilitará a tabela Funções de auditoria [sys_audit_role] para criar registros quando as funções do usuário mudarem.

Verifique novamente o envio do formulário

Quando o sistema determina que um campo específico (como task.number) não deve ser gravado pelo usuário atual, o sistema renderiza esse campo em um modo somente leitura, que é o motivo pelo qual o campo de número não é gravável na maioria dos incidentes.

Se você definir que o sistema verifique novamente os valores de qualquer campo de entrada quanto à capacidade de gravação, o sistema aplicará o mesmo conjunto de regras de segurança ao trecho de entrada de uma transação. Quando você envia um incidente, por exemplo, o sistema verifica duas vezes para determinar se o campo de número pode ser gravado antes de publicar qualquer mudança.

Se você informar ao sistema para não verificar novamente as transações de entrada, o sistema permitirá que você grave em um campo nominal somente para leitura se essa for a transação que o cliente envia de volta. Em muitas implantações, este realmente é um comportamento desejável se, por exemplo, você estiver usando scripts de cliente para definir campos nominalmente somente leitura em resposta às seleções do usuário em outros, campos graváveis.

Propriedade	Local	Padrão
Verificar a segurança em transações de entrada durante o envio do formulário (direitos sempre são verificados na geração do formulário)	**Propriedades do sistema** > **Segurança**	Desabilitado (sem verificação dupla)

Propriedade de negação padrão

A propriedade de negação padrão (glide.sm.default_mode) controla o comportamento padrão do gerenciador de segurança quando as únicas regras de ACL correspondentes forem as regras de ACL da tabela curinga.

Um conjunto de regras de ACL de tabela curinga para as operações baseadas em registro mais comuns está disponível: ler, gravar, criar e excluir. Um número significativo de ACLs para fornecer acesso baseado em função a tabelas do sistema também está disponível. Por exemplo, há ACLs que concedem acesso sys_script à função business_rule_admin porque essa função está documentada como capaz de gerenciar regras de negócios.

Use a propriedade glide.sm.default_mode para negar ou permitir estas operações em todas as tabelas:

- **Negar acesso**: as regras de ACL da tabela curinga restringem as operações de leitura, gravação, criação e exclusão em todas as tabelas, a menos que o usuário tenha a função de administrador ou atenda aos requisitos de outra regra de ACL de tabela. Outras operações, como report_on e personalize_choices, não são afetadas por esta configuração.
- **Permitir acesso**: as regras de ACL de tabela curinga permitem as operações de leitura, gravação, criação e exclusão em todas as tabelas, a menos que haja regras de ACL de tabela específicas em vigor para restringir essas operações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Não é possível redefinir glide.sm.default_mode para **Permitir acesso** depois que ele for definido para **Negar acesso**.

Nota:
Por padrão, as regras de ACL da tabela curinga são as únicas regras de ACL que verificam o valor da propriedade glide.sm.default_mode. Se você quiser controlar outras operações com esta configuração, crie suas próprias regras de ACL para verificar o valor desta propriedade.

Para aprender mais sobre essa propriedade, consulte Negar por padrão com ACLs vazias [Atualizado na Central de segurança 1,3] nas Configurações de proteção de segurança de instância.

Configuração de ACL avançada

Além de criar novas ACLs ou modificar as existentes, é possível configurar outros aspectos da funcionalidade da ACL.

Regras da ACL de negação

Deny-Unless

Regras da ACL de consulta

Tarefa	Descrição
Aplique as condições de script de ACL aos campos de referência	Habilite uma propriedade para permitir que as condições de script se apliquem aos campos de referência se quiser controlar o acesso aos dados que um campo de referência exibe em um formulário ou em uma lista. Pode haver um impacto no desempenho da sua instância, se você habilitar isso.
Aplicar ACLs ao AJAXGlideRecord (registro Glide do lado do cliente)	Aplique ACLs às chamadas de API do `GlideAjax` para que o sistema consulte somente os dados aos quais o usuário atualmente conectado tem direitos de acesso.
Avaliar a substituição do administrador no nível de acesso	Forçar avaliação de ACL para substituições de administrador no nível de acesso. Por padrão, os usuários com a função de administrador são aprovados automaticamente na verificação de permissões desta regra de ACL quando a opção Substituições de administrador é selecionada no formulário de regras de ACL.
Use ferramentas de depuração e resolução de ACL	Use ferramentas como o observador da ACL, a depuração no nível do campo e as mensagens de saída da regra da ACL para ajudá-lo a solucionar problemas e depurar as ACLs.

Forneça aos usuários externos acesso a uma tabela

Para permitir que usuários apenas com a função snc_external acessem a exibição de lista de uma tabela, você deve criar uma série de ACLs.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Elevar para uma função privilegiada.
2. Criar uma regra de ACL com as seguintes configurações:
   - **Tipo**: ui_page
   - **Operação**: ler
   - **Nome**: {table_name}_list
   - **Função necessária**: snc_external
3. Na ACL de **leitura** padrão para a tabela, adicione **snc_external** na lista de função necessária. Crie a ACL, se ela ainda não existir.
4. Use estas configurações para criar outra ACL:
   - **Tipo**: ui_page
   - **Operação**: ler
   - **Nome**: {table_name}
   - **Função necessária**: snc_external
5. Use essas configurações para criar outra ACL para conceder ao usuário acesso de gravação a um campo na tabela:
   - **Tipo**: registro
   - **Operação**: criar
   - **Nome**: {table_name} {column_name}
   - **Função necessária**: snc_external

   Repita esta etapa para cada campo ao qual deseja conceder acesso de gravação ao usuário. Use um asterisco * em vez do nome da coluna para conceder acesso a todos os campos de uma vez.

Aplique as condições de script de ACL aos campos de referência

Use a `glide.sys_reference_row_check` propriedade do sistema para habilitar as condições de script para os campos de referência.

O comportamento padrão tem por objetivo melhorar o desempenho da instância. Se deseja habilitar as condições de script para os campos de referência, adicione as seguintes propriedades do sistema.

Nota:
Para obter mais informações sobre como criar propriedades do sistema, consulte Add a system property .

Propriedade do sistema

Propriedade	Descrição
glide.sys_reference_row_check	Controla se as condições de script das Regras de controle de acesso se aplicam aos campos de referência de uma tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade do sistema

Propriedade	Descrição
	• Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: **falso** • Local: Adicionar uma propriedade do sistema à tabela Propriedades do sistema [sys_properties]

Nota:
Se a `glide.sys_reference_row_check` propriedade do sistema não estiver presente ou tiver sido configurada como falsa, as condições de script para as Regras de controle de acesso não serão aplicadas. Isso significa que uma ACL que contém condições de script será aprovada na verificação, desde que os outros critérios da ACL sejam atendidos (como requisitos de função).

Aplicar ACLs ao AJAXGlideRecord (registro Glide do lado do cliente)

Use a propriedade do sistema para realizar a validação de regra da lista de controle de acesso (ACL) quando os registros do lado do servidor (por exemplo, tabelas) forem acessados usando as APIs GlideAjax em um script de cliente.

Se optar por aplicar as listas de controle de acesso a chamadas de API `GlideAjax`, então será possível apenas consultar dados aos quais o usuário atualmente conectado tenha direitos de acesso. Por exemplo, se o usuário efetuou login como um usuário ESS que não tem direitos de ler a tabela `cmn_location`, então qualquer chamada de API `GlideAjax` pelo usuário falhará.

Se o ServiceNow AI Platform estiver sendo executado sem a verificação de chamada da ACL GlideAjax, uma API poderá retornar informações que o usuário conectado no momento não poderia acessar.

Use GlideRecordSecure ao consultar dados para garantir o mais alto nível de segurança. O GlideRecord depende da imposição de ACL por meio de configurações, enquanto o GlideRecordSecure aplica controles de segurança mais rigorosos. GlideRecordSecure oferece uma solução mais segura e pronta para uso para lidar com dados confidenciais.

Nota:
Defina esta propriedade em **Propriedades do sistema** > **Segurança**.

Propriedade	Padrão
Aplique ACLs de segurança padrão a chamadas `AJAXGlideRecord`	Verificação de ACL imposta

Aviso:
O sys_class_name, sys_id e sys_domain são ignorados para as verificações de ACL.

Para aprender mais sobre essa propriedade, consulte Exigir a verificação de ACL de AJAXGlideRecord [Atualizado na Central de segurança 1.3] nas Configurações de proteção de segurança de instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Avaliar a substituição do administrador no nível de acesso

Se quiser forçar a avaliação da ACL para substituições de administrador no nível de acesso, é possível adicionar uma propriedade do sistema.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As ACLs são avaliadas cumulativamente. Se houver um número de ACLs em qualquer campo e a opção **Substituições de Administrador** for **falsa** (não selecionada) em um deles, as substituições de administrador efetivas para todas as ACLs serão consideradas **falsas**. Isso faz com que os administradores não consigam passar mesmo na ACL em que a substituição deva estar em vigor.

Procedimento

Adicione a seguinte propriedade à tabela de propriedades do sistema:

Propriedade	Descrição
glide.security.admin.override.accessterm	Avalia a condição de substituição do administrador no nível do termo de acesso. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: **verdadeiro** para novas instâncias, **falso** para upgrades • Local: adicione à tabela *[sys_properties]* de Propriedades do sistema **Nota:** Se a propriedade não estiver definida na instância, o valor será avaliado como falso.

Ferramentas de depuração de ACL

As mensagens de saída de regra de ACL de acesso e depuração de nível de campo ficam disponíveis para ajudar na solução e depuração de ACLs. O observador de configuração de ACL permite que você saiba quais ACLs relacionadas existem quando você modifica um.


Depuração no nível de campo

Quando a depuração é habilitada, um pequeno ícone de erro ( ) aparece ao lado de cada campo com uma regra de ACL. Clicar no ícone lista as regras de ACL que se aplicam ao campo e aos resultados da avaliação. Navegue até para habilitar a depuração **Segurança do sistema** > **Depuração** > **Depurar regras de segurança**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Segurança de nível de campo em um incidente



Depois de habilitar a depuração de ACL, é possível representar outro usuário para ver quais regras de ACL o usuário passa e falha. Ao representar um usuário, é possível ver apenas o que esse usuário tem permissão para ver. Por exemplo, você não pode exibir um registro que uma ACL impede que o usuário veja. Para facilitar a depuração, o acesso somente leitura a determinadas tabelas relacionadas à ACL é habilitado por padrão, mesmo ao representar um usuário que não tem acesso de leitura às tabelas. Para mudar esta funcionalidade, defina a seguinte propriedade como **falsa**.

Para habilitar a depuração de regra de ACL, navegue até **Segurança do sistema** > **Depurar regras de segurança**.

Propriedade do sistema	Descrição	Configurações padrão
glide.security.access_acl	Permite o acesso de leitura às seguintes tabelas ao representar um usuário: sys_security_acl, sys_security_operation, sys_security_type e sys_user_role. Como resultado, o usuário que representa pode ler dados que o usuário representado não pode ler.	verdadeiro **Nota:** Quando a propriedade é definida como falsa, o usuário representado pode ser impedido de ler os dados relacionados à ACL. Nesse caso, uma segunda sessão conectada como administrador ou security_admin pode ser necessária para depurar ACLs.

Mensagens de saída da regra de ACL

A depuração de ACL exibe mensagens de saída de regra de ACL na parte inferior de cada lista e formulário. A mensagem de saída exibe o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Elemento de mensagem	Descrição
HORa	O tempo total usado para processar esta regra de ACL.
CAMINHO	As informações que identificam exclusivamente cada regra de ACL no formato: <tipo de regra de ACL>/<nome de regra de ACL>/<Operação>.
CONTEXTO	O objeto sendo avaliado pela regra da ACL.
RC	O código de retorno da regra da ACL. Um valor verdadeiro é aprovado na regra da ACL. Um valor falso causa falha na regra da ACL.
REGRA	Um breve resumo de processadores e scripts, seguidos por resultados de ACL para cada avaliação de ACL em nível de tabela e de campo. A maioria das avaliações de ACL mostra um resultado geral de aprovação ou reprovação seguido por um detalhamento dos resultados para cada tipo de critério de ACL: • iAccessHandler: uma verificação do sistema interno que usa código fonte oculto na plataforma. Esta é uma verificação de segurança do sistema que você não pode modificar. IAccessHandler pode conceder ou negar acesso a um recurso sem avaliar ACLs. Se IAccessHandler for ignorado, então as ACLs serão avaliadas. Não é possível modificar as verificações IAccessHandler de forma alguma. Por exemplo, uma implementação IAccessHandler é usada para verificações de acesso em recursos da aplicação e isso não pode ser alterado. Isso está disponível a partir da versão Istanbul. • Funções: verificação de que o usuário tem a função correta. • Condição: verificação de que o usuário foi aprovado na condição especificada na regra de ACL (se houver). • Script: Verificação de que o usuário passou no script especificado na regra de ACL (se houver).

Os ícones que aparecem mostram como a ACL foi avaliada:

Ícone	Descrição
Uma marca de seleção verde (#)	Indica que a tabela ou o campo indicado passou nos critérios.
Um ícone x vermelho ( )	Indica que a tabela ou o campo não foi aprovado.
Um ícone de círculo cinza vazio (#)	Indica que a avaliação do ACL não precisou ser realizada.
Uma marca de seleção azul, x ou um círculo vazio	Indica que a ACL foi obtida de um resultado armazenado em cache de uma verificação de ACL anterior. Os ícones têm o mesmo significado que os anteriores.

É possível executar estas ações na saída de depuração de ACL:


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Marque ou desmarque estas caixas de seleção na parte superior da saída de depuração:
  - **Regras de segurança**: mostre ou oculte os resultados das verificações de ACL.
  - **Outros**: mostre ou oculte outros avisos ou mensagens.
- Clique no nome da ACL ao lado de qualquer uma das mensagens de saída para abrir esse registro de ACL.



- Passe o cursor sobre qualquer um dos ícones das quatro verificações de ACL para ver mais informações.



Referência de solução de problemas de ACL

Uma lista de erros de regra de ACL comuns e suas soluções.

Habilite a depuração para ajudar a solucionar um problema.

Solução de problemas

Erro ou sintoma	Solução
Não é possível acessar registros de uma tabela personalizada.	Crie uma regra de ACL de tabela para a tabela personalizada concedendo aos usuários acesso à tabela. Sem uma regra de ACL de tabela explícita, os usuários devem passar as permissões na regra de ACL de tabela curinga (*), que por padrão restringe o acesso somente a administradores. Habilite a depuração e determine quais regras de ACL são avaliadas para a tabela personalizada.
Você cria uma regra de ACL personalizada que não funciona corretamente.	Os problemas mais prováveis são que outra regra tenha precedência sobre sua regra personalizada na ordem de processamento ou que o usuário não atenda a todos os requisitos de permissão para o tipo de objeto. Habilite a depuração e verifique se a regra de ACL está sendo avaliada.
Sua regra de ACL de campo não funciona corretamente.	Provavelmente há uma regra de ACL de tabela que o usuário não atendeu. Habilite a depuração e determine quais regras de ACL são avaliadas para o campo. Verifique se não há uma regra de ACL de tabela conflitante ou regra de ACL de campo duplicada.
Sua regra de ACL de tabela não funciona corretamente.	Existe uma regra de ACL superior no pedido de processamento ou uma regra de ACL de tabela duplicada interferindo na regra de ACL da tabela. Habilite a depuração e determine quais regras de ACL são avaliadas para a tabela.
É possível ver um campo em uma lista, mas não no formulário.	É possível que as condições da regra da ACL ou o script estejam sendo acionados na lista, mas não no formulário. Habilite a depuração e determine quando as regras de ACL são avaliadas para verdadeiro. Atualize as condições ou o script para que tenham o mesmo comportamento na lista e no formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solução de problemas

Erro ou sintoma	Solução
Você recebe uma mensagem de erro ao tentar executar um processador ou inclusão de script de cliente chamável.	Há uma regra de ACL para o processador ou inclusão de script de cliente chamável que o usuário não atendeu. Se o usuário tiver acesso ao objeto, habilite a depuração e determine quais regras de ACL são avaliadas para o processador ou a inclusão de script. Atualize a regra de ACL ou as funções do usuário conforme necessário para acessar o objeto.

Observador de configuração da ACL

O observador de configuração de ACL permite que você saiba quais ACLs relacionadas existem em uma tabela quando você insere, atualiza ou exclui uma ACL na mesma tabela.

O observador de configuração de ACL é uma janela de interceptador exibida sempre que você faz mudanças importantes na tabela de controle de acesso [sys_security_acl]. Ele exibe uma janela de resumo de regras de segurança na qual você pode exibir as ACLs relacionadas ao que está modificando. Não é possível modificar nenhuma ACL na janela de regras de segurança. Para fazer modificações, feche a janela do observador e acesse essas ACLs.

O observador de configuração da ACL não aparece nas seguintes situações:

- Se você salvar ou atualizar um registro de ACL sem realmente fazer qualquer mudança.
- Se você fizer atualizações secundárias (não uma inserção ou exclusão), como atualizar scripts, condições e opção de substituições de administrador.
- Se o registro de ACL não estiver ativo.

Janela de regras de segurança de ACL

O observador de configuração mostra o plano de execução de ACL. O plano de execução é exibido na janela pop-up de regras de segurança. É possível exibir este tipo de informação:


Elementos da janela de configuração da ACL

Item	Descrição
realce vermelho	Uma ACL que foi excluída ou desativada.
realce azul	Uma ACL que é modificada.
realce verde	Uma ACL que é adicionada ou se torna ativa.
Mascarado	Uma ACL que estava em vigor até você fazer uma mudança.
Desmascarado	Uma ACL que entrou vigor quando você fez uma mudança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de observador de configuração



Mostrar plano de execução de ACL


Os administradores podem exibir como as ACLs se relacionam entre si exibindo um plano de execução para qualquer ACL na instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Elevação para uma função privilegiada.
2. Navegar até **Segurança do sistema** > **Controle de Acesso (ACL)**.
3. Abra uma ACL com o tipo *record*.




4. Clique em **Mostrar plano de execução de ACL** na seção Links relacionados.

   A janela de regras de segurança aparece para a ACL. O exemplo exibe o plano de execução para "vtb_task".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Janela do plano de execução de ACL

Item de IU	Descrição
Título	O nome da ACL.
Nome da guia	Se a ACL for criar, ler, gravar ou excluir.
Nível de linha	As ACLs no nível de linha que são executadas nesta tabela.
Nível de campo	ACLs no nível de campo que são executadas somente neste campo (ou coluna na tabela).

5. Clique em **Mostrar tudo** para mostrar todas as ACLs relacionadas, incluindo as ACLs que são substituídas e as ACLs genéricas que se aplicam a todos os registros.
   As ACLs substituídas possuem uma linha no nome e as ACLs genéricas têm o asterisco de caractere curinga (*) no nome.
6. Clique em **Mostrar efetivo** para mostrar apenas as ACLs imediatas relacionadas à que você está exibindo e ocultar as ACLs nas tabelas das quais a tabela da ACL é estendida e as ACLs genéricas com caractere curinga (*).

Use o observador de configuração de ACL

Use o observador de configuração de ACL depois de você elevar para a função security_admin.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Elevação para uma função privilegiada

Procedimento

1. Abra uma ACL que é uma ACL de tipo de registro.
2. Execute uma ação na ACL, como modificá-la ou selecionando uma opção no menu contexto como **Inserção**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


3. Se você modificou algum valor no formulário Controle de acesso, clique com o botão direito no cabeçalho e selecione **Salvar** ou clique em **Atualizar** ou **Excluir**.


   A janela Regras de segurança aparece. O sistema ainda não realizou a ação do banco de dados na ACL, de modo que as mudanças ainda não foram salvas.


   Esses são exemplos de regras de segurança na tabela Tarefa privada [vtb_task] da aplicação Visual Task Board. Consulte Observador de configuração da ACL para obter uma descrição dos itens nesta janela.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.









Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


4. Assim como com o plano de execução, é possível clicar em **Mostrar tudo** para mostrar todas as ACLs relacionadas, incluindo aquelas que são substituídas e ACLs genéricas que se aplicam a todos os registros ou clique em **Mostrar efetivo** para mostrar apenas as ACLs imediatas relacionadas ao que você está exibindo.
5. Passe o mouse sobre qualquer uma das ACLs para ver uma descrição.

Atributos de segurança

Os atributos de segurança oferecem uma alternativa flexível para acessar listas de controle.


Primeiros passos

Explorar atributos de segurança



Aprenda os fundamentos dos atributos de segurança

Criar atributos de segurança




Criar novos atributos de segurança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributos de segurança OOB (prontos para uso)



Explique os atributos de segurança OOB

Registro em log de atributos de segurança



Revise o registro em log de Atributo de segurança

Tradução automática

Fundamentos dos atributos de segurança

Um Atributo de segurança é uma informação altamente configurável sobre um Assunto ou seu Ambiente. Quando usada em controles de acesso, permite uma configuração de segurança de granularidade fina e sem complexidade.

Visão geral

Os Atributos de segurança são um método alternativo de controle de acesso por meio de definições de função para a configuração de ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) atualmente em prática. Os Atributos de segurança oferecem várias vantagens para as configurações baseadas em ACLs:

Melhor segurança

A ofuscação de avaliação de permissões aprimorada garante que sua organização permaneça segura.

Legível

Os atributos de segurança são projetados para simplificar a criação e a facilidade de uso de permissões de segurança.

Segurança flexível

Crie definições de persona a partir da configuração pronta para uso em combinação com as personas definidas pelo cliente.

Registro em log e auditoria

Os Atributos de segurança oferecem auditoria e registro em log detalhados para fornecer mais informações sobre as medidas de segurança e a teoria.

Criar atributos de segurança

Crie novos Atributos de segurança com um guia detalhado.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Sistema Segurança** > **Atributos de segurança**.
2. Na lista Atributos de segurança, selecione **Novo**.
3. No formulário de campos de Atributos de segurança, preencha os campos.

Campos de Atributos de segurança

Campo	Descrição
Rótulo	Rótulo do Atributo de segurança.
Nome	Nome do Atributo de segurança.
Tipo	Tipo do Atributo de segurança. ○ composto **Nota:** Para obter mais informações sobre os Atributos de segurança compostos, consulte Atributos de segurança compostos ○ inteiro ○ lista ○ Cadeia de caracteres ○ boolean(verdadeiro|falso)
É dinâmico	Se o valor do Atributo de segurança precisa ser reavaliado em cada
Descrição	Descrição do Atributo de segurança gerada pelo usuário
Aplicação	Campo estático, Escopo da aplicação.
Tabela de pesquisa	Faça referência a uma tabela externa para avaliação.
Pesquisar coluna da tabela	Faça referência a uma coluna da tabela para avaliação.
Script	Derive um valor de um script.

Atributos de segurança OOB (prontos para uso)

Funções de atributos de segurança generalizadas e usadas com frequência e prontas para uso.

Visão geral

Os Atributos de segurança OOB (Out-of-Box, prontos para uso) são uma maneira fácil de começar a usar e aprender os recursos dos Atributos de segurança com uma série de funções de Atributo de segurança pré-configuradas. As funções dos Atributos de segurança OOB são funções de controle de acesso usadas com frequência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para criar seu próprio Atributo de segurança ou expandir recursos dos Atributos de segurança OOB, consulte Atributos de segurança compostos

Atributos de segurança OOB

Atributo	Descrição
Grupo	O usuário é membro de um grupo especificado
GroupExplicit	O usuário é um membro explícito de um grupo específico
HasAdminRole	O usuário tem a persona de administrador
Representando	O usuário é representado
InteractiveSession	Sessão atual interativa
LoggedIn	O usuário está conectado e autenticado
NetworkCriteria	Critérios adicionais de rede
Função	O usuário tem uma função específica
RoleExplicit	O usuário tem uma função específica definida de forma explícita

Atributos de segurança da sessão do cliente

Os seguintes atributos de segurança são adicionados à sessão do cliente (plug-in: com.glide.client_session_security_attributes):

- [store-future: BEGIN review]**IsEmbeddedSession**: o atributo é usado em componentes integrados da Web da ServiceNow.

  Nota:
  O **IsEmbeddedSession** somente é adicionado como um atributo de segurança quando o plug-in de Acesso de cliente integrado (com.glide.security.client_access) está instalado.

  [End]

- **IsIframeEmbeddedSession**: o atributo é usado no iframe integrado em portais de terceiros. Por exemplo, App de mensagens de interação, Cliente web do Virtual Agent, Sessão integrada, entre outros.
- **IsIntegrationAsAServiceSession**: o atributo é usado em apps de mensagens como o Virtual Agent no Teams, o Virtual Agent no Slack e o Virtual Agent no WhatsApp.
- **IsIntegrationAsAUserSession**: o atributo é usado no usuário da conta de integração ou no usuário do serviço Web.
- **É Sessão da Web da ServiceNow** : O atributo é usado na sessão interativa da web.
- **Is Mobile App Session**: o atributo é usado se a propriedade **mobile_client** for verdadeira no registro **oauth_entity**.

Nota:
Você deve usar **IsIframeEmbeddedSession** , **IsIntegrationAsAServiceSession** e **IsIntegrationAsAUserSession** Somente ao configurar o tipo de cliente para registros OAuth e SSO. Para saber mais, consulte Como configurar o tipo de cliente para registros de OAuth e SSO.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sobre comportamento não explícito e explícito

Os Atributos de segurança atendem às necessidades de permissão diferenciadas com uma avaliação explícita ou não explícita (herdada) de permissões de funções.

[qa: BEGIN review]

Example: Separar o acesso de uma persona de TI do acesso ao arquivo de função de RH

Definiremos um Atributo de segurança que permitirá que o administrador visualize arquivos relacionados ao RH, mas não tenha acesso de administrador aos arquivos. Suponha que a função de administrador não esteja definida como parte do grupo de RH, mas seja _____. A **função** visualizará _____[End]

Atributos de segurança compostos

Os Atributos de segurança compostos permitem criar perfis de Atributo de segurança consistentes e reutilizáveis que se adaptam às suas necessidades de negócios

Visão geral

Os Atributos de segurança compostos são definidos a partir de um ou mais Atributos de segurança pré-existentes para criar uma única combinação de referência de Atributos de segurança para avaliação de permissões.

[qa: BEGIN review]

Comportamento de Atributos de segurança compostos

[End]

Criar atributos de segurança compostos

Crie um Atributo de segurança composto para facilitar a reutilização.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Segurança do sistema** > **Atributos de segurança**.
2. Na lista Atributos de segurança, selecione **Novo**.
3. Selecione `Composto` no campo **Tipo**.
4. No formulário de campos de Atributos de segurança, preencha os campos.

Campos de Atributos de segurança

Campo	Descrição
Rótulo	Rótulo do Atributo de segurança.
Nome	Nome do Atributo de segurança.
Descrição	Descrição do Atributo de segurança gerada pelo usuário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condição	As condições específicas do Atributo de Segurança usadas para definir a avaliação dos Atributos de Segurança.
Novos critérios	Adicione um conjunto extra de condições **Or** para avaliação.

Escopo dos Atributos de segurança

Os Atributos de segurança oferecem suporte a recursos de escopo.

Escopo dos Atributos de segurança

O comportamento do escopo dos atributos de segurança é consistente com os comportamentos de escopo da plataforma. Os Atributos de segurança criados em um escopo só estão disponíveis em controles de acesso no mesmo escopo.

Atributos de segurança locais e existentes

Os Atributos de segurança locais e existentes permitem que os clientes reutilizem conjuntos de condições de Atributos de segurança.

Atributos locais e existentes

O Construtor de condições dos atributo de segurança de ACL permite que os clientes especifiquem se um atributo de segurança é existente ou local.

Nota:
Por padrão, as condições de Atributos de segurança são definidas como locais.

Um Atributo de segurança definido como local somente é salvo na ACL única em que foi criado.

A opção existente permite que os usuários façam referência a condições de Atributos de segurança existentes no construtor de condições.

Funções e restrições da consulta de campos

Os atributos **Funções de consulta de campo** e **Restrições de consulta de campo** proporcionam um melhor controle de quais informações estão disponíveis aos usuários nas tabelas.

Visão geral

Os atributos **Funções de consulta de campo** e **Restrições de consulta de campo** proporcionam um controle mais refinado sobre as ações que os usuários podem realizar nas tabelas.

Funções de consulta de campo

Impede a consulta de campos confidenciais com base na função do usuário.

Restrições de consulta de campo

Restringirá o acesso ao registro se houver a negação de acesso ao campo aplicável.

Como configurar uma função de consulta de campo

Saiba como ativar e configurar um atributo de Função de consulta de campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Selecione uma **Tabela**.
3. Selecione um **Rótulo da coluna** para exibir a entrada de **Dicionário**.
4. Selecione a guia **Atributos**.
5. **Dica:**
   Se você não tiver o campo **Funções de consulta de campo**, selecione **Novo** para criar um

   Selecione o atributo **Funções de consulta de campo**.
6. Em **Valor**, insira as funções necessárias para exibir essa coluna da tabela
7. Selecione **Atualizar**

Resultado
Somente as funções definidas no atributo **Funções de consulta do campo** podem consultar a coluna da tabela. Se um usuário sem as funções definidas a consultar, ele terá o acesso negado à operação.

Como configurar restrições de consultas de campo

Saiba como configurar uma restrição de consulta de campo

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Selecione uma **Tabela**.
3. Selecione um **Rótulo da coluna** para exibir a entrada de **Dicionário**.
4. Selecione a guia **Atributos**.
5. **Dica:**
   Se você não tiver o campo **Restringir o acesso a registros de consulta de campo**, selecione **Novo** para criar um

   Selecione o atributo **Restringir o acesso a registros de consulta de campo**.
6. Insira `verdadeiro` no campo **Valor** para restringir o acesso aos registros somente aos usuários que podem ver o campo; caso contrário, insira `falso`.
7. Selecione **Atualizar**

Resultado
A coluna da tabela restringirá os resultados de todas as consultas. Os usuários restritos saberão quantos resultados uma consulta exibiu, mas nenhuma informação adicional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Ferramenta de governança de script

Gerencie permissões de usuário para script na plataforma a partir da ferramenta de governança de script.

. **Ferramenta de governança de script** Ajuda a revisar as métricas de governança de script do usuário e gerenciar o Grupo de gravadores de script condicional. Este grupo concede permissões de script a seus membros por meio da função snc_required_script_writer_permission. Os usuários são adicionados ao grupo por uma atribuição automatizada ou configuração manual. Você pode gerenciar essas duas configurações no **Ferramenta de governança de script** .

Para acessar **Ferramenta de governança de script** navegue até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Ferramenta de governança de script**.

Painel da Ferramenta de governança de script



Visão geral da Ferramenta de governança de script

Usuários no grupo de gravadores de script condicional

Exibe o número de gravadores no grupo Gravador de script condicional. Esses usuários recebem snc_required_script_writer_permission até serem removidos do grupo.

Atribuição automática

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A atribuição automática atribui novos usuários ao grupo de gravadores de script condicional, selecione o controle deslizante para ativar ou desativar a atribuição automática

Verifique os usuários com script

Verifique usuários no grupo de gravadores de script condicional que executaram script no período recente. Selecione **Verificar usuários de script** e preencha o formulário resumido para programar uma verificação.

Configuração manual

Você pode selecionar manualmente os usuários que permanecerão no grupo Gravador de script condicional. Selecione **Gerencie o acesso de script** e insira os usuários no campo de texto.

Nota:
Os usuários que não forem selecionados para fazer parte do grupo Gravador de script condicional serão programados para remoção do grupo.

Grupos que contêm uma função de script

Exibe o número de grupos que contêm uma função de script. Por padrão, o Grupo de gravadores de script condicional sempre terá uma função de script.

Funções que contêm uma função de script

Exibe o número de funções que contêm uma função de script

Exibir verificações

Uma tabela expansível que contém os usuários e grupos que estão usando script. Preenchido por **Verificar usuários de script** botão.

Campos da tabela de verificação de script

Rótulo	Descrição
Número de verificação	O ID do número do trabalho de verificação.
Status	Status da verificação
Concluído	Estado de conclusão da verificação
Agendado	Hora programada de execução da verificação
Criada por	Usuário que iniciou a verificação
Ação	Ações realizadas pela verificação

Exibir remoções

Uma tabela expansível que contém as mudanças em massa programadas nas permissões de script. Preenchido por **Verificar usuários de script** ou usando **Configuração manual** .

Campos da tabela de remoções

Rótulo	Descrição
Número do trabalho de remoção	O ID do número do trabalho de remoção.
Status	Status do trabalho de remoção
Concluído	Estado de conclusão do trabalho de remoção
Agendado	Programar o tempo de execução do trabalho de remoção

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da tabela de remoções

Rótulo	Descrição
Criada por	Usuário que iniciou o trabalho de remoção

Controles de acesso de identidade da máquina

Defina e imponha políticas de controle de acesso granular em recursos específicos para integração usuários.

Os controles de acesso à identidade da máquina permitem que os administradores criem políticas granulares de controle de acesso para usuários de integração. Essa camada adicional de segurança permite que os administradores especifiquem os recursos exatos (REST APIs, SOAP APIs e tabelas) que um usuário de integração pode acessar, garantindo uma governança de acesso mais rígida.

Nota:
Aplicável somente a usuários sinalizados com acesso ao serviço da Web.

Consulte Crie um controle de acesso à identidade da máquina para saber como criar um controle de acesso de identidade de máquina

Crie um controle de acesso à identidade da máquina

Permita que os administradores definam e imponham controle granular para usuários de integração introduzindo Perfis de acesso de usuário. Este recurso fornece uma camada adicional de segurança e controle, permitindo que os administradores especifiquem os recursos exatos (REST APIs e SOAP APIs) que um usuário de integração pode acessar, garantindo governança mais rígida e minimizando os riscos de segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Controles de acesso de identidade da máquina**.
2. Selecione o botão **"Novo"**.
3. Preencha os campos do formulário.

Campos de Controle de acesso à identidade da máquina

Campo	Descrição
Nome	Nome do registro de controle de acesso.
Aplicação	Aplicação que contém o registro.
Descrição	Descrição do registro.
Ativo	Determina se a política está ativa
Política de REST API	Selecione a política de REST API de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Selecione e o. ícone para adicionar uma política.
Política de API SOAP	Selecione a política de API SOAP de destino. **Nota:** Selecione e o. ícone para adicionar uma política.
Tabelas	Selecione as tabelas às quais esta política se aplica
Aplica-se à tabela secundária	Marque esta opção para aplicar a política a tabelas secundárias do **Tabelas** campo


4. Selecione Insira uma linha abaixo solicitar e adicionar usuários aos quais aplicar o controle.
   Você pode adicionar vários usuários ao controle de acesso.

   Nota:
   Você só pode selecionar usuários com acesso ao serviço da Web.

5. Selecione **Enviar**.

Resultado

A seguir está um exemplo de um formulário de controle de acesso de identidade de máquina que foi preenchido:



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um usuário com um controle de acesso de identidade de máquina não pode acessar outras APIs (REST ou SOAP) e só poderá acessar os recursos explicitamente declarados no controle de acesso, mesmo que tenha as funções necessárias.

Filtragem de dados

Use a filtragem de dados para controlar o acesso a tabelas e registros com base nos atributos do assunto ao executar consultas de leitura.

Importante:

Começando com Yokohama A filtragem de dados está sendo preparada para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não será mais ativado em novas instâncias. Considere o uso de filtros de dados de segurança para restringir o acesso a registros com base na função ou nas asserções relacionadas a atributos de segurança. Para obter detalhes, consulte Crie um filtro de dados de segurança.

Explore a filtragem de dados



Saiba mais sobre filtragem de dados.

Criar regras de filtragem de dados



Crie suas próprias regras de filtragem de dados para atender às suas necessidades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depurar dados



Saiba como depurar os resultados da filtragem de dados.

Explore a filtragem de dados

Use a Filtragem de dados para controlar o acesso a tabelas e registros com base nos atributos do assunto ao executar consultas de leitura.

A filtragem de dados é uma forma separada de controle de acesso projetada para funcionar com as Regras de controle de acesso (ACLs) existentes na instância. A filtragem de dados nega o acesso a tabelas e registros que não correspondem aos atributos de assunto definidos por um administrador. A filtragem de dados foi projetada para facilitar a auditoria, a emissão de relatórios e a solução de problemas.

Esse é um recurso opcional que os administradores podem ativar em sua instância.

Recursos de filtragem de dados

Filtros de dados

Use filtros de dados para conceder acesso com base nas informações de um registro. Os filtros de dados usam dados em um campo de tabelas para determinar se um registro está disponível para os usuários.

Construtor de condições com base em atributo de assunto

Use atributos de assunto para avaliar a função do usuário, o grupo, os critérios de assunto ou o endereço de rede IP.

A filtragem de dados usa um modelo com base em negação

A filtragem de dados usa um modelo com base em negação para controlar o acesso aos registros. Com a Filtragem de dados, sua instância nega o acesso aos registros, a menos que um registro atenda aos critérios definidos pela Filtragem de dados.

Imposição de filtragem de dados

As regras de filtragem de dados são executadas após a consulta do banco de dados para operações de leitura e são avaliadas antes das ACLs. Um registro negado por qualquer regra de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

filtragem de dados não prosseguirá e será avaliado por regras de ACL. A imposição da regra de filtragem de dados é consistente com a das ACLs de leitura.

Filtragem de dados e emissão de relatórios

A filtragem de dados e as ACLs são aplicadas somente ao criar relatórios de exibição de lista. A emissão de relatórios não aplica controle de acesso ao coletar dados agregados. Nem a filtragem de dados nem as ACLs são verificadas.

Para relatórios agregados, a filtragem de dados funciona em conjunto com o existente *Report_view access control list*comportamentos. Consulte Controle de acesso Report_view para obter mais detalhes sobre como configurar esses controles de relatório.

Depuração de sessão

A filtragem de dados oferece suporte à depuração de sessão. Use a depuração de sessão para ver quais registros de filtragem de dados se aplicam a uma determinada consulta. Os administradores podem usar essas informações para solucionar problemas de acesso do usuário aos registros.

Componentes da filtragem de dados

A filtragem de dados funciona usando os seguintes tipos de registro:

Registros de filtragem de dados

Crie um registro de filtragem de dados [sys_df_data_filtration] para conceder acesso à tabela na instância. O registro de Filtragem de dados contém **Filtro de dados** e. **Atributo de assunto** condições descritas acima para limitar o escopo da regra e os usuários afetados.


Registros de critérios de assunto

Os registros Critérios de assunto [sys_df_subject_criteria] representam atributos de usuário específicos que você pode usar para determinar se conceder acesso com uma regra de filtragem de dados. Esses atributos podem ser grupos, funções ou endereço IP de um usuário. Para criar um critério de assunto, você deve criar o registro de critérios de assunto, bem como registros de condições de critérios e de entrada. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte Criação de critérios de assunto.

Depois de criar registros de critérios de assunto, você pode aplicá-los a uma regra. Isso é feito no **Condição de assunto** Da regra de filtragem de dados.

Exemplos de registros de entrada de critérios

Exemplo de entrada de critérios para todas as funções que contêm administrador




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Entradas de critérios [sys_df_subject_filter_criteria_m2m] são registros que contêm critérios para comparar ao usuário. Pode ser uma lista de grupos de usuários ou funções, um intervalo de endereços IP ou uma sub-rede de endereços IP. Esses registros são usados com registros de condição de critérios de assunto para avaliar em relação a grupos, funções ou endereço IP de um usuário para determinar o acesso a uma tabela ou seus registros.

Registros de condição de critérios de assunto

Exemplo de condição de critérios usando a entrada de critérios Somente administradores



Use registros de condição de critérios de assunto [sys_df_subject_criteria_condition] para definir como comparar os atributos do usuário às funções, grupos ou endereços IP definidos em suas entradas de critérios. Você pode usar várias entradas de critérios em uma única condição de critérios de assunto para restringir ainda mais o acesso aos registros.

Ativação da filtragem de dados

Saiba como ativar a filtragem de dados em sua instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**.
2. Use o campo de pesquisa para encontrar o plug-in Data Filtration (com.glide.data_filtration).
3. Clique em **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, clique em **Ativar**.

Criação de regras de filtragem de dados

Saiba como criar regras de filtragem de dados para conceder acesso a registros em tabelas aos usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Nota:
Para criar ou modificar regras de filtragem de dados, você deve elevar à função privilegiada. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte Elevar para uma função privilegiada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Filtragem de dados** > **Registros de filtragem de dados**.
2. Clique em **Novo** na lista **Filtragem de dados**.
   Um novo formulário de filtragem de dados é exibido.
3. No formulário, preencha os campos conforme necessário.

Formulário Filtragem de dados

Campo	Descrição
Tabela	Tabela em que esta regra de filtragem de dados se aplica. **Nota:** Usuários que não são de manutenção não podem criar filtragem de dados em algumas tabelas. Para solucionar isso, remova o atributo tableChoicesScript, mas certifique-se de que nenhum filtro seja criado em nenhuma das tabelas sys_df_xxx ou em qualquer tabela sys_df_exclusion.
Ativo	Define a regra de filtragem de dados como ativa. **Nota:** Mantenha as regras de filtragem de dados inativas até que esteja pronto para testar a fim de evitar o bloqueio acidental de usuários fora dos registros.
Descrição	Descrição da regra de filtragem de dados.
Em cascata	Selecione para definir a regra de filtragem de dados a ser aplicada em tabelas estendidas. Por exemplo, você seleciona a tabela Tarefa[task] e ativa a cascata. Nesse caso, a regra de filtragem de dados também se aplica a todas as tabelas estendidas da tarefa, como Incidente[incident] e Solicitação de mudança[change_request]. Para obter detalhes sobre a extensão da tabela, consulte Table extension and classes **Nota:** Este campo está habilitado por padrão.

4. **Opcional:** Para restringir o escopo da regra, preencha **Condições** campos conforme necessário.

Campo	Descrição
Condição de assunto	Todas as condições devem ser atendidas para o acesso.
Condição do atributo de segurança	Todas as condições devem ser atendidas para o acesso. **Local** O atributo é definido somente no escopo da regra de filtragem de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Existente O atributo é definido por referência a um já existente **Atributo de segurança**
Condição de dados	Define as condições para que os dados estejam sujeitos à regra. **Nota:** Uma condição de dados vazia será aplicada a todos os registros na tabela selecionada.

5. Selecione **Salvar** no menu do formulário.
   Depois de salvar sua regra de filtragem de dados, esta regra se aplicará automaticamente a todos os registros na tabela selecionada, a menos que especificado de outra forma pela condição de dados.

Como adicionar um filtro de dados para a regra de filtragem de dados

Opcionalmente, você pode usar um filtro de dados para restringir o escopo da regra de filtragem de dados para aplicar somente aos registros específicos em uma tabela.

Antes de Iniciar


Função necessária: administrador

Procedimento

1. No registro de filtragem de dados, abra a guia **Filtro de dados**.
2. Use o Construtor de condições para filtrar os registros da tabela em seus valores de campos.
   O filtro de dados usa o mesmo Construtor de condições usado em outras partes da plataforma. Para obter detalhes sobre como usar essa interface, consulte Construtor de condições .

   Importante:
   A guia **Filtro de dados** aparece vazia até que você selecione uma tabela no campo **Tabela**.

3. Use o botão **Visualizar** para ver uma contagem de quantos registros correspondem ao filtro de dados.
4. Selecione o número de registros para abrir uma lista de registros correspondentes.



5. Selecione **Salvar**.


Example:

Este exemplo mostra uma regra de filtragem de dados para a tabela Incidente[incident]. O filtro de dados é definido para selecionar todos os registros ativos que não estão na

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

categoria **Segurança**. Com essa regra ativa, os usuários podem ver esses registros. Consulte a seção abaixo para continuar usando critérios fora do conteúdo do registro.



Importante:

A operação **não** em suas condições pode retornar resultados inesperados dependendo do tipo de banco de dados que a instância usa. Por exemplo, considere a seguinte condição:

Para essa condição, o resultado esperado seria que o conjunto de resultados fosse composto por todos os registros em que a empresa não é a ServiceNow e todos os registros que não têm um valor no campo da **empresa**. Instâncias que usam bancos de dados diferentes de MySQL e Maria não retornam registros de valores com um campo de **empresa** vazio. Ao usar consultas **não** para essas instâncias, inclua condições para garantir que valores vazios sejam retornados.

Como adicionar atributos de assunto à regra de filtragem de dados

Opcionalmente, use atributos de assunto para restringir o escopo da regra de filtragem de dados com base em atributos como endereço de rede IP, grupos de usuários e funções ou critérios de assunto.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No registro de filtragem de dados, abra a guia **Critérios de assunto** .
2. Use o Construtor de condições para filtrar os registros da tabela com base em um ou mais dos critérios a seguir.

Opções de critérios de assunto

Opção	Descrição
Critérios de rede	Permite acesso a registros com base no intervalo de IP da rede ou na sub-rede de IP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Critérios de assunto	Permite acesso a registros com base em critérios de assunto. Selecione um registro de critérios de assunto para aplicar suas condições à sua regra de filtragem de dados. Para obter detalhes sobre como criar registros de critérios de assunto, consulte Criação de critérios de assunto.
Grupo de assuntos	Como permitir o acesso se o usuário for membro de um grupo específico. Selecione um grupo na tabela **Grupos**[sys_user_group].
Função do assunto	Como permitir o acesso se o usuário for membro de um grupo específico. Selecione um grupo na tabela **Funções**[sys_user_role].

Importante:
As condições dos critérios de assunto são compatíveis somente com o operador **is**.

3. Depois de adicionar os critérios de assunto, clique em **Salvar**.

Criação de critérios de assunto

Crie registros de critérios de assunto para uso em regras de filtragem de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Importante:
Para criar ou modificar regras de filtragem de dados, você deve elevar para uma função privilegiada. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte Elevar para uma função privilegiada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Filtragem de dados** > **Critérios de assunto**.
2. Na lista **Critérios de assunto**, clique no botão **Novo**.
   Um novo formulário de critérios de assunto é exibido.
3. No formulário, preencha os campos conforme necessário.

Campos de Critérios de assunto

Campo	Descrição
Nome	Nome para os critérios de assunto.
Aplicação	Aplicação com escopo para os critérios do assunto. Este é um campo de apenas leitura e preenchido automaticamente com a aplicação com escopo atual.
Descrição	Descrição dos critérios de assunto

4. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar** no menu de contexto.
   Depois de salvar, os campos **Entradas de critérios** e **Condições de critérios** são exibidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de uma entrada de critérios de assunto

Crie uma entrada de critérios de assunto para definir os critérios em que as regras de filtragem de dados filtrarão.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. No registro de critérios de assunto, abra a guia **Entradas de critérios**.
2. Na lista **Entradas de critérios**, clique em **Novo**.
3. Selecione a entrada de política para os critérios que você deseja criar.

Entradas de política

Entrada de política	Descrição
Critério de filtro de IP	Criação de uma entrada de política com base no endereço IP
Critérios de filtro por função	Criação de uma entrada de política com base na função de uso
Critérios de filtro por grupo	Criação de uma entrada de política com base no grupo de usuário

Um formulário de **Critérios de filtro de IP**, **Critérios de filtro de função** ou **Critérios de filtro de grupo** é exibido, dependendo da sua seleção nesta etapa.

4. No formulário Critérios de filtro, preencha os campos conforme necessário.

Campos de Critérios de filtro

Campo	Descrição
Nome	Nome para os critérios de filtro
Aplicação	Aplicação com escopo para os critérios do assunto. Este é um campo de apenas leitura e preenchido automaticamente com a aplicação com escopo atual.
Descrição	Descrição dos critérios de filtro

5. Abaixo dos campos de formulário, estão as guias usadas para definir os endereços IP, grupos ou funções das entradas dos critérios de filtro.

Como filtrar campos de critérios para tipos de entrada específicos

Tipo de entrada de política	Descrição	Criação
Critério de filtro de IP	Critérios de filtro de IP do usuário para criar um intervalo ou sub-rede de endereços IP. Os critérios de assunto podem ser comparados ao endereço IP do usuário em relação a este intervalo ou sub-rede.	Use o **Intervalo de IP** ou **Sub-rede (CIDR)** para definir endereços IP para a entrada. **Intervalo de IP**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de entrada de política	Descrição	Criação
		Na lista **Intervalos de IP**, clique duas vezes em **Inserir uma nova linha** e insira um endereço IP inicial em **IP Inicial**. Em seguida, pressione a tecla Tab e insira um endereço IP final no campo **IP final**. Por fim, pressione Enter para salvar a entrada da lista. **Sub-rede (CIDR)** Na lista **Sub- redes**, clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**e insira um IP de rede no campo **IP de rede**. Em seguida, pressione a tecla Tab e insira uma máscara de rede no campo **Máscara de rede**. Por fim, pressione Enter para salvar a entrada da lista. **Nota:** Os trabalhos agendados que estão sendo acionados por um programador não devem ter dados filtrados usando critérios de rede, já que eles não têm o contexto do IP do cliente solicitante. Um tipo de filtragem mais apropriado pode ser a condição de assunto Função/Grupo.
Critérios de filtro por função	Use os critérios de filtro de função para criar uma seleção de funções. Os critérios de assunto podem ser comparados às funções atribuídas ao usuário em relação a esta seleção.	Use o Construtor de condições no **Campo de condição** para selecionar funções para a entrada.
Critérios de filtro por grupo	Use os critérios de filtro de grupo para criar uma seleção de grupos de usuário. Os critérios de assunto podem ser comparados aos grupos atribuídos ao usuário em relação a esta seleção.	Na tabela **Grupos para critérios**, clique duas vezes em **Inserir uma nova linha** e selecione um grupo de usuário. Pressione Enter ou clique no ícone de marca de seleção verde para salvar o grupo. Clique no texto **Inserir uma nova linha** abaixo da primeira entrada para criar entradas adicionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Depois de definir a entrada, clique em **Enviar**.

> **Nota:**
> Além de criar entradas para seus critérios de assunto, você também pode adicionar as existentes. Clique em **Editar** na guia **Entradas de critérios** e selecione a partir de qualquer entrada existente.

Criação de uma condição de critérios de assunto

Crie uma condição para comparar as informações de um usuário com a entrada de critérios de assunto existentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

As condições de critério comparam os atributos do usuário às entradas de critérios existentes para determinar se o acesso aos registros deve ser permitido. Para criar uma condição de critérios, você precisa criar critérios de assunto. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte Criação de uma entrada de critérios de assunto.

Procedimento

1. No registro de critérios de assunto, abra a guia **Condições de critérios**.
2. Na lista **Condições de critérios**, clique em **Novo**.
3. No formulário **Condição de critérios de assunto**, preencha os campos conforme necessário.

Formulário Condição de critérios de assunto

Campo	Descrição
Rótulo	Um rótulo descritivo para sua condição
Aplicação	Aplicação com escopo para os critérios do assunto. Este é um campo de apenas leitura e preenchido automaticamente com a aplicação com escopo atual.

4. Selecione uma das opções de condição a seguir para criar uma condição para a condição de critérios de assunto usando o Construtor de condições.
   Essas opções de condição incluem todas as entradas de critérios de assunto que você criou.
5. **Opcional:** Crie mais condições clicando nos botões **Adicionar condição de filtro** ou **Adicionar cláusula "OR"**.

> **Nota:**
> A menos que as condições sejam separadas por uma cláusula **ou**, todas as condições deverão ser avaliadas como verdadeiras para que a condição dos critérios do assunto seja avaliada como verdadeira.

6. Clique em **Enviar** para salvar a condição dos critérios do assunto.

O que Fazer Depois

Use critérios de assunto nas regras de filtragem de dados para limitar o acesso a tabelas e registros. Para obter detalhes sobre como usar critérios de assunto em regras de filtragem de dados, consulte Criação de critérios de assunto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depuração de filtragem de dados

Use o log da sessão para ver como a filtragem de dados afeta seus registros e depurar problemas de acesso do usuário.


Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

As informações de saída aparecem nos logs de sessão quando os usuários acessam os registros. Você pode usar essas informações de registro em log com a representação para saber por que os usuários veem ou não os registros. Você pode usar essas informações para ajustar suas regras de filtragem de dados e garantir que os usuários vejam somente o que você pretende.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Depuração** > **Depurar Toda a Segurança**.
   O **Depurador de script** é aberto em uma nova guia ou janela do navegador.



2. Na janela do **Depurador de script**, selecione a guia **Log de sessão**.
3. Em outra guia ou janela do navegador, represente um usuário para solucionar problemas de acesso desse usuário.

   Nota:
   A representação permite que um administrador veja uma instância com configurações e acesso de outros usuários. Para obter detalhes sobre representação, consulte Representar um usuário .

4. Ao representar um usuário, acesse uma lista ou registro em que você vê um comportamento inesperado. Esse comportamento pode ser um registro que o usuário vê, mas não deve ver, ou uma lista de registros que não estão aparecendo conforme o esperado para um usuário.
   Depois de acessar registros com o usuário representado, você deve começar a ver a saída no depurador de sessão.
5. Procure informações de filtragem de dados no depurador de sessão.



Este exemplo mostra duas mensagens de log em que um filtro de dados negou acesso aos registros. As entradas de log aparecem como texto em vermelho e incluem o motivo pelo qual o filtro de dados negou acesso, bem como o sys_id do filtro de dados. Você pode clicar nesse sys_id para abrir o registro de filtragem de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Este exemplo mostra uma mensagem de log em que um filtro de dados permitiu acesso a um registro. Essas entradas de log aparecem como texto verde. Assim como na primeira mensagem, você pode clicar nesse sys_id para abrir o registro de filtragem de dados.

6. Use essas informações para fazer ajustes nas regras de filtragem de dados.
   Repita essas etapas para refinar as regras e dar aos usuários o acesso de que precisam.

[store-future: BEGIN review]

Práticas recomendadas de filtro de dados

documento stub para teste

documento stub para teste

[End]

Filtros de dados de segurança

Os filtros de dados de segurança restringem o acesso a registros com base na função ou nas asserções relacionadas a atributos de segurança.

Explorar filtros de dados de segurança

Os filtros de dados de segurança permitem a restrição de acesso a registros com base na função de um usuário ou em outras declarações relacionadas a atributos de segurança. Os filtros de dados de segurança garantem que somente usuários autorizados possam exibir registros, independentemente de como os dados são acessados.

Os filtros de dados de segurança são aplicados antes que uma consulta seja executada para que os dados restritos nunca saiam do banco de dados. Em contraste ACLs condicionais filtrar dados depois que uma consulta é executada, possivelmente vazando dados.

Nota:
Emparelhar filtros de dados de segurança com Deny-Unless ACL para garantir uma segurança consistente

Recursos dos filtros de dados de segurança

Os principais recursos dos filtros de dados de segurança são:

- Os filtros de dados de segurança são aplicados na consulta.
- Condições do filtro de dados de segurança E. para a consulta na tabela de destino e entre si.
- Os filtros de dados de segurança não são verificados por `Pode ler` . Consulte Quando usar filtros de dados de segurança para obter mais detalhes
- As regras de escopo do filtro de dados são baseadas no escopo da tabela. Os filtros de dados não seguem as regras de escopo ScopeMaster ou sys_scope

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação de filtro de dados de segurança e imposição

Geralmente, os filtros de dados de segurança são aplicados após as ACLs absolutas (também chamadas de ACLs no nível de tabela) e após as ACLs de linha. Os filtros de dados de segurança são aplicados por padrão e afetam o comportamento do sistema se não forem usados com cuidado. Consulte Filtros de segurança padrão para obter uma lista dos filtros de dados de segurança padrão.

Os filtros de dados de segurança são aplicados somente às consultas GlideRecordSecure, GlideRecordSandbox e GlideAggregateSandbox por padrão. Há duas novas APIs GlideRecord EnableSecurityFeature e. DisableSecurityFeature Que pode ser usado em scripts Java e do lado do servidor para habilitar ou desabilitar filtros de dados para uma consulta específica.

Importante:
Você deve habilitar explicitamente filtros de dados para consultas voltadas para o usuário que não estão usando GlideRecordSecure.

Quando usar filtros de dados de segurança

Os filtros de dados de segurança são mais adequados para:

- Impedir que dados confidenciais saiam do banco de dados
- Suprima a mensagem "Linhas ocultas por segurança"
- Evite o vazamento de dados confidenciais por meio de relatórios

Quando não usar filtros de dados de segurança

Filtros de dados de segurança não devem ser usados:

- Como controle de visibilidade
- Como substituição de ACLs
- Com um grande número de condições de filtro
- Em colunas não indexadas

Comportamento do filtro de dados de segurança

Vários filtros de dados de segurança se combinam para avaliação, como um `E.` combina operandos. Dado três filtros de dados de segurança:

- Filtro 1: "Ativo"
- Filtro 2: `prioridade: 1`
- Filtro 3: `estado: aberto`

E uma consulta inicial:

```
SELECT * FROM task WHERE state != closed AND active = true AND
    priority = 1
```


A consulta final é:

```
SELECT * FROM task WHERE state != closed
    AND active = true AND priority = 1 AND state = open
```


Consulte o diagrama abaixo para obter uma representação visual deste exemplo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Uma diferença importante em como os filtros de dados de segurança e as ACLs são aplicados é que os filtros de dados em uma tabela secundária não se aplicam à tabela primária quando os dados são consultados na tabela primária. Adicione um filtro de dados nas tabelas secundária e primária para restringir o acesso aos registros na tabela primária. O diagrama abaixo destaca a hierarquia:




Nota:
Uma solução comum para isso é adicionar um filtro de dados no primário que oculta completamente os registros secundários na tabela primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os filtros de dados são aplicados com regras de escopo semelhantes às ACLs, mas com algumas diferenças importantes porque os filtros de dados se aplicam antes da consulta.



Crie um filtro de dados de segurança

Saiba como criar regras de filtro de dados de segurança para conceder aos usuários acesso aos registros que são tabelas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Filtros de dados de segurança**.
2. Clique em **Novo** em **Filtros de dados de segurança** lista.
3. No formulário, preencha os campos conforme necessário.

Formulário Filtragem de dados

Campo	Descrição
Nome da tabela	A tabela à qual o filtro de dados de segurança se aplica.
Descrição	Descrição da regra de filtro de dados de segurança.
Ativo	Define a regra de filtro de dados de segurança como ativa. **Nota:** Mantenha as regras de filtro de dados de segurança inativas até que você esteja pronto para testar para evitar bloquear usuários de registros acidentalmente.
Exibir na IU	Determina se uma notificação será exibida na IU se o filtro de dados de segurança se aplicar a uma consulta
Aplicação	O escopo da aplicação do filtro de dados de segurança.
Modo	O modo do filtro de dados.
Filtrar	A condição de filtro que determina a quais registros o filtro de dados se aplica

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Atributos de segurança	Os atributos de segurança que controlam se o filtro de dados será aplicado ou não

4. Selecione **Salvar** no menu do formulário.

Resultado
Depois de salvar sua regra de filtro de dados de segurança, esta regra se aplicará automaticamente a todos os registros na tabela selecionada, a menos que especificado de outra forma pela condição de dados.

Filtros de segurança padrão

Geralmente, os filtros de dados são aplicados após ACLs absolutas (também chamadas de ACLs no nível de tabela) e após ACLs no nível de linha. Eles são aplicados por padrão e podem causar impacto no comportamento do sistema se não forem usados com cuidado.

Filtros de dados de segurança aplicados padrão

Os filtros de dados de segurança são aplicados por padrão aos seguintes locais:

Categoria	Aplicação
Lista e formulários	• UI16 • Espaços • Catálogo de serviços • Portal de serviços • Móvel
Relatórios e Painéis	• Relatórios • Visualizações de dados • Painéis de IU principal • Painéis da experiência de Análise da plataforma
Exportação de dados	• XML de exportação • CSV • Excel • JSON • PDF
Mecanismo de fluxo	Etapas de pesquisa de registro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Categoria	Aplicação
Pesquisar	• Pesquisa com IA • Pesquisa de texto
GlideRecord	• GlideRecordSecure • GlideRecordSandbox • GlideAggregateSandbox
REST e APIs GraphQL	• REST table API • REST stats API • Tabela GraphQL e API de estatísticas equivalentes

Funções de segurança

Funções de segurança fornecem segurança extra, de forma que cada usuário deve ter pelo menos uma função para que a instância possa distinguir entre usuários internos e externos.

Explorar funções explícitas



Conheça os principais recursos e o valor comercial das funções explícitas.

Explorar Privilégio Elevado



Saiba como a função de privilégio elevado habilita privilégios baseados em sessão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções explícitas

Você pode conceder acesso à sua instância a usuários internos e externos. No entanto, talvez você não queira que os dois tipos de usuários tenham o mesmo nível de acesso. Para fornecer segurança adicional, cada usuário deve ter pelo menos uma função para que a instância possa distinguir entre usuários internos e externos.

A partir da versão Paris, nenhum usuário pode ter ambas as funções explícitas (snc_internal e snc_external). Os grupos e a contenção de função não podem incluir as duas funções, já que isso faria com que qualquer membro do grupo ou usuário atribuído a esse grupo ou função tenha automaticamente as ambas as funções. O ServiceNow AI Platform cancela qualquer operação que crie esse cenário.

Nota:
Não é possível adicionar outras funções como funções contidas ao "`snc_external`" ou "`snc_internal`" funções.

Usuários externos devem obter, no mínimo, a função snc_external. A função snc_external indica que o usuário é externo à organização. Eles não devem ter nenhum acesso aos recursos, a não ser os permitidos explicitamente por meio de ACLs para a função snc_external ou funções adicionais que herdam a função snc_external. Por padrão, os usuários com a função snc_external não podem acessar:

- Tabelas sem a função que herda a função snc_external ou a função pública.
- Recursos do tipo sem registro, como processadores e páginas de IU sem ter acesso à função snc_external ou uma função que herde a função snc_external.
- Painéis Análise da plataforma.

Não marque a função snc_internal como elevada. Caso contrário, os usuários internos não poderão acessar a instância.

Plug-in Explicit Roles

Quando o plug-in Explicit Roles é ativado:

- Todos os usuários devem ter a função snc_internal para acessar recursos internos ou a função snc_external para acessar recursos externos. Usuários sem nenhuma função explícita podem acessar somente recursos públicos.
- Todos os usuários existentes são atribuídos automaticamente à função snc_internal. Esta função não muda os níveis de acesso existentes ou o comportamento do sistema. Em vez disso, ela fornece uma categoria para diferenciar usuários internos de usuários externos. Todos os usuários internos mantêm o mesmo nível de acesso de antes da ativação do plug-in.

  Dica:
  Para impedir a mudança da funcionalidade existente para os usuários, a ativação do plug-in Explicit Roles atribui a função do usuário snc_internal a todos os usuários existentes na instância. Isso inclui todos os usuários externos adicionados antes da ativação do plug-in Explicit Roles. Depois que o plug-in Explicit Roles for ativado, faça o seguinte para todos os usuários externos adicionados antes da ativação do plug-in Explicit Roles:

  - Remova a função snc_internal.
  - Adicione a função snc_external.

  Fazer isso garante que os usuários externos adicionados antes de ativar o plug-in Explicit Roles não tenham acesso a recursos internos que devem estar disponíveis somente para usuários internos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Usuários recém-criados são atribuídos automaticamente à função snc_internal quando eles tentam se conectar à instância pela primeira vez, a menos que a função snc_external seja explicitamente atribuída a eles. Você pode adicionar a função snc_external a um novo usuário antes de ele se conectar à instância para fornecer direitos de usuário externo.

Importante:

Ative este plug-in durante uma janela de manutenção ou quando poucos usuários estiverem conectados. Os usuários conectados no momento em que o plug-in for ativado não serão atribuídos dinamicamente à função snc_internal. Em vez disso, os usuários devem sair e conectar-se novamente para serem atribuídos à função snc_internal. Quando o plug-in estiver ativado, você pode adicionar ou remover as funções snc_internal e snc_external a qualquer momento para alterar os direitos do usuário.

Depois que o plug-in é ativado, sempre que um usuário se conecta, ele recebe a função snc_internal se a conta ainda não tiver essa função, ou a função snc_external. Isso inclui usuários conectados por meio de representação.

- Todas as ACLs existentes que não tenham um requisito de função são atribuídas automaticamente à função snc_internal. Como as ACLs e os usuários existentes foram atribuídos à função snc_internal, os níveis de acesso existentes não mudam.
- As ACLs recém-criadas que não tenham um requisito de função são atribuídas automaticamente à função snc_internal. Esta atribuição de função não se aplica a uma ACL recém-criada com uma função atribuída.
- Para todos os registros de Processador [sys_processor] existentes ou registros de Processador [sys_processor] recém-criados com **Type=script**, a função snc_internal será adicionada automaticamente ao campo **Funções** se este estiver vazio.
- Para restringir o acesso a páginas de IU a usuários internos, o plug-in atribui automaticamente a função snc_internal à ***** ACL com um **Tipo** de **ui_page**.
- Para restringir o acesso a processadores a usuários internos, o plug-in atribui automaticamente a função snc_internal à ***** ACL com um **Tipo** de **processador**.
- Usuários externos devem obter, no mínimo, a função snc_external para acessar a instância. Esta função deve ser concedida manualmente a usuários externos. O acesso aos registros é concedido por meio de ACLs.

Não mova Conjuntos de atualizações do sistema entre instâncias com e sem o plug-in Explicit Roles habilitado. Para obter mais informações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

Nota:
Este plug-in também requer o plug-in Contextual Security Manager.

Comportamento de glide.security.explicit_roles.do_not_fix

A partir da versão Xanadu, glide.security.explicit_roles.do_not_fix passou por ajustes e mudou para snc_internal. Agora, a função snc_internal é a mesma na memória e em sys_user_has_role. O novo comportamento de glide.security.explicit_roles.do_not_fix é:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Novo comportamento de glide.security.explicit_roles.do_not_fix

Valor	Resultado
Falso	Adicionar a função snc_internal à memória e a sys_user_has_role
Verdadeiro	Não adicionar a função snc_internal à memória nem a sys_user_has_role

Para excluir a função snc_internal de determinados usuários, use a propriedade glide.security.explicit_roles.ignore.snc_internal.exclude_role_list.

Dica:
Para reverter para o comportamento anterior de glide.security.explicit_roles.do_not_fix, use a propriedade glide.security.explicit_roles.do_not_fix_in_memory.

Fornecendo acesso a tabelas para usuários externos

Você pode fornecer a usuários externos acesso a uma tabela adicionando uma função à tabela que herda a função snc_external. Para obter mais informações, consulte Provide external users access to a table .

O método hasRoles()

O método hasRoles() ainda está disponível, mas será descontinuado na versão Geneva. Em vez disso, use o método hasRole(nome da função).

Se você usar o método hasRoles(), observe estas mudanças:

- Este método exclui automaticamente a função snc_internal ao verificar as funções. Isso significa que se um usuário tiver apenas a função snc_internal, o método hasRoles() ainda retornará **falso**.
- Se o usuário tiver a função snc_external, o método retornará **falso** porque a instância considera que os usuários externos não têm uma função.

Exclusão mútua: snc_external versus snc_internal

ServiceNow AI Platform impede que os usuários tenham as funções snc_external e snc_internal. ServiceNow AI Platform aplica esta exclusão mútua em todos os lugares do sistema e grava mensagens de erro nos logs de cada conflito.

Nota:
As ACLs podem ter ambas as funções se os recursos de ACL devem ser acessíveis a todos os usuários.

Exemplo: adicionar as duas funções explícitas a um usuário (colisão direta):

1. Atribua ao usuário Abel Tuter a função snc_internal.
2. Atribua ao usuário Abel Tuter a função snc_external.

Resultado: a adição da função snc_external falhará porque Abel Tuter tem a função snc_internal.

Exemplo: adicionar as duas funções explícitas a um grupo (colisão direta):

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Considere um grupo chamado Grupo de Teste que atualmente não tem funções explícitas atribuídas a ele.
2. Adicione Abel Tuter ao Grupo de Teste.
3. Adicione a função snc_external ao Grupo de Teste.

Resultado: a adição da função snc_external falhará porque Abel Tuter já tem a função snc_internal e não pode ter as duas funções.

Exemplo: adicionar uma função explícita a um grupo em que um membro do grupo tem a função explícita conflitante (colisão indireta):

1. Atribua ao usuário Abel Tuter a função snc_internal.
2. Considere um grupo chamado Grupo de Teste que atualmente não tem funções explícitas atribuídas a ele.
3. Adicione Abel Tuter ao grupo de teste.
4. Adicione a função snc_external ao Grupo de Teste.

Resultado: a adição da função snc_external ao grupo falhará porque Abel Tuter herdaria a função snc_external por sua associação ao grupo. As duas funções explícitas seriam atribuídas ao mesmo usuário, o que não é permitido.

Para outros exemplos, consulte a tabela a seguir:

Função	Tentativa de ação	Resultado
Colisão direta		
O usuário tem a função snc_internal.	Adicione a função snc_external.	A ação é anulada.
O usuário tem a função snc_external.	Adicione a função snc_internal.	A ação é anulada.
O usuário não tem função explícita.	Adicione a função snc_internal ou snc_external.	A função é adicionada.
O usuário tem ambas as funções explícitas (colisão existente).	Adicione o usuário a um grupo sem funções.	A ação é anulada.
Uma função não associada a nenhum usuário contém a função snc_internal.	Adicione a função snc_external.	A ação é anulada.
Uma função não associada a nenhum usuário contém a função snc_external.	Adicione a função snc_internal.	A ação é anulada.
Uma função tem ambas as funções explícitas (colisão existente).	Adicione a função a um usuário, função ou grupo.	A ação é anulada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Tentativa de ação	Resultado
Um grupo sem membros tem a função snc_internal.	Adicione a função snc_external.	A ação é anulada.
Um grupo sem membros tem a função snc_external.	Adicione a função snc_internal.	A ação é anulada.
Um grupo sem membros não tem funções.	Adicione a função snc_internal ou snc_external.	A função é adicionada.
Colisão indireta		
Contenção de função com colisão	1. Conceda uma função chamada Função de Teste a um usuário com a função snc_internal. 2. Adicione a função snc_external à Função de Teste.	A ação é anulada.
Contenção de função sem colisão	1. Conceda uma função chamada Função de Teste a um usuário sem funções. 2. Adicione a função snc_external à Função de Teste.	A função é adicionada ao usuário e à Função de Teste.
Contenção de grupo com colisão	1. Adicione um usuário que tenha a função snc_internal a um grupo chamado Grupo de Teste 2 (secundário do Grupo de Teste 1). 2. Adicione a função snc_external ao Grupo de Teste 2. 3. Adicione a função snc_external a um grupo primário chamado Grupo de teste 1 (primário do Grupo de Teste 2).	A ação é anulada.
Contenção de grupo sem colisão	1. Adicione um usuário sem funções a um grupo chamado Grupo de Teste 2 (secundário do Grupo de Teste 1). 2. Adicione a função snc_external ou snc_internal ao Grupo de Teste 1 (primário do Grupo de Teste 2).	A função é adicionada ao grupo primário, ao grupo secundário e ao usuário.
Contenção de grupo com colisão mais contenção de função com colisão	Adicione contains_external ao Grupo de Teste 1, o primário do Grupo de Teste 2.	O Grupo de Teste 1 e o Grupo de Teste 2 obtêm contains_external, mas não obtêm explicitamente a função snc_external.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Tentativa de ação	Resultado
	Adicione a função snc_internal ao Grupo de Teste 2, o secundário do Grupo de Teste 1.	A ação é anulada.
Mudança de grupo primário mais contenção de grupo	1. Remova o Grupo de Teste 1 como primário do Grupo de Teste 2. 2. Adicione a função snc_internal ao Grupo de Teste 1. 3. Adicione a função snc_external ao Grupo de Teste 2. 4. No Grupo de Teste 2, defina o Grupo de Teste 1 como o grupo primário e salve.	A ação é anulada. Repita para grupos já aninhados, com a mesma expectativa.

A causa de uma ação anulada aparece na mensagem de erro e deve ser resolvida antes que outra tentativa seja bem-sucedida.

Para casos diretos, como adicionar uma função explícita a um usuário individual, verifique qual função explícita o usuário deve ter. Se o usuário tiver a função explícita incorreta, ele deverá ser removido primeiro e, em seguida, a função explícita correta deverá ser adicionada.

Para casos indiretos, como adicionar uma função explícita a um grupo (para que um membro do grupo receba as duas funções explícitas), avalie se esse usuário deve estar no grupo. Além disso, determine se o grupo deve receber a função explícita, incluindo qualquer herança por meio da hierarquia de grupo e contenção de função.

Observe que o ServiceNow AI Platform relata somente a primeira colisão possível encontrada. Se as tentativas repetidas continuarem a falhar após a correção, com uma causa raiz diferente a cada vez, reavalie a interdependência de usuário / grupo / função relevante de forma mais ampla. Talvez seja necessário repensar como os grupos e as contenções de função estão estruturados.

Como solicitar Funções explícitas

Ative Funções explícitas solicitando o plug-in "Explicit Roles" (com.glide.explicit_roles) por meio do Now Support Catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador


Importante:
Ative este plug-in durante uma janela de manutenção ou quando poucos usuários estiverem conectados. Os usuários conectados no momento em que o plug-in for ativado não serão atribuídos dinamicamente à função snc_internal. Em vez disso, os usuários devem sair e conectar-se novamente para serem atribuídos à função snc_internal. Quando o plug-in estiver ativado, você pode adicionar ou remover as funções snc_internal e snc_external a qualquer momento para alterar os direitos do usuário.

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.



4. Selecione sua instância.

5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.

6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in



7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Funções de privilégio elevado

Funções de privilégio elevado exigem que você aceite manualmente a responsabilidade de usar a função antes de acessar os recursos da função.

Por padrão, você não tem funções de privilégio elevado ao fazer login. Você deve elevar manualmente o privilégio da função. Uma função de privilégio elevado dura apenas o tempo de duração da sessão do usuário. O tempo limite ou logout da sessão remove a função.

Você pode designar qualquer função como uma função de privilégio elevado e atribuir essa função a um ou mais usuários. Faça isso quando quiser impedir que os usuários tenham acesso aos direitos que a função fornece imediatamente após o login. Você pode designar a função de privilégio no formulário Função. Consulte Criar uma função para obter instruções.

Para usar uma função elevada, você deve atender a estas condições:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A função elevada deve ser atribuída a você.
- Você deve elevar manualmente para uma função elevada específica para obter seus privilégios, mesmo se você já estiver elevado a uma segunda função elevada que contém a primeira função elevada.

  Por exemplo, se a função elevada A contiver a função elevada B, mesmo se você elevar para a função A, ainda deverá elevar para a função B para obter seus privilégios.

Função de administrador

Para conceder a função de administrador a um usuário, o usuário que fez a concessão também deve ter a função de administrador. Por exemplo, um usuário com apenas a função user_admin não pode conceder a função de administrador a outros usuários.


- Usuários não administradores não podem adicionar um usuário a um grupo que contém a função de administrador.
- Para conceder a função security_admin a um usuário, o usuário que concedeu também deve ter a função de administrador e deve ser elevado à função security_admin antes de conceder a função security_admin a outros usuários. Um usuário com apenas a função de administrador não pode conceder a função security_admin a outros usuários.
- Um usuário sem a função security_admin não pode adicionar um usuário a um grupo que contém a função security_admin.

Aviso:
O uso de privilégio elevado em uma função de administrador não é compatível. Em vez disso, exija que os administradores elevem manualmente, consulte Como forçar os administradores a elevar manualmente

A função security_admin.

No sistema de base, a função security_admin é a única função que tem privilégios elevados. Essa função é atribuída automaticamente ao usuário Administrador do sistema (admin) padrão. Ela fornece acesso a ACLs e Configurações de alta segurança.

Funções atribuídas ao usuário Administrador do sistema (admin)



Nota:
Para ver essa função, você deve elevar para a função security_admin primeiro. Se você estiver conectado como usuário Administrador do sistema (admin), não poderá ver o registro security_admin na lista de funções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função security_admin.

A função security_admin é uma função de privilégio elevado fornecida com Configurações de Alta Segurança que permite aos usuários criar e alterar controles de acesso e mudar as Configurações de alta segurança.

No sistema de base, somente o usuário administrador do sistema (admin) padrão tem a função security_admin. Como isso requer a elevação de privilégios, o usuário administrador não tem essa função no login. Depois de elevar os privilégios, o usuário administrador tem a função security_admin pela duração da sessão do usuário. Para obter mais informações, consulte Elevação para uma função privilegiada.

Para manter a segurança alta, a função security_admin requer privilégios elevados. Limite os usuários e grupos aos quais você atribui essa função.

Elevação para uma função privilegiada

O administrador do sistema de base pode elevar a uma função privilegiada para ter acesso aos recursos das configurações de alta segurança.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Nota:
Se você conceder a usuários adicionais a função de administrador, eles não poderão ser elevados a uma função privilegiada. Somente o administrador do sistema de base pode elevar.

Procedimento

1. Na faixa superior, clique em sua imagem ou clique em suas iniciais se você não tiver uma imagem carregada.
2. Selecione **Elevar funções**.
   Uma caixa de diálogo é exibida contendo as funções disponíveis para elevação.
3. Selecione as funções elevadas a serem atribuídas e clique em **OK**.
   Esta função concede ao usuário privilégios elevados para todos os recursos controlados pela função para o restante da sessão. Quando o usuário faz logout, os privilégios elevados são encerrados com a sessão, mas podem ser restabelecidos no próximo login.
4. Encerre a elevação de função retornando à caixa de diálogo na etapa 2 e desmarcando a função.

Como forçar os administradores a elevar manualmente

Uma propriedade está disponível para forçar todos os usuários com a função de administrador a selecionar manualmente a função para a qual desejam elevar.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Procedimento

1. Faça login como administrador.
2. Eleve sua função para security_admin.
3. Navegue até **sys_properties.list**.
4. Pesquise e selecione a propriedade *glide.security.strict_elevate_privilege*.
5. Defina o campo Valor como **verdadeiro** e clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Quando o usuário faz login, é apresentada uma janela de diálogo para selecionar a função para a qual ele pode elevar.

Conexões e credenciais

As credenciais e as informações de conexão são necessárias para obter acesso a um computador ou dispositivo de rede para Descoberta, Mapeamento de Serviços e Gestão de nuvem ou para executar o trabalho usando Orquestração. Ao adicionar conteúdo ao compartilhamento ou à AppStore, você pode configurar conexões e credenciais relevantes ao seu ambiente sem modificar o conteúdo criado.

Explorar	Configurar
	
Saiba mais sobre Credenciais.	Configurar credenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Referência



Obter detalhes sobre credenciais.

Solução de problemas



Saiba como solucionar problemas em conexões e credenciais.

Tradução automática

Explore credenciais, conexões e aliases

Todas as integrações de aplicação no ServiceNow AI Platform usam conexões, credenciais e aliases para permitir que as aplicações acessem os recursos.

Antes de poder executar uma integração de aplicação no ServiceNow AI Platform, você deve criar e configurar informações de conexão, credenciais correspondentes e adicionar um alias. Para entender como ServiceNow define estes termos:

Conexão

Uma *conexão* é uma integração com um sistema, como um endereço IP ou endpoint com protocolos. Ele contém detalhes específicos, como detalhes de banco de dados, ao integrar a um banco de dados.

Credencial

Uma *credencial* são dados de autenticação necessários para estabelecer a conexão, como um ID e senha.

Alias

Um *alias* é uma convenção de nomenclatura, ou tag, que se vincula a um conjunto de conexões ou credenciais em sua instância. Um alias contém as informações de credencial e conexão necessárias para fazer uma integração de aplicação. Em vez de inserir essas informações sempre que integrar, é possível usar um alias. Por exemplo, é possível designar um alias para hospedar suas credenciais de CQ, desenvolvimento e produção para a mesma integração de aplicação. O alias resolve a integração da aplicação para cada ambiente.

O ServiceNow AI Platform distingue diferentes tipos de aliases:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alias de credencial

Este alias se associa apenas aos dados de credencial e é resolvido durante o tempo de execução.

Alias de credencial e conexão

Este alias se associa às informações de conexão e aos dados de credencial necessários para concluir a integração e é resolvido durante o tempo de execução.

Nos aliases de conexão e credencial, também é possível criar aliases adicionais chamados de *aliases secundários*. Os aliases secundários permitem que você crie várias conexões na mesma integração de aplicação. Ao criar um alias secundário, o alias sob o qual você o criou se torna um *alias primário*. Enquanto os aliases secundários herdam as propriedades de seus alias primários, os aliases secundários carregam suas próprias informações de conexão e credencial.

Benefícios de usar as Conexões, Credenciais e Aliases

- Local central para armazenar e gerenciar credenciais para um serviço externo
- Defina uma vez e reutilize para vários recursos da plataforma
- Minimize a configuração de outros recursos da plataforma
- Permita que não administradores usem conexões e credenciais predefinidas
- Maior segurança

Recursos que usam Conexões, Credenciais e Aliases

Os seguintes recursos usam conexões, credenciais e aliases:

- Flow Designer
- IntegrationHub
- Gestão de nuvem
- Descoberta
- Orquestração
- Mapeamento de serviços

É possível configurar os aliases no ServiceNow AI Platform de uma de duas maneiras:

- Usando o módulo Conexões e credenciais. Consulte Crie um alias de Conexão e Credenciais.
- No painel de conexões de IntegrationHub. Consulte Adicionar uma conexão .

Nota:
IntegrationHub requer uma assinatura separada. Para obter mais informações, consulte Solicitação IntegrationHub .

Sincronização de credenciais em MID Servers

Cada *MID Server* em sua rede sincronizado com a instância mantém uma cópia de cada credencial que você cria. O (MID) Server Gestão, Instrumentação e Descoberta é um aplicativo Java que habilita a comunicação e o movimento dos dados entre uma instância ServiceNow e aplicativos externos, fontes de dados e serviços. Esta sincronização acelera a leitura de credenciais quando aplicações como Descoberta ou Mapeamento de serviços precisarem acessar vários dispositivos na rede. Os MID Servers são sincronizados quando encontram

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

um trabalho *credentials_reload* na Fila do ECC. O trabalho de recarregamento instrui o MID Server a fazer uma chamada SOAP para a instância para obter a lista inteira de credenciais na tabela Credenciais [discovery_credentials], incluindo todos os valores de campos. Para saber mais, consulte MID Server .

A resposta SOAP que sua instância envia para cada MID Server também inclui campos personalizados que você adicionou a qualquer formulário de credencial que tenha personalizado. Se você adicionou campos de referência, os dados na tabela referenciada também serão enviados como parte da resposta SOAP. Isso pode levar a problemas de desempenho quando ocorre a sincronização de credenciais com vários MID Servers. Para controlar isso, adicione manualmente essas propriedades à tabela Propriedades do sistema [sys_properties]:

Nota:
Para alterar os valores nessas propriedades, adicione-os à tabela Propriedades do sistema [sys_properties]. Se você não adicioná-los, o sistema usará o valor padrão.

Propriedade	Descrição
com.snc.credentials_user_fields	Inclui todos os campos personalizados na sincronização de credenciais. Defina esta propriedade como falsa se não deseja incluir os campos que você adicionou aos formulários de credencial. • **Tipo**: verdadeiro | falso • **Valor padrão**: verdadeiro
com.snc.credentials_recursion_depth	Define o número de tabelas a serem percorridas quando o mecanismo de sincronização de credenciais coletar os campos das tabelas de referência. Reduza este número se você estiver com problemas de desempenho e tiver personalizado formulários de credencial que incluem campos de referência para tabelas que também têm campos de referência. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 3

Tradução automática

Proteções de escopo para credenciais e conexões

Você pode classificar determinados tipos de registros de Conexão e Credencial como pertencentes a um escopo e estender as proteções de escopo a eles. Essas políticas de escopo protegem os registros criados em uma tabela e evitam interações com registros privados para outro escopo.

Um campo **Aplicação** fica disponível nas tabelas Conexão [sys_connection] e Credenciais do Descoberta [discovery_credentials] para associar esses tipos de registros a escopos específicos. Ele não fica visível em formulários de IU no Yokohama, mas é possível adicioná-lo facilmente a eles. Para saber mais sobre esses tipos de registro e como adicionar o campo aos formulários de IU, consulte:

- Comece a usar Conexões
- Comece a usar credenciais
- Aliases de credencial da Descoberta
- Configuração do layout do formulário

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Restringir o uso de um registro de conexão e credenciais a um escopo específico é importante para gerenciar aplicações que exigem segurança imposta. Esses aplicações incluem Prestação de serviços de RH ou Operações de segurança Os registros de conexão e credenciais criados em aplicações administradas com escopo não ficam visíveis para os usuários administradores. Associar um registro de Conexão e Credenciais a um escopo da aplicação específico oferece as seguintes proteções:

- Aplica regras de ACLs (lista de controle de acesso) a escopos restritos. Para saber mais sobre as ACLs em escopo, consulte Regras da lista de controle de acesso.

  Nota:
  Algumas aplicações que usam administração de escopo e segurança aplicada podem exigir configuração adicional. Para saber mais, consulte Gerenciar funções de RH

- Protege registros quando consultados usando um script. Se você fizer uma consulta do escopo Global e o registro de Conexão e Credencial estiver em um escopo protegido, ele não aparecerá na consulta, a menos que seja concedido acesso a ele.

É possível personalizar e conceder acesso a registros de consulta restrita usando o Acesso restrito de chamador. Para saber mais, consulte Configurações do privilégio de acesso do chamador restrito . As restrições de escopo também se aplicam a todas as tabelas secundárias das tabelas Conexão [sys_connection] e Credenciais do Descoberta [discovery_credentials]. Campos vazios e outros escopos não são restritos.

Nota:
As proteções de escopo são habilitadas apenas para escopos protegidos específicos para evitar confusão ao configurar novos registros. Se alguém fizer uma conexão no escopo da aplicação com escopo, não haverá restrição de escopo automática.

Separação de domínio e credenciais e conexões

A separação de domínio é suportada em Credenciais e conexões. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Padrão

- Inclui todos os aspectos de **Básico** suporte de nível.
- As propriedades da aplicação reconhecem domínio conforme necessário.
- Lógica de negócios: o provedor de serviço (SP) cria ou modifica processos por cliente. Os casos de uso refletem o uso adequado do aplicativo por vários clientes de SP em uma única instância.
- O proprietário da instância deve configurar a lógica de negócios do produto minimamente viável (MVP) e os parâmetros de dados por locatário conforme esperado para o aplicativo específico.

Exemplo de caso de uso: um administrador deve ser capaz de fazer os comentários necessários quando um registro é encerrado para um locatário, mas não para outro.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral

As credenciais estão vinculadas a vários recursos ServiceNow que acessam sistemas fora da instância. As credenciais seguem a separação de domínio vinculada ao recurso que usa as credenciais.

Conexões são informações específicas do protocolo que fazem referência a um host de destino fora da instância. Uma conexão pode especificar o domínio para executar uma atividade.

Como funciona a separação de domínio em Credenciais e conexões

As credenciais acessam recursos fora da instância e são usadas pelo Descoberta, Orquestração, Mapeamento de serviços, e Cloud Provisioning and Governance aplicações. Essas credenciais não estão vinculadas a um domínio específico. Em vez disso, elas podem ser vinculadas a uma aplicação e depois seguir a separação de domínio que o aplicativo usa. As credenciais também podem ser atribuídas a um MID Server e então seguir a separação de domínio especificada pela configuração MID Server.

As conexões acessam um host de destino usando uma conexão *JMS*, *JDBC* ou *HTTP(s)*. É possível especificar um domínio global ou específico ao qual a conexão pertence.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Modelos de configuração de Conexão e credencial

Permita que usuários com as funções admin e flow_designer configurem integrações de spoke com sistemas de terceiros usando um formulário único e personalizável.

Por exemplo, é possível configurar uma integração OAuth, que registra um provedor OAuth, gera um token e cria registros de conexão e de credencial. Um designer de ação ou desenvolvedor pode usar um modelo de configuração para configurar o spoke em um lugar e o sistema cria os registros associados.

Benefícios

Os modelos de configuração habilitam:

- Administradores ou designers de fluxo a configurar integrações complexas usando um único formulário.
- Desenvolvedores a definir valores estáticos em uma integração, simplificando o processo de configuração para administradores e designers de fluxo.

Tipos de credenciais suportados

É possível criar modelos de configuração para integrações com estes tipos de credencial:

- Autorização básica
- Chave de API
- Tipo de concessão do portador OAuth JWT
- Tipo de concessão do Código de autorização OAuth
- Autenticação personalizada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes do modelo de configuração

Modelo de Dados Padrão

Define informações estáticas que se aplicam a todas as integrações. Por exemplo, é possível definir a API e o URL do token se o valor se aplicar a cada integração.

Modelo de dados dinâmico

Define as informações que o usuário deve preencher para configurar a integração. Por exemplo, você pode adicionar pares de chave-valor de nome de usuário e senha para coletar valores definidos pelo usuário.

Script de pós-processamento

Cria registros adicionais necessários para a integração. Por exemplo, se o seu spoke incluir tabelas personalizadas, você poderá criar registros nessas tabelas com base na entrada do usuário no modelo de configuração. Este script é executado depois que os registros de conexão e de credencial são criados.

Script de pré-edição

Preenche previamente os campos personalizados na seção **Informações adicionais** ao editar uma conexão existente. O preenchimento prévio dos campos personalizados permite que você exiba o valor atual associado ao campo personalizado.

Testar Ação

Permite testar uma conexão diretamente de uma ação de integração na exibição de fluxo do Workflow Studio. A ação de teste usa uma definição de ação para testar o alias ao qual o modelo está anexado no momento. Para obter detalhes, consulte Create a test action to test a connection alias from a configuration template .

Dados de demonstração

A tabela Modelos de conexão e credencial [sys_alias_templates] inclui modelos de exemplo para demonstrar como configurar modelos para tipos de autenticação comuns. Use estes exemplos como um guia ao criar o seu próprio.

Configure um modelo para o tipo de concessão do Portador OAuth JWT

Este modelo de configuração de exemplo define registros de Credencial e conexão usando o tipo de concessão de Portador JWT para autenticar solicitações para Docusign.

Modelo de dados padrão

Cada item de nível superior no modelo de dados padrão cria um registro associado. O modelo inclui estas seções:

- `Credencial`: cria um registro na tabela Credenciais.
- `Conexão`: cria um registro na tabela Conexões [sys_connection] e qualquer registro de conexão associado.
- `Adicional`: cria opcionalmente registros em uma tabela personalizada. O script de pós-processamento informa ao sistema o que fazer com esses registros.

O exemplo a seguir cria os registros necessários para autenticação do tipo de concessão do Portador OAuth JWT.

```
{
 "credential": {
   "oauth_entity": {
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    "oauth_entity_profile": [
     {
      "grant_type": "urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer",
      "name": "Docusign Profile",
      "default": true,
      "oauth_entity_profile_scope": [
       "users:read.email"
      ]
     }
    ],
    "code_challenge_method": "S256",
    "type": "consumer",
    "oauth_entity_scope": [
     {
      "oauth_entity_scope": "users:read.email",
      "name": "email"
     }
    ],
    "client_id": "<provider-client-id>",
    "use_mutual_auth": false,
    "revoke_token_url": "https://<provider-domain-name>.com/oauth2/revoke",
    "default_grant_type": "urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer",
    "public_client": false,
    "oauth_api_script": "3e3a3a11c333210016194ffe5bba8f70",
    "name": "Docusign Spoke OAuth",
    "client_secret": "<provider-client-secret>",
    "auth_url": "https://<provider-domain-name>.com/oauth2/auth",
    "token_url": "https://<provider-domain-name>.com/oauth2/token",
    "redirect_url": "https://<instance-name>.service-now.com/oauth_redirect.do"
   },
   "jwt_provider": {
    "jwt_keystore_aliases": {
     "kid": "<provider-key-id>",
     "name": "Docusign Spoke JWT Key",
     "signing_keystore": "<signing-keystore-sys-id>",
     "signing_algorithm": "rsa_256",
     "signing_key_password": "password"
    },
    "jwt_claim_validation" : [ {
     "name" : "iss",
     "is_standard" : true,
     "data_type" : "string",
     "value":"<docusign-iss-claim>"
    }, {
     "name" : "sub",
     "is_standard" : true,
     "data_type" : "string",
     "value":"<docusign-sub-claim>"
    }, {
     "name" : "aud",
     "is_standard" : true,
     "data_type" : "string",
     "value":"<docusign-aud-claim>"
    }, {
     "name" : "scope",
     "is_standard" : false,
     "data_type" : "string",
```


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
      "value" : "signature impersonation"
     } ],
     "name": "Docusign Spoke JWT Provider",
     "jwt_api_script": "9ef6af86ff10330001d3cd6bd53bf144"
    },
    "name": "Docusign Spoke Credential",
    "table": "oauth_2_0_credentials"
  },
  "connection": {
    "use_mid": false,
    "connection_url": "https://<provider-domain-name>.com",
    "name": "Docusign Spoke Connection",
    "table": "http_connection"
  },
"additional":{
    "docusign_account_name": "<docusign-account-name>",
    "docusign_account_email": "<docusign-account-email>"
}
}
```

Esquema de dados dinâmicos

O esquema de dados dinâmicos define o que o usuário vê quando cria um alias de Conexão e credencial e coleta sua entrada. Use a sintaxe de referência com pontos para mapear a entrada do usuário para campos criados no modelo de dados padrão. Por exemplo, o `connection_fields` mapeia a entrada de usuário para o campo `connection_url` no objeto `connection` criado pelo modelo de dados padrão.

```
{
  "connection_fields": [
    {
      "name": "connection.connection_url",
      "label": "Connection URL",
      "type": "text",
      "defaultValue": "https://demo.docusign.net",
      "hint": "Connection URL for Docusign"
    }],
"additional_fields":[
    {
      "name": "additional.docusign_account_id",
      "label": "Docusign Account Number",
      "type": "text",
      "hint": "Docusign Account Number"
    },
    {
      "name": "additional.docusign_account_name",
      "label": "Docusign Account Name",
      "type": "text",
      "hint": "Name to identify the Docusign account"
    },
    {
      "name": "additional.docusign_account_email",
      "label": "Docusign Account Email",
      "type": "text",
      "hint": "Docusign Account Email"
    }
  ],
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
 "credential_fields": [
   {
    "name": "credential.oauth_entity.client_id",
    "label": "OAuth Client ID",
    "type": "text",
    "hint": "Client ID for Docusign"
   },
   {
    "name": "credential.oauth_entity.redirect_url",
    "label": "OAuth Redirect URL",
    "type": "text",
    "defaultValue": "https://<instance-name>.service-now.com/oauth_redirect.do",
    "hint": "Callback URL for Docusign"
   },
{
    "name": "credential.jwt_provider.jwt_claim_validation[0].value",
    "label": "Issuer (iss) Claim value",
    "type": "text",
    "hint": "The integrator key (also known as client ID) of the application"
   },
{
    "name": "credential.jwt_provider.jwt_claim_validation[1].value",
    "label": "Subject (sub) Claim value",
    "type": "text",
    "hint": "The user ID of the user to be impersonated"
   },
{
    "name": "credential.jwt_provider.jwt_claim_validation[2].value",
    "label": "Audience (aud) Claim value",
    "type": "text",
    "defaultValue": "account-d.docusign.com",
    "hint": "The URI of the authentication service instance to be used e.g.
account.docusign.com"
   },
   {
    "name": "credential.jwt_provider.jwt_keystore_aliases.kid",
    "label": "Key ID (kid)",
    "type": "text",
    "hint": "Indicates which key was used to secure the JWS"
   },
   {
    "name": "credential.jwt_provider.jwt_keystore_aliases.signing_keystore",
    "label": "Key Store",
    "type": "file"
   }
 ]
}
```

Script de pós-processamento

O script de pós-processamento a seguir mapeia a entrada do usuário para campos na tabela sn_docusign_spoke_accounts.

```
(function execute(aliasId, connectionSysId, jsonDefaultData, jsonDynamicData) {
 var jsonDynamicDataP = JSON.parse(jsonDynamicData);
 var accountGR = new GlideRecord("sn_docusign_spoke_accounts");
```


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    accountGR.setValue("account_name",
 jsonDynamicDataP["additional.docusign_account_name"]);
    accountGR.setValue("alias", aliasId);
    accountGR.setValue("email", jsonDynamicDataP["additional.docusign_account_email"]);
    accountGR.setValue("id", jsonDynamicDataP["additional.docusign_account_id"]);
    accountGR.insert();
})(aliasId, connectionSysId, jsonDefaultData, jsonDynamicData);
```

Formulário resultante de configuração de conexão e credencial Docusign

Quando o usuário navegar até o Alias de conexão e credencial Docusign associado e selecionar **Criar nova conexão e credencial**, aparecerá o seguinte diálogo.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Crie um modelo de configuração

Crie um modelo que define as entradas necessárias para configurar um spoke. Defina pares de chave-valor estáticos para criar registros e defina valores que se aplicam a cada integração. Defina pares de chave-valor dinâmicos para coletar entrada do usuário e defina valores de campos que podem variar. Usando este modelo, os administradores e designers de fluxo podem configurar o spoke a partir de um único formulário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Conexões e Credenciais** > **Modelos de Configuração**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecione o tipo de modelo de configuração que deseja criar.
4. No campo **Nome**, adicione um nome para identificar o modelo.
5. No campo **Modelo de dados padrão**, faça as mudanças necessárias.

   Este campo define informações estáticas que se aplicam a todas as integrações. Por exemplo, é possível definir a API e o URL do token se o valor se aplicar a cada integração.

   Estes objetos no modelo de dados padrão são necessários:

   - `credencial`: cria um registro de credencial com os campos obrigatórios.
   - `conexão`: cria um registro de conexão com os campos obrigatórios. Acesse os atributos de conexão que usam o objeto secundário `extended_attributes`. Por exemplo:

```
"connection": {
        "extended_attributes": {
           "api_version": "v1"

        },
     "connection_url": "https://<provider-domain-name>.com",
     "name": "Spoke Connection",
     "table": "http_connection"
  }
```

   É possível usar o objeto `additional` para configurar os dados para uma tabela personalizada e usar o script de pós-processamento para inserir os dados na tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
No modelo de dados padrão para o tipo de concessão do Código de autorização OAuth, os valores para o `oauth_entity_profile_scope` e as chave `oauth_entity_scope` devem corresponder. No exemplo a seguir, ambas as chaves possuem o valor `Ler e-mail do usuário`.

```
"oauth_entity_profile": [
      {
        "grant_type": "authorization_code",
        "name": "<provider-name> Profile",
        "default": true,
        "oauth_entity_profile_scope": [
          "Read user's email"
        ]
      }
    ],
    "code_challenge_method": "S256",
    "type": "consumer",
    "oauth_entity_scope": [
      {
        "oauth_entity_scope": "Read user's email",
        "name": "email"
      }
    ],
```

6. No campo **Esquema de dados dinâmicos**, faça quaisquer mudanças necessárias.

   Este campo Define as informações que o usuário deve preencher para configurar a integração. Por exemplo, você pode adicionar pares de chave-valor de nome de usuário e senha para coletar valores definidos pelo usuário.

   Os campos no esquema de dados dinâmicos incluem estas propriedades:

   - `nome`: o campo para o qual mapeia a entrada do usuário. Por exemplo, para mapear a entrada do usuário para o campo URL de Conexão no registro Conexão, insira `connection.connection_url`.
   - `rótulo`: o rótulo do campo que o usuário vê ao preencher o modelo.
   - `tipo`: o tipo de campo. Certifique-se de que este tipo de dados corresponda ao tipo de dados do campo para o qual você está mapeando o valor.
   - `defaultValue`: opcional. O valor padrão do campo. Se nenhum padrão for fornecido, será exibida a dica.
   - `dica`: opcional. Texto de dica a ser exibido quando não há valor padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se estiver configurando um modelo para a autenticação do tipo de concessão do Portador OAuth JWT, talvez queira a entrada do usuário para um único par chave-valor na matriz jwt_claim_validation. É possível se referir a um único par chave-valor no esquema de dados dinâmicos, consultando seu índice na matriz. Por exemplo, seu modelo de dados padrão pode incluir este snippet.

```
"jwt_claim_validation" : [ {
      "name" : "iss",
      "is_standard" : true,
      "data_type" : "string",
      "value":"<docusign-iss-claim>"
    }, {
      "name" : "sub",
      "is_standard" : true,
      "data_type" : "string",
      "value":"<docusign-sub-claim>"
    }, {
      "name" : "aud",
      "is_standard" : true,
      "data_type" : "string",
      "value":"<docusign-aud-claim>"
    }, {
      "name" : "scope",
      "is_standard" : false,
      "data_type" : "string",
      "value" : "signature impersonation"
    } ],
```

Consulte o par chave-valor iss usando o índice baseado em zero do item: credential.jwt_provider.jwt_claim_validation[0].value.

7. **Opcional:** No campo **Script de pós-processamento**, adicione um script que c Cria registros adicionais necessários para a integração. Por exemplo, se o seu spoke incluir tabelas personalizadas, você poderá criar registros nessas tabelas com base na entrada do usuário no modelo de configuração. Este script é executado depois que os registros de conexão e de credencial são criados.
O script de pós-processamento tem acesso a esses objetos globais.

Objeto global	Descrição
aliasId	Sys_id do registro de alias da tabela Alias de conexão e credencial [sys_alias].
connectionSysId	Sys_id do registro de conexão criado pelo modelo.
jsonDefaultData	Conteúdo JSON do campo **Modelo de dados padrão** no formato de Cadeia de caracteres.
jsonDynamicData	Conteúdo JSON do campo **Modelo de dados dinâmicos** no formato de Cadeia de caracteres.

8. No campo **Pré-editar Script**, adicione um script que preenche previamente os campos adicionais ao editar uma conexão.

Este script retorna uma matriz de objetos. Cada objeto tem um par de nome-valor para preencher os campos adicionais. Por exemplo, se a conexão precisar de campos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

que estão na tabela personalizada, será possível mapear esses campos para a tabela personalizada.

O **Pré-editar script** tem acesso aos seguintes objetos globais:

Objeto global	Descrição
aliasId	Sys_id do registro de alias da tabela Alias de conexão e credencial [sys_alias].
connectionSysId	Sys_id do registro de conexão criado pelo modelo.
jsonDefaultData	Conteúdo JSON do campo **Modelo de dados padrão** no formato de Cadeia de caracteres.
jsonDynamicData	Conteúdo JSON do campo **Modelo de dados dinâmicos** no formato de Cadeia de caracteres.

Cada objeto no script tem as seguintes propriedades:

- `nome`: nome do campo personalizado para especificar o valor na conexão.
- `valor`: valor que você deseja mapear para preencher o campo personalizado. É possível mapear o campo usando uma função, variável ou o codificando.

Os seguintes tipos de dados são suportados para os campos:

Tipos de dados suportados para os campos

Tipo	Descrição
Texto	Valor da cadeia de caracteres.
Booleano	Caixa de seleção. A seleção indica o valor verdadeiro e a desmarcação indica o valor falso.
Número	Valor numérico.
Data	Valor de data no formato aaaa-mm-dd. Também é possível usar o objeto GlideDate.
Opção	Lista de opções válidas definidas no campo **Esquema de dados dinâmicos**.
Referência	GlideRecord válido.
Grupo de botões de rádio	Grupos que contêm um conjunto diferente de campos. Esses grupos estão disponíveis como uma opção em uma lista suspensa quando você editar uma conexão. Os campos em cada grupo aparecem quando você seleciona o grupo necessário na lista suspensa. Por exemplo, considere a seguinte estrutura do grupo de rádios definido no campo **Esquema de dados dinâmicos**: `{ "name": "radio_groups", "label": "Radio Groups", "type": "radio", "groups": [{ "name": "radio_group1", "label": "Radio Group 1", "fields": [{ "name": "radio_field1",`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo	Descrição

	<pre>"label": "Radio Field 1",
	"type": "text",
	"defaultValue": "efgh",
	"mandatory": true
	}]
	}, {
	"name": "radio_group2",
	"label": "Radio Group 2",
	"fields": [{
	"name": "radio_field2",
	"label": "Radio Field 2",
	"type": "text",
	"defaultValue": "abcd",
	"mandatory": true
	}],
	"default_group": true
	}</pre>
	Para este exemplo, é possível usar o seguinte snippet de código para entender como os grupos de rádios são usados no script usando a referência com pontos:
	<pre>{
	name: "radio_field.first_radio_group.radio_field1",
	value: "radio field 1"
	}, {
	name:
	"radio_field.second_radio_group.radio_field2",
	value: "radio field 2"
	}, {
	name: “radio_groups”,
	value: gr.getValue(‘radio_groups’)
	}</pre>
	Para obter mais informações sobre como usar a referência com pontos, consulte Referência com pontos .

Dica:
Se os valores preenchidos previamente não estiverem aparecendo nos campos durante a edição de uma conexão, navegue até **Diagnóstico do sistema** > **Depuração de sessão** > **Log de depuração** para diagnosticar o problema.

9. **Opcional:** Em **Ação de teste** , insira o nome da ação de teste.
   Criar uma ação de teste permite testar uma conexão diretamente de uma ação de integração na exibição de fluxo do Workflow Studio. A ação de teste usa uma definição de ação para testar o alias ao qual o modelo está anexado no momento. Para obter detalhes, consulte Create a test action to test a connection alias from a configuration template .
10. Adicione o modelo a um alias de conexão e credencial.
    a. Navegar até **IntegrationHub** > **Conexões e Credenciais** > **Aliases de conexão e credenciais**.
    b. Abra o registro de alias do spoke.
    c. No campo **Modelo de configuração**, clique no ícone de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione o modelo que você criou na lista.

e. Clique em **Atualizar**.

Resultado

Quando o usuário navegar até o alias associado de Conexão e credenciais e selecionar **Criar nova conexão e credencial**, aparecerá um diálogo para coletar sua entrada. Se você criou um modelo para o tipo de concessão do Código de autorização OAuth, também é possível recuperar um token OAuth a partir deste diálogo.

O que Fazer Depois

Teste o modelo navegando até o alias associado de Conexão e credencial e selecionando **Criar nova conexão e credencial**. Verifique se a caixa de diálogo coleta os dados esperados e cria os registros necessários no sistema.

Comece a usar Conexões

Use a tabela de conexões para configurar uma conexão Basic, JMS, JDBC ou HTTP(s) a um host de destino.

Tabela de Conexão

A tabela de conexão (sys_connection) é a tabela base para todas as tabelas de conexão. É possível configurar conexões para os seguintes protocolos:

- Conexão Básica para PowerShell e SSH
- JDBC
- JMS
- HTTP(s)

A tabela de conexão faz referência à tabela de alias de conexão, que acopla o alias de conexão às informações de conexão. Cada conexão registra as seguintes informações:

Propriedades de conexão base

Campo	Descrição
Nome	Nome da conexão. Este campo deve ser exclusivo na tabela.
Credencial	Especifique a credencial a ser usada com esta conexão. Isso é opcional.
Alias de conexão	O alias de conexão resolve sua conexão e credenciais no tempo de execução. Somente uma conexão está ativa por alias de conexão de cada vez.
Ativo	Marque para tornar a conexão atual ativa.
Domínio	Domínio ao qual a conexão pertence.

A credencial é exclusiva nas conexões ativas, se não estiver vazia.

Upgrade de informações de conexão

- As tabelas de conexão JDBC [jdbc_connection] e conexão JMS [orch_jms_ds] são tabelas de conexão Orquestração existentes que agora se estendem da tabela de Conexão [sys_connection]. As tabelas originalmente estendidas de sys_metadata. Os dados relacionados a sys_metadata são removidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- As tabelas se movem do plug-in do tempo de execução Orquestração [com.snc.runbook_automation.runtime] para o plug-in Credenciais e conexões.
- O processo de upgrade obtém informações de conexão JDBC e JMS e cria aliases de conexão correspondentes e atribui o alias à sua conexão correspondente.
- Mudanças no nome do campo JDBC:
  - O servidor JDBC foi renomeado para host
  - A porta do banco de dados foi renomeada para porta
  - Os dados do servidor JDBC e do banco de dados migram para o host e a porta durante o upgrade

Crie uma conexão básica para PowerShell e SSH

Configure as informações de conexão a serem usadas com uma atividade personalizada ou ação que use o protocolo PowerShell ou Secure Shell (SSH).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou connection_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Credenciais e Conexões** > **Conexões**.
2. Clique em **Nova**.
3. Selecione **Conexão básica para PowerShell e SSH**.
4. Preencha o formulário.

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do registro de conexão.
Credencial	Selecione o registro de credencial usado para autorizar a conexão.
Alias de conexão	Selecione o registro de alias a ser associado a esta conexão. Usar um alias permite que você atualize o registro de conexão sem precisar reconfigurar nenhuma ação ou atividade que use o alias.
Host	Nome de domínio totalmente qualificado do host de destino em que o sistema executa a atividade ou ação. Por exemplo, host.domain.com.
Ativo	Selecione para tornar esta conexão ativa.
Domínio	Determina o domínio em que a atividade é executada. O Flow Designer não suporta a separação de domínio e ignora este campo.
Substituir porta padrão	Porta de destino usada pela conexão. Se você deixar este campo em branco, o sistema usará o valor de porta padrão.
Usar MID Server	Selecione para se conectar ao host de destino por meio de um MID Server. Se selecionado, defina os campos na seção Configuração avançada do MID Server. **Nota:** O PowerShell requer um MID Server.
Seleção de MID	Opção para selecionar um MID Server ou MID Cluster específico. Escolha qualquer uma das seguintes opções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Seleção automática DO MID Server** : Seu ServiceNow a instância seleciona MID Server sem entrada manual. ○ **MID Server específico** : Seu ServiceNow usos da instância MID Server que você especificar. ○ **MID Cluster específico** : Seu ServiceNow A instância usa o Cluster DO MID especificado. MID Cluster é um grupo de MID Servers que habilita seu ServiceNow instância para lidar com várias integrações e melhorar a velocidade da integração. Para obter mais informações, consulte Configure a MID Server cluster . Este campo fica disponível quando **Usar MID Server** está marcado. **Nota:** Certifique-se de que o registro de conexão IntegrationHub seja referenciado, não um registro de conexão Orquestração.
Recursos	Os recursos que MID Server deve oferecer suporte para serem qualificados para seleção. O sistema executa a ação ou atividade de um MID Server que oferece suporte aos recursos selecionados. Exibido somente se **Usar MID Server** estiver selecionado. Os recursos necessários determinam qual MID Server é selecionado no tempo de execução. Para saber mais sobre como um MID Server é selecionado durante o tempo de execução, consulte Seleção do MID Server . Este campo fica visível apenas quando **Seleção automática do MID Server** estiver selecionada na lista de Seleção MID.
Aplicação MID	A aplicação que MID Server deve oferecer suporte para ser qualificado para seleção. O sistema executa a ação de um(a) MID Server que oferece suporte à aplicação selecionada. Exibido somente se **Usar MID Server** estiver selecionado. Para saber mais sobre como um(a) MID Server é selecionado durante o tempo de execução, consulte MID Server selection .
MID Server	MID Server específico no qual a etapa é executada. Este campo fica visível apenas quando **MID Server específico** for selecionado da lista de Seleção MID.
Cluster do MID	O Cluster do MID específico que você deseja usar. Este campo fica disponível quando **Usar Mid Server** está marcado e **Cluster de MID específico** estiver selecionado na lista Seleção de MID.

5. Clique em **Enviar**.

Criar uma conexão HTTP(s)

A conexão HTTP(s) fornece as informações que as atividades ou ações HTTP(s) personalizadas usam para se conectar.

Antes de Iniciar

Função necessária: connection_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Credenciais e Conexões** > **Conexões**clique em **Novo** e selecione **Conexão HTTP(s)** .
2. Adicione as seguintes informações de conexão e clique em **Enviar**:

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo desta conexão HTTP(s).
Credencial	Selecione o registro de credencial usado para autorizar a conexão.
Alias de conexão	Selecione o registro de alias a ser associado a esta conexão. Usar um alias permite que você atualize o registro de conexão sem precisar reconfigurar nenhuma ação ou atividade que use o alias.
Construtor de URL	Insira manualmente o URL de conexão ou use o sistema para construir o URL baseado em entradas. O padrão é desmarcado. Se verificado, o URL de conexão é calculado dos seguintes campos: ◦ Autenticação mútua — Marque a caixa, se a autenticação mútua for usada. ◦ Protocolo — se a autenticação mútua não for usada, insira o protocolo. O padrão é HTTPs. ◦ Perfil de protocolo — Se a autenticação mútua for usada, insira o perfil de protocolo de sys_protocol_profile. ◦ Host ◦ Porta ◦ Caminho base — Caminho da cadeia de caracteres de conexão. **Nota:** Se a autenticação mútua estiver marcada, o URL de conexão será criado: Protocolo + :// + host:port +URL. Se a autenticação mútua estiver desmarcada, a URL de conexão será criada desta forma: Perfil do protocolo + :// + host:porta +URL
URL de conexão	Se o construtor de URL estiver desmarcado, insira o URL de conexão neste campo. **Nota:** Se a autenticação mútua estiver marcada, o URL de conexão será criado: Protocolo + :// + host:port +URL. Se a autenticação mútua estiver desmarcada, o URL de conexão será criado: Perfil do protocolo + :// + host:port +URL
Ativo	Marque a caixa para tornar esta conexão ativa.
Domínio	Determine o domínio no qual a ação ou a atividade é executada.
Usar MID Server	Marque para usar um MID Server para esta ação ou atividade. Se selecionado, defina os campos na seção Configuração avançada do MID Server.
Seleção de MID	Opção para selecionar um MID Server ou MID Cluster específico. Escolha qualquer uma das seguintes opções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Seleção automática DO MID Server** : Seu ServiceNow a instância seleciona MID Server sem entrada manual. ○ **MID Server específico** : Seu ServiceNow usos da instância MID Server que você especificar. ○ **MID Cluster específico** : Seu ServiceNow A instância usa o Cluster DO MID especificado. MID Cluster é um grupo de MID Servers que habilita seu ServiceNow instância para lidar com várias integrações e melhorar a velocidade da integração. Para obter mais informações, consulte Configure a MID Server cluster . Este campo fica disponível quando **Usar MID Server** está marcado. **Nota:** Certifique-se de que o registro de conexão IntegrationHub seja referenciado, não um registro de conexão Orquestração.
Recursos	Os recursos que MID Server deve oferecer suporte para serem qualificados para seleção. O sistema executa a ação ou atividade de um MID Server que oferece suporte aos recursos selecionados. Exibido somente se **Usar MID Server** estiver selecionado. Os recursos necessários determinam qual MID Server é selecionado no tempo de execução. Para saber mais sobre como um MID Server é selecionado durante o tempo de execução, consulte Seleção do MID Server . Este campo fica visível apenas quando **Seleção automática do MID Server** estiver selecionada na lista de Seleção MID.
Aplicação MID	A aplicação que MID Server deve oferecer suporte para ser qualificado para seleção. O sistema executa a ação de um(a) MID Server que oferece suporte à aplicação selecionada. Exibido somente se **Usar MID Server** estiver selecionado. Para saber mais sobre como um(a) MID Server é selecionado durante o tempo de execução, consulte MID Server selection .
MID Server	MID Server específico no qual a etapa é executada. Este campo fica visível apenas quando **MID Server específico** for selecionado da lista de Seleção MID.
Cluster do MID	O Cluster do MID específico que você deseja usar. Este campo fica disponível quando **Usar Mid Server** está marcado e **Cluster de MID específico** estiver selecionado na lista Seleção de MID.
Tempo limite de conexão	Número de milissegundos que o sistema espera por uma conexão de host bem-sucedida. Se uma conexão bem-sucedida não ocorrer durante esse tempo, a solicitação de conexão expirará. Deixe este campo em branco para usar o valor de tempo limite de conexão padrão do sistema.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Evite definir **Tempo limite de conexão** valor zero, pois isso pode causar uma conexão obsoleta.
Additional_http_headers (guia Atributos)	Inclua todos os cabeçalhos adicionais necessários, como sap-client 100. Se estiver adicionando vários cabeçalhos, separe-os com ponto-e-vírgula.
odata_ping_url (guia Atributos)	O URL de ping OData padrão é /sap/bc/ping. Para editar o URL de ping para pulsação do OData, selecione o ícone de cadeado, edite o URL e selecione o ícone de cadeado novamente.

3. Clique em **Enviar**.
   Você está pronto para criar uma atividade ou ação personalizada HTTP(s).

Criar uma conexão JDBC

A Conexão JDBC fornece as informações que as atividades ou ações personalizadas JDBC usam para se conectarem a vários bancos de dados de destino.

Antes de Iniciar

Você deve ter um arquivo JAR apropriado, seja ele fornecido com a instância ou um arquivo JAR personalizado.

Nota:
A instância ServiceNow fornece arquivos `mysql-connector-java-5.1.21.jar`, `sql-server-jdbc-4.0.jare ojdbc6.jar` como parte da versão atual, que suporta bancos de dados MySQL, SQLServer e Oracle. Outros bancos de dados, como Sybase ou DB2 Universal, devem usar um arquivo JAR personalizado que deve ser carregado para a instância antes de definir a conexão JDBC.

Função necessária: connection_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As credenciais JDBC são recuperadas separadamente pelo modelo de designer de atividades e suportam o armazenamento externo de credenciais, tal como CyberArk.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Credenciais e Conexões** > **Conexões**clique em **Novo** e selecione **Conexão JDBC** .
2. Preencha o formulário usando os campos da tabela.
   A seleção do banco de dados no campo **Formato** determina quais campos estão disponíveis.

Campos de conexão JDBC

Campo	Formato do banco de dados	Descrição
Nome	Todos	Nome exclusivo desta conexão JDBC. Por exemplo, você pode inserir **JDBC MySQLProd**.
Credencial	Todos	Adicione credenciais para o provedor JDBC.
Alias de conexão	Todos	Selecione o registro de alias a ser associado a esta conexão. Usar um alias permite que você atualize o registro de conexão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Formato do banco de dados	Descrição
		sem precisar reconfigurar nenhuma ação ou atividade que use o alias.
Tempo limite da consulta	Todos	Tempo máximo decorrido em que a consulta JDBC pode ser executada sem uma resposta.
Tempo limite de conexão	Tudo	Número de segundos que o sistema aguarda antes de fechar uma conexão JDBC ou solicitação de conexão. Por exemplo, se o **Tempo limite de conexão** o valor é 10 segundos, o sistema aguarda 10 segundos para uma conexão bem-sucedida. Se uma conexão bem-sucedida não ocorrer durante esse tempo, a solicitação de conexão expirará. Se ocorrer uma conexão bem-sucedida, a conexão permanecerá aberta até que haja um período de inatividade de 10 segundos. Quando a conexão estiver inativa por 10 segundos, a conexão será encerrada. **Nota:** Evite definir **Tempo limite de conexão** valor zero, pois isso pode causar uma conexão obsoleta.
Ativo	Todos	Marque a caixa para tornar esta uma conexão ativa.
Domínio	Todos	Domínio desta tabela. Por padrão, a tabela Conexão JDBC [jdbc_connection] é executada no domínio **global**.
Formato	Todos	Tipo de banco de dados para esta conexão. As opções padrão são: ○ **MySQL** ○ **Oracle** ○ **SQLServer** ○ **Nenhum(a)** É possível adicionar **Sybase** ou **DB2 Universal** à lista de seleção carregando o arquivo JAR do driver JDBC apropriado na instância. O Orquestração reconhece automaticamente esses drivers quando são carregados no sistema e os adiciona a esta lista.
Host	Oracle, MySQL, SQLServer	Nome do host ou endereço IP do servidor do banco de dados.
Oracle sid	Oracle	O identificador do site do banco de dados Oracle. O valor padrão é **orcl**.
Porta Oracle	Oracle	Porta que o banco de dados Oracle está usando. O valor padrão é **1521**.
Nome do banco de dados	MySQL, SQLServer	Nome do banco de dados.
Porta	My SQL, SQLServer	Porta que o banco de dados selecionado está usando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Formato do banco de dados	Descrição
Nome da instância	SQLServer	Nome da instância do SQLServer selecionado
URL de Conexão	Todos	URL que o MID Server usa para se conectar ao banco de dados especificado. O URL é criado automaticamente quando você salva o formulário e é somente leitura para os bancos de dados padrão. **Nota:** Se o formato selecionado não for um dos bancos de dados padrão, você deve criar o URL de conexão manualmente para que o MID Server saiba como criar a conexão.
Driver JDBC	Nenhum, DB2 Universal, Sybase	O driver JDBC a ser usado para esta conexão quando não for um banco de dados padrão. **Nota:** Se você adicionar um banco de dados Sybase ou DB2 Universal, deve inserir o nome do driver neste campo e carregar o arquivo do driver JAR para a instância.
Usar MID Server	Todos	Marque para usar um MID Server para esta ação ou atividade. Se selecionado, defina os campos na seção Configuração avançada do MID Server.
Seleção de MID	Todos	Opção para selecionar um MID Server ou MID Cluster específico. Escolha qualquer uma das seguintes opções. ○ **Seleção automática DO MID Server** : Seu ServiceNow a instância seleciona MID Server sem entrada manual. ○ **MID Server específico** : Seu ServiceNow usos da instância MID Server que você especificar. ○ **MID Cluster específico** : Seu ServiceNow A instância usa o Cluster DO MID especificado. MID Cluster é um grupo de MID Servers que habilita seu ServiceNow instância para lidar com várias integrações e melhorar a velocidade da integração. Para obter mais informações, consulte Configure a MID Server cluster . Este campo fica disponível quando **Usar MID Server** está marcado. **Nota:** Certifique-se de que o registro de conexão IntegrationHub seja referenciado, não um registro de conexão Orquestração.
Recursos	Todos	Os recursos que MID Server deve oferecer suporte para serem qualificados para seleção. O sistema executa a ação ou

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Formato do banco de dados	Descrição
		atividade de um MID Server que oferece suporte aos recursos selecionados. Exibido somente se **Usar MID Server** estiver selecionado. Os recursos necessários determinam qual MID Server é selecionado no tempo de execução. Para saber mais sobre como um MID Server é selecionado durante o tempo de execução, consulte Seleção do MID Server. Este campo fica visível apenas quando **Seleção automática do MID Server** estiver selecionada na lista de Seleção MID.
Aplicação MID	Todos	A aplicação que MID Server deve oferecer suporte para ser qualificado para seleção. O sistema executa a ação de um(a) MID Server que oferece suporte à aplicação selecionada. Exibido somente se **Usar MID Server** estiver selecionado. Para saber mais sobre como um(a) MID Server é selecionado durante o tempo de execução, consulte MID Server selection.
MID Server	Todos	MID Server específico no qual a etapa é executada. Este campo fica visível apenas quando **MID Server específico** for selecionado da lista de Seleção MID.
Cluster do MID	Todos	O Cluster do MID específico que você deseja usar. Este campo fica disponível quando **Usar Mid Server** está marcado e **Cluster de MID específico** estiver selecionado na lista Seleção de MID.

3. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Credenciais JDBC

Crie uma conexão JMS

Configure seu sistema para usar JMS (Java Messaging Service) com uma ação ou atividade JMS personalizada.

Antes de Iniciar

Função necessária: connection_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O MID Server deve ter connection factories JMS corretos para a sua organização. Configure esses valores no `mid.property.jms.command.allowed_factory_names` propriedade, encontrada em **MID Server** > **Propriedades**. Os valores padrão desta propriedade podem ser alterados para qualquer valor ou lista separada por vírgulas de valores que o provedor JMS de terceiros divulga.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Credenciais e Conexões** > **Conexões**.
2. Clique em **Novo**, selecione **Conexão JMS**, preencha o formulário e, em seguida, clique em **Enviar**.

Opção	Descrição
Nome	Nome exclusivo desta connection factory.
Credencial	Adicione credenciais para o provedor JMS.
Alias de conexão	Selecione o registro de alias a ser associado a esta conexão. Usar um alias permite que você atualize o registro de conexão sem precisar reconfigurar nenhuma ação ou atividade que use o alias.
Context Factory inicial	Nome da classe JNDI que é usada para criar o InitialContext. **Nota:** Por exemplo, para conectar-se ao ActiveMQ V5.10 (JMS Provider), o valor é org.apache.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory.
URL do Provedor	Local da instalação do provedor JMS em execução. **Nota:** Por exemplo, para conectar-se ao ActiveMQ V5.1: tcp://ipAddressOrHostName:61616.
Ativo	Marque a caixa para tornar esta uma conexão ativa.
Domínio	Determine o domínio no qual a ação ou a atividade é executada.
Usar MID Server	Marque para usar um MID Server para esta ação ou atividade. Se selecionado, defina os campos na seção Configuração avançada do MID Server.
Seleção de MID	Opção para selecionar um MID Server ou MID Cluster específico. Escolha qualquer uma das seguintes opções. ○ **Seleção automática DO MID Server** : Seu ServiceNow a instância seleciona MID Server sem entrada manual. ○ **MID Server específico** : Seu ServiceNow usos da instância MID Server que você especificar. ○ **MID Cluster específico** : Seu ServiceNow A instância usa o Cluster DO MID especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	MID Cluster é um grupo de MID Servers que habilita seu ServiceNow instância para lidar com várias integrações e melhorar a velocidade da integração. Para obter mais informações, consulte Configure a MID Server cluster . Este campo fica disponível quando **Usar MID Server** está marcado.
Cluster do MID	O Cluster do MID específico que você deseja usar. Este campo fica disponível quando **Usar Mid Server** está marcado e **Cluster de MID específico** estiver selecionado na lista Seleção de MID.
Recursos	Os recursos que MID Server deve oferecer suporte para serem qualificados para seleção. O sistema executa a ação ou atividade de um MID Server que oferece suporte aos recursos selecionados. Exibido somente se **Usar MID Server** estiver selecionado. Para saber mais sobre como um(a) MID Server é selecionado durante o tempo de execução, consulte MID Server selection .
Aplicação de MID	A aplicação que MID Server deve oferecer suporte para ser qualificado para seleção. O sistema executa a ação de um(a) MID Server que oferece suporte à aplicação selecionada. Exibido somente se **Usar MID Server** estiver selecionado. Para saber mais sobre como um(a) MID Server é selecionado durante o tempo de execução, consulte MID Server selection .

Tradução automática

3. Navegar até **Conexões e Credenciais** > **Credenciais**.
4. Clique em **Nova**, selecione **Credenciais JMS** e, em seguida, forneça o nome do usuário e a senha que o MID deve usar para se comunicar com o provedor JMS.
   Para obter mais informações, consulte Credenciais JMS.
5. Clique em **Enviar**.
   Você está pronto para criar uma atividade ou ação JMS personalizada.

Crie atributos de conexão para IntegrationHub

Defina variáveis específicas de conexão que você pode usar em IntegrationHub etapas de integração.

Antes de Iniciar

Função necessária:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A função de administrador é necessária para criar atributos de conexão.
- A função de administrador ou connection_admin é necessária para atribuir os valores de atributo.
- A função de administrador ou action_designer é necessária para usar atributos em uma ação personalizada.

Os atributos de conexão são usados apenas por etapas de integração, que precisam de uma assinatura para IntegrationHub. Para obter mais informações sobre como ativar IntegrationHub, consulte Solicite um IntegrationHub plug-in .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao usar uma etapa de integração, você deve estabelecer uma conexão com um sistema externo. Use um alias de conexão e credencial em vez de definir a conexão em linha. Um alias permite que você atualize os detalhes da conexão uma vez sem precisar reconfigurar todas as ações. Qualquer etapa de ação que usa um alias herda os atributos associados a ele. Workflow Studio exibe atributos como cápsulas de dados que você pode arrastar para sua etapa de ação. Por exemplo, você pode criar um atributo de tamanho de página que se torna um parâmetro de consulta da etapa REST.

Para obter mais informações sobre como criar personalizado Workflow Studio ações, consulte Workflow Studio .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Credenciais e Conexões** > **Aliases de conexão e credenciais**.
2. Crie ou selecione um registro de alias.
3. Na lista relacionada Atributos de conexão, clique em **Nova**.
4. Defina o rótulo do atributo e o tipo de campo.
   Para obter uma lista de tipos de campo, consulte tipos de campo .
5. Clique no link relacionado à exibição Avançada para definir as preferências do dicionário avançado para o atributo.
   Por exemplo, para criar um atributo com um valor dinamicamente calculado. Consulte Dictionary entry form .
6. Clique em **Enviar**.
7. Defina os valores de atributo no registro de conexão.

   a. Navegar até **Credenciais e Conexões** > **Conexões**.

   b. Crie ou selecione um registro de conexão com o mesmo tipo de conexão que o alias.

   c. No **Alias de conexão**, selecione o alias com atributos de conexão.

   d. Salve o registro.
   A guia Atributos é preenchida com os atributos de conexão definidos no registro do alias.

   e. Defina valores para os atributos.
   Se o alias tiver **Suportar várias conexões ativas** habilitado, será possível associar mais de um registro de conexão a um alias e definir os valores de atributo em cada registro de conexão. Se houver vários registros de conexão com valores de atributo para o mesmo alias, a conexão usada quando o fluxo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

é executado determina os valores de atributo. Por exemplo, suponha que você tenha uma ação que usa um alias com dois endpoints de conexão ativos: produção e teste. O atributo é resolvido para o valor definido pela conexão usada em tempo de execução.

8. Adicione o alias a uma etapa de integração em Workflow Studio.
   a. Navegue até Workflow Studio e crie ou selecione uma ação.
   b. Adicione uma etapa de integração à ação.
   c. Em Detalhes da conexão, adicione o alias para os quais você criou atributos.

Os atributos de conexão associados ao alias são exibidos como cápsulas de dados no painel Dados.

Nota:
O sistema não rastreia mudanças em rótulos de atributo de conexão e tipos de dados depois de associar o alias a uma etapa. Para atualizar o rótulo do atributo de conexão ou o tipo de dados, exclua o alias da etapa e adicione-o novamente.

Comece a usar credenciais

O MID Server usa as credenciais que você cria na tabela Credentials [discovery_credentials] para acessar os recursos da Descoberta, Orquestração, Mapeamento de serviços e Gestão de nuvem.

Como os MID Servers usam credenciais

Por padrão, os MID Servers do Windows usam as credenciais de login do serviço do MID Server na máquina do host para descobrir dispositivos Windows na rede. Você deve Configurar as credenciais de serviço Windows MID Server para que tenham pelo menos privilégios de administrador local. Para Linux e. UNIX E dispositivos de rede, o MID Server usa as credenciais SSH e SNMP configuradas na instância em **Descoberta** > **Credenciais**.

MID Servers aos quais o Orquestração deve ter acesso para que as credenciais necessárias executem comandos nos computadores na rede, conforme especificado pelas Atividades do fluxo de trabalho . a Orquestração pode usar as mesmas credenciais de SSH e SNMP que Descoberta, mas possui duas credenciais adicionais projetadas para atividades do fluxo de trabalho específicas: Windows (para atividades do PowerShell) e VMware.

Criptografia e descriptografia

A plataforma armazena credenciais em um campo criptografado na tabela Credenciais [discovery_credentials]. Depois de inseridas, elas não podem ser exibidas.

Quando o MID Server solicita credenciais, o ServiceNow AI Platform descriptografa as credenciais usando o seguinte processo:

1. As credenciais são descriptografadas na instância com a chave fixa password2.
2. As credenciais são criptografadas novamente na instância com a chave pública do MID Server.
3. As credenciais são criptografadas no balanceador de carga com SSL.
4. As credenciais são descriptografadas no MID Server com SSL.
5. As credenciais são descriptografadas no MID Server com a chave privada do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A plataforma não tem chaves de criptografia separadas para instâncias de vários locatários.

Pedido de credenciais

As credenciais podem ser atribuídas a um valor de pedido no Formulário de credenciais, que força a aplicação a tentar todas as credenciais à sua disposição em uma certa sequência. Se você não especificar um valor de pedido, a aplicação tentará as credenciais na tabela Credenciais [discovery_credential] aleatoriamente, até que encontre uma que funcione. Por exemplo, quando:

- a Orquestração tenta executar um comando em um servidor SSH, como uma máquina Linux ou UNIX.
- O Descoberta tenta consultar um dispositivo SNMP, tal como uma impressora, roteador ou no-break.

Depois de identificar as credenciais para um dispositivo, o Descoberta e a Orquestração criam uma afinidade entre as credenciais e o dispositivo que usa a tabela Afinidade de credencial [dscy_credentials_affinity]. Todas as descobertas subsequentes ou atividades da Orquestração tentam corresponder as credenciais nesta tabela a um dispositivo para o qual existe uma afinidade. Se as credenciais de um dispositivo forem alteradas, o Descoberta e a Orquestração tentarão todas as credenciais disponíveis novamente até criarem uma nova afinidade.

Nota:
Se a Orquestração e o Descoberta estiverem instalados e o alias de credencial estiver habilitado, poderão existir várias afinidades. Nesse caso, a plataforma pesquisa as credenciais de cada afinidade e insere a credencial da afinidade com a ordem mais baixa no probe.

Solicitar credenciais é útil nas seguintes situações:

- A tabela de credenciais contém muitas credenciais, sendo algumas usadas com mais frequência do que outras. Por exemplo, a tabela contém 150 credenciais SSH e cinco delas são usadas para fazer login em 90% dos dispositivos. É uma prática recomendada configurar essas cinco credenciais com números de ordem baixa, o que as coloca no topo da lista de execução. Descoberta e a Orquestração funcionam mais rápido quando tentam essas credenciais comuns pela primeira vez. Após a primeira conexão bem-sucedida, o ServiceNow AI Platform sabe quais credenciais usar na próxima vez para cada dispositivo.
- O ServiceNow AI Platform tem segurança de login intensa. Por exemplo, configure as credenciais do banco de dados com um valor de ordem baixa se os servidores de banco de dados Solaris na rede fornecerem apenas três tentativas de login com falha antes de bloquear o MID Server.

Aliases de credencial

Os aliases de credencial ficam disponíveis para Descoberta e Orquestração.

Os aliases para Descoberta habilitam um administrador para:

- Empregue um comportamento de filtragem de credenciais com níveis configuráveis de conformidade.
- Atribua vários aliases de credencial a uma programação da Descoberta.
- Impede a criação de afinidades de credencial que usam credenciais confidenciais ou inadequadas. Para saber mais, consulte Afinidades de credenciais.

Os aliases para Orquestração permitem que os criadores de fluxo de trabalho:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração
- Atribuam credenciais individuais a qualquer ação no Flow Designer
- Atribuam credenciais diferentes para cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração.
- Atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência da mesma ação no fluxo do designer.

Armazenamentos de credenciais externas

Se não quiser que as credenciais sejam armazenadas em sua instância, use repositórios de credenciais externas. Os armazenamentos de credenciais externas salvam as credenciais em um site externo que sua instância pode acessar. CyberArk é o único armazenamento externo de credenciais suportado. No entanto, outros armazenamentos externos podem ser configurados usando a API da ServiceNow.

Crie um alias de Conexão e Credenciais

Defina um alias para rotular uma credencial ou registro de conexão.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- A função de administrador é necessária para criar um alias.
- As funções credential_admin e connection_admin têm acesso de leitura ao registro do alias.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O alias Conexão e credencial define um alias que rotula um registro de conexão ou credencial. O alias contém esses campos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conexões e Credenciais** > **Aliases de conexão e credenciais**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos no formulário.

Aliases de conexão e credencial

Campo	Descrição
Nome	Nome do alias. Um alias só pode conter caracteres alfa, número e sublinhado. Durante um upgrade, o marcador no registro de credencial migra para um alias de credencial e conexão. Se o marcador de credencial contiver caracteres especiais diferentes de alfabetos, números e sublinhados, isso preserva o nome do marcador após um upgrade. Ainda é possível usar este alias migrado, mas não é possível atualizar o alias até que mude o nome para atender a restrições de nomenclatura.
ID	Identificador exclusivo para o alias de conexões e credenciais, com base no formato `scope_name.alias_name`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Se o escopo for Global, o ID será o nome do alias. Por exemplo, se você criar um alias do Workday no escopo global, ele definirá o ID para `workday`. ○ Se você criar um alias workday no escopo da aplicação de RH, ele definirá o ID para `x_hr_app.workday`.
Tipo	Selecione **Credencial** ou **Conexão e credencial**. O padrão é Conexão e credencial.
Aplicação	Escopo da aplicação em relação ao qual o alias de conexão e credenciais é atribuído. O escopo da sessão atual selecionado pela última vez no seletor de aplicações é exibido. ○ Por exemplo, **Global** aparece se for o escopo atual desta sessão. ○ É possível mudar o escopo no seletor de aplicação antes de criar um alias. Para saber mais sobre escopos de aplicação e como selecioná-los, consulte: ▪ Escopo da aplicação ▪ Select an application from the application picker
Tipo de conexão	Nome do tipo de conexão, seja Basic, HTTP, JDBC, JMS ou Kafka. O padrão é HTTP.
Suporte a várias conexões ativas	Designador que indica se o alias suporta várias conexões ativas. Adicione conexões usando a tabela Conexões e as associe ao alias usando a lista relacionada às Conexões.
Política de nova tentativa padrão	Tente novamente a política para o alias. Para obter mais informações, consulte Política de nova tentativa .
Modelo de configuração	Modelo de configuração a ser usado para criar um registro de credencial e de conexão.

4. Clique em **Salvar**.
Aparece a lista relacionada a Conexões e Atributos de conexão.

Lista relacionada	Descrição
Conexões	Registros de conexão relacionados associados a este alias. Depois de criar o alias, é possível definir registros de conexão e associá-los ao alias. Se **Suportar múltiplas conexões ativas** estiver selecionado, será possível associar mais de uma conexão a um alias.
Atributos da conexão	Atributos para conexão. Defina dados específicos a uma conexão e use-os em uma etapa de integração IntegrationHub. Para obter mais informações, consulte Crie atributos de conexão para IntegrationHub.
Aliases secundários	Aliases secundários associados ao alias primário. Depois de criar um alias de credencial e de conexão, é possível criar o *alias secundário* para configurar múltiplas conexões para a mesma integração de aplicação.

Lista relacionada	Descrição
Conexões	Registros de conexão relacionados associados a este alias. Depois de criar o alias, é possível definir registros de conexão e associá-los ao alias. Se **Suportar**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista relacionada	Descrição
	múltiplas conexões ativas estiver selecionado, será possível associar mais de uma conexão a um alias.
Atributos da conexão	Atributos para conexão. Defina dados específicos a uma conexão e use-os em uma etapa de integração IntegrationHub. Para obter mais informações, consulte Crie atributos de conexão para IntegrationHub.

5. **Opcional:** Se deseja criar uma nova credencial e conexão associadas ao seu alias de credencial, em `Related Links`, clique em **Criar nova conexão e credencial**.
   A conexão resultante e os registros de credencial são baseados em um modelo de configuração predefinido. Consulte modelos de configuração de credencial e conexão.
6. **Opcional:** Se deseja criar um alias secundário para seu alias de credencial e conexão, na lista relacionada**Aliases secundários**, selecione **Novo**.

   a. Insira um nome para o alias secundário e selecione **Enviar**.
      O alias secundário herda as propriedades do alias primário. Em seguida, é possível configurar um alias secundário para conter seu próprio conjunto de informações de conexão e credencial.

O que Fazer Depois

Crie um ou mais registros de conexão para associar aos aliases secundários ou ao alias. Para obter mais informações sobre a criação das conexões, consulte Comece a usar Conexões. Adicione atributos de conexão ao alias para disponibilizar metadados de conexão para fluxos em Workflow Studio.

Como configurar a integração do OAuth por meio do MID Server

Crie um registro de conexão que permita o envio de uma solicitação de token OAuth a um servidor de terceiros por meio de um MID Server.

Antes de Iniciar

Confirme se você assinou o ServiceNow IntegrationHub Standard Pack Installer. Para obter mais informações, consulte https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/legal/snc-addendum-integrationhub.pdf .

Função necessária: administrador

Procedimento

Configure a conexão com um modelo de configuração.

a. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Modelos de Configuração**.

b. Selecione **Novo**.

c. Selecione **Conexão HTTP com tipo de concessão de Credenciais de cliente OAuth**.

d. Atualize o formulário conforme necessário.
   Por exemplo, é possível informar o escopo nos campos `oauth_entity_profile_scope` e `oauth_entity_scope` da seção "Modelo de dados padrão". Para aprender a criar um modelo de configuração, consulte Crie um modelo de configuração.

e. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você criou o modelo de configuração.

f. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Aliases de conexão e credenciais**.

g. Atualize o formulário.

Alias de conexão e credencial

Campo	Descrição
Nome	Nome do alias. Um alias só pode conter caracteres alfa, número e sublinhado. Durante um upgrade, o marcador no registro de credencial migra para um alias de credencial e conexão. Se o marcador de credencial contiver caracteres especiais diferentes de alfabetos, números e sublinhados, isso preserva o nome do marcador após um upgrade. Ainda é possível usar esse alias migrado, mas não é possível atualizá-lo até que você mude o nome para atender às restrições de nomenclatura.
Aplicação	Identificador exclusivo do alias de conexão e credencial, com base no formato `scope_name.alias_name`. ○ Se o escopo for Global, o ID será o nome do alias. Por exemplo, se você criar um alias do Workday no escopo global, ele definirá o ID para `workday`. ○ Se você criar um alias do workday no escopo do app de RH, ele definirá o ID como `x_hr_app.workday`.
Alias primário	Opção para selecionar o alias sob o qual você está criando esse alias de conexão e credencial. O alias de conexão e credencial que você está criando é um alias secundário. Um alias secundário é listado na guia **Aliases secundários**, na página do alias primário de conexão e credencial. 
Tipo	Opção para indicar o tipo de alias que você está criando. Escolha dentre as seguintes opções. ○ Credencial: alias que contém um registro de credencial. ○ Conexão e credencial: alias que contém um registro de conexão e credencial. Essa opção é selecionada por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Confirme se a opção "Conexão e credencial" está selecionada.
Suporte a várias conexões ativas	Designador que indica se o alias suporta várias conexões ativas. Adicione conexões usando a tabela Conexões e as associe ao alias usando a lista relacionada às Conexões.
Política de nova tentativa padrão	Tente novamente a política para o alias. Para obter mais informações, consulte Política de nova tentativa .
Modelo de configuração	Opção para selecionar o modelo de configuração com base no qual você está criando o alias de conexão e credencial. Selecione o modelo do tipo **Conexão HTTP com tipo de concessão de Credenciais de Cliente OAuth** que você criou.

h. Selecione **Enviar**.
Você criou o registro de alias de conexão e credencial.

i. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Painel de Conexões**.

j. No campo "Pesquisar todas as conexões", digite o nome do registro de alias de conexão e credencial que você criou.

k. No registro, selecione **Exibir detalhes**.

l. Selecione **Configurar**.

m. Preencha o formulário.

Registro de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome do registro de conexão. Não é possível atualizar o nome.
URL de Conexão	Opção para informar a URL que se conecta ao servidor de terceiros.
Usar MID	Opção para especificar que você deseja enviar solicitações de token OAuth por meio de um MID Server. **Importante:** Confirme se a opção está selecionada.
Seleção de MID	Opção para especificar se você deseja usar um MID Server específico, habilitar a seleção automática do MID Server ou usar um Cluster do MID. Escolha uma das opções a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Selecionar automaticamente o MID Server ○ MID Server específico ○ Cluster do MID específico
Capacidades	Opção para selecionar um ou mais recursos DO MID Server. As capacidades definem as funções específicas de um MID Server em um intervalo de endereços IP, permitindo que uma aplicação selecione o MID Server mais apropriado. Selecione o ícone Capacidades DO MID ( ) para selecionar um ou mais recursos. **Nota:** Se você selecionar **Seleção automática DO MID Server** No campo Seleção do MID.
Aplicação de MID	Opção para especificar uma aplicação MID ou aceitar a opção de aplicação padrão. **Nota:** Se você selecionar **Seleção automática DO MID Server** No campo Seleção do MID. Por padrão, o **TODOS** a opção está selecionada.
MID Server	Opção para selecionar um MID Server. **Nota:** Essa opção aparecerá se você selecionar **MID Server específico** no campo "Seleção de MID".
Cluster do MID	Opção para selecionar um Cluster do MID. **Nota:** Essa opção aparecerá se você selecionar **Cluster do MID específico** no campo "Seleção de MID".
ID do cliente OAuth	Opção para especificar o ID do cliente.
Segredo do cliente OAuth	Opção para especificar o segredo do cliente.
Conectar-se ao servidor Auth via MID Server	Opção para especificar que a conexão entre a instância da ServiceNow e o servidor de autenticação ocorre por meio do MID Server. **Importante:** Confirme se a opção está selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
URL do token Oauth	Opção para especificar a URL do token OAuth usada para solicitar tokens OAuth.

n. Selecione **Configurar e obter token do OAuth**.
O registro de conexão e credencial é criado.

Aliases de credencial da Descoberta

Os aliases de credencial para Descoberta permitem que um administrador use credenciais específicas nas agendas de Descoberta. É possível configurar comportamentos para seus aliases que determinam o quão estritamente o sistema impõe seu uso.

Sem aliases de credencial, as agendas de Descoberta podem acessar todas as credenciais definidas na instância. Este comportamento pode não ser desejável em algumas circunstâncias, especialmente para credenciais com privilégios elevados. Os aliases de credencial fornecem mais controle sobre quais credenciais uma programação da Descoberta tem permissão para usar e impede a exposição desnecessária de credenciais com privilégios elevados.

Como os aliases de credencial funcionam

Uma regra de negócio chamada *Insira Aliases de afinidade e cred da Descoberta* (nomeado anteriormente *Insira afinidade da Descoberta* Executado quando um registro (uma tarefa para executar a Descoberta) é inserido na Fila do ECC.

A regra de negócio anexa os aliases de credencial definidos na programação da Descoberta ao probe. Portanto, quando o probe atinge o MID Server no caminho para executar a descoberta, o MID Server sabe exatamente quais credenciais ele pode usar para tentar acessar o dispositivo que o probe foi enviado para verificar.

O MID Server filtra as credenciais por afinidade e, em seguida, por marcadores, se houver. As credenciais devem corresponder a todos os marcadores de credencial. O MID Server itera até encontrar uma credencial que funcione.

Se a regra de negócio determinar que existe uma afinidade para o dispositivo, a regra identificará o *credential_id* adequado a ser usado. Este é o *sys_id* do registro na tabela Credenciais [discovery_credentials].

Quando a plataforma encontrar uma afinidade com um valor de alias de credencial, definido como *credential_alias* na regra de negócio, a regra de negócio determinará se, ou não, a credencial referenciada pela afinidade possui o alias especificado. Em caso afirmativo, a regra de negócio seleciona o *credential_id* do alias e passa esse valor para o MID Server.

Se um alias de credencial for definido para uma programação e a programação estiver configurada para usar esse alias, a programação ignorará qualquer afinidade de credencial para destino existente anteriormente *mas somente se a credencial em si não estiver associada a nenhum outro alias de credencial* . Se a credencial não tiver nenhum alias de credencial, todas as outras afinidades existentes para o sistema de destino serão verificadas.

Crie um alias de credenciais da Descoberta

Crie o alias e adicione esse alias a uma credencial no registro de credencial. É possível adicionar uma credencial a vários aliases e adicionar várias credenciais a um único alias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, credential_admin (apenas acesso de leitura), connection_admin (apenas acesso de leitura)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma programação da Descoberta usa apenas credenciais que estão contidas nos aliases definidos para essa programação.

Nota:
Se um alias de credencial for definido para uma programação, ele ignorará qualquer afinidade de credencial anteriormente existente entre a credencial e o destino que é descoberto em uma programação que é configurada para usar esse alias de credencial.

Procedimento


1. Crie um alias.

a. Navegar até **Conexões e Credenciais** > **Aliases de conexão e credenciais**.

b. Clique em **Nova**.

c. Insira um nome exclusivo para o alias e selecione **Credencial** para o **Tipo** de alias.

d. Clique em **Enviar**.
Aparece a lista relacionada de **Credenciais**. É possível adicionar novas credenciais para este alias nesta lista, mas não credenciais existentes.



2. Configure uma credencial para o novo alias.


a. Navegar até **Conexões e Credenciais** > **Credenciais**.

b. Selecione uma credencial existente da lista ou clique em **Novo** para criar uma nova credencial.

c. No registro de credencial, destrave o campo **Alias de credencial** e selecione o alias que você criou.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



d. Salve ou envie o registro.

3. Retornar a **Conexões e Credenciais** > **Aliases de conexão e credenciais** e abra seu novo alias.
A credencial que você anexou ao alias agora aparece na lista relacionada.



4. Para criar uma credencial adicional para este alias, clique em **Novo** na lista relacionada e selecione um tipo de credencial.
O nome do alias é preenchido previamente no campo **Alias de credencial** do registro de credencial.

5. Preencha os campos do formulário e envie o registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aliases de credencial para atividades da Orquestração

O alias de credencial fornece ao administrador mais controle sobre as credenciais usadas nas atividades da Orquestração.

Isso é útil quando uma atividade requer credenciais específicas para executar uma tarefa. É possível usar um marcador de credencial para designar credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração ou atribuir credenciais diferentes para cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração.

O alias de credencial interage com a afinidade de credencial para determinar quais credenciais devem ser usadas para uma atividade da Orquestração.

Como funcionam os aliases de credencial

Uma regra de negócio denominada *Inserir afinidade Descoberta* (renomeada a partir de Inserir afinidade de credencial na versão Geneva) é executada quando um registro é inserido na Fila do ECC. Esta regra determina se existe uma afinidade de credencial para o dispositivo e identifica o *credential_id* apropriado (o *sys_id* do registro n tabela Credenciais [discovery_credentials]) a ser usado. Quando a plataforma encontra uma afinidade com um valor de alias de credencial definido (*credential_alias* na regra de negócio), a regra de negócio determina se a credencial referenciada pela afinidade possui o alias especificado. Em caso afirmativo, a regra de negócio seleciona o *credential_id* do alias de credencial e passa esse valor para o MID Server. Se a credencial não tiver o alias de credencial especificado, todas as outras afinidades existentes para o sistema de destino serão verificadas. Se nenhuma afinidade fizer referência a uma credencial marcada corretamente, o MID Server vai iterar por meio da tabela Credenciais *[discovery_credentials]* e seleciona a credencial com o marcador apropriado. O MID Server então cria uma nova afinidade para esta credencial.

Criar e testar suas credenciais

Crie e teste as credenciais que a Descoberta, o Mapeamento de serviços, Gestão de nuvem e Orquestração precisam para acessar o hardware e o software em sua rede.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Analise sua política de segurança e as opções com a equipe de segurança da sua organização.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa contém procedimentos gerais para criar credenciais. Consulte a documentação do seu tipo de credencial para obter detalhes sobre campos e requisitos específicos.

Tipos de credenciais suportados

Credenciais de aplicativo	Credenciais de autenticação básica	Credenciais do servidor Chef
Credenciais CIM	Credenciais de acesso à nuvem	Credenciais do repositório de imagens do contêiner
Credenciais de Infoblox	Credenciais JDBC	Credenciais JMS
Credenciais OAuth 2.0	Credenciais do SAP	Credenciais de SNMP
Credenciais SSH	Credenciais do VMware	Credenciais do Windows

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Para melhorar a segurança, limite o escopo de credenciais a um MID Server específico ou programação para evitar credenciais desnecessárias.

Procedimento

1. Navegue até um destes módulos:
   - **Descoberta** > **Credenciais**
   - **Mapeamento de serviços** > **Credenciais**
   - **Orquestração** > **Credenciais**
2. Clique em **Nova**.
3. Na página Credenciais, clique em um link para o tipo de credencial e preencha o formulário.

   Consulte a documentação do tipo de credencial selecionado para obter detalhes.


   É possível enviar um registro de credencial primeiro e, em seguida, testá-lo posteriormente ou testar a credencial imediatamente antes de salvá-lo.

   O teste de credencial é suportado para estes tipos de credencial:
   - Chaves privadas de SSH
   - Windows
   - SNMP v3
   - VMware
   - JDBC
   - JMS
4. Em **Links relacionados**, clique em **Testar credencial**.

   Nota:
   As credenciais são criptografadas em todos os momentos durante o teste.

5. Preencha os campos na caixa de diálogo Testar credencial.

Caixa de diálogo Testar credenciais



Campos de teste de credencial

Campo	Descrição	Tipo de credencial
Destino	Host de destino no qual essas credenciais são executadas. Este	Todos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição	Tipo de credencial
	valor deve ser um endereço IP para todos os tipos de credenciais, exceto VMware, que pode ser a URL do host. Não é possível direcionar nenhum MID Server. **Nota:** Para JMS, este é o URL do provedor. As informações neste URL informam ao JNDI como encontrar e acessar o Provedor JMS. Um valor de exemplo para conectar ao ActiveMQ V5.1, is tcp://ipAddressOrHostName:61616.	
Porta	Porta no destino a ser usada para este teste. O sistema preenche previamente este campo com a porta padrão para o tipo de credencial selecionado.	Todos
MID Server	MID Server a ser usado para este teste. Você deve usar um Windows MID Server para testar as credenciais do Windows. Apenas MID Servers **Ativos** e **Validados** estão disponíveis.	Todos
Tipo DB	Tipo de banco de dados no qual essas credenciais serão testadas.	JDBC
Nome de BD	Nome do banco de dados no qual essas credenciais são testadas.	JDBC
Fábrica de Contexto Inicial	Nome da classe JNDI que é usada para criar o InitialContext. Usando esta **Fábrica de contexto inicial**, diversos objetos JMS, como JMS Connection, são criados. Por exemplo, para conectar-se ao ActiveMQ V5.10, (JMS Provider), o valor neste campo seria org.apache.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory	JMS


6. Clique em **OK** para iniciar o teste.
   Aparece um indicador, mostrando que o sistema está tentando entrar em contato com o destino usando as credenciais que você forneceu. Quando a instância se conecta ao destino, ela exibe uma mensagem de sucesso. Se a instância encontrar um problema com as entradas de teste fornecidas, ela exibirá a mensagem de erro apropriada. A seguir estão algumas mensagens de erro comuns.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


- Número de porta ou destino incorreto:

Falha de conexão TCP




- Nome de usuário ou senha incorretos:

Falha de autenticação



- MID Server incorreto para credenciais do Windows:

Erro do MID Server



7. Clique em **Repetir** para abrir a caixa de diálogo Credencial de teste e corrija o erro de entrada.
8. Quando seu teste de credenciais for bem-sucedido, clique em **Enviar** para salvar o registro.

> **Importante:**
> O teste de credenciais não garante que as credenciais tenham os privilégios necessários para as tarefas de fluxo de trabalho pretendidas Descoberta ou Orquestração.

Credenciais Ansible Tower

As credenciais Ansible Tower são necessárias para acessar sua conta de gestão de configuração Ansible. Use essas credenciais para gerenciar os recursos Ansible através da aplicação Gestão de nuvem.

Para integrar Cloud Provisioning and Governance com a conta de gestão de configuração do Ansible, você deve configurar o nome de usuário e a senha da conta do administrador no Ansible.

Campos de formulário e credenciais do Ansible Tower

Campo	Descrição
Nome	Forneça um nome descritivo.
Nome de usuário/ senha	Insira as credenciais de autenticação do usuário do Ansible Tower com direitos de administrador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Não é necessário configurar os outros campos.

Credenciais de chave de API

Uma chave de API é um código exclusivo que é passado para uma API para identificar a aplicação ou usuário de chamada.

Credenciais de chave de API

Campos de formulário de credenciais de chave de API

Campo	Valor de entrada
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Chave de API	Insira a chave de API.
Alias de credencial	Permite que os criadores de fluxo e de fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais para qualquer atividade em um fluxo ou fluxo de trabalho ou atribua diferentes credenciais a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo ou fluxo de trabalho.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.

Credenciais de aplicativo

Algumas aplicações requerem credenciais além das credenciais que a máquina host precisa. Credenciais necessárias para acessar estas aplicações são chamadas de credenciais de aplicação.

Uma credencial típica contém um nome de usuário e uma senha para fazer login em um dispositivo ou aplicação. Embora a maioria das aplicações exija apenas uma credencial para acessá-las, às vezes, os hosts e as aplicações têm credenciais separadas para segurança extra. Por exemplo, o ABAP SAP Central Services (ASCS) requer credenciais de aplicativo além das credenciais de host SSH ou Windows para o servidor que hospeda o ASCS.

Nota:
ServiceNow Aplicações se referem a dispositivos e aplicações que compõem uma instância de serviço como itens de configuração (ICs).

Assim como com credenciais de host, você atribui credenciais de aplicativo a MID Servers.

Você cria credenciais de aplicativo por tipo de IC, por exemplo, o tipo de IC para ASCS é a aplicação SAP ASCS [cmdb_ci_appl_sap_ascs]. O padrão pré-configurado para descobrir ICs pertencentes a este tipo de IC contém comandos que exigem um MID Server para usar a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

credencial do aplicativo para este tipo de IC. Se houver mais de uma credencial configurada para este tipo de IC, o MID Server tentará usar essas credenciais na ordem que você definir até encontrar a credencial adequada.

Verifique as informações de requisitos do Descoberta na documentação da ServiceNow para determinar se você precisa configurar credenciais de aplicação para ICs de aplicação específicos. Não haverá necessidade de configurar credenciais de aplicativo se os pré-requisitos do Descoberta não mencionarem isso.

Campos de formulário de credenciais do aplicativo

Campo	Descrição
Nome	Nome da credencial. Use um nome descritivo como Oracle DB ou London Oracle DB (para um banco de dados Oracle). Não use espaços ou caracteres especiais para o nome da credencial.
Ativo	Marque a caixa de seleção para usar a credencial.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário real da credencial do aplicativo.
Senha	Insira a senha real da credencial do aplicativo. Não use espaços ou caracteres especiais para o nome da credencial.
Tipo de IC	Selecione um tipo de IC ao qual o IC pertence.
Alias de credencial	Crie um alias para atribuir credenciais específicas para agendas de descoberta específicos. Ao atribuir um alias, você deve identificar o nome da tabela para o tipo de IC cujas credenciais de aplicação a aplicação usa. As aplicações podem usar credenciais de aplicação de um tipo de IC diferente do seu próprio. Para uma aplicação específica, consulte a lista da tabela apropriada: • ABAP SAP Central Services (ASCS): cmdb_ci_appl_sap_ascs • Dispositivo IBM Security Access Manager: cmdb_ci_app_server_webseal • Instância Central do SAP: cmdb_ci_appl_sap_ascs • SAP Central Services (SCS): cmdb_ci_appl_sap_ascs • Liquidação de recebimento avaliada do SAP (ERS): cmdb_ci_appl_sap_ascs • Cluster SAP Java: cmdb_ci_appl_sap_ascs • Instância de diálogo do SAP NetWeaver: cmdb_ci_appl_sap_ascs • Caixa de correio do Microsoft Exchange (para Microsoft Exchange): cmdb_ci_exchange_mailbox • Banco de dados Microsoft SQL: cmdb_ci_db_mssql_instance • Servidor MySQL: cmdb_ci_db_mysql_instance • Fila da Oracle Advanced: cmdb_ci_db_ora_instance • Banco de dados Oracle: cmdb_ci_db_ora_instance • Conjunto do E-Business Oracle: cmdb_ci_db_ora_instance • Módulo Oracle WebLogic: cmdb_ci_app_server_weblogic • Enterprise Message Service (EMS) de Tibco: cmdb_ci_appl_tibco_message

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de credenciais do aplicativo

Campo	Descrição
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.

Credenciais de autenticação básica

O tipo de credencial de autenticação básica gerencia o acesso para armazenar credenciais de autenticação básica.

Esses campos estão disponíveis no formulário de Credenciais para autenticação básica.

Formulário de credenciais de Autenticação básica

Campo	Valor de entrada
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial. Por exemplo, você pode chamá-la **de Autenticação básica**.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário.
Senha	Insira a senha.
ID da Credencial	Insira a chave exclusiva configurada para essas credenciais no sistema de armazenamento externo de credenciais da CyberArk. O ID de credencial pode ser usado como uma substituição de seguro quando vários cofres estão em uso. Por padrão, a sintaxe no campo **ID de credencial** é: `<safe name>:<Credential ID>`. Se o nome seguro for omitido, deve haver um nome seguro definido no arquivo config.xml. Para mudar o caractere separador dos dois pontos padrão para outro caractere, substitua o valor pelo parâmetro opcional `ext.cred.safe_name`. O campo **ID de credencial** tem um limite de 40 caracteres. Este campo só fica visível quando a caixa de seleção **Armazenamento externo** está marcada.
Armazenamento de credenciais externas	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. Atualmente, o único sistema de armazenamento externo compatível é o CyberArk.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de credenciais de Autenticação básica

Campo	Valor de entrada
	tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.

Credenciais do servidor Chef

As credenciais do servidor Chef acessam as integrações do Chef com a instância.

Esses campos estão disponíveis no formulário Credenciais para credenciais de tipo de servidor Chef. Essas informações vêm das configurações que você definiu ao executar a Instalação do servidor Chef .

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Nome do Administrador	Forneça o nome do administrador que você criou durante a instalação do servidor Chef.
Chave de Administrador	Insira a chave privada RSA que o servidor Chef gerou quando você criou o administrador.
Nome do validador	Insira o validador.
Chave de Validador	Insira a chave privada RSA que o servidor Chef gerou quando você criou uma organização.
Nome do Cert.	Insira o nome da certificação.
Chave de Certificado	Insira a chave de certificação.

Credenciais CIM

O tipo de credencial CIM gerencia o acesso a um servidor CIM (também chamado de CIMOM – Common Information Model Object Manager) para obter informações sobre servidores VMware ESX. Este tipo de credencial está disponível para a Descoberta.

Esses campos ficam disponíveis no formulário Credenciais para CIM.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário a ser criado na tabela Credenciais. Evite espaços iniciais ou finais em nomes de usuário. Um aviso vai ser exibido se a plataforma detectar espaços iniciais ou finais no nome de usuário. Para a descoberta CIM, o usuário deve ter a função de administrador.
Senha	Insira a senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
ID da Credencial	Insira a chave exclusiva configurada para credenciais externas no arquivo JAR carregado no MID Server para um sistema de credenciais externas. O campo **ID de credencial** tem um limite de 40 caracteres. Este campo só estará visível quando a caixa de seleção **Armazenamento de credenciais externas** estiver marcada.
Alias de credencial	Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração. Para usar a credencial para descobrir ICs que não pertencem a este tipo de IC usando o Mapeamento de serviços e os Padrões de descoberta, insira o nome da tabela para o tipo de IC ao qual o IC pertence, por exemplo, cmdb_ci_apache_web_server.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. O armazenamento externo de credenciais só está disponível quando o plug-in Armazenamento externo de credenciais está ativado. **Nota:** Atualmente, o único sistema de armazenamento externo compatível é o CyberArk.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
MID servers	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para os MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**. **Nota:** Selecionar **MID Servers específicos** não afeta a seleção do MID Server. Ele é usado somente para decidir quais MID Servers devem ter visibilidade para a credencial. **MID Servers específicos** não são compatíveis com atividades do Orquestração.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.
Conta de serviço Windows MID Server	Quando ativa, a credencial definida representa a conta de serviço do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure dispositivos de armazenamento NetApp para credenciais CIM

Os dispositivos de armazenamento NetApp exigem configuração adicional para que o Descoberta possa explorá-los.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Instale o agente SMI-S no host do dispositivo de armazenamento.

   Consulte Guia de Instalação e Configuração do Data ONTAP SMI-S Agent 5.2 para obter instruções e requisitos.

   Nota:

   A ServiceNow não mantém a documentação neste site. Este documento pode mudar sem aviso prévio.

2. Crie uma conta de usuário e uma senha para o agente SMI-S.
3. Crie um registro de credencial para as credenciais do agente SMI-S.
   Defina o tipo de credencial como **CIM**.

Credenciais de acesso à nuvem

Os tipos de credencial em nuvem gerenciam o acesso a aplicações baseadas em nuvem, incluindo Amazon Web Services e a nuvem do Microsoft Azure.

Funções IAM (Identity and Access Management) AWS

Se você tiver um MID Server instalado no Amazon EC2 em uma nuvem AWS e se o MID Server estiver configurado para descobrir os recursos na nuvem, é possível usar as credenciais de segurança fornecidas pelas funções IAM (Identity and Access Management) AWS em vez das credenciais gerenciadas em sua instância. Essas credenciais AWS concedem permissões na nuvem através de um *perfil de instância*, com base em funções. Essas credenciais são temporárias e giram automaticamente em um intervalo configurável. Quando uma função de IAM é definida no MID Server. Para obter detalhes, consulte Configurar o MID Server para funções de IAM da AWS .

A Descoberta ignora quaisquer credenciais armazenadas na instância em favor das credenciais concedidas pela função no perfil da instância. Para obter mais informações sobre os perfis de instância AWS, consulte Funções IAM para Amazon EC2 .

Credenciais AWS

Campos de formulário de credenciais da AWS

Campo	Valor de entrada
Nome	Nome exclusivo e descritivo das credenciais de AWS.
Ativo	Opção para usar a credencial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de credenciais da AWS

Campo	Valor de entrada
ID da chave de acesso	O **ID da chave de acesso** que você gerou no Console de gestão da AWS, como: APIAIOSFODNN7EXAMPLE.
Chave secreta de acesso	A **Chave secreta de acesso** que você gerou no Console de gestão da AWS, como: wPalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY.

Campos de formulário da credencial Azure Service Principal

Campo	Valor
Nome	Insira o nome da entidade de serviço a ser registrada na instância.
ID de locatário e	Cole o valor da **ID do diretório** do Azure do portal do Azure no campo Gestão de nuvem **ID do locatário**.
ID de cliente	Cole o valor de **ID da aplicação** do Azure que você registrou no campo Gestão de nuvem **ID do cliente**.
Método de Autenticação	Selecione **Segredo do cliente**. **Nota:** Não há suporte para **Asserção do cliente**.
Chave secreta	Cole a chave secreta que foi gerada ao criar a entidade de serviço do Azure. Este campo aparece quando o **Método de autenticação** é **Segredo do cliente**.

Credenciais de Contrato do Azure Enterprise

As credenciais do Contrato do Azure Enterprise são necessárias para a funcionalidade de faturamento fornecida pela aplicação Gestão de nuvem.

Campos de formulário das credenciais do Contrato do Azure Enterprise

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome descritivo.
Número de inscrição	Insira o número de inscrição do Azure.
Chave de acesso	Cole a chave de acesso que o Azure fornece.

Credenciais da Gestão de nuvem

Este tipo de credencial está disponível para Orquestração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário das credenciais da Gestão de nuvem

Campo	Valor de entrada
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial. Por exemplo, você pode chamá-lo de **Cloud Atlanta**.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Tipo	Especifique o **AWS**.
Nome de usuário	Insira o nome do usuário CIM para criar na tabela Credenciais. Evite os espaços iniciais ou finais nos nomes de usuário. Um aviso vai ser exibido se a plataforma detectar espaços iniciais ou finais no nome de usuário.
Senha	Insira a senha CIM.
Senha SSH	Insira uma frase memorável para geração de chave. Por exemplo, é possível inserir **Sexta-feira é um bom dia**.
Chave privada SSH	Insira a chave privada SSH.
Protocolo de autenticação	Selecione o protocolo de autenticação **MD5**ou **SHA** que foi usado para gerar a **Chave de autenticação**.
Chave de Autenticação	Insira uma chave de autenticação gerada por SSH.
Protocolo de privacidade	Insira um dos seguintes protocolos de privacidade que descreva a criptografia para a **Chave de privacidade**: • **3DES** para Triple DES (Data Encryption Standard) • **AES128** para AES (Advanced Encryption Standard) com criptografia de 128 bits • **AES192** para AES com criptografia de 192 bits • **AES256** para AES com criptografia de 256 bits • **DES** para criptografia DES legada
Insira uma chave de privacidade adicional.	
Alias de credencial	Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. Atualmente, o único sistema de armazenamento externo suportado é CyberArk.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
Classificação	Insira a Classificação de Aplicação para descoberta de CI.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário das credenciais da Gestão de nuvem

Campo	Valor de entrada
	exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.

Credenciais de nó da Gestão de nuvem (CMP)

As credenciais de nó da Gestão de nuvem (CMP) associam as credenciais para um servidor virtual que a Gestão de nuvem provisiona. A aplicação Gestão de nuvem cria automaticamente essas credenciais.

Nota:
Talvez seja necessário desativar essas credenciais, se você não quiser mais usá-las, mudar a precedência da ordem ou selecionar um MID Server com permissão para acessá-las. Caso contrário, não será necessário criar ou modificar manualmente este tipo de credencial.

Campos de formulário de credenciais de nó CMP

Campo	Descrição
Nome	O nome gerado automaticamente com base no datacenter em que a máquina virtual está localizada.
Ativo	Se as credenciais estiverem ativas.
Aplica-se a	Escolha se esta credencial está disponível para um MID Server específico ou todos os MID Servers.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.
Nome de usuário e senha.	O nome de usuário e a senha do servidor virtual.
Senha SSH e chave privada SSH	A chave privada e a senha que protegem a chave se o servidor virtual precisar dela.
Protocolo de autenticação e chave de autenticação	A chave privada e a senha que protegem a chave se o servidor virtual precisar dela.
Protocolo de	O protocolo de criptografia usado com o servidor virtual e insira a chave de privacidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de credenciais de nó CMP

Campo	Descrição
privacidade e chave de privacidade	
Alias de credencial	Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração.

Credenciais do par de chaves SSH da Gestão de nuvem (CMP)

Os pares de chave SSH da Gestão de nuvem (CMP) armazenam as chaves que a aplicação Gestão de nuvem gera automaticamente quando os usuários provisionam os recursos da pilha.

Nota:
Talvez seja necessário desativar essas credenciais, se não desejar mais usá-las. Caso contrário, não será necessário criar ou modificar manualmente este tipo de credencial.

Campos de formulário de credenciais de par de chaves SSH CMP

Campo	Descrição
Nome	O nome gerado automaticamente.
Ativo	Se as credenciais estiverem ativas.
Chave pública SSH	A chave pública.
Chave privada SSH	Uma chave privada segura que pode ser usada em vez de uma senha para logins SSH.

Credenciais do repositório de imagens do contêiner

As credenciais do repositório de imagens do contêiner gerenciam o acesso aos repositórios privados para fins de verificação das imagens do contêiner. Esse tipo de credencial está disponível para Descoberta.

Estes campos estão disponíveis no formulário "Credenciais" para as credenciais do tipo de repositório de imagens do contêiner.

Formulário de credenciais do repositório de imagens do contêiner

Campo	Descrição
Nome	Nome da credencial atribuída ao usuário.
Nome de usuário	Nome de usuário com permissões de leitura para o repositório.
Senha	Senha com permissões de leitura para o repositório.
Repositório	Nome de domínio totalmente qualificado do repositório. Por exemplo: `docker.io/snow_images`.

Credenciais de Infoblox

As credenciais Infoblox são necessárias para configurar pools IP (IPAM) na aplicação Gestão de nuvem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esses campos estão disponíveis no formulário Credenciais para credenciais de tipo Infoblox.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Aplica-se a	Escolha se esta credencial está disponível para um MID Server específico ou todos os MID Servers.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória. A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.
Versão de wAPI	Insira a versão de wAPI que você está usando.
Nome de usuário e senha.	Insira o nome de usuário InfoBlox e a senha.

Credenciais JDBC

O tipo de credencial JDBC gerencia o acesso a uma conexão JDBC (Java Database Connectivity). Este tipo de credencial está disponível para Descoberta e Orquestração.

Esses campos estão disponíveis no formulário Credenciais para credenciais de tipo JDBC.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário a ser criado na tabela Credenciais. Evite espaços iniciais ou finais em nomes de usuário. Um aviso vai ser exibido se a plataforma detectar espaços iniciais ou finais no nome de usuário. Para a descoberta CIM, o usuário deve ter a função de administrador.
Senha	Insira a senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
ID da Credencial	Insira a chave exclusiva configurada para credenciais externas no arquivo JAR carregado no MID Server para um sistema de credenciais externas. O campo **ID de credencial** tem um limite de 40 caracteres. Este campo só estará visível quando a caixa de seleção **Armazenamento de credenciais externas** estiver marcada.
Alias de credencial	Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração. Para usar a credencial para descobrir ICs que não pertencem a este tipo de IC usando o Mapeamento de serviços e os Padrões de descoberta, insira o nome da tabela para o tipo de IC ao qual o IC pertence, por exemplo, cmdb_ci_apache_web_server.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. O armazenamento externo de credenciais só está disponível quando o plug-in Armazenamento externo de credenciais está ativado. **Nota:** Atualmente, o único sistema de armazenamento externo compatível é o CyberArk.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
MID servers	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para os MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**. **Nota:** Selecionar **MID Servers específicos** não afeta a seleção do MID Server. Ele é usado somente para decidir quais MID Servers devem ter visibilidade para a credencial. **MID Servers específicos** não são compatíveis com atividades do Orquestração.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.
Conta de serviço Windows MID Server	Quando ativa, a credencial definida representa a conta de serviço do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Credenciais JMS

O tipo de credenciais JMS gerencia o acesso a um JMS (Java Message Service). Este tipo de credencial está disponível para Descoberta e Orquestração.

Esses campos ficam disponíveis no formulário Credenciais para JMS.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário a ser criado na tabela Credenciais. Evite espaços iniciais ou finais em nomes de usuário. Um aviso vai ser exibido se a plataforma detectar espaços iniciais ou finais no nome de usuário. Para a descoberta CIM, o usuário deve ter a função de administrador.
Senha	Insira a senha.
ID da Credencial	Insira a chave exclusiva configurada para credenciais externas no arquivo JAR carregado no MID Server para um sistema de credenciais externas. O campo **ID de credencial** tem um limite de 40 caracteres. Este campo só estará visível quando a caixa de seleção **Armazenamento de credenciais externas** estiver marcada.
Alias de credencial	Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração. Para usar a credencial para descobrir ICs que não pertencem a este tipo de IC usando o Mapeamento de serviços e os Padrões de descoberta, insira o nome da tabela para o tipo de IC ao qual o IC pertence, por exemplo, cmdb_ci_apache_web_server.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. O armazenamento externo de credenciais só está disponível quando o plug-in Armazenamento externo de credenciais está ativado. **Nota:** Atualmente, o único sistema de armazenamento externo compatível é o CyberArk.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
MID servers	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para os MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Selecionar **MID Servers específicos** não afeta a seleção do MID Server. Ele é usado somente para decidir quais MID Servers devem ter visibilidade para a credencial. **MID Servers específicos** não são compatíveis com atividades do Orquestração.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.
Conta de serviço Windows MID Server	Quando ativa, a credencial definida representa a conta de serviço do MID Server.

Credenciais OAuth 2.0

As credenciais do OAuth 2.0 permitem que a ServiceNow obtenha acesso às contas de usuário em um serviço HTTP.

Esses campos ficam disponíveis no formulário Credenciais para OAuth 2.0.

Formulário de credenciais OAuth 2.0

Campo	Valor de entrada
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial. Por exemplo, é possível chamar isso de **Credencial OAuth2**.
Ativo	Especifique se esta credencial está ativa.
Perfil de Entidade OAuth	Um perfil OAuth é uma combinação de um tipo de concessão e pelo menos um escopo.
Conectar-se ao servidor Auth	Conecta sua instância ServiceNow a um servidor OAuth no local que reside atrás de um firewall por meio de um MID Server. Ele também pode conectar sua instância ServiceNow a um servidor OAuth baseado na nuvem por meio de um MID Server. Quando esta opção é habilitada, a solicitação de um token de OAuth é enviada por meio do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Formulário de credenciais OAuth 2.0

Campo	Valor de entrada
via MID Server	**Importante:** • A opção aparece quando o valor está em **Tipo de concessão** O campo no Perfil de entidade OAuth está definido como **Credenciais do cliente** , **Código de autorização** ou **Credenciais de senha do proprietário do recurso** . Para saber como definir um perfil de entidade OAuth para um provedor terceirizado de OAuth, consulte Conectar-se a um provedor OAuth de terceiros. • Se você habilitar a caixa de seleção **Conectar-se ao servidor Auth via MID Server**, deverá identificar o MID Server ou MID Servers necessário na lista **Aplica-se a**.
Aplica-se a	Especifique se o registro da credencial é aplicável a todos os MID Servers ou a um MID Server específico. Se específico, adicione os MID Servers conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de credenciais OAuth 2.0

Campo	Valor de entrada
	Importante: Lembre-se dessas considerações se tiver marcado a caixa de seleção **Conectar-se ao servidor Auth via MID Server**. • Certifique-se de que todos os MID Servers selecionados em Aplica-se a possam se comunicar com o servidor Auth. Isso é necessário para executar a solicitação de **URL de token** do token mencionado no registro do provedor OAuth (que está vinculado ao perfil da entidade OAuth especificado no registro de credencial do OAuth 2.0).  • Certifique-se de que haja pelo menos um MID Server (no MID Servers selecionado em **Aplica-se a**) com estas configurações: ◦ O valor do campo **Status** é **Ativo**. ◦ O valor do campo **Validado** é **Sim**. ◦ A capacidade de MID Server está definida como **REST** ou **ALL**. Para saber como configurar o MID Server, consulte https://www.webstg.servicenow.com/docs/access?context=configure-capabilities&version=zurich&pubname=zurich-integrate-applications&ft:locale=en-US .  Para saber mais sobre esses status, consulte MID Server dashboard .
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.
Alias de credencial	Especifique o alias de credencial que você deseja vincular à credencial do OAuth 2.0.
Tipo de Integração	Indica o tipo de integração para a credencial. Invoque a API de terceiros com a solicitação de Oauth que gera o token de OAuth que seja específico do sistema ou do usuário. A seguir estão os tipos de integração:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de credenciais OAuth 2.0

Campo	Valor de entrada
	• **Sistema**: extraia as informações de token com base no perfil do solicitante. . **Sistema** o tipo de integração oferece suporte aos seguintes mecanismos de autenticação: **1.** SAML (Security Assertion Markup Language) **2.** JSON Web Token (JWT) • **Pessoal**: extraia as informações de token que sejam específicas do usuário. O usuário DO MID Server deve ter `oauth_admin` função. . **Pessoal** e. **Sistema** os tipos de integração são compatíveis com os seguintes tipos de concessão: **1.** Código de autorização **2.** Credenciais de senha do responsável pelo recurso Se **Pessoal** for selecionado na página Perfil do solicitante do OAuth, um sinalizador adicional denominado **Pessoal** será exibido. **Nota:** • Quaisquer informações relacionadas a um usuário somente podem ser acessadas com tokens de OAuth específicos do usuário com o Tipo de integração **Pessoal**. • Para usar o token relacionado ao usuário de sessão, você precisa selecionar **Executar como** arquivado nas Propriedades de fluxo como **Usuário que inicia a sessão**.

Credenciais do SAP

O tipo de credencial do SAP gerencia o acesso aos sistemas SAP JCo. Este tipo de credencial está disponível para Descoberta e Orquestração.

Esses campos estão disponíveis no formulário Credenciais para as credenciais do tipo SAP.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário a ser criado na tabela Credenciais. Evite espaços iniciais ou finais em nomes de usuário. Um aviso vai ser exibido se a plataforma detectar espaços iniciais ou finais no nome de usuário. Para a descoberta CIM, o usuário deve ter a função de administrador.
Senha	Insira a senha.
ID da Credencial	Insira a chave exclusiva configurada para credenciais externas no arquivo JAR carregado no MID Server para um sistema de credenciais externas. O campo **ID de credencial** tem um limite de 40 caracteres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Este campo só estará visível quando a caixa de seleção **Armazenamento de credenciais externas** estiver marcada.
Alias de credencial	Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração. Para usar a credencial para descobrir ICs que não pertencem a este tipo de IC usando o Mapeamento de serviços e os Padrões de descoberta, insira o nome da tabela para o tipo de IC ao qual o IC pertence, por exemplo, cmdb_ci_apache_web_server.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. O armazenamento externo de credenciais só está disponível quando o plug-in Armazenamento externo de credenciais está ativado. **Nota:** Atualmente, o único sistema de armazenamento externo compatível é o CyberArk.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
MID servers	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para os MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**. **Nota:** Selecionar **MID Servers específicos** não afeta a seleção do MID Server. Ele é usado somente para decidir quais MID Servers devem ter visibilidade para a credencial. **MID Servers específicos** não são compatíveis com atividades do Orquestração.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.
Conta de serviço Windows MID Server	Quando ativa, a credencial definida representa a conta de serviço do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Credenciais de SNMP

Descoberta explora muitos tipos de dispositivos (comutadores, roteadores, impressoras e assim por diante) usando o protocolo SNMP. As credenciais do SNMP não incluem um nome de usuário, apenas uma senha, chamada de *`cadeia de caracteres da comunidade`*.

A cadeia de caracteres da comunidade somente leitura padrão para vários dispositivos SNMP é pública e Descoberta tentará isso automaticamente. Insira as credenciais SNMP apropriadas, se forem diferentes da cadeia de caracteres *`pública`*.

A descoberta do SNMP usa todas as cadeias de caracteres da comunidade configuradas. Este comportamento não se aplica à descoberta do SNMPv3.

A Consulta SNMP de atividade da Orquestração padrão retorna o identificador de objeto (OID) de um dispositivo e requer credenciais SNMP.

Credenciais da comunidade SNMP

O tipo de credencial de Comunidade SNMP gerencia o acesso para descobrir muitos tipos de dispositivos (comutadores, roteadores, impressoras, etc.) usando o protocolo SNMP. Este tipo de credencial está disponível para Descoberta, Mapeamento de serviços e Orquestração.

As credenciais do SNMP não incluem um nome de usuário, apenas uma senha (a cadeia de caracteres da comunidade). A cadeia de caracteres da comunidade somente leitura padrão para vários dispositivos SNMP é pública e o sistema tentará isso automaticamente. Insira as credenciais SNMP apropriadas, se forem diferentes da cadeia de caracteres pública.

Esses campos estão disponíveis no formulário Credenciais para comunidade SNMP.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário a ser criado na tabela Credenciais. Evite espaços iniciais ou finais em nomes de usuário. Um aviso vai ser exibido se a plataforma detectar espaços iniciais ou finais no nome de usuário. Para a descoberta CIM, o usuário deve ter a função de administrador.
Senha	Insira a senha.
ID da Credencial	Insira a chave exclusiva configurada para credenciais externas no arquivo JAR carregado no MID Server para um sistema de credenciais externas. O campo **ID de credencial** tem um limite de 40 caracteres. Este campo só estará visível quando a caixa de seleção **Armazenamento de credenciais externas** estiver marcada.
Alias de credencial	Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração. Para usar a credencial para descobrir ICs que não pertencem a este tipo de IC usando o Mapeamento de serviços e os Padrões de descoberta, insira o nome da tabela para o tipo de IC ao qual o IC pertence, por exemplo, cmdb_ci_apache_web_server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. O armazenamento externo de credenciais só está disponível quando o plug-in Armazenamento externo de credenciais está ativado. **Nota:** Atualmente, o único sistema de armazenamento externo compatível é o CyberArk.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
MID servers	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para os MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**. **Nota:** Selecionar **MID Servers específicos** não afeta a seleção do MID Server. Ele é usado somente para decidir quais MID Servers devem ter visibilidade para a credencial. **MID Servers específicos** não são compatíveis com atividades do Orquestração.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.
Conta de serviço Windows MID Server	Quando ativa, a credencial definida representa a conta de serviço do MID Server.

Credenciais SNMPv3

As credenciais SNMPv3 aceitam um protocolo de privacidade e uma chave de privacidade adicional e estão disponíveis para Descoberta e Orquestração. Para armazenamento externo no CyberArk, é possível selecionar uma chave de conta de privacidade.

Esses campos ficam disponíveis no formulário Credenciais para SNMPv3.

Campos da credencial SNMPv3

Campo	Valor de entrada
Nome	Nome exclusivo e descritivo desta credencial. Por exemplo, você pode chamá-la de **SNMP Community Atlanta**.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da credencial SNMPv3

Campo	Valor de entrada
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
MID servers	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para os MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário de SNMP. Evite espaços à esquerda ou à direita em nomes de usuário. Um aviso será exibido se a plataforma detectar espaços à esquerda ou à direita no nome de usuário.
Protocolo de autenticação	Selecione o tipo de autenticação a ser usado para esta credencial. As opções são: • MD5 • SHA-1 • SHA-224 • SHA-256 • SHA-384 • SHA-512
Chave de Autenticação	Insira a chave de autenticação para usar para esta credencial.
Protocolo de privacidade	Selecione o protocolo de criptografia para esta credencial. As opções são: • 3DES • AES128 • AES192 • AES256 • DES
Chave de privacidade	Insira a chave associada ao protocolo de privacidade selecionado.
ID da Credencial	Insira a chave exclusiva configurada para credenciais externas no arquivo JAR carregado no MID Server para um provedor de credenciais externas. O campo **ID de credencial** tem um limite de 40 caracteres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da credencial SNMPv3

Campo	Valor de entrada
	Este campo só está visível quando a caixa de seleção **Armazenamento de credencial externo** está marcada.
ID de credencial de privacidade	Insira a chave de conta de privacidade configurada para credenciais SNMPv3 no CyberArk. Se você estiver usando um protocolo de privacidade no CyberArk, este campo deve ter o mesmo valor que o campo **Nome** da Conta de privacidade SNMPv3 do CyberArk. Este campo fica visível apenas para SNMPv3 quando você selecionar a **CyberArk** do campo **Tipo de armazenamento de credencial**. Se você não estiver usando uma chave de privacidade para CyberArk, deixe este campo em branco.
Alias de credencial	Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando o armazenamento externo está habilitado, aparece o campo **ID de credencial**. O Armazenamento externo de credenciais só está disponível quando o plug-in Armazenamento externo de credenciais está ativado e a exibição do plug-in **Armazenamento externo de credenciais** foi selecionada.
Tipos de armazenamentos de credenciais	Selecione o provedor de armazenamento externo. Selecione **CyberArk** somente se estiver usando uma chave de privacidade CyberArk SNMPv3. O campo **ID de credencial de privacidade** aparece para permitir a entrada da chave.
Usar Contexto	Marque esta caixa de seleção para adicionar um valor de contexto a esta credencial. Este campo está visível na exibição dA Descoberta . Os contextos não são compatíveis no momento com o Armazenamento externo de credenciais. **Nota:** Um contexto é uma coleção de informações de gerenciamento acessadas por uma credencial SNMPv3 que faz referência a um OID específico. Às vezes, os contextos são referenciados para coletar informações sobre o dispositivo que não podem ser acessadas pela credencial normal. Um contexto pode ser fornecido pelo fabricante ou configurado separadamente. Se você tiver várias credenciais SNMPv3 com o mesmo nome de usuário e chaves, mas alguns de seus dispositivos precisarem de um contexto e outros não, será necessário criar registros separados para cada dispositivo.
Nome do contexto	Insira o valor do nome de contexto desta credencial. Isso só deve ser usado se você tiver dispositivos que exigem este valor para acesso total. Este campo fica visível apenas quando a caixa de seleção **Usar contexto** é marcada.

Credenciais SSH

Descoberta, Orquestração e IntegrationHub exploram dispositivos UNIX e Linux usando as credenciais SSH para executar comandos sobre o SSH (Secure Shell). Os comandos SSH devem ser executados com privilégios de root, com credenciais de root ou por meio do uso de sudo. As credenciais de chave privada SSH fornecem segurança adicional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conceder privilégios de root

Antes de conceder privilégios de root, revise sua política de segurança e opções com a equipe de segurança da sua organização.

Use uma dessas abordagens para permitir que os usuários executem comandos SSH com privilégios de root:

- Forneça outras credenciais para Descoberta, Orquestração ou IntegrationHub, mas conceda ao usuário nessas credenciais o direito de executar determinados comandos com privilégios de root, usando sudo. Esta é uma maneira segura de conceder privilégios limitados. Descoberta, Orquestração ou IntegrationHub usam sudo em qualquer probe que tenha o parâmetro must_sudodefinido como **verdadeiro** (o padrão é **falso**). No entanto, cada sistema deve ser configurado para permitir que o sudo funcione. Isso é feito editando o arquivo **/etc/sudoers** usando o comando **visudo**.
- Forneça credenciais de **root**. Essas são, obviamente, as credenciais mais poderosas, mas podem não ser desejáveis do ponto de vista da segurança. Se Descoberta, Orquestração ou IntegrationHub tiver as credenciais de root para qualquer sistema UNIX ou Linux, nenhuma configuração adicional será necessária.

Comandos privilegiados

A plataforma fornece comandos privilegiados padrão para o MID Server usar e a capacidade de adicionar comandos adicionais ao sistema. Para obter detalhes sobre como usar sudo e outros comandos privilegiados, consulte Comandos privilegiados do MID Server.

Tipo de credencial de chave privada SSH

Nota:
As credenciais de chave privada SSH devem ser usadas na maioria dos casos. Eles fornecem melhor segurança do que credenciais de senha SSH, inclusive contra ataques MITM (man-in-the-middle) nos quais as comunicações entre duas partes são intercetadas.

Campo	Valor de entrada
Nome	Nome exclusivo e descritivo desta credencial. Por exemplo, você pode chamá-la de **SSH Atlanta**.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Nome de usuário	Insira um nome de usuário UNIX ou Linux. Evite espaços iniciais ou finais em nomes de usuário. Um aviso vai ser exibido se a plataforma detectar espaços iniciais ou finais no nome de usuário.
Senha	Insira a senha UNIX ou Linux. Para credenciais de tipo **Chave Privada SSH**, insira a senha sudo se for necessária para o nome de usuário.
Senha SSH	Digite uma senha longa de SSH. Este campo está disponível somente para credenciais de **Chave Privada SSH**.
Chave privada de SSH	Insira uma chave privada RSA, DSA, ECDSA ou ED25519 segura. A chave privada deve ser inserida no formato apropriado para garantir que esteja criptografada corretamente. A chave privada deve iniciar com a cadeia de caracteres `-----BEGIN`. Aqui está um exemplo de uma chave privada RSA formatada corretamente:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor de entrada
	-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- MIIEogIBAAKCAQEAsEK65scPssPSobpDFMpR+Btv3MS4Q7NP8ERaStRZsh3IWz+x... ...7hrxV2dbSug60FahyupGWBGtPnXm5PaE2X5WPLuUj94ue48i1Fs -----END RSA PRIVATE KEY----- Um exemplo de chave DSA: -----BEGIN DSA PRIVATE KEY----- MIIEogIBAAKCAQEAsEK65scPssPSobpDFMpR+Btv3MS4Q7NP8ERaStRZsh3IWz+x... ...7hrxV2dbSug60FahyupGWBGtPnXm5PaE2X5WPLuUj94ue48i1Fs -----END DSA PRIVATE KEY----- Um exemplo de chave ECDSA: -----BEGIN EC PRIVATE KEY----- MIIEogIBAAKCAQEAsEK65scPssPSobpDFMpR+Btv3MS4Q7NP8ERaStRZsh3IWz+x... ...7hrxV2dbSug60FahyupGWBGtPnXm5PaE2X5WPLuUj94ue48i1Fs -----END EC PRIVATE KEY----- E um exemplo de uma chave privada ED25519: -----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY----- b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZW QyNTUxOQAAACAIYlqhcdwx8VQzZ5XaIC5ltQpjRr3lllq/aE66mufmiwAAAKDQUtxZ0FLc WQAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACAIYlqhcdwx8VQzZ5XaIC5ltQpjRr3lllq/aE66mufmiw AAAECuvsTkFUPdpTh0kw23i8TYx19qsFOZ3TRgowkkHBh6wSViWqFx3DHxVDNnIdogLmW1 CmNGveUiWr9oTrqa5+aLAAAAGmFiaGluYXYuc3V0YXJATVJFTUE3OTAzMkI3AQID -----END OPENSSH PRIVATE KEY----- **Nota:** Para uma chave privada ED25519, somente o formato de chave OpenSSH é compatível, que é gerado usando o utilitário OpenSSH SSH-keygen. O ServiceNow AI Platform oferece suporte a chaves privadas no formato PEM gerado pelo utilitário OpenSSH ssh-keygen. Para converter chaves PPK que foram geradas pelo PuTTY: • Abra sua chave privada no PuTTYGen. • Exporte-o no formato OpenSSH no menu **Conversões** > **Exporte chave OpenSSH**. • Salve a nova chave OpenSSH.
Certificado SSH	Insira um certificado OpenSSH baseado em RSA ou ED25519. Quando o certificado é inserido, uma chave privada é usada para autenticação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor de entrada
	baseada em certificados. Essa autenticação é compatível com OpenSSH versão 7.8 ou mais recente.
Alias de credencial	• Permita que os designers de fluxo usem aliases para gerenciar informações de conexão e de credencial. O uso de um alias elimina a necessidade de configurar várias credenciais e perfis de informações de conexão ao usar vários ambientes. Se as informações de conexão ou de credencial forem alteradas, não será necessário atualizar nenhuma ação que use a conexão. Para obter mais informações, consulte Conexões e credenciais. • Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. Atualmente, o único sistema de armazenamento externo compatível é o CyberArk.
MID servers	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para os MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **Servidores MID**.
Ordem	A ordem (sequência) na qual a plataforma experimenta esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número de pedido (ou nenhum), a Descoberta ou Orquestração tentará as credenciais em uma ordem aleatória.

Tipo de credencial SSH

Esses campos estão disponíveis no formulário de credenciais SSH.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário a ser criado na tabela Credenciais. Evite espaços iniciais ou finais em nomes de usuário. Um aviso vai ser exibido se a plataforma detectar espaços iniciais ou finais no nome de usuário. Para a descoberta CIM, o usuário deve ter a função de administrador.
Senha	Insira a senha.
ID da Credencial	Insira a chave exclusiva configurada para credenciais externas no arquivo JAR carregado no MID Server para um sistema de credenciais externas. O campo **ID de credencial** tem um limite de 40 caracteres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Este campo só estará visível quando a caixa de seleção **Armazenamento de credenciais externas** estiver marcada.
Alias de credencial	• Permita que os designers de fluxo usem aliases para gerenciar informações de conexão e de credencial. O uso de um alias elimina a necessidade de configurar várias credenciais e perfis de informações de conexão ao usar vários ambientes. Se as informações de conexão ou de credencial forem alteradas, não será necessário atualizar nenhuma ação que use a conexão. Para obter mais informações, consulte Conexões e credenciais. • Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração. Para usar a credencial para descobrir ICs que não pertencem a este tipo de IC usando o Mapeamento de serviços e os Padrões de descoberta, insira o nome da tabela para o tipo de IC ao qual o IC pertence, por exemplo, cmdb_ci_apache_web_server.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. O armazenamento externo de credenciais só está disponível quando o plug-in Armazenamento externo de credenciais está ativado. **Nota:** Atualmente, o único sistema de armazenamento externo compatível é o CyberArk.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
MID servers	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para os MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.

Comandos que exigem privilégios de root para Descoberta, Orquestração e IntegrationHub

Esses exemplos presumem que o nome de usuário é **Disco**. Substitua o nome de usuário real e certifique-se de que os caminhos dos comandos correspondam aos caminhos no sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Comandos sudo não funcionam com credenciais de chave privada, porque não há senha para fornecer ao comando sudo. Uma solução é adicionar a opção *NOPASSWD* à configuração do sudo. Por exemplo, você pode inserir: `disco ALL=(root) NOPASSWD:/usr/sbin/dmidecode,/usr/sbin/lsof,/sbin/ifconfig`.

Comandos do UNIX e Linux que exigem privilégios de root

Comando	Finalidade
HP-UX	
adb	Reúne velocidade da CPU e memória. • **/etc/exemplo de sudoers**: Disco ALL=(root) /usr/bin/adb • **Usado por**: Descoberta
Todas as versões do Linux e UNIX	
mudança	Altera o número de dias entre as mudanças de senha e a data da última mudança de senha. • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /usr/bin/chage • **Usado por**: Orquestração e IntegrationHub
chpasswd	Altera as senhas do usuário. • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /etc/chpasswd • **Usado por**: Orquestração e IntegrationHub
Todos os Linux	
dmidecode	Reúne várias informações sobre o hardware, incluindo o número de série incorporado à placa-mãe. • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /sbin/dmidecode • **Usado por**: Descoberta
fdisk	Reúne os discos e as informações de tamanho no sistema. • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /usr/bin/fdisk -l • **Usado por**: Descoberta
multipath	Reúne mapeamentos de dispositivo para MPIO. • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /usr/bin/multipath -ll • **Usado por**: Descoberta
ls	Reúne o conteúdo de um diretório.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comandos do UNIX e Linux que exigem privilégios de root

Comando	Finalidade
	• **exemplo de linha /etc/sudoers** (Root) /usr/bin/ls, /bin/ls • **Usado por**: Descoberta
Linux e Solaris	
dmsetup	Examina um volume de nível baixo. • **exemplo de linha /etc/sudoers**: ◦ Disco ALL=(root) /usr/bin/dmsetup table* ◦ Disco ALL=(root) /usr/bin/dmsetup ls • **Usado por**: Descoberta
Todas as versões do UNIX	
lsof	Determina o relacionamento entre os processos e as conexões feitas com o sistema. • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /sbin/lsof • **Usado por**: Descoberta
oratab	Concede acesso de leitura ao arquivo oratab para localizar a página inicial do Oracle e o pfile. • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: N/A • **Usado por**: Descoberta
Solaris	
iscsiadm	Obtém IQNs iSCSI • **Exemplo de linha /etc/sudoers**: $ {sudo: iscsiadm list target -S} • **Usado por**: Descoberta
fcinfo	Obtém WWPNs para portas. • **Exemplo de linha /etc/sudoers**: $ {sudo: fcinfo remote-port -sl -p $port} • **Usado por**: Descoberta
prtvtoc	Relata informações sobre partições de disco. • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /usr/bin/prtvtoc • **Usado por**: Descoberta
pfiles	Usado para coletar informações de conexões TCP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comandos do UNIX e Linux que exigem privilégios de root

Comando	Finalidade
	• **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /usr/bin/pfiles • **Usado por**: Descoberta
pgrep	Usado para listar IDs de processo de uma região específica para executar pfiles. • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /usr/bin/pgrep • **Usado por**: Descoberta
/usr/bin/ps	Lista o processo em execução. Como alternativa à execução com acesso raiz, adicione uma função proc_owner. • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /usr/bin/ps • **Usado por**: Descoberta
/usr/ucb/ps	Lista o processo em execução. Como alternativa à execução com acesso raiz, adicione uma função proc_owner. O uso do comando `/usr/ucb/ps` foi descontinuado no Solaris 11. Como Descoberta, Orquestração e IntegrationHub exigem o uso deste comando para todas as versões do Solaris, você deve instalar o utilitário ucb manualmente nos sistemas Solaris 11. Para obter instruções, consulte KB0564262 . • **Exemplo da linha /etc/sudoers**: Disco ALL=(root) /usr/ucb/ps • **Usado por**: Descoberta

Para obter uma lista de comandos privilegiados necessários para Descoberta e Mapeamento de serviços, consulte Service Mapping commands requiring a privileged user . Esta lista inclui comandos que exigem direitos elevados para descobrir e mapear hosts baseados em Unix em sua organização.

Requisitos de acesso para credenciais não root

Se você não fornecer credenciais de acesso root a Descoberta, deverá fornecer credenciais com os seguintes requisitos de acesso.

Aplicação	Arquivo ou diretório	Acesso Necessário
Apache	httpd.conf	Leitura
Hbase	hbase-site.xml	Leitura
JBoss	jboss-service.xml	Leitura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação	Arquivo ou diretório	Acesso Necessário
	Diretório inicial do JBoss	Leitura
	web.xml	Leitura
MySQL	my.cnf	Leitura
NGINX	nginx.conf	Leitura
Oracle	oratab	Leitura
	Arquivos associados (s)	Leitura
Oracle Listener	lsnrctl	Executar
	listener.ora	Leitura
Tomcat	catalina.jar	Leitura
	server.xml	Leitura
	web.xml	Leitura
Unix	/etc/*release	Leitura
	/ etc / bashrc	Leitura
	/etc/profile	Leitura
	/proc/cpuinfo	Leitura
	/proc/vmware/sched/ncpus	Leitura
	/var/log/dmesg	Leitura
	Diretório APD	Leitura
WebSphere	cell.xml	Leitura
	server.xml	Leitura
	serverindex.xml	Leitura

Credenciais do VMware

O tipo de credenciais do VMware gerencia o acesso às credenciais do vCenter.

As aplicações que acessam recursos de nuvem do VMware precisam de acesso às credenciais do VMware. Por exemplo, o tipo de credencial do VMware permite que a Descoberta explore o vCenter do VMware em execução em uma máquina Windows para descobrir máquinas ESX, máquinas virtuais e grupos de recursos. A API de automação e do VMware Descoberta (API do vCenter) agora fornece o número de série exclusivo globalmente para ICs de computador. As credenciais CIM não são necessárias para permitir o acesso a cada host VMware.

Nota:
As credenciais do Windows não são necessárias para Descoberta do vCenter quando credenciais válidas do VMware são usadas.

Importante:
Não use credenciais de Tipo **VMware** para atividades do Orquestração que executam trabalho nas máquinas virtuais individuais clonadas pelo vCenter (por exemplo, reiniciar uma VM do Linux). Para essas atividades, o **Tipo** de credencial depende do sistema operacional da máquina virtual (**SSH** ou **Windows**).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de credenciais do VMWare

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para as credenciais do VMware.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário que você usa para sua conta do VMware. Evite espaços iniciais ou finais nos nomes de usuário. Um aviso vai ser exibido se a plataforma detectar espaços iniciais ou finais no nome do usuário. As credenciais do VMware devem ter a função somente leitura no vCenter.
Senha	Insira a senha da conta do VMware.
Aplica-se a	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.

Credenciais do Windows

As credenciais do Windows concedem acesso a computadores Windows. Este tipo de credencial está disponível para Descoberta e Orquestração.

Requisitos de credencial

Descoberta e Orquestração possuem os seguintes requisitos para credenciais Windows:

- Instale um MID Server em um host Windows como um serviço.
- Adicione credenciais Windows a um destes locais:
  - Uma entrada na tabela Credenciais [windows_credentials]
  - Uma conta de serviço do MID Server a ser executada como uma conta de domínio ou usuário do Windows específica.

Concedendo permissões apropriadas

Para conceder permissões suficientes, as credenciais Windows devem ser um das seguintes:

- Um usuário de domínio com acesso de administrador local nos hosts de destino Windows.
- Uma conta local que tem privilégios de administrador e UAC (User Access Control) desabilitados no mesmo host de destino.
- Um usuário que atende os requisitos de Windows probes e permissões (Descoberta apenas).
- Um usuário que atende os requisitos da atividade Orquestração a ser executada (Orquestração apenas).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Nenhum privilégio de logon é necessário. A conta NÃO precisa ser interativa.

A segurança em torno da concessão de acesso privilegiado pode ser aprimorada usando perfis JEA para executar Descoberta. Para obter mais informações, consulte JEA (Microsoft Just Enough Administration) para Descoberta .

Computadores do grupo de trabalho

Para executar comandos do Powershell para descobrir um computador do Grupo de trabalho, configure as credenciais do MID Server para um desses usuários:

- Conta de administrador interna no computador do Grupo de trabalho.
- Usuário do domínio no computador do Grupo de trabalho.

Configuração de vários domínios

Para habilitar as credenciais do Windows para funcionar em vários domínios, certifique-se de usar os formatos de nome e a configuração do MID Server corretos.

Descoberta e Orquestração suportamWindows credenciais de domínio em ambos os formatos de nome de usuário **Nome principal do usuário** e **Nome de login de nível inferior**. Por exemplo, **Domain\UserName** ou **UserName@example.domain.com**. É possível fornecer credenciais de grupo de trabalho Windows no seguinte formato: WORKGROUP\UserName.

Nota:
Também é possível fornecer uma conta local usando o nome de usuário **.**.

Essas ações adicionais são necessárias para habilitar as credenciais para funcionar em vários domínios Windows.

Condição	Ações adicionais necessárias
Host MID Server no mesmo domínio que o destino Windows.	Nenhum
Host MID Server em um domínio diferente do destino Windows.	Certifique-se de que PowerShell 3.0 (ou superior até 5.1) esteja instalado no host MID Server.
O host MID Server em um domínio diferente do destino Microsoft SQL Server.	Consulte Descoberta do servidor MSSQL .

Tipo de credenciais do Windows

Esses campos estão disponíveis no formulário Credenciais para Windows:

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome de usuário	Insira o nome de usuário a ser criado na tabela Credenciais. Evite espaços iniciais ou finais em nomes de usuário. Um aviso vai ser exibido se a plataforma detectar espaços iniciais ou finais no nome de usuário. Para a descoberta CIM, o usuário deve ter a função de administrador.
Senha	Insira a senha.
ID da Credencial	Insira a chave exclusiva configurada para credenciais externas no arquivo JAR carregado no MID Server para um sistema de credenciais externas. O campo **ID de credencial** tem um limite de 40 caracteres. Este campo só estará visível quando a caixa de seleção **Armazenamento de credenciais externas** estiver marcada.
Alias de credencial	Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração. Para usar a credencial para descobrir ICs que não pertencem a este tipo de IC usando o Mapeamento de serviços e os Padrões de descoberta, insira o nome da tabela para o tipo de IC ao qual o IC pertence, por exemplo, cmdb_ci_apache_web_server.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. O armazenamento externo de credenciais só está disponível quando o plug-in Armazenamento externo de credenciais está ativado. **Nota:** Atualmente, o único sistema de armazenamento externo compatível é o CyberArk.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
MID servers	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para os MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**. **Nota:** Selecionar **MID Servers específicos** não afeta a seleção do MID Server. Ele é usado somente para decidir quais MID Servers devem ter visibilidade para a credencial. **MID Servers específicos** não são compatíveis com atividades do Orquestração.
Ordem	A ordem (sequência) na qual o Descoberta testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	tiverem o mesmo número na ordem (ou número nenhum), a instância vai tentar usar as credenciais em uma ordem aleatória.
Conta de serviço Windows MID Server	Quando ativa, a credencial definida representa a conta de serviço do MID Server.

Configurar credenciais do Windows para o MID Server

Configure o MID Server para usar as credenciais de seu próprio serviço Windows ou as credenciais da tabela Credentials [discovery_credentials].

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Configure o MID Server para usar credenciais da conta de serviço do MID Server.
   a. Defina Configurar credenciais de serviço do Windows MID Server para um usuário que atende aos requisitos de permissão.
   b. Verifique se o nome de usuário atende aos requisitos de formato de nome.
   c. Preencha os campos no formulário, conforme apropriado.
   d. Verifique se as credenciais atendem aos requisitos de domínio.
2. Configure o MID Server para usar credenciais da tabela Credenciais [discovery_credentials].
   a. Adicione as credenciais Windows individuais para a tabela Credenciais [windows_credentials].
      - Verifique se cada credencial atende aos requisitos de permissão.
      - Verifique se cada nome de usuário atende aos requisitos de formato de nome.
      - Verifique se cada credencial atende aos requisitos de domínio Windows.
   b. **Opcional:** Configure o MID Server para usar o Powershell configurando o parâmetro mid.use_powershell para **verdadeiro**.
      Consulte Configurar MID Servers .
   c. Marque a caixa de seleção da Conta de serviço do Windows MID Server para criar uma credencial que representa a conta de serviço windows MID Server a ser executada como uma conta específica de domínio ou de usuário do Windows.

Afinidade de credencial para Descoberta e Orquestração

A afinidade de credencial é uma associação entre um conjunto de credenciais e um dispositivo em sua rede.


Quando o Descoberta ou a Orquestração tenta acessar primeiro um dispositivo, eles tentam todas as credenciais disponíveis até encontrar as corretas. Depois de identificar as credenciais para um dispositivo, o Descoberta e a Orquestração criam uma afinidade entre as credenciais e o dispositivo que usa a tabela Afinidade de credencial [dscy_credentials_affinity]. Todas as descobertas subsequentes ou atividades da Orquestração tentam corresponder as credenciais nesta tabela a um dispositivo para o qual existe

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

uma afinidade. Se as credenciais de um dispositivo forem alteradas, o Descoberta e a Orquestração tentarão todas as credenciais disponíveis novamente até criarem uma nova afinidade.

Diagrama de afinidade de credenciais



Nota:
Se a Orquestração e o Descoberta estiverem instalados e o alias de credencial estiver habilitado, poderão existir várias afinidades. Nesse caso, a plataforma pesquisa as credenciais de cada afinidade e insere a credencial da afinidade com a ordem mais baixa no probe.

Solução de problemas de credenciais

Analise a seção `<credentials_debug>` da carga da fila do ECC para resolver problemas com as credenciais.

Determinadas probes suportam depuração de credencial. A depuração de credenciais insere uma seção `<credentials_debug>` na carga que o MID Server retorna à fila do ECC de instância. É possível exibir a seção `<credentials_debug>` para ver as informações detalhadas sobre a pesquisa de credenciais.

A seção `<credentials_debug>` aparece na carga se:

- Falha nas credenciais do probe WMIRunner , probe PowerShell , JMS ou probe SSHCommand .
- Defina o parâmetro *`credentials_debug`* como **verdadeiro** para as probes WMIRunner, PowerShell ou SSHCommand. Se definir o parâmetro como verdadeiro, a seção `<credentials_debug>` aparecerá mesmo se a pesquisa de credenciais for bem sucedida.


A seção `<credentials_debug>` mostra:

- Informações sobre a pesquisa de credencial, tais como tipos de credencial, marcadores e afinidades.
- O endereço IP de destino.
- Informações sobre cada credencial (em ordem) que o MID Server usou, incluindo o tipo, a classificação, o marcador, o nome, o ID Sys e o ID de credencial externo, se presente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Carga de amostra exibindo as credenciais inválidas



Detalhes aparecem para o parâmetro do PowerShell:

- Se as credenciais do MID Server local foram usadas depois que todas as credenciais do Windows falharam.
- Se as credenciais foram ignoradas porque você está tentando descobrir a mesma máquina em que está o MID Server.
- Se o parâmetro mid.powershell.use_credentials estiver definido como verdadeiro.

Detalhes aparecem para o SSHCommand:

- Se a pesquisa de credencial foi ignorada porque o IP de destino foi excluído.
- Se o IP de destino foi adicionado à lista de exclusões.

Nota:
O MID Server salva os endereços IP para pesquisas de credencial que falharam em uma lista de exclusões na memória cache. Esta lista de exclusões especifica quais dispositivos o MID Server devem parar de tentar acessar. Os endereços IP são adicionados à lista de exclusões após a falha de cada credencial. Os endereços IP são limpos do cache da lista de exclusões após cinco minutos, se o MID Server for reiniciado ou se os registros de credencial na instância forem atualizados.

Armazenamento externo de credenciais

Uma instância pode armazenar credenciais usadas por Descoberta, Orquestração e Mapeamento de serviços em um repositório de credencial externo em vez de diretamente em um registro de credenciais ServiceNow.


A instância mantém um identificador exclusivo para cada credencial, o tipo de credencial (como SSH, SNMP ou Windows) e todas as afinidades de credencial. O MID Server obtém o identificador de credencial da instância e usa um arquivo JAR fornecido pelo cliente para resolver o identificador do repositório em uma credencial utilizável. Atualmente, a plataforma ServiceNow® dá suporte ao uso do cofre do CyberArk ou BeyondTrust para armazenamento externo de credenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Arquitetura de armazenamento externo de credenciais

Arquitetura de armazenamento externo de credenciais



Fluxo do processo de credencial

O MID Server recupera as credenciais de um armazenamento externo usando este processo:

1. O MID Server baixa objetos de credencial da tabela ServiceNow Credenciais [discovery_credentials] que contêm o ID de credencial correspondente a partir do cofre de destino.
2. Conforme cada probe ou padrão é executado a partir de trabalhos Descoberta ou Orquestração, o MID Server solicita a credencial passando informações como ID de credencial, endereço IP de destino e tipo de credencial para o arquivo Java JAR do Resolvedor de credencial. Os detalhes sobre o objeto de credencial correto a ser recuperado do cofre são determinados pelo Resolvedor de Credencial.

   Muitos Resolvedores de Credencial, como o CyberArk, chamam uma aplicação fornecida pelo fornecedor do cofre de terceiros em execução na mesma máquina do MID Server. esse aplicativo geralmente pode ser configurada para armazenar credenciais em cache e sabe como atualizar o cache quando uma credencial muda no cofre, o que é muito importante para evitar chamadas de rede desnecessárias para o cofre cada vez que

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

o MID Server solicita uma credencial. O Resolvedor de Credencial (usando a aplicação opcional do fornecedor, se presente) faz uma chamada para o cofre para obter o nome de usuário real, a senha etc.

Para Resolvedores de credenciais fornecidos prontos para uso (somente a CyberArk hoje), o MID Server somente armazena em cache uma credencial por até vários segundos usando criptografia na memória do processo do MID Server. Isso significa que o MID Server pode fazer várias solicitações ao Resolvedor de credencial para a mesma credencial, mesmo ao descobrir um único dispositivo. Contate fornecedores de terceiros para obter informações sobre implementações de cache para outros Resolvedores de credencial.

3. O MID Server executa a probe com a credencial apropriada.

Nota:
A afinidade de credencial ainda se aplica. O mecanismo permanece o mesmo, já que a única diferença real da perspectiva do MID Server é que os detalhes reais das credenciais (nome de usuário e senha) vêm do cofre de terceiros.

Log de armazenamento de credenciais externas

O MID Server publica mensagens de log sobre o armazenamento externo de credenciais.

Se o repositório encontrar um erro ao tentar resolver uma solicitação de credenciais, o MID Server publicará mensagens de log com este prefixo: `Problem with client's CredentialResolver`:

Componentes instalados com Armazenamento externo de credenciais

Regra de negócios

A regra de negócio de armazenamento externo de credenciais executa as seguintes tarefas quando um administrador faz alguma mudança na propriedade Habilitar armazenamento externo de credenciais:

- Altera a exibição da lista de registros de credenciais e do formulário para a exibição Armazenamento externo. Esta exibição permite que os usuários vejam a coluna **ID de credencial** na lista.
- Instrui o MID Server a atualizar o cache de credenciais em preparação para uma mudança na maneira como as credenciais são obtidas.

Propriedade

Uma propriedade chamada Habilitar armazenamento externo de credenciais [com.snc.use_external_credentials] habilita ou desabilita o plug-in Armazenamento externo de credenciais depois que ele é ativado. A propriedade está localizada em **Definição de Descoberta** > **Propriedades** e **Orquestração** > **Propriedades do MID Server**e é habilitado quando você ativa o plug-in.

Se você desabilitar o armazenamento externo de credenciais com a propriedade do sistema, o sistema definirá automaticamente todas as credenciais externas para inativas na instância. Se você reativar o recurso com esta propriedade, o sistema não redefinirá os registros de credenciais externas para ativos. Você deve reativar cada registro de credencial manualmente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicite armazenamento externo de credenciais para Descoberta e Orquestração

O plug-in Armazenamento externo de credenciais está disponível por solicitação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador


Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Existem duas maneiras de solicitar um plug-in:


- Acesse o. Now Support Catálogo de serviços diretamente selecionando **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Habilitar plug-in** ativado Now Support.
- Acesse o Now Support Catálogo de serviços por meio da página Todas as Aplicações em sua instância, seguindo estas etapas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.



3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.



4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Configuração de armazenamento externo de credenciais

Configure a sua instância para obter credenciais de um repositório remoto.

Esses procedimentos assumem que você já tenha um repositório externo configurado com as credenciais que deseja proteger. O identificador de credencial configurado na instância ServiceNow deve ser mapeado para a credencial real no repositório através do arquivo JAR.

Nota:
A ServiceNow oferece suporte a dois cofres externos por vez: um resolvedor de credencial padrão CyberArk e um resolvedor de credencial externo personalizado. Para criar um resolvedor de credencial personalizado CyberArk, ainda é necessário usar o segundo cofre externo personalizado. Além disso, nenhum cofre externo personalizado pode ser usado.

Para configurar o Armazenamento externo de credenciais, conclua as tarefas a seguir em ordem.

Crie um arquivo JAR para resolver credenciais

Crie um arquivo JAR para resolver identificadores de credenciais enviados do MID Server para credenciais reais do repositório.

Antes de Iniciar
Função necessária: agent_admin ou admin

Certifique-se de incluir todos os elementos de credencial que a instância espera, como a chave privada.

Para criar um arquivo JAR para resolver as credenciais:

Procedimento

Use os modelos fornecidos no github ServiceNow ou no arquivo Java de amostra.

Cuidado:
Essas amostras são apenas um modelo. **NÃO** use este código em produção sem modificá-lo para o seu ambiente.

a. Baixe os arquivos JAR de código aberto com instruções do github ServiceNow:

- Resolvedor de credencial externa da HashiCorp
- Resolvedor de credencial externa da CyberArk

b. Use o seguinte arquivo Java de amostra como modelo e modifique-o para se adequar ao seu ambiente:

Example

```
package com.snc.discovery;

import java.util.*;
import java.io.*;
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
/**
 * Basic implementation of a CredentialResolver that uses a properties file.
 */

public class CredentialResolver {

 private static String ENV_VAR = "CREDENTIAL_RESOLVER_FILE";
 private static String DEFAULT_PROP_FILE_PATH = "C:\\dummycredentials.properties";

 // These are the permissible names of arguments passed INTO the resolve()
 // method.

 // the string identifier as configured on the ServiceNow instance...
 public static final String ARG_ID = "id";

 // a dotted-form string IPv4 address (like "10.22.231.12") of the target
 // system...
 public static final String ARG_IP = "ip";

 // the string type (ssh, snmp, etc.) of credential as configured on the
 // instance...
 public static final String ARG_TYPE = "type";

 // the string MID server making the request, as configured on the
 // instance...
 public static final String ARG_MID = "mid";

 // These are the permissible names of values returned FROM the resolve()
 // method.

 // the string user name for the credential, if needed...
 public static final String VAL_USER = "user";

 // the string password for the credential, if needed...
 public static final String VAL_PSWD = "pswd";

 // the string pass phrase for the credential if needed:
 public static final String VAL_PASSPHRASE = "passphrase";

 // the string private key for the credential, if needed...
 public static final String VAL_PKEY = "pkey";

 // the string authentication protocol for the credential, if needed...
 public static final String VAL_AUTHPROTO = "authprotocol";

 // the string authentication key for the credential, if needed...
 public static final String VAL_AUTHKEY = "authkey";

 // the string privacy protocol for the credential, if needed...
 public static final String VAL_PRIVPROTO = "privprotocol";

 // the string privacy key for the credential, if needed...
 public static final String VAL_PRIVKEY = "privkey";


 private Properties fProps;
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
public CredentialResolver() {
}

private void loadProps() {
 if(fProps == null)
  fProps = new Properties();

 try {
  String propFilePath = System.getenv(ENV_VAR);
  if(propFilePath == null) {
   System.err.println("Environment var "+ENV_VAR+" not found. Using default file:
"+DEFAULT_PROP_FILE_PATH);
   propFilePath = DEFAULT_PROP_FILE_PATH;
  }

  File propFile = new File(propFilePath);
  if(!propFile.exists() || !propFile.canRead()) {
   System.err.println("Can't open "+propFile.getAbsolutePath());
  }
  else {
   InputStream propsIn = new FileInputStream(propFile);
   fProps.load(propsIn);
  }

 //fProps.load(CredentialResolver.class.getClassLoader().getResourceAsStream("dummycred
entials.properties"));
 } catch (IOException e) {
  System.err.println("Problem loading credentials file:");
  e.printStackTrace();
 }
}

/**
 * Resolve a credential.
 */
public Map resolve(Map args) {
 loadProps();
 String id = (String) args.get(ARG_ID);
 String type = (String) args.get(ARG_TYPE);
 String keyPrefix = id+"."+type+".";

 if(id.equalsIgnoreCase("misbehave"))
  throw new RuntimeException("I've been a baaaaaaaaad CredentialResolver!");

 // the resolved credential is returned in a HashMap...
 Map result = new HashMap();
 result.put(VAL_USER, fProps.get(keyPrefix + VAL_USER));
 result.put(VAL_PSWD, fProps.get(keyPrefix + VAL_PSWD));
 result.put(VAL_PKEY, fProps.get(keyPrefix + VAL_PKEY));
 result.put(VAL_PASSPHRASE, fProps.get(keyPrefix + VAL_PASSPHRASE));
 result.put(VAL_AUTHPROTO, fProps.get(keyPrefix + VAL_AUTHPROTO));
 result.put(VAL_AUTHKEY, fProps.get(keyPrefix + VAL_AUTHKEY));
 result.put(VAL_PRIVPROTO, fProps.get(keyPrefix + VAL_PRIVPROTO));
 result.put(VAL_PRIVKEY, fProps.get(keyPrefix + VAL_PRIVKEY));

 System.err.println("Error while resolving credential id/type["+id+"/"+type+"]");
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
 return result;
}


/**
 * Return the API version supported by this class.
 */
public String getVersion() {
 return "1.0";
}

public static void main(String[] args) {
 CredentialResolver obj = new CredentialResolver();
 obj.loadProps();

 System.err.println("I spy the following credentials: ");
 for(Object key: obj.fProps.keySet()) {
  System.err.println(key+": "+obj.fProps.get(key));
 }

}
}
```

Importe um arquivo JAR para resolver credenciais

Importe um arquivo JAR criado para resolver identificadores de credencial enviados do MID Server para credenciais reais do repositório.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_admin ou admin

Depois de criar o arquivo JAR, importe-o na instância, onde ele se torna acessível ao MID Server.

Procedimento

1. Depois de criar o JAR e arquivos de propriedades, copie o arquivo de propriedades para o MID Server.
2. Navegar até **MID Server** > **Arquivos JAR**.
3. Clique em **Nova**.
4. Preencha os seguintes campos:

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo e descritivo para identificar o arquivo na instância.
Versão	Um número de versão para o arquivo, se houver uma disponível.
Fonte	Local do arquivo JAR para fins de referência. As informações de origem não são usadas pelo sistema.
Descrição	Descrição resumida do arquivo JAR e seu propósito na instância.

5. Clique no ícone de clipe de papel na faixa e anexe o arquivo JAR ao registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example

Anexação de um arquivo JAR

6. Clique em **Enviar**.
7. Reinicie o serviço do MID Server.
   A plataforma disponibiliza o arquivo JAR para qualquer MID Server configurado para se comunicar com a instância.

Configure o identificador de credencial

Configure o identificador de credencial na instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Verifique os seguintes itens:

- O plug-in Armazenamento externo de credenciais deve estar ativo.
- A propriedade Descoberta Habilitar armazenamento externo de credenciais está habilitada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta** > **Credenciais** ou **Orquestração** > **Credenciais**.
2. Clique em **Nova**.
3. Selecione um tipo de credencial.
4. Marque a caixa de seleção **Armazenamento de credenciais externas**.
   Os campos **Nome de usuário** e **Senha** desaparecem e o campo **ID de credencial** e o menu **Cofre de armazenamento de credencial** aparecem.
5. No menu do **Cofre de armazenamento de credenciais**, selecione Nenhum, o cofre CyberArk ou um cofre de armazenamento externo de credenciais personalizado.

   Nota:

   Se o cofre do CyberArk for selecionado, o menu **Chave de pesquisa** aparecerá com quatro opções de chave de pesquisa: "ID da credencial", "Endereço IP", "FQDN" e "Todas a opções acima". Selecionar Todas as opções acima pode prejudicar o desempenho porque requer o acesso ao cofre várias vezes.

   a. Para usar um cofre de armazenamento de credenciais externas personalizado, navegue até Configurações de cofre [vault_configuration.list] na instância.

   b. Crie um novo registro usando um nome associado a um arquivo JAR importado para um resolvedor de credenciais personalizado.

   Consulte os procedimentos Crie um arquivo JAR para resolver credenciais e Importe um arquivo JAR para resolver credenciais para obter informações sobre a criação de um cofre de armazenamento externo de credenciais personalizado.

6. Preencha o formulário Credenciais usando os campos da seguinte tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo e descritivo para esta credencial.
Ativo	Habilite ou desabilite essas credenciais para uso.
ID da Credencial	Insira a chave exclusiva configurada para credenciais externas no arquivo JAR carregado no MID Server para um sistema de credenciais externas. Este é o ID passado para a classe Java no mapa de parâmetros: `public static final String ARG_ID = "id";` O MID Server usa este identificador para resolver as credenciais reais no repositório. **Nota:** Este campo só está visível quando a caixa de seleção **Armazenamento de credenciais externas** está marcada.
Marcador	Permita que os criadores do fluxo de trabalho atribuam credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração ou atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho do Orquestração.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando você seleciona esta opção, os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**. O Armazenamento externo de credenciais fica disponível apenas quando o plug-in Armazenamento externo de credenciais está ativado.
Cofre de armazenamento de credenciais	Escolha o cofre de Armazenamento externo de credenciais em uma lista de cofres disponíveis. O menu é composto por registros das Configurações do cofre [vault_configuration.list]. Novos registros podem ser adicionados e usar nomes associados aos arquivos JAR do resolvedor de credencial personalizado. Consulte os procedimentos Crie um arquivo JAR para resolver credenciais e Importe um arquivo JAR para resolver credenciais para obter informações sobre a criação de um cofre de armazenamento externo de credenciais personalizado.
Aplica-se a	Selecione se deseja aplicar essas credenciais a **Todos os MID Servers** em sua rede, ou a um ou mais **MID Servers específicos**. Especifique os MID Servers que devem usar essas credenciais no campo **MID Servers**.
MID servers	Selecione um ou mais MID Servers na lista de MID Servers disponíveis. As credenciais configuradas neste registro estão disponíveis para os MID Servers nesta lista. Este campo está disponível somente quando você seleciona **MID Servers específicos** no campo **Aplica-se a**.
Ordem	Insira a ordem (sequência) na qual a plataforma testa esta credencial ao tentar fazer login nos dispositivos. Quanto menor o número, mais alta será a exibição dessa credencial na lista. Estabeleça a ordem de credenciais ao usar um grande número de credenciais ou quando a segurança bloquear usuários após três tentativas de login com falha. Se todas as credenciais tiverem o mesmo número de ordem (ou nenhum), a Descoberta ou a Orquestração tentarão usar as credenciais em uma ordem aleatória.

7. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure o identificador de credencial para AWS

Configure a sua instância para obter credenciais de um repositório remoto.

Antes de Iniciar
Função necessária: cloud_admin

Verifique se esses plug-ins estão ativos e se o MID Server foi instalado:

- Descoberta [com.snc.discovery]
- Cloud Provisioning and Governance [com.snc.cloud.mgmt]
- Armazenamento externo de credenciais [com.snc.discovery.external_credentials]

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esses procedimentos assumem que você já tenha um repositório externo configurado com as credenciais que deseja proteger. O identificador de credencial configurado na instância ServiceNow deve ser mapeado para a credencial real no repositório através do arquivo JAR.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta** > **Credenciais**.
2. Selecione uma credencial suportada por seu provedor de armazenamento externo de credenciais.
3. Preencha o formulário, usando os campos da tabela.

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo e descritivo desta credencial. Por exemplo, Amazon Web Services.
Ativo	Marque a caixa para habilitar ou desabilitar a credencial.
ID da Credencial	Insira o Nome sob o qual esta credencial está armazenada no provedor de Armazenamento externo de credenciais.
MID Servers	Selecione um ou mais MID Servers que podem usar essas credenciais.
Armazenamento externo de credenciais	Marque esta caixa de seleção para usar um sistema de armazenamento externo de credenciais externas. Quando o armazenamento externo está habilitado, aparece o campo **ID de credencial**. Se esta caixa de seleção não estiver visível, clique no ícone de menu na barra de cabeçalho e selecione **Exibição** > **Armazenamento externo** no menu de contexto.
Cofre de armazenamento de credenciais	Selecione **CyberArk** .

4. Clique em **Enviar**.

CyberArk integração de armazenamento de credenciais

A integração MID Server com o cofre CyberArk permite que ServiceNow® Orquestração, ServiceNow® Descoberta e ServiceNow® Mapeamento de serviços sejam executados sem armazenar qualquer credencial na instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Introdução para CyberArk

O produto CyberArk AIM (Application Identity Management) usa a solução Privileged Account Security para eliminar a necessidade de senhas do aplicativo da loja integradas em aplicações, scripts ou arquivos de configuração e permite que essas senhas altamente confidenciais sejam centralmente armazenadas, registradas e gerenciadas no cofre CyberArk. Esta abordagem permite que as organizações cumpram os requisitos internos e regulatórios de substituição periódica de senha e monitorem as atividades associadas a todos os tipos de identidades privilegiadas, seja no local ou na nuvem.

A instância mantém um identificador exclusivo para cada credencial, um tipo de credencial (tal como SSH, SNMP ou Windows) e qualquer afinidade de credencial. O MID Server obtém o identificador de credencial, o tipo de credencial e o endereço IP da instância e usa o cofre CyberArk para resolver esses elementos em uma credencial utilizável. O resolvedor de credenciais também pode pesquisar o nome do host, fqdn e usar a pesquisa de DNS reversa para obter fqdn.

. CyberArk a integração requer ServiceNow® Plug-in Armazenamento externo de credenciais , que está disponível em **Definições do Sistema** > **Plug-ins**. O cliente AIM/API MID Server e CyberArk devem ser instalados na mesma máquina. A versão 12.0.1 dos Provedores de credenciais do CyberArk Application Access Manager (AAM) e superiores são compatíveis.

Instalação com CyberArk

- **Regra de negócio**: a regra de negócio de Armazenamento externo de credenciais executa as seguintes tarefas quando um administrador faz alguma mudança na propriedade de Armazenamento externo de credenciais:
  - Altera a exibição da lista de registros de credenciais e do formulário para a exibição Armazenamento externo. Esta exibição permite que os usuários vejam a coluna ID de credencial na lista.
  - Instrui o MID Server a atualizar o cache de credenciais não externas em preparação para uma mudança na maneira como as credenciais são obtidas.
- **Propriedade do sistema**: uma propriedade chamada habilitar armazenamento externo de credenciais [com.snc.use_external_credentials] habilita ou desabilita o plug-in de Armazenamento externo de credenciais depois que ele é ativado. Esta propriedade está localizada em **Definição de Descoberta** > **Propriedades** e. **Orquestração** > **Propriedades do MID Server**e é habilitado quando você ativa o plug-in.

Nota:
Se você desabilitar o Armazenamento externo de credenciais com a propriedade do sistema, o sistema definirá automaticamente todas as credenciais externas para inativas na instância. Se você reativar o recurso com esta propriedade, o sistema não redefinirá os registros de credenciais externas para ativos. Você deve reativar cada registro de credencial manualmente.

Tipos de credenciais suportados

A integração CyberArk suporta esses tipos de credenciais ServiceNow:

- GCP
- Azure
- CIM
- JMS
- Forum SNMP

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- SNMPv3
- Autorização básica
- Par de chaves SSH
- Chave privada SSH (com chave, frase secreta e senha)
- VMware
- Windows
- Credenciais de Aplicativo

Nota:
Para usar a integração CyberArk com o tipo de credencial do GCP, você deve modificar o jar de armazenamento externo de credenciais. Para obter detalhes, consulte Resolvedor de credenciais do GCP da ServiceNow usando o CyberArk .

Recursos ServiceNow AI Platform que usam esses protocolos de rede também suportam o uso de credenciais armazenadas em um cofre CyberArk.

Credenciais suportadas com o protocolo de rede

Protocolo de rede	Suporte ServiceNow® Workflow Studio	Suporte Orquestração
SOAP	Etapa SOAP	Criar uma atividade SOAP Web Services com substituições de autenticação básica
REST	Etapa REST	Criar uma atividade REST Web Services com substituições de autenticação básica
JDBC	Etapa JDBC	Atividade JDBC
SSH	Etapa de SSH	Atividade SSH
PowerShell	Etapa de PowerShell	Atividade PowerShell
SFTP	Etapa SFTP	Atividade SFTP
JMS		Atividade JMS


Importante:
Não é possível gerenciar as credenciais armazenadas em um cofre CyberArk e um sistema personalizado de armazenamento externo de credenciais usando o mesmo MID Server. O cliente AIM/API MID Server e CyberArk devem ser instalados na mesma máquina.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Arquitetura CyberArk

Arquitetura de armazenamento CyberArk



Nota:
CyberArk usa o arquivo *mid.jar* do sistema base para resolver as credenciais.

Como MID Server lida com contas Windows

A pesquisa de credencial tenta inicialmente corresponder o ID de credencial especificado a um valor existente no campo **Nome** do cofre CyberArk. Se uma correspondência for encontrada, essa credencial será retornada. Se nenhuma correspondência for encontrada,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a pesquisa de credencial tentará encontrar uma correspondência usando o endereço IP. Se a pesquisa de endereço IP corresponder a mais de uma credencial, como Windows e Tomcat no mesmo servidor, a pesquisa falhará. Para evitar esse problema, defina o parâmetro `ext.cred.type_specifier` no arquivo MID Server config.xml como **verdadeiro** para forçar CyberArk a retornar credenciais que correspondam ao tipo de credencial e ao endereço IP. Por exemplo, se um endereço IP for compartilhado por Windows e Tomcat, um tipo de credencial de Windows retornará somente a credencial Windows.

Como fazer upgrade da biblioteca do CyberArk

Se for necessário inserir um parâmetro de configuração protegido, será possível fazer upgrade da biblioteca do CyberArk.

Verifique o seguinte parâmetro de configuração em **config.xml**: `<parameter name="mid.secure_config.provider" value="com.service_now.mid.services.config.CyberArkSecuredConfigProvider"/>`

Caso já exista a configuração de um parâmetro de configuração protegido, siga as etapas abaixo para realizar o upgrade.

1. Renomeie a versão do cliente CyberArk para `JavaPasswordSDK_MajorVersion_minorVersion_patchNum.jar`.
2. Crie uma nova entrada jar na tabela `ecc_agent` à qual é possível anexar o jar renomeado. A nova entrada é baixada no MID Server. Essa etapa resulta em dois jars (Passworsdk.jar e JavaPasswordSDK _12_X_X.jar).
3. Exclua a antiga entrada ecc_agent da instância. Essa etapa exclui o Passworsdk.jar do MID Server, enquanto o JavaPasswordSDK _12_X_X.jar permanece no sistema.

Configuração de Integração CyberArk

Esses procedimentos incluem tarefas de configuração da CyberArk e da ServiceNow, incluindo referências à documentação apropriada da CyberArk.

O identificador de credencial configurado na instância ServiceNow deve ser mapeado para o nome da credencial no cofre da CyberArk. Ao pesquisar uma credencial, o MID Server encontra a credencial correspondendo o identificador de credencial a um nome no cofre, que deve ser exclusivo. Se o identificador de credencial estiver em branco, o MID Server encontrará a credencial por endereço IP. Para identificar a credencial por endereço IP, o sistema verifica o tipo de credencial para garantir que haja apenas uma credencial desse tipo nesse endereço. Um exemplo disso pode ser quando um servidor Windows e o vCenter estão sendo executados no mesmo endereço IP. Para suportar requisitos rigorosos de credenciais como este em um ambiente SSH, um parâmetro de configuração MID Server permite que você exija que o tipo de credencial solicitado corresponda ao tipo retornado pela CyberArk.

Nota:
O campo **ID de credencial** é o único campo necessário para mapear suas credenciais para a CyberArk, em todos os casos, exceto para SNMPv3. O campo **ID de credencial de privacidade** é opcional e é necessário somente ao usar credenciais SNMPv3 e usar um protocolo de privacidade para as credenciais. Consulte Configure o identificador de credencial da CyberArk para obter mais detalhes.

Para configurar sua instância para obter credenciais de um cofre da CyberArk, conclua essas tarefas na ordem em que aparecem abaixo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure o cofre da CyberArk e instale a API AIM

Configure o cofre da CyberArk para permitir o acesso ao MID Server e instalar a API AIM da CyberArk na máquina do MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de que o plug-in Armazenamento externo de credenciais esteja ativado. As versões 12.0.1 e superiores dos Provedores de Credenciais do Application Access Manager (AAM) do CyberArk são compatíveis.

Procedimento

1. Configure o cofre da CyberArk com o ID da aplicação e os detalhes de autenticação que serão usados por todos os MID Servers que solicitam as credenciais.
   Para obter detalhes, consulte o Provedor de credenciais da CyberArk e o Guia de implementação do ASCP.

   a. Certifique-se de que a CyberArk esteja configurada para permitir que o MID Server acesse o cofre criando um App-ID na CyberArk chamada `ServiceNow_MID_Server`.

   b. Certifique-se de que cada credencial que o MID Server precisa tenha acesso concedido ao App-ID `ServiceNow_MID_Server`.

   Nota:
   É possível substituir o App-ID **ServiceNow_MID_Server** padrão no arquivo config.xml do MID Server usando o parâmetro ext.cred.app_id. Se você alterar o valor neste parâmetro, certifique-se de configurar um valor correspondente no cofre.

2. Instale o Provedor de Credenciais da CyberArk, incluindo a API AIM, em cada máquina que hospeda um serviço do MID Server usado para acessar o armazenamento de credenciais.
3. Provisione as contas da CyberArk e defina permissões de acesso à aplicação.
   Para obter detalhes, consulte o Guia de Implementação de Segurança de Conta Privilegiada da CyberArk.

   a. No Cofre de Senha da CyberArk, crie as contas privilegiadas exigidas pelo Descoberta, Orquestração ou Mapeamento de serviços para acessar diferentes dispositivos e garantir que essas contas sejam membros dos cofres nos quais as credenciais necessárias são armazenadas.

   b. Adicione o Provedor de credencial e os usuários da aplicação como membros dos Cofres de senha em que as senhas da aplicação ficam armazenadas.

Importe o arquivo JAR da CyberArk

Importe o arquivo JavaPasswordSDK.jar da CyberArk para a instância para torná-lo acessível para o MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_admin ou admin

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de que a CyberArk esteja configurada para permitir que o MID Server acesse às credenciais. Certifique-se de que a API AIM da CyberArk esteja instalada em cada servidor que hospeda um MID Server usado para acessar o cofre.

Nota:
Duas integrações separadas do CyberArk não são compatíveis com o MID Server. A mesma versão da API CyberArk AIM deve ser instalada em todos os MID Servers conectados à mesma instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use este processo mesmo se o arquivo JavaPasswordSDK.jar já existir no MID Server.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Arquivos JAR**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha o formulário usando os campos da tabela.

Campos de formulário do arquivo JAR

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo e descritivo para identificar o arquivo na instância.
Versão	Número da versão opcional do arquivo, se houver uma disponível.
Fonte	Provedor do arquivo JAR. As informações de origem não são usadas pelo sistema.
Descrição	Descrição resumida opcional do arquivo JAR e sua finalidade na instância.

4. Anexe o arquivo JAR a este registro.
   O arquivo JavaPasswordSDK.jar AIM vem com os arquivos de instalação AIM SDK e fica localizado geralmente no MID Server no diretório de instalação AIM em <install_dir>/CyberArk/ApplicationPasswordSdk.

   Nota:
   O AIM JavaPasswordSDK.jar anexado deve corresponder à versão instalada da API CyberArk AIM. Qualquer incompatibilidade em arquivos JavaPasswordSDK.jar pode levar a um comportamento imprevisível e possíveis problemas de funcionalidade.

5. Clique em **Enviar**.
6. Reinicie o serviço do MID Server.
   A plataforma disponibiliza o arquivo JAR para qualquer MID Server configurado para se comunicar com a instância.

Configure o MID Server para CyberArk

Configure o arquivo config.xml para conceder acesso ao MID Server ao cofre da CyberArk.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Antes de iniciar este procedimento, importe o arquivo JavaPasswordSDK.jar na instância.

Procedimento

Configure manualmente o arquivo MID Server Adicione um parâmetro MID Server com esses parâmetros.

Esta configuração não pode ser feita a partir da instância.

Parâmetros de configuração necessários

Parâmetro	Valor	Descrição
ext.cred.safe_folder	NameOfFolder	Pasta a ser usada para todas as pesquisas de credencial. Por exemplo, **root**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetro	Valor	Descrição
ext.cred.use_cyberark	verdadeiro	Parâmetro booleano que indica que este MID Server está integrado à CyberArk.

Parâmetros de configuração opcional

Parâmetro	Valor	Descrição
ext.cred.safe_timeout	5 (segundos)	Tempo limite de cada pesquisa de credencial no cofre, especificado em segundos.
ext.cred.safe_name	NameOfSafe	Nome de cofre padrão usado para todas as pesquisas de credencial. Se os parâmetros estiverem em vários cofres, o ID de credencial poderá ser especificado no formato *<safeName>:<CredentialID>*. Quando configurado dessa forma, o campo **NameOfSafe** é ignorado. Se todas as credenciais externas tiverem seus IDs de credencial especificados neste formato, deixe de fora o campo **NameOfSafe**. **Nota:** Por padrão, o caractere separador neste formato é dois pontos. Para atribuir qualquer caractere que você queira como separador, adicione esta linha ao arquivo CredMap.properties: safe.cred.split.string=<string>.
ext.cred.app_id	ServiceNow_MID_Server	Especifica o App-ID usado para conceder permissão ao MID Server para acessar o cofre CyberArk. O valor padrão, **ServiceNow_MID_Server**, deve ser definido no cofre CyberArk. É possível usar este parâmetro para substituir o padrão e especificar seu próprio App-ID. Se você editar o App-ID neste parâmetro, certifique-se de configurar a CyberArk para corresponder.
ext.cred.type_specifier	verdadeiro	Força uma pesquisa de endereço IP a retornar credenciais que correspondam ao ID da plataforma CyberArk e ao endereço IP. Por exemplo, se um endereço IP for compartilhado pelo Windows e pelo Tomcat, uma credencial com um ID de plataforma com **Win** retornará apenas a credencial Windows. Quando este parâmetro é definido como verdadeiro, o CyberArk procura IDs de plataforma que começam com: • Win: Windows • Unix: SSH • VMWare: VMware
ext.cred.check_ssh_type	falso	Quando definido como verdadeiro, requer que o tipo de credencial SSH retornado da CyberArk corresponda ao tipo de credencial solicitado. Por

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetro	Valor	Descrição
		exemplo, se uma credencial de nome de usuário/ senha SSH normal for solicitada e somente as chaves SSH estiverem disponíveis, a pesquisa de credencial falhará.

Configure a CyberArk para credenciais SNMPv2

Se o seu sistema usa SNMPv2, é possível criar um arquivo especial para mapear o atributo em uma credencial para a cadeia de caracteres da comunidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Antes de iniciar este procedimento, configure o MID Server para que tenha acesso ao cofre CyberArk.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Se a cadeia de caracteres da comunidade aparecer no campo de senha da credencial CyberArk, não será necessário executar este procedimento.

O SNMPv2 não é suportado nativamente na CyberArk. Se a sua organização criou credenciais SNMPv2 personalizadas nas quais a cadeia de caracteres de comunidade não aparece no campo de senha da credencial, use este procedimento para mapear o atributo na credencial para a cadeia de caracteres da comunidade.

Procedimento

1. Em um editor de texto, crie um arquivo chamado CredMap.properties, contendo este código:
   `SNMPv2.Community=attribute_name`
2. Salve o arquivo no diretório `/agent` da sua instalação MID Server.
   Na pesquisa de credencial, o MID Server tenta encontrar este atributo para a credencial. Se o atributo não for encontrado, o MID Server procurará o campo de senha. Se o campo de senha estiver vazio, a pesquisa de credencial falhará.

Configure o identificador de credencial da CyberArk

Crie a chave exclusiva que a CyberArk pode usar para identificar credenciais específicas no repositório externo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de que o plug-in Armazenamento externo de credenciais esteja ativado e que a propriedade do sistema com.snc.use_external_credentials esteja definida como verdadeiro.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta** > **Credenciais** ou **Orquestração** > **Credenciais**.
2. Clique em **Nova**.
3. Na lista de tipos de credenciais, selecione um tipo que suporte armazenamento externo CyberArk.
4. Preencha o formulário usando os campos do seu tipo de credencial.
5. Marque a caixa de seleção **Armazenamento de credenciais externas**.
   Os campos **Nome de usuário** e **Senha** são substituídos pelo campo **ID de credencial**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se a caixa de seleção não estiver visível, clique no ícone de menu na barra de cabeçalho e selecione **Exibição** > **Armazenamento externo**.

6. No campo **ID de Credencial**, insira uma expressão usando um destes formatos:
   - Se todas as suas credenciais estiverem no mesmo cofre, configure o nome do cofre no arquivo config.xml do MID Server usando o parâmetro ext.cred.safe_name e, em seguida, especifique o ID da credencial apenas por nome, como **<credential ID>**.
   - Para nomear credenciais para uma determinada plataforma que reside em um cofre específico, defina o ID de credencial como **<safe>:<credential ID>:<platform ID>**.
   - Se as suas credenciais estiverem em vários cofres, especifique o ID de credencial neste formato: **<safe>:<credential ID>**.
   - Se deseja que a CyberArk pesquise a credencial por endereço IP, usando um cofre alternativo, especifique o ID de credencial neste formato: **<safe>:**.
   - Se deseja que a CyberArk pesquise a credencial para um ID de plataforma alternativa no mesmo cofre, use este formato: **::<platform ID>**
   - Se deseja que a CyberArk pesquise a credencial em um cofre configurado pelo endereço IP em vez do ID de credencial, deixe esse campo em branco. Esta é a prática recomendada para lidar com instalações nas quais cada servidor possui uma credencial exclusiva. Sem este tipo de pesquisa, você deve criar um registro de ID de credencial em sua instância para cada servidor em seu ambiente.

   Nota:
   O ID de credencial deve corresponder ao valor no campo **Nome** para a conta CyberArk. O campo **ID de credencial** possui um limite de 180 caracteres.

7. Se você estiver armazenando as credenciais SNMPv3 na CyberArk e estiver usando o protocolo de privacidade e a chave de privacidade, configure o ID da seguinte maneira:

   a. No campo **Tipo de armazenamento de credencial**, selecione **CyberArk**.
   O campo **ID de credencial de privacidade** aparece.

   b. Insira o **Nome** da conta da privacidade CyberArk SNMPv3 no campo **ID de credencial de privacidade**.

8. Clique em **Enviar**.

Configure as credenciais AWS em um cofre CyberArk

Configure seu cofre CyberArk com as credenciais AWS para que sejam recuperadas para uso por sua instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Armazene as credenciais como uma conta no cofre do CyberArk. Ao configurar o acesso ao cofre em sua instância, o nome que você dá à conta também deve ser usado como o ID de credencial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O procedimento a seguir faz referência ao CyberArk Password Vault v14.2.1. Se você estiver usando uma versão diferente, defina a configuração de acordo com a documentação oficial do CyberArk Password Vault.

Procedimento

1. No CyberArk, acesse **Contas** > **Contas e solicitações** > **Exibição de contas** > **Adicionar Conta**.
2. Selecione o tipo de sistema: **Serviço em nuvem** .
3. Atribuir à plataforma: **Amazon Web Services - AWS - Chaves de acesso** .
4. Armazenar no cofre: Selecione um cofre na lista.
5. Definir propriedades: Insira as seguintes informações:

Credenciais CyberArk

Campo	Valor
Nome de usuário AWS IAM	Insira a Chave de acesso AWS, conforme fornecido pelo AWS.
Segredo da chave de acesso da AWS (opcional)	Insira a chave de acesso secreto AWS, conforme fornecido por AWS.
Personalize o nome da conta	Alterne o controle deslizante para inserir um nome personalizado para esta chave.
ID da chave de acesso AWS	Digite novamente a Chave de acesso AWS, conforme fornecido pelo AWS.
Número do ID da conta da AWS	Digite novamente a Chave de acesso AWS, conforme fornecido pelo AWS.
Nome do alias da conta da AWS (opcional)	Insira um nome de alias para a conta.

6. Escolha **Adicionar** .

O que Fazer Depois
Se isso ainda não foi feito, crie um identificador de credencial em sua instância para configurar o acesso ao cofre da CyberArk. Para obter mais detalhes, consulte Configurar acesso ao Armazenamento externo de credenciais para AWS.

Configure Credenciais da AWS em um CyberArk Vault usando a IU clássica

Configure seu cofre CyberArk com as credenciais AWS para que sejam recuperadas para uso por sua instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O CyberArk Password Vault v14.2.1 inclui as opções de configuração Exibição de contas e Exibição de contas (IU clássica) para armazenar as credenciais como uma conta. Ao configurar o acesso ao cofre em sua instância, o nome que você dá à conta também deve ser usado como o ID de credencial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O procedimento a seguir faz referência ao CyberArk Password Vault v14.2.1. Se você estiver usando uma versão diferente, defina a configuração de acordo com a documentação oficial do CyberArk Password Vault.

Procedimento

1. No CyberArk, acesse **Contas** > **Contas e solicitações** > **Exibição de contas (IU clássica)** > **Adicionar Conta**.
2. Insira as seguintes informações:

Credenciais CyberArk

Campo	valor
Tipo de dispositivo	Selecione **Serviço em nuvem**.
Nome de plataforma	Selecione **Amazon Web Services - AWS - Chaves de acesso**.
Nome de usuário AWS IAM	Insira a Chave de acesso AWS, conforme fornecido pelo AWS.
ID da chave de acesso AWS	Digite novamente a Chave de acesso AWS, conforme fornecido pelo AWS.
Número do ID da conta da AWS	Digite novamente a Chave de acesso AWS, conforme fornecido pelo AWS.
Segredo da chave de acesso da AWS	Insira a chave de acesso secreto AWS, conforme fornecido por AWS.
Nome	Insira um nome personalizado para esta chave.

3. Escolha **Salvar**.

O que Fazer Depois
Se isso ainda não foi feito, crie um identificador de credencial em sua instância para configurar o acesso ao cofre da CyberArk. Para obter mais detalhes, consulte Configurar acesso ao Armazenamento externo de credenciais para AWS.

Configure as credenciais Azure em um cofre CyberArk

Configure seu cofre CyberArk com as credenciais Azure para que sejam recuperadas para uso por sua instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para armazenar uma credencial Azure, primeiro crie um modelo de credencial Azure no cofre da CyberArk. Este processo só precisa ser concluído uma vez para o cofre.

Procedimento

1. Faça login na CyberArk no modo Administração.
2. Navegue até a guia **Administração**.
3. Em **Configuração do sistema**, edite **Gerenciamento de plataforma**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Navegue até **Modelo de provedor em nuvem** e duplique-o.
5. Edite o modelo para credenciais do Azure.
6. Adicione as duas propriedades a seguir:
   - *Name* como *Username* e *Display Name* como *Client ID*
   - *Name* como *Address* e *DisplayName* como *Tenant ID*
7. Aplique as mudanças.
8. Navegue até a seção **Conta** e selecione **Adicionar conta**.
9. Selecione **Cofre**.
10. Defina o **Tipo de dispositivo** como **Serviço em nuvem**.
11. Selecione o modelo do Azure que foi editado anteriormente.
12. Preencha as informações para os campos **ID de cliente**, **ID de locatário** e **Senha**.
13. Selecione **Salvar**.

Autenticação OAuth 2.0 por meio do MID Server usando armazenamento externo de credenciais

Armazene as credenciais de ID e segredo do cliente OAuth 2.0 no cofre do CyberArk, e não na instância da ServiceNow. O MID Server obterá as credenciais do cofre do CyberArk, quando isso for necessário para obter o token OAuth. O token será armazenado no MID Server e atualizado automaticamente após a expiração.

O produto CyberArk AIM (Application Identity Management) usa a solução Privileged Account Security para eliminar a necessidade de armazenar senhas de aplicação integradas em aplicações, scripts ou arquivos de configuração. Ele também permite o armazenamento, o registro em log e a gestão centrais dessas senhas altamente confidenciais no cofre do CyberArk. É possível configurar o cofre do CyberArk para armazenar credenciais do OAuth 2.0, em vez de armazená-las diretamente em um registro de credenciais da ServiceNow. Para saber mais sobre o CyberArk, consulte CyberArk integração de armazenamento de credenciais.

Arquitetura de autenticação OAuth 2.0 da solicitação do MID Server

A arquitetura tem duas partes: a instância da ServiceNow e o ambiente de configuração do MID Server e do cliente do AIM (Application Identity Manager). Alguns exemplos de ambiente são a nuvem ou um ambiente do cliente.

É necessário configurar o MID Server e o cliente do AIM no mesmo ambiente. Além disso, é preciso configurar o AIM para interagir com o cofre externo do CyberArk. É possível hospedar o cofre externo do CyberArk no mesmo ambiente do MID Server e do AIM ou em um ambiente diferente.

A instância da ServiceNow mantém identificadores de credenciais que se mapeiam às credenciais do OAuth 2.0 específicas armazenadas no cofre do CyberArk. Antes de enviar uma solicitação de token OAuth, o MID Server obtém o identificador de credencial da instância e usa um arquivo JAR fornecido pelo cliente para enviar o identificador ao cliente do AIM. O cliente do AIM envia a solicitação ao cofre do CyberArk. O cofre do CyberArk envia as credenciais do OAuth 2.0 de volta para o MID Server por meio do cliente do AIM. Depois de receber as credenciais do OAuth 2.0, o MID Server envia a solicitação de token OAuth ao servidor de autorização de terceiros. A solicitação de token compreende informações

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

como cliente e segredo do cliente que o CyberArk armazena, o escopo do OAuth e a URL de token que a instância armazena. Depois que o servidor de autorização emite o token OAuth, o MID Server o armazena em sua memória cache.

Nota:
Esse recurso dá suporte ao tipo de concessão de credenciais do cliente.

A imagem mostra o processo de autenticação da solicitação do MID Server.

Nota:
Presume-se que o servidor de autorização de terceiros e o cofre do CyberArk estejam hospedados na rede do cliente.



Como configurar um arquivo JAR e identificadores de credencial

Configure um arquivo JAR e identificadores de credencial para que o arquivo JAR resolva os identificadores de credencial em credenciais reais do cofre externo do CyberArk. O processo permite que o MID Server obtenha e inclua credenciais do OAuth 2.0 na solicitação de tokens OAuth.

Antes de Iniciar
Função necessária: agent_admin ou admin

O cofre externo do CyberArk armazena credenciais confidenciais, e a instância da ServiceNow armazena identificadores de credencial que se associam aos nomes de credencial específicos que o cofre armazena. O arquivo JAR permite o mapeamento de um identificador de credencial a um nome de credencial específico no cofre externo. O mapeamento permite que o MID Server adquira e inclua a credencial necessária na solicitação de tokens OAuth. É necessário configurar os identificadores de credencial e o arquivo JAR na instância da ServiceNow e no MID Server, respectivamente.

Procedimento

1. Importe o arquivo JAR da CyberArk.
2. Como configurar uma conexão para enviar uma solicitação do OAuth por meio do MID Server usando o cofre externo.

Configuração do CyberArk

Configure o cofre do CyberArk para armazenar credenciais do OAuth 2.0 e responder às solicitações do MID Server por credenciais do OAuth 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Confirme se você assinou o ServiceNow IntegrationHub Standard Pack Installer. Para obter mais informações, consulte https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/legal/snc-addendum-integrationhub.pdf .

Função necessária: agent_admin ou admin

Procedimento

1. Configure o cofre da CyberArk e instale a API AIM.
2. Importe o arquivo JAR da CyberArk.
3. Como configurar credenciais OAuth 2.0 no CyberArk.
4. Como configurar uma conexão para enviar uma solicitação do OAuth por meio do MID Server usando o cofre externo.

Como configurar credenciais OAuth 2.0 no CyberArk

Configure seu cofre CyberArk com as credenciais OAuth 2.0 que a instância da ServiceNow solicita.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para armazenar credenciais OAuth 2.0, crie um modelo de credencial OAuth 2.0 no cofre CyberArk. Somente realize esse processo uma vez para o cofre.

Procedimento

1. Siga as etapas abaixo se estiver configurando as credenciais OAuth 2.0 pela primeira vez.

   a. Faça login no CyberArk no modo "Administração".

   b. Navegue até a guia **Administração**.

   c. Selecione **Gestão da plataforma**.
   A página "Gestão da plataforma" exibe as plataformas na guia "Destinos".

   d. Expanda um tipo de plataforma.

   e. Selecione o ícone de configurações ( ) que corresponde a um modelo de plataforma e selecione **Duplicar**.

   f. Na janela "Duplicar plataforma", digite um nome para o modelo e selecione **Criar**.

   Nota:
   Observe o tipo de sistema em que você criou um modelo duplicado. Por exemplo, "Serviço em nuvem" é um tipo de sistema.

   g. Selecione o ícone de configurações ( ) que corresponde ao modelo de plataforma duplicado que você criou e selecione **Editar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

h. Adicione a propriedade.
"Nome" deve ser o "Nome de usuário", e "Nome de exibição" deve ser o "ID do cliente".

i. Renomeie as outras propriedades.

> **Dica:**
> Escolha nomes de propriedade relevantes para OAuth 2.0.

j. Selecione **Aplicar**.
As atualizações serão aplicadas.

k. Selecione **OK**.

l. No painel esquerdo, navegue até "Contas".

m. Selecione **Adicionar conta**.

n. No título "Tipo de sistema", selecione o tipo de sistema em que você criou o modelo de plataforma.
O tipo de sistema mostrará os modelos de plataforma.

o. No título "Selecionar plataforma", selecione o modelo de plataforma que você criou.

p. Selecione "Cofre".
Salve o valor do Cofre para uso posterior.

q. Preencha as informações de "ID do cliente", "Senha" (informe o "Segredo do cliente" como valor) e outros campos conforme necessário.

r. Selecione **Adicionar**.
A conta será adicionada.

s. Na página "Exibição da conta", abra uma conta.

t. Selecione a guia **Detalhes**.

u. Copie o valor armazenado na seção "Nome da conta" e o salve para uso posterior.
O valor que você copiou e armazenou é usado como o identificador de credencial na instância da ServiceNow.

2. Siga as etapas abaixo se você não estiver configurando as credenciais OAuth 2.0 pela primeira vez.

a. Faça login no CyberArk no modo "Administração".

b. Navegue até a seção **Conta** e selecione **Adicionar conta**.

c. Em **Tipo de sistema**, selecione o tipo de sistema no qual existe o modelo para armazenar o OAuth 2.0.

d. Selecione o modelo de plataforma necessário que você criou e selecione **Cofre**.
Salve o valor do Cofre para uso posterior.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Preencha as informações de "ID do cliente", "Senha" (informe o "Segredo do cliente" como valor) e outros campos conforme necessário.

f. Selecione **Adicionar**.
A conta será adicionada.

g. Na página "Exibição da conta", abra uma conta.

h. Selecione a guia **Detalhes**.

i. Copie o valor armazenado na seção "Nome da conta" e o salve para uso posterior.
O valor que você copiou e armazenou é usado como o identificador de credencial na instância da ServiceNow.

Como configurar uma conexão para enviar uma solicitação do OAuth por meio do MID Server usando o cofre externo

Configure uma conexão para enviar solicitações de tokens OAuth 2.0 a um servidor de autenticação de terceiros por meio do MID Server. O MID Server adiciona credenciais do OAuth 2.0 (ID e segredo do cliente) à solicitação a partir do cofre externo CyberArk, do escopo do OAuth e da URL do token da instância e os envia ao servidor de autenticação de terceiros.

Antes de Iniciar
Verifique os itens abaixo.

- Confirme se você assinou o ServiceNow IntegrationHub Standard Pack Installer. Para obter mais informações, consulte https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/legal/snc-addendum-integrationhub.pdf .
- Você criou um arquivo JAR que permite que o MID Server resolva credenciais com o cofre externo CyberArk. Consulte Crie um arquivo JAR para resolver credenciais.
- Você importou o arquivo JAR no MID Server.
- O MID Server está configurado para CyberArk. Consulte Configure o MID Server para CyberArk.
- O OAuth 2.0 está configurado no armazenamento externo CyberArk. Consulte Como configurar credenciais OAuth 2.0 no CyberArk.

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
É possível configurar a conexão e a credencial com um modelo de configuração ou manualmente. Um modelo de configuração define os componentes do formulário de registro da conexão e é reutilizável para outros registros de conexão. Manualmente, somente é possível configurar a conexão para um só registro. O tópico mostra as duas abordagens.

Procedimento

1. Configure a conexão com um modelo de configuração.

a. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Modelos de Configuração**.

b. Selecione **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Selecione **Conexão HTTP com tipo de concessão de Credenciais de cliente OAuth (armazenamento externo)**.

d. Atualize o formulário conforme necessário.
Por exemplo, é possível informar o escopo nos campos `oauth_entity_profile_scope` e `oauth_entity_scope` da seção "Modelo de dados padrão". Para aprender a criar um modelo de configuração, consulte Crie um modelo de configuração.

e. Selecione **Enviar**.
Você criou o modelo de configuração.

f. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Aliases de conexão e credenciais**.

g. Atualize o formulário.

Alias de conexão e credencial

Campo	Descrição
Nome	Nome do alias. Um alias só pode conter caracteres alfa, número e sublinhado. Durante um upgrade, o marcador no registro de credencial migra para um alias de credencial e conexão. Se o marcador de credencial contiver caracteres especiais diferentes de alfabetos, números e sublinhados, isso preserva o nome do marcador após um upgrade. Ainda é possível usar esse alias migrado, mas não é possível atualizá-lo até que você mude o nome para atender às restrições de nomenclatura.
Aplicação	Identificador exclusivo do alias de conexão e credencial, com base no formato `scope_name.alias_name`. ▪ Se o escopo for Global, o ID será o nome do alias. Por exemplo, se você criar um alias do Workday no escopo global, ele definirá o ID para `workday`. ▪ Se você criar um alias do workday no escopo do app de RH, ele definirá o ID como `x_hr_app.workday`.
Alias primário	Opção para selecionar o alias sob o qual você está criando esse alias de conexão e credencial. O alias de conexão e credencial que você está criando é um alias secundário. Um alias secundário é listado na guia **Aliases secundários**, na página do alias primário de conexão e credencial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	
Tipo	Opção para indicar o tipo de alias que você está criando. Escolha dentre as seguintes opções. ▪ Credencial: alias que contém um registro de credencial. ▪ Conexão e credencial: alias que contém um registro de conexão e credencial. Essa opção é selecionada por padrão. Confirme se a opção "Conexão e credencial" está selecionada.
Suporte a várias conexões ativas	Designador que indica se o alias suporta várias conexões ativas. Adicione conexões usando a tabela Conexões e as associe ao alias usando a lista relacionada às Conexões.
Política de nova tentativa padrão	Tente novamente a política para o alias. Para obter mais informações, consulte Política de nova tentativa .
Modelo de configuração	Opção para selecionar o modelo de configuração com base no qual você está criando o alias de conexão e credencial. Selecione o modelo do tipo **Conexão HTTP com tipo de concessão de Credenciais de cliente OAuth (armazenamento externo)** que você criou.

h. Selecione **Enviar**.
Você criou o registro de alias de conexão e credencial.

i. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Painel de Conexões**.

j. No campo "Pesquisar todas as conexões", digite o nome do registro de alias de conexão e credencial que você criou.

k. No registro, selecione **Exibir detalhes**.

l. Selecione **Configurar**.

m. Preencha o formulário

Formulário "Configurar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão	O nome da conexão. Não é possível atualizar o nome.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
URL de conexão	URL para o servidor de terceiros.
Usar MID	Opção para habilitar o MID Server. **Importante:** Confirme se a opção está selecionada.
Seleção de MID	Opção para especificar a configuração do MID para conexão. ▪ **MID Server específico**: opção para indicar a seleção manual de um MID Server específico. ▪ **Selecionar automaticamente o MID Server**: opção para indicar que você deseja que o MID Server seja selecionado automaticamente. ▪ **Cluster do MID específico**: opção para indicar a seleção manual de um cluster de MID Servers. **Importante:** Confirme se o MID Server que você selecionou reside na mesma máquina que o Cliente CyberArk AIM que está configurado para acessar o cofre CyberArk. Consulte Configure o cofre da CyberArk e instale a API AIM.
MID Server	Opção para especificar um MID Server manualmente. Essa opção aparecerá se você selecionar **MID Server específico** no campo **Seleção de MID**.
Cluster do MID	Opção para especificar um cluster do MID manualmente. Essa opção aparecerá se você selecionar **Cluster do MID específico** no campo **Seleção de MID**.
Armazenamento externo de credenciais	Opção para usar o armazenamento externo de credenciais CyberArk. Quando você seleciona essa opção, o MID Server obtém as credenciais do OAuth 2.0 (ID e segredo do cliente) do armazenamento externo de credenciais. **Importante:** Confirme se a opção está selecionada.
ID da credencial	Identificador da conta CyberArk que contém os detalhes do ID e do segredo do cliente. Para exibir o procedimento para obter o identificador de credencial, consulte Como configurar credenciais OAuth 2.0 no CyberArk.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	No campo "ID da credencial", digite uma expressão usando um desses formatos. ▪ Se todas as suas credenciais estiverem no mesmo cofre, configure o nome desse cofre no arquivo config.xml do MID Server usando o parâmetro ext.cred.safe_name e, em seguida, especifique o ID da credencial apenas por nome, como **<ID da credencial>**. ▪ Para nomear credenciais para uma determinada plataforma que reside em um cofre específico, defina o ID de credencial como **<safe>:<credential ID>:<platform ID>**. ▪ Se as suas credenciais estiverem em vários cofres, especifique o ID da credencial neste formato: **<cofre>:<ID da credencial>**.
URL do token OAuth	URL que especifica o endpoint para obter o token de acesso do servidor OAuth.

n. Selecione **Configurar conexão**.

2. Configure uma conexão manualmente.

a. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações**.

b. Selecione **Novo**.

c. Selecione **Conectar-se a um provedor de OAuth de terceiros usando um cofre externo**.

d. Preencha o formulário

Detalhes do novo registro de aplicação

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o registro da aplicação. Por exemplo, digite: solicitação de token OAuth 2.0 via app MID.
Aplicação	Opção para especificar os nomes das aplicações que podem acessar esse registro de aplicação. O campo é somente leitura.
Tipo de concessão padrão	Método padrão para que a aplicação cliente obtenha o token de acesso do servidor OAuth. O tipo de concessão padrão e somente leitura é "Credenciais do cliente".
Acessível de	Opção para especificar quais aplicações podem acessar esse registro de aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
URL de token	URL que especifica o endpoint para obter o token de acesso do servidor OAuth.
Enviar credenciais	Opção para especificar o método de envio do OAuth 2.0 no corpo da solicitação.
Comentários	Insira comentários relacionados.

e. Na coluna **Escopo do OAuth**, crie um ou mais escopos do OAuth seguindo as etapas abaixo.

i. Na coluna "Nome", clique duas vezes no campo e insira um nome de escopo do OAuth.

ii. Na coluna "Escopo do OAuth", clique duas vezes no campo e insira o escopo.

f. Selecione **Enviar**.
Você criou um perfil de entidade do OAuth e o registro da aplicação.

g. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Conexões e Credenciais** > **Credenciais**.

h. Selecione **Novo**.

i. Selecione **Credenciais do OAuth 2.0**.

j. Selecione **Exibição de armazenamento externo**.

Importante:
Somente selecione **Exibição de armazenamento externo** se a exibição for diferente de um formulário de armazenamento externo de credenciais do OAuth 2.0.

k. Preencha o formulário

Credenciais do OAuth 2.0

Campo	Descrição
Nome	Nome do registro da credencial.
Aplica-se a	Opção para especificar se o registro da credencial é aplicável a todos os MID Servers ou a um MID Server específico. Em caso de MID Servers específicos, adicione-os. Escolha dentre as seguintes opções. ▪ Todos os MID Servers: o MID Server é selecionado automaticamente de uma coleção de MID Servers. ▪ MID Servers específicos: opção para especificar um ou mais MID Servers.
MID Servers	Opção para especificar um ou mais MID Servers.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Esse campo aparecerá se você selecionar **MID Servers específicos** no campo "Aplica-se a".
Ativo	Opção para especificar se o registro da credencial está disponível para uso. Por padrão, ele fica disponível.
Perfil de entidade OAuth	Opção para especificar um perfil de entidade OAuth que a credencial usa. Selecione o perfil de entidade OAuth que você criou acima. Consulte Como configurar um perfil de entidade OAuth.
Armazenamento externo de credenciais	Opção para especificar que as credenciais sejam armazenadas em um armazenamento externo e não na instância da ServiceNow. **Importante:** Confirme se a opção está selecionada.
ID da credencial	Opção para especificar o identificador de credencial da conta CyberArk que contém o ID e o segredo do cliente. Para exibir o procedimento para obter o identificador de credencial, consulte Como configurar credenciais OAuth 2.0 no CyberArk.
Cofre de armazenamento de credenciais	Opção para especificar o nome do cofre de armazenamento externo de credenciais. Verifique se você selecionou CyberArk.

l. Selecione **Enviar**.
Você criou o registro da credencial.

m. Crie um alias de conexão e credencial.
Para saber as etapas, consulte Crie um alias de Conexão e Credenciais.

n. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Conexões**.

o. Selecione **Novo**.

p. Selecione **Conexão HTTP(s)**.

q. Preencha o formulário

Formulário de conexão

Campo	Descrição
Nome	O nome exclusivo dessa conexão HTTP(s).
Ativo	Opção para definir como ativa a conexão que você está criando. A opção é selecionada por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Credencial	Selecione o registro de credencial usado para autorizar a conexão. Selecione a credencial que você criou acima.
Alias de conexão	Selecione o registro de alias a ser associado a esta conexão. Usar um alias permite que você atualize o registro de conexão sem precisar reconfigurar nenhuma ação ou atividade que use o alias.
Construtor de URL	Insira manualmente o URL de conexão ou use o sistema para construir o URL baseado em entradas. O padrão é desmarcado. Se verificado, o URL de conexão é calculado dos seguintes campos: ▪ Autenticação mútua — Marque a caixa, se a autenticação mútua for usada. ▪ Protocolo — se a autenticação mútua não for usada, insira o protocolo. O padrão é HTTPs. ▪ Perfil de protocolo — Se a autenticação mútua for usada, insira o perfil de protocolo de sys_protocol_profile. ▪ Host ▪ Porta ▪ Caminho base — Caminho da cadeia de caracteres de conexão. **Nota:** Se a autenticação mútua estiver marcada, o URL de conexão será criado: Protocolo + :// + host:port +URL. Se a autenticação mútua estiver desmarcada, a URL de conexão será criada desta forma: Perfil do protocolo + :// + host:porta +URL
URL de conexão	Se o construtor de URL estiver desmarcado, insira o URL de conexão neste campo. **Nota:** Se a autenticação mútua estiver marcada, o URL de conexão será criado: Protocolo + :// + host:port +URL. Se a autenticação mútua estiver desmarcada, a URL de conexão será criada desta forma: Perfil do protocolo + :// + host:porta +URL
Usar MID Server	Opção para especificar que você deseja enviar solicitações de token OAuth por meio de um MID Server. **Importante:** Confirme se a opção está selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tempo limite de conexão	Número de milissegundos que o sistema espera por uma conexão de host bem-sucedida. Se uma conexão bem-sucedida não ocorrer durante esse tempo, a solicitação de conexão expirará. Deixe este campo em branco para usar o valor de tempo limite de conexão padrão do sistema.
Seleção de MID	Opção para especificar uma das seguintes opções. ▪ Selecionar automaticamente o MID Server: seleciona dentre os MID Servers com base nos critérios de MID Server, independentemente de eles serem ou não membros de um cluster. ▪ MID Server específico: selecione um MID Server manualmente. ▪ Cluster do MID específico: a reatribuição automática para outro MID Server somente seleciona dentre membros do cluster especificado. **Importante:** Confirme se o MID Server que você selecionou reside na mesma máquina que o Cliente CyberArk AIM que está configurado para acessar o cofre CyberArk. Consulte Configure o cofre da CyberArk e instale a API AIM.
Capacidades	Opção para selecionar um ou mais recursos DO MID Server. As capacidades definem as funções específicas de um MID Server em um intervalo de endereços IP, permitindo que uma aplicação selecione o MID Server mais apropriado. Selecione o ícone Capacidades DO MID ( ) para selecionar um ou mais recursos. **Nota:** ▪ Confirme se o MID Server que você selecionou reside na mesma máquina que o Cliente CyberArk AIM que está configurado para acessar o cofre CyberArk. Consulte Configure o cofre da CyberArk e instale a API AIM. ▪ Se você selecionar **Seleção automática DO MID Server** No campo Seleção do MID.
MID Server	Selecione um MID Server manualmente. Essa opção aparecerá se você selecionar "MID Server específico" no campo "Seleção de MID".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Campo	Descrição
Cluster do MID	Selecione um cluster do MID manualmente. Essa opção aparecerá se você selecionar "Cluster do MID específico" no campo "Seleção de MID".
Aplicação de MID	Opção para especificar uma aplicação MID ou aceitar a opção de aplicação padrão. **Nota:** Se você selecionar **Seleção automática DO MID Server** No campo Seleção do MID. Por padrão, o **TODOS** a opção está selecionada.

r. Selecione **Enviar**.
Você criou um registro de conexão HTTP(s).

s. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **IntegrationHub** > **Painel de Conexões**.

t. No campo "Pesquisar todas as conexões", digite o nome do registro de conexão que você criou.
O registro do alias de conexão será exibido.

O registro de conexão do OAuth 2.0 é criado



Algoritmos de autenticação

Verifique a identidade do remetente usando Algoritmos de autenticação

Permita que as etapas de integração sejam autenticadas com serviços da Web que exijam mecanismos de conexão ou de credenciais complexos ou não padrão. Associe algoritmos de autenticação a aliases de credenciais e de conexão para reduzir ou eliminar a necessidade de configurar manualmente as etapas de integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

É possível usar um algoritmo de autenticação para gerar dados de autenticação personalizados para suas etapas de integração. As etapas de integração podem usar esses dados dinâmicos para criar quaisquer artefatos personalizados necessários para autenticação com o serviço Web de destino. Por exemplo, uma etapa REST pode criar um cabeçalho de autenticação, parâmetros de consulta ou um token.

Os algoritmos de autenticação suportam as seguintes etapas:

- Etapa Obter informações de conexão
- Etapa REST
- Etapa SOAP

Para obter mais informações, consulte Etapas de integração

Tipos do algoritmo de autenticação

- **Assinatura da Amazon Versão 4**: este é um algoritmo de autenticação pré-criado para se conectar ao Amazon Web Services.
- **Autenticação personalizada**: este é um modelo que os desenvolvedores podem usar para criar seus próprios algoritmos de autenticação.

Para saber mais sobre como configurar o algoritmo de autenticação, consulte Configure um algoritmo de autenticação.

Scripts

Os scripts de autenticação de instância fazem parte dos scripts de instância da tabela *sys_script_include*.

Scripts de autenticação da instância

RequestAuthInternal	Script somente leitura na instância, que oferece suporte à geração de assinatura AWS V4 ou autenticação personalizada que é enviada com solicitação de saída.
RequestAuthAWSV4Signer	Script que estende RequestAuthInternal para implementar o signatário para gerar a assinatura do AWS V4.
RequestAuthTwitterSigner	Script que estende RequestAuthInternal para implementar o signatário para gerar a assinatura Twitter usando OAuth 1.0a.
RequestAuthSampleCustomSigner	Script de amostra que estende RequestAuthInternal para entender como escrever um signatário personalizado na instância.

Os Scripts de autenticação MID estão na parte de scripts MID da tabela *ecc_agent_script_include*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Scripts de autenticação MID

RequestAuthInternal	Leia apenas o script no MID, que suporta a geração da assinatura AWS V4 ou a autenticação personalizada que é enviada com a solicitação de saída.
RequestAuthAWSV4MIDSigner	Script que estende RequestAuthInternal para implementar o signatário para gerar a assinatura do AWS V4.
RequestAuthTwitterSigner	Script que estende RequestAuthInternal para implementar o signatário para gerar a assinatura Twitter usando OAuth 1.0a.
RequestAuthSampleMidCustomSigner	Script de amostra que estende RequestAuthInternal para entender como gravar o signatário personalizado no MID.

APIs JavaScript

A seguir estão as APIs do JavaScript para o algoritmo de autenticação.

- AuthCredential
- HttpRequestAuthedData
- HttpRequestData
- RequestAuthAPI

Configure um algoritmo de autenticação

Configure um algoritmo de autenticação para que você possa assinar solicitações HTTP de saída.

Antes de Iniciar

Você deve ter uma inclusão de script configurada antes de configurar um algoritmo de autenticação.
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Credenciais e Conexões** > **Algoritmos de autenticação**e clique em **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.
   A seleção do banco de dados no campo **Formato** determina quais campos estão disponíveis.

Formulário de autenticação

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo deste algoritmo.
Algoritmo	Tipo de solicitação de saída
Descrição	Descrição do que o seu algoritmo faz.
Aplicação	Escopo no qual sua aplicação é executada.
Script de autenticação da instância	Script que você seleciona na tabela Inclusões de script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Script de autenticação MID	Script que você seleciona da tabela Inclusões de script MID Server [exibição da Descoberta].

3. Clique em **Enviar**.

Configure um Amazon Algoritmo personalizado baseado em assinatura

Gere os dados baseados em Assinatura Amazon necessários para autenticar em um serviço Web executando o script.

Antes de Iniciar

- Conhecimento JavaScript
- Conhecimento REST
- Conhecimento de API de serviço Web de destino
- Conhecimento de conexão, credencial e alias
- Função necessária: desenvolvedor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use um alias de conexão e de credencial e o algoritmo baseado em Assinatura Amazon Versão 4 para autenticação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Credenciais e Conexões** > **Algoritmos de autenticação**e clique em **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.
   A seleção do banco de dados no campo **Formato** determina quais campos estão disponíveis.


Formulário de autenticação

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo deste algoritmo.
Algoritmo	Tipo de solicitação de saída. Selecione **Assinatura Amazon Versão 4**.
Descrição	Descrição do que o seu algoritmo faz.
Aplicação	Escopo no qual sua aplicação é executada.
Script de autenticação da instância	Script que você seleciona na tabela Inclusões de script. No caso do algoritmo **Assinatura da Amazon Versão 4**, escolha **RequestAuthAWSV4Signer**. Os scripts disponíveis são os seguintes: ○ RequestAuthAWSV4Signer ○ RequestAuthInternal ○ RequestAuthSampleCustomSigner ○ RequestAuthTwitterSigner

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Campo	Descrição
	Nota: Para saber mais sobre o script, clique no ícone de informações junto ao campo. São exibidos detalhes do script, tais como Nome, Nome de API, Aplicação, Acessível de, Script e assim por diante.
Script de autenticação MID	Script que você seleciona da tabela Inclusões de script MID Server [exibição da Descoberta]. Os scripts disponíveis são os seguintes: ○ RequestAuthAWSV4Signer ○ RequestAuthInternal ○ RequestAuthSampleCustomSigner ○ RequestAuthTwitterSigner



3. Clique em **Atualizar**.
4. Navegar até **Tudo** > **Conexões e Credenciais** > **Credenciais**.
5. Clique em **Nova**.
6. Crie Credenciais AWS com algoritmo de autenticação.
   Neste caso, o **Algoritmo de autenticação AWS**.
7. Especifique o seguinte:
   - Nome
   - Ativo
   - ID da chave de acesso
   - Chave secreta de acesso
   - Alias de credencial
   - Algoritmo de autenticação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



8. Clique em **Atualizar**.

Resultado
Com base nos scripts selecionados e algoritmo de autenticação, as credenciais configuradas (**ID de chave de acesso** e **Chave de acesso secreto**) ou as credenciais do usuário (**ID de chave de acesso**, **Chave de acesso secreto** e **Token de sessão**) geram uma assinatura V4 Amazon que é enviada como solicitação de saída de ServiceNow para o provedor (neste caso, AWS).

Example: Etapa REST com o AWS

> **Nota:**
> A autenticação baseada em assinatura Amazon V4 também pode ser usada a partir do plano de fundo do Script.


Ação: obter regiões AWS

Etapa REST de entrada com AWS da seguinte forma:

- **Alias de credenciais**: o alias que é criado para AWS.
- **URL de base**: detalhes de URL de base de AWS.
- **Método HTTPS**: neste caso, é o método GET.
- **Parâmetros de consulta**: **Action** como **DescribeRegions**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



É possível testar a ação, as regiões associadas são exibidas. O corpo da resposta é o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Amazon V4 é definido com o conjunto padrão de algoritmo que suporta o mecanismo de autenticação. Este algoritmo quando usado adiciona a assinatura como cabeçalho de autorização para autenticação (solicitação HTTP) usando a etapa REST.

Configure um algoritmo de autenticação personalizado

Gere os dados personalizados necessários para autenticar o serviço Web executando o script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Conhecimento JavaScript
- Conhecimento REST
- Conhecimento de API de serviço Web de destino
- Conhecimento de conexão, credencial e alias
- Função necessária: desenvolvedor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use um alias de conexão e de credencial e o algoritmo baseado em autenticação personalizada para autenticação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Credenciais e Conexões** > **Algoritmos de autenticação**e clique em **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.
   A seleção do banco de dados no campo **Formato** determina quais campos estão disponíveis.


Formulário de autenticação

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo deste algoritmo.
Algoritmo	Tipo de solicitação de saída Selecione **Autenticação personalizada**.
Descrição	Descrição do que o seu algoritmo faz.
Aplicação	Escopo no qual sua aplicação é executada.
Script de autenticação da instância	Script que você seleciona na tabela Inclusões de script. Os scripts disponíveis são os seguintes: ○ RequestAuthAWSV4Signer ○ RequestAuthInternal ○ RequestAuthSampleCustomSigner ○ RequestAuthTwitterSigner **Nota:** ○ Para saber mais sobre o script, clique no ícone de informações junto ao campo. São exibidos detalhes do script, tais como Nome, Nome de API, Aplicação, Acessível de, Script e assim por diante. ○ No caso da autenticação personalizada com Twitter, é possível escolher **RequestAuthTwitterSigner**, já que ele usa um método de autenticação OAuth 1.0a. Isso requer informações como **Chave de API e segredo** e **Token de acesso e segredo** que podem ser usadas para criar assinaturas para passar em um cabeçalho de autorização. Para obter mais informações, consulte Autenticação no Twitter .
Script de autenticação MID	Script que você seleciona da tabela Inclusões de script MID Server [exibição da Descoberta]. Os scripts disponíveis são os seguintes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ RequestAuthAWSV4Signer ○ RequestAuthInternal ○ RequestAuthSampleCustomSigner ○ RequestAuthTwitterSigner




Com base nos scripts selecionados e no algoritmo de autenticação, as credenciais configuradas são enviadas como solicitação de saída a partir do ServiceNow para o provedor.

3. Clique em **Atualizar**.
4. Navegar até **Tudo** > **Conexões e Credenciais** > **Credenciais**.
5. Clique em **Nova**.
6. Crie Credenciais Twitter com algoritmo de autenticação.
   Neste caso, **TwitterAuthAlgo**.
7. Especifique os campos:
   - Nome
   - Ativo
   - Token de acesso
   - Segredo do token de acesso
   - Chave do consumidor
   - Segredo do consumidor
   - Alias de credencial
   - Algoritmo de autenticação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



8. Clique em **Atualizar**.

Example: Etapa REST com Twitter

No caso de Twitter, você deve garantir que os seguintes spokes ou credenciais estejam disponíveis:

- Token de acesso
- Segredo do token de acesso
- Chave do consumidor
- Segredo do consumidor
- Algoritmo de autenticação


Ação: TwitterAuthAlgo.

Etapa REST de entrada com Twitter da seguinte forma:

- **Alias de credenciais**: o alias que é criado para Twitter.
- **URL de base**: detalhes de URL de base de Twitter.
- **Método HTTPS**: neste caso, é o método POST. Publicação de um tweet.
- **Parâmetros de consulta**: **Action** como **tweet**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



É possível testar a ação. O tweet é publicado na página Twitter.

Verifique a afinidade de serviço IP para Descoberta e Orquestração

É possível verificar a tabela Serviços IP para uma lista de endereços IP que estão associados a um protocolo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A tabela Serviços IP mapeia uma porta para um protocolo. São fornecidos vários mapeamentos, por padrão, para as combinações de protocolo de porta geralmente usadas, como porta 80 para HTTP, porta 22 para SSH e porta 161 para SNMP.

Uma propriedade do sistema denominada `glide.discovery.ip_service_affinity` permite que Descoberta se lembre da última porta do endereço IP que foi descoberta.

Importante:
Você não deve modificar os serviços IP, a menos que sua organização use portas personalizadas.


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição de Descoberta** > **Serviços IP**.
2. Filtre a lista para encontrar o serviço IP apropriado.
3. Clique no nome do serviço para ir até essa página de serviço IP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique na guia **Afinidades de serviço IP** para obter a lista de endereços IP associados a esse serviço.



ServiceNow® controle de acesso

O plug-in de controle de acesso do SNC (com.snc.snc_access_control) permite que você controle quais funcionários de Suporte e atendimento ao cliente podem acessar sua instância e quando.

Explore o controle de acesso da ServiceNow



Ativar o controle de acesso da ServiceNow



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Saiba mais sobre os recursos do ServiceNow® controle de acesso.

Ativo ServiceNow® controle de acesso.

Configurar controle de acesso da ServiceNow



Entenda como configurar ServiceNow® controle de acesso.

Registro em log de auditoria



Aprenda e revise o. ServiceNow® registro em log de auditoria de controle de acesso.

Tradução automática

Explor e ServiceNow® controle de acesso

O plug-in de controle de acesso do SNC (com.snc.snc_access_control) permite que você controle quais funcionários de Suporte e atendimento ao cliente podem acessar sua instância e quando.

Quando você ativa o plug-in pela primeira vez, os funcionários de Suporte e atendimento ao cliente não podem fazer login na instância. Todos os funcionários de Suporte e atendimento ao cliente conectados no momento permanecem conectados. Você cria registros na tabela do SNC Access Control que concede acesso a funcionários específicos do SNC ou a todos os funcionários.

O plug-in evita que a equipe de Suporte e atendimento ao cliente acesse as instâncias sem sua permissão expressa. No entanto, outra equipe de operações autorizada da ServiceNow, em sua capacidade de oferecer suporte e gerenciar o produto e verificar o uso, é obrigada a executar ações administrativas na infraestrutura subjacente. Essa infraestrutura inclui servidores e bancos de dados, entre outros componentes de infraestrutura que compõem a solução SaaS. Este método de acesso é totalmente auditável e rastreado.

Este plug-in permite que você restrinja o acesso à sua instância sem sua permissão expressa, portanto, isso pode afetar os níveis de serviço de suporte e o ANS de

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

disponibilidade. O ANS de disponibilidade é medido a partir do momento em que a equipe de suporte recebe acesso à sua instância.

Segurança de login

A segurança para logins de funcionários de Suporte e atendimento ao cliente autorizados em instâncias emprega tokens criptografados gerados por um servidor seguro. Somente funcionários de Suporte e atendimento ao cliente autenticados corretamente têm acesso a uma instância. Sem o plug-in SNC Access Control, o servidor de segurança garante que os direitos de acesso sejam impostos em hi.service-now.com. Quando o plug-in está habilitado, os tokens de login criptografados devem corresponder aos nomes na lista de acesso fornecida pelo plug-in, usando os critérios definidos nesses registros. Este método de autenticação permite determinar com precisão quais funcionários de Suporte e atendimento ao cliente poderão acessar suas instâncias e quando esses funcionários poderão fazer isso.

A arquitetura escolhida para este sistema tem vários recursos projetados para aprimorar a segurança de suas instâncias:

Servidor de segurança

O servidor de segurança é um host Linux bloqueado que somente a equipe de segurança da ServiceNow pode acessar. Este servidor é o único sistema que tem acesso à chave de criptografia privada crítica necessária para produzir os tokens de login. Ao usar essa compartimentalização (uma prática de segurança padrão), a chave privada é protegida, mesmo no caso improvável de um invasor comprometer a instância do HI.

Usuário sintético

O recurso em instâncias que permite aos funcionários de Suporte e atendimento ao cliente autorizados fazer login em sua instância não requer que uma conta seja provisionada nessa instância. Não há registro de usuário provisionado e credenciais permanentes ou persistentes. Em vez disso, um usuário sintético é criado para cada logon de funcionário de Suporte e atendimento ao cliente. Este usuário existe somente na memória e não fornece privilégios contínuos. Se o plug-in SNC Access Control estiver habilitado, você poderá desautorizar qualquer funcionário de Suporte e atendimento ao cliente a qualquer momento.

Tokens

Os tokens de segurança são específicos para uma instância e um funcionário de Suporte e atendimento ao cliente específico. Além disso, o mecanismo que gera os tokens funciona somente com logins de funcionários de Suporte e atendimento ao cliente reais no HI, e não com usuários representados. Depois que um token de segurança é gerado, somente um funcionário de Suporte e atendimento ao cliente específico pode usá-lo para fazer login em uma instância.

Limite de tempo

Os tokens de segurança expiram quatro horas depois de serem gerados. Esta validade limita a utilidade de tokens sequestrados, que só podem ser usados durante esta janela curta.

Registro em Log

Os logins de funcionários de Suporte e atendimento ao cliente em instâncias são registrados como um evento de login.

- Cada ação realizada pelo funcionário de Suporte e atendimento ao cliente conectado é adicionada ao log de transações no banco de dados.
- Ela também é adicionado ao log da instância no sistema de arquivos, que está inacessível para a maioria dos funcionários de ServiceNow.
- Logins e ações de funcionários de Suporte e atendimento ao cliente são prontamente identificáveis, já que os nomes de usuário terminam em @snc (como frodo.baggins@snc).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Essas ações fornecem registro em log de segurança fácil de usar, robusto e confiável para acesso de não funcionários.

Fluxo de processamento de segurança

Quando um funcionário Suporte e atendimento ao cliente deseja fazer login em uma instância, o fluxo de processamento de segurança é o seguinte:

1. Um técnico de Suporte e atendimento ao cliente solicita um login para a instância por meio de hi.service-now.com.
2. O HI verifica se o técnico tem a função apropriada para autorizar o acesso às instâncias.
3. Se o usuário tiver a função apropriada, o HI enviará a solicitação de acesso ao Servidor de segurança.
4. O Servidor de segurança verifica se a solicitação veio do endereço IP HI e avalia a solicitação (usuário, função e endereço IP do solicitante). Se a solicitação for válida, o servidor de segurança a aprovará e criará um token. Este token contém o nome do usuário, as funções, o ID da instância e a hora (o início da vida útil do token de 4 horas). Por fim, o Servidor de segurança criptografa o token com a chave de criptografia privada.
5. O Servidor de segurança envia o token criptografado para o HI.
6. O HI envia o token para o navegador do técnico de suporte.
7. O navegador do técnico de suporte inicia um login na instância, usando o nome de usuário especial terminado em @snc.
8. A instância usa a chave pública para descriptografar o token. Para verificar o token, a instância a corresponde ao nome de usuário fornecido na etapa anterior, ao ID da instância e à janela de tempo autorizada. Se o plug-in SNC Access Control estiver habilitado, a instância verificará se o usuário está:
   - Listado
   - Ativo
   - Configurado para acessar a instância na janela de tempo atual
9. Se o usuário for autenticado, a instância criará um *usuário sintético* na memória com as funções fornecidas. Este usuário não persiste depois que o limite de tempo expira, o usuário faz logoff ou a instância é reiniciada.

Fluxo do processo de acesso à segurança da ServiceNow



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Registro em log de Auditoria

O registro em log a seguir rastreia logins e atividades por funcionários de Suporte e atendimento ao cliente:

- Logs de eventos: os logs de eventos mostram todos os logins de Suporte e atendimento ao cliente de uma instância.
- Logs de transações: os logs de transações mostram todas as atividades na instância, incluindo todos os esforços para excluir logs.

Nota:
Para saber mais sobre este plug-in, consulte Como ativar o plug-in Controle de acesso de SNC [Atualizado na Central de segurança 1.3] nas Configurações de proteção de segurança da instância.

Ativar ServiceNow® controle de acesso

Você solicita ativação do plug-in SNC Access Control (com.snc.snc_access_control).


Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Existem duas maneiras de solicitar um plug-in:

- Acesse o. Now Support Catálogo de serviços diretamente selecionando **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Habilitar plug-in** ativado Now Support.
- Acesse o Now Support Catálogo de serviços por meio da página Todas as Aplicações em sua instância, seguindo estas etapas.

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.



3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.


Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Ativar plug-in



7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Configurar ServiceNow® controle de acesso

Configure um registro de controle de acesso para especificar um ou mais funcionários de Suporte e atendimento ao cliente que tenham permissão para fazer login em sua instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

O plug-in SNC Access Control (com.snc.snc_access_control) evita que a equipe de Suporte e atendimento ao cliente acesse as instâncias sem sua permissão expressa. No entanto, outra equipe de operações autorizada da ServiceNow, em sua capacidade de oferecer suporte e gerenciar o produto, é obrigada a executar ações administrativas na infraestrutura subjacente. Essa infraestrutura inclui servidores e bancos de dados, entre outros componentes de infraestrutura que compõem a solução SaaS. Este método de acesso é totalmente auditável e rastreado.

Este plug-in permite que você restrinja o acesso à sua instância sem sua permissão expressa, portanto, isso pode afetar os níveis de serviço de suporte e o ANS de disponibilidade. O ANS de disponibilidade é medido a partir do momento em que a equipe de suporte recebe acesso à sua instância.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Controle de acesso de SNC**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).
4. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SNC Access Control

Campos do formulário	Descrição
Nome	Nomeia cada funcionário de Suporte e atendimento ao cliente que tem permissão para fazer login nesta instância. ○ Expresse os nomes como nome.sobrenome em letras minúsculas, separados por um ponto (por exemplo, john.smith). Cada nome deve ter um registro de usuário correspondente em *support.servicenow.com*. ○ Se mais de um funcionário de Suporte e atendimento ao cliente tiver permissão para fazer login nesta instância, insira vários nomes e separe-os por vírgulas. ○ Para habilitar os direitos de login de todos os funcionários de Suporte e atendimento ao cliente para acessar a instância, insira um asterisco (*) no lugar do nome. ○ Se você pretende restringir o acesso do funcionário de Suporte e atendimento ao cliente à instância, os valores no campo **Nome** não devem ter um asterisco (*) em qualquer lugar do campo.
Motivo	Campo legível que descreve por que você está concedendo permissão de acesso. Este campo é opcional.
Início	Especifica a data e hora de início do período durante o qual os funcionários de Suporte e atendimento ao cliente especificados têm acesso de login. Este campo é obrigatório.
Fim	Especifica a data e hora de fim do período durante o qual os funcionários de Suporte e atendimento ao cliente especificados têm acesso de login. Este campo é obrigatório.
Ativo	Controla se este registro de permissão está ativo. O padrão é Ativo.

Registro em log de Auditoria

O registro em log a seguir rastreia logins e atividades por funcionários de ServiceNow.

Logs de eventos	Os logs de eventos mostram todos os logins da ServiceNow de uma instância do cliente.
Logs de transações	Os logs de transações mostram todas as atividades na instância, incluindo todos os esforços para excluir logs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Identidade

Saiba mais sobre as identidades na instância.

Análise de acessos



O Access Analyzer é um ServiceNow® App da Store, que é uma ferramenta de diagnóstico de acesso. Isso ajuda a determinar quem tem acesso a cada recurso.

Identidade global




A identidade global é um ServiceNow® o app da store permite atualizar atributos do usuário de uma instância para outra (várias instâncias).

Central de identidade



A Central de identidade permite monitorar, gerenciar e minimizar o risco com base na identidade e lacunas de segurança.

Sistema de gerenciamento de usuários entre domínios (SCIM)



A API do Sistema de gerenciamento de usuários entre domínios (SCIM) fornece endpoints para criar, ler, atualizar e excluir operações em usuários e grupos usando o protocolo SCIM.

Auditoria de identidade e acesso



Use a Auditoria de identidade e acesso para entender as mudanças feitas em um usuário, grupo, função e ACL.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Análise de acessos

A Análise de acessos da ServiceNow® é uma ferramenta de diagnóstico de acesso que exibe as permissões de uma identidade em relação a um recurso.

Explorar



Conheça os recursos e o valor comercial do Access Analyzer.

Uso



Entenda como usar o Analisador de acesso.

Avaliação de permissão



Saiba como as permissões são avaliadas.

Perguntas frequentes



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Obtenha detalhes sobre as perguntas mais frequentes sobre o Access Analyzer.

Explorando o analisador de acesso

Analise identidades na instância do ServiceNow.

A Análise de acessos da ServiceNow é uma aplicação que ajuda os administradores a exibir permissões para o usuário, a função ou o grupo selecionado.

Nota:

- O Access Analyzer é um produto da loja ServiceNow. Acesse o site ServiceNow Store para ver todos as aplicações disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja.
- O Access Analyzer representa o registro de identidade para recuperar detalhes sobre as permissões e não lê ou armazena dados pessoais ou confidenciais da identidade.
- Os resultados da avaliação do Access Analyzer são os mesmos, independentemente de quaisquer políticas de acesso definidas para os usuários, como ZTA (Zero trust access, acesso de confiança zero). As políticas são avaliadas somente durante o login real do usuário e não são avaliadas durante o fluxo da Análise de acessos.
- O Access Analyzer tem limitações para avaliar com precisão o acesso dos recursos relacionados aos recursos do escopo gerenciado e ao Delegated Development.

Avaliar acesso

Avaliar acesso é um recurso da Análise de acessos da ServiceNow que ajuda os administradores a exibir permissões para o usuário, a função ou o grupo selecionado.

Ele permite que você analise e exiba as permissões dos usuários, dos grupos ou das funções para uma tabela, inclusões de script de cliente chamável, páginas de IU e endpoints REST.

Usando o Analisador de Acesso, as organizações podem melhorar sua postura de segurança, governança de identidade, gestão de riscos, atingir os objetivos de conformidade dela e entender quem (identidade) tem acesso ao quê (recursos).

Comparar acesso

Comparar acesso é um recurso da Análise de acessos V2 da ServiceNow que permite que os administradores comparem o acesso dos usuários e determinem o nível correto de acesso para os usuários em sua instância da ServiceNow.

É possível utilizar o recurso Comparar acesso entre os usuários para os registros de usuário e o controle de acesso.

Comprar acesso permite que você execute a seguinte análise:

- Nível 1: comparar registros do usuário para entender os atributos, funções e grupos.
- Nível 2: comparar os controles de acesso para executar a análise de causa raiz encontrando problemas de acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefícios

Veja, a seguir, alguns benefícios do uso do Access Analyzer:

- Analise o acesso aos recursos (tabelas).
- Compare o acesso de 2 usuários.
- Compare as funções e os grupos de 2 usuários.
- Gere um relatório informando se uma identidade tem acesso a um recurso (tabela).
- Entenda quem tem acesso à higiene de segurança crítica.
- Ajude a impedir o provisionamento excessivo de permissões.
- Obtenha entidades com menos privilégios ao implementar controles de acesso.
- Limite o acesso a determinados dados, incluindo aplicações, tabelas, linhas ou colunas e outros recursos.
- Forneça recursos de emissão de relatórios para os resultados da análise.
- Compare o acesso entre os registros de usuário e os controles de acesso.
- Determine o nível correto de acesso para usuários em sua instância ServiceNow.

Uso do Analisador de acesso

Analise identidades e seu respectivo acesso na instância ServiceNow®.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

O procedimento a seguir descreve as etapas para acessar o Access Analyzer e usar vários recursos de análise de acesso.

Nota:
O Access Analyzer é um produto da loja ServiceNow®.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Analisar permissões**.
   A página inicial de inicial de Analisar acesso e permissões será exibida.

   A Análise de acessos tem os seguintes recursos:

   - Avaliar acesso
   - Comparar registros de usuários
   - Comparar controles de acesso

2. Selecione a respectiva guia para usar a Análise de acessos com base em seus requisitos.

Usar recurso Avaliar acesso

Analise identidades na instância do ServiceNow®.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

O procedimento a seguir contém a descrição das etapas para acessar a Análise de acessos e usar seus diversos recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A Análise de acessos é um produto de ServiceNow Store.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Analisar permissões**.
   A página inicial de inicial de Analisar acesso e permissões será exibida.
2. Selecione a guia **Avaliar acesso**.
3. Selecione seus critérios da seguinte forma:

Selecione seus critérios para analisar acessos e permissões

Campo	Descrição
Analisar por *	Analisar o acesso de um usuário, uma função ou um grupo
Selecionar usuário *	Especifique um nome de usuário da lista.
Tipo de regra *	Analisar o acesso de uma tabela, uma página de IU, um REST Endpoint ou uma inclusão de script de cliente chamável.
Selecionar tabela *	Especifique um nome de tabela da lista para selecionar.
Selecione o registro	Especifique um nome de registro da lista para selecionar.
Selecionar campo	Especifique um nome de campo da lista para selecionar.

4. Especifique a descrição no campo **Descrição**.
5. Selecione **"Analisar permissões"**.


   Os resultados de acesso do usuário serão exibidos. Da mesma forma, você pode analisar as permissões de um Grupo ou Função para os seguintes tipos de regra:

   - Tabela (registro)
   - Inclusão de script de cliente chamável
   - Endpoints REST

   Os resultados de acesso serão exibidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A tabela "Resultados de acesso" inclui os seguintes campos:

Resultados de acesso

Campos	Descrição
Operação	O tipo de operação que o usuário, grupo ou função pode executar para a tabela, registro ou campo selecionado.
Acesso geral	Resultado do acesso geral. Os resultados são os seguintes: ○ [Passado] Acesso concedido ○ [Bloqueado] Acesso negado ○ [Ignorado] Não foi avaliado ○ [Indefinido] Nenhuma regra encontrada
ACL	Se foi definida uma ACL para a operação selecionada.
Manipulador de acesso	Trata-se de uma verificação interna do sistema que usa um código fonte oculto na plataforma. IAccessHandler pode conceder ou negar acesso a um recurso sem avaliar ACLs. Se IAccessHandler for ignorado, então as ACLs serão avaliadas.
Filtragem de dados	O filtro de dado é uma forma de controle de acesso projetada para funcionar com as ACLs (access control rules, regras de controle de acesso) existentes na instância.
Tempo de execução	A hora em que os resultados de acesso foram executados.
Informações	Mais informações sobre a operação selecionada.
ID da execução	ID exclusivo para cada execução de resultado de acesso.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione a "Operação" para obter mais informações sobre a ACL.
   Por exemplo, se você selecionar **leitura**, o controle de acesso relacionado à leitura será exibido.

Detalhes da ACL

Campo	Descrição
Nome	O nome da ACL.
Tipo de decisão	Tipo de decisão configurado para a ACL. **Permitir acesso** ou **Negar acesso**.
Aplica-se à condição	Indica se a ACL é aplicada ou não a uma condição.
ACL se aplica a	Detalhes sobre o recurso ao qual se aplica a ACL.
Status	Status da ACL ou do resultado do acesso.
Funções de ACL necessárias	Detalhes da função necessária para acessar o recurso.
Função	Status da função. Aprovada, Omitida ou Bloqueada.



Permissões de visualização de usuários

Use o Acces Analyzer para visualizar as permissões de um usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

O procedimento a seguir exemplifica as etapas a serem seguidas para visualizar as permissões de um usuário (**ITIL User**) de ver as permissões da tabela **Incidente** usando a avaliação de acesso na Análise de acessos.

Nota:
O Access Analyzer é um produto da loja ServiceNow®.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Analisar permissões**.
   A página inicial de inicial de Analisar acesso e permissões será exibida.
2. Selecione seus critérios da seguinte forma:


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione seus critérios para analisar acessos e permissões

Campo	Descrição
Analisar por *	Selecione **"Usuário"**.
Selecionar usuário *	Especifique um nome de usuário da lista. Neste exemplo, **Usuário ITIL**.
Tipo de regra *	Analisar o acesso de uma **tabela**, uma **página de IU**, um **Endpoint REST** ou uma **inclusão de script de cliente chamável**. No exemplo, Tabela.
Selecionar tabela *	Especifique um nome de tabela da lista para selecionar. Neste exemplo, **Incidente**.
Selecione o registro	Especifique um nome de registro da lista para selecionar. Neste exemplo, **INC0000001**.
Selecionar campo	Especifique um nome de campo da lista para selecionar. Este campo pode ser usado para analisar permissão mesmo no nível de campo. Por exemplo, "ativo", "criado por" e assim por diante.


3. Especifique a descrição no campo **Descrição**.
4. Selecione **"Analisar permissões"**.



Os **Resultados de acesso** para o **Usuário ITIL** são exibidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Os resultados podem ser lidos por referência às legendas, à ACL (access control list, lista de controle de acesso), ao IAccesshandler e aos filtros de dados.

Vamos usar o exemplo da operação de **leitura**. Para o **Usuário ITIL**, o acesso geral é aprovado, o que significa que o usuário pode ler o registro com as permissões (ACL) corretas.

Da mesma forma, para a operação de **criação**, o acesso geral é aprovado com um ícone de alerta, o que significa que pode haver um script para a avaliação da ACL.

Nota:
No exemplo, as operações de **escrita** e **exclusão** estão bloqueadas para o usuário selecionado, e ele não pode editar ou excluir o registro selecionado (INC0000001).

5. Selecione a operação de leitura para saber mais sobre os logs de depuração.



A página Logs de depuração exibiu a regra de negócio e as ACLs associadas que são necessárias para executar a operação de **leitura** do registro.


Os logs de depuração mostram que há uma regra de negócio e 4 ACLs associadas para a operação de leitura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Há um status de **Aprovado** para uma das ACL, o que significa que, para ler o registro selecionado, o usuário tem a ACL necessária e pode ler o registro. Como uma das ACLs foi **Aprovada**, as outras avaliações da ACL serão **Ignoradas**.

6. Selecione o Controle de acesso aprovado para saber os detalhes da ACL.



Os detalhes do Controle de acesso para a ACL selecionada serão exibidos.

Para uma operação selecionada com **Aprovado** e a presença de um script. A página Controle de acesso exibe o script associado ao registro.



Permissões de visualização de uma função

Use o Acces Analyzer para visualizar as permissões de um função.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O procedimento a seguir exemplifica as etapas a serem seguidas para visualizar as permissões de uma função (**user_admin**) de ver as permissões do endpoint de REST API usando a Análise de acessos.

Nota:
O Access Analyzer é um produto da loja ServiceNow®.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Analisar permissões**.
   A página inicial de inicial de Analisar acesso e permissões será exibida.
2. Selecione seus critérios da seguinte forma:


Selecione seus critérios para analisar acessos e permissões

Campo	Descrição
Analisar por *	Selecionar **Função**.
Selecionar usuário *	Especifique uma função a ser selecionada da lista. Por exemplo, **user_admin**.
Tipo de regra *	Analisar o acesso de uma tabela, uma página de IU, um Endpoint REST ou uma inclusão de script de cliente chamável. Por exemplo, **Endpoint REST**.
Endpoint REST*	Especifique um endpoint REST. Por exemplo, `/api/global/user_role_inheritance`. **Nota:** O endpoint REST completo deve ser usado ao usar o campo selecionado.
Método de endpoint REST *	Especifique um método de endpoint REST. Por exemplo, GET.

3. Especifique a descrição no campo **Descrição**.
4. Selecione **"Analisar permissões"**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Os **Resultados de acesso** da função **user_admin** serão exibidos.

Os resultados podem ser lidos por referência às legendas, à ACL (access control list, lista de controle de acesso), ao IAccesshandler e aos filtros de dados.

O acesso geral para a função é aprovado, o que significa que a função (**user_admin**) pode acessar o **endpoint REST** para o método **GET** selecionado.

Exibir permissões para um grupo

Use o Analisador de acesso para exibir as permissões de um grupo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

O procedimento a seguir descreve as etapas de exemplo para exibir permissões de um grupo específico (**Gestão de incidentes**) para exibir as permissões de uma página de **IU de incidente** usando a avaliação de acesso na Análise de acessos.

Nota:
O Access Analyzer é um produto da loja ServiceNow®.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Analisar permissões**.
   A página inicial de inicial de Analisar acesso e permissões será exibida.
2. Selecione seus critérios da seguinte forma:

Selecione seus critérios para analisar acessos e permissões


Campo	Descrição
Analisar por *	Selecionar **Grupo**

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Selecionar usuário *	Especifique um nome de usuário da lista. Por exemplo, **Gestão de incidentes**.
Tipo de regra *	Analisar o acesso de uma tabela, uma página de IU, um Endpoint REST ou uma inclusão de script de cliente chamável. Por exemplo, **Página de IU**.
Página de IU *	Especifique a página de IU. Por exemplo, **incident.do**.

3. Especifique a descrição no campo **Descrição**.
4. Selecione **"Analisar permissões"**.



Os **Resultados de acesso** para o grupo **Gestão de incidentes** serão exibidos.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os resultados podem ser lidos por referência às legendas, à ACL (access control list, lista de controle de acesso), ao IAccesshandler e aos filtros de dados.

O acesso geral do grupo é aprovado, o que significa que os usuários do grupo (**Gestão de incidentes**) podem acessar o registro de incidentes.

Exportar consultas do Access Analyzer

Exporte as consultas analisadas usando o Access Analyzer.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

O procedimento a seguir descreve as etapas para acessar o Access Analyzer e usar vários recursos de análise de acesso.

Nota:
O Access Analyzer é um produto da loja ServiceNow®.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Analisar permissões**.
   A página inicial de inicial de Analisar acesso e permissões será exibida.
2. Selecione seus critérios da seguinte forma:


Selecione seus critérios para analisar acessos e permissões

Campo	Descrição
Analisar por *	Analisar o acesso de um usuário, uma função ou um grupo
Selecionar usuário *	Especifique um nome de usuário da lista.
Tipo de regra *	Analisar o acesso de uma tabela, uma página de IU, um REST Endpoint ou uma inclusão de script de cliente chamável.
Selecionar tabela *	Especifique um nome de tabela da lista para selecionar.
Selecione o registro	Especifique um nome de registro da lista para selecionar.
Selecionar campo	Especifique um nome de campo da lista para selecionar.

3. Especifique a descrição no campo **Descrição**.
4. Selecione **"Analisar permissões"**.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Os resultados de acesso do usuário serão exibidos. Da mesma forma, você pode analisar as permissões de um Grupo ou Função para os seguintes tipos de regra:

- Tabela (registro)
- Inclusão de script de cliente chamável
- Endpoint REST

Os **Resultados de acesso** para o tipo de regra selecionado serão exibidos.




5. Clique em **Exportar**.

a. Escolha o Tipo de Arquivo.

Os tipos de arquivo disponíveis são Excel, CSV, JSON e PDF.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



b. Escolha o Tipo de entrega.

Tipos de entrega disponíveis como Download e E-mail.



Tradução automática

Comparar registros de usuários

Compare os registros de usuários para entender o acesso entre dois usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

O procedimento a seguir contém a descrição das etapas para comparar os registros de usuários usando a Análise de acessos.


Nota:
A Análise de acessos é um produto de ServiceNow® Store.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Analisar permissões**.
   A página inicial de inicial de Analisar acesso e permissões será exibida.
2. Selecione a guia **Comparar registros de usuários**.
3. Selecione o **usuário 1** e o **usuário 2** para comparação.

   Por exemplo, Usuário ITIL como **usuário 1** e Abel Tuter como **usuário 2**.




4. Selecione **Comparar registros de usuários**.

   Os resultados serão exibidos com as seguintes guias:

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Detalhes**: exibe os metadados do



usuário.


- **Funções**: exibe as funções atribuídas ao usuário. Você pode selecionar a função para saber mais sobre ela e os direitos inerentes.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Grupos**: exibe os grupos atribuídos ao usuário. Você pode selecionar o grupo para saber mais sobre ele os direitos inerentes.



Você também pode comparar diferentes usuários na instância ServiceNow para entender o acesso atribuído a eles.

Comparação de acessos de usuários

Compare o controle de acesso do usuário usando a Análise de acessos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

O procedimento a seguir contém a descrição das etapas para comparar o controle de acesso entre os usuários usando a Análise de acessos.


Nota:
A Análise de acessos é um produto de ServiceNow® Store.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Analisar permissões**.
   A página inicial de inicial de Analisar acesso e permissões será exibida.
2. Selecione a guia **Comparar acesso do usuário**.
3. Preencha os seguintes campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Comparar acesso do usuário

Campo	Descrição
Selecionar usuário 1*	Especifique um nome de usuário da lista para comparação.
Selecionar usuário 2*	Especifique um nome de usuário da lista para comparação com o usuário 1.
Tipo de regra*	Analise as permissões de acesso a uma tabela. **Nota:** Somente as permissões de acesso a uma tabela podem ser usadas em **Comparar acesso do usuário**.
Selecionar tabela*	Especifique um nome de tabela da lista para selecionar.
Selecione o registro	Especifique um nome de registro da lista para selecionar.
Selecionar campo	Especifique um nome de campo da lista para selecionar.


4. Selecione **Comparar acesso do usuário**.

   Os resultados de **Comparar acesso do usuário** serão exibidos para os usuários selecionados.


   Os resultados da comparação de acesso do usuário exibem a operação e o status de avaliação de acesso dos usuários. Por exemplo, Abel Tuter e Usuário ITIL.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




5. Selecione a Operação para saber mais sobre a avaliação de permissão e as funções às quais os usuários estão atribuídos.
   Por exemplo, operação de **leitura**.
6. Selecione qualquer um dos **Controles de acesso** para saber mais sobre o acesso.



Os detalhes de Controle de acesso, como Funções, Atributo de segurança, Condição e Status de avaliação de script, serão exibidos.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



7. Selecione **Mostrar hierarquia de funções** para saber mais sobre as funções e os grupos aos quais o usuário está atribuído e compare os usuários.

   Com base na hierarquia de funções, você pode realizar as atribuições de função e grupo necessárias ao usuário para que ele tenha acesso aos recursos (tabela).



   No exemplo, **Abel Tuter** não tem itil atribuído. Você pode determinar as atribuições de função e grupo necessárias para o usuário analisando a hierarquia de funções.

   Você pode selecionar o nó para saber mais sobre a função, os recursos que a função pode acessar ou o grupo.

Exibindo os critérios pesquisados anteriormente no Access Analyzer

Exiba os critérios pesquisados anteriormente no Access Analyzer.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

Nota:
A Análise de acessos é um produto de ServiceNow® Store.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Consultas da Análise de acessos**.


   Os critérios pesquisados anteriormente contêm as seguintes seções:

   - **Avaliar acesso**: exibe resultados com base nas consultas feitas por meio dos recursos de **Avaliar acesso**.
   - **Comparar acesso do usuário**: exibe resultados com base nas consultas feitas por meio dos recursos **Comparar acesso do usuário**.

   Nota:
   Os critérios pesquisados anteriormente não são armazenados ao usar o recurso de comparação de registros de usuários.



2. Selecione os links **Analisado por** a fim de exibir os critérios pesquisados anteriormente na seção Avaliar acesso.




Você pode **Analisar novamente** o acesso do usuário. Exporte os detalhes usando a opção **Exportar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione os links **Usuários comparados** para exibir os critérios pesquisados anteriormente na seção Comparar acesso de usuários.



Avaliação de permissão

Critérios de avaliação de permissão ao usar o Access Analyzer.

Hierarquia de avaliação

A permissão do usuário, grupo ou função selecionada é avaliada com base na seguinte hierarquia:

- Regra de negócios: uma regra de negócios é um script relacionado ao servidor que é executado quando um registro é exibido, inserido, atualizado, excluído ou quando uma tabela é consultada.
- Manipulador de acesso: uma verificação interna do sistema que usa um código fonte oculto na plataforma.
- Data Filtration: a filtragem de dados do Data Filtration é uma forma de controle de acesso projetada para funcionar com as ACLs (Access Control rules, Regras de controle de acesso) existentes na instância. O filtro de dados só é compatível com operações de leitura.
- ACL (Lista de controle de acesso): Regras para ACLs restringem o acesso aos dados exigindo que os usuários cumpram com um conjunto de requisitos antes de poderem interagir. A seguinte hierarquia é considerada para as ACLs:
  - Função
  - Atributo de segurança
  - Condição
  - Script

Você pode analisar o acesso e as permissões de determinado usuário, função ou grupo com o Access Analyzer. As permissões são avaliadas com base nos seguintes tipos de regra:

- **Avaliação no nível de tabela**: as ACLs de função e atributo de segurança são usadas para avaliação no nível de tabela.
- **Avaliação no nível de registro ou campo**: as ACLs de nível de função, atributo de segurança, condição e script são usadas para avaliação no nível de registro ou campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Página de IU**: suporte a operações de somente leitura. Somente ACLs de nível de somente leitura são avaliadas.
- **REST Endpoint**: suporte a operações de execução. Somente ACLs de nível de somente execução são avaliadas.

Os detalhes sobre os campos importantes nos Resultados de acesso são os seguintes:

- Quando há um script disponível
- Acessar legenda do resultado
- Processo de avaliação
- IAccessHandlers
- Filtros de dados
- Regras da lista de controle de acesso

Quando há um script disponível

O ícone de alerta em qualquer status indica a presença de um script na ACL. Revise as ACLs em destaque para entender o último acesso. Para saber mais sobre como esses controles são avaliados e revisar a lógica para determinar o acesso, consulte Logs de depuração do Access Analyzer.

Legendas no Access Analyzer

Ao analisar o acesso e as permissões, as legendas são exibidas como parte do processo de avaliação. Veja as legendas a seguir:

- (Aprovado) Acesso concedido
- [Bloqueado] Acesso negado
- [Ignorado] Não avaliou
- [Indefinido] Nenhuma regra encontrada

Processo de avaliação

O processo de avaliação é realizado representando um usuário e determinando a permissão da lista de controle de acesso (ACL) no recurso. As regras de permissão habilitam o acesso ao recurso especificado se as seguintes verificações estiverem avaliadas como verdadeiras:

- IAccessHandlers deve avaliar como "Aprovado" ou estar vazio ou indefinido
- Os filtros de dados devem avaliar como "Aprovado" ou estar vazio ou indefinido
- Regras de controle de acesso (ACLs) avaliadas como "Aprovado"

IAccessHandlers

Trata-se de uma verificação interna do sistema que usa um código fonte oculto na plataforma. IAccessHandler pode conceder ou negar acesso a um recurso sem avaliar ACLs. Se IAccessHandler for ignorado, então as ACLs serão avaliadas.

Você não pode alterar as verificações do IAccessHandler. Por exemplo, uma implementação IAccessHandler é usada para verificações de acesso em recursos da aplicação, como acessos de leitura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Filtro de dados

O filtro de dado é uma forma de controle de acesso projetada para funcionar com as ACLs existentes na instância.

Regras da lista de controle de acesso

As regras das listas de controle de acesso (ACLs) restringem o acesso aos dados exigindo que os usuários passem por um conjunto de requisitos antes de interagir com eles.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes ao usar a Análise de acessos.

Avaliar acesso

A seguir você encontra algumas das perguntas mais frequentes ao usar recurso Avaliar acesso da Análise de acessos:

Perguntas frequentes

Perguntas	Explicação
Como ler os resultados da avaliação exibidos pelo Access Analyzer?	Cada linha representa uma lista de controle de acesso (ACL) individual. A sequência (nº) nos resultados representa a ordem na qual as ACLs são avaliadas. O status mostra se o acesso geral foi concedido (aprovado) ou negado (bloqueado).
Como as ACLs são avaliadas?	No nível de tabela, as ACLs são avaliadas somente para funções e atributos de segurança. Condições e scripts não são avaliados. As funções são avaliadas primeiro. Se as funções estiverem bloqueadas, as condições e os scripts serão ignorados. Para obter mais informações, consulte Configure uma regra de ACL.
Quais são as legendas do Access Analyzer?	Ao analisar o acesso e as permissões, as legendas são exibidas como parte do processo de avaliação. Veja as legendas a seguir: • [Passado] Acesso concedido • [Bloqueado] Acesso negado • [Ignorado] Não foi avaliado • [Indefinido] Nenhuma regra encontrada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Perguntas frequentes

Perguntas	Explicação
O que significa o ícone de Alerta nos resultados do Access?	O ícone de alerta em qualquer status indica a presença de um script na ACL. Revise as ACLs em destaque para entender o último acesso. Para saber mais sobre como esses controles são avaliados e revisar a lógica para determinar o acesso, consulte Logs de depuração do Access Analyzer.
O que é **IAccesshandler**?	Trata-se de uma verificação interna do sistema que usa um código fonte oculto na plataforma. É uma verificação de segurança do sistema que você não pode modificar. **IAccessHandler** pode conceder ou negar acesso a um recurso sem avaliar ACLs. Se este **IAccessHandler** for ignorado, então as ACLs serão avaliadas. Não é possível modificar as verificações do **IAccessHandler** de forma alguma. Por exemplo, uma implementação **IAccessHandler** é usada para verificações de acesso em recursos da aplicação, como acessos de somente leitura.
O que são filtros de dados?	Os filtros de dados são uma forma de controle de acesso projetada para funcionar com as ACLs (Access Control rules, Regras de controle de acesso) existentes na instância.
O que é uma regra de ACL?	As regras para listas de controle de acesso (ACLs) restringem o acesso aos dados exigindo que os usuários passem por um conjunto de requisitos antes que possam interagir com eles.

Atribuições de função com limite de tempo encontradas para o usuário que podem afetar os resultados. Aqui você pode verificar as funções com limite de tempo atribuídas ao usuário.

Comparar registros de usuários

A seguir você encontra algumas das perguntas mais frequentes ao usar recurso Comparar registros de usuários da Análise de acessos:

Perguntas frequentes

Perguntas	Explicação
Como ler os resultados na guia Detalhes?	A guia Detalhes exibe os metadados associados ao usuário 1 e ao usuário 2
Como conceder uma função a um usuário?	Na guia Usuários, você pode verificar a função que deve ser concedida ao usuário e atribuí-la.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Perguntas frequentes

Perguntas	Explicação
Como adicionar um usuário a um grupo?	Na guia Grupos, você pode verificar o grupo ao qual o usuário deve ser adicionado e adicioná-lo.
O que é Somente mostrar a diferença?	Quando você habilita a caixa de seleção Somente mostrar a diferença, apenas as funções ou o grupo que são diferentes entre o usuário 1 e o usuário 2 são exibidos.

Comparar acesso do usuário

A seguir você encontra algumas das perguntas mais frequentes ao usar recurso Comparar acessos de usuários da Análise de acessos:

Perguntas frequentes

Perguntas	Explicação
Como ler os resultados na página de comparação de controle de acesso?	A página de comparação de controle de acesso exibe os estados de avaliação para diferentes operações de ACL.
Quais são os diferentes estados de avaliação?	Ao comparar os controles de acesso entre os usuários, os diferentes estados de avaliação são: • Aprovado • Bloqueado
O que é Somente mostrar as diferença?	Quando você habilita a caixa de seleção Somente mostrar a diferença, apenas os estados da avaliação da operação que são diferentes entre o usuário 1 e o usuário 2 são exibidos.
Como a operação das ACLs é avaliada?	A ACL (Lista de controle de acesso) é a regras para ACLs que restringe o acesso aos dados exigindo que os usuários cumpram com um conjunto de requisitos antes de poderem interagir. A seguinte hierarquia é considerada para as ACLs: • Função • Atributo de segurança • Condição • Script
Como ler os resultados na página de hierarquia de funções?	A página de hierarquia de funções exibe a função atribuída ao usuário 1 e ao usuário 2. Você pode entender a função exigida para o usuário para uma operação da ACL específica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Perguntas frequentes


Perguntas	Explicação
Como posso ver os detalhes do usuário?	Você pode selecionar **Usuário (nó)** > **Outras ações** > **Exibir usuário** detalhes para saber mais sobre o usuário.
Como posso ver os detalhes da função?	Você pode selecionar **Função (nó)** > **Outras ações** > **Exibir função** detalhes para saber mais sobre a função.
Como posso ver os detalhes dos recursos que a função pode acessar?	Você pode selecionar **Função (nó)** > **Outras ações** > **Exiba todos os recursos aos quais a função tem acesso** para saber os recursos que a função pode acessar.
Como posso ver os detalhes do grupo?	Você pode selecionar **Grupo (nó)** > **Outras ações** > **Exibir grupo** para saber mais sobre o grupo.

Logs de depuração do Access Analyzer

Os logs de depuração exibem os detalhes da operação resultante do acesso de seleção.

Campos nos logs de depuração

Os logs de depuração no Access Analyzer exibem informações sobre a operação selecionada para entender as permissões, regras de negócios e ACLs associadas à operação.



A seguir estão os campos e suas descrições nos logs de depuração:

Logs de depuração

Campos	Descrição
Nome	Detalhes sobre a regra de negócios ou ACL. Selecione a regra de negócios da ACL para obter mais informações.
Aplica-se a	Detalhes sobre a aplicação da ACL em nível de campo, registro ou tabela.
Status	Status da ACL para a função e permissão associadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de depuração

Campos	Descrição
ACL obrigatório	A função necessária para acessar o campo, registro ou tabela.
Função	Detalhes sobre a função que está sendo bloqueada, aprovada ou ignorada para o Controle de acesso.
Atributo de segurança	Detalhes sobre o atributo de segurança que está sendo bloqueado, aprovado ou ignorado para o Controle de acesso.
Condição	Detalhes sobre a condição que está sendo bloqueada, aprovada ou ignorada para o controle de acesso.
Script	Detalhes sobre o script que está sendo bloqueado, aprovado ou ignorado para o controle de acesso.
Personalizado	Detalhes sobre a ACL personalizada, se houver, para o Controle de acesso.
Aplicação	Status da aplicação Global ou Store.

Hierarquia de avaliação

A permissão do usuário, grupo ou função selecionada é avaliada com base na seguinte hierarquia:

- Regra de negócios: uma regra de negócios é um script relacionado ao servidor que é executado quando um registro é exibido, inserido, atualizado, excluído ou quando uma tabela é consultada.
- Manipulador de acesso: uma verificação interna do sistema que usa um código fonte oculto na plataforma.
- Filtragem de dados: a filtragem de dados é uma forma de controle de acesso projetada para funcionar com as ACLs (Access Control rules, Regras de controle de acesso) existentes na instância. Os filtros de dados só são compatíveis com operações de leitura.
- ACL (Lista de controle de acesso): Regras para ACLs restringem o acesso aos dados exigindo que os usuários cumpram com um conjunto de requisitos antes de poderem interagir. A seguinte hierarquia é considerada para as ACLs:
  - Função
  - Atributo de segurança
  - Condição
  - Script

Avaliação da lista de controle de acesso

As ACLs para operações são avaliadas da seguinte forma:

- Função
- Atributo de segurança
- Condição
- Script

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando há um script disponível

O ícone de alerta em qualquer status indica a presença de um script na ACL. Revise as ACLs em destaque para entender o último acesso.

Nota:
Durante uma consulta do analisador de acesso, as regras de negócios são executadas primeiro, seguidas da lista de controle de acesso.

Sequência de execução

A sequência de execução do resultado de acesso em diferentes cenários é a seguinte:

- **Quando há uma ACL herdada ou curinga**: durante a sequência de execução, as ACLs herdadas são avaliadas primeiro e, em seguida, as ACLs curingas.
- **Quando uma ACL é aprovada, as outras são ignoradas**: durante a execução e a avaliação da permissão, se uma ACL for aprovada, outras execuções e avaliações de ACL serão ignoradas. Isso acontece porque a permissão geral da operação selecionada requer uma ACL para acessar um campo, registro ou tabela de uma identidade.
- **Quando há a execução de ACLs de nível de campo e ACLs de nível de tabela**: durante a execução, as ACLs de nível de campo são executadas primeiro, seguidas pelas ACLs de nível de tabela para fornecer resultados mais granulares ao analisar o acesso de uma identidade.
- **Quando é feita avaliação na presença de ACLs com script**: na presença de um script, o acesso geral da operação é aprovado com um ícone de alerta para indicar que há um Script na ACL.

Simulador de acesso

O Simulador de acesso ajuda a simular as alterações do acesso à tabela quando uma função ou grupo fosse atribuído ou removido do usuário.

Explorar	Uso
	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conheça os recursos e o valor comercial do Simulador de acesso.

Entenda como usar o Simulador de acesso.

Configurar



Saiba como configurar o Simulador de acesso.

Perguntas frequentes



Obtenha detalhes sobre as perguntas mais frequentes do Simulador de acesso.

Tradução automática

Exploração do Simulador de acesso

O Simulador de acesso simula como o acesso à tabela especificada mudaria quando uma função ou um grupo fosse atribuído ou removido do usuário.

Os administradores podem usar o Simulador de acesso para simular os requisitos de acesso de seus usuários em uma tabela especificada e entender como os controles de acesso mudam para um usuário. Isso ajuda a entender rapidamente o acesso atual dos usuários e os impactos de designar ou remover funções dos usuários.

https://player.vimeo.com/video/988627830?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

É possível usar o Simulador de acesso para simular o acesso de um usuário nos seguintes cenários:

- Adição de funções aos usuários
- Removendo funções dos usuários
- Adição de usuários a grupos
- Removendo usuários de grupos

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para saber mais sobre as configurações do Simulador de acesso e ativar a execução de ações, consulte Configuração do Simulador de acesso (Executar ações).

Configuração do Simulador de acesso (Executar ações)


Configure as opções de execução de ações para concluir as atribuições de função e grupo que você deseja adicionar após a simulação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Configurações**.



2. Selecione o botão de alternância para ativar.
   Leia as informações jurídicas antes de ativar o Simulador de acesso (Executar ações).
3. Selecione **Aceitar**.
4. Selecione **Salvar** para salvar a configuração.

Como usar o Simulador de acesso

Use o Simulador de acesso para simular como o acesso do usuário à tabela especificada mudaria quando uma função ou um grupo fosse atribuído ou removido.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

Ative a execução de ações. Para obter mais informações, consulte Configuração do Simulador de acesso (Executar ações).

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Simulador de acesso**.
2. Selecione a opção **Simular** em cada seção com base nos seguintes cenários:
   - Adição de funções aos usuários
   - Removendo funções dos usuários

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Adição de usuários a grupos
- Removendo usuários de grupos

Adição de funções aos usuários

Use **Simular adição de função** para simular as mudanças de acesso do usuário a um recurso (tabelas).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

Ative a execução de ações. Para obter mais informações, consulte Configuração do Simulador de acesso (Executar ações).

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Simulador de acesso**.
2. Selecione **Simular** na seção "Adicionar uma função ao usuário".
3. Especifique os seguintes campos para seus critérios de simulação:

Adicionar uma função ao usuário

Campo	Descrição
Selecionar usuário *	Especifique um nome de usuário da lista. Neste exemplo, **Abel Tuter**.
Selecionar função *	Especifique uma função a ser selecionada da lista. Neste exemplo, **itil_admin**.
Tipo de regra *	Há o preenchimento automático do tipo de regra e não é possível mudá-lo.
Selecionar tabela *	Especifique um nome de tabela da lista para selecionar. Neste exemplo, **Incidente**.
Selecionar registro	Especifique um nome de registro para selecionar na lista (opcional).
Selecionar campo	Especifique um nome de campo da lista para selecionar. Este campo pode ser usado para analisar permissão mesmo no nível de campo. Por exemplo, "ativo", "criado por" e assim por diante.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione **Avançar**.

5. Visualize as mudanças.
   Em "Visualizar mudanças", há a simulação das funções recém-atribuídas. Antes de avançar para a próxima etapa, é possível validar as funções e as funções secundárias que estão sendo adicionadas ao usuário.




É possível ver as novas funções que estão sendo adicionadas como parte da função **itil_admin** junto com as funções existentes do usuário.

6. Selecione **Avançar**.

7. Valide o **Status presente** e o **Status simulado** para verificar o acesso que está sendo **Aprovado** ou **Bloqueado** para o usuário simulado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Adicionar **itil_admin** permite que o usuário realize a operação de exclusão na tabela ("Incidente").

Nota:

- Se você quiser saber mais sobre a ACL (operações), selecione os links de operação para cada registro.
- Se você quiser reiniciar a simulação para uma função diferente, selecione **Começar**.
- Se você quiser sair da simulação, selecione **Sair**.

8. Selecione **Avançar**.
9. Selecione **Adicionar e concluir**.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se o Simulador de acesso não estiver ativado, não será possível concluir a simulação. Para ativá-lo, selecione **Ativar ações** e aceite as informações jurídicas.
- Se você quiser ocultar a simulação, selecione **Ocultar ações**. Para exibir e ativar ações, acesse as configurações. Para obter mais informações, consulte Configuração do Simulador de acesso (Executar ações).
- Se você quiser sair da simulação, selecione **Ignorar e sair**.

As funções são adicionadas ao usuário com sucesso. É possível verificar o acesso usando a Análise de acessos. Para obter mais informações sobre como verificar o acesso de um usuário, consulte Análise de acessos.

Removendo funções dos usuários

Use **Simular remoção de função** para simular as mudanças de acesso do usuário a um recurso (tabelas).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

Ative a execução de ações. Para obter mais informações, consulte Configuração do Simulador de acesso (Executar ações).

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Simulador de acesso**.
2. Selecione **Simular** na seção "Remover uma função do usuário".
3. Especifique os seguintes campos para seus critérios de simulação:

Remover uma função do usuário

Campo	Descrição
Selecionar usuário *	Especifique um nome de usuário da lista. Neste exemplo, **Abel Tuter**.
Selecionar função *	Especifique uma função a ser selecionada da lista. Neste exemplo, **itil**.
Tipo de regra *	Há o preenchimento automático do tipo de regra e não é possível mudá-lo.
Selecionar tabela *	Especifique um nome de tabela da lista para selecionar. Neste exemplo, **Incidente**.
Selecione o registro	Especifique um nome de registro da lista para selecionar.
Selecionar campo	Especifique um nome de campo da lista para selecionar. Este campo pode ser usado para analisar permissão mesmo no nível de campo. Por exemplo, "ativo", "criado por" e assim por diante.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione **Avançar**.

5. Visualize as mudanças.
   Em "Visualizar mudanças", há a simulação das funções removidas. Antes de avançar para a próxima etapa, é possível validar as funções e as funções secundárias que estão sendo removidas do usuário.




6. Selecione **Avançar**.

7. Valide o **Status presente** e o **Status simulado** para verificar o acesso que está sendo **Aprovado** ou **Bloqueado** para o usuário simulado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:

- Se você quiser saber mais sobre a ACL (operações), selecione os links de operação para cada registro.
- Se você quiser reiniciar a simulação para uma função diferente, selecione **Começar**.
- Se você quiser sair da simulação, selecione **Sair**.

8. Selecione **Avançar**
9. Selecione **Remover e concluir**.

Nota:

- Se o Simulador de acesso não estiver ativado, não será possível concluir a simulação. Para ativá-lo, selecione **Ativar ações** e aceite as informações jurídicas.
- Se você quiser ocultar a simulação, selecione **Ocultar ações**. Para exibir e ativar ações, acesse as configurações. Para obter mais informações, consulte Configuração do Simulador de acesso (Executar ações).
- Se você quiser sair da simulação, selecione **Ignorar e sair**.

As funções são removidas do usuário com sucesso. É possível verificar o acesso usando a Análise de acessos. Para obter mais informações sobre como verificar o acesso de um usuário, consulte Análise de acessos.

Adição de usuários a grupos

Use **Simular adição ao grupo** para simular as mudanças de acesso do usuário a um recurso (tabelas) após a adição de um usuário a um grupo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

Ative a execução de ações. Para obter mais informações, consulte Configuração do Simulador de acesso (Executar ações).

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Simulador de acesso**.
2. Selecione **Simular** na seção "Adicionar o usuário a um grupo".
3. Especifique os seguintes campos para seus critérios de simulação:

Adicionar o usuário a um grupo

Campo	Descrição
Selecionar usuário *	Especifique um nome de usuário da lista. Neste exemplo, **Abel Tuter**.
Selecionar grupo *	Especifique um grupo para seleção na lista. Neste exemplo, **Gestão de incidentes**.
Tipo de regra *	Há o preenchimento automático do tipo de regra e não é possível mudá-lo.
Selecionar tabela *	Especifique um nome de tabela da lista para selecionar. Neste exemplo, **Incidente**.
Selecione o registro	Especifique um nome de registro da lista para selecionar.
Selecionar campo	Especifique um nome de campo da lista para selecionar. Este campo pode ser usado para analisar permissão mesmo no nível de campo. Por exemplo, "ativo", "criado por" e assim por diante.




4. Selecione **Avançar**.
5. Visualize as mudanças.


   O grupo ao qual o usuário está atribuído é simulado em "Visualizar mudanças". É possível validar as mudanças antes de avançar para a próxima etapa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



6. Selecione **Avançar**.
7. Valide o **Status presente** e o **Status simulado** para verificar o acesso que está sendo **Aprovado** ou **Bloqueado** para o usuário simulado.



Nota:

- Se você quiser saber mais sobre a ACL (operações), selecione os links de operação para cada registro.
- Se você quiser reiniciar a simulação para uma função diferente, selecione **Começar**.
- Se você quiser sair da simulação, selecione **Sair**.

8. Selecione **Avançar**.
9. Selecione **Adicionar e concluir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se o Simulador de acesso não estiver ativado, não será possível concluir a simulação. Para ativá-lo, selecione **Ativar ações** e aceite as informações jurídicas.
- Se você quiser ocultar a simulação, selecione **Ocultar ações**. Para exibir e ativar ações, acesse as configurações. Para obter mais informações, consulte Configuração do Simulador de acesso (Executar ações).
- Se você quiser sair da simulação, selecione **Ignorar e sair**.

O usuário é adicionado ao grupo com sucesso.

Removendo usuários de grupos

Use **Simular remoção do grupo** para simular as mudanças de acesso do usuário a um recurso (tabelas) quando ele é removido de um grupo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

Ative a execução de ações. Para obter mais informações, consulte Configuração do Simulador de acesso (Executar ações).

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Simulador de acesso**.
2. Selecione **Simular** na seção "Remover o usuário de um grupo".
3. Especifique os seguintes campos para seus critérios de simulação:

Remover o usuário de um grupo

Campo	Descrição
Selecionar usuário *	Especifique um nome de usuário da lista. Neste exemplo, **Usuário ITIL**.
Selecionar grupo *	Especifique um grupo para seleção na lista. Neste exemplo, **Gestão de incidentes**.
Tipo de regra *	Há o preenchimento automático do tipo de regra e não é possível mudá-lo.
Selecionar tabela *	Especifique um nome de tabela da lista para selecionar. Neste exemplo, **Incidente**.
Selecione o registro	Especifique um nome de registro da lista para selecionar.
Selecionar campo	Especifique um nome de campo da lista para selecionar. Este campo pode ser usado para analisar permissão mesmo no nível de campo. Por exemplo, "ativo", "criado por" e assim por diante.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione **Avançar**
5. Visualize as mudanças.


   Em "Visualizar mudanças", há a simulação do grupo do qual o usuário é removido. É possível validar as mudanças antes de avançar para a próxima etapa.



6. Selecione **Avançar**
7. Valide o **Status presente** e o **Status simulado** para verificar o acesso que está sendo **Aprovado** ou **Bloqueado** para o usuário simulado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:

- Se você quiser saber mais sobre a ACL (operações), selecione os links de operação para cada registro.
- Se você quiser reiniciar a simulação para uma função diferente, selecione **Começar**.
- Se você quiser sair da simulação, selecione **Sair**.

8. Selecione **Avançar**
9. Selecione **Remover e concluir**.

Nota:

- Se o Simulador de acesso não estiver ativado, não será possível concluir a simulação. Para ativá-lo, selecione **Ativar ações** e aceite as informações jurídicas.
- Se você quiser ocultar a simulação, selecione **Ocultar ações**. Para exibir e ativar ações, acesse as configurações. Para obter mais informações, consulte Configuração do Simulador de acesso (Executar ações).
- Se você quiser sair da simulação, selecione **Ignorar e sair**.

O usuário é removido do grupo com sucesso.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre como usar o Simulador de acesso.

Perguntas frequentes

Perguntas	Explicação
Como posso começar a usar o simulador?	Você pode selecionar a opção Simular para o cenário diferente que deseja simular para os usuários e seguir as etapas.
Como o Simulador funciona?	O Simulador de acesso simula o acesso do usuário selecionado à tabela especificada e permite visualizar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Perguntas frequentes

Perguntas	Explicação
	as mudanças de acesso para você tomar decisões sobre o provisionamento de acesso.
Como ativar ou desativar ações no Simulador?	Para ativar ou desativar ações no Simulador de acesso, acesse as Configurações ou durante as etapas de “Executar ações” no processo de simulação.

Informações de acesso

As Informações de acesso ajudam você a ganhar confiança em suas atribuições de função ou grupo.

Explorar



Conheça os recursos e o valor comercial do Access Insights.


Configurar



Entenda como configurar o Access Insights.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso	
	
Saiba como usar o Access Insights.	

Explorar informações de acesso


As Informações de acesso no Analisador de acesso ajudam você a ganhar confiança em suas atribuições de função ou grupo.

As Informações de acesso exibem as estatísticas do acesso de nível de par e organizacional do usuário a um recurso. Ele permite que você veja se a função ou o grupo pode ser atribuído ao usuário que você está revisando direitos adicionais no momento. Ele ajuda você a comparar as atribuições de função e grupo no mesmo grupo de pares.

As Informações de acesso são exibidas somente ao comparar o acesso do usuário usando o recurso Comparar acesso do usuário no Analisador de acesso. Para saber mais sobre como usar o Access Insights, consulte Usar Informações de acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Com base nas estatísticas, você pode decidir fornecer a função correta ou atribuições de grupo aos usuários que você está comparando em seus colegas.

Nota:

- O Access Insights está disponível com o Access Analyzer V4.
- Você deve comparar usuários em um nível de colega (mesma organização, mesmo departamento, mesmo gerente) enquanto exibe as estatísticas no recurso Informações de acesso.

Para habilitar Informações de acesso no Analisador de acesso, navegue até Configurações. Para saber mais, consulte Configurar informações de acesso.

Configurar informações de acesso

Habilite o recurso Informações de acesso no Analisador de acesso.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, access_analyzer_admin


O procedimento a seguir descreve as etapas para habilitar o Access Insights.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Analisar acesso**.
2. Selecione a guia **Configurações**.
3. Selecione **Acesse as informações** .
4. Habilitar **Acesse as informações** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
Por padrão, os campos de nível de par são selecionados com **Empresa** , **Departamento** , **Gerente** . Você pode adicionar mais campos, como **Centro de custos** , **Código do país** , **Local** e **Título** .

5. Selecione **Save** (Salvar).

Resultado
O recurso Informações de acesso é habilitado e exibido quando você está exibindo o. **Hierarquia de funções** ao comparar o acesso do usuário a um recurso. Para saber mais sobre como usar o Access Insights, consulte Usar Informações de acesso.

Usar Informações de acesso

Use as Informações de acesso para entender o acesso no nível de par dos usuários a um recurso selecionado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador, access_analyzer_admin

Nota:
Para exibir os detalhes do recurso Informações de acesso do , você deve usar Comparar o acesso do usuário recurso.

O procedimento a seguir descreve as etapas para exibir as estatísticas de atribuição de grupo ou de função no nível de par no recurso Informações de acesso.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de acessos** > **Analisar permissões**.
   A página inicial Analisar acesso e permissões é exibida.
2. Selecione a guia **Comparar acesso do usuário**.
3. Preencha os seguintes campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comparar o acesso do usuário

Campo	Descrição
Selecionar usuário 1*	Especifique um nome de usuário da lista para comparação.
Selecionar usuário 2*	Especifique um nome de usuário da lista para comparação com o usuário 1.
Tipo de regra*	Analise as permissões de acesso a uma tabela. **Nota:** Somente as permissões de acesso a uma tabela podem ser usadas em **Comparar acesso do usuário**.
Selecionar tabela*	Especifique um nome de tabela da lista para selecionar.
Selecione o registro	Especifique um nome de registro da lista para selecionar.
Selecionar campo	Especifique um nome de campo da lista para selecionar.

4. Selecione **Comparar acesso do usuário**.

   Os resultados de **Comparar acesso do usuário** serão exibidos para os usuários selecionados.

   Os resultados da comparação de acesso do usuário exibem a operação e o status de avaliação de acesso dos usuários. Por exemplo, Charlier Fuhri e Charlie Knower.


5. Selecione uma operação.
   Por exemplo, operação de **leitura**.
6. Selecione qualquer um dos **Controle de acesso** para saber mais sobre o acesso.
7. Selecione **Mostrar hierarquia de funções** para exibir a comparação de acesso em um acesso de nível de par.

   As Informações de acesso são exibidas da seguinte forma:

   - **Informações de pares** : Exibe quantos usuários têm a mesma função atribuída em seus colegas (o mesmo gerente ou departamento).
   - **Informações da organização** : Exibe quantos usuários têm a mesma função atribuída na organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Com base nessas informações, você pode optar por fornecer ou revogar o acesso ao usuário que comparou.

Identidade global

A Identidade global é um produto da ServiceNow® que permite identificar usuários exclusivos em várias instâncias.

A Identidade Global ajuda com várias instâncias da ServiceNow® para gerenciar usuários, os atributos deles e outros dados básicos em várias instâncias da ServiceNow®.

Explorar o ID federado



Conheça os principais recursos e o valor comercial do ID federado.

Acessando o ID federado



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	ID federado de acesso.
Atualização de campos de ID  Atualize e configure o ID federado.	

Explorando ID federado

Determine os usuários em várias instâncias com base no nome de usuário e e-mail e forneça um ID exclusivo (ID federado) ao usuário em todas as instâncias.

O ID federado é usado para identificar usuários nas diferentes instâncias da ServiceNow®. Com base no ID federado, o usuário pode ser identificado e o número preciso de usuários em várias instâncias pode ser determinado. Para mais informações, consulte ID federado.

Nota:
O nome de usuário é necessário para gerar IDs federados

O ID federado é um identificador exclusivo para uma identidade que usa uma função de hash nas instâncias da ServiceNow®.

Ao usar o **ID do usuário** e o **E-mail** do usuário nas instâncias, o ID federado é criado e exibido na tabela sys_user.


Após a atualização para a versão Yokohama, o plug-in de Geração do ID federado (com.glide.identity.globalid) é instalado automaticamente em todas as instâncias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O nome de usuário é necessário para gerar IDs federados
- O nome de usuário e o e-mail são usados para gerar IDs federados por padrão. Para atualizar os campos a fim de gerar IDs federados com base em seu requisito, consulte Atualização de campos de ID.
- A função **Iamsync_admin** é necessária para atualizar a configuração.
- Se houver usuários com e-mail e nomes de usuários duplicados, o ID federado será gerado apenas para um usuário. Se o nome de usuário for nulo ou estiver vazio, o ID federado será nulo.



As mudanças de esquema após a instalação do plug-in são as seguintes:

- Uma nova coluna federated_id é criada na tabela sys_user.
- Nova tabela: iamsync_type é preenchido automaticamente com a configuração padrão da tabela sys_user.

O ID federado só é compatível com a tabela sys_user e todas as tabelas que estendem a tabela sys_user.

Após a atualização para a versão Yokohama, o plug-in de Geração do ID federado (com.glide.identity.globalid) é instalado automaticamente em todas as instâncias.

Acessando critérios de ID federado

Acesse os critérios de ID federado para saber mais sobre os campos de ID usados para o ID federado gerado.

Antes de Iniciar

Função necessária: iamsync_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gerenciar ID federado** > **Critérios para ID federado**.
2. A página Critérios de ID federado exibe o registro com os seguintes detalhes:


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Nome do tipo: **usuário**
- Nome da tabela: **Usuário [sys_user]**
- Campos de ID: **user_name (ID do usuário), e-mail** (campos padrão que são usados para geração de ID federado).
- Status: **concluído** (status de geração de ID federado). Status disponível: **Pronto**, **Em execução**, **Concluído**, **Erro**.

Nota:

- O nome de usuário é necessário para gerar IDs federados
- O nome de usuário e o e-mail são usados para gerar IDs federados por padrão.



Nota:
Somente os campos de ID podem ser atualizados para gerar um novo ID federado para os registros existentes. Para saber mais, consulte Atualização de campos de ID.

Atualização de campos de ID

Atualize os campos de ID para gerar novamente os IDs federados com base nos campos atualizados.

Antes de Iniciar

Função necessária: iamsync_admin

Nota:
Quaisquer mudanças nos campos de ID resultam na alteração dos IDs federados para todos os registros existentes na tabela selecionada. Essas mudanças podem afetar o desempenho, a conformidade e o licenciamento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gerenciar ID federado** > **Critérios para ID federado**.
2. Selecione o Nome do tipo (**Usuário**).
3. Selecione os novos campos de ID na página Usuário de critérios de ID federado que você deseja adicionar de Disponível a Selecionado usando as setas.


   Por exemplo, **Número do funcionário**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O nome de usuário é necessário para gerar IDs federados
- O nome de usuário e o e-mail são usados para gerar IDs federados por padrão.
- Se houver usuários com e-mail e nomes de usuários duplicados, o ID federado será gerado apenas para um usuário. Se o nome de usuário for nulo ou estiver vazio, o ID federado será nulo.



Agora, o **Número do funcionário** selecionado se torna outro atributo para gerar o ID federado.

4. Selecione **"Atualizar"** para gerar IDs federados.

Nota:
Selecione **"Atualizar"** primeiro e verifique a porcentagem de conclusão (100) antes de iniciar outra atualização

A porcentagem do status indica a geração do ID federado para todas as identidades nas instâncias.

Nota:

- Até que o trabalho de atualização anterior seja concluído, não faça alterações no campo.
- Os campos atualizados devem ser do tipo cadeia de caracteres.
- Os campos que não podem ser selecionados como campos de ID são os seguintes:
  - Campos de nível do sistema
  - Campos de Edge Encryption
  - Campos de senhas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Navegue até a tabela sys_user para exibir os novos IDs federados que são gerados com a atualização dos campos de ID.

Nota:
Selecione **Gerar IDs federados novamente** se um usuário for criado ou atualizado por meio de importações de XML, atualizações de banco de dados de baixo nível ou a instância não estiver funcionando corretamente. Selecionar **Gerar IDs federados novamente**, os IDs de todos os usuários serão gerados novamente usando o critério de campo de ID atual.

Auditoria de identidade e acesso

Use a Auditoria de identidade e acesso para entender as mudanças feitas para usuários, grupos, funções e ACLs.

Explorar



Conheça os recursos e o valor comercial da Auditoria de identidade e acesso.

Configurar



Entenda como configurar Auditoria de identidade e acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados de auditoria



Exiba os resultados da Auditoria de identidade e acesso.

Explorar Auditoria de identidade e acesso

Use a Auditoria de identidade e acesso para entender as mudanças feitas para usuários, grupos, funções e ACLs.

A auditoria de identidade e acesso ajuda a entender as informações críticas sobre quem modificou o quê, onde e quando em relação às contas de usuário, grupos e funções.

Ajuda a detectar usuários mal-intencionados, rastrear atividades incomuns na instância ServiceNow® e cumprir os padrões de conformidade de capacidade de rastrear mudanças de acesso.

A Auditoria de identidade e acesso (Identity Security Audit) é um plug-in (`com.glide.security.audit`) que é instalado automaticamente.

O recurso de Auditoria pode ser ativado ou desativado alternando a propriedade do sistema`glide.identity.security.audit.enabled`. Por padrão, a propriedade está definida como `verdadeira`.

A Auditoria de identidade e acesso permite que você:

- Exiba as mudanças feitas nos últimos 30 dias em usuários, grupos, atributos das ACLs de função, associações de função, associações de grupo e funções das ACLs.
- Rastreie as mudanças em sua instância ServiceNow.
- Ajude a mitigar possíveis riscos regulatórios e de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Demonstre conformidade com auditores de diferentes grupos na organização.
- Demonstre que a organização não está vulnerável a ameaças relacionadas à falta de visibilidade no grupo de usuários e mudanças de função.

Personas do usuário na Auditoria de identidade e acesso

A seguir estão as diferentes personas de usuário na Auditoria de identidade e acesso:

- **Administrador**: exibe os registros de auditoria e a configuração.
- **Administrador de segurança**: exibe estas trilhas de auditoria. Modifique a configuração para habilitar ou desabilitar a auditoria de uma determinada tabela ou mudar os campos auditados.

Tabelas de auditoria

As tabelas a seguir podem ser auditadas usando a Auditoria de identidade e acesso:

- Grupo [sys_user_group]
- Função [sys_user_role]
- Controle de acesso [sys_security_acl]
- Usuário [sys_user]
- Função do grupo [sys_group_has_role]
- Função do usuário [sys_user_has_role]
- Funções de acesso [sys_security_acl_role]
- Função contida [sys_user_role_contains]
- Membro do grupo [sys_user_grmember]

Módulos da Auditoria de identidade e acesso

A Auditoria de identidade e acesso contém os seguintes módulos na instância ServiceNow:

Módulo	Descrição
Resultados de Auditoria	Exibe as auditorias ocorridas na instância ServiceNow.
Configurar tabelas e campos	Configure as tabelas e os campos do sistema com os campos disponíveis da Auditoria de identidade e acesso.
Configurar período de retenção	Configure o período de retenção dos dados auditados. O período máximo que pode ser definido é de 30 dias.
Trilhas de usuários	Exibe auditorias de usuários.
Trilhas de grupos	Exibe auditorias de grupos.
Trilhas de funções	Exibe auditorias de funções.
Trilhas de ACL	Exibe auditorias de ACL.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados da auditoria de identidade


Exibe auditorias ocorridas na instância ServiceNow®.

Os Resultados de auditoria exibem as mudanças feitas em usuários, grupos, funções e ACLs na instância ServiceNow.

Para acessar os Resultados da auditoria, navegue **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Auditoria de identidade e acesso** > **Resultados de auditoria**. A página Auditorias da tabela de segurança será exibida com as seguintes informações.

Auditorias da tabela de segurança

Nome da Coluna	Descrição
Tabela de origem	Detalhes da tabela de origem em que a auditoria ocorreu.
Ação	Descreve a ação de auditoria.
Sys_id	Detalhes sobre o sys_id do registro auditado.
Criado por	Detalhes de quem criou a auditoria.
ID de Transação	Uma ID exclusiva que representa todas as ações na auditoria específica realizada.
Alterado para usuário	Nome do usuário quando a auditoria foi realizada.
Criado em	A data e a hora em que a auditoria foi realizada.



Trilhas de usuários

Exibe auditorias de usuários na instância ServiceNow®.

As Trilhas de usuários exibem mudanças de atributo de identidade, mudanças de associação de função e mudanças de associação de grupo de um usuário.


Para acessar Trilhas do usuário, navegue até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Auditoria de identidade e acesso** > **Trilhas do usuário**. A página Trilhas de usuários será exibida com as seguintes informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trilhas de usuários

Nome de usuário	Nome do usuário.
ID do sistema do usuário	Detalhes sobre o sys_id do usuário para o registro auditado.
Tabela de origem	Detalhes sobre a tabela de origem em que a auditoria foi realizada.
Ação	Descreve a ação de auditoria.
Criado Por	O usuário que fez a mudança.
Criado em	A data e a hora em que a auditoria foi realizada.



Trilhas de grupos

Exibe auditorias de grupos na instância ServiceNow®.

Trilhas de grupos exibem mudanças de atributo, mudanças de associação e mudanças de funções de um grupo.


Para acessar Trilhas de grupo, navegue até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Auditoria de identidade e acesso** > **Trilhas de grupos**. A página Trilhas de grupos será exibida com as seguintes informações.

Trilhas de grupos

Nome do grupo	Nome do grupo.
ID do sistema do grupo	Detalhes sobre o sys_id do grupo para o registro auditado.
Tabela de origem	Detalhes sobre a tabela de origem em que a auditoria foi realizada.
Ação	Descreve a ação de auditoria.
Criado Por	O usuário que fez a mudança.
Criado em	A data e a hora em que a auditoria foi realizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Trilhas de funções


Exibe auditorias de funções na instância ServiceNow®.

As Trilhas de funções exibem mudanças de atributo e de relação primária-secundária de uma função.

Para acessar Trilhas de funções, navegue até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Auditoria de identidade e acesso** > **Trilhas de função**. A página Trilhas de funções será exibida com as seguintes informações.

Trilhas de funções

Nome da função	Nome da função.
ID do sistema de função	Detalhes sobre a função sys_id do registro auditado.
Tabela de origem	Detalhes sobre a tabela de origem em que a auditoria foi realizada.
Ação	Descreve a ação de auditoria.
Criado Por	O usuário que fez a mudança.
Criado em	A data e a hora em que a auditoria foi realizada.



Trilhas de ACL

Exibe auditorias de ACLs na instância ServiceNow®.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As trilhas de ACL exibem mudanças de atributo e mudanças de relação de função necessárias para uma ACL.

Para acessar as Trilhas de ACL, navegue até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Auditoria de identidade e acesso** > **Trilhas de ACL**. A página Trilhas de ACL será exibida com as seguintes informações.

Trilhas de ACL

Nome da ACL	O nome da ACL.
Sys id da ACL	Detalhes sobre o sys_id da ACL para o registro auditado.
Tabela de origem	Detalhes sobre a tabela de origem em que a auditoria foi realizada.
Ação	Descreve a ação de auditoria.
Criado Por	O usuário que fez a mudança.
Criado em	A data e a hora em que a auditoria foi realizada.



Campos auditáveis de segurança

Exibe detalhes em nível de tabela e campo que serão auditados na instância ServiceNow®.

Campos auditáveis de segurança exibe os detalhes das tabelas e dos campos que serão auditados na instância ServiceNow.

Para acessar a página Campos auditáveis de segurança, navegue até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Auditoria de identidade e acesso** > **Configurar tabelas e campos**. A página Campos auditáveis de segurança será exibida com as seguintes informações.

Campos auditáveis de segurança


Nome da Coluna	Descrição
Tabela para auditoria	Detalhes da tabela auditada.
Destino do armazenamento de auditoria	Detalhes do destino em que os detalhes da auditoria são armazenados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos auditáveis de segurança

Nome da Coluna	Descrição
Lista de Campos	A auditoria será feita para os campos especificados na lista.
Criar	Audite as mudanças relacionadas à operação Criar.
Atualizar	Audite as mudanças relacionadas à operação Atualizar.
Excluir	Audite as mudanças relacionadas à operação Excluir.
Ativo	Audite somente se a configuração da tabela estiver ativa.



As seguintes tabelas podem ser auditadas usando a Auditoria de identidade e acesso:

- Grupo [sys_user_group]
- Função [sys_user_role]
- Controle de acesso [sys_security_acl]
- Usuário [sys_user]
- Função do grupo [sys_group_has_role]
- Função do usuário [sys_user_has_role]
- Funções de acesso [sys_security_acl_role]
- Função contida [sys_user_role_contains]
- Membro do grupo [sys_user_grmember]

Configurar tabelas e campos

Use a Auditoria de identidade e acesso para entender as mudanças feitas para um usuário, grupo, função e ACL.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Você deve promover sua função a administrador de segurança para configurar tabelas e campos para a Auditoria de identidade e acesso.

As seguintes tabelas podem ser configuradas para auditoria:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


- Grupo [sys_user_group]
- Função [sys_user_role]
- Controle de acesso [sys_security_acl]
- Usuário [sys_user]
- Função do grupo [sys_group_has_role]
- Função do usuário [sys_user_has_role]
- Funções de acesso [sys_security_acl_role]
- Função contida [sys_user_role_contains]
- Membro do grupo [sys_user_grmember]

Nota:
Para entender quais campos podem ser configurados para as tabelas, consulte Campos compatíveis e incompatíveis em Acesso de identidade e auditoria.

Procedimento


1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Auditoria de identidade e acesso** > **Configurar tabelas e campos**.
2. Selecione a tabela cujo campo você deseja auditar.

   Por exemplo, **sys_user**.



3. Adicione o campo a ser auditado.

   Por exemplo, **Senha**.



Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
As seguintes modificações nos campos auditáveis de segurança resultam em mais tempo de processamento ao realizar a importação em massa:


- Como adicionar mais campos da lista de campos disponíveis para auditoria.
- Como habilitar operações adicionais, como criar, atualizar ou excluir.

4. Atualize o registro.

Quaisquer mudanças no campo de senha adicionam um novo registro às Auditorias da tabela de segurança. Neste exemplo, a auditoria exibe um campo de senha alterada para o usuário **Abel Tuter**.



Selecionar o registro criado exibe os detalhes das mudanças.



Configuração do período de retenção

Configure o período de retenção para a Auditoria de identidade e acesso.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Segurança do sistema** > **Auditoria de identidade e acesso** > **Configurar período de retenção**.
2. No formulário, você pode mudar a Idade em segundos.

Nota:
O número máximo de dias para a Auditoria de identidade e acesso é de 30 dias (2.592.000 segundos).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. Salve ou atualize o registro.

Campos compatíveis e incompatíveis em Acesso de identidade e auditoria

Lista de campos compatíveis e não compatíveis com a auditoria.

A validação de campos de auditoria evita que alguns campos sejam escolhidos em field_list na tabela Configuração de auditoria do campo de segurança (sys_sec_field_audit_config).

Campo compatível ou não com Auditoria

Tabela	Campos compatíveis ou não
Todas as tabelas	Campos que não são compatíveis: • Criado em (sys_created_on) • Criado por (sys_created_by) • Atualizado por (sys_updated_by) • Atualizado em (sys_updated_on)
O usuário tem a função (sys_user_has_role)	Campos que são compatíveis: • Usuário • Função • Herdados • Contagem
Usuário (sys_user)	Campos que não são compatíveis: • Último login (last_login) • Hora do último login (last_login_time) • Último dispositivo de login (last_login_device) • Habilitar autenticação multifator (enable_multifactor_authn)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo compatível ou não com Auditoria

Tabela	Campos compatíveis ou não
	• Perspectiva padrão (default_perspective) • Integração de calendário (calendar_integration) • ID federado (federated_id) • A senha precisa ser redefinida (password_needs_reset) • Tentativas com falha (failed_attempts) • Última senha (last_password) • Servidor LDAP (ldap_server) • Bloqueado (locked_out) • Notificação (notification) • Funções (roles) • Domínio (sys_domain) • Caminho do domínio (sys_domain_path) • Formato de hora (time_format) • ID do usuário com hash (hashed_user_id) • Nome da classe (sys_class_name) • Contagem de modificações (sys_mod_count)

Central de identidade

Permite monitorar, gerenciar e minimizar o risco com base na identidade e lacunas de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar



Conheça os recursos e o valor comercial da Central de identidade.

Ativar



Entenda como ativar a Central de identidade.

Métricas de identidade para administradores



Saiba como as permissões são avaliadas.

Central de identidade para usuários



Obtenha detalhes sobre as perguntas mais frequentes sobre o Analisador de acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorando o Identity Center

O Identity Center é uma coleção de atributos do usuário, acessos, dispositivos, histórico de login, atividade de segurança e muito mais.

O Identity Center oferece recursos para monitorar, gerenciar e minimizar riscos baseados na identidade e lacunas de segurança.

A Central de identidade é uma etapa para monitorar, gerenciar e minimizar riscos com base na identidade e lacunas na segurança em ServiceNow.

Para ativar a Central de identidade, instale o plug-in Identity Center (com.snc.identity_center). O Identity Center está disponível para o usuário final, exibindo os detalhes sobre as sessões ativas, o histórico de login e os dispositivos confiáveis com o Identity Center. Para obter mais informações, consulte Central de identidade para usuários.

Ativando a Central de identidade

Para usar a Central de identidade, instale o plug-in Identity Center (com.snc.identity_center).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Identity Center (com.snc.identity_center) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Central de identidade para usuários

Exiba os detalhes sobre as sessões ativas, o histórico de login e os dispositivos confiáveis com a Central de identidade.

A central de identidade é uma coleção de atributos do usuário, dispositivos, histórico de login, atividade de segurança e muito mais. Ela fornece uma exibição em painel único de todos os dados com controles de segurança adicionais e recursos de notificação.

Com a Central de identidade, é possível visualizar os detalhes sobre suas sessões ativas, histórico de login e dispositivos confiáveis.

Para acessar a Central de identidade dos usuários, navegue até um dos seguintes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


- Ativado ServiceNow AI Platform, navegue até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu perfil** e selecione **Exibir Central de identidade** Na seção Links relacionados.

Nota:
Você também pode acessar seu perfil selecionando o nome de usuário no cabeçalho da instância.



- Em Now Support, selecione o perfil, escolha **Exibir Central de identidade** na parte inferior da página.

A página Central de identidade é exibida da seguinte forma:



A Central de identidade tem as seguintes guias:

- Sessões ativas
- Histórico de login
- Dispositivos móveis registrados

Você pode selecionar essas guias para exibir detalhes, como navegador, endereços de IP, informações de relação de sessão, informações de login e seus dispositivos móveis registrados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Exibição de sessões ativas na Central de identidade

Exibe as informações sobre as sessões do usuário.

Sessões ativas são as sessões abertas na instância ServiceNow® atual com diferentes navegadores ou dispositivos.

A guia Sessões ativas na Central de identidade ajuda a identificar suas sessões com base no Navegador, Endereço IP e ID de sessões. Usando essas informações, é possível executar as ações necessárias, como estender ou encerrar a sessão.

O uso dessas informações pode ajudar a determinar se as sessões são legítimas e não representam uma preocupação de segurança.




Exibição do histórico de login na Central de identidade

Fornece detalhes sobre seu histórico de login.

A guia Histórico de login na Central de identidade ajuda você com suas informações e o status do seu login.

É possível usar os filtros para especificar ações de login a fim de ajudar nas investigações de segurança. O filtro pode ajudar a determinar se a atividade foi real ou suspeita e relatar as informações ao seu administrador.

A paginação no histórico de login é 20 por padrão e pode ser definida como até 100, no máximo.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A seguir estão alguns dos outros detalhes do histórico de login:

- A Hora de login é a hora atualizada em que os dispositivos móveis são usados para acessar a instância.
- Os registros ficam armazenados na Central de identidade por 30 dias.

Exibição de dispositivos móveis registrados na Central de identidade


Forneça detalhes sobre seu dispositivo móvel registrado na instância ServiceNow.

A guia Dispositivos móveis registrados na Central de identidade exibe os detalhes sobre os dispositivos registrados que foram usados para acessar a instância ServiceNow.

Se o módulo de Autenticação adaptável estiver ativado e um dispositivo móvel registrado estiver inscrito, a Central de identidade exibirá os detalhes sobre seus dispositivos registrados.

Além disso, ele também exibe detalhes dos dispositivos, como sistema operacional, ID do dispositivo e status do dispositivo com a hora de registro do dispositivo.

Para registrar seu dispositivo móvel, você deve verificar se o plug-in de Autenticação adaptável (`com.snc.adaptive_authentication`) está instalado e se você ativou o recurso Aplicativo para celular confiável. Para obter mais informações, consulte Como ativar o aplicativo Trusted Mobile.



Tradução automática

Métricas de identidade para administradores

Exiba as tendências dos usuários, usuários privilegiados, sessões ativas e conta integrada na sua instância da ServiceNow.

As métricas de identidade para administradores têm as tendências para o seguinte:

- Usuários
- Usuários privilegiados
- Integração ou contas não humanas
- Sessões ativas
- Sessões inativas


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para saber mais, consulte as Métricas da Central de Segurança.

Console de identidade da máquina

Gerencie suas contas de serviço que são usadas para integrações com ServiceNow.

Identidades de máquina são identidades digitais que interagem com sistemas e dados. Essas identidades são usadas para executar tarefas de forma autônoma. O Console de identidade da máquina ajuda você a entender a pontuação de segurança dessas identidades e a fornecer recomendações.

Explorar	Ativar	Configurar
		
Conheça os recursos e o valor comercial do Console de identidade da máquina.	Entenda como ativar o Console de identidade da máquina.	Configure integrações de entrada usando o Console de identidade da máquina.

Explorar o Console de identidade da máquina

Gerencie suas contas de serviço, que são usadas para integrações com ServiceNow.

O Console de identidade da máquina permite que você gerencie suas identidades não humanas (NIHs) que são usadas para identificar, autenticar e autorizar diferentes entidades de software a acessar recursos protegidos de ServiceNow. As entidades que obtêm acesso incluem aplicações, cargas de trabalho, APIs, bots e sistemas automatizados. Ao contrário das identidades humanas, as identidades não humanas (NHIs) não são governadas da mesma maneira e não estão diretamente associadas a um ser humano. Sua identidade e métodos de verificação são distintos dos usuários humanos, e as medidas de segurança humana padrão não são aplicáveis a eles.

https://player.vimeo.com/video/1101308622?h=b01d69f65a&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Veja o que está disponível na página Visão geral do Console de identidade da máquina:

- Total de contas de identidade da máquina (integração) e as contas com funções de alto privilégio.
- Chamadas de API únicas - Últimos 7 dias

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Método de autenticação utilizado - Últimos 7 dias
- Pontuação de segurança da identidade da máquina e descobertas relacionadas à identidade.

Tópicos relacionados

Ativando o Console de identidade da máquina

Descobertas de segurança

Métricas

Configurações do Console de identidade da máquina

Integrações de entrada

Integrações de entrada

As integrações de entrada no console de identidade da máquina permitem configurar e gerenciar aplicações externas para acessar as APIs da ServiceNow.

As integrações de entrada no Console de identidade de máquina da ServiceNow ajudam a gerenciar e configurar integrações e aplicações que se conectam à plataforma da ServiceNow. Ele atua como um hub central para armazenar configurações da aplicação e credenciais de API, garantindo a comunicação segura entre a ServiceNow e sistemas externos. Para saber mais, consulte Nova experiência de integrações de entrada.

Tipos de conexões:

- OAuth - Concessão de código de autorização: Acesse um recurso autenticando diretamente com um servidor OAuth que confia no recurso. Para obter mais informações, consulte Configure uma concessão de código de autorização OAuth.
- OAuth - Concessão de credencial do cliente: Usado para integrações de entrada de um cliente OAuth de terceiros para a plataforma da ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Configure uma concessão de credencial de cliente OAuth.
- OAuth - concessão de portador JWT: Use uma concessão JWT (JSON Web Token) para autenticar com sua instância. Para obter mais informações, consulte Configure uma concessão de portador de token da web OAuth JSON.
- Token de ID de terceiros emitido pelo provedor de identidade compatível com OIDC: Configure um provedor OAuth OIDC para aceitar tokens de identidade gerados por um provedor OIDC de terceiros usando chamadas de API de entrada. Para obter mais informações, consulte Configure um token de ID de terceiros.
- OAuth - Concessão de credencial de senha do proprietário do recurso: Autorize o acesso a um endpoint OAuth usando o fluxo de código de autenticação. Para obter mais informações, consulte Configure uma concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth.

Nota:
Para o fluxo de código de autorização, o usuário deve concluir a autenticação por login local, SSO ou MFA e fornecer consentimento.

Para saber mais, consulte .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Integrações de entrada
- Configure uma concessão de código de autorização OAuth
- Configure uma concessão de portador de token da web OAuth JSON
- Configure um token de ID de terceiros
- Configure uma concessão de credencial de cliente OAuth
- Configure uma concessão de credencial de senha do proprietário do recurso OAuth

Descobertas de segurança

Fornece pontuação e descobertas de segurança da Identidade da máquina.

Pontuação e descobertas de segurança de identidade da máquina

A pontuação de segurança é exibida para as seguintes descobertas de segurança. Você pode selecionar cada descoberta para saber mais.

Descobertas de segurança


Descobertas	Descrição
Contas que não fizeram login por 100 dias	Descobertas sobre as contas que não acessaram nenhuma API em 100 dias.
Contas que usam autenticação básica	Descobertas sobre as contas que estão usando nome de usuário e senha para autenticação.
Contas de integração com acesso ao serviço web desabilitadas	Descobertas sobre todas as contas que têm o WSA desabilitado.
Contas que executam logins de IU e API	Descobertas sobre as contas que são usadas para logins interativos (IU) e de máquina (API).

Pontuação e descobertas de segurança da identidade da máquina

A pontuação de segurança é baseada no uso e no método das identidades da máquina. Uma pontuação mais baixa indica um risco mais alto. Você pode exibir as recomendações para executar ações preventivas para essas identidades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Contas que não fizeram login por 100 dias

Exiba as descobertas sobre as contas que não acessaram nenhuma API em 100 dias em Descobertas de segurança no Console de identidade da máquina.

Contas sem login por 100 dias exibem as contas de identidade não humana que não acessaram nenhuma API em 100 dias.

Nota:


Todas as mudanças feitas no registro exibido nesta página são atualizadas imediatamente na lista. A pontuação de risco resultante dessas mudanças será refletida no dia seguinte.



Você pode selecionar o nome de identidade da máquina para saber mais sobre a conta e a recomendação para manter uma boa postura de segurança para a conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Contas que usam autenticação básica

Exiba as descobertas sobre as contas que estão usando somente autenticação básica para autenticar as APIs nas Descobertas de segurança no Console de identidade da máquina.

As contas que usam autenticação básica exibem as contas de identidade não humana que usam autenticação básica para que as APIs façam login na ServiceNow.


Nota:
As contas exibidas na página são as contas que estão usando nome de usuário e senha para autenticação nos últimos 30 dias.



Você pode selecionar o nome de identidade da máquina para saber mais sobre a conta e a recomendação para manter uma boa postura de segurança para a conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Contas de integração com acesso ao serviço web definidas como falso

Exiba as descobertas sobre as contas que são de autenticação da ServiceNow com o acesso ao serviço da Web definido como falso em Descobertas de segurança no Console de identidade da máquina.

Contas de integração com acesso de serviço web definido como falso Exibe as contas que estão usando a API sem o acesso de serviço web definido como falso.


Nota:
Todas as mudanças feitas no registro exibido nesta página são atualizadas imediatamente na lista. A pontuação de risco resultante dessas mudanças será refletida no dia seguinte.



Você pode selecionar o nome de identidade da máquina para saber mais sobre a conta e a recomendação para manter uma boa postura de segurança para a conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Contas que executam login de IU e API

Exiba as descobertas sobre as contas que estão executando login de IU e API nas Descobertas de segurança no Console de identidade da máquina.

As contas que executam login de IU e API exibem as contas que usam login de IU e API para autenticar na ServiceNow.


Nota:
As contas exibidas na página são baseadas na atividade nos últimos 30 dias e todas as mudanças feitas hoje são refletidas após 30 dias.



Você pode selecionar o nome de identidade da máquina para saber mais sobre a conta e a recomendação para manter uma boa postura de segurança para a conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Métricas


Métricas das identidades da máquina.

Chamadas de API únicas nos últimos 7 dias

Os resultados a seguir são chamadas de API exclusivas nos últimos 7 dias. Os registros coletados nesta tabela estão em tempo real.

Contas de identidade da máquina

Os resultados a seguir são as contas de integração de máquina usadas para integrações. Os registros coletados nesta tabela estão em tempo real.




Contas de máquina de alto privilégio

Os resultados a seguir são as contas de integração de máquina de alto privilégio usadas para integrações. Os registros coletados nesta tabela estão em tempo real.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Configurações do Console de identidade da máquina

Defina as configurações de pontuação de segurança da Identidade da máquina.

Antes de Iniciar

Função necessária: Mi_admin

A tarefa a seguir é específica para sua organização sobre como lidar com as contas inativas.

Nota:
Se sua organização não quiser relatar contas inativas por 100 dias, você poderá desativar este relatório abaixo. Este é o único relatório que pode ser definido como inativo.


Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Console de identidade da máquina** > **Configurações**.
2. Selecione as configurações com base em seus requisitos:
   - **Contas que não fizeram login por 100 dias**
   - **Contas que usam autenticação básica**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Contas de integração com acesso ao serviço web desabilitadas**
- **Contas que fazem login na IU, apesar de serem somente integração**



Ativando o Console de identidade da máquina

Ative o. **Gestão de identidade da máquina** com.glide.identity.machine_identity_management para gerenciar suas contas de serviço que são usadas para integrações com ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: Mi_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre **Gestão de identidade da máquina** (com.glide.identity.machine_identity_management plug-in) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Usando o Console de identidade da máquina

Gerencie suas contas de serviço que são usadas para integrações com a ServiceNow usando o Console de identidade da máquina.

Antes de Iniciar

Função necessária: Mi_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Ative o. **Gestão de identidade da máquina** com.glide.identity.machine_identity_management plug-in. Para obter mais informações, consulte Ativando o Console de identidade da máquina.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Console de identidade da máquina** > **Console de identidade da máquina**.
   O Console de identidade da máquina tem as seguintes guias:
   - Visão geral: Exibe as contas gerais de identidade da máquina e suas métricas
   - Integrações de entrada: Configure integrações de entrada para as APIs.
   - Descobertas de segurança: Exibe que a pontuação de segurança é baseada em diferentes descobertas de segurança.
   - Métricas: Exibe as diferentes métricas das contas de identidade da máquina
   - Configurações : Configure o console de identidade da máquina.
2. Selecione as guias apropriadas com base em seus requisitos de segurança.

Sistema de gerenciamento de usuários entre domínios (SCIM)

A API do Sistema de gerenciamento de usuários entre domínios (SCIM) fornece endpoints para criar, ler, atualizar e excluir operações em usuários e grupos usando o protocolo SCIM.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O Cliente do SCIM é usado para criar, atualizar e excluir recursos de identidade em um sistema que é compatível com solicitações REST em conformidade com SCIM.

O protocolo do SCIM é um protocolo baseado em HTTP de nível de aplicação baseada no padrão HTTP (RFC7230). Use esta API para provisionar e gerenciar dados de identidade, como usuários e grupos. Use a API na Web e em ambientes de domínio cruzado, como provedores de serviços de empresa para nuvem ou cenários entre nuvens.

Para acessar esta API, você deve ativar o plug-in SCIM v2 - ServiceNow® Cross-domain Identity Management (com.snc.integration.scim2).

Para saber mais sobre a API SCIM, consulte Sistema para API de gestão de identidade entre domínios (SCIM) .

Provedor de SCIM

O Provedor de serviço provisiona usuários e grupos usando a API do SCIM

Explorar



Saiba mais sobre o Provedor de SCIM.

Ativar



Ativar o SCIM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalização do SCIM



Obtenha detalhes sobre
como personalizar o SCIM.

Definição da origem



Saiba mais sobre a definição
de origem para SCIM.

Tradução automática

Explorando o Provedor de SCIM

O Provedor de serviço provisiona usuários e grupos usando a API do SCIM

Como um provedor de SCIM, os esquemas da ServiceNow oferecem suporte a APIs SCIM para provisionar usuários e grupos.

O provedor de SCIM sincroniza as mudanças feitas nas identidades no IdP, incluindo a criação, atualização ou exclusão de registros. Essas mudanças são sincronizadas automaticamente com o provedor de acordo com o protocolo do SCIM. Além disso, o IdP pode ler identidades do provedor para adicionar ao diretório IdP. O IdP pode então detectar valores incorretos no provedor que podem criar vulnerabilidades de segurança. A sincronização permite que os usuários finais tenham acesso contínuo às aplicações para as quais foram atribuídos, com perfis e permissões atualizados.

Configurações para o Provedor de SCIM

Para configurar o Provedor de SCIM, execute as seguintes tarefas:

- Ative o plug-in **SCIM v2 - ServiceNow Cross-domain Identity Management**. Para saber mais, consulte Ativando o plug-in do SCIM.
- Ative os outros plug-ins necessários para o SCIM:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- OAuth 2.0
- REST API Provider
- Políticas de acesso de API REST

- Adicione a função scim_admin como parte do serviço de SCIM.

Aviso:
Conceda esta função com cuidado. A função scim_admin é equivalente a conceder ao usuário a função de administrador, porque a função scmin_admin pode adicionar ou atualizar Informações de identificação pessoal (PII).

Tabelas

Duas tabelas, sys_user e sys_group, contêm os atributos de SCIM que não são mapeados para as tabelas da ServiceNow existentes. Para saber mais sobre as tabelas, consulte as Tabelas específicas do SCIM .

Ativando o plug-in do SCIM

Para ativação do SCIM, instale o plug-in SCIM v2 - ServiceNow Cross-domain Identity Management (com.snc.integration.scim2).

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in SCIM v2 - ServiceNow Cross-domain Identity Management (com.snc.integration.scim2) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tutorial: como configurar o SCIM para provisionamento de usuários com um provedor

A configuração do SCIM provisiona e desprovisiona usuários e grupos automaticamente na ServiceNow usando o serviço de provisionamento dos provedores.

Antes de Iniciar
Instale o plug-in do SCIM.

Função necessária: scim_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aviso:
Conceda esta função com cuidado. A função scim_admin é equivalente a conceder ao usuário a função de administrador, porque a função scmin_admin pode adicionar ou atualizar Informações de identificação pessoal (PII).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode provisionar usuários usando o SCIM pelos seguintes métodos de autenticação:

- Provisionamento do usuário usando a autenticação básica
- Provisionando usuário usando OAuth

Provisionamento do usuário usando a autenticação básica

A configuração do SCIM provisiona e desprovisiona usuários e grupos automaticamente na ServiceNow usando o serviço de provisionamento dos provedores com a Autenticação básica.

Antes de Iniciar

Função necessária: scim_admin

Aviso:
Conceda esta função com cuidado. A função scim_admin é equivalente a conceder ao usuário a função de administrador, porque a função scmin_admin pode adicionar ou atualizar Informações de identificação pessoal (PII).

É necessário ativar o plug-in SCIM.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso da REST API** Para verificar os detalhes sobre as políticas de acesso da REST API.
2. Na página Política de acesso à API, clique no registro **Política de API do SCIM**.
3. Verifique se o registro de **Autenticação básica da SCIM API** está disponível nas seções Perfis de autenticação.
4. Selecione **Autenticação básica** Como o Tipo.
5. Crie as configurações necessárias no sistema do provedor.
6. Teste a conexão para garantir que o provedor possa se conectar à ServiceNow.

Nota:
Se a conexão falhar, certifique-se de que sua conta da ServiceNow tenha permissões de administrador e tente novamente.

Provisionando usuário usando OAuth

Configure o provedor de SCIM para provisionar e desprovisionar usuários e grupos da ServiceNow usando o serviço de provisionamento de provedores com OAuth.

Antes de Iniciar

Função necessária: scim_admin

Aviso:
Conceda esta função com cuidado. A função scim_admin é equivalente a conceder ao usuário a função de administrador, porque a função scmin_admin pode adicionar ou atualizar Informações de identificação pessoal (PII).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

É necessário ativar o plug-in SCIM.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações**.
2. Na página Registros de aplicação, clique no registro da **SCIM API**.
3. Verifique os detalhes do registro da **SCIM API**.

   Esses detalhes devem ser fornecidos ao configurar a aplicação da ServiceNow no Azure AD.
4. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Políticas de acesso da REST API** Para verificar os detalhes sobre as políticas de acesso da REST API.
5. Na página Política de acesso à API, clique no registro **Política de API do SCIM**.
6. Verifique se o registro **SCIMAPIOAuthOnly** está disponível nas seções de Perfis de autenticação.
7. Verifique se o campo **Entidade OAuth** está especificado com o registro **SCIM API** que foi configurado ou verificado anteriormente como registro de aplicação.
8. Crie as configurações necessárias no sistema do provedor.
9. Teste a conexão para garantir que o provedor possa se conectar à ServiceNow.

Nota:
Se a conexão falhar, certifique-se de que sua conta da ServiceNow tenha permissões de administrador e tente novamente.

Solução de problemas de SCIM

Cenários de erros comuns de integração com SCIM.

URL da REST API inválido

Ação: Insira um URL de API válido. Deve ser capaz de fazer a verificação cruzada do URL do REST API no **Explorador de REST API**.

Nenhum URL de redirecionamento está definido na instância ServiceNow

Ação: Insira um URL de redirecionamento válido para a entidade OAuth de SCIM em ServiceNow. Insira o URL de redirecionamento ao configurar a entidade OAuth em ServiceNow.

Quando o URL de redirecionamento for diferente da solicitação

Ação: "**redirecionamento_url**" fornecido em "**Endpoint de autorização"** deve ser igual à entidade OAuth configurada em ServiceNow.

Nota:

Este erro ocorre quando há uma incompatibilidade entre o "endpoint de autorização" do Azure e o "URL de redirecionamento" do ServiceNow.

Quando um segredo de cliente inválido é aprovado

Ação: o valor inserido em "Segredo do cliente" deve ser igual ao da entidade OAuth configurada em ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando um "ClientId" inválido é aprovado no "EndPoint de autorização" do Azure.

Ação: o valor inserido para o parâmetro "client_id" em "Endpoint de autorização" deve ser igual ao da entidade OAuth configurada em ServiceNow.

Personalização do SCIM

Personalize os protocolos do SCIM para o gerenciamento de identidade.

A personalização do SCIM permite que você faça o seguinte:

- Ofereça suporte a campos personalizados nas tabelas sys_user e sys_user_group por meio da geração de esquema de extensão dinâmica.
- Forneça uma capacidade para substituir os mapeamentos de SCIM padrão.

Um administrador do SCIM pode definir esquemas de extensão personalizados para recursos de usuário e grupo. Os atributos definidos no esquema de extensão personalizado podem ser mapeados para campos nas tabelas sys_user ou sys_user_group.

Configurações para personalização do SCIM

Para personalização do SCIM, você deve executar as seguintes tarefas:

- Defina um esquema de extensão personalizado para usuários e grupos na tabela Esquema de extensão do SCIM. Para obter mais informações, consulte Criar um esquema de extensão de SCIM.
- Crie entidades em uma definição de ETL para atributos de esquema personalizados. As entidades são criadas para a tabela de destino mapeada com os atributos sys_user ou sys_user_group. Para obter mais informações, consulte Criar uma definição de ETL de SCIM.
- Crie um mapeamento de RTE entre essas duas entidades. Para obter mais informações, consulte a etapa 5 no Criar uma definição de ETL de SCIM.
- Envie atributos de esquema personalizado com dados na carga da solicitação de API do SCIM.

A API do SCIM chama o mecanismo de RTE com o mapeamento definido. Os dados são armazenados nos respectivos campos na tabela de destino, conforme definido no mapeamento.

Propriedades e esquemas de personalização do SCIM

A personalização do SCIM inclui as seguintes propriedades, esquemas compatíveis e esquemas não compatíveis.

Propriedades

A personalização do SCIM adiciona as seguintes propriedades do sistema.

Propriedades

Nome	Descrição
`com.snc.integration.scim2.max.member.count`	A contagem máxima de membros do SCIM.
`com.snc.integration.scim2.resolve.external.id.conflict`	Resolva o conflito de SCIM com base na definição de origem do cliente solicitante se vários recursos forem localizados com um filtro de SCIM de ID externo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades

Nome	Descrição
	Nota: Como pré-requisito, se o provisionamento for feito de várias origens, as origens deverão ser definidas na tabela Definição de origem do SCIM. Se as origens não estiverem definidas ou se esta propriedade estiver inativa, todos os recursos correspondentes serão retornados com uma resposta de filtro de ID externo.
com.snc.integration.scim2.user.etl.definition.id	ID da definição de ETL do usuário de SCIM.
com.snc.integration.scim2.group.etl.definition.id	ID da definição de ETL do grupo de SCIM
com.snc.integration.scim2.rte.verbose.logging.enabled	Habilita o registro em log detalhado nas definições de RTE do grupo e do usuário de SCIM
com.snc.integration.scim2.string.field.validation.disabled	A validação de comprimento dos campos. Esta propriedade permite a validação em vez de truncar e salvar o campo.
com.snc.integration.scim2.provider.customization.script.id	ID da inclusão de script para personalizar as respostas do SCIM.

Esquemas compatíveis

A personalização do SCIM adiciona os seguintes esquemas compatíveis.

Esquemas compatíveis

Esquemas	Descrição	Prefixo	Exemplo
urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User	Inclui atributos principais comuns para os recursos.	name	name.middleName
urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User	Inclui atributos específicos relacionados a ServiceNow.	servicenow	servicenow.manager.value
urn:ietf:params:scim:schemas:extension:personalizado:2.0:User	Inclui atributos personalizados que não são mapeados como parte da extensão principal ou do esquema de extensão da ServiceNow.	customizado	customUserId

Esquemas não compatíveis

urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User: inclui atributos comumente usados na representação de usuários que pertencem ou atuam em nome de um negócio ou uma empresa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O esquema corporativo é um esquema válido, mas seus atributos são mapeados para qualquer tabela. Como não há suporte para a persistência do banco de dados, nenhum erro será exibido se um esquema corporativo for incluído no corpo da solicitação.

Criar um esquema de extensão de SCIM

Crie atributos personalizados para mapear para campos que não são mapeados como parte do esquema principal ou do esquema de extensão da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: scim_admin

Aviso:
Conceda esta função com cuidado. A função scim_admin é equivalente a conceder a função de administrador ao usuário, porque a função scmin_admin pode incluir novos registros nas tabelas que podem ignorar lógicas de negócios ou proteções de ACL.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SCIM** > **Esquemas de extensão de SCIM**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.


Nota:
Somente um esquema de extensão pode ser mapeado para o campo **Tipo de recurso**. Por exemplo, usuário como um tipo de recurso pode ser mapeado para um esquema de extensão do usuário.

Esquema de extensão de SCIM

Campo	Descrição
Nome	Nome do esquema de extensão.
Ativo	Opção para ativar o esquema. Selecione este campo se o registro precisar ser considerado como um esquema de extensão personalizado. Somente um registro de esquema de extensão personalizado pode estar ativo por vez para um tipo de recurso específico, seja para o tipo de Usuário ou Grupo.
Tipo de recurso	Tipo de recurso que precisa ser mapeado para o esquema de extensão. A seguir estão as opções: ○ **Usuário** ○ **Grupo**
Aplicação	Escopo da aplicação para este registro.
Esquema JSON	Detalhes nos esquemas JSON. Para obter mais informações sobre como definir o esquema de extensão com atributos, consulte Datatracker .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Valide os atributos clicando em **Validar**.
5. Clique em **Enviar**.

Resultado

O esquema de extensão com atributos personalizados relacionados ao tipo de recurso Usuário ou Grupo é criado. Use as definições de ETL do SCIM para mapear os recursos com base no esquema de extensão nas tabelas sys_user e sys_user_group. Para obter mais informações, consulte Criar uma definição de ETL de SCIM.

Criar uma definição de ETL de SCIM

Use as definições de ETL de SCIM para mapear os atributos personalizados com as tabelas sys_user ou sys_user_group.

Antes de Iniciar

Função necessária: scim_admin

Aviso:
Conceda esta função com cuidado. A função scim_admin é equivalente a conceder a função de administrador ao usuário, porque a função scmin_admin pode incluir novos registros nas tabelas que podem ignorar lógicas de negócios ou proteções de ACL.

Nota:

- As definições de ETL de Grupo e Usuário de SCIM fazem parte do sistema de base para mapeamento de recursos. Você pode usar os mesmos mapeamentos de recursos e mudar os critérios conforme necessário, ou pode criar novos mapeamentos de recursos.
- Não há suporte para campos [*] por meio de RTE no mapeamento SCIM.

Procedimento

1. Siga as instruções em Criar definições de carga de transformação de extração (ETL) .
2. Abra o registro recém-criado e exiba os detalhes.
3. Na seção Entidades de ETL, crie uma entidade clicando em **Novo**.
   Você precisa criar entidades para os seguintes usuários:
   - scim-user: para os campos que são do SCIM.
   - Tabela de usuário (sys_user) ou grupo (sys_user_group): para os campos que você deseja mapear da tabela de banco de dados com o SCIM. Por exemplo, para personalização de detalhes do usuário por meio do SCIM, você pode usar a tabela sys_user.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


a. No formulário, preencha os campos.

Formulário de entidade de ETL

Campo	Descrição
Nome	Nome da entidade de ETL.
Aplicação	Escopo da aplicação para este registro.
Tabela	Tabela de destino para a entidade de ETL.
Definição	Entidade de ETL selecionada.
Caminho	Caminho exclusivo para esta entidade. Não especifique nenhum caminho para a entidade que representa a tabela de conjunto para importação. Quando uma entidade representa uma coleção, o caminho deve terminar com um asterisco [*]. Este requisito se aplica a entradas intermediárias e à entidade da tabela de destino.
Sincronizar inserções	Opção para garantir apenas um registro com valores de campos unificados exclusivos sincronizando as inserções de registro.
Executar regras de negócio	Opção para executar regras de negócio.

b. Clique em **Enviar**.

As entidades de ETL são criadas para scim-user e tabelas de usuário. Você precisa criar campos de entidade de ETL nessas entidades de ETL e mapear ambas as entidades criando um mapeamento de entidade de RTE.



4. Crie as entidades e mapeie-as.

a. Abra o registro enviado (scim-user e usuário).

b. Nos campos Entidade de ETL, adicione os campos clicando em **Novo**.


c. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de entidade de ETL

Campo	Descrição
Nome	Nome da definição do campo de entidade de ETL.
Aplicação	Entidade de ETL selecionada à qual esta definição de campo pertence.
Campo/Caminho	Este campo é uma coluna ou um caminho. ▪ O campo é um nome de coluna quando a entidade é a tabela de importação ou destino. ▪ O campo é um caminho quando o campo tem estruturas aninhadas.
Entidade	Entidade à qual esta operação se aplica. Escolha a entidade usando o ícone de pesquisa.
Ação de coerção	O que o sistema deve fazer se uma referência ou opção não puder ser encontrada. As opções são as seguintes: ▪ **Criar**: crie uma nova referência ou opção. Atribua a referência ou opção ao registro atual. ▪ **Rejeitar**: não salve o registro inteiro no banco de dados. ▪ **Ignorar**: defina o valor atual como vazio.
Definição	Entidade de ETL selecionada à qual esta definição de campo pertence.
Aglutinar	Opção para consultar os registros existentes.




d. Envie as entradas clicando em **Enviar**.

Você pode adicionar várias entradas como seu campo Entidade de ETL com base em seus requisitos.


A entidade de ETL scim-user pode ter entidades com a extensão principal (usuário), a extensão da ServiceNow ou a extensão personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A entidade de ETL do usuário pode ter entidades da tabela do banco de dados. Por exemplo, a tabela sys_user.



Nota:

Para adicionar um filtro nos campos SCIM de entrada, use um sublinhado (_). Este sublinhado se traduz em um filtro de EQ. Por exemplo, o atributo `email.type_work.value` aplica o filtro de SCIM de e-mail `[type eq "work"].value`.

Depois que os campos são criados nos registros de Entidade de ETL do scim-user e do usuário, é necessário criar um registro de mapeamento de Entidade de RTE. Em seguida, você deve especificar a definição de origem e de destino para mapear ambos os campos.

5. Na seção Mapeamentos da Entidades de RTE, crie um mapeamento de entidade clicando em **Novo**


6. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome	Nome do mapeamento.
Entidade de origem	Entidade de origem para o mapeamento.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Entidade de destino	Entidade de destino para o mapeamento.
Ordem	Ordem na qual o mapeamento deve ser processado.
É condicional	Opção para designar o mapeamento como condicional.
Script de condição	Script que define as condições que devem ser atendidas para o mapeamento.
Aplicação	Escopo da aplicação para este registro.
Definição	Entidade de ETL selecionada à qual este mapeamento pertence.
Ignorar	Opção para designar se este mapeamento de entidade de ETL deve ser ignorado ao executar integrações de dados usando a Transformação robusta do conjunto para importação (RTE).



7. Clique em **Enviar**.

O exemplo a seguir mostra um registro criado para mapear os registros de Entidade de ETL de scim-user e do usuário.



8. Abra o registro enviado (scim-user-mappings) e crie um mapeamento entre o scim-user e os registros de Entidade de ETL do usuário.

   a. Na seção Mapeamentos de campo de RTE, clique em **Novo**.


   b. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da Entidade ETL

Campo	Descrição
Campo de origem	Escopo da aplicação para este registro.
Aplicação	Entidade de ETL selecionada à qual esta definição de campo pertence.
Campo de destino	Campo ETL de saída para a operação se a operação tiver uma única saída.
Mapeamento de entidade	Mapeamento de entidade ao qual esta operação se aplica.
Entidade referenciada	Entidade referenciada e a operação à qual ela se aplica.
Definição	Entidade de ETL selecionada à qual esta definição de campo pertence.
Ordem	Ordem na qual a operação é executada na entidade.




O campo de origem **Endereço residencial - País** (entidade de ETL do scim-user) mapeia o campo de destino como **País** (entidade de ETL do usuário).

c. Envie as entradas clicando em **Enviar**.

Você pode adicionar várias entradas como seus mapeamentos de Entidade de RTE com base em seus requisitos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Os campos de origem e de destino são mapeados conforme configurados. Quando você executa operações CRUD usando o SCIM, os valores personalizados são atualizados na respectiva tabela.

Resultado

Essas definições e mapeamentos de ETL permitem extrair dados de uma tabela de origem, transformar os dados conforme desejado e carregar os dados em uma tabela de destino.

Tópicos relacionados

Criar definições de carga de transformação de extração (ETL)

Como lidar com campos não mapeados

Você pode lidar com campos não mapeados na personalização do SCIM de maneiras diferentes.

Durante a personalização do SCIM, os campos que não fazem parte das tabelas sys_user e sys_user_group podem ser mapeados executando as funções a seguir.

Personalizar SCIM (criar ou atualizar)

Você pode criar ou atualizar o Cliente de SCIM.

- O administrador do SCIM pode adicionar scripts personalizados nos scripts *`onBefore`* e *`onAfter`* para campos que não estão mapeados na definição de ETL ou no RTE.
- O administrador do SCIM pode substituir mapeamentos de RTE adicionando scripts personalizados nos scripts *`onBefore`* e *`onAfter`*.
- Você pode invocar uma API passível de script nos scripts de RTE *`onBefore`* ou *`onAfter`* para acessar a solicitação de entrada e executar transformações em outras tabelas, listas e atributos não mapeados.
- Você pode usar o método *`sn_auth.SCIM2Util.getScimProviderCustomizationContext()`* para fornecer o contexto de solicitação SCIM que contém o objeto *`scimResource`*. O *`scimResource`* no contexto representa o seguinte em cada operação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **POST**: o recurso do SCIM enviado na carga da solicitação.
- **PUT**: o recurso do SCIM atual do banco de dados substituído pelo recurso do SCIM enviado na carga da solicitação.
- **PATCH**: o recurso do SCIM atual do banco de dados depois de executar as operações de patch.

A seguir está um exemplo de um script *onAfter*.

```
(function onAfter(source, target, importLog) {

   var ctx = sn_auth.SCIM2Util.getScimProviderCustomizationContext();
   gs.info("scim context ee: " + JSON.stringify(ctx.scimResource));

   var roles = ctx.scimResource.roles;
   if(roles) {
      var removingRolesGR = new GlideRecord("sys_user_has_role");
      removingRolesGR.addQuery("user", target.sys_user[0].sys_id);
      removingRolesGR.query();
      removingRolesGR.deleteMultiple();

   for (var i = 0; i < roles.length; i++) {
      var addingRolesGR = new GlideRecord("sys_user_has_role");
      addingRolesGR.setValue("user", target.sys_user[0].sys_id);
      addingRolesGR.setValue("role", roles[i].value);
      addingRolesGR.setValue("state", "active");
      addingRolesGR.insert();
      }
      }
      var customUserExtn = new
 global.SCIMProviderCustomization().getCustomExtensionUrn('User');
      var salary = ctx.scimResource[customUserExtn].salary;
      if (salary) {
         var gr = new GlideRecord("u_user_salary");
         gr.addQuery("user", target.sys_user[0].sys_id);
         gr.query();
         if (gr.next()) {
            gr.setValue("salary", salary);
            gs.info("scim update: " + gr.update());
         } else {
         gr.setValue("salary", salary);
         gr.setValue("user", target.sys_user[0].sys_id);
         gr.insert();
         }
        }

})(source, target, importLog);
```

Personalizar a resposta do SCIM

Para as chamadas de API GET, qualquer resposta de retorno para o cliente de SCIM pode ser personalizada usando o script, estendendo o script *SCIMProviderCustomization*.

Ao estender o script, o autor pode substituir os métodos *customizeUserResponse* e *customizeGroupResponse* para modificar as respostas dos recursos de Usuário e Grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A propriedade *com.snc.integration.scim2.provider.customization.script.id* permite que o plug-in SCIM use o script que deve ser usado para personalização de resposta.

Veja a seguir um exemplo de extensão do script base.

```
var SCIMCustomizationScript = Class.create();
SCIMCustomizationScript.prototype = Object.extendsObject(SCIMProviderCustomization, {
   initialize: function() {
      SCIMProviderCustomization.prototype.initialize.call(this);
   },
   customizeUserResponse: function(context) {
      try {
         var rolesGR = new GlideRecord("sys_user_has_role");
         rolesGR.addQuery("user", context.scimResource.id);
         rolesGR.query();
         var i = 0;
         context.scimResource.roles = [];
         while (rolesGR.next()) {
            context.scimResource.roles[i] = {
               display: rolesGR.getElement('role.name').getValue(),
               value: rolesGR.getElement('role.sys_id').getValue()
            };
            i++;
         }
         var userGR = new GlideRecord("u_user_salary");
         userGR.addQuery("user", context.scimResource.id);
         userGR.query();
         if (userGR.next()) {
            var salary = userGR.getValue("salary");
            if (salary) {
               var customExtensionValue =
SCIMProviderCustomization.prototype.getCustomExtensionNodeValue.call(this, "User",
context);
               customExtensionValue.salary = salary;
               SCIMProviderCustomization.prototype.setCustomExtensionNodeValue.call(this,
"User", context, customExtensionValue);
            }
         }
      } catch (ex) {
         gs.error("err: " + ex);
      }
      return context;
   },
   customizeGroupResponse: function(context) {
      return context;
   },
   type: 'SCIMCustomizationScript'
});
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O parâmetro que os métodos *customizeUserResponse* e *customizeGroupResponse* contêm é um objeto de contexto com um atributo chamado *scimResource*. Este atributo tem todos os atributos de um objeto de recurso de usuário ou grupo.
- Uma inclusão de script personalizada só pode ser criada e exibida pelo administrador.
- Se um recurso de usuário ou grupo for modificado, você deverá retornar o contexto.
- Se não houver modificação de qualquer atributo no objeto de recurso, defina *com.snc.integration.scim2.provider.customization.script.id* como vazio ou retorne como nulo.
- Se determinados atributos forem persistentes por meio do script *onAfter*, eles deverão ser preenchidos com valores de banco de dados no objeto *scimResource* dentro do script personalizado. Esta ação é necessária para que o sistema possa fazer o seguinte:
  - Para obter o objeto *scimResource* correto em scripts *onAfter* durante a operação PUT e PATCH.
  - Para incluir os atributos que persistiram por meio do script *onAfter* na resposta de retorno para o cliente.

Funções de ajuda

A seguir estão algumas das funções de ajuda para personalização do SCIM. Essas funções permitem que você obtenha ou defina diferentes tipos de informações.

Funções de ajuda

Função	Finalidade
SCIMProviderCustomization.prototype.getCustomExtensionUrn.call(this, "User");	Obter o URN de esquema de extensão personalizado.
SCIMProviderCustomization.prototype.getCustomExtensionUrn.call(this, "User");	Obter o URN de esquema de extensão do ServiceNow.
SCIMProviderCustomization.prototype.getCustomExtensionNodeValue.call(this, "User", context);	Obter o valor de esquema personalizado da resposta.
SCIMProviderCustomization.prototype.getCustomExtensionNodeValue.call(this, "User", context);	Obter o valor de esquema personalizado do ServiceNow da resposta.
SCIMProviderCustomization.prototype.setCustomExtensionNodeValue.call(this, "User", context, customExtensionValue);	Definir o valor de esquema personalizado da resposta.

A seguir está um exemplo de uso da função de ajuda:

```
var customExtensionUrn =
SCIMProviderCustomization.prototype.getCustomExtensionUrn.call(this, "User");
var customExtensionValue =
SCIMProviderCustomization.prototype.getCustomExtensionNodeValue.call(this, "User",
 context);
customExtensionValue.age = "18";
SCIMProviderCustomization.prototype.setCustomExtensionNodeValue call(this, "User", context,
 customExtensionValue);
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O RTE oferece suporte à configuração de dados em tabelas diferentes das tabelas sys_user e sys_user_group.

Criando uma definição de origem

Crie uma definição de origem para capturar informações sobre de qual origem de identidade um recurso é provisionado.

Antes de Iniciar

Função necessária: scim_admin

Aviso:
Conceda esta função com cuidado. A função scim_admin é equivalente a conceder ao usuário a função de administrador, porque a função scmin_admin pode adicionar ou atualizar Informações de identificação pessoal (PII).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usando uma definição de fonte, a fonte de identidade de provisionamento pode ser mapeada para uma entidade OAuth usando aquela autenticada durante o provisionamento.

Depois que uma definição de origem é criada, todos os recursos provisionados dessa origem de identidade são mapeados para seu ID de definição de origem correspondente.

A definição de origem captura as informações de origem necessárias, como ao fazer o seguinte:

- Identifica o Cliente de SCIM do qual o recurso é provisionado.
- Resolve informações duplicadas fornecidas pelo ID externo:
  - Se várias origens de identidade estiverem provisionando recursos, poderá haver dois ou mais recursos com o mesmo valor de ID externo porque o ID externo é exclusivo para a origem da identidade.
  - Se vários recursos forem retornados com um filtro de SCIM de ID externo, os recursos poderão ser resolvidos com base na definição de origem da origem de identidade solicitante.

Nota:
Uma definição de origem pode ser criada somente para a origem da identidade, que usa um método de autenticação OAuth.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **SCIM** > **Definição da fonte**.
2. Na página Definições de origem do SCIM, clique em **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Definição da origem de SCIM


Campo	Descrição
Nome	Nome da definição de origem.
Aplicação	Escopo da aplicação para este registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Entidade OAuth	A entidade OAuth do usuário de integração. A entidade é usada para provisionar o usuário pelo provedor de origem de identidade.
Origem da identidade	O nome do provedor de origem de identidade. Por exemplo, Azure AD, Okta e assim por diante

Nota:
Habilite a propriedade `com.snc.integration.scim2.resolve.externalid.conflict` para retornar somente os recursos de SCIM criados pela origem da identidade da solicitação. Por padrão, todos os recursos correspondentes com um filtro de ID externo são retornados.



4. Clique em **Enviar**.

Resultado

A definição de origem de SCIM é criada. Use as definições de ETL do SCIM para mapear os recursos com base no esquema de extensão nas tabelas sys_user e sys_user_group. Para obter mais informações, consulte Criar uma definição de ETL de SCIM.

Cliente de SCIM

O Cliente de SCIM facilita o provisionamento e atualiza os recursos de identidade por meio de operações CRUD expostas pelo endpoint do SCIM em um sistema externo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar



Saiba mais sobre o Cliente de SCIM.

Ativar



Ativar Cliente de SCIM.

Propriedades do cliente de SCIM



Obtenha detalhes sobre
como personalizar o SCIM.

Solução de problemas



Saiba mais sobre a definição
de origem para SCIM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como explorar o cliente do SCIM

O Cliente de SCIM facilita o provisionamento e atualiza os recursos de identidade por meio de operações CRUD expostas pelo endpoint do SCIM em um sistema externo.


O Cliente do SCIM é usado para criar, atualizar e excluir recursos de identidade em um sistema que é compatível com solicitações REST em conformidade com SCIM. O cliente é usado para gerenciamento de ciclo de vida de identidade e para sincronização de atributo de identidade em instâncias da ServiceNow ou entre a ServiceNow e outros provedores de SCIM.

Como as APIs são expostas pelo cliente, você pode automatizar o processo de criação, atualização ou exclusão de quaisquer recursos em um único ou em vários provedores de SCIM. Por exemplo, se um desenvolvedor ingressar na empresa, você precisará fornecer acesso ao Git, ao local de trabalho e assim por diante.

O cliente de SCIM permite que você execute as seguintes ações:

- Provisionar identidades e acesso para associação de usuário ou grupo.
- Sincronizar a identidade e os recursos relacionados com os sistemas compatíveis com o SCIM.
- Integrar qualquer Provedor de SCIM na ServiceNow®.
- Desprovisionar identidades e acesso.

O Cliente de SCIM fornece APIs passíveis de script que o desenvolvedor de integração pode usar para criar fluxos de trabalho ou automações para realizar trabalhos específicos. Para saber mais sobre a API passível de script, consulte API SCIM2Client .



Configurações para Cliente de SCIM

Para configurar o Cliente de SCIM, execute as seguintes tarefas:

- Crie uma mensagem REST para todas as chamadas de saída de um Provedor de SCIM específico. Para obter mais informações, consulte Criar uma mensagem REST.
- Crie um Provedor de SCIM para buscar tipos de recursos e informações de esquemas do Provedor de SCIM com a mensagem REST. Habilite a configuração do Método HTTP

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(PUT ou PATCH) para atualizar um recurso no Provedor de SCIM. Para obter mais informações, consulte Criar um Provedor de SCIM.

- Crie os mapeamentos de atributos SCIM para atributos da ServiceNow para um tipo de recurso específico e Provedor de SCIM. Para saber mais, consulte Criar um Mapeamento de recursos do Provedor de SCIM.
- Execute o mapeamento do campo SCIM com a tabela do banco de dados e o nome do campo. Passe o valor padrão ou grave um script para obter o valor. Para obter mais informações, consulte Criar um mapeamento do atributo SCIM.

Ativar o plug-in do Cliente de SCIM

Para a ativação do Cliente de SCIM, instale o plug-in SCIM v2 - ServiceNow Cross-domain Identity Management Client (com.snc.integration.scim2.client).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in SCIM v2 - ServiceNow Cross-domain Identity Management Client (com.snc.integration.scim2.client) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Propriedades do Cliente de SCIM, tabelas, APIs passíveis de script e registros em log

O plug-in SCIM v2 - ServiceNow Cross-domain Identity Management Client (com.snc.integration.scim2.client) inclui as seguintes propriedades do sistema, tabelas, APIs passíveis de script e registros em log.

Propriedades

O Cliente de SCIM adiciona as seguintes propriedades do sistema.

Propriedades

Nome	Descrição
`com.snc.integration.scim2.client.log.request.detail`	Esta propriedade determina se todos os registros em log devem ser gravados ou apenas os registros em


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades

Nome	Descrição
	log de erros. Os valores possíveis são **FALHA** ou **TODOS**: Valor padrão: **TODOS**
`com.snc.integration.scim2.client.log.cleanup.duration`	Esta propriedade determina o número de dias para apagar os registros em log. Valor padrão: **180**

Para definir as propriedades, navegue até **Tudo** > **SCIM** > **Propriedades do cliente de SCIM**.



Tabelas

O Cliente de SCIM adiciona as tabelas a seguir.

Tabelas

Nome	Descrição
Provedor de SCIM (sys_scim_provider)	Armazena dados para cada provedor de SCIM, como nome, definições de recurso de mensagem REST e assim por diante.
Mapeamento de recursos do provedor de SCIM (sys_scim_provider_resource_mapping)	Armazena as informações da tabela primária para cada provedor e nome de recurso.
Mapeamento de atributo SCIM (sys_scim_attribute_mapping)	Armazena os detalhes da origem de onde cada valor de atributo SCIM deve vir, como o campo da tabela, o script e assim por diante.
Registro em log do Cliente de SCIM (sys_scim_client_logs)	Armazena os status de cada chamada acionada para o Provedor de SCIM.

API passível de script

A API SCIM2Client chama o Sistema para o Provedor do Cross-domain Identity Management (SCIM) (função do servidor) criar, atualizar ou excluir dados em um provedor de serviço (SP). A API passível de script do Cliente de SCIM deve ser usada nos scripts que estão sendo executados no contexto do sistema ou por um usuário administrador do sistema.

Por exemplo, você pode usar o script ao executar o fluxo de trabalho do hub de integração como um usuário do sistema, ao executar os trabalhos agendados e assim por diante.

A seguir estão alguns dos casos de uso para usar as APIs passíveis de script:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Como administrador, provisione informações de identidade de scripts em segundo plano, regras de negócio, chamadas de inclusão de script, fluxos de trabalho e assim por diante.
- Como administrador, execute um trabalho agendado ou um trabalho sob demanda para provisionamento de identidade.
- Execute um fluxo de trabalho ou subfluxo de trabalho com a etapa de script usando a chamada de API passível de script de provisionamento.
- Adicione o script de provisionamento diretamente em uma regra de negócio ou em uma inclusão de script. O script pode ser acionado por usuários não administradores. Este caso de uso funciona nas seguintes situações:
  - O usuário tem acesso ao token, o que significa que o usuário tem a função para gerar o token do modelo REST.
  - O usuário tem acesso para recuperar os valores de atributo SCIM das tabelas mapeadas.

Para saber mais sobre a API passível de script, consulte API SCIM2Client .

Registros em log do Cliente de SCIM

Os Registros em log do Cliente de SCIM exibem o status de provisionamento sobre as APIs do SCIM. Para exibir o status de provisionamento, navegue até **Tudo** > **SCIM** > **Registros em log do cliente de SCIM**.

Criar uma mensagem REST

Configure uma mensagem REST para todas as chamadas de saída de um Provedor de SCIM específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Provedor de SCIM

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo desta mensagem
Endpoint	URL base do Provedor de SCIM. Por exemplo, https://example.service-now.com/api/now/scim.
Tipo de autenticação	Tipo de autenticação a ser usado para se conectar ao Provedor de SCIM externo. Para obter mais informações, consulte Autenticação REST de saída .
Cabeçalhos HTTP	O tipo de conteúdo esperado do Provedor de SCIM externo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Por exemplo, o nome do cabeçalho é o tipo de conteúdo no seguinte corpo de solicitação de API: `tipo de conteúdo: application/scim+json`

4. Na lista de métodos HTTP relacionada, clique em **Novo**.
5. Configure os seguintes métodos HTTP.

Nota:
Os URLs têm variáveis que você deve substituir.

Métodos HTTP


Métodos	URL de amostra
GET	https://example.com/api/now/scim/${resourceName}
PATCH	https://example.com/api/now/scim/${resourceName}/${resourceId}
PUT	https://example.com/api/now/scim/${resourceName}/${resourceId}
DELETE	https://example.com/api/now/scim/${resourceName}/${resourceId}
POST	https://example.com/api/now/scim/${resourceName}/${resourceId}

Nota:

- Você deve criar todos os métodos HTTP para a operação do Cliente de SCIM.
- Uma mensagem REST de amostra é enviada do sistema de base.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



6. Clique em **Enviar**.

Resultado
O registro da mensagem REST é criado.

O que Fazer Depois
Use a mensagem REST para criar um Provedor de SCIM. Para obter mais informações, consulte Criar um Provedor de SCIM.

Para saber mais sobre como criar uma mensagem REST, consulte Criar uma mensagem REST .

Criar um Provedor de SCIM

Crie um Provedor de SCIM para buscar tipos de recursos e informações de esquemas do Provedor de SCIM com a mensagem REST. Habilite a configuração do Método HTTP (PUT ou PATCH) para atualizar um recurso no Provedor de SCIM.

Antes de Iniciar
Nota:
Um provedor de SCIM de amostra faz parte do sistema de base. Você pode usá-lo e configurá-lo com base em seus requisitos ou criar um novo registro.

Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Cliente de SCIM** > **Provedor de SCIM**.
2. Na página Provedores de SCIM, clique em **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário do Provedor de SCIM

Campo	Descrição
Nome	Nome do Provedor de SCIM


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Mensagem de saída do REST	Mensagem usada para chamar a API do Provedor de SCIM. Para obter mais informações, consulte Criar uma mensagem REST.
Método HTTP para atualização	Tipo de método HTTPS usado para atualizar o mapeamento de recursos. O método PATCH ou PUT pode ser usado pelo Cliente ao atualizar o recurso de identidade durante o provisionamento de um recurso já existente.

Nota:

- Os campos **Definição de recurso** e **Definição de campo de esquema** são obtidos dos endpoints públicos */ResourceTypes* e */Schemas* do provedor de SCIM. Esses campos são preenchidos automaticamente depois que a mensagem REST é selecionada.
- Se a mensagem REST, os Esquemas ou os Tipos de recurso forem atualizados no Provedor de SCIM, clique em **Recarregar** e em **Atualizar** para atualizar os campos **Definição de Recurso** e **Definição de campo de esquema**.



4. Clique em **Enviar**.

Resultado

Os detalhes do Provedor de SCIM foram criados com sucesso. Use o Mapeamento de recursos do Provedor de SCIM para mapear os detalhes do Provedor de SCIM para os recursos, como usuários ou grupos. Para obter mais informações, consulte Criar um Mapeamento de recursos do Provedor de SCIM.

Criar um Mapeamento de recursos do Provedor de SCIM

Defina os mapeamentos de atributos SCIM para atributos da ServiceNow para um determinado tipo de recurso e Provedor de SCIM.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cliente de SCIM** > **Mapeamento de recursos do provedor de SCIM**.

   O Mapeamento de recursos do Provedor de SCIM é enviado com o mapeamento de Usuário e Grupo por padrão.


   Nota:
   Os mapeamentos de Usuário ou Grupo contêm mapeamentos de amostra, que você pode usar como referência. Você também pode criar mapeamento com base nos recursos do usuário ou do grupo.



2. Crie um mapeamento de recursos clicando em **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Mapeamento de recursos

Campos	Descrição
Provedor	Nome do Provedor de SCIM. Consulte o nome do Provedor configurado ao criar um Provedor de SCIM.
Nome do recurso	Recurso para o qual o mapeamento deve ser definido.
Tabela Primária	A tabela que contém o sys_id do recurso que está sendo mapeado.



4. Clique em **Enviar**.

Resultado

O registro é criado e exibido na página Mapeamento de recursos do Provedor de SCIM. Use os Mapeamentos de atributo SCIM para mapear ainda mais os atributos de esquemas. Para obter mais informações, consulte Criar um mapeamento do atributo SCIM.

Criar um mapeamento do atributo SCIM

Crie um mapeamento de atributo SCIM e use-o como uma fonte única de recurso para os campos da tabela da ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A seguir estão os tipos de mapeamento de atributo e suas descrições.

Tipos de mapeamentos de atributo


Tipo de mapeamento de atributo	Descrição
Direto	O atributo SCIM é preenchido com a ajuda dos campos **Nome da tabela do banco de dados** e **Nome do campo do banco de dados**.
Constante	O atributo SCIM é preenchido com a ajuda de um valor padrão especificado.
Script/personalização	O atributo SCIM é preenchido com a ajuda do valor de retorno de um script. Este atributo requer a habilitação da opção de executar script.

Nota:

- O atributo de senha não é compatível
- Um exemplo de mapeamento de atributo para os recursos de Usuário e Grupo faz parte do sistema de base. Você pode usar e configurar os mapeamentos com base em seus requisitos ou pode criar um novo registro.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cliente de SCIM** > **Mapeamento de recursos do provedor de SCIM**.
2. Selecione o Mapeamento de recursos de SCIM que é criado para a configuração.
3. Na lista relacionada Mapeamentos de atributo SCIM, clique em **Novo**.



4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Mapeamentos de atributos SCIM

Campos	Descrição
Mapeamento dos recursos do provedor	Mapeamento de atributos para uma combinação de provedor-recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos	Descrição
	Se este campo não for preenchido automaticamente, use a opção de pesquisa. Selecione o registro Mapeamento de recursos do provedor.
Nome de Esquema	Nome do esquema do atributo SCIM para o qual o mapeamento deve ser definido. Por exemplo, `urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User`.
Atributo	Atributo para o qual o mapeamento deve ser definido. Por exemplo, `userName`.
Subatributo	Subatributo (se houver) para o qual o mapeamento deve ser definido. Por exemplo, se houver um atributo de tipo complexo como `name.familyName`, o atributo será o **nome** e o subatributo será **sobrenome**.
Tipo de Campo	O tipo de dados do atributo SCIM. Este campo é preenchido automaticamente a partir dos esquemas definidos pelo Provedor de SCIM. Por exemplo, **booliano**.
Valores múltiplos	Valores múltiplos que são atribuídos ao atributo. Um atributo pode ter valores múltiplos, como e-mail comercial, e-mail residencial ou outro e-mail. Por exemplo, `emails`. Este campo é preenchido usando os esquemas definidos pelo provedor de SCIM.
Condição do filtro	Alguns atributos de valores múltiplos podem ter informações adicionais que podem ser especificadas usando uma Condição do filtro. As opções de condição do filtro são preenchidas usando os esquemas definidos pelo Provedor de SCIM. Por exemplo, o atributo `phoneNumbers` tem vários tipos, como trabalho, para celular, casa e assim por diante

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos	Descrição
Exclusivo	Opção para identificar exclusivamente um recurso entre os sistemas do Cliente de SCIM e do Provedor de SCIM. Atributos de valores múltiplos não podem ser marcados como exclusivos. Por exemplo, para um Recurso do usuário, o atributo *username* pode se tornar exclusivo.
Nome da tabela do banco de dados	Use este campo para mapear o nome da tabela de atributos para o nome da tabela da ServiceNow. Se escolher o mapeamento de atributo direto, você deverá definir este campo. Por exemplo, o *username*Atributo SCIM pode ser mapeado para o campo **Usuário** no campo **Nome da tabela do banco de dados**.
Nome do campo do banco de dados	O campo Nome do campo de banco de dados mapeia o atributo SCIM para o nome do campo da ServiceNow a ser mapeado com o atributo SCIM. Se escolher o mapeamento de atributo direto, você deverá definir este campo. Por exemplo, o *username*Atributo SCIM pode ser mapeado para o campo **ID do Usuário** no campo **Nome do campo do banco de dados**.
Valor Padrão	Detalhes sobre o valor padrão que é passado para o Provedor de SCIM. Pode ser usado se o mapeamento de atributo direto do campo retornar nulo ou se o padrão puder ser usado para retornar um valor codificado. No caso de um valor codificado, o nome da tabela de banco de dados e o nome do campo devem ser **Nenhum**. Por exemplo, o valor do subatributo primário do e-mail comercial pode ser codificado como **verdadeiro**.
Executar script	Opção para buscar o valor do atributo via script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos	Descrição
	Esta opção é necessária para os atributos de valores múltiplos que não contêm uma condição do filtro. Para um tipo complexo de atributo, um script pode fornecer o valor em um nível de atributo ou subatributo. Por exemplo, o atributo **Membros** do recurso de grupo não tem condição do filtro. Portanto, a opção de script deve ser definida no nível de atributo primário do atributo **Membros**.
Script	Script usado para buscar o valor do atributo. O tipo de retorno do script deve ser uma cadeia de caracteres ou um JSON convertido como cadeia de caracteres. A saída do script deve estar no formato apropriado conforme esperado pelo provedor para esse atributo.


5. Clique em **Enviar**.

Referências de mapeamento de atributos

Os mapeamentos de atributo permitem que você use os atributos como uma única fonte de recurso para os campos da tabela da ServiceNow.

Atributo

O atributo para o qual o mapeamento deve ser definido. Por exemplo, *`userName`*.



Subatributo


Selecione o subatributo, se houver, para o qual um mapeamento precisa ser definido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, se houver um atributo de tipo complexo como *name.familyName*, o atributo será *name* e o subatributo será *familyName*.

Para atributos simples, como nome de usuário, o valor do **Subatributo** seria **Nenhum**.




Condição do Filtro

Um atributo de valores múltiplos pode ter informações adicionais que podem ser especificadas usando uma condição do filtro. As opções para a condição do filtro são preenchidas usando os esquemas definidos pelo Provedor de SCIM.

Por exemplo, o atributo *phoneNumbers* tem vários tipos, como trabalho, para celular, casa e assim por diante.


Você pode especificar uma condição do filtro dentre um conjunto de valores possíveis. Por exemplo, o atributo *phoneNumber* pode ter a condição do filtro como **type eq "mobile"**.



Em vez disso, o atributo *phoneNumber* pode ter uma Condição do filtro como **type eq "work"**.

Tradução automática


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Nome do campo do banco de dados

Se a opção de mapeamento de atributo direto for escolhida, este atributo precisará ser definido. O campo **Nome do campo do banco de dados** representa o nome do campo da ServiceNow que é mapeado com o atributo SCIM.

Por exemplo, o atributo SCIM *username* pode ser mapeado para um usuário como o campo **Nome da tabela do banco de dados** e para o campo ID do usuário como o campo **Nome do campo do banco de dados**.




Você também pode fazer referência com pontos usando o **Nome do campo de banco de dados**. Por exemplo, o atributo SCIM **departamento** pode ser mapeado para o campo **Nome do departamento**.



Aqui, a tabela do banco de dados é **Usuário** e o Nome do campo do banco de dados é **Nome do departamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Valor Padrão

O valor padrão será passado para o Provedor de SCIM se o mapeamento de atributo direto desse campo retornar nulo. O valor padrão também pode ser usado para retornar um valor codificado.

No caso de um valor codificado, o nome da tabela de banco de dados e o nome do campo devem ser **Nenhum**.

Por exemplo, o valor do subatributo principal do e-mail de trabalho pode ser codificado como **verdadeiro**.




Script

O script é usado para buscar o valor do atributo. O tipo de retorno do script deve ser sempre uma cadeia de caracteres ou um JSON convertido como uma cadeia de caracteres. A saída do script deve estar no formato apropriado conforme esperado pelo provedor para esse atributo.

A seguir está um script de exemplo para um atributo de valores múltiplos.


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A saída do script deve ter uma matriz JSON em cadeia de caracteres.

A seguir está um script de exemplo de um atributo de valor simples.



A saída do script deve ser uma cadeia de caracteres.

Solução de problemas do Cliente de SCIM

As ações de solução de problemas podem ajudar a resolver problemas comuns ao configurar ou executar o Cliente de SCIM.

Solução de problemas

Problema	Ação
A resposta contém a seguinte mensagem: “message":"Unable to access the table core_company with id: 0c441abbc6112275000025157c651c89, Please cross check the Access control rules"	A mensagem será exibida se a API for chamada em um contexto de usuário e o usuário não tiver acesso à tabela. Você deve certificar-se de que a API passível de script seja chamada no contexto do sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solução de problemas

Problema	Ação
A resposta contém a seguinte mensagem: `{"message":"User Not Authenticated","detail":" Required to provide Auth information"}`	• Certifique-se de que o token seja gerado por meio da mensagem REST correspondente e que seja válido. • Certifique-se de que a API passível de script seja chamada no contexto do sistema.
A resposta contém a seguinte mensagem: `Script execution failed, the reason is: Cannot cast java.lang.Integer to java.lang.String`	No mapeamento de atributo SCIM, se o campo for definido para buscar de um script com esse problema, certifique-se de que o tipo de retorno seja sempre uma cadeia de caracteres.
A resposta contém a seguinte mensagem: `"status": "400", "scimType": "invalidValue", "detail": "Manager id : 02826bf03710200044e0bfc8bcbe5ds8 doesn't exist"`	Para qualquer atributo SCIM que espera o ID, esse ID é sempre do sistema do provedor. Certifique-se de que o ID transmitido na carga seja válido no sistema do provedor.

Áreas para verificar a solução de problemas

A seguir estão algumas das áreas que podem ser verificadas quanto a erros na solução de problemas ao usar o Cliente de SCIM:

- Se for encontrado algum problema ao executar qualquer uma das APIs passíveis de script, consulte a seção de registros em log do Cliente de SCIM.

Campos de registros em log

Campo	Descrição
ID de Solicitação	ID exclusivo que representa uma API passível de script chamada.
Provedor de SCIM	Nome do provedor para o qual a API é chamada.
Recurso	Nome do recurso para o qual a API é chamada.
ID do recurso	O ID para o qual a API é chamada. Para exclusão, o ID representa o ID do recurso no sistema do provedor e o ID está no sistema do cliente.
Ação	API que é chamada
Status	Status do registro em log como um sucesso ou falha
Mensagem	Mensagem de sucesso ou erro A mensagem de erro pode ser do provedor de SCIM ou devido a problemas de configuração no Cliente de SCIM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Verifique o corpo da solicitação configurando e exibindo as chamadas de saída. Para saber mais, consulte Registro em log de serviço web de saída .
- Atualize os níveis de registro em log adicionando o tipo de conteúdo, testando a amostra e navegando para o formulário de método HTTP correspondente na mensagem REST do provedor correspondente.
- Se o corpo da solicitação estiver truncado, aumente o limite usando a propriedade do sistema `glide.outbound_http.content.max_limit`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.


Observador de acesso

Use o Access Observer para entender pessoas e processos de acesso aos dados em sua instância.


Com o Access Observer, os administradores de segurança podem:

- Entender quais entidades, como usuários, funções, apps com escopo e scripts, acessam seus dados.
- Usar esse conhecimento prévio para saber a melhor forma de aplicar a segurança para limitar o acesso desnecessário aos seus dados e, ao mesmo tempo, confirmar os que requerem acesso e ainda operam normalmente.
- Evitar falhas na automação vendo uma exibição clara de como se dá o acesso aos seus dados antes de fazer mudanças na segurança.
- Abordar a necessidade de apresentar informações sobre a aplicação da criptografia à sua instância.

Configure o Observador de acesso criando registros de configuração do Observador de acesso. Nesses registros, você define uma tabela e uma coluna específicas para observação e a hora de observação da coluna.



Encontre os resultados de suas observações na tabela de registros de log do Observador de acesso. Nessa tabela, é possível ver um registro que detalha cada acesso à coluna especificada.



Observer Table Name	Observer Column Name	Operation User	Operation Role	Caller Application	Caller Source	Caller Type	Created
Incident	Short Description	Gray Williams	hr_integrator, csm_user	CSM Configurable Workspace Special Handl...	Service Category Request	Record Producer	2024-01-30 11:12:59
Incident	Short Description	Amanda Grady	admin, hr_admin, csm_admin	Global	App Status Count	Scheduled Job	2024-01-30 11:07:20
Incident	Short Description	Mike Salem	hr_user, csm_user, integrator	Global	Disallow duplicate input var names	Business Rule	2024-01-30 10:52:53
Incident	Short Description	Shicheng Zhang	admin	Conversation Builder	Analytics - Generate User Hashes	Scheduled Job	2024-01-30 11:05:29
Incident	Short Description	Jiayin Song	hr_integrator, csm_rep	Service Operations Workspace Core	WalkupInteractionInfo	Script Include	2024-01-30 11:03:24
Incident	Short Description	Kathy Kriese	itsm_user, itom_integrator, itam_user	ITSM Workspace	Update Request Item	Inbound Email Actions	2024-01-30 11:16:08
Incident	Short Description	Kevin Thompson	secops_user, sir_integrator	Security Center	TaxonomyUtil	Script Include	2024-01-30 11:29:17
Incident	Short Description	Lucas Hsu	admin, hr_admin, csm_admin	CSM Configurable Workspace Special Handl...	Display message on list	Business Rule	2024-01-30 10:54:19
Incident	Short Description	Itzik Koren	csm_integrator, er_user	Global	Catalog Item Builder	Record Producer	2024-01-30 11:11:40

Como configurar a observação de acesso

Crie um registro de observação de acesso para revisar o acesso a uma coluna de dados durante uma janela de tempo especificada.

Antes de Iniciar
Função necessária: security_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Observador de acessos** > **Configuração do observador de acessos**.
2. Selecione **Novo** para criar um registro.
3. No formulário, preencha os campos.

Campos de configuração do observador de acesso

Campo	Descrição
Ativo	Se o registro está ativo. O registro é marcado automaticamente como ativo durante o período de observação e, caso contrário, fica inativo.
Aplicação	A aplicação com escopo do registro. Este campo é somente leitura.
Tabela	Tabela que contém a coluna para observação
Coluna	A coluna da tabela selecionada para observação.
Iniciar trabalho imediatamente	Ao selecionar essa opção, a observação começará logo após a criação do registro.
Data e hora de término	A hora em que a observação termina.
Data e hora de início	A hora em que a observação começa. Esse campo só ficará visível se a opção **Iniciar trabalho imediatamente** não estiver selecionada.

4. Selecione **"Enviar"** para salvar o registro.

O que Fazer Depois

Depois que a janela de observação definida for iniciada, você poderá ver cada instância em que a coluna foi acessada detalhada nos registros na tabela Log do observador de acesso [sys_data_ob_log].

Revise os logs do observador de acesso

Use as informações nos registros de log do Observador de acesso para obter informações sobre como seus dados são acessados.

Depois de configurar um ou mais registros de observação de acesso, sua instância começará a criar registros de log do Observador de acesso com detalhes sobre o acesso às colunas que você escolheu. Você pode encontrar esses registros em sua instância em **Tudo** > **Observador de acessos** > **Log do observador de acessos**.

Resultados do logs de observador de acesso

Use a tabela abaixo para entender as informações apresentadas nos logs.

Campos do log do observador de acesso

Campo	Descrição
Nome da tabela do observador	A tabela selecionada no registro de observação de acesso que gerou esse registro.
Nome da coluna do observador	A coluna selecionada no registro de observação de acesso que gerou esse registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos do log do observador de acesso

Campo	Descrição
Usuário da operação	Usuário que acessou a coluna
Função da operação	Funções do usuário que acessou a coluna
Aplicação do solicitante	A aplicação com escopo a partir da qual houve o acesso aos dados.
Tipo de solicitante	O tipo de elemento que acessou a coluna, como um produtor de registro, um trabalho agendado ou uma regra de negócio.
ID do documento da origem do solicitante	
Origem do solicitante	Elemento que acessou a coluna. Usado junto ao campo **Tipo de solicitante** para ver o que especificamente acessou a coluna. Por exemplo, se o tipo de solicitante for `Regra de negócio`, a origem do solicitante será o nome da regra de negócio que acessou a coluna.
Hash Primário	
Contagem de Repetições	
Pilha Java	
Pilha JavaScript	
ID da sessão	ID da sessão em que houve o acesso à coluna.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos adicionais para produtos e soluções de segurança da plataforma

Se você estiver procurando práticas recomendadas de segurança da plataforma, solução de problemas ou outras diretrizes de implementação, selecione um recurso ou tipo de recurso para descobrir ServiceNow recursos em outros sites relevantes.

Nota:
Muitos recursos nesta tabela exigem que você faça login em sites como ServiceNow Now Create, ou ServiceNow Comunidade. Se o recurso esperado não carregar, faça login e tente acessar o recurso novamente.

Links de recurso

Produtos ou recursos de segurança da plataforma	Tipo de recurso	Recursos
Centro de Segurança	Introdução	Central de segurança da ServiceNow
Centro de Segurança	Práticas recomendadas	• Práticas recomendadas - Central de segurança • Práticas recomendadas de proteção da Central de segurança
Centro de Segurança	Perguntas Frequentes	Proteção de segurança da ServiceNow - Central de segurança
Assinatura de código	Introdução	• Assinatura de código para defesa em profundidade aprimorada • Code Signing e Circle of Trust (COT): Introdução
Privacidade de dados	Dicas e exemplos	[Versão de Washington] Atenuar o risco de exposição inadvertida de dados confidenciais com a Privacidade de dados
Criptografia de campo	Dicas e exemplos	Criptografia em nível de campo na ServiceNow
Criptografia de campo Enterprise	Introdução	Criptografia em nível de campo versus Criptografia em nível de plataforma
Criptografia de campo	Solução de problemas	• Por que a Criptografia em nível de campo não é aplicada aos campos do tipo de dados Número de telefone • Estamos criptografando o nível de campo no caso de relações do funcionário • Criptografando anexos usando "Criptografia em nível de campo" • Não é possível excluir uma configuração de campo criptografado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links de recurso

Produtos ou recursos de segurança da plataforma	Tipo de recurso	Recursos
		• A tabela de caso não está disponível na Configuração de campo criptografado • O campo criptografado de consulta não retorna resultados consistentes em trabalhos agendados
Criptografia de campo Enterprise	Solução de problemas	• Criptografia em nível de campo Enterprise: Configuração inicial • Criptografia em nível de campo Enterprise: Limitações e considerações • Criptografia em nível de campo Enterprise: Administração
Edge Encryption	Solução de problemas	• Edge Encryption na visão geral da ServiceNow • Edge Encryption: Configuração inicial • Regras do Edge Encryption • Edge Encryption: Limitações • Edge Encryption: Administração
Edge Encryption	Dicas e exemplos	• Recursos do Edge Encryption • Logs do proxy do Edge Encryption • Notificação de expiração do certificado do Edge Encryption
Edge Encryption	Solução de problemas	• Gráficos de desempenho do Edge Encryption • Edge Encryption estende o tamanho do campo
Criptografia de banco de dados	Dicas e exemplos	Criptografia de banco de dados na ServiceNow: TSE/DBE usando CCS
Gestão de acessos	Dicas e exemplos	Gestão de identidade e acesso com a ServiceNow
Acesso de confiança zero	Solução de problemas	Ajuda com o Access Analyzer, o Zero Trust Access e o Adaptive Authentication na ServiceNow
Domain Separation para provedores de serviço	Solução de problemas	SeceNow Domain Separation para provedores de serviços
Filtragem de dados	Introdução	Noções básicas sobre o plug-in "Filtragem de dados"
Funções de segurança	Dicas e exemplos	Como funcionam as funções de segurança?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links de recurso

Produtos ou recursos de segurança da plataforma	Tipo de recurso	Recursos
Conexões e credenciais	Introdução	Visão geral de conexões e credenciais - Aprenda integrações no ServiceNow AI Platform
ServiceNow controles de acesso	Dicas e exemplos	Controles de acesso - A maneira mais fácil
Centro de Segurança	Práticas recomendadas	Práticas recomendadas - Central de segurança
Segurança da plataforma	Práticas recomendadas	• Guia de práticas recomendadas de segurança da ServiceNow • Protegendo a Plataforma de IA da ServiceNow

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.